BUSKIT

BENUTZERHANDBUCH

Buskit-App Benutzerhandbuch

Bronze-Version | Silber-Version | Gold-Version

Metronom | Stimmgerät | Stimmgabel | Backing-Track | Drumcomputer | Arrangement | Effekte

Metronom • Stimmgerät • Stimmgabel • Backing-Track • Drumcomputer • Arrangement • Live-Effekte

Inhalt

Klicken Sie auf einen Kapiteltitel, um direkt dorthin zu springen.

1 Instrument anschließen und loslegen 3

2 Die Bereiche der App im Überblick 4

3 Metronom 5

4 Stimmgerät 6

5 Stimmgabel 6

6 Backing-Track 7

7 Drumcomputer 8

8 Arrangement 9

9 Effekte 12

10 App-Menü 15

11 Lizenzen 16

12 Praktische Tipps und Fehlerbehebung 16

13 Wichtiger Hinweis zu den Presets 17

So lesen Sie dieses Handbuch

Bronze Silber Gold Zeigt, in welcher Version der App ein Bereich oder eine Funktion enthalten ist.

Save Namen von Schaltflächen und Optionen in der App werden in diesem Stil dargestellt.

`download/Buskit/…` Ordner, in dem Dateien im Telefonspeicher abgelegt werden.

Hinweis Achtung Farbige Kästen heben wichtige Hinweise und Warnungen hervor.

1 Instrument anschließen und loslegen

Um die Funktionen der App auf den Klang Ihres Instruments oder Ihrer Stimme anzuwenden, leiten Sie den Ton zuerst auf eine der folgenden Arten in das Telefon:

1 Mikrofon des Telefons

Am einfachsten ist das eingebaute Mikrofon des Telefons. Stellen Sie in der App die Eingangsquelle (Hamburger-Menü) auf „Automatisch“ oder „Internes Mikrofon“ und verbinden Sie den Ausgang des Telefons entweder mit Kopfhörern (um den Ausgang privat zu hören) oder über ein Stereokabel mit 3,5-mm-Klinke mit dem AUX-, Mikrofon- oder Gitarreneingang eines beliebigen Verstärkers oder persönlichen Lautsprechers.
Der Klang Ihres Instruments oder Ihrer Stimme kann nun über das Mikrofon des Telefons an Kopfhörer oder Lautsprecher übertragen werden. So dient Ihr Telefon als hochwertiges Mikrofon samt funktionsreichem Mixer.

2 Headset mit Mikrofon verwenden

Schließen Sie das Headset an das Telefon an, starten Sie die App, stellen Sie die Eingangsquelle (Hamburger-Menü) auf „Automatisch“ oder „Externes Mikrofon“ und laden Sie den gewünschten Effekt oder Rhythmus. Der Klang Ihres Instruments wird nun über das Mikrofon des Headsets aufgenommen, und der gemischte Ausgang ist über die Kopfhörer zu hören.

3 iRig-Gerät verwenden

Hat Ihr Instrument einen Piezo-Tonabnehmer (zum Aufkleben, unter dem Steg oder zum Anklemmen) oder möchten Sie den Klang eines Instruments oder Gesangs über ein dynamisches Mikrofon in die App leiten, besorgen Sie ein kleines iRig-Gerät, das im Handel leicht erhältlich ist, und führen Sie den Ton damit in die App.
Verbinden Sie dazu das Kabel des Geräts mit dem Telefon, stecken Sie das Mikrofon in den Mikrofoneingang des Geräts und verbinden Sie dessen Ausgang mit Kopfhörern oder einem Lautsprecher/Verstärker.

Hinweis Wenn beim Starten der App weder Headset noch Kopfhörer oder iRig an der Kopfhörerbuchse des Telefons angeschlossen sind, hören Sie möglicherweise ein lautes Rauschen. Das ist normal, da eine positive Rückkopplung entsteht.

2 Die Bereiche der App im Überblick

Die App besteht aus **sieben Bereichen**. Jeder Bereich öffnet sich, wenn Sie in der Menüleiste des Hauptbildschirms sein Symbol antippen. Im Folgenden erklären wir, wie die Funktionen und Bedienelemente der einzelnen Bereiche verwendet werden:



Metronom

Erzeugt Metronomschläge mit 40 bis 500 Schlägen pro Minute, mit zusätzlichen Funktionen.



Stimmgerät

Stimmt Ihr Instrument und zeigt die Frequenz des aufgenommenen Tons an, mit zusätzlichen Funktionen.



Stimmgabel

Erzeugt alle Töne von A0 bis C8, nach Cent und in verschiedenen Referenzfrequenzen.



Backing-Track

Lädt bis zu 8 getrennte Backing-Track- oder Rhythmusspuren, die Sie abspielen und zu denen Sie mitspielen können.



Drumcomputer

Erstellt rhythmische Muster mit Schlagzeugtechniken und praktischen Funktionen.



Arrangement

Baut einen harmonischen Backing-Track auf, indem Sie für jeden Schlag eines Stücks Akkorde eingeben.




Effekte

20 beliebte, oft genutzte Effekte aus der Welt des Musizierens, deren Parameter sich einzeln einstellen lassen.

3 Metronom

Tippen Sie in der Menüleiste des Hauptbildschirms auf das Symbol , dann erscheinen die Bedienelemente des Metronoms. Dieser Bereich besteht aus **5 Teilen**:



Metronom-Bildschirm

1. **Mittlerer Kreis:** Er hat zwei Aufgaben: Er ist der Ein-/Aus-Schalter des Metronoms, und durch langes Drücken können Sie die Tempozahl von Hand ändern. Mit den Tasten `+1` `-1` `+5` `-5` erhöhen oder verringern Sie das aktuelle Tempo.
2. **Lautstärkeregler:** Stellt die Metronomlautstärke von null bis zum Maximum ein. Durch Antippen der Lautstärkezahl können Sie den Wert auch von Hand eingeben.
3. **Taste TAP:** Mit wiederholtem Antippen legen Sie das Tempo fest.
4. **RTM:** Legt das gewünschte rhythmische Muster fest. Es kann aus bis zu 5 Ziffern ungleich null bestehen; jede Ziffer steht für einen Schlag des Takts, und die Ziffern müssen nicht gleich sein.

- Eine einzelne Ziffer, z. B. „4“, bedeutet einen Takt mit 4 Schlägen.
- Bei mehreren Ziffern steht jede Ziffer für einen Schlag des Takts. „223“ ist zum Beispiel ein 7-Schläge-Takt: Die ersten beiden Schläge haben je zwei Teile, der dritte Schlag hat drei Teile; gespielt wird 12 - 12 - 123.
- Der Standardwert ist 2, also ein einfacher Zweiertakt.

Beispiel: Takt „223“ → stark, schwach, mittel, schwach, mittel, schwach, schwach

1 2 1 2 1 2 3

Stark Mittel Schwach also drei verschiedene Klickklänge

Ist das Kontrollkästchen `First beat only` aktiviert, erklingen nur die starken und mittleren Schläge; die schwachen entfallen. Beim 7-Schläge-Takt 223 hören Sie also nur drei Klicks: den ersten stark, die nächsten beiden mittel.


Wählen Sie die Achtelnote oder die punktierte Viertelnote, ändern Sie die Grundnote des Metronoms, und die Schläge pro Minute beziehen sich dann auf diesen Notenwert.

5. **Automatische Tempoänderung:** Aktivieren Sie das Kästchen und legen Sie drei Parameter fest – eine Dauer (in Minuten) oder eine Anzahl gespielter Takte sowie den Betrag der Tempoerhöhung. Nach Ablauf der Zeit oder der Taktzahl wird das aktuelle Tempo automatisch um den festgelegten Betrag erhöht.

Version Dieser Teil (automatische Tempoänderung) ist in der **Bronze-Version** nicht enthalten.

4 Stimmgerät

Tippen Sie in der Menüleiste des Hauptbildschirms auf das Symbol , dann erscheinen die Bedienelemente des Stimmgeräts. Dieser Bereich besteht aus **drei Teilen**:



Stimmgerät-Bildschirm

1. Einstellen der **Referenzfrequenz von A4** (der Ton A in der 4. Oktave) mit den Tasten `+` und `-`.
2. Mit den Kontrollkästchen „Sori“ und „Koron“ legen Sie fest, ob diese Töne (Viertelton-Erhöhung und Viertelton-Erniedrigung, wie sie in der persischen Musik verwendet werden) erkannt werden, und Sie können die Abweichung jedes Haupttons in Cent einstellen.
3. Wenn Sie Ihr Instrument spielen, bleibt **die Nadel der Skala** auf der Frequenz dieses Tons stehen. Weicht der aufgenommene Ton um weniger als 5 Cent vom Hauptton oder von dessen Sori oder Koron ab, wird die Nadel **grün**, und um den Ton erscheint ein grüner Kreis – das zeigt, dass er gestimmt ist. Die Frequenz aller Töne auf dem Bildschirm wird ebenfalls angezeigt.

Version Die Teile 1 und 2 sind in der **Bronze-Version** nicht enthalten.

5 Stimmgabel

Silber Gold

Tippen Sie in der Menüleiste des Hauptbildschirms auf das Symbol , dann erscheinen die Bedienelemente der Stimmgabel.



Stimmgabel-Bildschirm

Die mikrotonale Stimmgabel deckt **8 Oktaven** ab und erzeugt jeden gewünschten Ton in verschiedenen Referenzfrequenzen mit drei Wellenformen: Sine Triangle Square (Sinus, Dreieck, Rechteck). Auch ein Pulsmodus (Pulse) ist vorhanden, und die Frequenz der Töne wird angezeigt. Mit „Abspielen“ erklingt der gewählte Ton.

Hinweis Tiefe Töne (Oktave 0 bis 2) sind wegen der Lautsprecherbeschränkungen der meisten Telefone und Tablets über den Lautsprecher nicht zu hören, wohl aber über Kopfhörer.

Version Dieser Bereich ist in der **Bronze-Version** nicht enthalten.

6 Backing-Track

Tippen Sie in der Menüleiste des Hauptbildschirms auf das Symbol , dann erscheinen die Bedienelemente des Backing-Tracks. Hier können Sie gleichzeitig **8 Backing-Tracks** oder Rhythmen laden und dazu mitspielen.

Achtung Laden Sie einfach einen oder mehrere Takte eines Rhythmus, dann wird er ohne Zeitbegrenzung als Schleife abgespielt.




Backing-Track-Bildschirm

Spur wählen	Tippen Sie auf die Nummer einer Spur, um sie auszuwählen.
Play-Taste	Spielt die gewählte Spur ab. Während der Wiedergabe können Sie eine andere Spur wählen und mit der neuen Spur weiterspielen.
Lautstärke	Die Lautstärke jeder Spur lässt sich während der Wiedergabe ändern.
Wiedergabe-geschwindigkeit ändern	Es gibt zwei Arten, die Geschwindigkeit zu ändern: **mit Frequenzänderung** und **ohne Frequenzänderung**. Die Auswahl erfolgt im Menü (siehe Kapitel „App-Menü“).
3-Band-Equalizer	Zur Verbesserung der Wiedergabequalität wird dieser Equalizer auf den Klang der geladenen Spur angewendet.
Presets	Mit der Taste **Save** können Sie die Liste der Backing-Tracks samt Lautstärke, Datei und Wiedergabegeschwindigkeit unter einem Namen Ihrer Wahl im Ordner `download/Buskit/BTpreset` speichern. Um ein gespeichertes Preset zu laden, tippen Sie auf die Liste, damit die vorhandenen Presets erscheinen, und dann auf den Namen des Presets. Die Taste **Delete** löscht das gewählte Preset.
Backing-Track-Dateien	Damit die Dateien leichter wiederverwendet werden können, werden sie nach der Auswahl in den Ordner `download/Buskit/rhythm` im Telefonspeicher kopiert und sind so beim nächsten Mal leicht erreichbar.


7 Drumcomputer

Nur Gold-Version


Tippen Sie auf , um diesen Bereich zu öffnen. Hier können Sie mit den üblichen Techniken jedes Schlagzeugmuster erstellen, und zwar in zwei Takten und passend zum in der App gewählten RTM. Programmieren Sie nur einen Takt, wird der zweite ignoriert. **(Dieser Bereich ist nur in der Gold-Version verfügbar.)**




Hauptbildschirm des Drumcomputers



Rhythmus (RTM) wählen



Zelle bearbeiten



Fertiges Muster und Wiedergabe

Ein Muster erstellen

RTM wählen	Wählen Sie mit RTM das rhythmische Muster.
Tempo	Stellen Sie die Geschwindigkeit mit dem Tempo-Regler ein. Ein Tipp auf die Tempozahl öffnet ein kleines Fenster, in dem Sie das Tempo direkt eingeben können.
Haupttechniken	Die wichtigsten Techniken zum Erstellen eines Musters sind: **ride** **crash** **Kick** **snare** **HH close** **HH open** **HH pedal**
Percussion-Techniken	Folgende Percussion-Techniken stehen zur Verfügung (sie erscheinen, wenn Sie auf den Text Perc rows tippen): **rim** **tom mid** **tom low** **cowbell** **cabasa**

Musterraster	Für jeden Schlag, der als Viertelnote gezählt wird, werden 4 Zellen im Sechzehntel-Raster als Gitter angezeigt. Tippen Sie auf eine Zelle, wird die Technik mit der Lautstärke mf aktiviert. Ein Tipp auf eine aktive Zelle öffnet ein Fenster mit diesen Möglichkeiten: • Lautstärke anpassen • Die Zelle in zwei Schläge im Zweiunddreißigstel-Raster umwandeln • Die gewählte und die nächste Zelle in eine Triole umwandeln (drei Schläge in der Zeit von zwei Sechzehnteln) • Die Technik aus der Zelle entfernen (Taste `Clear`) • Die Änderungen auf die gewählte Zelle anwenden (Taste `Set`)

Muster und Ausgabe

Fertige Muster	Die Liste oben enthält vorgefertigte Muster; wählen Sie eines, erscheint sein Muster im Technik-Raster, und Sie können es nach Belieben bearbeiten oder ändern.
Speichern (Save)	Speichert das Muster im Ordner `download/Buskit/DrumPreset`, damit es später wiederhergestellt werden kann.
New	Legt ein ganz neues Muster an; alle Zellen des Musters werden geleert.
Abspielen (Play)	Spielt das erstellte Muster in der Geschwindigkeit ab, die der Tempo-Regler vorgibt.
Wave-Ausgabe	Die Taste `Save Wave` speichert das Muster als Wave-Datei, die Sie als Backing-Track verwenden können.

8 Arrangement

Nur Gold-Version




Tippen Sie auf  , um diesen Bereich zu öffnen. Er erlaubt es, ein Stück als harmonisierten Backing-Track samt Rhythmus einzurichten. **(Dieser Bereich ist nur in der Gold-Version verfügbar.)**


- Wählen Sie im RTM ein rhythmisches Muster, wird für jeden Schlag des Stücks ein Feld auf dem Bildschirm angezeigt. Die Zahlen links sind die Taktnummern, und jede Zeile steht für einen Takt.

Akkord eingeben

1. Tippen Sie auf ein Feld; in dem Fenster, das sich öffnet, stellen Sie den gewünschten Akkord zusammen – auch erste und zweite Umkehrung, Powerchords, Moll-, Dur- und Septakkorde.
2. Mit einem Tipp auf das Feld über den drei Tasten teilen Sie der App das gewünschte rhythmische Muster für diesen Takt mit. Mit **Play** hören Sie den gewählten Akkord.
3. Anschließend tippen Sie auf **Set**, um den Akkord im Akkordraster einzutragen.



Arrangement-Bildschirm




Akkord eingeben

Das Stück abspielen

Scrollen Sie den Bildschirm nach oben, sehen Sie die Bedienelemente zum Abspielen des erstellten Stücks. Es wird mit **5 Instrumentenklängen** (Gitarre, Klavier, Streicher, Spiccato und Staccato) abgespielt, mit den gewählten oder im Stück eingetragenen rhythmischen Mustern oder als einfache Akkorde.

Transponieren	Mit dem Stepper können Sie das geschriebene Stück in Halbtönen transponieren. Erhöhen oder verringern Sie die Halbtonzahl im Feld #/b, um das ganze Stück zu transponieren.
Drum-Muster	Wählen Sie aus der Liste der Drum-Muster das gewünschte und fügen Sie es dem Stück hinzu.
Tempo-Regler	Stellt die Wiedergabegeschwindigkeit ein.
Chords und Drums	Die Kontrollkästchen schalten Akkorde oder Rhythmus stumm; der Regler daneben stellt jeweils die Lautstärke ein.
Play From	Geben Sie in den runden Feldern daneben die Start- und Endtaktnummer ein und tippen Sie dann auf die Taste, um nur diesen Abschnitt abzuspielen.
Save MIDI / Wave	Speichert das ganze Stück als MIDI- oder Wave-Datei in den Ordnern `download/Buskit/Midi` und `download/Buskit/Arrangement`.




Steuerung der Stückwiedergabe

Werkzeuge zum Bearbeiten von Takten

Damit das Schreiben von Akkorden leichter und schneller geht, gibt es Funktionen wie Kopieren, Löschen, Einfügen und Gruppieren. Ihr Fenster erscheint, wenn Sie auf eine Taktnummer tippen:

+After	Erzeugt einen leeren Takt nach dem aktuellen Takt.
Copy	Speichert den aktuellen Takt in der Zwischenablage.
Paste	Fügt den Inhalt der Zwischenablage in den aktuellen Takt ein.
Clear	Leert nur den Inhalt des aktuellen Takts.
Delete	Entfernt den ganzen Takt aus dem Stück; das Stück hat dann einen Takt weniger.
Play from this measure	Spielt das Stück ab dem gewählten Takt bis zum Ende ab.



Fenster mit Taktwerkzeugen

Takte gruppieren

Um die Takte eines langen Stücks in kleinere Abschnitte zu gliedern (z. B. Strophe 1, Refrain …) oder um einen Taktbereich zum Kopieren, Löschen oder Leeren auszuwählen:

1. Tippen Sie im ersten Takt der Gruppe auf die Taste **[**.
2. Tippen Sie im letzten Takt der Gruppe auf die Taste **]**.
3. Tippen Sie schließlich im Fenster, das sich öffnet, auf **Group**. Sie können der Gruppe auch einen Namen geben.

Expand	Tippen Sie auf den gruppierten Abschnitt und drücken Sie diese Taste; die Gruppe öffnet sich, und ihre Takte werden zum Bearbeiten oder Prüfen angezeigt.
Collapse	Tippen Sie auf einen beliebigen Takt der geöffneten Gruppe (seine Nummer wird blau) und drücken Sie diese Taste; die Gruppe wird wieder zusammengeklappt.
Gewählten Bereich löschen oder leeren	Wählen Sie mit den Tasten **[** **]** einen Bereich und drücken Sie **Delete**, werden alle gewählten Takte aus dem Stück entfernt; drücken Sie **Clear**, wird nur der Inhalt dieser Takte geleert.

9 Effekte



Die App enthält **20 beliebte und häufig genutzte Effekte**. Tippen Sie auf „Effekte“, dann erscheint ein Raster mit Effekten. Tippen Sie auf den Namen eines Effekts: Seine Farbe ändert sich, der Effekt wird aktiviert und der **Signalkette** hinzugefügt, und seine einstellbaren Parameter erscheinen unten auf dem Bildschirm. Tippen Sie erneut, wird der Effekt deaktiviert und aus der Kette entfernt.

Liste der Effekte

Die Effekte der einzelnen Versionen sind:

Bronze-Version

Noise Gate · Kompressor · 9-Band-Equalizer · Phaser · Reverb · Delay · Warm Overdrive · Limiter · Fuzz Distortion

Silber-Version

Zusätzlich zu allen Effekten der Bronze-Version

Wah-Wah · Vibrato · Chorus · Flanger · Exciter · Tiefpassfilter · Classic Overdrive · Tube Overdrive · Hard Distortion · Pitch Shifter (Transponieren, Harmonizer, Oktaver)

Gold-Version

Zusätzlich zu allen Effekten der Silber-Version


Cabinet (9 Modelle)

Verarbeitung des Eingangssignals starten

Mit der Taste START startet das Audioverarbeitungssystem und macht sich bereit, den Eingangston vom Mikrofon aufzunehmen. Gleichzeitig öffnet sich ein Bedienfeld mit den Reglern, die Sie für den Live-Einsatz brauchen.

Bis Sie erneut auf Start/Stopp tippen oder den App-Bildschirm schließen, werden Eingangslautstärke, Ausgangslautstärke, Backing-Track-Auswahl samt Wiedergabe/Stopp sowie die Tonaufnahme gemeinsam über dieses Bedienfeld gesteuert.

Aufnahme (REC)	Mit `REC` wird alles, was gerade läuft, im Format WAV im Telefonspeicher aufgenommen.
Gain-Regelung	Der Regler **Input Gain** (Drive) am Anfang der Effektkette erhöht den Pegel des Signals, das ins System gelangt, und **Output Gain** am Ende des Wegs erhöht die Lautstärke des verarbeiteten Klangs.
Rack-Preset	Dieser Teil hat eine Preset-Liste und zwei Tasten, `Save` und `Delete`. Save speichert den Zustand aller Effekte und ihrer Parameter im Ordner `download/Buskit/ArPreset`, damit Sie ihn später laden können; Delete löscht das aktuelle Preset aus dem Telefonspeicher.



Effekt-Bedienfeld und Rack

Achtung Der Metronomklang ist in der gespeicherten Datei nie enthalten; er dient nur als Orientierung für die Musikerin oder den Musiker.

Achtung Zu viel Gain kann die Qualität des Ausgangsklangs beeinträchtigen.

Achtung Für den Equalizer-Effekt können Sie die Parameter jedes Bands auch getrennt von den Rack-Presets speichern.

Die Effektkette


Nach dem Eingang durchläuft der Klang Ihres Instruments die aktiven Effekte in dieser Reihenfolge. Nicht aktive Effekte werden übersprungen.



10 App-Menü

Über das Menü erreichen Sie Folgendes:

Input Source	**Tonquelle wählen:** internes Mikrofon, externes Mikrofon oder automatische Auswahl.
Audio Performance	Stellt die Leistung des Audiosystems ein. Gedacht für ältere oder langsamere Telefone, um die Ausgangsklangqualität zu verbessern und die Latenz der App zu verringern. Knistert der verarbeitete Ton, ändern Sie im Menü den Schalterzustand dieses Eintrags.
Speed Change Quality	**Wie das Tempo des Backing-Tracks geändert wird:** Bei Bedarf können Sie mit diesem Schalter die Wiedergabe um bis zu 30 % verlangsamen oder beschleunigen, ohne die Frequenz zu ändern. **Achtung:** Eine Geschwindigkeitsänderung ohne Frequenzänderung dauert je nach Länge der Backing-Track-Datei etwa 15 bis 20 Sekunden.
Read old files	**Alte Dateien lesen:** Mussten Sie die App aus irgendeinem Grund neu installieren oder müssen Sie nach einem Update früher erstellte Presets oder Rhythmen lesen, wählen Sie diesen Eintrag und erteilen Sie dem Betriebssystem des Telefons den nötigen Zugriff.
Settings	**Brummen und Rauschen:** Gibt es unerwünschtes Rauschen oder Brummen im Ausgangsklang, können Sie es durch Ändern von 4 Parametern beheben und speichern, ohne die Ausgangsqualität zu beeinflussen. Wir **raten jedoch dringend davon ab, etwas zu ändern**, da die Standardwerte für die meisten Telefone passen.
Useful Tips	Praktische Tipps ansehen und lesen.
Help	Die Anleitung zur Nutzung der App ansehen und lesen.
About the App	Zeigt die aktive Lizenz, ihren Typ, die Versionsnummer und das App-Update.
Upgrade	Ermöglicht das Upgrade Ihrer Lizenz.
Exit	Beendet die App.



App-Menü

11 Lizenzen

Für die App gibt es **4 Lizenzarten**:

TRIALS
Test

Bronze-Lizenz

Silber-Lizenz

Gold-Lizenz

TRIALS Alle Funktionen der App sind nutzbar, laufen aber nach **5 Tagen** ab und werden deaktiviert. Sie dient dazu, Ihr Telefon und dessen Kompatibilität mit der App zu testen und die Funktionen auszuprobieren, damit Sie vor dem Kauf Qualität und Kompatibilität auf Ihrem eigenen Gerät beurteilen können.

Lizenz übertragen Jede Lizenz kann jeweils nur auf **einem Gerät** aktiv sein. Um eine Lizenz von einem Gerät auf ein anderes zu übertragen, tippen Sie zuerst auf dem Startbildschirm auf `Log out`; dadurch wird die Lizenz auf diesem Gerät freigegeben und kann auf einem anderen installiert werden.

12 Praktische Tipps und Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Knistern im Ausgangsklang	Öffnen Sie im Menü `Audio Performance`, ändern Sie den Schalterzustand und testen Sie erneut. Besteht das Problem weiter, verlassen Sie die App einmal und öffnen Sie sie wieder.
Ton setzt aus	Stellen Sie Ausgangs-Gain oder Vorverstärker nicht zu hoch ein, besonders bei Overdrive oder Distortion.
Rauschen beim Start ohne Instrument	Das ist normal (siehe Kapitel „Instrument anschließen und loslegen“).
Störendes Brummen oder Rauschen	Lesen Sie den Menüeintrag `Settings`.

13 Wichtiger Hinweis zu den Presets

Wichtig Wie gut die Presets der App klingen, hängt von vielen Faktoren ab, darunter Instrumententyp, Spielumgebung, Art der Tonabnahme am Instrument, Soundsystem und sogar die Art des Plektrums und Ihre Spieltechnik. Betrachten Sie die Presets daher nur als **Ausgangsvorlage für Ihre eigenen Einstellungen**.



Herunterladen bei Google Play und Myket