BUSKIT

راهنمای کاربر

راهنمای استفاده از اپلیکیشن Buskit

نسخهٔ برنزی | نسخهٔ نقره‌ای | نسخهٔ طلایی

مترونوم • تیونر • دیاپازون • بکینگ‌ترک • درامز ماشین • ارنجمنت • افکت‌های زنده

فهرست مطالب

برای رفتن به هر فصل، روی عنوان آن کلیک کنید.

۱ اتصال ساز و شروع به کار ۳
۲ آشنایی با بخش‌های اپلیکیشن ۴
۳ مترونوم ۵
۴ تیونر ۶
۵ دیاپازون ۶
۶ بکینگ‌ترک ۷
۷ درامز ماشین ۸
۸ ارنجمنت ۹
۹ افکت‌ها ۱۲
۱۰ منوی اپلیکیشن ۱۵
۱۱ لایسنس ۱۶
۱۲ راهنمایی‌های کاربردی و رفع مشکل ۱۶
۱۳ نکتهٔ مهم دربارهٔ پریست‌ها ۱۷

راهنمای نشانه‌های این کتابچه

برنزی نقره‌ای طلایی نشان نسخه‌ای از اپلیکیشن که بخش یا امکان موردنظر در آن در دسترس است.

Save نام دکمه‌ها و گزینه‌های داخل اپلیکیشن، به همین شکل نمایش داده می‌شود.

`download/Buskit/...` مسیر ذخیرهٔ فایل‌ها در حافظهٔ گوشی.

نکته توجه کادرهای رنگی، نکته‌ها و هشدارهای مهم را مشخص می‌کنند.

۱ اتصال ساز و شروع به کار

برای استفاده از امکانات اپلیکیشن روی صدای ساز یا خواننده، ابتدا به یکی از روش‌های زیر صدا را وارد گوشی کنید:

۱ میکروفون گوشی

ساده‌ترین راه، استفاده از میکروفون خود گوشی است. در اپلیکیشن، منبع ورودی را از منوی همبرگری روی «اتوماتیک» یا «میکروفون داخلی» بگذارید و خروجی گوشی را به هدفون (برای شنیدن صدای خروجی به‌صورت شخصی) یا از طریق یک کابل استریو با فیش 3.5 به ورودی آگزیلاری، ورودی میکروفون یا گیتار هر آمپلی‌فایر یا اسپیکر شخصی متصل کنید.

حال امکان انتقال صدای ساز یا خوانندگی شما از طریق میکروفون گوشی به هدفون یا اسپیکر وجود دارد. به این صورت گوشی شما نقش یک میکروفون باکیفیت را به همراه یک میکسر با قابلیت‌های فراوان ایفا خواهد کرد.

۲ استفاده از هندزفری

هندزفری را به گوشی وصل کنید، اپلیکیشن را اجرا کنید، منبع ورودی را از منوی همبرگری روی «اتوماتیک» یا «میکروفون خارجی» بگذارید و افکت یا ریتم موردنظر را بارگذاری کنید. اکنون امکان دریافت صدای ساز شما از طریق میکروفون هندزفری وجود دارد و خروجی صوتی میکس‌شده از طریق هدفون قابل دریافت خواهد بود.

۳ استفاده از دستگاه iRig

اگر ساز شما مجهز به میکروفون پیزو (چسبان، زیرخرکی یا گیره‌ای) است یا می‌خواهید از طریق میکروفون دینامیک، صدای ساز یا آواز را به این اپلیکیشن منتقل کنید، با تهیهٔ یک دستگاه کوچک iRig که به‌سادگی در بازار یافت می‌شود، صدا را به اپلیکیشن برسانید.

برای این کار سیم دستگاه را به گوشی وصل کنید، میکروفون را به ورودی میکروفون آن متصل کنید و خروجی آن را به هدفون یا اسپیکر/آمپلی‌فایر وصل کنید.

نکته اگر هنوز هیچ‌یک از هندزفری، هدفون یا iRig به ورودی هدفون گوشی متصل نشده و اپلیکیشن را استارت کنید، ممکن است صدای نویز بلندی بشنوید. این طبیعی است؛ زیرا فیدبک مثبت ایجاد شده است.

۲ آشنایی با بخش‌های اپلیکیشن

این اپلیکیشن از **هفت بخش** تشکیل شده است. هر بخش با زدن آیکون مربوط به خود از نوار منوی صفحهٔ اصلی باز می‌شود. در ادامه، طریقهٔ استفاده از امکانات و کنترل‌های هر بخش را شرح می‌دهیم:



مترونوم

امکان ایجاد ضربات مترونوم با سرعت ۴۰ تا ۵۰۰ ضربه در دقیقه، به همراه امکانات تکمیلی.



تیونر

امکان کوک کردن و نمایش فرکانس صدای دریافتی از ساز، به همراه امکانات تکمیلی.



دیاپازون

امکان تولید کلیهٔ اصوات در محدودهٔ A0 تا C8 به تفکیک سنت و مبناهای فرکانسی مختلف.



بکینگ‌ترک

امکان بارگذاری تا ۸ لاین بکینگ‌ترک یا ریتم مجزا، اجرای هر یک و همنوازی با آن‌ها.



درامز ماشین

امکان ایجاد پترن‌های ریتمیک با تکنیک‌های درامز و با امکانات کاربردی.



ارنجمنت


امکان پیاده‌سازی بکینگ‌ترک هارمونیک از طریق ورود آکوردها برای هر ضربِ قطعهٔ دلخواه.



افکت‌ها

دارای ۲۰ افکت پرکاربرد و محبوب در دنیای نوازندگی و موسیقی، با قابلیت تنظیم تک‌تک پارامترهایشان.

۳ مترونوم



صفحهٔ مترونوم

با زدن آیکون از نوار منوی صفحهٔ اصلی، عناصر مربوط به مترونوم ظاهر می‌شوند. این بخش از **۵ قسمت** تشکیل شده است:

۱ **دایرهٔ میانی:** دو نقش دارد؛ اول دکمهٔ روشن و خاموش کردن مترونوم است و دوم، با کلیک طولانی روی آن می‌توان عدد تمپو را به‌صورت دستی تغییر داد. با دکمه‌های `+1` `-1` `+5` `-5` نیز می‌توان مقدار تمپوی فعلی را کاهش یا افزایش داد.

۲ **اسلایدر ولوم:** صدای مترونوم را از صفر تا حداکثر تنظیم می‌کند. با کلیک روی عدد حجم صدا نیز می‌توان این عدد را به‌صورت دستی تنظیم کرد.

۳ **دکمهٔ TAP:** با ضربه‌های متوالی روی آن می‌توان تمپو را تعیین کرد.

۴ **RTM:** برای تعیین قالب ریتمیک موردنظر کاربر است و می‌تواند ترکیبی از حداکثر ۵ رقم غیرصفر باشد که نمایانگر ۵ ضرب از یک میزان هستند و می‌توانند یکسان هم نباشند.

- اگر عدد تک‌رقمی درج شود، مثلاً «۴»، یعنی میزان ۴ ضربی است.
- اگر چند رقم وارد شود، هر رقم نمایانگر یک ضرب از میزان است. مثلاً «۲۲۳» یعنی میزانی ۷ ضربی که دو ضرب اول آن دو بخش و ضرب سوم آن سه بخش دارد و به‌صورت 123 - 12 - 12 اجرا می‌شود.
- عدد پیش‌فرض، عدد ۲ است که به معنای میزانی دوضربیِ ساده می‌باشد.

مثال: میزان «۲۲۳» ← قوی، ضعیف، نیمه‌قوی، ضعیف، نیمه‌قوی، ضعیف، ضعیف

۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۳

قوی نیمه‌قوی ضعیف یعنی اجرا با سه نوع صدای مختلف


با تیک زدن چک‌باکس `First beat only` صرفاً ضرب‌های قوی و نیمه‌قوی زده می‌شوند و ضرب‌های ضعیف اجرا نمی‌شوند؛ مثلاً برای میزان ۲۲۳ که هفت‌ضربی است، تنها سه ضربهٔ مترونوم شنیده خواهد شد: اولی قوی و دوتای بعدی نیمه‌قوی.

با انتخاب کشش «چنگ» یا «سیاه نقطه‌دار»، در واقع نُت پایه برای مترونوم را تغییر می‌دهیم و تعداد ضربات در دقیقه را برای همان کشش نُت تعیین می‌کنیم.

۵ **تغییر خودکار تمپو:** با زدن تیک مربوطه و تعیین سه پارامتر – مدت زمان (برحسب دقیقه) یا تعداد میزان‌های اجراشده، و همچنین مقدار افزایش تمپو – این بخش فعال می‌شود و پس از گذشتن زمان یا تعداد میزان‌های تعیین‌شده، عدد تمپوی جاری را به‌صورت خودکار به‌اندازهٔ مقدار مشخص‌شده افزایش می‌دهد.

نسخه این بخش (تغییر خودکار تمپو) در **نسخهٔ برنزی** موجود نیست.

۴ تیونر



صفحهٔ تیونر

با زدن آیکون از نوار منوی صفحهٔ اصلی، عناصر مربوط به تیونر ظاهر می‌شوند. این بخش از **سه قسمت** تشکیل می‌شود:

۱. تعیین **فرکانس مبنای A4** (نُت «لا» در اکتاو ۴) که با دکمه‌های + و - قابل تعیین است.


۲. از طریق چک‌باکس‌های «سُری» و «کورون» می‌توان حضور یا عدم حضور تشخیص این فرکانس‌ها را تعیین کرد و با تعیین میزان انحراف هر یک از نُت‌های اصلی برحسب سنت، این انحراف را تنظیم نمود.

۳. با شنیدن صدای ساز، **عقربهٔ بخش درجه‌بندی‌شده** روی فرکانس آن نُت توقف خواهد کرد. اگر صوت دریافتی با اختلاف کمتر از ۵ سنت از نُت اصلی یا نُت سُری یا کورونِ آن باشد، عقربه به رنگ **سبز** درمی‌آید و دور نُت مربوطه دایره‌ای سبزرنگ ظاهر می‌شود که نشانهٔ کوک بودن نُت است. عدد فرکانس کلیهٔ نُت‌های روی صفحه نیز نمایش داده می‌شود.

نسخه قسمت‌های ۱ و ۲ در **نسخهٔ برنزی** موجود نمی‌باشند.

۵ دیاپازون

نقره‌ای طلایی



صفحهٔ دیاپازون

با زدن آیکون از نوار منوی صفحهٔ اصلی، عناصر دیاپازون نمایش داده می‌شوند.

دیاپازون میکروتونال در محدودهٔ **۸ اکتاو**، کلیهٔ اصوات درخواستی را در مبناهای مختلف و با سه شکل موج Sine Triangle Square (سینوسی، مثلثی و مربعی) تولید می‌کند. امکان پخش صدا به‌صورت پالسی (Pulse) نیز وجود دارد و فرکانس اصوات نیز نمایش داده می‌شود. با زدن دکمهٔ «پخش»، صدای نُت انتخابی اجرا می‌شود.

نکته برای اصوات با فرکانس پایین (اکتاو صفر تا ۲)، به‌دلیل محدودیت بلندگوی اکثر گوشی‌ها و تبلت‌ها، صدای پخش‌شده شنیده نمی‌شود؛ اما با هدفون یا هندزفری قابل شنیدن است.

نسخه این بخش در **نسخهٔ برنزی** وجود ندارد.

۶ بکینگ‌ترک



صفحهٔ بکینگ‌ترک

با زدن آیکون از نوار منوی صفحهٔ اصلی، عناصر بکینگ‌ترک نمایش داده می‌شوند. در این بخش امکان بارگذاری هم‌زمان **۸ بکینگ‌ترک** یا ریتم برای هم‌نوازی با آن‌ها وجود دارد.


توجه کافی است یک یا چند میزان از ریتم را بارگذاری کنید تا به‌صورت لوپ و بدون محدودیت زمانی پخش شود.

انتخاب ترک	با کلیک روی شمارهٔ هر ترک، آن ترک انتخاب می‌شود.
دکمهٔ پلی	با زدن دکمهٔ پلی، ترک انتخاب‌شده پخش می‌شود و در حین پخش نیز می‌توان با انتخاب ترک دیگر، ادامهٔ اجرا را با ترک جدید نواخت.
حجم صدا	حجم صدای تک‌تک ترک‌ها در زمان پخش قابل تغییر است.
تغییر سرعت اجرا	دو نوع امکان تغییر سرعت وجود دارد: **با تغییر فرکانس** و **بدون تغییر فرکانس**. نحوهٔ انتخاب آن از منو انجام می‌شود (بخش «منوی اپلیکیشن» را ببینید).
اکولایزر سه‌باند	برای بهبود کیفیت پخش، این اکولایزر روی صدای ترک بارگذاری‌شده اعمال می‌شود.
پریست‌ها	با استفاده از دکمهٔ `Save` می‌توان لیست بکینگ‌ترک‌ها و وضعیت حجم صدا، فایل بکینگ‌ترک و سرعت اجرا را در یک فایل با نام دلخواه در فولدر `download/Buskit/BTpreset` ذخیره کرد. برای انتخاب پریست از قبل ذخیره‌شده، روی لیست کلیک کنید تا پریست‌های موجود آشکار شوند و با کلیک روی نام پریست دلخواه، آن پریست بارگذاری خواهد شد. دکمهٔ `Delete` برای پاک کردن پریست انتخاب‌شده است.
فایل‌های بکینگ‌ترک	برای استفادهٔ ساده‌تر از فایل‌های بکینگ‌ترک، آن‌ها پس از انتخاب در فولدر `download/Buskit/rhythm` در حافظهٔ گوشی کپی می‌شوند تا در دفعات بعد به‌راحتی در دسترس باشند.


۷ درامز ماشین

فقط نسخهٔ طلایی


با زدن دکمهٔ وارد این بخش می‌شوید. در این بخش امکان ایجاد هر پترن درامز با تکنیک‌های معمول، در قالب دو میزان و متناسب با RTM انتخابی در اپلیکیشن وجود دارد. در صورتی که تنها یک میزان را پیاده‌سازی کنید، میزان دوم نادیده گرفته می‌شود. **(این بخش فقط در نسخهٔ طلایی ارائه می‌شود.)**




صفحهٔ اصلی درامز ماشین



انتخاب قالب ریتمیک (RTM)



ویرایش یک سلول



پترن آماده و پخش

ساخت پترن

انتخاب RTM

با انتخاب RTM، قالب ریتمیک را انتخاب می‌کنیم.

تمپو

با اسلایدر تمپو سرعت اجرا را تعیین می‌کنیم. با کلیک روی عدد تمپو، پنجرهٔ کوچکی باز می‌شود که امکان تنظیم عدد تمپو را به‌صورت مستقیم فراهم می‌کند.

تکنیک‌های اصلی

تکنیک‌های اصلی قابل استفاده در ایجاد پترن عبارتند از:

ride | crash | Kick | snare | HH close | HH open | HH pedal

تکنیک‌های پرکاشن

تکنیک‌های پرکاشن قابل استفاده در ایجاد پترن عبارتند از (با کلیک روی متن Perc rows ظاهر می‌شوند):

rim | tom mid | tom low | cowbell | cabasa

شبکهٔ پترن	به ازای هر ضرب، که کشش سیاه در نظر گرفته می‌شود، ۴ سلول با زمان دولاچنگ در نظر گرفته شده و به‌صورت یک شبکه نمایش داده می‌شود. با کلیک روی هر یک از سلول‌های شبکه، تکنیک با حجم صدای mf فعال می‌شود. با کلیک روی سلول فعال‌شده، پنجره‌ای باز می‌شود که امکانات زیر را در اختیار قرار می‌دهد: • اصلاح حجم صدا • تبدیل آن سلول به دو ضربه با زمان سه‌لاچنگ • تبدیل سلول انتخابی و سلول بعدی به حالت تریوله (سه ضربه در زمان دو کشش دولاچنگ) • پاک کردن آن تکنیک از سلول (دکمهٔ `Clear`) • اعمال تغییرات در سلول انتخابی (دکمهٔ `Set`)

پترن‌ها و خروجی

پترن‌های آماده	در لیست بالا، پترن‌های از پیش نوشته‌شده وجود دارد؛ با انتخاب هر یک، الگوی آن در شبکهٔ تکنیک‌ها ظاهر می‌شود و می‌توان آن را به دلخواه اصلاح یا تغییر داد.
ذخیره (Save)	پترن را در فولدر `download/Buskit/DrumPreset` ذخیره می‌کند تا در آینده بازیابی شود.
New	برای ایجاد یک پترن جدید از نو است؛ با زدن آن، کلیهٔ سلول‌های پترن خالی می‌شوند.
پخش (Play)	پترن نوشته‌شده را با سرعتی که اسلایدر تمپو مشخص می‌کند پخش می‌کند.
خروجی Wave	دکمهٔ `Save Wave` پترن را به‌صورت فایل Wave ذخیره می‌کند که می‌توان آن را به‌عنوان بکینگ‌ترک به کار برد.

۸ ارنجمنت

فقط نسخهٔ طلایی

با زدن دکمهٔ  وارد این بخش می‌شویم. این بخش امکان تنظیم یک قطعه را به‌صورت بکینگ‌ترک، هارمونیزه و همراه با ریتم فراهم می‌کند. **(این بخش فقط در نسخهٔ طلایی ارائه می‌شود.)**


- با انتخاب قالب ریتمیک در RTM، برای هر ضرب در قطعه یک باکس در صفحه نمایش داده می‌شود. اعداد سمت چپ، شمارهٔ میزان هستند و هر سطر نمایانگر یک میزان است.

ثبت آکورد

۱ با کلیک روی هر باکس، پنجره‌ای باز می‌شود که آکورد موردنظر را از آن پیکربندی می‌کنید؛ حتی آکوردهای معکوس اول و دوم، پاورکورد، مینور، ماژور و هفتم.

۲ با کلیک روی باکس بالای دکمه‌های سه‌گانه، الگوی ریتمیک موردنظر برای آن میزان را نیز به اپلیکیشن اعلام می‌کنید. با زدن دکمهٔ `Play` ، آکورد انتخابی شنیده می‌شود.


۳ سپس با زدن دکمهٔ `Set` ، آکورد در شبکهٔ آکوردها ثبت می‌شود.



صفحهٔ ارنجمنت ثبت آکورد

پخش قطعه

با اسکرول صفحه به بالا، کنترل‌های لازم برای پخش قطعهٔ تنظیم‌شده را مشاهده خواهید نمود. قطعه با **۵ صدای ساز** (گیتار، پیانو، استرینگ، اسپیکاتو و استاکاتو) و با الگوهای ریتمیک انتخابی یا آنچه در قطعه ثبت کرده‌اید، یا به‌صورت آکورد ساده پخش می‌شود.




کنترل‌های پخش قطعه

ترنسپوز	می‌توان قطعهٔ نوشته‌شده را به کمک ابزار استپر، برحسب نیم‌پرده ترنسپوز کرد. با افزایش یا کاهش تعداد نیم‌پرده‌ها از طریق باکس #/b می‌توان کل قطعه را ترنسپوز نمود.
پترن درامز	از لیست پترن‌های درامز، پترن موردنظر را انتخاب و به قطعه اضافه کنید.
اسلایدر تمپو	سرعت اجرا را تنظیم می‌کند.
Chords و Drums	چک‌باکس‌ها برای بی‌صدا کردن صدای آکوردها یا ریتم به کار می‌روند و اسلایدر مقابل هر کدام برای تنظیم حجم صدا است.
Play From	شمارهٔ میزان‌های موردنظر برای آغاز و پایان اجرا را در باکس‌های دایره‌ای مقابل آن مشخص کرده و سپس دکمه را بزنید تا فقط همان بخش پخش شود.
Save MIDI / Wave	کل قطعه را به‌صورت فایل MIDI یا Wave در فولدرهای `download/Buskit/Midi` و `download/Buskit/Arrangement` ذخیره می‌کند.

ابزارهای ویرایش میزان‌ها

برای سهولت و تسریع در نگارش آکوردها، امکاناتی نظیر کپی، حذف، جایگذاری و دسته‌بندی در نظر گرفته شده که پنجرهٔ مربوطه با کلیک روی شمارهٔ میزان آشکار می‌شود:



پنجرهٔ ابزارهای میزان

+After	یک میزان خالی بعد از میزان جاری ایجاد می‌کند.
Copy	میزان جاری را در حافظهٔ موقت ذخیره می‌کند.
Paste	محتوای حافظهٔ موقت را در میزان جاری قرار می‌دهد.
Clear	فقط محتوای میزان جاری را پاک می‌کند.
Delete	کل میزان را از قطعه حذف می‌کند و تعداد میزان‌های قطعه یک عدد کمتر می‌شود.
Play from this measure	اجرای قطعه را از میزان انتخابی تا انتهای قطعه انجام می‌دهد.

گروه‌بندی میزان‌ها

برای گروه‌بندی میزان‌های یک قطعهٔ طولانی به بخش‌های کوچک‌تر (مثلاً بخش ورس ۱، کُرس و...) یا انتخاب دسته‌ای از میزان‌ها به منظور کپی، حذف یا پاک کردن:

۱. در میزان ابتدای گروه، دکمهٔ [را بزنید.

۲. در میزان انتهای گروه، دکمهٔ] را بزنید.

۳. در نهایت، در پنجره‌ای که باز می‌شود، دکمهٔ Group را بزنید. امکان نام‌گذاری گروه نیز وجود دارد.

Expand	با کلیک روی بخش گروه‌بندی‌شده و زدن این دکمه، گروه باز می‌شود و میزان‌های آن برای اصلاح یا بازبینی نمایش داده می‌شوند.
Collapse	با کلیک روی هر یک از میزان‌های گروهِ بازشده (رنگ شمارهٔ آن‌ها آبی می‌شود) و زدن این دکمه، گروه دوباره به حالت گروه‌بندی‌شده برمی‌گردد.
حذف یا پاک کردن محدودهٔ انتخابی	اگر با کلیدهای [ ] بخشی را انتخاب کنیم و دکمهٔ Delete را بزنیم، کل میزان‌های انتخابی از قطعه پاک می‌شوند؛ اگر Clear را بزنیم، فقط محتوای آن میزان‌ها پاک می‌شود.

۹ افکت‌ها

در این اپلیکیشن **۲۰ افکت** محبوب و پرکاربرد قرار داده شده است. با زدن دکمهٔ «افکتز» شبکه‌ای از افکت‌ها نمایان می‌شود. با کلیک روی نام هر افکت، رنگ آن تغییر می‌کند، افکت فعال می‌شود و به **زنجیرهٔ پردازش** اضافه می‌گردد و پارامترهای قابل تنظیم آن در زیر صفحه ظاهر می‌شوند. با کلیک مجدد، افکت غیرفعال شده و از زنجیره خارج می‌شود.

فهرست افکت‌ها

افکت‌های موجود در هر نسخه به شرح زیر می‌باشد:

نسخهٔ برنزی

نویز گیت | کمپرسور | اکولایزر ۹ باندی | فیزر | ریورب | دیلی | وارم اوور درایو | لیمیتر
فاز دیستورشن

نسخهٔ نقره‌ای

علاوه بر کلیهٔ افکت‌های نسخهٔ برنزی

واو واو | ویبراتو | کورس | فلنجر | اکسایتر | لو پس فیلتر | کلاسیک اوور درایو | تیوب اوور درایو
هارد دیستورشن | پیچ شیفتر (ترنسپوز، هارمونایزر، اکتاور)

نسخهٔ طلایی


علاوه بر کلیهٔ افکت‌های نسخهٔ نقره‌ای

کابینت (۹ مدل)

راه‌اندازی پردازش صدای ورودی

با زدن دکمهٔ START ، سیستم پردازش صوتی آغاز به کار می‌کند و برای دریافت صدای ورودی از میکروفون آماده می‌شود. هم‌زمان کنترل پنلی نیز باز می‌شود و کنترل‌های لازم برای اجرای زنده را در اختیار می‌گذارد.

تا زمانی که دوباره روی دکمهٔ استارت/استوپ کلیک شود یا صفحهٔ برنامه بسته شود، کنترل حجم صدای ورودی، حجم صدای خروجی، انتخاب بکینگ‌ترک و پخش یا توقف آن و همچنین رکورد صدا به‌صورت یکپارچه از همین پنل انجام می‌شود.



پنل کنترل و رک افکت‌ها

ضبط (REC)	با زدن دکمهٔ `REC`، هر آنچه در حال اجراست با فرمت WAV در حافظهٔ گوشی ضبط می‌شود.
کنترل گین	اسلایدر **Input Gain** (درایو) در ابتدای زنجیرهٔ افکت‌ها، میزان سیگنال رسیده به سیستم را افزایش می‌دهد و **Output Gain** در انتهای مسیر، حجم صدای پردازش‌شده را افزایش می‌دهد.
پریست رک	در این بخش یک لیست پریست و دو دکمهٔ `Save` و `Delete` وجود دارد. با دکمهٔ Save می‌توان وضعیت کلیهٔ افکت‌ها و پارامترهای آن‌ها را در فولدر `download/Buskit/ArPreset` ذخیره و در آینده بارگذاری کرد؛ با دکمهٔ Delete نیز می‌توان پریست جاری را از روی حافظهٔ گوشی پاک کرد.

توجه صدای مترونوم هرگز در فایل ذخیره‌شده وجود ندارد و صرفاً برای راهنمایی نوازنده اجرا می‌شود.

توجه گین بیش از حد می‌تواند کیفیت صدای خروجی را تحت تأثیر قرار دهد.

توجه برای افکت اکولایزر نیز امکان ذخیره کردن پارامترهای هر باند به‌صورت مجزا از پریست‌های رک وجود دارد.


زنجیرهٔ افکت‌ها

صدای ساز شما پس از ورود، به ترتیب از میان افکت‌های فعال عبور می‌کند. افکت‌هایی که فعال نباشند در مسیر نادیده گرفته می‌شوند.



۱۰ منوی اپلیکیشن

از طریق منو می‌توان به امکانات زیر دست یافت:



منوی اپلیکیشن

Input Source	**انتخاب منبع دریافت صدا:** میکروفون داخلی، خارجی یا انتخاب خودکار.
Audio Performance	تنظیم عملکرد سیستم صوتی. برای گوشی‌های قدیمی‌تر یا کندتر، با هدف بهبود کیفیت صدای خروجی و نیز کاهش تأخیر اپلیکیشن در نظر گرفته شده است. در صورتی که صدای پردازش‌شده دچار خش‌خش شد، از طریق منو، وضعیت دکمهٔ این آیتم را تغییر دهید.
Speed Change Quality	**نحوهٔ تغییر تمپوی بکینگ‌ترک:** این کلید امکان می‌دهد در صورت نیاز، بدون تغییر فرکانس، سرعت اجرای آن را تا ۳۰٪ کاهش یا افزایش دهید. **توجه:** برای تغییر سرعت بدون تغییر فرکانس، حدود ۱۵ تا ۲۰ ثانیه زمان لازم است که به طول فایل بکینگ‌ترک بستگی دارد.
Read old files	**خواندن فایل‌های قدیمی:** اگر به هر دلیلی ناچار به نصب مجدد این اپلیکیشن شدید یا بعد از آپدیت کردن آن، نیاز به خواندن پریست‌ها یا ریتم‌های ساخته‌شدهٔ قبلی داشتید، با انتخاب این آیتم از منو، دسترسی لازم را به سیستم‌عامل گوشی بدهید.
Settings	**هوم و نویز:** اگر نویز ناخواسته یا هوم در صدای خروجی وجود دارد، با تغییر ۴ پارامتر در نظر گرفته‌شده می‌توان آن را بدون تغییر در کیفیت صدای خروجی اصلاح کرد و ذخیره نمود. اما **اکیداً توصیه می‌شود تغییری در آن ایجاد نکنید**؛ زیرا مقادیر پیش‌فرض برای اکثریت گوشی‌ها مناسب است.
Useful Tips	مشاهده و مطالعهٔ راهنمایی‌های کاربردی.
Help	مشاهده و مطالعهٔ نحوهٔ استفاده از اپلیکیشن.
About the App	مشاهدهٔ لایسنس فعال، نوع آن، شمارهٔ نسخه و آپدیت اپلیکیشن.
Upgrade	امکان ارتقای لایسنس.
Exit	خروج از اپلیکیشن.

۱۱ لایسنس

۴ نوع لایسنس برای این اپلیکیشن وجود دارد:

TRIALS	لایسنس برنزی	لایسنس نقره‌ای	لایسنس طلایی
آزمایشی			

TRIALS

کلیهٔ امکانات اپلیکیشن قابل استفاده است، منتها ظرف **۵ روز** به اتمام می‌رسد و غیرفعال می‌گردد. هدف از آن، تست گوشی و سازگاری آن با اپلیکیشن و آزمودن امکانات آن است تا پیش از خرید، کیفیت و سازگاری آن با گوشی کاربر توسط خود کاربر مورد ارزیابی قرار گیرد.

انتقال لایسنس

همواره هر لایسنس در هر زمان تنها روی **یک دستگاه** فعال خواهد بود. برای انتقال لایسنس از یک دستگاه به دستگاه دیگر، ابتدا در بدو ورود دکمهٔ `Log out` را بزنید؛ به این صورت لایسنس از این دستگاه آزاد شده و امکان نصب آن روی دستگاه دیگر مهیا می‌شود.

۱۲ راهنمایی‌های کاربردی و رفع مشکل

مشکل	راه‌حل
خش‌خش در صدای خروجی	از منو، آیتم `Audio Performance` را باز کنید و وضعیت کلید آن را تغییر دهید و مجدداً تست کنید. اگر مشکل برطرف نشد، یک مرتبه از برنامه خارج و سپس داخل شوید.
بریده‌شدن صدا	گین خروجی یا پری‌امپ را خیلی زیاد نکنید؛ به‌خصوص هنگام استفاده از اوردرایو یا دیستورشن.
صدای نویز هنگام استارت بدون ساز	طبیعی است (به بخش «اتصال ساز و شروع به کار» مراجعه کنید).
هوم یا نویز مزاحم	تنظیمات منو (`Settings`) را مطالعه کنید.

۱۳ نکتهٔ مهم دربارهٔ پریست‌ها

مهم کیفیت اجرای پریست‌های درنظر گرفته‌شده در این اپلیکیشن به عوامل مختلفی از جمله نوع ساز، محیط اجرا، نحوهٔ صدا گرفتن از ساز، سیستم صوتی و حتی نوع مضراب و نحوهٔ نوازندگی وابسته است. لذا پریست‌های موجود را صرفاً به‌عنوان **قالبی برای شروع تنظیمات شخصی** درنظر بگیرید.



دانلود از گوگل پلی و مایکت