BUSKIT

KULLANIM KILAVUZU

Buskit Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Bronz Sürüm | Gümüş Sürüm | Altın Sürüm

Metronom | Akort Cihazı | Diyapazon | Eşlik Parçası | Davul Makinesi | Aranjman | Efektler

Metronom • Akort Cihazı • Diyapazon • Eşlik Parçası • Davul Makinesi • Aranjman • Canlı Efektler

İçindekiler

Bir bölüme gitmek için başlığına tıklayın.

1 Enstrüman Bağlantısı ve Başlangıç 3

2 Uygulamanın Bölümleriyle Tanışın 4

3 Metronom 5

4 Akort Cihazı 6

5 Diyapazon 6

6 Eşlik Parçası 7

7 Davul Makinesi 8

8 Aranjman 9

9 Efektler 12

10 Uygulama Menüsü 15

11 Lisanslar 16

12 Pratik İpuçları ve Sorun Giderme 16

13 Hazır Ayarlar Hakkında Önemli Not 17

Bu kılavuzdaki işaretler

Bronz Gümüş Altın — Bir bölümün veya özelliğin hangi sürümde bulunduğunu gösterir.

Save — Uygulama içindeki düğme ve seçenek adları bu biçimde gösterilir.

`download/Buskit/…` — Dosyaların telefon belleğinde kaydedildiği klasör.

Not Dikkat — Renkli kutular önemli not ve uyarıları vurgular.

1 Enstrüman Bağlantısı ve Başlangıç

Uygulamanın özelliklerini enstrümanınızın veya sesinizin üzerinde kullanmak için önce sesi aşağıdaki yöntemlerden biriyle telefona aktarın:

1 Telefon mikrofonu

En kolay yol, telefonun kendi mikrofonunu kullanmaktır. Uygulamada giriş kaynağını (hamburger menüsünden) “Otomatik” veya “Dahili mikrofon” olarak ayarlayın ve telefonun çıkışını ya kulaklığa (çıkış sesini kişisel olarak dinlemek için) ya da 3,5 mm jaklı bir stereo kablo ile herhangi bir amfinin veya kişisel hoparlörün AUX girişine, mikrofon girişine ya da gitar girişine bağlayın.
Artık enstrümanınızın veya sesinizin sesi telefon mikrofonu üzerinden kulaklığa ya da hoparlöre aktarılabilir. Böylece telefonunuz, birçok özelliğe sahip bir mikserle birlikte yüksek kaliteli bir mikrofon görevi görür.

2 Mikrofonlu kulaklık kullanımı

Kulaklığı telefona takın, uygulamayı çalıştırın, giriş kaynağını (hamburger menüsünden) “Otomatik” veya “Harici mikrofon” olarak ayarlayın ve istediğiniz efekti ya da ritmi yükleyin. Enstrümanınızın sesi artık kulaklığın mikrofonundan alınır ve karıştırılmış ses çıkışı kulaklıktan dinlenebilir.

3 iRig cihazı kullanımı

Enstrümanınızda piezo mikrofon (yapışkan, köprü altı veya klipsli) varsa ya da bir enstrümanın veya sesin sesini dinamik mikrofonla uygulamaya aktarmak istiyorsanız, piyasada kolayca bulunan küçük bir iRig cihazı edinip sesi onunla uygulamaya ulaştırın.
Bunun için cihazın kablosunu telefona bağlayın, mikrofonu cihazın mikrofon girişine takın ve çıkışını kulaklığa veya hoparlöre/amfiye bağlayın.

Not Kulaklık, mikrofonlu kulaklık veya iRig telefonun kulaklık girişine takılı değilken uygulamayı başlatırsanız yüksek bir gürültü duyabilirsiniz. Bu normaldir; çünkü pozitif geri besleme oluşmuştur.

2 Uygulamanın Bölümleriyle Tanışın

Uygulama **yedi bölümden** oluşur. Her bölüm, ana ekranın menü çubuğundaki simgesine dokunulunca açılır. Aşağıda her bölümün özelliklerinin ve kontrollerinin nasıl kullanılacağını anlatıyoruz:



Metronom

Dakikada 40 ile 500 vuruş hızında metronom vuruşları üretir; ek özellikler de sunar.



Akort Cihazı

Enstrümanı akort etmenizi ve ondan alınan sesin frekansını görmenizi sağlar; ek özellikler de sunar.



Diyapazon

A0 ile C8 arasındaki tüm sesleri, sent ayrıntısıyla ve farklı referans frekanslarında üretir.



Eşlik Parçası

8 adede kadar ayrı eşlik parçası veya ritim hattı yükleyip her birini çalmanızı ve onlara eşlik etmenizi sağlar.



Davul Makinesi

Davul tekniklerini kullanarak pratik özelliklerle ritim kalıpları oluşturur.



Aranjman

Seçtiğiniz bir parçanın her vuruşuna akorlar girerek armonik bir eşlik parçası oluşturur.




Efektler

Müzik ve çalgıcılık dünyasının yaygın kullanılan, sevilen 20 efekti; her parametresi ayarlanabilir.

3 Metronom

Ana ekranın menü çubuğundaki simgesine dokununca metronom kontrolleri görünür. Bu bölüm **5 kısımdan** oluşur:



Metronom ekranı

1. **Orta daire:** İki işlevi vardır: metronomu açıp kapatan düğmedir; üzerine uzun basarak tempo sayısını elle değiştirebilirsiniz. `+1` `-1` `+5` `-5` düğmeleriyle de mevcut temposunu artırıp azaltabilirsiniz.
2. **Ses kaydırıcısı:** Metronom sesini sıfırdan maksimuma ayarlar. Ses değerine dokunarak sayıyı elle de girebilirsiniz.
3. **TAP düğmesi:** Art arda dokunarak tempoyu belirleyebilirsiniz.
4. **RTM:** İstediğiniz ritim kalıbını belirler. En fazla 5 sıfırdan farklı rakamın birleşimi olabilir; her rakam ölçünün bir vuruşunu temsil eder ve rakamlar birbirinin aynı olmak zorunda değildir.
   - Tek rakam girilirse, örneğin “4”, 4 vuruşluk bir ölçü demektir.
   - Birden çok rakam girilirse her rakam ölçünün bir vuruşunu temsil eder. Örneğin “223”, 7 vuruşluk bir ölçüdür; ilk iki vuruşu iki, üçüncü vuruşu üç parçadan oluşur ve 12 - 12 - 123 şeklinde çalınır.
   - Varsayılan değer 2’dir; yani basit iki vuruşluk ölçü.

Örnek: “223” ölçüsü → güçlü, zayıf, orta, zayıf, orta, zayıf, zayıf

1 2 1 2 1 2 3

Güçlü Orta Zayıf yani üç farklı tık sesi

`First beat only` kutusu işaretlenirse yalnızca güçlü ve orta vuruşlar çalınır, zayıf vuruşlar çalınmaz. Örneğin 7 vuruşluk 223 ölçüsünde yalnızca üç tık duyulur: ilki güçlü, sonraki ikisi orta.


Sekizlik veya noktalı dörtlük değeri seçildiğinde metronomun temel nota değeri değişir ve dakikadaki vuruş sayısı o nota değerine göre belirlenir.

5. **Otomatik tempo değişimi:** İlgili kutuyu işaretleyip üç parametreyi belirleyin: süre (dakika cinsinden) veya çalınan ölçü sayısı ve tempo artış miktarı. Belirlenen süre ya da ölçü sayısı geçtikten sonra mevcut tempo, belirtilen miktar kadar otomatik olarak artar.

`Sürüm` Bu kısım (otomatik tempo değişimi) **Bronz sürümde** bulunmaz.

4 Akort Cihazı

Ana ekranın menü çubuğundaki simgesine dokununca akort cihazı kontrolleri görünür. Bu bölüm **üç kısımdan** oluşur:



Akort cihazı ekranı

1. **A4 referans frekansının** (4. oktavdaki La notası) `+` ve `-` düğmeleriyle ayarlanması.
2. "Sori" ve "Koron" onay kutularıyla bu seslerin (Fars müziğinde kullanılan çeyrek ses diyez ve çeyrek ses bemol) algılanıp algılanmayacağını seçebilir, her ana notanın sapmasını sent cinsinden ayarlayabilirsiniz.
3. Enstrümanın sesini duyduğunda **skaladaki ibre** o notanın frekansında durur. Alınan ses ana nottan veya onun sori ya da koron değerinden 5 sentten az farklıysa ibre **yeşile** döner ve ilgili notanın çevresinde yeşil bir daire belirir; bu, notanın akortlu olduğunu gösterir. Ekrandaki tüm notaların frekans değerleri de gösterilir.

Sürüm 1. ve 2. kısımlar **Bronz sürümde** bulunmaz.

5 Diyapazon

Gümüş Altın

Ana ekranın menü çubuğundaki simgesine dokununca diyapazon kontrolleri görünür.



Diyapazon ekranı

Mikrotonal diyapazon **8 oktavlık** aralıkta, istenen tüm sesleri farklı referanslarda ve üç dalga biçimiyle üretir: Sine Triangle Square (sinüs, üçgen ve kare). Darbe (Pulse) kipi de vardır ve seslerin frekansı gösterilir. "Çal" düğmesine dokununca seçilen nota çalınır.

Not Düşük frekanslı sesler (0 ile 2. oktav arası), çoğu telefon ve tabletin hoparlör sınırlamaları nedeniyle hoparlörden duyulamaz; ancak kulaklıkla duyulabilir.

Sürüm Bu bölüm **Bronz sürümde** bulunmaz.

6 Eşlik Parçası

Ana ekranın menü çubuğundaki simgesine dokununca eşlik parçası kontrolleri görünür. Burada aynı anda **8 eşlik parçası** veya ritim yükleyip onlarla birlikte çalabilirsiniz.

Dikkat Bir ritmin bir veya birkaç ölçüsünü yüklemeniz yeterlidir; süre sınırı olmadan döngü olarak çalınır.




Eşlik parçası ekranı

Parça seçme	Bir parçanın numarasına dokunarak o parçayı seçersiniz.
Çal düğmesi	Seçilen parçayı çalar. Çalma sırasında başka bir parça seçip akışı yeni parçayla sürdürebilirsiniz.
Ses seviyesi	Her parçanın ses seviyesi çalma sırasında değiştirilebilir.
Çalma hızını değiştirme	Hız değiştirmenin iki yolu vardır: **frekans değişerek** ve **frekans değişmeden**. Seçimi menüden yaparsınız (“Uygulama Menüsü” bölümüne bakın).
3 bantlı ekolayzır	Çalma kalitesini artırmak için bu ekolayzır, yüklenen parçanın sesine uygulanır.
Hazır ayarlar	**Save** düğmesiyle eşlik parçalarının listesini, ses seviyelerini, dosyayı ve çalma hızını istediğiniz adla `download/Buskit/BTpreset` klasörüne tek dosya olarak kaydedebilirsiniz. Kayıtlı bir hazır ayarı seçmek için listeye dokunun, mevcut ayarlar görünsün ve istediğiniz ayarın adına dokunarak yükleyin. **Delete** düğmesi seçili hazır ayarı siler.
Eşlik parçası dosyaları	Dosyaları daha kolay kullanabilmeniz için seçtikten sonra telefon belleğindeki `download/Buskit/rhythm` klasörüne kopyalanırlar; böylece sonraki seferlerde kolayca ulaşırsınız.


7 Davul Makinesi

Yalnızca Altın sürüm

düğmesine dokunarak bu bölüme girersiniz. Burada, bilinen tekniklerle ve uygulamada seçili RTM'ye uygun olarak iki ölçü içinde istediğiniz davul kalıbını oluşturabilirsiniz. Yalnızca bir ölçü programlarsanız ikinci ölçü yok sayılır. **(Bu bölüm yalnızca Altın sürümde sunulur.)**




Davul makinesi ana ekranı



Ritim (RTM) seçimi



Hücre düzenleme



Hazır kalıp ve çalma

Kalıp oluşturma

RTM seçimi	RTM ile ritim kalıbını seçin.
Tempo	Tempo kaydırıcısıyla çalma hızını belirleyin. Tempo sayısına dokununca açılan küçük pencerede tempoyu doğrudan girebilirsiniz.
Ana teknikler	Kalıp oluştururken kullanabileceğiniz ana teknikler şunlardır: **ride** **crash** **Kick** **snare** **HH close** **HH open** **HH pedal**
Perküsyon teknikleri	Kullanabileceğiniz perküsyon teknikleri şunlardır (**Perc rows** yazısına dokununca görünürler): **rim** **tom mid** **tom low** **cowbell** **cabasa**

Kalıp ızgarası	Dörtlük nota sayılan her vuruş için, onaltılık nota zamanında 4 hücre bir ızgara olarak gösterilir. Bir hücreye dokunursanız teknik mf ses seviyesiyle etkinleşir. Etkin bir hücreye dokunmak, aşağıdaki seçenekleri sunan bir pencere açar: • Ses seviyesini ayarlama • O hücreyi otuzikilik nota zamanında iki vuruşa dönüştürme • Seçili hücreyi ve sonraki hücreyi üçleme haline getirme (iki onaltılık nota süresinde üç vuruş) • O tekniği hücreden silme (`Clear` düğmesi) • Değişiklikleri seçili hücreye uygulama (`Set` düğmesi)

Kalıplar ve çıktı

Hazır kalıplar	Üstteki listede önceden yazılmış kalıplar bulunur; birini seçince kalıbı teknik ızgarasında görünür ve istediğiniz gibi düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
Kaydet (Save)	Kalıbı ileride geri yükleyebilmeniz için `download/Buskit/DrumPreset` klasörüne kaydeder.
New	Sıfırdan yeni bir kalıp başlatır; kalıbın tüm hücreleri boşaltılır.
Çal (Play)	Yazdığınız kalıbı tempo kaydırıcısının belirlediği hızla çalar.
Wave çıktısı	`Save Wave` düğmesi kalıbı Wave dosyası olarak kaydeder; bu dosyayı eşlik parçası olarak kullanabilirsiniz.

8 Aranjman

Yalnızca Altın sürüm




düğmesine dokunarak bu bölüme girersiniz. Bir parçayı, armonize edilmiş ve ritimle birlikte bir eşlik parçası olarak düzenlemenizi sağlar. **(Bu bölüm yalnızca Altın sürümde sunulur.)**


- RTM'de bir ritim kalıbı seçtiğinizde, parçadaki her vuruş için ekranda bir kutu gösterilir. Soldaki sayılar ölçü numaralarıdır ve her satır bir ölçüyü temsil eder.

Akor girme

1. Bir kutuya dokunun; açılan pencerede istediğiniz akoru ayarlarsınız. Birinci ve ikinci çevrimler, power akorlar, minör, majör ve yedili akorlar da dahildir.
2. Üç düğmenin üstündeki kutuya dokunarak o ölçü için istediğiniz ritim kalıbını uygulamaya bildirirsiniz. `Play` düğmesine dokununca seçili akor duyulur.
3. Sonra `Set` düğmesine dokunarak akoru akor ızgarasına yerleştirirsiniz.



Aranjman ekranı




Akor girme

Parçayı çalma

Ekranı yukarı kaydırırsanız, düzenlediğiniz parçayı çalmak için gereken kontrolleri görürsünüz. Parça, seçtiğiniz veya parçaya kaydettiğiniz ritim kalıplarıyla ya da basit akorlar olarak **5 enstrüman sesiyle** (gitar, piyano, yaylılar, spiccato ve staccato) çalınır.

Transpoze	Yazdığınız parçayı adım düğmesiyle yarım ton cinsinden transpoze edebilirsiniz. #/b kutusundan yarım ton sayısını artırıp azaltarak tüm parçayı transpoze edersiniz.
Davul kalıbı	Davul kalıpları listesinden istediğiniz kalıbı seçip parçaya ekleyin.
Tempo kaydırıcısı	Çalma hızını ayarlar.
Chords ve Drums	Onay kutuları akorların veya ritmin sesini kapatmak içindir; her birinin yanındaki kaydırıcı ses seviyesini ayarlar.
Play From	Yanındaki yuvarlak kutulara başlangıç ve bitiş ölçü numaralarını girip düğmeye dokunun; yalnızca o bölüm çalınır.
Save MIDI / Wave	Tüm parçayı MIDI veya Wave dosyası olarak `download/Buskit/Midi` ve `download/Buskit/Arrangement` klasörlerine kaydeder.




Parça çalma kontrolleri

Ölçü düzenleme araçları

Akor yazmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kopyalama, silme, yapıştırma ve gruplama gibi araçlar vardır. Pencereleri, ölçü numarasına dokununca açılır:

+After	Mevcut ölçüden sonra boş bir ölçü oluşturur.
Copy	Mevcut ölçüyü panoya kaydeder.
Paste	Panodaki içeriği mevcut ölçüye yerleştirir.
Clear	Yalnızca mevcut ölçünün içeriğini temizler.
Delete	Ölçünün tamamını parçadan siler; parçanın ölçü sayısı bir azalır.
Play from this measure	Parçayı seçili ölçüden sona kadar çalar.



Ölçü araçları penceresi

Ölçüleri gruplama

Uzun bir parçanın ölçülerini daha küçük bölümlere ayırmak (örneğin 1. kıta, nakarat…) veya kopyalama, silme ya da temizleme için bir ölçü aralığı seçmek için:

1. Grubun ilk ölçüsünde [düğmesine dokunun.
2. Grubun son ölçüsünde] düğmesine dokunun.
3. Son olarak açılan pencerede **Group** düğmesine dokunun. Gruba ad vermek de mümkündür.

Expand	Gruplanmış bölüme dokunup bu düğmeye basınca grup açılır ve ölçüleri düzenleme veya inceleme için gösterilir.
Collapse	Açılmış grubun herhangi bir ölçüsüne dokunup (numarası mavi olur) bu düğmeye basınca grup yeniden toplanır.
Seçili aralığı silme veya temizleme	[ ] tuşlarıyla bir aralık seçip **Delete** düğmesine basarsanız seçili tüm ölçüler parçadan silinir; **Clear** düğmesine basarsanız yalnızca bu ölçülerin içeriği temizlenir.

9 Efektler

Uygulamada **20 sevilen ve yaygın kullanılan efekt** bulunur. “Efektler” düğmesine dokununca bir efekt ızgarası belirir. Bir efektin adına dokunduğunuzda rengi değişir, efekt etkinleşir ve **işleme zincirine** eklenir; ayarlanabilir parametreleri ekranın altında görünür. Yeniden dokununca efekt devre dışı kalır ve zincirden çıkar.

Efekt listesi

Her sürümdeki efektler şunlardır:

Bronz sürüm

Noise Gate · Kompresör · 9 bantlı Ekolayzır · Phaser · Reverb · Delay · Warm Overdrive · Limiter · Fuzz Distortion

Gümüş sürüm

Bronz sürümün tüm efektlerine ek olarak

Wah-Wah · Vibrato · Chorus · Flanger · Exciter · Alçak Geçiren Filtre · Classic Overdrive · Tube Overdrive · Hard Distortion · Pitch Shifter (transpoze, harmonizer, oktaver)

Altın sürüm

Gümüş sürümün tüm efektlerine ek olarak


Kabin (9 model)

Giriş sesi işlemeyi başlatma

START düğmesine dokunduğunuzda ses işleme sistemi çalışmaya başlar ve mikrofondan giriş sesini almaya hazırlanır. Aynı anda bir kontrol paneli açılır ve canlı performans için gereken kontrolleri size sunar.

Başlat/durdur düğmesine yeniden dokunulana veya uygulama ekranı kapatılana kadar giriş ses seviyesi, çıkış ses seviyesi, eşlik parçası seçimi ve çalma/durdurma ile ses kaydı bu panelden bütünleşik olarak yönetilir.

Kayıt (REC)	`REC` düğmesine dokunursanız çalınan her şey telefon belleğine WAV biçiminde kaydedilir.
Gain kontrolü	Efekt zincirinin başındaki **Input Gain** kaydırıcısı (drive) sisteme ulaşan sinyal seviyesini yükseltir; yolun sonundaki **Output Gain** ise işlenmiş sesin seviyesini yükseltir.
Rack hazır ayarı	Bu kısımda bir hazır ayar listesi ve iki düğme vardır: `Save` ve `Delete`. Save, tüm efektlerin durumunu ve parametrelerini ileride yükleyebilmeniz için `download/Buskit/ArPreset` klasörüne kaydeder; Delete ise geçerli hazır ayarı telefon belleğinden siler.



Efekt kontrol paneli ve rack

Dikkat Metronom sesi kaydedilen dosyada asla bulunmaz; yalnızca çalgıcıya yol göstermek için çalınır.

Dikkat Aşırı gain, çıkış sesinin kalitesini etkileyebilir.

Dikkat Ekolayzır efekti için her bandın parametrelerini rack hazır ayarlarından ayrı olarak kaydetmek de mümkündür.

Efekt zinciri


Enstrümanınızın sesi girişten sonra etkin efektlerden bu sırayla geçer. Etkin olmayan efektler atlanır.



10 Uygulama Menüsü

Menü üzerinden aşağıdaki olanaklara ulaşabilirsiniz:

Input Source	**Ses giriş kaynağını seçme:** dahili mikrofon, harici mikrofon veya otomatik seçim.
Audio Performance	Ses sisteminin performansını ayarlar. Eski veya yavaş telefonlarda çıkış ses kalitesini artırmak ve uygulamanın gecikmesini azaltmak için düşünülmüştür. İşlenen ses cızırdarsa menüden bu öğenin düğmesinin durumunu değiştirin.
Speed Change Quality	**Eşlik parçasının temposunun değiştirilme biçimi:** gerektiğinde bu anahtar, frekansı değiştirmeden çalma hızını %30'a kadar azaltmanıza veya artırmanıza olanak tanır. **Dikkat:** Frekansı değiştirmeden hız değiştirmek, eşlik parçası dosyasının uzunluğuna bağlı olarak yaklaşık 15 ile 20 saniye sürer.
Read old files	**Eski dosyaları okuma:** herhangi bir nedenle uygulamayı yeniden yüklemek zorunda kaldıysanız veya güncellemeden sonra daha önce oluşturduğunuz hazır ayarları ya da ritimleri okumanız gerekiyorsa, bu öğeyi seçip telefonun işletim sistemine gerekli erişim iznini verin.
Settings	**Uğultu ve gürültü:** çıkış sesinde istenmeyen gürültü veya uğultu varsa, 4 parametreyi değiştirerek çıkış kalitesini etkilemeden düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Ancak **hiçbir şeyi değiştirmemenizi kesinlikle öneririz**; çünkü varsayılan değerler çoğu telefona uygundur.
Useful Tips	Pratik ipuçlarını görüntüleyin ve okuyun.
Help	Uygulamanın nasıl kullanılacağını görüntüleyin ve okuyun.
About the App	Etkin lisansı, türünü, sürüm numarasını ve uygulama güncellemesini gösterir.
Upgrade	Lisansınızı yükseltmenizi sağlar.
Exit	Uygulamadan çıkar.



Uygulama menüsü

11 Lisanslar

Uygulamanın **4 tür** lisansı vardır:

TRIALS	Bronz lisans	Gümüş lisans	Altın lisans
Deneme			

TRIALS Uygulamanın tüm özellikleri kullanılabilir; ancak **5 gün** içinde sona erer ve devre dışı kalır. Amacı, telefonunuzu ve uygulamayla uyumunu test etmenizi, özellikleri denemenizi sağlamaktır; böylece satın almadan önce kaliteyi ve uyumluluğu kendi telefonunuzda değerlendirebilirsiniz.

Lisans aktarımı Her lisans aynı anda yalnızca **bir cihazda** etkin olabilir. Lisansı bir cihazdan başka bir cihaza aktarmak için önce giriş ekranında `Log out` düğmesine dokunun; böylece lisans bu cihazdan serbest bırakılır ve başka bir cihaza kurulabilir.

12 Pratik İpuçları ve Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Çıkış sesinde cızırtı	Menüden `Audio Performance` öğesini açın, anahtarının durumunu değiştirin ve yeniden deneyin. Sorun devam ederse uygulamadan bir kez çıkıp tekrar girin.
Sesin kesilmesi	Özellikle overdrive veya distortion kullanırken çıkış gain'ini ya da ön yükselteci çok yükseltmeyin.
Enstrümansız başlatınca gürültü	Normaldir ("Enstrüman Bağlantısı ve Başlangıç" bölümüne bakın).
Rahatsız edici uğultu veya gürültü	Menüdeki `Settings` öğesini okuyun.

13 Hazır Ayarlar Hakkında Önemli Not

Önemli Uygulamadaki hazır ayarların performansı; enstrüman türü, çalma ortamı, enstrümandan ses alma biçimi, ses sistemi ve hatta penas türü ile çalış tarzınız gibi birçok etkene bağlıdır. Bu nedenle hazır ayarları yalnızca **kişisel ayarlarınız için bir başlangıç şablonu** olarak değerlendirin.



Google Play ve Myket'ten indirin