

كامپايل كردن هستهى لينوكس

نگارش: امیررضا ارجمند


استاد: دکتر محمدجواد پارسه

> شماره دانشجویی: ۹۹۳۱۲۲۰۱


۱. نحوهی کامپایل هسته لینوکس

۱/۱. دانلود آخرین نسخهی هستهی لینوکس از وبسایت http://kernel.org: میتوانیم این کار را با استفاده از رابط کاربری یا خط فرمان انجام دهیم. در هنگام تهیه این گزارش کار آخرین نسخهی هستهی لینوکس نسخهی ۶/۳/۱ میباشد. در آینده ممکن است نیاز به تغییر در اجرای دستورات ذیل باشد.






۱/۲. استخراج فایل هسته به کمک دستور tar:



۱/۳. نصب بستههای مورد نیاز برای کامپایل هسته: باید قبل از نصب بستهها از به روز بودن بقیهی بستهها با دستورات sudo apt upgrade و sudo apt update اطمینان حاصل کنیم. بستههای مورد نیاز شامل موارد ذیل میباشند.

git, fakeroot, build-essential, ncurses-dev, xz-utils, libssl-dev, bc, flex, libelf-dev, bison



۱/۴. پیکربندی هسته: با استفاده از دستور /cd linux-6.3.1 به دایرکتوری استخراج شده میرویم و هسته را پیکربندی میکنیم. در این مرحله نیاز به تغییر تنظیمات خاصی را نداریم، فقط گزینه Save را انتخاب کرده و سیس Exit را انتخاب میکنیم.

```
amir@99312201: ~/linux-6.3.1 Q = - □ X

amir@99312201: ~/linux-6.3.1$ sudo make menuconfig

HOSTCC scripts/basic/fixdep

HOSTCC scripts/kconfig/mconf.o

HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o

HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o


HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o

HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/textbox.o

HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/util.o

HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/yesno.o

HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o
```



۱/۵. در صورت استفاده از Ubuntu (سیستم عامل فعلی مورد استفادهی ما) نیازمند اجرای دستورات زیر نیز هستیم.

sudo scripts/config --disable SYSTEM_TRUSTED_KEYS
sudo scripts/config --disable SYSTEM_REVOCATION_KEYS

۱/۶. کامپایل هسته: برای این کار از دستور ۱ sudo make - j استفاده میکنیم (سیستم فعلی من ۴ هسته دارد). این کار ممکن است زمانبر باشد.

sudo make modules_install و sudo sudo make modules_install و n/۷. make install استفاده میکنیم.

```
amir@99312201: ~/linux-6.3.1 Q = - - ×


amir@99312201: ~/linux-6.3.1$ sudo make install

INSTALL /boot
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 6.3.1 /boot/vmlinuz-6.3.1
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.3.1
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades 6.3.1 /boot/vmlinuz-6.3.1
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 6.3.1 /boot/vmlinuz-6.3.1
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/xx-update-initrd-links 6.3.1 /boot/v
mlinuz-6.3.1
I: /boot/initrd.img.old is now a symlink to initrd.img-5.19.0-41-generic
I: /boot/initrd.img is now a symlink to initrd.img-6.3.1
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-shim 6.3.1 /boot/vmlinuz-6.3.1
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 6.3.1 /boot/vmlinuz-6.3.1
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.3.1
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.19.0-41-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.19.0-41-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.19.0-40-generic
```



۱/۸. پس از نصب هسته، باید بوتلودر سیستم عامل را نیز بهروز کنیم. بوت لودر پیشفرض در یش از نصب هسته، باید بوتلودر سیستم عامل را نیز بهروز کنیم. بوت لودر پیشفرض در grub ،Ubuntu میباشد. از دستورات sudo update-initramfs -c -k 6.3.1 وسط sudo update-grub انجام میشود اما بهتر است برای اطمینان از صحت نصب توسط sudo make install انجام میشود اما بهتر است برای اطمینان از صحت نصب هسته آنها را به صورت دستی نیز انجام دهیم.

```
amir@99312201:-$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.3.1
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.19.0-41-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.19.0-41-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.19.0-40-generic
Found linux image: /boot/initrd.img-5.19.0-40-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
amir@99312201:-$
```



۱/۹. اجرای سیستمعامل با هستهی جدید: برای این کار تنها نیاز است سیستم را یک بار راهاندازی مجدد کنیم، هستهی جدید به صورت خودکار اجرا میشود. این کار را میتوانیم با دستور reboot یا با استفاده از محیط گرافیکی انجام دهیم.

۱/۱۰ تایید نصب هستهی جدید: با دستور میتوانیم اطلاعاتی راجع به هستهی جدید کسب کنیم و از صحت نصب آن مطمئن شویم.

