Administration d'un réseau informatique sous Linux

I- Fichiers de paramétrage et scripts :

• /etc/hosts :

Ce fichier contient toutes les adresses IP connues de l'ordinateur local. Il permet de résoudre la correspondance entre les noms des ordinateurs et leurs adresses IP.

Exemple:

/etc/hosts

IP Ordinateur Alias 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

• /etc/networks :

Ce fichier permet de résoudre la correspondance entre les noms des réseaux et les adresses réseau.

Exemple:

/etc/networks

0.0.0.0 default 127.0.0.0 loopback 169.254.0.0 link-local 192.168.1.0 2tri.lan

• /etc/host.conf :

Ce fichier contient des paramètres nécessaires pour le pilotage de la bibliothèque de résolution des noms (Resolver).

Exemple:

```
# /etc/host.conf
order hosts, bind
multi on
```

• /etc/resolv.conf :

Ce fichier joue également un rôle très important dans la configuration de la bibliothèque Resolver. Si ce fichier est présent, c'est le serveur de noms qui apparaît en premier qui est interrogé.

Exemple:

```
# /etc/resolv.conf
search 2tri.lan
# Adresse du serveur de noms
nameserver 192.168.1.254
```

• /etc/sysconfig/network :

Le fichier /etc/sysconfig/network précise les informations de routage et le nom de l'hôte pour toutes les interfaces réseau.

Exemple:

```
NETWORKING=yes
HOSTNAME=Serv1.2tri.lan
GATEWAY=192.168.1.254
```

• /etc/rc.d/init.d/network :

Le script /etc/rc.d/init.d/network est responsable de l'initialisation de toutes les interfaces réseau aussi bien au démarrage du poste de travail que via la commande :

```
service network [start|stop|status]
```

• Les fichiers de répertoire /etc/sysconfig/network-script :

Le répertoire /etc/sysconfig/network-script contient normalement les fichiers suivants (des scripts) :

- /etc/sysconfig/network-script/ifup
- /etc/sysconfig/network-script/ifdown
- /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-NomInterface
- /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-NomInterface-NomClone
- /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-NomInterface:NomAlias

Les scripts ifup et ifdown reçoivent en paramètre le nom de l'interface à activer ou à désactiver.

Ifup NomInterface Ifdown NomInterface

Le fichier *ifcfg-NomInterface* est un fichier de paramétrage d'interface spécifie les paramètres qui sont requis pour l'initialisation de chacun des interfaces réseau.

Exemple de fichier: /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0:

Intel Corporation 8254EM Gigabit Ethernet Controller
DEVICE=eth0 ; nom de l'interface
HWADDR=08:00:27:32:b1:ba ; Adresse MAC de l'interface

BOOTPROTO=dhcp ; dhcp: Attribution dynamique / none : Attribution statique ONBOOT=yes ; Activation de l'interface au démarrage de la machine

IPADDR=192.168.1.254 ; Adresse IP statique

NETMASK=255.255.255.0 ; Masque de sous réseau

PREFIX=24 ; le préfixe du masque

DNS1=192.168.1.254 ; l'adresse IP du serveur DNS

Pour l'interface loopback on écrit :

ifcfg-lo

Le fichier *ifcfg-NomInterface-NomClone* permet de spécifier des options complémentaires pour une interface.

Exemple de fichier: /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0-user:

DEVICE=eth0 BOOTPROTO=dhcp ONBOOT=yes USERCTL=yes

Le fichier *ifcfg-NomInterface:NomAlias* permet de définir plusieurs adresses IP pour une même interface. Exemple de fichier : /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0:0:

DEVICE=eth0 BOOTPROTO=none IPADDR=192.168.1.254 NETMASK=255.255.255.0 ONBOOT=yes

II- Configuration des cartes réseaux :

Pour paramétrer des interfaces réseau, on utilise la commande *ifconfig*. Elle permet de paramétrer une interface réseau où :

- Interface : est le nom de l'interface;
- Adresse : est l'adresse IP associée à cette interface;
- Addr : est le masque de réseau.

ifconfig 'interface' 'adresse' netmask 'addr'-gw 'Passerelle'

Exemple:

ifconfig eth0 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0

Pour afficher les paramètres réseau utiliser la commande ifconfig comme ceci :

ifconfig -a

Ou la commande *netstat* :

netstat –i

La commande ifconfig permet aussi d'activer et de désactiver une interface réseau :

Ifconfig interface [down|up]

Maintenant que votre interface *loopback* est paramétrée il suffit de vérifier son fonctionnement avec la commande *ping* :

ping 127.0.0.1

Après tout ça, vous devez redémarrer les services réseau :

service network restart

service NetworkManager restart

III- Configuration des services : (avant toutes les configurations essayez de désactiver les pare feu)

1- Vérifier que le package contenant dhcpd (dhcp-xxx.rpm) est installé:

A. DHCP: « Dynamic Host Configuration protocol » c'est un protocole qui permet la configuration des hôtes automatiquement. Il fonctionne avec UDP/67 pour le serveur et UDP/68 pour le client.

```
#Rpm -qa | grep dhcp
    Ou installer les packages :
    # Rpm -ivh dhcp-xxx.rpm
  2- Configuration globale du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf:
   # Nom de domaine
   option domain-name "2tri.lan";
   # Serveur DNS
   option domain-name-servers 192.168.1.254;
   # La durée de bail
   default-lease-time 21600;
   max-lease-time 43200;
   #Activer ou désactiver les mises à jour dynamiques
   ddns-update-style none/interim/ad-hoc;
   # L'étendue (l'adresse réseau et le masque)
   subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
   # La plage d'adresses qui sera attribué dynamiquement par le serveur DHCP
   range 192.168.1.10 192.168.1.100;
   # Passerelle par défaut
   option routers 192.168.1.1;
   # Nom de domaine
   option domain-name "2tri.lan";
   # Serveur DNS
   option domain-name-servers 192.168.1.254;
   option broadcast-address 192.168.1.255;
   # La durée de bail
   default-lease-time 21600;
   max-lease-time 43200;
   }
   # Attribution statique « Réservation » :
   host poste1 {
   # Adresse MAC du poste1
   hardware ethernet 00:48:54:6E:4F:31;
   # Adresse IP qui sera attribué au serveur 1
   fixed-address 192.168.1.33;
3- Gérer le service DHCP:
   # service dhcp [start|restart|status|stop]
```

- 4- Afficher les baux attribués à partir du serveur DHCP: # cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
- **B. DNS** (**BIND**): « Berkeley Inernet Name Daemon » c'est une base de données hiérarchique qui contient les mappages des FDQN et leurs adresses IP, il permet de transférer les noms d'hôtes en des adresses IP (c'est la principale méthode). Il fonctionne avec TCP et UDP avec un numéro de port 53.
- 1- Installer les packages nécessaires :- verifier l' installation des packages :# rpm -qa | grep bind

```
Sinon installez bind:
    # rpm -ivh bind-xxxx.
2- Configuration globale du fichier /etc/named.conf:
    # vim /etc/named.conf
    options {
              listen-on port 53 { 127.0.0.1;192.168.1.254; }; #le port et l' Adresse des serveurs a contacter
              directory "/var/named"
                                                              # le dossier qui contient les fichiers des zones
              allow-query { localhost;192.168.1.0/24; };
                                                              # l'adresse réseau des clients DNS
    zone "2tri.lan" IN {
                                                      # Déclaration d'une zone directe
                                                      # Type de zone (master=principale ; slave=secondaire)
                              type master;
                                                      # Fichier de la zone
                              file "2tri.lan.zone";
   };
    zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
                                                      # Déclaration d'une zone inversée
                                                      # Type de zone (master=principale ; slave=secondaire)
                              type master;
                              file " 2tri.lan.rev";
                                                      # Fichier de la zone
   }
3- Configuration des fichiers des zones :
• Fichier de zone directe :
    # Durée de vie maximale
    $TTL
                      86400
    # Déclaration de l'enregistrement SOA (Start Of Autority)
                                              Serv1.2tri.lan. root.2tri.lan.
                              IN
                                      SOA
                              2000101500
                                             ; numéro de série
                              28800
                                             ; rafraîchissement toutes les 8 heures
                              14400
                                             ; nouvel essai toutes les 4 heures
                                              ; expiration dans 7 jours
                              604800
                              86400)
                                              ; temps de vie minimal 24 heures
    # Déclaration de l'enregistrement NS (NameServer)
                              IN
                                      NS
                                                      Serv1.2tri.lan.
    # Déclaration de l'enregistrement A (Host) : Les mappages des noms d'hôte et leurs adresses IP
    Serv1
                              IN
                                                      192.168.1.254
                                      Α
    Client1
                              IN
                                      Α
                                                      192.168.1.33
    # Déclaration de l'enregistrement MX (Mail eXchange) : serveur de messagerie
                      IN
                                              mail.2tri.lan.
    @
                              MX
                                      10
    mail
                              IN
                                      CNAME Serv1.2tri.lan.
• Fichier de zone inversée :
    # Durée de vie maximale
                      86400
    $TTL
    # Déclaration de l'enregistrement SOA (Start Of Autority)
    @
                                      SOA
                                             Serv1.2tri.lan. root.2tri.lan.
                              IN
                              2000101500
                                             ; numéro de série
                              28800
                                              ; rafraîchissement toutes les 8 heures
                              14400
                                              ; nouvel essai toutes les 4 heures
                              604800
                                             ; expiration dans 7 jours
                              86400)
                                              ; temps de vie minimal 24 heures
    # Déclaration de l'enregistrement NS (NameServer)
                              IN
                                      NS
                                                      Serv1.2tri.lan.
    # Déclaration de l'enregistrement PTR (Pointer)
    254
                                              Serv1.2tri.lan.
                              IN
                                      PTR
    33
                                      PTR
                              IN
                                              Client1.2tri.lan.
```

4- Configuration de fichier /etc/resolv.conf search 2tri.lan nameserver 192.168.1.254

5- Gérer le service DNS:

service named [start|restart|status|stop]

- 6- Vérifier, sous les machines serveurs et clients, avec la commande (Utilitaire) "nslookup".
- **C. FTP:** « File Transfer Protocol » C'est un protocole qui permet de partager des ressources (dossier et fichier). Il fonctionne avec TCP/21.
- 1- Installer le package FTP : #rpm -ivh ftp-xxxx.rpm
- . . .
- 2- Configuration du fichier /etc/vsftp/vsftp.conf:

Anonymous_enable=YES /NO
Local_enable=YES/NO
Write_enable=YES/NO
Local_umask=022
Dirmessage=YES/NO
Xferlog_std_format=YES/NO
Connect_from_port_20=YES/NO
anon_mkdir_write_enable=YES/NO
Ftpd_banner=Bienvenue ...

Activer ou désactiver les connexions anonymes
Activer ou non l'utilisation des listes des utilisateurs
Activer ou non l'option d'écriture
Définir les droits d'accès
Accéder certain dossier
Activer ou non les fichiers log
Activer ou no le port 20
Activer ou non la création des dossiers

message de bienvenue

3- Gérer le service FTP:

service vsftpd [start|restart|status]

- 4- Verifier sur la machine client comme suit : Ouvrir la machine → Ouvrir le navigateur « Internet Explorer » → taper « ftp ://192.168.1.254 » (vous devez trouver un dossier partagé pour tous les utilisateurs FTP, il est partagé par le serveur FTP)
- **D. SAMBA**: permet de partager les ressources 'imprimante, scanner, ...) dans les systèmes Linux/Windows, utilise le protocole SMB (Server Message Block). Le protocole SMB fonctionne avec UDP/445.
- 1- Installtion du packages : rpm -ivh samba-xxxx
- 2- Configuration du fichier /etc/samba/smb.conf:

```
#-----Configuration globale-----[global]
```

workgroup = 2tri #Le nom du groupe server string = samba server # Le serveur SAMBA hosts allow = 192.168.1. # La partie réseau

security = user # Méthode d'authentification (user/domain/share)

Commentaire

#-----Dossier partagé------[partage1]

comment = Répertoire partagé 1

path = /opt/partage1 # Le chemin du fichier partagé
browseable = yes/no # Activer ou non l'option parcourir
public = yes/no #Activer ou non le partage en mode publique

writable = yes/no #Activer ou non l'option d'ecriture

printable = yes/no # Activer ou non l'impression du partage group = partage # Le groupe du partage

group - partage # Le groupe du partag

#-----Imprimante partagée-----

[Printer]

comment = Laserjet 2100
printer = lj2100
valid users = riri fifi loulou
path = /var/spool/lj2100
public = no/yes
writable = no/yes
printable = yes/no
browseable = yes/no

Commentaire

Nom de l'imprimante partagée

les utilisateurs valides à utiliser cette imprimante.

Le chemin du fichier partagé

#Activer ou non le partage en mode publique

Activer ou non l'option d'ecriture

Activer ou non l'impression du partage

Activer ou non l'option parcourir

3- Créer un utilisateur :

useradd samba-1 smbpasswd -a samba-1

4- Gérer le service SAMBA:

Service smb [start|restart|status]

- 5- Vérifier sur la machine client : ouvrir la session avec l'utilisateur que vous avez créer précédemment. Puis accéder le serveur SAMBA (Exécuter → \\192.168.100.1), vous devez trouvez les fichiers de SAMBA.
- **E. NFS**: est un protocole qui permet de partager ou accéder des fichiers dans les réseaux IP sur les système Linux/Unix. Il fonctionne avec UDP/2049.
- 1- Installation du package:

rpm –ivh nfs-xxxx rpm –ivh portmap-xxxx

- 2- Configuration du fichier
 - a- Créer un répertoire « 2tri » mkdir /root/2tri chmod 777 /root/2tri
 - b- Configurer le fichier /etc/exports /root/2tri *(rw) # * ou l'adresse IP des utilisateurs qui peuvent accéder le dossier partagé, (rw) activer la lecture et ecriture.
- 3- Gérer le service NFS:

service nfs [start|restart|status]
service portmap [start|restart|status]

4- Configuration de la machine Client :

Démarrer le service portmap :

service portmap restart

Créer un dossier de partage :

#mkdir /root/partage1

#monter le dossier « 2tri », déjà créer dans le serveur NFS, vers le dossier « partage1 » : mount -t nfs 192.168.1.254:/root/2tri /root/partage1

- 5- Vérifier avec la création des fichiers, sous le serveur NFS, dans le répertoire « 2tri » puis accéder ces fichier à partir de la machine client. (ls /root/partage1).
- **F. TELNET**: (TErminal NETwork ou TELecommunication NETwork), il fonctionne avec 23/tcp, il permet de créer ou d'accéder une session Telnet sur une machine distante.
- 1- Installation du package : # rpm –ivh xinetd-xxxx # rpm –ivh telnet-xxxx

```
2- Configuration du fichier /etc/xinetd.d/telnet:
```

```
service telnet
{
  disable
                                   # Activer le service telnet
                          no
                          23
                                   #Préciser le numéro de port telnet
  port
                          root
                                   # Super utilisateur
  user
                          stream # Type de session
  socket type
                  =
                          no/yes # Avec ou pas d'attente
  wait
                          USERID # Enregistrer l'ID de l'utilisateur lors de l'authentification échouée
  log_on_failure =
}
```

3- Créer un utilisateur :

useradd client-telnet

passwd client-telnet

4- Gérer le service TELNET :

service xinetd start

5- Au niveau client : (sous l'invite de commande)

```
>telnet
>open
>l'@_IP_du_serveur
>login+password_of_client
```

G. OpenSSH:

SSH (Secure SHell), il fonctionne avec TCP/22, c'est un protocole de communication sécurisé, ainsi qu'il permet d'ouvrir une session à distante mais plus sécurisé que Telnet.

1- Installation du package :

```
# rpm -ivh openssh-xxxx
# rpm -ivh openssh-server-xxxx
```

2- Configuration du fichier /etc/ssh/sshd_config :

```
Port 22 # Numéro de port SSH
Protocole 2 # Numéro de port SSH
ListenAddress l'@ du serveur # Adresse IP du serveur SSH
PermitRootLogin yes # Autorise les connexions de root
```

3- Gérer le service SSH :

service sshd restart

4- sur la machine client on démarre le logiciel 'Putty', puis on va faire ça :

```
Host name = @IP_du_serveur
root + mot de passe de root
```

H. OpenLDAP:

OpenLDAP est un annuaire informatique qui fonctionne sur le modèle client/serveur (Comme AD sous windows), c'est une implémentation libre du protocole LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol), il fonctionne avec 389/tcp.

I- Installation et configuration de DNS:

```
1- Installation des packages :
```

```
# rpm -ivh --replacepkgs bind-9...
```

```
# rpm -ivh --replacepkgs bind-chroot....
```

2- Configuration du fichier /etc/named.conf

-Création des zones : Zone directe et Zone inversé

-Configuration des fichiers des zones

```
3- Configuration de fichier /etc/resolv.conf
          search 2tri.lan
          nameserver 192.168.1.254
4- Démarrage de service BIND
          # service named restart
II- Installation des packages nécessaires pour LDAP :
          rpm -ivh ...
                  OpenIdap-...
                  •OpenIdap-servers-...
                  OpenIdap-clients-...
                  OpenIdap-devel-...
                  •Cyrus-...
III- Fixer un mot de passe pour le root LDAP
          # slappasswd
          copier: « {SSHA}.... »
IV- Editer le fichier /etc/openldap/slapd.conf
          suffix "dc=2tri, dc=lan"
          rootdn "cn=manager,dc=2tri,dc=lan"
          rootpw (Coller "{SSHA}...")
V- Démarrer le service ldap
          # service slapd start
VI- Créer des utilisateurs (les informations des utilisateurs sont stocké dans un fichier .ldif :
          # useradd user1
          # passwd user1
          # grep user1 /etc/passwd
          user1:x:501:501::/home/user1/:bin/bash
          # grep user1 /etc/passwd > users.passwd
VII- Utilisation du fichier "/usr/share/openldap/migration/migrate_passwd.p1":
          /usr/share/openIdap/migration/migrate_passwd.p1 users.passwd users.ldif
On va changer le nom du domaine sur le fichier users.ldif:
          dn: uid=user1,ou=People,dc=2tri,dc=lan
          uid: user1
          cn: user1
          ObjectClass: ...
VIII- Créer un autre fichier .ldif qui contient le domaine et les unités d'organisation :
          dn: dc=2tri,dc=lan
          dc: 2tri
          objectClass: dcObject
          objectClass: organizationalUnit
          ou: rootobject
          dn: ou=People,dc=2tri,dc=lan
          ou: People
          description: utilisateurs
          objectClass: organizationalUnit
IX- Ajouter les informations sous les fichiers .ldif à la base de données LDAP
```

ldapadd -xW -D "cn=Manager,dc=2tri,dc=lan" -f 2tri.lan.ldif

Entrer la mot de passe de ldap

ldapadd -xW -D "cn=Manager,dc=2tri,dc=lan" -f users.ldif Entrer la mot de passe de ldap

X- Partager /home avec tous les utilisateurs clients on utilisant NFS :

/home 192.168.1.0/24(rw,sync)

Taper la commande d'exportation : exportfs -a

XI- Démarrer les services nfs et portmap :

service portmap start

service nfs start

chkconfig portmap on

chkconfig nfs on

→chkconfig permet de gérer les services (commande d'admin).

I- Installation des packages nécessaires pour LDAP :

rpm -ivh ...

- OpenIdap-...
- OpenIdap-clients-...
- •OpenIdap-devel-...
- II- Renommer le /home par /home.local (on va monter le /home du serveur donc il faut séparer les 2 homes)

mv /home /home.local

III- Créer un nouveau /home :

mkdir /home

IV- monter le home partagé :

mount 192.168.1.254:/home /home

V- Activer ldap : (on va rendre la machine membre au domaine)

authconfig --enableldap --enableldapauth --ldapserver=192.168.1.254 --ldapbasedn="dc=2tri,dc=lan" --enablemd5 --enableshadow (MD5 est un algorithme de cryptage)

« On va obtenir une fenêtre bleue de configuration de l'authentification (dans cette fenêtre on va cocher : Utiliser LDAP + Utiliser les mots de passe MD5 + Utiliser les mots de passe masqués + Utiliser l'authentification LDAP + suivant + ok »

VI- Redémarrer la machine et ouvrir la session avec l'utilisateur user1 qu'on déjà créer sur le serveur.