Muntaketa

Realizado: Kepa Bengoetxea

Formatoa

Oharra: formateatzeko dispositiboa desmontatuta egon behar da.

formatoa: Artxibo sistema sortzen du, muntatu ahal izateko:

- mkfs -> Edozein motatako formatoa ematen du
- mkfs.vfat -> fat32 formatoan, formateatzen ditu diskoak
- mkfs.ntfs -> ntfs formatoan, formateatzen ditu diskoak
- mkfs.ext4 -> ext4 formatoan, formateatzen ditu diskoak
- fsck -> Diskoa aztertzen du eta akatsak badaude zuzentzen ditu.

Adb: mkfs -t ext4 /dev/sda2 edo mkfs.ext4 /dev/sda2

Formatoa

• **Formatoa**. Grafikoki:

Discos or Disks erabiliz: gnome-disk-utility 3.18.3.1

GParted erabiliz:

- sudo aptitude install gparted
- sudo gparted
- Erabilera:
 - Partition->umount
 - Partition->format to ext4

Muntaketa

• Windows-en letra batez identifikatzen dira artxibo sistemak, Linux-en ordea, artxiboen zuhaitz-egitura bakarra du eta artxibo sistema bakoitza egitura horren leku batean dago muntaturik, adibidez: Dispositiboak normalean /media azpian muntatzen dira.

Eskuz muntatzeko komandoa

- Grafikoki: nautilus erabiliz
- Eskuz muntatzeko komandoa:
- mount -t fitxategi_sistema dispositiboa katalogoa
- mount -t ext4 /dev/sda5 /media/datos

Oharra: gparted erabiliz windows partizioak zeintzuk diren ikusi:

sudo mkdir /media/kepa/windows

sudo mount -t ntfs /dev/sda2 /media/kepa/windows

Automatikoki muntatzea

Hasieraketan muntatzea:

/etc/fstab ahal bidetzen du dispositiboak automatikoki muntatzea, eta horrela gertatzen da ordenagailuaren hasieraketan. Hasieraketan "mount -a" komandoa exekutatzen da, eta "/etc/fstab" fitxategian "auto" aukera agertzen diren lerroak muntatzen ditu.

/etc/fstab fitxategiaren formatoa

```
# <file system> <mount point> <type> <options>
                                                <dump> <pass>
#/was on/dev/sda6 during installation
UUID=de77be99-ce50-453d-a2a5-6e041182ddad /
                                                   ext4 errors=remount-ro 0
                                                                               1
# /home was on /dev/sda7 during installation
UUID=bcbbf99f-e4fa-41a0-bbd2-332d95983ed4 /home
                                                     ext4 defaults
# swap was on /dev/sda9 during installation
UUID=23cce5ec-da1f-4c3b-afdc-67375bf76aeb none
                                                    swap
                                                          SW
#/dev/sda8:
UUID=9c2d7148-34f1-4485-9ae3-73c268b18ffb
                                             /media/datos ext4 defaults
                                                                                3
UUID=01D15AB9D4EDD120 /media/multimedia
                                                ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000,umask=077 0
                                                                                                 0
UUID=22FCDEF0FCDEBD6B /media/windows ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000,umask=077 0
                                                                                             0
```

/etc/fstab <file system>

Dispositibo erabilienak:

- •/dev/sr0 ->dvd/cdrom
- •/dev/sda-> Serial ATA Lehenengo Disko gogorra
- •/dev/sda1->Serial ATA lehen partizioa
- •/dev/sdb ->Serial ATA Bigarren Disko gogorra

/etc/fstab <file system>

```
1)Diskoak eta Partizioak ikusteko: fdisk (MBR) eta gdisk (GPT)
Dispositivo Inicio Comienzo
                             Fin
                                   Bloques Id Sistema
                                200900 de Utilidad Dell
/dev/sda1
              16072
                       417871
/dev/sda2
             417872
                      5673415
                                2627772 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda3
             5675006 654110719 324217857 5 Extendida
/dev/sda5
                     200986623
             5675008
                                 97655808 83 Linux
/dev/sda6
                                  97654784 83 Linux
            200988672 396298239
/dev/sda7
            396300288 458799103
                                  31249408 82 Linux swap / Solaris
```

97654784 b W95 FAT32

458801152 654110719

/dev/sda8

/etc/fstab <file system>

1)Diskoak eta Partizioak ikusteko: sudo blkid

```
/dev/sda1: LABEL="System Reserved" UUID="DEA8DBB3A8DB8883" TYPE="ntfs" PARTUUID="ab6972d8-01"
/dev/sda2: LABEL="Sistema" UUID="22FCDEF0FCDEBD6B" TYPE="ntfs" PARTUUID="ab6972d8-02"
/dev/sda5: LABEL="DATOSMULTIMEDIA" UUID="01D15AB9D4EDD120" TYPE="ntfs" PARTUUID="ab6972d8-05"
/dev/sda6: UUID="de77be99-ce50-453d-a2a5-6e041182ddad" TYPE="ext4" PARTUUID="ab6972d8-06"
/dev/sda7: UUID="bcbbf99f-e4fa-41a0-bbd2-332d95983ed4" TYPE="ext4" PARTUUID="ab6972d8-07"
/dev/sda8: UUID="9c2d7148-34f1-4485-9ae3-73c268b18ffb" TYPE="ext4" PARTUUID="ab6972d8-08"
/dev/sda9: UUID="23cce5ec-da1f-4c3b-afdc-67375bf76aeb" TYPE="swap" PARTUUID="ab6972d8-09"
```

UUID (Universally Unique Identifier): es un identificador único asociado a cada partición.

/etc/fstab <mount point>

Ze katalogoan ikusi nahi duzun!!!!

Sortu /media katalogoan ze katalogoan muntatu nahi duzun dispositiboa:

sudo mkdir /media/datos

sudo mkdir /media/multimedia

/etc/fstab **<type>**

- Fitxategi Sistema motak
 - Use for EXT4(Fourth Extended Filesystem 4): ext4
 - Use for FAT32: vfat
 - Use for NTFS: ntfs

/etc/fstab <options>

auto eta noauto, sistema arrankatzean automatikoki muntatu behar den edo ez adierazten dute.

exec: Bitarren exekuzioa bahimendu .

noexec: Edozein bitarren exekuzioa debekatzen du muntatutako fitxategi-sisteman. Adibidez: windowseko aplikazioak linuxen ez exekutatzeko erabili daiteke.

unhide: Fitxategi ezkutuak eta loturak erakusten ditu.

umask=077: maskara ezartzen du uid eta gid adierazitako erabiltzaile eta taldeari. Ikusi erabiltzen ari zaren sistemarekin erabili ahal duzun. (man mount)

/etc/fstab <options>

user: Edozein erabiltzaileri fitxategi sistema muntatzen utzi, baina bera bakarrik desmuntatu dezake.

users: Edozein erabiltzaileri fitxategi sistema muntatzen eta desmuntatzen utzi.

nouser: Edozein erabiltzaileri (hau da, root-en desberdina) fitxategi sistema muntatzea debekatzea.

ro: Irakurtzeko baimenekin bakarrik fitxategi sistema muntatzea.

rw: Irakurtzeko eta idazteko baimenekin fitxategi sistema muntatzea.

usrquota: Partizio horretan erabiltzaileei kuotak esleitu.

grpquota: Partizio horretan taldeei kuotak esleitu.

sync/async: Fitxategi sistemari egiten diren I/O sarbide guztiak modu sinkrono/asinkronoan egingo dira.

/etc/fstab <options>

nosuid: SUID eta SGIDren eraginak debekatu.

suid: SUID eta SGIDren eraginak baimendu.

Adb:

ls -l /etc/passwd

-rw-r--r 1 root root 3625 oct 15 15:47 /etc/passwd

ls -l /usr/bin/passwd

-r-s--x 1 root root 16336 feb 13 2003 /usr/bin/passwd chmod u+s /usr/bin/passwd

defaults: Aukera honen barruan hurrengo ezaugarriak biltzen dira: rw, suid, dev, exec, auto, nouser y async.

/etc/fstab <dump> eta <pass>

Azken bi zenbakiak:

- Lehena **dump:** komandoa erabiltzen du artxibo sistema bat irauli behar bada (1) edo ez (0), artxibo sistemaren segurtasun kopiak egiten ditu (gaur egun, ez da erabiltzen).
- Bigarrena **pass:** fsck komandoa erabiltzen du, artxibo sistemak arakatu eta konpontzen ditu txikitik handienara ordenean. Zenbaki berdina duten sistemak paraleloan arakatzen ditu. Salbuespena 0 da, fsck ez duela artxibo sistema arakatu behar esan nahi du. Jakina eskuz arakatu ahal izango dugu gure fitxategi sistemak, desmuntatutak badaude, komando honekin: fsck -t ext4 /dev/sda3.

Hasieratik muntatzeko:/etc/fstab

- 1) Sortu /media katalogoan ze katalogoan muntatu nahi duzun dispositiboa: sudo mkdir /media/datos eta sudo mkdir /media/multimedia
- 2) /etc/fstab fitxategia editatu orduko backup bat egin: sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
- 3) administratzaile bezala editu /etc/fstab fitxategia: sudo gedit /etc/fstab edo gksudo gedit /etc/fstab

*sudo asks for the password on the command line, and gksudo pops up a dialog box for it.

Hasieratik muntatzeko:/etc/fstab

Eta hurrengo lerroak gehitu: NTFS, FAT edo EXT4

UUID=xxxxxx /media/multimedia ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000,umask=077 0 0

*defaults=rw, suid, dev, exec, auto, nouser y async

*gaur ntfs eta ntfs-3g ubuntun berdin dira (/sbin/mount.ntfs -> mount.ntfs-3g) eta

aukerak ikusteko http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-manual/

UUID=xxxxxx /media/datos vfat defaults,rw,uid=1000,gid=1000,umask=077 0 0

UUID=XXXX /media/datuak ext4 defaults 0 1

Oharra: ntfs-3g paketea instalatuta dagoan ikusteko (dpkg -l ntfs-3g) bestela: sudo apt-get install ntfs-3g ntfs-config

4) Berrabiarazi edo "sudo mount -a" exekutatu

/etc/fstab eta mount

a)Aukeratan "auto" jarri sistema eragilearen hasieraketan automatikoki muntatzeko:

\$sudo mount -a

b)Muntatuko dugun dispositiboa "fstab"en agertuz gero, "mount"-aren formatu laburra erabili:

\$sudo mount /dev/sda8

\$sudo umount /dev/sda8

c)Muntatuko dugun dispositiboa ez baldin badago "fstab"en, eta ez bada automatikoki muntatzen orduan eskuz egin beharko dugu, administratzaile bezala (sudo) eta formatu luzea erabiliz:

\$sudo mount -t vfat /dev/sda8 /media/datos