### **Notite Packet Tracer**

### **IP-uri**

- Ne este dat un IP si o topologie (mai multe retele cu un numar de host-uri)
- Pasul 1 calculam N.A., B.A., R.A.:
  - N.A. (Network Address) = [reprezentarea binara a IP-ului primit]
     & [mask-ul ca o secventa de biti]
  - B.A. (Broadcast Address) = [reprezentarea binara a NA] | (NOT [mask-ul ca o secventa de biti])
  - R.A. (Range Address) = [N.A. + 1] ... [B.A. 1]

#### Pasul 2:

- Sortam descrescator numarul de HOST-uri
- Adaugam la final retele de 2 HOST-uri pentru legaturile dintre retele date
  - De exemplu, pentru WiFi Grecia Grecia Germania Georgia avem 3 astfel de retele
  - Deci:
    - Intre [WiFi locatie] si [locatie] avem 2 IP-uri
    - Intre [locatie 1] si [locatie 2] avem 2 IP-uri
  - Dar intre [locatie] si server nu avem IP-uri serverul apartine unei locatii. Practic, reteaua de la locatia respectiva determina serverul.
- Incadram fiecare [numar de host-uri] intre puteri ale lui 2 astfel incat
  2^x <= [numar de host-uri] + 2 <= 2^(x+1)</pre>
  - + 2 pentru ca, pentru fiecare retea, 2 IP-uri nu sunt asignabile (fiind rezervate pentru N.A. si B.A.)
- Pasul 3 calculul N.A., B.A., R.A. pentru fiecare retea:
  - Luam retelele in ordinea descrescatoare a numarului de host-uri
  - Prima retea:
    - N.A. = N.A.-ul calculat la pasul 1, dar cu masca 32 [puterea a lui
       2 ce margineste superior numarul de HOST-uri, de la pasul 2]
    - B.A. = calculat ca la pasul 1 (doar ca pentru noua masca)
    - R.A. = calculat ca la pasul 1
  - Urmatoarele retele:
    - N.A. = [B.A. precedent + 1] (tot cu masca modificata)
    - B.A. si R.A. calculate ca la pasul 1

## Implementarea topologiei

- Retelele vor fi construite in ordinea din cerinta
- DNS-ul este acelasi pentru TOATE retelele este cel mai mare IP asignabil
   din range-ul retelei unde se afla server-ul

### Host

- Adaugam un [End Devices → End Devices → PC]
- II redenumim in NUMF
- li schimbam placa de retea cu una Gigabit:
  - Oprim PC-ul
  - Dam scroll mai jos
  - Tragem placa de retea in meniul din stanga
  - Din meniul din stanga, tragem de PT-H0ST-NM-1CGE (Cisco Gigabit Ethernet) in locul placii de retea, acum gol
  - Pornim PC-ul
- Setam IP-urile
  - Ne ducem in meniul Desktop de sus, apoi pe IP Configuration
  - IPv4 Address: primul IP neluat din range-ul retelei, dupa ce s-au rezervat
     ~[numar host-uri]/26 IP-uri pentru Switch-uri
  - Subnet Mask: reprezentarea ca IP a subnet mask-lui retelei. De exemplu, masca 20 devine 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 000 . 0000 0000 = 255.255.240.0
  - Default Gateway: IP-ul router-ului. Va fi primul IP asignabil din Range
  - DNS Server: cel mai mare IP din Range-ul retelei in care se afla server-ul
  - Apasam X in dreapta sus, pentru a iesi din meniu
- Configurare Email:
  - Apasam pe butonul de Email din meniu
  - Your Name: nume
  - Email Address: nume@info.ro
  - Incoming Mail Server: [acelasi IP ca la DNS Server]
  - Outgoing Mail Server: [acelasi IP ca la DNS Server]
  - User Name: nume
  - Password: 123456

### **Switch**

### Adaugare switch

- Adaugam un [Network Devices → Switches → 2960]
- II redenumim in SWNUME

## Adaugare service

- Adaugam un [End Devices → End Devices → Laptop]
- Il redenumim in SERVICE

## Legatura service-switch

- Selectam un cablu de tip [Connections → Console]
- Dam click pe SERVICE → RS232
- Dam click pe switch → Console

## Configurare switch

- Dam click pe SERVICE → Desktop → Terminal → OK
- Precursor:
  - Switch> enable
  - Switch# configure terminal
- Configurare nume:
  - Switch(config)# no ip domain-lookup
  - Switch(config)# hostname SwNUME
  - SwNUME(config)# no cdp run
- Configurarea parolei Privileged EXEC Mode:
  - SwNUME(config)# service password-encryption
  - SwNUME(config)# enable secret ciscosecpa55
  - SwNUME(config)# enable password ciscoenapa55
  - SwNUME(config)# banner motd \$ Vineri la ora 14 serverul va fi oprit. \$
- Configurarea parolelor liniilor:
  - Configurarea parolei consolei:
    - SwNUME(config)# line console 0
    - SwNUME(config-line)# password ciscoconpa55
    - SwNUME(config-line)# login
    - SwNUME(config-line)# logging synchronous

- SwNUME(config-line)# exec-timeout 20 20
- SwNUME(config-line)# exit
- Configurarea parolei VTY:
  - SwNUME(config)# line vty 0 15
  - SwNUME(config-line)# password ciscovtypa55
  - SwNUME(config-line)# login
  - SwNUME(config-line)# logging synchronous
  - SwNUME(config-line)# exec-timeout 20 20
  - SwNUME(config-line)# exit

## Configurarea ceasului:

- SwNUME(config)# exit
- SwNUME# clock set 10:39:15 11 May 2022
- Configurarea terminalului:
  - SwNUME# configure terminal
  - SwNUME(config)# ip domain-name info.ro
  - SwNUME(config)# username Admin01 privilege 15 secret
     Admin01pa55
- Configurarea SSH:
  - SwNUME(config)# line vty 0 15
  - SwNUME(config-line)# transport input ssh
  - SwNUME(config-line)# login local
  - SwNUME(config-line)# exit
  - SwNUME(config)# crypto key generate rsa
  - How many bits in the modulus [512]: 2048
- Configurare IP-uri (ca sa poti da ping si ssh din host):
  - SwNUME(config)# interface vlan 1 (==\* EXCLUSIV SWITCH ==)
  - SwNUME(config-if)# ip address SWI.SWI.SWI.SWI SNM.SNM.SNM.SNM(==\* EXCLUSIV SWITCH ==)
    - SWI.SWI.SWI = IP-ul switchului; urmatorul liber din Range.
       Probabil am folosit doar primul IP (1 la final) pentru router, asa ca acum vom folosi
  - SwNUME(config-if)# no shutdown (==\* EXCLUSIV SWITCH ==)
  - SwNUME(config-if)# exit (==\* EXCLUSIV SWITCH ==)
  - SwNUME(config)# ip default-gateway DGW.DGW.DGW.DGW (==\*
     EXCLUSIV SWITCH ==)

- DGW.DGW.DGW = Default Gateway-ul, adica IP-ul routerului (deci primul IP asignabil din Range, cel cu 1 la final, probabil)
- Oprire interfete Fast Ethernet nefolosite:
  - SwNUME(config)# interface range fa 0/1-24 (==\* EXCLUSIV SWITCH ==)
  - SwNUME(config-if-range)# shutdown (==\* EXCLUSIV SWITCH ==)
- Salvare:
  - SwNUME(config)# exit
  - SwNUME# copy running-config startup-config
  - Destination filename [startup-config]? [ENTER]

# Legatura PC - switch

- Selectam un cablu de tip [Connections → Copper Straight-Through]
- Dam click pe PC → GigabitEthernet0
- Dam click pe switch → GigabitEthernet0/2
  - GigabitEthernet0/1 va fi folosit pentru legatura dintre switch si router, routerul avand "prioritate" in fata unui PC

### Verificare switch

- Dam click pe PC → meniul Desktop de sus → Command Prompt
- ping SWI.SWI.SWI.SWI
- ssh -l Admin01 SWI.SWI.SWI.SWI
- Password: Admin01pa55

# Optional: conectare un al doilea PC la switch

- ^ in caz ca vrea capitanu' sa faci asta
- Tot ce trebuie sa faci e sa redeschizi interfata Fast Ethernet 0/1 (presupunand ca pe asta o vei folosi pentru a conecta PC-ul)
  - Nu mai poti folosi Gigabit Ethernet, amble sloturi fiind ocupate de un host si de router
  - (nu e nevoie sa setezi IP-uri sau ceva, se va folosi VLAN 1, care e deja configurat)
- Comenzi:
  - SwNUME(config)# interface fa 0/1
  - SwNUME(config)# no shutdown

#### Router

## Adaugare router

- Adaugam un [Network Devices → Routers → 2911]
- II redenumim in RNUME

# Configurare fizica router

- Dam click pe router
- Click pe tabul Physical de sus (daca nu suntem deja pe el)
- Il oprim (de pe butonul negru din centru-ish jos)
- Tragem din stanga butonul HWIC-2T peste cel mai din dreapta dreptunghi din jumatatea de sus (cel din stanga porturilor)
- Pornim router-ul

## Legatura SERVICE - router

- Dam click in locul in care se conecteaza cablul albastru (cel Console) cu PCul
- Avand cablul legat de cursor, dam click pe router → Console

# Configurare router

- Dam click pe SERVICE → Desktop → Terminal → OK
- Oprim configurarea automata:
  - Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
- Precursor:
  - Router> enable
  - Router# configure terminal
- Configurare nume:
  - Router(config)# no ip domain-lookup
  - Router(config)# hostname RNUME
  - RNUME(config)# no cdp run
- Configurarea parolei Privileged EXEC Mode:
  - RNUME(config)# service password-encryption
  - RNUME(config)# security passwords min-length 10 (\* NOU)
  - RNUME(config)# login block-for 40 attempts 3 within 15 (\* NOU)
  - RNUME(config)# enable secret ciscosecpa55

- RNUME(config)# enable password ciscoenapa55
- RNUME(config)# banner login \$ Accesul persoanelor neautorizate este strict interzis. \$ (\* NOU)
- Configurarea parolelor liniilor:
  - Configurarea parolei consolei:
    - RNUME(config)# line console 0
    - RNUME(config-line)# password ciscoconpa55
    - RNUME(config-line)# login
    - RNUME(config-line)# logging synchronous
    - RNUME(config-line)# exec-timeout 20 20
    - RNUME(config-line)# exit
  - Configurarea parolei VTY:
    - RNUME(config)# line vty 0 15
    - RNUME(config-line)# password ciscovtypa55
    - RNUME(config-line)# login
    - RNUME(config-line)# logging synchronous
    - RNUME(config-line)# exec-timeout 20 20
    - RNUME(config-line)# exit
- Configurarea ceasului:
  - RNUME(config)# exit
  - RNUME# clock set 10:39:15 11 May 2022
- Configurarea terminalului:
  - RNUME(config)# configure terminal
  - RNUME(config)# ip domain-name info.ro
  - RNUME(config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55
- Configurarea SSH:
  - RNUME(config)# line vty 0 15
  - RNUME(config-line)# transport input ssh
  - RNUME(config-line)# login local
  - RNUME(config-line)# exit
  - RNUME(config)# crypto key generate rsa
  - How many bits in the modulus [512]: 2048
- Configurarea interfetei Gigabit Ethernet 0/0 (\* NOU):
  - RNUME(config)# interface gigabitethernet 0/0 (\* NOU)

- RNUME(config-if)# description Legatura cu ramura NA.NA.NA.NA/SNM(\* NOU)
  - NA = network addres, adica primul IP rezervat, cel cu 10 la final (probabil) - pentru ca asa se identifica o retea
- RNUME(config-if)# ip address DGW.DGW.DGW.DGW SNM.SNM.SNM.SNM (\*
   NOU)
- RNUME(config-if)# ip helper-address IP.IP.IP.IP (\* NOU) doar daca serverul DHCP NU se afla in reteaua curenta
  - Daca am configurat DHCP pe Server, IP-ul e DNS.DNS.DNS.DNS.
  - Altfel, daca am configurat DHCP pe un Router, IP-ul e
     LEG.LEG.LEG (adica IP-ul legaturii serial 0/0/0 sau 0/0/1 dat
     pe routerul cu DHCP pe cablul ce se indreapta spre reteaua noastra)
- RNUME(config-if)# no shutdown (\* NOU)
- RNUME(config-if)# exit (\* NOU)
- (CRED) Optional (doar pentru locatia in care vrem sa avem Wi-Fi fiind nevoie sa legam device-ul Wi-Fi de un Router) - Configurarea interfetei Gigabit Ethernet 0/1 (\* NOU):
  - RNUME(config)# interface gigabitethernet 0/1 (\* NOU)
  - RNUME(config-if)# description WiFi (\* NOU)
  - RNUME(config-if)# ip address LEG1.LEG1.LEG1
     SNM.SNM.SNM(\*NOU)
    - LEG1.LEG1.LEG1 = primul IP dintre cele 2 IP-uri rezervate pentru legatura dintre LOCATIE si WI-FI LOCATIE
  - RNUME(config-if)# no shutdown (\* NOU)
  - RNUME(config-if)# exit (\* NOU)
- Optional (doar atunci cand vrem sa legam 2 sau mai multe routere)
  - Ip-uri interfete serial (\* NOU):
    - RNUME(config)# interface serial 0/0/0 (sau 0/0/1) (\* NOU)
    - RNUME(config-if)# description Legatura RNUME1 si RNUME2 (\*
       NOU)
    - RNUME(config-if)# ip address LEG.LEG.LEG.LEG SNM.SNM.SNM.SNM
       (\* NOU)
      - LEG.LEG.LEG = un IP dintre cele 2 IP-uri rezervate pentru legatura dintre LOCATIE1 si LOCATIE2
    - RNUME(config-if)# no shutdown (\* NOU)
    - RNUME(config-if)# exit (\* NOU)

- Nota: e posibil sa fie nevoie sa dam comenzile de mai sus de mai multe ori. De exemplu, pentru 3 routere care sunt legate ca A-B-C, interfetele si IP-urile vor fi:
  - A:
    - Pentru legatura cu B: interfata serial 0/0/0, primul IP rezervat pentru legatura A-B
  - B:
    - Pentru legatura cu A: interfata serial 0/0/0, al doilea IP rezervat pentru legatura A-B
    - Pentru legatura cu C: interfata serial 0/0/1, primul IP rezervat pentru legatura B-C
  - C:
    - Pentru legatura cu B: interfata serial 0/0/1, al doilea IP rezervat pentru legatura B-C

#### Routare:

- RNUME(config)# ip route NA.NA.NA SNM.SNM.SNM.SNM serial
   0/0/0 (sau 0/0/1)
- Nota: e posibil sa fie nevoie sa dam comanda de mai sus de mai multe ori. Pentru fiecare retea in care ne aflam, vom da comanda pentru (1) fiecare retea in care nu ne aflam si (2) pentru fiecare legatura (de 2 IP-uri) de care router-ul curent nu e legat direct
- De exemplu, pentru retelele (WiFi A) A -0/0/0- B -0/0/1- C (avand serial 0/0/0 intre A-B si serial 0/0/1 intre B-C), interfetele si IP-urile vor fi:
  - A:
- N.A. B cu serial 0/0/0
- N.A. C cu serial 0/0/0
- N.A. B-C cu serial 0/0/0
- B:
  - N.A. A cu serial 0/0/0
  - N.A. C cu serial 0/0/1
  - N.A. (WiFi A) cu serial 0/0/0
- C:
  - N.A. A cu serial 0/0/1
  - N.A. B cu serial 0/0/1
  - N.A. A-B cu serial 0/0/1

- N.A. (WiFi A)-A cu serial 0/0/1
- Deci alegem 0/0/0 sau 0/0/1 in functie de ce legatura (din routerul curent) folosim pentru a ajunge in reteaua respectiva
- Optional Activare DHCP din Router:
  - Pentru cazul in care ne spune in cerinta ca DHCP-ul provine din Routerul
     X, nu din Server (la Server se face asta prin interfata)
  - Pentru fiecare locatie spre care ne indreptam (IP-urile de mai jos fiind din reteaua respectiva, nu din cea curenta):
    - `RNUME(config)# ip dhcp excluded-address DGW.DGW.DGW.DGW
       [DGW.DGW.DGW.DGW + nr. IP-uri rezervate pentru switch-uri]
    - RNUME(config)# ip dhcp pool [locatie]
    - RNUME(dhcp-config)# network NA.NA.NA SNM.SNM.SNM.SNM
    - RNUME(dhcp-config)# default-router DGW.DGW.DGW.DGW
    - RNUME(dhcp-config)# dns-server DNS.DNS.DNS.DNS
    - RNUME(dhcp-config)# domain-name info.ro
    - RNUME(dhcp-config)# exit
- Salvare:
  - RNUME(config)# exit
  - RNUME# copy running-config startup-config
  - Destination filename [startup-config]? [ENTER]

# Legatura switch - router

- Selectam un cablu de tip [Connections → Copper Straight-Through]
- Dam click pe switch → GigabitEthernet0/1
- Dam click pe router → GigabitEthernet0/0 (ca doar pe asta am configurat-o, cu interface gigabitethernet 0/0)

### Verificare router

- Dam click pe PC → meniul Desktop de sus → Command Prompt
- ping DGW.DGW.DGW
- ssh -l Admin01 DGW.DGW.DGW
- Password: Admin01pa55

# Legatura router-router (pentru cand vrem sa legam 2 routere)

Selectam un cablu de tip [Connections → Serial DTE]

- Dam click pe Router 1 → Serial 0/0/x
- Dam click pe Router 2 → Serial 0/0/x
- Daca pentru legatura dintre cele doua routere am configurat serial 0/0/0,
   x=0, altfel x=1
- Odata legate, ar trebui ca din orice host sa poti da ping + SSH in orice switch / router - cat si ping catre ip-urile din legatura de 2 IP-uri dintre retele (cel putin mie mi-au mers toate cand am testat)

### Wi-Fi

## Adaugare device wireless

- Adaugam un [Network Devices → Wireless Devices → WRT300N]
- Il redenumim in LOCATIEWI-FI

## Configurare Wi-Fi

- Dam click pe device-ul wireless
- Intram in tabul GUI de sus
- Intram in meniul Setup → Basic Setup (daca nu suntem deja acolo)
  - Partea de Internet Setup:
    - Internet Connection Type: Static IP
    - Internet IP Address: [al doilea IP din Range—ul retelei cu 2 IP—uri, corespunzatoare legaturii LOCATIE WI—FI LOCATIE]
      - Ca la o retea normala. Primul IP din range e rezervat pentru Default Gateway, asa ca il folosim pe al doilea
    - Subnet Mask: 255, 255, 255, 252
    - Default Gateway: [primul IP din Range-ul retelei cu 2 IP-uri, corespunzatoare legaturii LOCATIE - WI-FI LOCATIE]
      - Ca la o retea normala default gateway-ul e primul IP din Range
    - DNS 1: DNS, DNS, DNS
  - Partea de Network Setup:
    - Router IP:
      - IP Address: 192, 168, 15, 65
        - ^ data de Dragan ¯\\_(ツ)\_/¯
      - Subnet Mask:
        - Daca in cerinta e dat un numar de utilizatori pentru Wi-Fi:
           [masca data de 32 [putere a lui 2 ce margineste

```
superior numarul de utilizatori din Wi-Fi] de biti de 1]
```

- Altfel: 255.255.255.224, de exemplu
- DHCP Server Settings:
  - Start IP Address: 192.168.0.65 (ca si IP Address de la Router IP se termina in 65)
  - Maximum number of users:
    - Daca in cerinta e dat un numar de utilizatori pentru Wi-Fi:
       2^[putere ce margineste superior numarul de utilizatori din Wi-Fi] 2
    - Altfel: 30, de exemplu?
- Salvare: scroll jos de tot si apasa Save Settings
- Intram in meniul Wireless:
  - Subtab Basic Wireless Settings:
    - Network Name: L0CATIEWI-FI
    - Standard Channel: 6 (sau 11, oricare)
    - Salvare
  - Subtab Wireless Security:
    - Security Mode: WPA2 Personal
    - Passphrase: parola WiFi-ului (din cerinta, sau 12345678, de exemplu)
    - Salvare

# Adaugare laptop Wi-Fi

- Adaugam un [End Devices → End Devices → Laptop]
- Il redenumim in LOCATIELAP1

# Configurare laptop Wi-Fi

- Click pe laptop
- Tabul Physical:
  - Oprim laptopul (butonul din stanga ventilatorului)
  - Scoatem placa de retea (cea din stanga portului de casti)
  - Punem placa WPC300N in locul celei scoase
  - Pornim laptopul
- Tabul Desktop:
  - PC Wireless:

- Click pe Profiles
  - New
  - Nume: L0CATIEWI-FI
- Click pe Advanced Setup
  - Wireless Network Name: LOCATIEWI-FI → Next
  - Next
  - Security: WPA2-Personal → Next
  - Pre-shared key: [parola Wi-Fi] (din enunt sau 12345678, de exemplu) → Next
  - Save
  - Connect to Network

## Configurare filtru MAC Wi-Fi:

- Gaseste adresa MAC a laptopului:
  - Click pe laptop
  - Desktop → Command Prompt
  - ipconfig /all
  - Copiaza Physical Address-ul corespunzator Wireless0 Connection (posibil sa fie nevoie sa apesi pe sageata in jos sa vezi totul)
- Click pe device-ul wireless
  - Tab Wireless, subtab Wireless MAC Filter
    - Enabled
    - Permit PCs listed below to access wireless network
    - MAC 01: [MAC-ul copiat] (doar ca sa aiba: intre fiecare 2 caractere, ca restul adreselor placeholder)
    - Salvare

# Legatura device wireless - router

- Selectam un cablu de tip [Connections -> Copper Cross-Over]
- Dam click pe device-ul wireless → Internet
- Dam click pe router (cel din locatia in care vrem sa avem Wi-Fi) →
   GigabitEthernet 0/1 (ca doar 0/0 e folosit pentru conexiunea cu Switch-ul)
- Dupa asta, ar trebui ca din laptopul cu Wi-Fi sa poti da ping in orice Router / Switch / Host (si SSH in orice Router / Switch)
  - E posibil ca primele 2 incercari de ping sa fie timed out. Trebuie sa astepti putin

#### Server

### Adaugare server

- Adaugam [End Devices -> Server] pe ecran
- Il redenumim in LOCATIE

## Configurare server

- Click pe server
- Tabul Physical:
  - Oprim serverul (butonul rosu)
  - Scoatem placa de retea
  - In locul ei, punem un PT-H0ST-NM-1CGE (Cisco Gigabit Ethernet, ca la un host normal)
  - Pornim serverul
- Tabul Desktop:
  - IP Configuration:
    - IP Address: DNS.DNS.DNS.DNS (ca doar asta va fi serverul de DNS)
    - Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM
    - Default Gateway: DGW.DGW.DGW.DGW (cea mai mica adresa disponibila din Range, probabil va avea .1 la final)
    - DNS Server: DNS.DNS.DNS.DNS
  - Email:
    - [ca la un host normal]
- Tabul Services:
  - HTTP:
    - HTTP: 0ff
    - HTTPS: ramane 0n
  - DHCP (din stanga):
    - Pentru fiecare locatie de configurat (inclusiv cea in care se afla serverul), in ordinea din enunt (ca nu strica):
      - Interface → Service On
      - Pool-name: [Locatie configurata in prezent]
      - Default gateway: [DGW-ul de la locatia respectiva]
      - DNS: DNS. DNS. DNS. DNS.

- Start IP Address: DGW + ~[nr hosturi / 26]. Practic, primul IP dat host-ului din reteaua respectiva (daca exista)
- Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM-ul corespunzator retelei
- Maximum Number of Users: [numarul de hosturi din reteaua curenta] (exact cel dat in enunt)
- Add

#### DNS:

DNS Service: 0n

Name: info.ro

Address: DNS. DNS. DNS. DNS.

Add

### • FTP:

Pentru fiecare locatie:

Username: locatie (cel dat in configurarea mail-ului la hosturi)

Password: 123456

Add

### • Email:

Domain Name: info, ro → Set

Pentru fiecare locatie:

User: locatie

Password: 123456

Add

# Configurarea retelei in care este serverul

- Consideram serverul ca fiind ca un host normal
- Deci dupa ce l-am adaugat si configurat, continuam fara vreo schimbare configurarea retelei: configuram switch-ul si apoi router-ul

# Verificari dupa configurare:

- Verificare ping / SSH oriunde, din orice host (inclusiv din server)
- Verificare trimitere de mailuri
- Verificare HTTPS
  - Trebuie sa poti accesa https://info.ro din Desktop→Web Browser din orice loc (din nou, https://, nu http:// - ca doar am dezactivat serviciul HTTP)

- Putem folosi FTP din orice host:
  - Din Command Prompt, scriem:
  - ftp DNS.DNS.DNS.DNS
  - Username: ciscoPassword: cisco
  - -dir
  - get asa842-k8.bin (sau orice alt fisier din lista)
  - quit (sa iesi din FTP)
  - dir (pe PC, sa vezi ca fisierul chiar apare in directorul curent, ca s-a descarcat)