DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE LA TAREA 03

Contenido

Actividad 1 Instalación de un servidor FTP	2
Actividad 2 Configurar el acceso anónimo para el servidor FTP	5
Actividad 3 Acceso al servicio FTP mediante usuarios virtuales	8
Actividad 4 Configuración del servidor FTP para conexión segura con TLS	9
Actividad 5 Instalación y configuración de un cliente gráfico FTP para conexión segur	a con TLS.
	12
Actividad 5.1 Instalación de Filezilla FTP Client	12
Actividad 5.2 Conexión con usuario anónimo	13
Actividad 5.3 Conexión con usuario virtual	15
Actividad 5.4 Conexión segura con TLS	16
Actividad 6 Uso de un navegador como cliente FTP	18
Actividad 7 Configuración del servicio FTP en modo activo o pasivo	19

Actividad 1.- Instalación de un servidor FTP.

Realiza la instalación del servidor **FTP ProFTPd** en tu servidor Ubuntu/Debian desde el repositorio, comprobando su funcionamiento e indicando cómo se inicia y cómo se para, cómo se comprueba su estado y localiza en el fichero de configuración la línea en la que especifica que se ha instalado en **modo "standalone"**, además, explica porque hemos elegido que se ejecute como un servidor independiente. Documenta el proceso de instalación y comprueba el funcionamiento conectándote desde la consola de comandos con tu usuario de sistema.

Para instalar PROFTPd abrimos una ventana de terminal y nos identificamos como superusuario (sudo su):

\$ sudo su

Actualizamos nuestro Ubuntu por si hay alguna versión más reciente de las librerías y aplicaciones:

\$ apt-get update

\$ apt-get upgrade

```
reotgabuntus-# apt-get update
Obj:: http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InMelease
Obj::2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InMelease
Obj::2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InMelease
Obj::3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InMelease
Obj::4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InMelease
Obj::5 https://mirrors.bkns.vm/marladb/repo/iB.6/ubuntu focal InMelease
Leyendo liste de paquetes... Hecho
root@ubuntus-#
```

Ahora va podemos instalar el paquete ProFTPd:

\$ apt-get install proftpd

```
reot@ubuntu: # apt-get install proftpd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «proftpd-basic» en lugar de «proftpd»
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
Libfprint-2-todi libilumi@
Utilice «apt automenove» para eliminarios.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
Libhiredis0.14 libnencachedil libnencachedutil2 proftpd-doc
Paquetes sugeridos:
openbad-inetd | inet-superservem proftpd-mod-ldap proftpd-mod-mysql proftpd-mod-odbc proftpd-mod-pgsql
proftpd-mod-sqlite proftpd-mod-geoip proftpd-mod-samp
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVIG:
Libhiredis0.14 libnencachedil libnencachedutil2 proftpd-basic proftpd-doc
8 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 8 no actualizados.
Se necesita descangar 3.509 kB de archivos.
Se utilizarán 9.696 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
(Desea continuar? [S/m]
```

Como hemos podido comprobar, durante la instalación no nos ha preguntado el modo, por lo que tendremos que revisar el fichero /etc/proftpd/proftpd.conf para asegurarnos que se ha instalado en modo 'standalone' (seguro que sí, porque es el modo por defecto)

\$ sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf

```
CAU name 4.8 profited.comf

// Avis/profited/profited.comf -- this is a beate Frection surfiguration file.

# To really apply changes, release profited offer modifications, if

# It rans in Hamman mode. If is not resulted in Antid/minetal mode.

# Includes BSO modifies

Include /etc/profited/modules.comf

# Set off to altsable Erok support which is annoying on IPok only boxes.

# Include /etc/profited/modules.comf

# Set off an internal come experience a longer connection delay in many comes.

# Identicokups

* Debian*

# Set on Antid why if you would run profited by inetd/atment.

# Read FEARM.Debian for more information on proper configuration.

* ServerName standalone

* Deferivelone off
```

Efectivamente, vemos en que la directiva 'ServerType' tiene el valor 'standalone'. El motivo de instalarlo como un servidor independiente puede ser que nos estamos basando en el caso de que será un servidor con mucho tráfico, así que nos interesa evitar crear un proceso nuevo por cada conexión entrante, ya que será más rápido y eficiente.

Para que se inicie con el servidor, ejecutamos el comando:

\$ systemctl enable proftpd

Si queremos comprobar el estado del servicio tendremos que ejecutar el comando:

\$ systemctl status proftpd

Ahora ya tenemos disponible nuestro servicio de FTP. Para asegurarnos de poder acceder desde fuera de nuestra máquina, debemos permitir el acceso a través del firewall de Ubuntu (UFW). En este caso habilitaremos el acceso a ftp y ftps:

\$ ufw allow ftp

```
$ ufw allow ftps
```

```
ro
rootĝubuntu:-€ ufw allow ftp
Regla añadida
Regla añadida (v6)
rootĝubuntu:-€
```

```
root@ubuntu:-# ufw allow ftps
Regla anadida
Regla anadida (v6)
root@ubuntu:-# |
```

El servicio de FTP permite el acceso de los usuarios de sistema, por lo que podríamos comprobar el funcionamiento usando la cuenta con la que nos "logueamos" en Ubuntu:

```
root@ubentu:=# ftp
ftp= 0
(to) localbost
Consected to localbost.
220 PnoFTPD Server (Debian) [::ffff:127.8.8.1]
Name (localbost desplieque): desplieque
331 Contracelda necesaria para desplieque
Password:
230 Unameto desplieque conectado
Remoto system type is UMIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp= is
200 Comendo PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexiá?n de datos para file list
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Descargas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 20 07:58 Documentos
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 20 07:58 Documentos
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Feb 3 88:55 Escritorio
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Feb 3 18:09 Infigences
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
dramiaria: 2 desplieque desplieque 4000 Cct 18 09:37 Plantillas
```

Actividad 2.- Configurar el acceso anónimo para el servidor FTP.

En esta actividad debemos configurar el servidor ProFTPd para que permita el acceso de usuarios anónimos, realizando las siguientes tareas:

- Crea una carpeta con la ruta /var/ftp/distancia y dentro de ella un fichero de texto cuyo nombre será anonymous.txt.
- Configura ProFTPd para que enjaule a los usuarios anónimos en esta carpeta y no les permita escribir ni modificar los archivos, solo descargar.
- Ajusta los parámetros del servidor FTP para que permita 40 conexiones simultáneas de usuarios anónimos.
- Una vez configurado, conéctate con el usuario anónimo y comprueba que tienes acceso al fichero, utilizando el cliente FTP incluido en Linux desde la consola de comandos.

Configura el servidor ProFTPd para que se pueda acceder con usuario anónimo. Crea una carpeta /var/ftp/distancia y dentro de ella un fichero de texto cuyo nombre anónimo.txt. Recuerda que debes configurar adecuadamente los permisos de la carpeta para que el usuario anónimo solo pueda leer o descargar ficheros en esta carpeta. Ajusta los parámetros del servidor FTP para que solo permita 30 conexiones simultáneas de usuarios anónimos. Una vez realizado lo anterior, conéctate con el usuario anónimo y comprueba que tienes acceso al fichero, utilizando el cliente FTP incluido en Linux desde la consola de comandos y también usando un navegador web.

Todas las configuraciones que realizaremos en esta actividad se hacen sobre el fichero de configuración de proftpd, que está en la ruta /etc/proftpd/proftpd.conf

Editamos el fichero proftpd.conf con nano:

\$ sudo nano proftpd.conf



Casi al final del fichero nos encontraremos con un bloque comentado como el de la imagen:

```
ONU name 4.8 profited.conf

A hamic encryonal configuration, as spined directories.

Principles of the content of the content
```

Tendremos que ir "descomentando" las líneas que vayamos a utilizar y modificar las directivas en función del objetivo de nuestra tarea.

El bloque comienza con la directiva <Anonymous ~ftp>, que deberemos modificar para que use como carpeta la que se nos solicita en el enunciado:

<Anonymous /var/ftp/distancia>

Ahora debemos descomentar la línea donde especifica el User y Group, así como el UserAlias. Activaremos también la línea de RequireValidShell off y MaxClients, cuyo valor lo cambiaremos de 10 a 30 para cumplir con el enunciado.

Un poco más abajo tenemos que activar las líneas donde se aplican restricciones de escritura a las carpetas del usuario ftp anónimo:

<Directory *>

•••

</Directory>

Y no nos podemos olvidar de activar la última etiqueta, que es la que cierra el bloque </Anonymous>

```
* I.O.E. WITE-
ObryAll

</Limits

//Limits

//Directorys

* Uncommont this if you're brave.

* Uncommont this if you're brave.

* Obrectory incomings

* Uncommon this is you're brave.

* Obrectory incomings

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park) From being group and world writing a

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncommon park | Uncommon park | Uncommon park |

* Uncomm
```

Guardamos y reiniciamos.

Para que funcione adecuadamente debemos crear la carpeta /var/ftp/distancia y poner como

propietario de la misma al usuario ftp:

\$ sudo mkdir /var/ftp/

\$ sudo mkdir /var/ftp/distancia

\$ sudo touch /var/ftp/distancia/anonymous.txt

\$ sudo chown ftp -R /var/ftp/distancia

Podemos probar a conectarnos desde la consola de comandos, y comprobar que tenemos acceso al fichero ejecutando un "ls" para que muestre lo que tenemos en el directorio, debiendo ver el fichero anónimo.txt que hemos puesto en la carpeta, y comprobando que no podemos borrarlo ordenando un "delete anonymous.txt".

Actividad 3.- Acceso al servicio FTP mediante usuarios virtuales.

Configura el servidor ProFTPd para que se pueda acceder mediante usuarios virtuales, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Crea un usuario virtual con el nombre 'vdawXXX' donde XXX son los 3 últimos dígitos de tu DNI.
- El fichero que contiene los usuarios estará en la carpeta /etc/proftpd/distancia/ La carpeta que se asignará a este usuario al conectarse estará en /var/ftp/vdawXX
- Recuerda comprobar los permisos de esta carpeta para que pueda gestionarla el usuario que ejecuta el servicio FTP.
- Una vez configurado, conéctate con el usuario virtual desde la consola de comandos y comprueba que puedes subir un fichero.

Configura el servidor ProFTPd para que tenga un usuario virtual con el nombre 'vdawXXX' donde XXX son los 3 últimos dígitos de tu DNI. En mi caso yo trabajaré con vdaw123 Comprueba que puedes conectarte desde la terminal de comandos. El fichero que contiene los usuarios estará en /etc/proftpd/distancia/ftp.daw.users. Los archivos y documentos se almacenarán en la carpeta /var/ftp/ftpdaw, por lo que deberemos configurar los permisos de esta carpeta (y del fichero de usuarios) para que los pueda gestionar el usuario ftp (grupo nogroup).

Los usuarios virtuales son aquellos que no son usuarios de sistema, pero sí tienen acceso a algunos recursos a través del servicio FTP. Los crearemos usando el comando *ftpasswd*. Los usuarios y las contraseñas se almacenan en un fichero que vamos a crear en el directorio de proftpd:

\$ mkdir /etc/proftpd/distancia

\$ touch /etc/proftpd/distancia/ftp.daw.users

Según el enunciado debemos crear una carpeta donde se ubicarán los ficheros del usuario virtual:

\$ mkdir /var/ftp/vdaw123

\$ touch /var/ftp/vdaw123/usuariovirtual.txt

\$ chown ftp:nogroup -R /var/ftp/vdaw123

Creamos el usuario:

\$ sudo ftpasswd --passwd --file=/etc/proftpd/distancia/ftp.daw.users -name=vdaw123 -uid=3001 --gid=3001 --home=/var/ftp/vdaw123 --shell=/bin/false

Una vez creado el usuario, debemos realizar algunas modificaciones en el fichero de configuración de proftpd (proftpd.conf) para que configurar la ruta del fichero de contraseñas (AuthUserFile) y para que nos permita conectar con usuarios que no tienen Shell (RequiredValidShell).

Ahora guardamos y reiniciamos proftpd. Ya podemos conectar con nuestro usuario virtual: \$ ftp localhost

Podemos ver el archivo que habíamos creado en ese directorio lanzando un "ls".

Actividad 4.- Configuración del servidor FTP para conexión segura con TLS.

Configura el servidor FTP para que acepte conexiones seguras (TLS), teniendo en cuenta lo siguiente:

- Crea/Instala un certificado en tu servidor Ubuntu/Debian
- Modifica los ficheros de configuración para que utilicen este certificado. Configura el servidor para que el usuario creado en la actividad 3 pueda conectarse mediante esta conexión cifrada.
- Debes documentar tanto la creación del certificado como la modificación de los ficheros de configuración.
- Una vez configurado, conéctate con el usuario virtual desde la consola de comandos y comprueba que puedes subir un fichero.

Para activar el acceso al servidor FTP usando una conexión segura debemos instalar un certificado y modificar los ficheros proftpd.conf y tls.conf.

Para crear el certificado tenemos 2 opciones: usar OpenSSL tal y como hicimos en la práctica de Apache Web Server, o usar la utilidad proftpd-gencert. Vamos a probar con esta última:

\$ sudo proftpd-gencert

Completamos la información que nos solicita (te la puedes inventar)

Damos permisos a los archivos que acabamos de generar:

\$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/proftpd.key \$ sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/proftpd.crt

```
n rest@ubuntu:-# sudo chmod 680 /etc/ssl/private/proftpd.key
root@ubuntu:-# sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
root@ubuntu:-#
```

(*) Otra forma de generarlo sería con la utilidad de openSSL que usamos para Apache: \$ openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt -nodes -days 365

Una vez que tenemos el certificado vamos a configurarlo en el fichero tls.conf: \$ sudo nano /etc/proftpd/tls.conf

Tendremos que configurar las directivas relacionadas con el tipo de certificado que hemos instalado

<IfModule mod tls.c>

...

TLSEngine on
TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol SSLv23

...

TLSRSACertificateFile /etc/ssl/certs/proftpd.crt
TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd.key

...


TLSOptions NoCertRequest EnableDiags NoSessionReuseRequired

...

TLSRequired off

...

</lfModule>



Guardamos y salimos. (Ctrl+X)

Por último, editamos el fichero /etc/proftpd/proftpd.conf \$ sudo nano /etc/proftpd.conf

Descomentamos la línea que permite incluir el fichero tls.conf #include /etc/proftpd/tls.conf

```
GNU nano 4.8 /etc/proftpd/proftpd.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
# Include /etc/proftpd/tls.conf
# # Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
# # Include /etc/proftpd/virtuals.conf
```

Guardamos y salimos. (Ctrl+X)

Y reiniciamos el servidor FTP:

\$ sudo systemctl restart proftpd

```
root@ubuntu:~# sudo nano /etc/proftpd/tls.conf
root@ubuntu:~# sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
root@ubuntu:~# systematl restart proftpd
root@ubuntu:~#
```

Actividad 5.- Instalación y configuración de un cliente gráfico FTP para conexión segura con TLS.


Ahora que ya hemos instalado el servidor FTP vamos a instalar y configurar un cliente gráfico FTP que acceda a los servicios desplegados en el ejercicio anterior. Para ello deberás realizar lo siguiente:

- Instala a través del gestor de paquetes de Ubuntu, el cliente gráfico de **FTP Filezilla**, documentando adecuadamente el proceso.
- Configura un perfil en el gestor de sitios de Filezilla para el acceso anónimo al servidor **FTP** que has configurado en la actividad 2 y comprueba que te puedes conectar, y que no te permite subir ficheros ni borrar el que hay.
- Configura un perfil en el gestor de sitios de Filezilla para el acceso al servidor FTP mediante el usuario virtual que has configurado en la actividad 3 y comprueba que te puedes conectar, y que te permite subir ficheros.
- Documenta adecuadamente el proceso.

Ahora que ya hemos instalado el servidor FTP vamos a instalar y configurar un cliente gráfico FTP que acceda a los servicios desplegados en el ejercicio anterior. Para ello deberás realizar las siguientes actividades:


Actividad 5.1.- Instalación de Filezilla FTP Client.

Instala a través del gestor de paquetes de Ubuntu, el cliente gráfico de FTP Filezilla, documentando adecuadamente el proceso.



Abrimos el gesto de software de Ubuntu y usamos el buscador para localizar el paquete de Filezilla. Hacemos clic en instalar y a esperar...





Una vez instalado, ya podemos lanzar la aplicación.

Actividad 5.2.- Conexión con usuario anónimo.

Configura un perfil de Filezilla para acceder al servidor FTP con el usuario creado en la actividad 2.3 y conéctate comprobando que tienes acceso a los recursos correspondientes y tienes los permisos adecuados. Documenta adecuadamente el proceso.

Para crear un perfil abrimos el gestor de sitios de Filezilla y hacemos clic en el botón 'nuevo sitio'.


Nos mostrará varias casillas en las que configuraremos los datos de la conexión: En este caso los valores serán:

- Protocolo FTP
- Cifrado sólo FTP (inseguro)
- Modo de acceso: Anónimo


Aceptamos para que guarde la configuración.




Ahora podemos conectar con el perfil creado:




Para comprobar los permisos, podemos por ejemplo intentar borrar el fichero:



Al aceptar nos dará un mensaje de error, ya que no puede borrarlo:



También podemos intentar subir un fichero desde nuestra máquina local al servidor ftp. Tampoco nos dejará:



Actividad 5.3.- Conexión con usuario virtual.


Configura un perfil de Filezilla para acceder al servidor FTP con el usuario creado en la actividad 2.3 y conéctate comprobando que tienes acceso a los recursos correspondientes y tienes los permisos adecuados. Documenta adecuadamente el proceso.

Para crear un perfil abrimos el gestor de sitios de Filezilla y hacemos clic en el botón 'nuevo sitio'.

Nos mostrará varias casillas en las que configuraremos los datos de la conexión: En este ejemplo los valores serán:

- Protocolo FTP
- Cifrado sólo FTP (inseguro)
- Modo de acceso: Normal
- Usuario: virtual12 (es el usuario virtual)
- Contraseña: usuario12

Aceptamos para que guarde la configuración.



Ahora podemos conectar con el perfil creado,

Y podemos subir un fichero para comprobar que tenemos permisos de escritura.

Actividad 5.4.- Conexión segura con TLS.

Modifica el perfil de Filezilla creado en la actividad anterior (3.3) para que se conecte mediante conexión segura al servidor FTP y haz una prueba de conexión con la configuración que estableciste en el ejercicio 2.4. Documenta adecuadamente el proceso.

Para crear un perfil abrimos el gestor de sitios de Filezilla y hacemos clic en el botón 'nuevo sitio'.

Nos mostrará varias casillas en las que configuraremos los datos de la conexión: En este caso los valores serán:

- Protocolo FTP
- Servidor: localhost ó 127.0.0.1 (o la ip del servidor) Cifrado: Usar FTP explícito sobre TLS si está disponible.
- Modo de acceso: Normal
- Usuario: virtual12 (es mi usuario virtual)
- Contraseña: usuario1

Aceptamos para que guarde la configuración.



Ahora podemos conectar con el perfil creado. Nos muestra los datos de nuestro certificado:



Continuamos y nos conecta con la carpeta del usuario.

De igual modo podemos hacerlo con la conexión anónima para que se haga con TLS: En este caso los valores serán:

- Protocolo FTP
- Servidor: localhost ó 127.0.0.1 (o la ip del servidor) Cifrado: Usar FTP explícito sobre TLS si está disponible.
 - Modo de acceso: Anónimo



Guardamos y nos conectamos y nos muestra nuestra carpeta de usuario anónimo.

Actividad 6.- Uso de un navegador como cliente FTP.

Aunque por motivos de seguridad, la mayoría de los navegadores ya no permiten su uso como clientes FTP, aún es posible hacerlo utilizando navegadores obsoletos o incluso el explorador de archivos de Windows. En esta actividad utilizaremos la primera opción (Si usas una versión 18 de Ubuntu y no has actualizado el navegador Firefox también te puede servir):

- Descarga una versión portable de Mozilla Firefox (70 o anterior). En el foro de la actividad se dejarán instrucciones de cómo descargarla.
- Ahora accede con tu usuario de sistema o con tu usuario virtual. Comprueba que tienes acceso a los ficheros y carpetas correspondientes a ese usuario.
 - Documenta adecuadamente el proceso.

Vais a la dirección https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/, os descargáis la versión que necesitéis, abrís una terminal y ejecutamos tar -jxvf nombre_del_fichero_descargado.tar.bz2. Esto te lo descomprime en una carpeta llamada Firefox. Entramos a ella desde la terminal y lo echamos a andar ejecutando. /Firefox. Al abrirla, al ser antigua la versión de Firefox te preguntará si quieres actualizarla, y por supuesto le clicamos en "ahora no" y ya podremos trabajar con ella. Accedemos al servidor ftp a través de la barra de direcciones usando la IP o el nombre de la maquina: ftp://localhost

Actividad 7.- Configuración del servicio FTP en modo activo o pasivo.

Revisa la configuración de tu servidor FTP y comprueba si está configurado en modo activo o pasivo. En caso de que está en modo activo indica qué pasos deberíamos seguir para configurarlo en modo pasivo. ¿Qué modo de funcionamiento es más seguro? Explica tu respuesta.

Por defecto el servidor FTP se encuentra en modo activo. Para configurar el modo pasivo abrimos el archivo de configuración del servidor ProFTPd (/etc/proftpd/proftpd.conf), vamos a la línea PassivePorts y la habilitamos.

```
GNU mano 6.2 /etc/proftpd/proftpd.conf *
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more marrow range.
PassivePorts 49152 65534
```

FTP Activo

Es el modo predeterminado para las conexiones FTP. Fue el primero en desarrollarse. En este modo el servidor utilizará el puerto 20 para la transferencia de datos, mientras que transmitirá los comandos utilizando el puerto 21. El cliente en cambio utilizará un puerto aleatorio P superior al 1023 para la transferencia de comandos, y un puerto P+1 para la transferencia de datos.

Inconvenientes de este modo

Históricamente el principal inconveniente de este modo ha radicado en que, si no hay una directiva específica en los firewalls del lado del cliente, la conexión es propensa a ser bloqueada. Esto se debe a que, como hemos visto, existen dos conexiones independientes: una de salida en la que el cliente establece la conexión del canal de control y otra de entrada en la que el servidor hace lo propio con el de datos. Esta última conexión es iniciada por el servidor en el puerto previamente negociado, y en ocasiones es bloqueada por el firewall del cliente al ser identificada como un intento de conexión externa no autorizada.

FTP Pasivo

El modo de FTP pasivo surge como consecuencia de los problemas de conexión del modo activo. Este modo mantiene los dos canales (control y datos) pero en este caso es el cliente el encargado de establecer las dos conexiones.

El servidor sigue manteniendo el puerto 21 como puerto de comandos, el puerto de datos en cambio difiere del modo activo y pasa a ser un rango de puertos Q superior a 1023. Del lado del cliente seguimos manteniendo el puerto P superior a 1023 para control, y el puerto P+1 para datos.

Inconvenientes

El principal inconveniente de habilitar el modo pasivo en un servidor FTP está asociado con el riesgo extra en materia de seguridad que conlleva la apertura de un rango de puertos extra con respecto al modo activo. Notemos que para que el modo pasivo funcione adecuadamente estos puertos deben ser abiertos tanto en el servidor como en el firewall.