

SeguridadMaster

Guía de Instalación y Configuración

Versión 1.0 · 05 de mayo de 2026 · Datec

Este documento describe los requisitos, procedimiento de instalación mediante el asistente **SeguridadMaster_Setup.exe**, configuración y uso básico de **SeguridadMaster**, la aplicación de seguridad perimetral desarrollada por Datec para entornos controlados.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

SeguridadMaster es una aplicación de escritorio WPF (.NET 8) para Windows que activa automáticamente un escudo de seguridad al iniciar sesión. Bloquea vectores de fuga de datos (USB, WiFi, FTP, RDP no autorizado), restringe combinaciones de teclas del sistema y lanza la aplicación supervisora *SuperVisor.WPF* de Datec. Todo se restaura al presionar la combinación secreta de desbloqueo.

2. REQUISITOS PREVIOS

Requisito	Detalle
Sistema Operativo	Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
Framework	.NET 8.0 Runtime (Windows Desktop)
Privilegios	Administrador local (obligatorio)
Dependencias incluidas	Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll, System.Diagnostics.EventLog.dll
App supervisora	C:\Program Files\Datec\SuperVisor\SuperVisor.WPF.exe

■ Si .NET 8 Desktop Runtime no está instalado, descárguelo desde <https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0> y elija *Desktop Runtime* para Windows x64.

■ **IMPORTANTE:** La aplicación supervisora **SuperVisor.WPF.exe** debe estar instalada en **C:\Program Files\Datec\SuperVisor** antes de ejecutar **SeguridadMaster**, de lo contrario la activación del escudo fallará.

3. INSTALADOR

SeguridadMaster se distribuye mediante el asistente de instalación **SeguridadMaster_Setup.exe**, generado con InnoSetup 6. El instalador empaqueta todos los archivos necesarios, verifica los prerequisites del sistema y registra el desinstalador en Windows automáticamente.

Propiedad	Detalle
Nombre del instalador	SeguridadMaster_Setup.exe
Generado con	InnoSetup 6.x
Carpeta de instalación	C:\Program Files\SeguridadMaster\ (configurable en el asistente)
Accesos directos	Escritorio y Menú Inicio (seleccionables durante la instalación)
Verificación automática	.NET 8.0 Desktop Runtime — el instalador lo detecta y ofrece descargarlo si falta
Desinstalador	Registrado automáticamente en Panel de Control → Programas
Privilegios requeridos	Administrador (el instalador lo solicita vía UAC)

■ El instalador verifica automáticamente si .NET 8.0 Desktop Runtime está presente. Si no lo detecta, muestra un mensaje y abre la página de descarga oficial de Microsoft antes de continuar con la instalación.

4. INSTALACIÓN PASO A PASO

La instalación se realiza mediante el asistente **SeguridadMaster_Setup.exe**. El proceso es guiado y no requiere configuración manual de archivos. Al finalizar, SeguridadMaster queda listo para ejecutarse desde el acceso directo creado en el Escritorio o el Menú Inicio.

1

Verificar prerequisites: Confirme que **.NET 8 Desktop Runtime** está instalado en el equipo destino y que **SuperVisor.WPF.exe** se encuentra en **C:\Program Files\Datec\SuperVisor**. Si .NET 8 no está instalado, el instalador lo detectará automáticamente en el paso siguiente.

2

Ejecutar el instalador como Administrador: Haga **clic derecho** sobre **SeguridadMaster_Setup.exe** y seleccione **"Ejecutar como administrador"**. Acepte el diálogo de Control de Cuentas de Usuario (UAC) haciendo clic en **Sí**.

3

Verificación de .NET 8: Si el runtime no está instalado, el asistente mostrará un aviso y abrirá automáticamente la página de descarga de Microsoft. Instale el **.NET 8 Desktop Runtime (x64)** y vuelva a ejecutar el instalador.

4	Pantalla de bienvenida: Haga clic en Siguiente para continuar con el asistente.
5	Seleccionar carpeta de instalación: La carpeta predeterminada es C:\Program Files\SeguridadMaster\. Puede mantener el valor predeterminado o elegir otra ubicación. Haga clic en Siguiente .
6	Seleccionar accesos directos: Marque las opciones deseadas: <i>Crear acceso directo en el Escritorio y/o Crear acceso directo en el Menú Inicio</i> . Haga clic en Siguiente .
7	Confirmar e instalar: Revise el resumen y haga clic en Instalar . El asistente copiará todos los archivos y registrará el desinstalador en Windows.
8	Finalizar: Al terminar, puede marcar <i>"Iniciar SeguridadMaster ahora"</i> y hacer clic en Finalizar . En el primer arranque, la aplicación registra automáticamente la tarea programada SeguridadMaster_AutoStart para iniciar con privilegios de Administrador en cada inicio de sesión.
9	Verificar el estado: La ventana principal muestra indicadores LED de estado para cada componente del escudo (Registro, Firewall, WiFi, Hook). Tras 2 segundos el escudo se activa y la barra de progreso debe alcanzar el 100%.
✓ En ejecuciones posteriores, si la tarea programada ya está registrada, el sistema la omite y procede directamente con la activación del escudo.	

5. DESBLOQUEO DEL SISTEMA

Para desactivar el escudo y restaurar el sistema al estado normal, utilice la combinación de teclas secreta:



Al presionar la combinación, la aplicación realizará las siguientes acciones de forma automática:

- Detiene el hook de teclado global.
- Muestra la ventana de notificación de desbloqueo.
- Termina el proceso SuperVisor.WPF.exe.
- Restaura el acceso USB (rehabilita USBSTOR y elimina políticas GPO).
- Elimina las reglas de firewall RDP y FTP creadas por SeguridadMaster.
- Reactiva los adaptadores WiFi deshabilitados.
- Relanza explorer.exe si no está en ejecución.
- Cierra SeguridadMaster.

6. DESINSTALACIÓN

El instalador registra automáticamente un desinstalador en Windows. La forma recomendada de desinstalar es a través del Panel de Control:

1. Desinstalar desde Windows	Abra Panel de Control → Programas → Programas y características , localice SeguridadMaster en la lista, haga clic derecho y seleccione Desinstalar . Alternativamente: Configuración → Aplicaciones → SeguridadMaster → Desinstalar . El desinstalador eliminará todos los archivos de programa y los accesos directos creados.
2. Eliminar la tarea programada	Abra el Programador de Tareas de Windows (taskschd.msc), localice la tarea SeguridadMaster_AutoStart en la carpeta raíz y elimínela. Esta tarea es creada por la aplicación en el primer arranque y no la elimina el desinstalador.
3. Eliminar reglas de firewall residuales	Si el sistema no fue desbloqueado correctamente antes de desinstalar, ejecute desde una consola de administrador: netsh advfirewall firewall delete rule name="SeguridadMaster_RDP_Restricted" netsh advfirewall firewall delete rule name="SeguridadMaster_Block_FTP"
4. Restaurar USB si es necesario	Si el USB quedó bloqueado, ejecute desde una consola de administrador: reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR /v Start /t REG_DWORD /d 3 /f

7. RESUMEN DE FUNCIONES DEL ESCUDO

Función	Descripción	Reversible
Bloqueo USB	Deshabilita almacenamiento masivo USB vía GPO y driver USBSTOR. No afecta teclados, ratones ni escáneres HID.	Sí
Firewall RDP	Restringe acceso RDP (puerto 3389) a una lista blanca de IPs. Por defecto solo permite 127.0.0.1.	Sí
Bloqueo FTP	Añade regla de firewall para bloquear salida por el puerto 21.	Sí

Deshabilitar WiFi	Desactiva todos los adaptadores inalámbricos del equipo.	Sí
Hook de teclado	Bloquea Win, Alt+Tab, Alt+F4 y Ctrl+Esc. Escucha Ctrl+Shift+Alt+K para desbloquear.	Sí
Inicio automático	Registra tarea programada para arrancar con el inicio de sesión con privilegios de Administrador.	Manual

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El instalador no inicia o pide permisos	Asegúrese de ejecutar SeguridadMaster_Setup.exe con clic derecho → Ejecutar como administrador y aceptar el diálogo UAC. Sin privilegios de Administrador la instalación no puede completarse.
Error al activar el escudo	Verifique que SuperVisor.WPF.exe existe en C:\Program Files\Datec\SuperVisor\. Si la ruta es diferente, contacte al equipo de Datec.
El WiFi no se deshabilita	Confirme que el adaptador inalámbrico tiene en su descripción las palabras <i>Wireless</i> o <i>Wi-Fi</i> . Algunos adaptadores USB pueden no ser detectados.
La combinación Ctrl+Shift+Alt+K no responde	Asegúrese de que el escudo está completamente activado (barra de progreso al 100%). Pruebe en el escritorio, no dentro de otra aplicación en pantalla completa.
El USB sigue bloqueado tras el desbloqueo	Ejecute manualmente desde consola de administrador: sc start USBSTOR gpupdate /force
.NET 8 Runtime no encontrado	Descargue e instale .NET 8 Desktop Runtime (x64) desde el sitio oficial de Microsoft antes de ejecutar SeguridadMaster.