2024/12/26 19:41 1/10 Étapes

Documentation: Mise en place de serveurs de sauvegarde (Backup 01 et Backup 02)

Cloner une VM, réserver des adresses IP sur le serveur DHCP, configurer les interfaces réseau en DHCP, et renommer les serveurs de sauvegarde.

Étapes

- 1. **Clonage des VMs** Je commence par cloner la VM de base pour créer mes deux serveurs de sauvegarde Backup 01 et Backup 02. Je réalise cette action directement depuis l'hyperviseur.
- 2. **Réservation des adresses IP sur le serveur DHCP** Ensuite, je vais sur le serveur DHCP et je récupère les adresses MAC des deux serveurs clonés. Je fais une réservation d'adresse IP pour chacun : **Backup 01** : 10.31.208.73 **Backup 02** : 10.31.208.74
- 3. **Configuration des interfaces réseau** Je me connecte sur chacun des serveurs clonés et je modifie le fichier suivant pour que les serveurs utilisent DHCP. J'édite le fichier `/etc/network/interfaces` comme suit :

auto eth0 iface eth0 inet dhcp

Ensuite, je redémarre le service réseau avec la commande suivante :

sudo systemctl restart networking

4. **Renommage des serveurs** Une fois les adresses IP correctement attribuées, je renomme les serveurs avec la commande suivante :

Pour Backup 01:

sudo hostnamectl set-hostname backup01

Pour Backup 02:

sudo hostnamectl set-hostname backup02

Enfin, je redémarre chaque serveur pour appliquer les modifications :

sudo reboot

Après avoir redémarré les serveurs Backup 01 et Backup 02, je passe à la mise à jour des serveurs de

Last update: 2024/12/17 08:22

sauvegarde en faisant :

apt update && apt upgrade

Puis j'exécute la commande suivante pour installer BackupPC :

apt install backuppc

Comme BackupPC utilise un serveur web pour l'interface de gestion, il faut s'assurer qu'Apache2 est installé sur le serveur. Dans notre cas, c'est déjà fait, sinon faire :

apt install apache2

Ensuite, je redémarre le service Apache2 avec :

systemctl restart apache2

5. **Configuration des modes de connexion pour la sauvegarde** Choisir un mode de connexion : BackupPC supporte plusieurs protocoles comme SSH, rsync, SMB. Pour un serveur Linux, SSH/rsync est recommandé.

Configurer l'accès SSH : Il faut générer une clé SSH pour BackupPC sur le serveur :

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa # Lorsque le système demande une phrase de passe pour la clé, il faut juste appuyer sur Entrée pour ne pas se connecter sans phrase de passe aux machines dont on voudra faire des sauvegardes.

Cette commande va créer deux fichiers : -

~/.ssh/id rsa

: la clé privée (à garder secrète). -

~/.ssh/id rsa.pub

: la clé publique à distribuer aux machines cibles.

6. **Déploiement de la clé publique SSH sur les machines cibles (avec notre script)** Notre script va déployer la clé publique `id_rsa.pub` du compte `backuppc` sur les machines cibles, de

2024/12/26 19:41 3/10 Étapes

manière à ce que BackupPC puisse s'y connecter via SSH sans mot de passe.

```
import os
import re
######
###
      Deploy
### - the content of a copy id_rsa.pub from backuppc server (user backuppc)
### - to the authorized keys file of a list of virtual machines (user
backup)
###
    - Target directory : /var/backups/.ssh/authorized keys
######
# Chemin vers le répertoire distant et le fichier d'autorisation
remote dir = "/var/backups/.ssh/"
remote file = "authorized keys"
remote_path = remote_dir + remote_file
# Fonction pour valider les adresses IPv4
def is valid ipv4(ip):
pattern = r'^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.'\
          r'(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.'\
          r'(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.'\
          r'(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$'
# Vérifie si l'adresse IP correspond au motif
return re.match(pattern, ip) is not None
# Ouverture du fichier contenant les adresses IP cibles
with open("./target.ip", "r") as inputfile:
for line in inputfile:
ip = line.rstrip() # Suppression des espaces blancs de fin
# Validation de l'adresse IP
if not is_valid_ipv4(ip):
print(f"\n□ Skipping {ip} (- Unvalid IPv4 Address -) □")
continue
# Affichage des informations sur l'adresse IP traitée
print("")
print("*" * 25)
print(f"*** {ip}") # Correction d'affichage
print("*" * 25)
# Lecture de la clé publique depuis le fichier
with open("./id_rsa.pub", "r") as keyfile:
mykey = keyfile.readlines()[0].rstrip() # Récupération de la première ligne
(clé publique)
# Création du répertoire .ssh s'il n'existe pas déjà
print("-- Updating backup user shell (sh)...")
print("-- Creating /var/backups/.ssh/ directory...")
print("-- Adding pubkey in authorized keys file...")
```

```
print("-- Updating authorized_keys permissions...")

# Exécution des commandes sur la machine distante via SSH
os.system(f"ssh root@{ip} \"usermod --shell /bin/sh backup && mkdir -p
{remote_dir} && echo {mykey} >> {remote_path} && chown backup
{remote_path}\"")

# Configuration des permissions sudo pour l'utilisateur backup
sudo_cfg = "backup ALL=NOPASSWD: /usr/bin/rsync"

print("-- Adding sudo configuration for backup account")
print(f"---- {sudo_cfg}")

# Ajout de la configuration sudo sur la machine distante
os.system(f"ssh root@{ip} \"echo {sudo_cfg} > /etc/sudoers.d/backup\"")
print("-- DONE")

print("*" * 25)
```

7. Création du fichier target.ip Il faut aussi créer le fichier

target.ip

. Dans ce fichier, on mettra toutes les adresses IP des machines sur lesquelles nous allons envoyer nos clés publiques :

Adresse IP	Description	
10.31.216.53	DNS 1	
10.31.216.54	DNS 2	
10.31.208.67	DHCP PRIMAIRE	
10.31.208.68	DHCP SECONDAIRE	
10.31.216.67	DHCP RELAY	
10.31.208.33	BDD1	
10.31.208.34	BDD2	



À votre avis, où le script et le fichier target.ip doivent-ils être exécutés ?

Le script doit être exécuté sur notre machine Windows, car c'est la seule à pouvoir se connecter en SSH sur toutes nos machines dans le LAN et la DMZ. Le script et le fichier target.ip doivent impérativement être dans le même répertoire, ainsi que la clé publique du compte BackupPC que nous avons générée.

Normalement, si toutes ces conditions sont réunies, il faut exécuter le script dans son terminal Windows. Pour cela, vous devez avoir le module Python installé. Vous vous attendez peut-être à ce que je vous donne la procédure pour installer le module Python sur Windows, mais non, Windows c'est un peu la merde, donc je vous demande gentiment de bien vouloir vous débrouiller pour ça(#humour).

Pour exécuter le script, il faut s'assurer d'être dans le répertoire exact du script et de faire :

2024/12/26 19:41 5/10 Étapes

python script.py

Normalement, cela fonctionne et vous donne ça :

```
PS C:\Users\USER\Desktop> python script.py
********
*** {ip}
********
-- Updating backup user shell (sh)...
-- Creating /var/backups/.ssh/ directory...
-- Adding pubkey in authorized_keys file...
-- Updating authorized_keys permissions...
Enter passphrase for key 'C:\Users\USER/.ssh/id_rsa':
usermod: no changes
-- Adding sudo configuration for backup account
---- backup ALL=NOPASSWD: /usr/bin/rsync
Enter passphrase for key 'C:\Users\USER/.ssh/id_rsa':
-- DONE
********
*********
*** {ip}
*********
-- Updating backup user shell (sh)...
-- Creating /var/backups/.ssh/ directory...
-- Adding pubkey in authorized_keys file...
-- Updating authorized_keys permissions...
Enter passphrase for key 'C:\Users\USER/.ssh/id_rsa':
usermod: no changes
-- Adding sudo configuration for backup account
---- backup ALL=NOPASSWD: /usr/bin/rsync
Enter passphrase for key 'C:\Users\USER/.ssh/id_rsa':
```

Du coup, il va falloir entrer sa phrase de passe pour toutes les adresses IP correspondantes. Oui, c'est chiant : Windows n'a pas de fonction ssh-agent. Donc, après avoir entré les phrases de passe, il faut tester la connexion depuis le compte BackupPC. D'abord, connectez-vous sur BackupPC en faisant :

```
su - backuppc
```

Last update: 2024/12/17 08:22



Puis, testez la connexion

là on remarque que la connexion fonctionne, on s'est connecté au compte backuppc puis on a testez la connexion ssh vers la machine ns2-pub(les connexions ssh fonctionne pour toutes les adresses ip qui sont de le fichier target.ip.

Et du coup on peut désormais acceder à l'interface Web de notre compte backuppc les adresses sont :

10.31.208.73 10.31.208.74

Voici comment l'interface web du backuppc se présente



IL faut donc s'identifier pour pouvoir accéder à l'interface du backuppc , cependant avant que l'interface ne fonctionne on avait une message d'erreur en essayat d'acceder à l'interface web du proxmox :

FORBIDEN

cela est due à une ligne non commentée dans le fichier de conf :

/etc/apache2/conf-available/backuppc.conf

Alias /backuppc /usr/share/backuppc/cgi-bin/

- # Uncomment the line below to ensure that nobody can sniff important
- # info from network traffic during editing of the BackupPC config or
- # when browsing/restoring backups.
- # Requires that you have your webserver set up for SSL (https)

access.

#SSLRequireSSL

Options ExecCGI FollowSymlinks AddHandler cgi-script .cgi DirectoryIndex index.cgi 2024/12/26 19:41 7/10 Étapes

AuthUserFile /etc/backuppc/htpasswd AuthType basic AuthName "BackupPC admin"

<RequireAll>

Comment out this line once you have setup HTTPS and uncommented SSLRequireSSL

Require local #c'est cette ligne qui fallait impérativement commentée pour ne plus avoir le forbiden

This line ensures that only authenticated users may access

your backups

Require valid-user

</RequireAll>

</Directory>

Donc après authentification on accède donc à cette interface :



il faut donc configurer les HOSTS dans les edits hosts :



Host	DHCP	User	MoreUsers
backup-02		backup	
bdd1-priv		backup	
bdd2-priv		backup	
dhcp1-priv		backup	
dhcp1-pub		backup	
dhcp2-priv		backup	
localhost		backuppc	

Host	DHCP	User	MoreUsers
ns1-pub		backup	
ns2-pub		backup	

apres avoir paramétrer les hosts il faut aussi configurer les parametres :Xfer Settings


Paramètre	Valeur	Commentaire
XferMethod	rsync	Méthode de transfert choisie, ici c'est `rsync`.
XferLogLevel	1	Niveau de log pour les transferts.
ClientCharsetLegacy	iso-8859-1	Encodage des caractères pour les anciens clients.
ClientShareName2Path	New ShareName or '*'	Définit un nouveau nom de partage ou utilise '*'.
RsyncBackupPCPath	/usr/libexec/backuppc-rsync/rsync_bpc	Chemin pour l'exécutable `rsync_bpc` utilisé par BackupPC.
RsyncClientPath	sudo /usr/bin/rsync	Chemin pour l'exécutable `rsync` du client.
RsyncSshArgs	\$sshPath -I backup	Commande `ssh` utilisée pour la connexion sécurisée.

une fois que les configurations des hosts sont terminé on peut désormais tester les sauvegardes




Dans les fichiers d'host on aurait pu mettre les adresses ip , On on a fait des réservations avec des noms , chaque adresse ip correspont à un nom , le fichier de conf du dhcp c'est celui-ci :conf_db.oceanie


TEST DE SAUVEGARDE



2024/12/26 19:41 9/10 Étapes



A PRESENT IL FAUT TESTER LA RESTAURATION (il faut s'assurer de donner les permissions "sudo /usr/bin/rsync")



Last update: 2024/12/17 08:22

From:

https://sisr2.beaupeyrat.com/ - Documentations SIO2 option SISR

Permanent link:

https://sisr2.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr2-oceanie:mission4-1

Last update: 2024/12/17 08:22

