Restaurar password de root en CentOS/RedHat 7

Si has olvidado o perdido la **contraseña de root** en **CentOS 7** o **RHEL 7** debes tener en cuenta como regenerar la **password**.

La mayor parte del proceso sigue siendo el mismo que en versiones anteriores: en el momento en el que el sistema arranca y tenemos el menú de **GRUB**, debemos modificar la línea de kernel de arranque y modificar los parámetros para que el sistema inicie en "modo emergencia" sin solicitar la clave de root y con la posibilidad de modificarla. En versiones anteriores si entrabamos en modo "**single user**" o "**emergency**" se podía hacer esta tarea pero ahora pide usuario y password de acceso así que hay que usar otro modo.

El primer paso es llegar, durante el arranque, hasta el menú de GRUB:



Nos posicionamos sobre la línea de arranque habitual y pulsamos la **tecla "e"** para editar la entrada de grub correspondiente. En anteriores versiones sólo se modificaba la línea de kernel pero ahora muestran toda la configuración y parámetros:

```
setparams 'CentOS Linux, with Linux 3.10.0-123.el7.x86_64'

        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod xfs
        set root='hd0,msdos1'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1'  1e6ac078-8\
6be-4866-aab4-cd10db7bd5c8
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1e6ac078-86be-4866-aab4-cd10\
db7bd5c8

      Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to
      discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists
      possible completions.
```

Bajamos hasta llegar a la línea de kernel, debemos añadir al final de la línea el parámetro **init=/bin/sh** para evitar arrancar con “init” y así poder modificar la contraseña. Eliminamos también los parámetros rhgb y quiet para ver el arranque completo por pantalla:

```
        linux16 /vmlinuz-3.10.0-123.el7.x86_64 root=UUID=5e61870a-b1b0-49a3-ab\
77-9d26ab100990 ro rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.keymap=es  rd.lvm.lv=centos/\
usr vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root init=/bin/bash_
        initrd16 /initramfs-3.10.0-123.el7.x86_64.img
```

Una vez modificada la línea y los parámetros, pulsamos **CTRL + x** para arrancar el sistema.

Cuando haya arrancado tendremos disponible una shell:

```
sh-4.2#
```

Todavía no podemos cambiar la contraseña de root porque el **filesystem** es **read-only** (modo lectura):

```
sh-4.2# passwd
Changing password for user root.
New password: ********
Retype new password: ********
passwd: Authentication token manipulation error
```

Tenemos que montar el filesystem raíz (/) con lectura y escritura:

```
sh-4.2# mount -o remount,rw /
```

Volvemos a probar y ya debería dejarnos cambiar la password de root:

```
sh-4.2# passwd
Changing password for user root.
New password: ********
Retype new password: ********
passwd: All authentication tokens updated successfully
```

Y ya hemos cambiado la contraseña de root sin conocer la password actual. Ya podemos reiniciar el sistema normalmente.

Si tenemos ***SELinux* configurado en modo *Enforcing***, en este caso es necesario realizar un re-etiquetado SELinux en el siguiente arranque, de lo contrario, la contraseña de root no será cambiada.

Para obligar a que se haga el re-etiquetada creamos el fichero **.autorelabel** en la raíz del sistema.

```
sh-4.2# touch /.autorelabel
```