УПРАЖНЕНИЯ^і


по дисциплината

"Компютърни мрежи и комуникации"

Лектор: доц. д-р И. Ганчев ФМИ, ПУ "П. Хилендарски"

6. Конфигуриране на RIP

Име на студента:_____Фак. №_____



Router Designation	Router Name		Interface type	Serial 0 Address	Subnet mask for both interfaces		Enable, VTY and console password
Router 1	GAD	172.16.0.1	DCE	172.17.0.1	255.255.0.0	class	cisco
Router 2	внм	172.18.0.1	DTE	172.17.0.2	255.255.0.0	class	cisco

Straight-through cable	
Serial cable	
Console (Rollover)	•••••
Crossover cable	

Цели

- Задаване на IP адресна схема на мрежи от клас В;
- Конфигуриране на маршрутизатори с динамичен маршрутизиращ протокол *RIP (Routing Information Protocol)*.

Подготовка

Следващите стъпки са предназначени за изпълнение на Cisco маршрутизатори от всеки вид, освен ако той не е указан изрично.

_

^і По материали на Cisco

Започнете сесия *HyperTerminal*.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на Упражнение 4), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Конфигуриране на маршрутизаторите

От режим на глобално конфигуриране, задайте имена на маршрутизаторите, както е указано в таблицата по-горе. След това конфигурирайте конзолата, виртуалния терминал и интерфейсите със съответните пароли, съгласно същата таблица.

Стъпка 2: Проверка на записите в маршрутизиращите таблици

а. С помощта на командата **show ip route**, разгледайте маршрутизиращата таблица на маршрутизатор **GAD**.

GAD>show ip route

output eliminated

Gateway of last resort is not set

C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0 C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0

б. С помощта на командата **show ip route**, разгледайте маршрутизиращата таблица на маршрутизатор **BHM**.

BHM>show ip route

output eliminated

Gateway of last resort is not set

C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0 C 172.18.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0

Стъпка 3: Конфигуриране на маршрутизатор *GAD* с *RIP*

а. От режим на глобално конфигуриране, въведете следното:

GAD(config)#router rip GAD(config-router)#network 172.16.0.0 GAD(config-router)#network 172.17.0.0 GAD(config-router)#exit GAD(config)#exit

Стъпка 4: Запазване на конфигурацията на маршрутизатор GAD

GAD#copy running-config startup-config

Стъпка 5: Конфигуриране на маршрутизатор *ВНМ* с *RIP*

а. От режим на глобално конфигуриране, въведете следното: BHM(config)#router rip BHM(config-router)#network 172.17.0.0 BHM(config-router)#network 172.18.0.0 BHM(config-router)#exit BHM(config)#exit Стъпка 6: Запазване на конфигурацията на маршрутизатор ВНМ BHM#copy running-config startup-config Стъпка 7: Конфигуриране на хостове с подходящи ІР адреси, подмрежова маска и маршрутизатор по подразбиране (default gateway) Стъпка 8: Проверка на свързаността чрез изпращане на ping към FastEthernet интерфейса на другия маршрутизатор а. Възможен ли е *ping* към *FastEthernet* интерфейса на маршрутизатор *BHM* от страна на хост, свързан към маршрутизатор *GAD*? б. Възможен ли е *ping* към *FastEthernet* интерфейса на маршрутизатор *GAD* от страна на хост, свързан към маршрутизатор ВНМ? в. Ако отговорът е НЕ на някой от двата въпроса (по-горе), проверете конфигурацията на маршрутизаторите за да откриете и отстраните проблема. След това повторете горните две стъпки, докато и на двата въпроса не получите утвърдителен отговор. Стъпка 9: Разглеждане на маршрутизиращите таблици а. От привилегирован режим, проучете записите в маршрутизиращите таблици на двата маршрутизатора с помощта на командата **show ip route**. б. Кои записи фигурират в таблицата на маршрутизатор *GAD*? в. Кои записи фигурират в таблицата на маршрутизатор **ВНМ**?