SMOOTHIETUBER ■

PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN & SIARAN LANGSUNG TIKTOK LIVE

KODE VIP TESTER: BETATESTER

■ **TAUTAN RESMI WEBSITE: https://anindyaimash-coder.github.io/smoothietuber/**
Kode Akses VIP **BETATESTER** tersimpan aman di browser Anda. Untuk langsung masuk otomatis tanpa mengetik kode:
https://anindyaimash-coder.github.io/smoothietuber/?key=BETATESTER

BAGIAN 1: DIREKTORI IKON ANTARMUKA & KEGUNAAN LENGKAP

Berikut adalah referensi visual seluruh tombol, ikon dok, dan indikator fungsi di dalam antarmuka SmoothieTuber:

IKON	NAMA FITUR & LOKASI	FUNGSI UTAMA & CARA PENGGUNAAN
	**Pilihan Bahasa (■)** Pojok Kiri Atas Layar	Mengganti bahasa tampilan aplikasi seketika. Tersedia 5 bahasa: **Indonesia**, **■■■ (Japanese)**, **■■ (Mandarin)**, **English (US)**, dan **English (UK)**. Pilihan bahasa langsung tersimpan otomatis di browser.
	**VU Meter & Ambang Batas (■■)** Dok Kiri (Paling Atas)	Menampilkan volume suara mikrofon real-time (skala **0.1 - 40.0**). Geser jarum segitiga untuk menyesuaikan batas deteksi suara. Saat volume suara melewati jarum, mulut avatar otomatis membuka.
	**Kalibrasi Suara (■■)** Dok Kiri (Ikon Kedua)	Menu pengaturan sensitivitas suara, pemilihan perangkat mikrofon (internal/headset/USB), waktu tahan buka mulut (*Hang Time* 50-500 ms), dan tombol rekalibrasi audio (Hotkey: **R**).
	**Latar Belakang & Kamera (■■)** Dok Kiri (Ikon Ketiga)	Memilih tampilan latar avatar: ■ **Transparan** (paling pas untuk OBS), ■ **Green Screen**, wallpaper kustom, atau ■ **Kamera Belakang/Depan (Handcam)** untuk merekam meja kegiatan secara langsung.
	**Sembunyikan Menu / Mode OBS (■■)** Dok Kiri (Ikon Keempat)	Menyembunyikan seluruh tombol toolbar, dok, dan slider agar layar bersih total untuk siaran langsung (Hotkey: **H**). Di HP, tombol bulat kuning ■ akan muncul di sudut kanan bawah untuk membuka kembali.
	**File Rekaman Suara (■)** Dok Kiri (Ikon Kelima)	Memungkinkan avatar merespons file audio rekaman lokal (.mp3, .wav) tanpa mikrofon hidup. Cocok untuk sinkronisasi dubbing suara atau animasi pra-rekam.
	**Pilihan Emosi (■)** Dok Kanan (Ikon Teratas)	Memilih ekspresi aktif avatar (Normal, Senang, Kaget, dsb.), mengunggah gambar sprite (mulut buka/tutup, mata berkedip), menambah slot emosi baru, serta ekspor/impor profil (.json).
	**Ganti Nama Emosi (═■)** Di Dalam Flyout Emosi (■)	Klik langsung pada kolom teks nama emosi untuk mengubah namanya sendiri (misal: *Senyum, Kaget, Marah*). Dilengkapi proteksi tombol dan tersimpan otomatis ke penyimpanan browser.
	**Gerakan & Ukuran (■)** Dok Kanan (Ikon Kedua)	Mengatur efek animasi melayang Canva: **Tinggi Ayunan (1 - 50 px)** dan **Kecepatan Melayang (0.1 - 6.0 detik)**, kekuatan pantulan bicara (Hop 0-30 px), serta interval kedip otomatis.
	**Geser Bebas Avatar (■)** Panggung / Layar Bebas	Sentuh avatar di layar HP dengan jari atau klik tahan kursor mouse di PC (*drag & drop*) untuk memposisikan avatar ke sudut mana pun di layar secara bebas tanpa batasan menu.
	**Rekam Video & Galeri (■)** Dok Kanan (Ikon Ketiga)	Merekam video animasi avatar dengan rasio: ■ **9:16 Vertikal** (default TikTok/Reels), ■ **3:2**, **■■ 1:1**, dan ■ **16:9**. Pilihan format ekspor: **MP4**, **MOV**, atau **WebM**, dengan tombol langsung simpan ke Galeri Foto HP.
	**Pintasan Keyboard (■■)** Dok Kanan (Ikon Keempat)	Mengatur tombol keyboard pintasan di PC: Tombol **M** (Mute Mic), **H** (Mode OBS Bersih), **R** (Reset Audio), serta angka **1, 2, 3...** untuk berganti ekspresi seketika saat siaran.

BAGIAN 2: PANDUAN SIARAN LANGSUNG DI SMARTPHONE (IPHONE & ANDROID)

Langkah 1: Buka & Pilih Bahasa	• Buka **https://anindyaimash-coder.github.io/smoothietuber/** di **Safari (iPhone)** atau **Chrome (Android)**. • Pilih bahasa antarmuka favorit Anda pada layar sambutan, lalu ketik kode **BETATESTER**. • Saat browser meminta izin mikrofon, pilih **'Izinkan'** agar mulut avatar merespons suara.
Langkah 2: Aktifkan Kamera Handcam	• Ketuk ikon Latar Belakang (■■) pada dok toolbar sebelah kiri. • Pada bagian **Kamera Langsung (Handcam)**, ketuk tombol ■ **Kamera Belakang**. • Kamera belakang HP Anda kini aktif secara langsung menjadi latar belakang penuh di layar (*Edge-to-Edge*) mengarah ke meja kerajinan, buku gambar, makanan, atau keyboard musik.
Langkah 3: Posisikan Avatar & Sembunyikan Menu	• Sentuh avatar di layar dan geser (*drag & drop*) ke sudut pojok kanan/kiri bawah meja. • Ketuk tombol ikon mata ■■ **(Sembunyikan Menu)**. Seluruh tombol akan menghilang rapi sehingga layar HP murni hanya menampilkan rekaman kamera meja + avatar Anda yang melayang responsif.
Langkah 4: Mulai Live di TikTok	• Buka aplikasi **TikTok** ➔ ketuk tanda **(+)** di bawah ➔ geser ke menu **LIVE**. • Pilih opsi mode siaran **'Game Seluler' (Siaran Layar / Screen Broadcast)**. • Ketuk tombol merah **'Mulai Siaran Langsung'** (di iPhone ketuk 'Mulai Penyiaran'). • Beralih kembali ke layar browser **Safari / Chrome SmoothieTuber**. • **Selesai!** Penonton di TikTok melihat meja kegiatan Anda secara jernih, dan avatar SmoothieTuber melayang di sudut layar berbicara mengikuti suara Anda secara live!

BAGIAN 3: PANDUAN DI PC / LAPTOP (TIKTOK LIVE STUDIO & OBS)

METODE A: Sumber Tautan Web (Browser Source) — *Paling Praktis & Transparan Alami*

1. Buka software **TikTok LIVE Studio** (atau OBS Studio) di komputer/laptop Anda.
2. Di panel **Sumber (Sources)**, klik **'+ Tambah Sumber' ➔ 'Tautan Web' (Browser Source)**.
3. Masukkan tautan URL berikut:
   https://anindyaimash-coder.github.io/smoothietuber/?obs=1&key=BETATESTER
   (Parameter ?obs=1 otomatis mengaktifkan mode transparan tanpa menu, dan &key=BETATESTER membuka akses VIP secara otomatis).
4. Atur resolusi menjadi **Lebar: 1080** dan **Tinggi: 1080**, lalu klik Simpan.
5. Avatar langsung melayang bebas di atas tampilan siaran game atau kamera PC Anda!

METODE B: Tangkap Jendela (Window Capture + Green Screen)

1. Buka browser Chrome di PC ➔ buka SmoothieTuber ➔ di menu Latar (■■) pilih ■ **Green Screen**.
2. Tekan tombol keyboard H untuk menyembunyikan semua tombol.
3. Di TikTok LIVE Studio / OBS, tambah sumber **'Tangkap Jendela' (Window Capture)** ➔ pilih Chrome.
4. Tambahkan filter **'Kunci Kroma' (Chroma Key)** warna hijau. Layar hijau akan terhapus sempurna!

BAGIAN 4: TIPS KALIBRASI SUARA & KEAMANAN SISTEM

TOPIK PANDUAN	PENJELASAN & CARA PENGGUNAAN TERBAIK
Kalibrasi Ambang Batas (0.1 - 40.0)	Bilah VU Meter sebelah kiri memiliki rentang presisi desimal **0.1 - 40.0**. Jika mulut avatar sering terbuka sendiri karena deru kipas angin atau napas, geser jarum segitiga sedikit ke atas (misal ke 15.0 - 22.0) hingga mulut hanya terbuka saat Anda benar-benar bersuara.
Animasi Melayang Canva	Di menu ■ Gerakan, Anda dapat mengatur **Tinggi Ayunan (1 - 50 px)** dan **Kecepatan Melayang (0.1 - 6.0 detik)** untuk menghasilkan gerakan napas avatar yang sangat hidup, lembut, dan natural.
Perekaman Video & Format Ekspor	Di menu ■ Rekam Video, rasio default adalah ■ **9:16 Vertikal** (tersedia juga 3:2, 1:1, 16:9). Pilihan format ekspor video mencakup **MP4**, **MOV**, dan **WebM**. Selesai merekam, gunakan tombol **'■ Simpan ke Galeri / Bagikan'** untuk langsung mengirim ke Album Foto HP.
Keamanan Data Pengaturan (*Persistence*)	Seluruh avatar, nama emosi kustom, dan preferensi tersimpan di *LocalStorage* browser Anda. Penonton siaran maupun tester lain di internet **100% TIDAK BISA** mengacak-acak sistem atau pengaturan Anda. Data Anda juga aman dan tidak akan hilang saat browser dibuka ulang.

■ **FORMULIR SURVEY KEPUASAN & EVALUASI BETA TESTER:**
Masukan dan ulasan pengalaman Anda sangat berharga untuk penyempurnaan SmoothieTuber sebelum peluncuran resmi. Mohon kesediaannya meluangkan waktu sejenak untuk mengisi formulir evaluasi pada tautan dokumen resmi berikut:
■ **https://drive.google.com/file/d/1KvGdsx-KrIJ976it--U1PwyCy4H_z9Nf/view**