

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

Manual técnico — Alertas, Telegram y MCP (GGTO, Ciclo 9)

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo GGTO detecta fallas masivas, cómo se avisa al personal y cómo se atienden las consultas por Telegram y por MCP (un canal automático para programas). Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV. Corresponde al Ciclo 9 del proyecto. Aviso central de este manual: las credenciales de Telegram y de correo no están configuradas en producción. Por eso, hoy el sistema NO envía notificaciones: cada aviso queda PENDIENTE en la [...]

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Implementación

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/03-Implementacion/08-alertas-telegram-mcp.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	5
2 Visión general	6
2.1 Alcance funcional y requerimientos	6
2.2 Componentes implicados	6
3 Fallas masivas	7
3.1 Detección por concentración (agrupador olt/fat/id_sector)	7
3.1.1 Cuadrilla asignada por proximidad	7
3.1.2 Cuándo se ejecuta	7
3.2 Idempotencia por clave_concentracion	7
3.3 Umbral (configuración)	8
3.4 Endpoints	8
4 Planificación (RF-17) y material (RF-18) sobre la falla	9
4.1 Planificación	9
4.2 Material	9
5 Outbox	10
5.1 Tabla notificacion	10
5.2 Estados	11
5.2.1 Diferencia entre «diferida» y «fallida»	11
5.3 Backoff y max_intentos (app/services/outbox.py)	11
5.3.1 Disparadores del procesamiento	11
5.4 Canales (app/services/notificaciones.py)	11
5.4.1 Nota sobre nombre de canal del correo	12
6 Telegram	12
6.1 Webhook POST /api/v1/telegram/webhook	12
6.2 Comandos /ayuda /estado /caso /falla	12
6.2.1 Comando no implementado	13
6.3 Cabecera X-Telegram-Bot-API-Secret-Token	13
7 MCP	14
7.1 POST /api/v1/mcp JSON-RPC	14
7.2 Cabecera X-MCP-Key	14
7.3 Métodos expuestos según el código	14
7.4 Herramientas de la lista TOOLS	14
8 Métricas	15
8.1 GET /api/v1/metricas	15
9 ESTADO REAL de los canales	16
9.1 Telegram y correo sin credenciales ⇒ envíos PENDIENTES	16

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

9.2 WhatsApp NO existe	16
9.2.1 Canales mencionados en dependencias	16
10 Endpoints de bandeja y página web ALERTAS	17
10.1 Endpoints de bandeja	17
10.2 Página web ALERTAS	17
11 Pruebas	18
11.1 Cobertura del ciclo 9	18
11.2 Pruebas de contrato y RBAC	18
11.3 Verificación en vivo	18
12 Pendiente de confirmar	19

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, **cómo GGTO detecta fallas masivas, cómo se avisa al personal y cómo se atienden las consultas por Telegram y por MCP** (un canal automático para programas). Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV. Corresponde al Ciclo 9 del proyecto.

Aviso central de este manual: las credenciales de **Telegram** y de **correo no están configuradas en producción**. Por eso, **hoy el sistema NO envía notificaciones**: cada aviso queda **PENDIENTE** en la bandeja de salida (bandeja interna del sistema) y se conserva sin perderse, a la espera de que existan las credenciales. El canal **WhatsApp no existe** en la versión 1. Los canales previstos son **Telegram, correo y MCP**.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Una falla masiva se detecta sola por concentración.** Si varios casos se agrupan en el mismo equipo óptico, en la misma caja o en el mismo sector, el sistema lo detecta al terminar una carga CSV y crea una alerta. También se puede forzar la detección a mano.
2. **La detección no duplica.** Mientras una falla siga activa, una nueva detección sobre el mismo punto **no la vuelve a crear**. A esto se le llama detección idempotente.
3. **Todo aviso pasa primero por la bandeja de salida.** El sistema guarda cada notificación antes de intentar enviarla. Si el envío falla, se reintenta con esperas cada vez mayores; esto se llama **patrón de bandeja de salida (outbox)**.
4. **Hoy todo queda PENDIENTE.** Sin las credenciales de **Telegram** y de **correo**, los envíos **no se completan**: quedan marcados como **PENDIENTES** en la bandeja y **el usuario no recibe nada**. No debe afirmarse que el sistema ya notifica.
5. **El bot y el canal MCP responden igual por la bandeja.** Las respuestas del bot de Telegram y las acciones del canal MCP también pasan por la bandeja de salida; por lo tanto, **también quedan pendientes** mientras no haya credenciales. MCP es un canal automático para que otros programas consulten GGTO.




Figura 1 · flujo-alertas.png

2 Visión general

2.1 Alcance funcional y requerimientos

El **Ciclo 9** agrupa tres cosas: las **alertas**, el **bot de Telegram** y el **servidor MCP**. El archivo de rutas enumera su alcance así: «ALERTAS, Telegram y MCP — RF-06, RF-09, RF-16, RF-17, RF-18 / RNF-19, RNF-20».

REQUERIMIENTO	CONTENIDO RESUMIDO
RF-06	Gestionar la ingesta y asignación de casos especiales por Telegram o por inteligencia artificial (canal MCP)
RF-09	Gestionar fallas masivas: detección automática por concentración después de la ingesta, más reporte manual; asignación por proximidad de sector
RF-16	Alertar los casos de falla masiva por Telegram o por el canal MCP
RF-17	Documentar la planificación de atención (reporte simple más evidencias fotográficas)
RF-18	Preparar la solicitud de material según el caso
RNF-19	Observabilidad: métricas de negocio, notificaciones fallidas y rutas de salud y disponibilidad
RNF-20	Fiabilidad: patrón de bandeja de salida con reintentos con espera creciente y estado final; el correo como respaldo de Telegram

La decisión **D-19** fijó la **detección automática por concentración** más el **reporte manual** por MCP o Telegram, con asignación **por proximidad de sector**. El umbral quedó como un parámetro configurable, que se definió en la Fase 3 junto con las métricas (decisión **D-31**). El cierre del ciclo se registra en la decisión **D-60**, que lo da por completado con detección idempotente, reporte manual, planificación, material, bandeja de salida con espera creciente, bot de Telegram con los comandos `/ayuda`, `/estado`, `/caso` y `/falla`, servidor MCP con protocolo JSON-RPC y la ruta de métricas.

2.2 Componentes implicados

CAPA	ARCHIVO	RESPONSABILIDAD
API (puerta de entrada)	<code>app/api/routes_alertas.py</code>	11 operaciones: fallas, bandeja de salida, webhook de Telegram, MCP y métricas
Servicio de fallas	<code>app/services/fallas.py</code>	Detección por concentración, cuadrilla cercana y alerta
Bandeja de salida	<code>app/services/outbox.py</code>	Encolado, procesamiento con espera creciente y métricas de la bandeja
Canales	<code>app/services/notificacion.es.py</code>	Envío por Telegram y por correo (SMTP)
Esquemas	<code>app/schemas/alertas.py</code>	Contratos de datos del ciclo
Modelos	<code>app/models/despacho_entities.py</code>	Tablas <code>notificacion</code> y <code>falla_masiva</code>
Cliente web	<code>app/web/src/api/client.ts</code>	Funciones de fallas, bandeja y métricas
Página web	<code>app/web/src/pages/Alertas.tsx</code>	Página ALERTAS , en la ruta <code>/alertas</code>

El archivo de rutas se registra con el prefijo `/api/v1` y la etiqueta «alertas, telegram y mcp». El rol de escritura se define **una sola vez**: solo **ADMIN** y **SUPERVISOR** pueden escribir. La versión que anuncia el servidor MCP es **0.1.0**.

3 Fallas masivas

3.1 Detección por concentración (agrupador olt/fat/id_sector)

El servicio de fallas documenta su propósito como «detección automática por concentración (RF-09 / D-31)» y solo admite **tres campos agrupadores**: **olt**, **fat** y **id_sector**. En palabras simples: el sistema mira si muchos casos pendientes comparten el mismo equipo óptico (OLT), la misma caja de distribución (FAT) o el mismo sector.

El proceso de detección funciona así:

PASO	COMPORTAMIENTO
Interruptor	Si la detección está desactivada en la configuración, devuelve una lista vacía
Umbral	Cantidad mínima de casos por grupo; por defecto 5
Ventana	Cuántas horas hacia atrás se miran; por defecto 24
Campo	Cuál de los tres campos se usa para agrupar; si el valor configurado no es válido, se usa olt
Filtro	Casos de la central, que no estén CERRADOS ni CANCELADOS, creados dentro de la ventana y con el campo de agrupación cargado
Agrupación	Se agrupa por ese campo y se conservan solo los grupos que alcanzan el umbral

Para cada grupo, la descripción generada es del tipo «Concentración de N casos en (campo) (valor) (últimas N h)». El origen de la falla es **AUTOMATICA** y el estado inicial es **DETECTADA**. Si el campo de agrupación es el sector, el sector de la falla se toma del propio valor; en los demás casos, se busca un caso del grupo que tenga sector cargado.

3.1.1 Cuadrilla asignada por proximidad

Para asignar cuadrilla, el sistema primero lista las **cuadrillas activas de calle** (las que no son de supervisor). Si se indicó un sector, cuenta cuántos casos ha atendido cada cuadrilla en ese sector y elige **la de mayor conteo**. Si no hay datos del sector, elige la cuadrilla de **código menor**. Una prueba de contrato funcional se apoya en esta asignación.

3.1.2 Cuándo se ejecuta

La detección se dispara **automáticamente al terminar una carga CSV**: el módulo de ingesta llama al servicio de fallas después de confirmar el lote y agrega el conteo de fallas masivas al resumen de la carga. También puede forzarse **bajo demanda** con la operación `POST /api/v1/fallas-masivas/detectar`.

3.2 Idempotencia por clave_concentracion

Para no duplicar fallas, el sistema construye una **clave** con la forma `campo:valor` (por ejemplo `olt:pde-olt-99`), recortada a 120 caracteres. Antes de crear una falla, busca otra de la misma central, con la misma clave y en estado **DETECTADA** o **PLANIFICADA**. Si ya existe, **la omite**.

Esto garantiza que, mientras la falla siga activa, una nueva detección **no la duplique**. Una prueba verifica la clave y que una segunda detección devuelve una lista vacía. El documento de entornos globales registra la misma regla con un ejemplo.

3.3 Umbral (configuración)

Los parámetros viven en la **tabla de configuración** (como datos estructurados), **no** en variables de entorno. Si una clave está vacía o ausente, el sistema usa su valor por defecto.

CLAVE	VALOR INICIAL	PARA QUÉ SIRVE
<code>fallas.activo</code>	Activado	Habilita la detección automática
<code>fallas.umbrales_casos</code>	5	Casos mínimos que debe tener el grupo
<code>fallas.ventana_horas</code>	24	Ventana de tiempo hacia atrás
<code>fallas.campo_concentracion</code>	<code>olt</code>	Campo de agrupación: <code>olt</code> , <code>fat</code> o <code>id_sector</code>
<code>despacho.destino_telegram</code>	Vacío	Destino del aviso en Telegram; si está vacío, la notificación queda PENDIENTE

Una prueba apaga la detección, comprueba que devuelve una lista vacía y luego restaura el valor.

3.4 Endpoints

MÉTODO Y RUTA	PARA QUÉ SIRVE	ROL EXIGIDO
GET <code>/api/v1/fallas-masivas</code>	Listar las fallas registradas	Autenticado
POST <code>/api/v1/fallas-masivas</code>	Reportar una falla manual (responde 201)	ADMIN o SUPERVISOR
POST <code>/api/v1/fallas-masivas/detectar</code>	Detectar fallas por concentración	ADMIN o SUPERVISOR
PATCH <code>/api/v1/fallas-masivas/{id_falla}</code>	Actualizar el estado o la cuadrilla	ADMIN o SUPERVISOR
POST <code>/api/v1/fallas-masivas/{id_falla}/planificacion</code>	Documentar la planificación (RF-17)	ADMIN o SUPERVISOR
POST <code>/api/v1/fallas-masivas/{id_falla}/material</code>	Solicitar material (RF-18), responde 201	ADMIN o SUPERVISOR

El listado acepta filtros por **estado**, **central** y **solo activas**; este último deja a la vista solo las fallas **DETECTADA** y **PLANIFICADA**. El reporte manual exige una descripción de **5 a 500 caracteres** y registra el origen **REPORTE_TECNICO**. Si no se indica cuadrilla, se resuelve la **cercana al sector** informado; después de crear la falla, **se encola la alerta**. La actualización valida que el estado sea uno de **DETECTADA**, **PLANIFICADA**, **ATENDIDA** o **CERRADA**. Un identificador de falla inexistente produce el error **404**.

Dos pruebas confirman el filtro de «solo activas» y que el rol **TECNICO** puede **listar** pero recibe **403 al crear**.

4 Planificación (RF-17) y material (RF-18) sobre la falla

4.1 Planificación

La solicitud de planificación exige un texto de **planificación** de 5 a 2000 caracteres. Además admite un **reporte simple** (máximo 2000 caracteres), una lista de **evidencias** (números de serie o rutas de archivos) y una **cuadrilla** opcional. La operación sigue estos pasos:

1. Recupera la falla; si no existe, responde 404.
2. Guarda el texto de planificación.
3. Copia el reporte simple si viene informado.
4. **Concatena las evidencias** al reporte simple con el prefijo «Evidencias: ».
5. Reasigna la cuadrilla si se indicó una.
6. Fija el estado en **PLANIFICADA** y registra la fecha y hora de planificación.

Una prueba comprueba el estado PLANIFICADA, que la fecha de planificación no esté vacía y que un número de serie de ejemplo quede guardado en el reporte simple.

4.2 Material

La solicitud de material exige una **descripción** de 3 a 500 caracteres y admite una cuadrilla. La operación responde **201** y crea una orden de material con estos datos:

CAMPO	VALOR
Cuadrilla	La recibida o, si no viene, la de la falla
Solicitante	El P00 del usuario autenticado
Estado	SOLICITADA
Observación	[Falla N] seguido de la descripción

La respuesta incluye el identificador de la orden, el estado, la observación y el identificador de la falla. Una prueba valida el estado SOLICITADA y el prefijo «[Falla N]».

5 Outbox

5.1 Tabla notificación

Toda notificación se guarda primero en la tabla `notificacion`. Esto es lo que se llama **patrón de bandeja de salida**: el sistema nunca intenta enviar algo sin haberlo registrado antes. Sus columnas relevantes son:

COLUMNA	QUÉ GUARDA
<code>canal</code>	Por dónde se envía (Telegram o correo)
<code>destinatario</code>	A quién va dirigido
<code>asunto</code>	Título del mensaje (se recorta a 200 caracteres)
<code>cuerpo</code>	Texto del mensaje
<code>id_caso</code>	Caso relacionado, si lo hay; si se borra el caso, queda vacío
<code>estado</code>	Situación del envío
<code>error</code>	Motivo del fallo, si lo hubo
<code>enviado_en</code>	Fecha y hora del envío efectivo
<code>intentos</code>	Cuántas veces se intentó
<code>proximo_intento</code>	Cuándo corresponde el próximo intento

Al **encolar**, la fila se crea con estado **PENDIENTE**, cero intentos y próximo intento **ahora mismo**.




Figura 2 · outbox-notificaciones.png

5.2 Estados

ESTADO	SIGNIFICADO
PENDIENTE	Encolada o diferida; puede reintentarse
ENVIADO	El canal confirmó el envío
FALLIDO	Se agotaron los intentos permitidos

Los canales devuelven uno de estos tres estados: **ENVIADO**, **PENDIENTE** o **FALLIDO**. La página **ALERTAS** ofrece el filtro de la bandeja por estado **PENDIENTE**, **ENVIADO** y **FALLIDO**.

5.2.1 Diferencia entre «diferida» y «fallida»

- Si el canal responde **PENDIENTE** (por ejemplo, porque **faltan credenciales**), el sistema **resta el intento que acababa de sumar**, reprograma el envío con una espera mayor y contabiliza la notificación como «diferida». Así **no se consumen intentos**.
- Si el canal responde **FALLIDO** y ya se alcanzó el máximo de intentos, la notificación pasa a **FALLIDO** y se limpia la fecha del próximo intento. Si todavía quedan intentos, se reprograma.

El documento normativo de métricas formaliza que **«diferida» = intentadas – enviadas – fallidas**.

5.3 Backoff y max_intentos (app/services/outbox.py)

La espera entre reintentos sigue una **pauta creciente** (a esto se le llama *backoff*): 1 minuto, 2, 4, 8 y así sucesivamente, con un **tope de 60 minutos**. El número máximo de intentos se lee de la configuración y su valor por defecto es **5**.

El procesamiento selecciona las notificaciones **PENDIENTES** cuya hora de próximo intento ya llegó, las ordena por número de notificación y respeta un **límite** de cuántas procesar. Devuelve un resumen con cuántas se intentaron, cuántas se enviaron, cuántas quedaron diferidas, cuántas fallaron y el detalle de cada notificación.

5.3.1 Disparadores del procesamiento

DISPARADOR	LÍMITE
POST /api/v1/notificaciones/procesar	Entre 1 y 200; por defecto 50
Respuesta del bot de Telegram	5
Herramienta MCP procesar_notificaciones	20

5.4 Canales (app/services/notificaciones.py)

El módulo declara una regla de oro: **si el canal no tiene credenciales, la notificación queda PENDIENTE con el motivo, en lugar de perderse**.

CANAL	VARIABLE DE ENTORNO	SIN CREDENCIALES
TELEGRAM	TELEGRAM_BOT_TOKEN	Queda PENDIENTE con el motivo
CORREO	SMTP_HOST (junto con SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD y MAIL_FROM)	Queda PENDIENTE con el motivo

El envío por **Telegram** usa una llamada HTTP al servicio de Telegram con formato Markdown y recorta el texto a 4000 caracteres. Devuelve **FALLIDO** ante errores de red, de tiempo de espera o del sistema. El envío por **correo** usa el protocolo SMTP con conexión segura y autenticación si hay usuario. Cualquier otro canal devuelve **FALLIDO** con el mensaje «Canal no soportado».

Recordatorio: no se reproducen valores de secretos en este manual; solo se nombran las variables y las claves de configuración.

5.4.1 Nota sobre nombre de canal del correo

El envío reconoce el canal **CORREO**. Queda pendiente de confirmar si algún flujo de la versión 1 encola notificaciones por ese canal: en el código revisado, **tanto las alertas de falla como las respuestas del bot encolan siempre TELEGRAM**.

6 Telegram

6.1 Webhook POST /api/v1/telegram/webhook

El **webhook** (la puerta por la que Telegram entrega los mensajes) lee el contenido enviado y acepta tanto mensajes nuevos como mensajes editados. Extrae el identificador de la conversación y el texto. Si falta cualquiera de los dos, responde que **ignoró** el mensaje sin procesar nada. En caso contrario, resuelve el comando, **encola la respuesta** y devuelve el texto que corresponde.

La respuesta al usuario se encola por el **canal Telegram** y luego se procesan hasta 5 notificaciones. Esto significa que **la respuesta al usuario también depende de la bandeja de salida**: sin credenciales del bot, **la respuesta queda PENDIENTE y el usuario no recibe nada en Telegram**.

6.2 Comandos /ayuda /estado /caso /falla

El sistema separa el comando del argumento, normaliza el comando a minúsculas y le quita la barra inicial.

COMANDO	ALIAS	COMPORTAMIENTO
/ayuda	start, help	Devuelve la lista de comandos disponibles
/estado	—	Cuenta los casos pendientes y las fallas activas de la central
/caso <id_averia>	—	Busca el caso por identificador de avería y devuelve estado, cliente, teléfono, dirección y problema
/falla <descripción>	—	Crea una falla masiva con origen REPORTE_TECNICO

Detalles verificados: /caso sin argumento responde «Uso: /caso <id_averia>» y, si no encuentra el caso, «No encontré el caso ...». /falla sin argumento responde «Uso: /falla <descripción de la falla>»; la descripción se prefija con «[Telegram (identificador de la conversación)]». Un comando desconocido responde «Comando no reconocido. Use /ayuda.». Las pruebas del webhook cubren la ayuda, el estado, la consulta de un caso (incluido el caso no encontrado), el reporte de falla, un mensaje sin texto y el secreto.

6.2.1 Comando no implementado

El comando `/falla` **crea la falla**, pero **no llama a la función que alerta al supervisor**, a diferencia del reporte manual y de la herramienta MCP, que **sí** lo hacen. Sin embargo, el mensaje de respuesta **afirma** «Se notificó al supervisor». Este es el comportamiento **real** del código y se documenta tal cual; **queda pendiente de confirmar** si es intencional.

6.3 Cabecera X-Telegram-Bot-API-Secret-Token

El webhook recibe de forma **opcional** la cabecera `X-Telegram-Bot-API-Secret-Token`. El valor esperado se lee de la clave `telegram.webhook_secret` de la tabla de configuración:

- Si la clave **tiene valor** y la cabecera **no coincide**, el sistema responde **error 403** con el detalle «Secreto del webhook inválido».
- Si la clave está **vacía**, la cabecera **no se exige**.

Una prueba valida ambos caminos.

7 MCP

7.1 POST /api/v1/mcp JSON-RPC

El **servidor MCP** se expone en `POST /api/v1/mcp` con la descripción «Servidor MCP (JSON-RPC 2.0)». MCP es un canal automático pensado para que **otros programas** (asistentes o herramientas) consulten GGTO. El protocolo **JSON-RPC** es una forma estándar de pedir acciones y recibir respuestas en formato JSON. La operación es asíncrona, lee el contenido enviado y extrae el método, el identificador de la petición y los parámetros. **No exige sesión de usuario**: su control de acceso es la **clave MCP**.

MÉTODO JSON-RPC	RESULTADO
<code>initialize</code>	Devuelve la versión de protocolo <code>2024-11-05</code> , las capacidades de herramientas y la información del servidor <code>ggto-mcp</code> versión 0.1.0
<code>tools/list</code>	Devuelve la lista de herramientas disponibles
<code>tools/call</code>	Ejecuta la herramienta indicada en los parámetros
Cualquier otro método	Error -32601 , «Método no soportado»

La respuesta exitosa tiene la forma `{"jsonrpc": "2.0", "id": ..., "result": ...}`. Las herramientas devuelven tanto un **texto** legible como un **objeto de datos** estructurado.

7.2 Cabecera X-MCP-Key

La operación recibe de forma **opcional** la cabecera `X-MCP-Key`. El valor esperado se lee de la clave `mcp.api_key` de la tabla de configuración:

- Si la clave está **configurada** y **no coincide**, se devuelve un **error JSON-RPC con código -32001** y el mensaje «Clave MCP inválida».
- Si la clave está **vacía**, la cabecera **no se exige**.

Una prueba cubre el rechazo y el acceso con la cabecera correcta.

7.3 Métodos expuestos según el código

Solo están implementados **los tres métodos anteriores**. La consulta de recursos y cualquier otro método caen en el error **-32601**. **Queda pendiente de confirmar** cualquier ampliación de métodos o de herramientas más allá de las declaradas en la lista oficial.

7.4 Herramientas de la lista TOOLS

La lista oficial declara **cuatro herramientas**:

HERRAMIENTA	DESCRIPCIÓN	ARGUMENTOS
<code>estado_central</code>	Resumen de casos pendientes y fallas activas	Ninguno
<code>consultar_caso</code>	Busca un caso por identificador de avería o por teléfono	<code>id_averia</code> , <code>telefono</code>
<code>reportar_falla</code>	Registra una falla masiva	<code>descripcion</code> (obligatorio)
<code>procesar_notificaciones</code>	Procesa la bandeja de salida	Ninguno

`consultar_caso` exige **al menos uno** de los dos argumentos; si faltan, el sistema responde con el error **-32602**. Si no encuentra el caso, devuelve `{"encontrado": false}`. `reportar_falla` exige una descripción de al menos 5 caracteres, prefija el texto con «[MCP]», asigna la cuadrilla cercana, crea la falla y **sí llama a la función que alerta**.

8 Métricas

8.1 GET /api/v1/metricas

La ruta de observabilidad responde con el contrato de métricas y la descripción «Métricas de negocio y estado de los canales». Exige usuario autenticado y calcula:

CAMPO	QUÉ MUESTRA
<code>casos_total</code>	Suma de los conteos por estado
<code>casos_por_estado</code>	Conteo agrupado por estado actual
<code>casos_por_categoria</code>	Conteo agrupado por categoría
<code>lotes_ingesta</code>	Cantidad de cargas CSV registradas
<code>casos_ingeridos</code>	Casos que entraron por ingesta CSV
<code>fallas_activas</code>	Fallas en estado DETECTADA o PLANIFICADA
<code>notificaciones_pendientes</code> / <code>enviadas</code> / <code>fallidas</code>	Provistas por el servicio de bandeja de salida
<code>canales_configurados</code>	Indica si existe la credencial de Telegram y si existe la de correo

La bandeja de salida agrupa la tabla de notificaciones por estado y expone **PENDIENTE**, **ENVIADO** y **FALLIDO**. Una prueba comprueba el total de casos, que no hay casos ingeridos y que **ambos canales figuran como no configurados**.

9 ESTADO REAL de los canales

9.1 Telegram y correo sin credenciales ⇒ envíos PENDIENTES

En el entorno real, **las credenciales de los canales NO están configuradas**. Por diseño, el sistema responde **PENDIENTE** con el motivo «Sin `TELEGRAM_BOT_TOKEN` configurado» y **PENDIENTE** con el motivo «Sin `SMTP_HOST` configurado». En consecuencia:

- El indicador de canales configurados informa **falso** para Telegram y para correo.
- Las alertas **quedan en la bandeja con estado PENDIENTE y no se pierden**.
- Una prueba verifica que la alerta es del canal **TELEGRAM**, que su asunto contiene «Falla masiva» y que su estado es **PENDIENTE**.
- Otra prueba verifica que, sin credenciales, **las enviadas son 0 y las diferidas son al menos 1**.

Por lo tanto, **no debe afirmarse que el sistema ya notifica**: los envíos permanecen **PENDIENTES** hasta que existan las credenciales (`TELEGRAM_BOT_TOKEN` y `SMTP_HOST`). La propia página **ALERTAS** se lo indica al usuario en pantalla.

9.2 WhatsApp NO existe

El canal de **WhatsApp no está implementado** en la versión 1: el envío solo reconoce **TELEGRAM** y **CORREO**, el indicador de canales configurados solo expone **telegram** y **correo**, y la prueba de esquema exige exactamente esas dos claves. WhatsApp está diferido y **no debe documentarse como disponible**.

9.2.1 Canales mencionados en dependencias

Las variables `MCP_SERVER_URL` y `MCP_API_KEY` aparecen en el documento de entornos globales del proyecto, pero **el servidor MCP implementado no las consume**: su control de acceso es la clave `mcp.api_key` de la tabla de configuración. **Queda pendiente de confirmar** el uso previsto de esas variables de entorno.

10 Endpoints de bandeja y página web ALERTAS

10.1 Endpoints de bandeja

MÉTODO Y RUTA	PARA QUÉ SIRVE	PARÁMETROS	ROL
GET /api/v1/notificaciones	Bandeja de salida	estado, canal, limite (1 a 500; por defecto 100)	Autenticado
POST /api/v1/notificaciones/procesar	Procesar los reintentos	limite (1 a 200; por defecto 50)	ADMIN o SUPERVISOR

El listado ordena de la notificación más reciente a la más antigua y aplica los filtros. El procesamiento delega en el servicio de bandeja de salida y confirma la operación en la base de datos. Una prueba confirma que el rol **TECNICO** recibe **403 al procesar**.

10.2 Página web ALERTAS

La página **ALERTAS** cubre los requerimientos RF-09, RF-16, RF-17 y RF-18, y los requisitos RNF-19 y RNF-20. Está registrada en la ruta `/alertas` y al abrirse carga **en paralelo** las métricas, las fallas y la bandeja.

ZONA	CONTENIDO
Estado de las alertas	Tarjetas de fallas activas, notificaciones (pendientes, enviadas, fallidas) y casos totales; estado de los canales
Fallas masivas	Tabla con origen, concentración, descripción, sector, cuadrilla, estado y fecha; filtro «solo activas»
Acciones por falla	Botones «Planificar», «Material» y un selector de estado
Bandeja de notificaciones	Tabla con canal, destinatario, asunto, estado, intentos, próximo intento y error
Botones superiores	«Detectar fallas» y «Reportar falla»
Ventanas emergentes	Reporte manual, planificación y solicitud de material

Los estados de falla que ofrece la interfaz son **DETECTADA, PLANIFICADA, ATENDIDA y CERRADA**, coherentes con la validación del servidor. La detección bajo demanda informa **cuántas fallas nuevas se crearon** o que **no hubo concentraciones sobre el umbral**. El procesamiento de la bandeja muestra el resumen de enviadas, diferidas y fallidas. Las funciones de escritura se **deshabilitan** cuando la sesión es de solo lectura.

11 Pruebas

11.1 Cobertura del ciclo 9

El archivo `app/tests/test_alertas_api.py` contiene **23 pruebas** de integración que cubren la detección RF-09, la planificación RF-17, el material RF-18, la bandeja de salida y los canales. El proyecto **cerró la Fase 4 con 169 de 169 pruebas de `pytest` en verde y 215 pruebas sumando las 46 E2E de Playwright**; además, las revisiones con `ruff`, `mypy` y `tsc en modo estricto` terminaron **sin hallazgos**. El guion E2E `09-alertas.spec.js` aportó **4 pruebas** sobre métricas, RF-09, RF-17, RF-18 y la bandeja.

BLOQUE	PRUEBAS
Detección automática	Detección por concentración, encolado de la alerta y detección desactivada
Reporte, planificación y material	Reporte manual con planificación, solicitud de material, actualización de estado y filtros
Bandeja de salida	Procesamiento sin credenciales
Telegram	Ayuda, estado, caso, reporte de falla, mensaje sin texto y secreto
MCP	Inicialización, lista de herramientas, ejecución, método no soportado y clave
Métricas y control de acceso	Métricas, permisos por rol y petición sin token

Modo de pruebas aislado. Las pruebas usan la variable de entorno `DB_SCHEMA` para trabajar sobre esquemas separados: `ggto_test` para `pytest` y `ggto_e2e` para Playwright. Así no se mezclan datos de prueba con datos reales.

11.2 Pruebas de contrato y RBAC

Además del archivo específico, las pruebas de contrato verifican que la ruta de fallas masivas forma parte del inventario publicado y que los roles autorizados pueden crear fallas. El escenario base de las pruebas crea **seis casos pendientes en el mismo OLT** para superar el umbral de 5, fijando el campo `olt` directamente porque la vía manual no lo carga.

11.3 Verificación en vivo

La decisión **D-60** registra la verificación en vivo del ciclo con **42 casos, 0 fallas, bandeja vacía, 73 endpoints y respuesta 200 de la aplicación web** en la ruta `/alertas`. Esta verificación corresponde a un entorno de pruebas; **no demuestra envíos reales**, porque las credenciales de los canales siguen sin configurarse.

12 Pendiente de confirmar

TEMA	MOTIVO
Canal CORREO sin un flujo que lo encole en la versión 1	El envío lo soporta, pero los flujos revisados encolan TELEGRAM
El comando <code>/falla</code> de Telegram no llama a la función que alerta, aunque el mensaje lo afirme	Es el comportamiento real del código; falta confirmar si es intencional
Uso de las variables <code>MCP_SERVER_URL</code> y <code>MCP_API_KEY</code> del entorno	El código usa la clave <code>mcp.api_key</code> de la tabla de configuración
Ampliación de métodos MCP o de la lista de herramientas	No es verificable en el repositorio actual
Fecha de habilitación de las credenciales de Telegram y correo	Depende de la operación, no del código