

Démarrage du système sous CentOS 7

24/06/2017

1. Le processus de démarrage

Il est important de comprendre le processus de démarrage de Linux pour pouvoir résoudre les problèmes qui peuvent y survenir.

Le processus de démarrage comprend :

1.1. Le démarrage du BIOS

Le **BIOS** (Basic Input/Output System) effectue le test **POST** (power on self test) pour détecter, tester et initialiser les composants matériels du système.

Il charge ensuite le MBR (Master Boot Record).

1.2. Le Master boot record (MBR)

Le Master Boot Record correspond aux 512 premiers bytes du disque de démarrage. Le MBR découvre le périphérique de démarrage et charge le chargeur de démarrage **GRUB2** en mémoire et lui transfert le contrôle.

Les 64 bytes suivants contiennent la table de partition du disque.

1.3. Le chargeur de démarrage GRUB2 (Bootloader)

Le chargeur de démarrage par défaut de la distribution CentOS 7 est **GRUB2** (GRand Unified Bootloader). GRUB2 remplace l'ancien chargeur de démarrage Grub (appelé également GRUB legacy).

Le fichier de configuration de GRUB 2 se situe sous /boot/grub2/grub.cfg mais ce fichier ne doit pas être directement édité.

Les paramètres de configuration du menu de GRUB2 se trouvent sous /etc/default/grub et servent à la génération du fichier grub.cfg.

Exemple de fichier /etc/default/grub

```
# cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/swap crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/root rhgb
quiet net.ifnames=0"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

Si des changements sont effectués à un ou plusieurs de ces paramètres, il faut lancer la commande

grub2-mkconfig pour regénérer le fichier /boot/grub2/grub.cfg.

```
[root] # grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

- GRUB2 cherche l'image du noyau compressé (le fichier vmlinuz) dans le répertoire /boot.
- GRUB2 charge l'image du noyau en mémoire et extrait le contenu du fichier image initramfs dans un dossier temporaire en mémoire en utilisant le système de fichier tmpfs.

1.4. Le noyau

Le noyau démarre le processus systemd avec le PID 1.

```
root 1 0 0 02:10 ? 00:00:02 /usr/lib/systemd/systemd --switched -root --system --deserialize 23
```

1.5. systemd

Systemd est le père de tous les processus du système. Il lit la cible du lien /etc/systemd/system/default.target (par exemple /usr/lib/systemd/system/multi-user.target) pour déterminer la cible par défaut du système. Le fichier défini les services à démarrer.

Systemd positionne ensuite le système dans l'état défini par la cible en effectuant les tâches d'initialisations suivantes :

- 1. Paramètrer le nom de machine
- 2. Initialiser le réseau
- 3. Initialiser SELinux
- 4. Afficher la bannière de bienvenue
- 5. Initialiser le matériel en se basant sur les arguments fournis au kernel lors du démarrage
- 6. Monter les systèmes de fichiers, en incluant les systèmes de fichiers virtuels comme /proc
- 7. Nettoyer les répertoires dans /var
- 8. Démarrer la mémoire virtuelle (swap)

2. Protéger le chargeur de démarrage GRUB2

Pourquoi protéger le chargeur de démarrage avec un mot de passe?

- 1. Prévenir les accès au mode utilisateur **Single** Si un attaquant peut démarrer en mode single user, il devient l'utilisateur root.
- 2. Prévenir les accès à la console GRUB Si un attaquant parvient à utiliser la console GRUB, il

peut changer sa configuration ou collecter des informations sur le système en utilisant la commande cat.

3. Prévenir les accès à des systèmes d'exploitation non sécurisés. S'il y a un double boot sur le système, un attaquant peut sélectionner au démarrage un système d'exploitation comme DOS qui ignore les contrôles d'accès et les permissions des fichiers.

Pour protéger par mot de passe le GRUB2 :

- Retirer **–unrestricted** depuis la déclaration principale **CLASS**= dans le fichier **/etc/grub.d/10_linux**.
- Si un utilisateur n'a pas encore été configuré, utiliser la commande **grub2-setpassword** pour fournir un mot de passe à l'utilisateur root :

```
# grub2-setpassword
```

Un fichier /boot/grub2/user.cfg va être créé s'il n'était pas encore présent. Il contient le mot de passe hashé du GRUB.



Cet commande ne supporte que les configurations avec un seul utilisateur root.

Exemple de fichier /boot/grub2/user.cfg

```
[root]# cat /boot/grub2/user.cfg
GRUB2_PASSWORD=grub.pbkdf2.sha512.10000.CC6F56....A21
```

• Recréer le fichier de configuration avec la commande grub2-mkconfig :

```
[root]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.10.0-327.el7.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-f9725b0c842348ce9e0bc81968cf7181
Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-f9725b0c842348ce9e0bc81968cf7181.img
done
```

• Redémarrer le serveur et vérifier.

Toutes les entrées définies dans le menu du GRUB vont maintenant nécessiter la saisie d'un utilisateur et d'un mot de passe à chaque démarrage. Le système ne démarrera pas de noyau sans intervention directe de l'utilisateur depuis la console.

- Lorsque l'utilisateur est demandé, saisir "root" ;
- Lorsqu'un mot de passe est demandé, saisir le mot de passe fourni à la commande grub2setpassword.

Pour ne protéger que l'édition des entrées du menu de GRUB et l'accès à la console, l'exécution de la commande grub2-setpassword est suffisante.

3. Systemd

Systemd est un gestionnaire de service pour les systèmes d'exploitation Linux.

Il est développé pour :

- rester compatible avec les anciens scripts d'initialisation SysV,
- fournir de nombreuses fonctionnalités comme le démarrage en parallèle des services systèmes au démarrage du système, l'activation à la demande de démons, le support des instantanés ou la gestion des dépendances entre les services.



Systemd est le système d'initialisation par défaut depuis la RedHat/CentOS 7.

Systemd introduit le concept d'unités systemd.

Table 1. Principaux types d'unités systemd disponibles

Туре	Extension du fichier	Observation
Unité de service	.service	Service système
Unité cible	.target	Un groupe d'unités systemd
Unité automount	.automount	Un point de montage automatique pour système de fichiers



Il existe de nombreux types d'unités : Device unit, Mount unit, Path unit, Scope unit, Slice unit, Snapshot unit, Socket unit, Swap unit, Timer unit.

- Systemd supporte les instantanés de l'état du système et leur restauration.
- Les points de montage peuvent être configurés comme des cibles systemd.
- Au démarrage, systemd créé des sockets en écoute pour tous les services systèmes qui supportent ce type d'activation et passe ces sockets à ces services aussitôt qu'elles sont démarrées. Cela rend possible la relance d'un service sans perdre un seul message qui lui est envoyé par le réseau durant son indisponibilité. La socket correspondante reste accessible et tous les messages sont mis en file d'attente.
- Les services systèmes qui utilisent D-BUS pour leurs communications inter-process peuvent être démarrés à la demande dès la première utilisation par un client.
- Systemd stoppe ou relance uniquement les services en cours de fonctionnement. Les versions précédentes de CentOS tentaient directement de stopper les services sans vérifier leur état en cours.
- Les services systèmes n'héritent d'aucun contexte (comme les variables d'environnements

HOME et PATH). Chaque service fonctionne dans son propre contexte d'exécution.

Toutes les opérations des unités de service sont soumises à un timeout par défaut de 5 minutes pour empêcher un service malfonctionnant de geler le système.

3.1. Gérer les services systèmes

Les unités de service se terminent par l'extension de fichier .service et ont un but similaire à celui des scripts init. La commande systemctl est utilisée pour afficher, lancer, arrêter, redémarrer, activer ou désactiver des services système.



Les commandes service et chkconfig sont toujours disponibles dans le système et fonctionnent comme prévu, mais sont uniquement incluses pour des raisons de compatibilité et doivent être évitées.

Table 2. Comparaison des utilitaires service et systemctl

service	systemctl	Description
service name start	systemctl start name.service	Lancer un service
service name stop	systemctl stop name.service	Stoppe un service
service <i>name</i> restart	systemctl restart name.service	Relance un service
service <i>name</i> reload	systemctl reload name.service	Recharge une configuration
service <i>name</i> status	systemctl status <i>name</i> .service	Vérifie si un service fonctionne
service <i>name</i> condrestart	systemctl try-restart name.service	Relance un service seulement s'il fonctionne
servicestatus-all	systemctl list-unitstype serviceall	Affiche le status de tous les services

Table 3. Comparaison des utilitaires chkconfig et systemctl

chkconfig	systemctl	Description
chkconfig name on	systemctl enable name.service	Active un service
chkconfig name off	systemctl disable name.service	Désactive un service
chkconfiglist name	systemctl status name.service	Vérifie si un service fonctione
chkconfiglist	systemctl list-unit-filestype service	Liste tous les services et vérifie s'ils fonctionnent
chkconfiglist	systemctl list-dependencies after	Liste les services qui démarrent avant l'unité spécifiée
chkconfiglist	systemctl list-dependencies before	Liste les services qui démarrent après l'unité spécifiée

Exemples:

```
systemctl stop nfs-server.service
# ou
systemctl stop nfs-server
```

Pour lister toutes les unités chargées actuellement :

```
systemctl list-units --type service
```

Pour lister toutes les unités pour vérifier si elles sont activées :

```
systemctl list-unit-files --type service
```

```
systemctl enable httpd.service
systemctl disable bluetooth.service
```

3.2. Exemple de fichier .service pour le service postfix

postfix.service Unit File

What follows is the content of the /usr/lib/systemd/system/postifix.service unit file as currently provided by the postfix package:

[Unit]

Description=Postfix Mail Transport Agent After=syslog.target network.target Conflicts=sendmail.service exim.service

[Service]

Type=forking

PIDFile=/var/spool/postfix/pid/master.pid

EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/network

ExecStartPre=-/usr/libexec/postfix/aliasesdb

ExecStartPre=-/usr/libexec/postfix/chroot-update

ExecStart=/usr/sbin/postfix start

ExecReload=/usr/sbin/postfix reload

ExecStop=/usr/sbin/postfix stop

[Install]

WantedBy=multi-user.target

3.3. Utiliser les targets systèmes

Sur CentOS7/RHEL7, le concept des niveaux d'exécution a été remplacé par les cibles Systemd.

Les cibles Systemd sont représentées par des unités de cible (target units). Les unités de cible se terminent par l'extension de fichier .target et leur unique but consiste à regrouper d'autres unités Systemd dans une chaîne de dépendances.

Par exemple, l'unité **graphical.target**, qui est utilisée pour lancer une session graphique, lance des services systèmes comme le gestionnaire d'affichage GNOME (gdm.service) ou le services des comptes (accounts-daemon.service) et active également l'unité multi-user.target.

De manière similaire, l'unité multi-user.target lance d'autres services système essentiels, tels que NetworkManager (NetworkManager.service) ou D-Bus (dbus.service) et active une autre unité cible nommée basic.target.

Runlevel	Target Units	Description
0	poweroff.target	Arrête le système et l'éteint
1	rescue.target	Active un shell de secours
2	multi-user.target	Active un système multi- utilisateur sans interface graphique
3	multi-user.target	Active un système multi- utilisateur sans interface graphique
4	multi-user.target	Active un système multi- utilisateur sans interface graphique
5	graphical.target	Active un système multi- utilisateur avec interface graphique
6	reboot.target	Arrête puis redémarre le système

Table 4. Comparaison des targets systemetl et runlevel

3.3.1. La cible par défaut

Pour déterminer quelle cible est utilisée par défaut :

systemctl get-default

Cette commande recherche la cible du lien symbolique située à /etc/systemd/system/default.target et affiche le résultat.

```
$ systemctl get-default
graphical.target
```

La commande systemctl peut également fournir la liste des cibles disponibles :

Lister toutes les cibles disponibles

```
sudo systemctl list-units --type target
UNIT
                      LOAD ACTIVE SUB
                                           DESCRIPTION
basic.target
                      loaded active active Basic System
bluetooth.target
                      loaded active active Bluetooth
cryptsetup.target
                      loaded active active Encrypted Volumes
getty.target
                      loaded active active Login Prompts
graphical.target
                      loaded active active Graphical Interface
local-fs-pre.target
                      loaded active active Local File Systems (Pre)
local-fs.target
                      loaded active active Local File Systems
multi-user.target
                      loaded active active Multi-User System
network-online.target loaded active active Network is Online
network.target
                      loaded active active Network
nss-user-lookup.target loaded active active User and Group Name Lookups
paths.target
                      loaded active active Paths
remote-fs.target
                      loaded active active Remote File Systems
slices.target
                      loaded active active Slices
                      loaded active active Sockets
sockets.target
sound.target
                      loaded active active Sound Card
swap.target
                      loaded active active Swap
sysinit.target
                      loaded active active System Initialization
timers.target
                      loaded active active Timers
```

Pour configurer le système afin d'utiliser une cible différente par défaut :

```
systemctl set-default name.target
```

Exemple:

```
[root]# systemctl set-default multi-user.target
rm '/etc/systemd/system/default.target'
ln -s '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target' '/etc/systemd/system/default.target'
```

Pour passer à une unité de cible différente dans la session actuelle :

```
systemctl isolate name.target
```

Le **mode de secours** ("Rescue mode") fournit un environnement simple et permet de réparer votre système dans les cas où il est impossible d'effectuer un processus de démarrage normal.

En mode de secours, le système tente de monter tous les systèmes de fichiers locaux et de lancer plusieurs services système importants, mais n'active pas d'interface réseau ou ne permet pas à d'autres d'utilisateurs de se connecter au système au même moment.

Sur CentOS7/RHEL7, le mode de secours est équivalent au mode utilisateur seul (single user mode) et requiert le mot de passe root.

Pour modifier la cible actuelle et entrer en mode de secours dans la session actuelle :

systemctl rescue

Le **mode d'urgence** ("Emergency mode") fournit l'environnement le plus minimaliste possible et permet de réparer le système même dans des situations où le système est incapable d'entrer en mode de secours. Dans le mode d'urgence, le système monte le système de fichiers root uniquement en lecture, il ne tentera pas de monter d'autre système de fichiers locaux, n'activera pas d'interface réseau et lancera quelques services essentiels.

Pour modifier la cible actuelle et entrer en mode d'urgence dans la session actuelle :

systemctl emergency

3.3.2. Arrêt, suspension et hybernation

La commande systemetl remplace un certain nombre de commandes de gestion de l'alimentation utilisées dans des versions précédentes :

Table 5. Comparison entre	les commandes de gestion	<i>de l'alimentation et systemctl</i>

Ancienne commande	Nouvelle commande	Description
halt	systemctl halt	Arrête le système.
poweroff	systemctl poweroff	Met le système hors-tension.
reboot	systemctl reboot	Redémarre le système.
pm-suspend	systemctl suspend	Suspend le système.
pm-hibernate	systemctl hibernate	Met le système en hibernation.
pm-suspend-hybrid	systemctl hybrid-sleep	Met en hibernation et suspend le système.

3.4. Le processus journald

Les fichiers journaux peuvent, en plus de rsyslogd, également être gérés par le démon **journald** qui est un composant de systemd.

Le démon journald capture les messages Syslog, les messages du journal du noyau, les messages du disque RAM initial et du début du démarrage, ainsi que les messages inscrits sur la sortie standard et la sortie d'erreur standard de tous les services, puis il les indexe et les rend disponibles à l'utilisateur.

Le format du fichier journal natif, qui est un fichier binaire structuré et indexé, améliore les recherches et permet une opération plus rapide, celui-ci stocke également des informations de métadonnées, comme l'horodatage ou les ID d'utilisateurs.

3.5. La commande journalctl

La commande journaletl permet d'afficher les fichiers journaux.

journalctl

La commande liste tous les fichiers journaux générés sur le système. La structure de cette sortie est similaire à celle utilisée dans /var/log/messages/ mais elle offre quelques améliorations :

- la priorité des entrées est marquée visuellement ;
- les horodatages sont convertis au fuseau horaire local de votre système ;
- toutes les données journalisées sont affichées, y compris les journaux rotatifs ;
- le début d'un démarrage est marqué d'une ligne spéciale.

3.5.1. Utiliser l'affichage continu

Avec l'affichage continu, les messages journaux sont affichés en temps réel.

journalctl -f

Cette commande retourne une liste des dix lignes de journal les plus récentes. L'utilitaire journalctl continue ensuite de s'exécuter et attend que de nouveaux changements se produisent pour les afficher immédiatement.

3.5.2. Filtrer les messages

Il est possible d'utiliser différentes méthodes de filtrage pour extraire des informations qui correspondent aux différents besoins. Les messages journaux sont souvent utilisés pour suivre des comportements erronés sur le système. Pour afficher les entrées avec une priorité sélectionnée ou plus élevée :

journalctl -p priority

Il faut remplacer priority par l'un des mots-clés suivants (ou par un chiffre) :

- debug (7),
- info (6),
- notice (5),
- warning (4),
- err (3),
- crit (2),
- alert (1),
- et emerg (0).