DOCUMENTATION TECHNIQUE

Windows Server 2022 — Infrastructure SRV-DC

Domaine : antotech.local | Mars 2026

Réalisé par — Briet Antonin

Paris School of Technology & Business

Établissement Paris School of Technology & Business	**Serveur** SRV-DC — Windows Server 2022
Domaine AD antotech.local	**Date** Mars 2026

1. Présentation du Projet

Ce document décrit la configuration complète du serveur SRV-DC de l'infrastructure réseau ANTOTECH. Il couvre l'installation de Windows Server 2022, la mise en place de l'Active Directory, du DNS, du DHCP, du partage de fichiers en RAID 1, des GPO et des comptes utilisateurs/groupes.

1.1 Spécifications Techniques — SRV-DC

Système d'exploitation	Windows Server 2022 Standard Evaluation
Nom du serveur	SRV-DC
Domaine	antotech.local
Adresse IP	192.168.11.2 /24
Passerelle	192.168.11.1
DNS	192.168.11.2
Processeurs	4 CPUs
Mémoire RAM	4 Go
Disque 0 (Système)	32 Go — C:\
Disque 1 (RAID 1)	10 Go
Disque 2 (RAID 1)	10 Go
Volume miroir	DATA (D:\) — 9,98 Go
Partage réseau	D:\Partage (\\srv-dc\Partage)
Mot de passe Admin	Admin;2022

1.2 Rôles et Services Installés

Rôles configurés sur SRV-DC : Active Directory Domain Services (AD DS), DNS Server, DHCP Server, Partage de fichiers avec RAID 1 (volume en miroir).

2. Installation de Windows Server 2022

L'installation de Windows Server 2022 démarre depuis un support ISO. La langue, le format horaire et la méthode de saisie sont configurés en Français (France) dès la première étape.

2.1 Démarrage de l'installation

Au lancement, l'assistant de configuration affiche l'écran de sélection de langue. Paramètres à sélectionner :

- Langue : Français (France)
- Format horaire et monétaire : Français (France)
- Clavier ou méthode d'entrée : Français



Fig. 1 — Écran de démarrage de l'installation Windows Server 2022

2.2 Configuration post-installation

Après l'installation, accéder aux Paramètres Windows (Démarrer > Paramètres) pour configurer le système. L'onglet Système > À propos de permet de vérifier l'édition installée et de renommer le serveur.



Fig. 2 — Paramètres Windows



Fig. 3 — À propos de : Windows Server 2022 Standard Evaluation, version 21H2

2.3 Renommage du serveur

Depuis Paramètres > Système > À propos de, cliquer sur Renommer ce PC. Saisir le nom SRV-DC puis confirmer. Un redémarrage est requis pour appliquer le changement.

Note : les captures d'écran montrent le nom intermédiaire SRV-01 utilisé lors de la prise de vue. Le nom final du serveur est SRV-DC.



Fig. 4 — Saisie du nouveau nom du serveur



Fig. 5 — Confirmation du redémarrage pour appliquer le renommage

3. Configuration de l'Active Directory

L'Active Directory Domain Services (AD DS) est le cœur de l'infrastructure. Il centralise la gestion des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et des stratégies de groupe (GPO) au sein du domaine antotech.local.

3.1 Installation du rôle AD DS

L'installation du rôle AD DS se fait via le Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités. Sélectionner Active Directory Domain Services, ajouter les fonctionnalités requises puis lancer l'installation.

3.2 Promotion en contrôleur de domaine

Une fois le rôle installé, l'Assistant de configuration des services de domaine AD propose de promouvoir le serveur. Choisir Ajouter une nouvelle forêt et saisir le nom de domaine racine antotech.local. Définir le mot de passe DSRM puis lancer la promotion. Le serveur redémarre automatiquement.

3.3 Création des Unités d'Organisation (OU)

Deux Unités d'Organisation sont créées dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (accessible via Outils > Centre d'administration Active Directory ou via dsa.msc) :

- OU_Users — accueille les utilisateurs standards (User1, User2)
- OU_Techs — accueille les techniciens (Tech1, Tech2)

3.4 Comptes Utilisateurs et Groupes

Les comptes suivants sont créés et affectés à leurs groupes et OU respectifs :

Utilisateur	Domaine	Groupe	OU
User1	ANTOTECH	G_Users	OU_Users
User2	ANTOTECH	G_Users	OU_Users
Tech1	ANTOTECH	G_Techs	OU_Techs
Tech2	ANTOTECH	G_Techs	OU_Techs

4. Configuration des GPO

Les Stratégies de Groupe (GPO) permettent d'appliquer des configurations automatiques aux utilisateurs et ordinateurs du domaine. Elles sont gérées via la Console de Gestion des Stratégies de Groupe (GPMC), accessible depuis Outils > Gestion des stratégies de groupe.

Deux GPO sont définies dans l'infrastructure :

- GPO_Restrictions_Users — liée à OU_Users, appliquée uniquement au groupe G_Users
- GPO_Lecteur_Z — liée à OU_Users, mappage du lecteur réseau Z: pour G_Users

4.1 GPO_Restrictions_Users — Restrictions OU_Users

Cette GPO applique trois restrictions aux utilisateurs de G_Users dans OU_Users. Elle est configurée dans Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration.

4.1.1 Interdire l'accès au Panneau de configuration

Chemin : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration. Activer le paramètre Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC.



Fig. 6 — Navigation vers le paramètre Panneau de configuration (état Non configuré)



Fig. 7 — Activation du paramètre : Interdire l'accès au Panneau de configuration (Activé)



Fig. 8 — Vue de la liste : paramètre affiché en état Activé

4.1.2 Désactiver l'accès à l'Invite de commandes

Chemin : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système. Activer le paramètre Désactiver l'accès à l'invite de commandes pour empêcher les utilisateurs d'exécuter cmd.exe.



Fig. 9 — Navigation vers le dossier Système dans les Modèles d'administration



Fig. 10 — Sélection du paramètre Désactiver l'accès à l'invite de commandes



Fig. 11 — Activation du paramètre CMD (Activé)

4.1.3 Empêcher l'accès à l'éditeur de Registre (Regedit)

Toujours dans Système, activer Empêche l'accès aux outils de modifications du Registre pour bloquer regedit.exe.



Fig. 12 — Sélection du paramètre Empêche l'accès aux outils de modifications du Registre



Fig. 13 — Activation du paramètre Regedit (Activé)

4.1.4 Filtrage de sécurité — GPO_Restrictions_Users

La GPO est liée à OU_Users et son filtrage de sécurité est restreint au groupe G_Users. Ainsi, seuls les membres de G_Users se voient appliquer ces restrictions.



Fig. 14 — Console GPO : GPO_Restrictions_Users liée à antotech.local/OU_Users



Fig. 15 — Sélection de l'objet G_Users pour le filtrage de sécurité



Fig. 16 — Filtrage de sécurité final : G_Users (ANTOTECH) + Utilisateurs authentifiés

4.2 GPO_Lecteur_Z — Mappage du lecteur réseau

La GPO_Lecteur_Z est liée à OU_Users et s'applique uniquement au groupe G_Users. Elle mappe automatiquement le lecteur Z: sur le partage \\srv-dc\Partage à chaque connexion.

Configuration : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs > Nouveau > Lecteur mappé.



Fig. 17 — OU_Users : GPO_Lecteur_Z et GPO_Restrictions_Users liées



Fig. 18 — Éditeur GPO_Lecteur_Z : Nouveau lecteur mappé



Fig. 19 — Propriétés du lecteur Z: — Emplacement : \\srv-dc\Partage, libellé : Partage



Fig. 20 — Filtrage de sécurité GPO_Lecteur_Z : G_Users (ANTOTECH)

Le lecteur Z: est visible uniquement pour les membres de G_Users. Les techniciens (G_Techs) accèdent au partage en lecture seule via le chemin UNC \\srv-dc\Partage directement.

5. Partage de Fichiers & RAID 1

Le partage de fichiers est configuré sur le lecteur D: (volume DATA), constitué de deux disques de 10 Go en RAID 1 (volume en miroir). Le RAID 1 assure la redondance des données en cas de défaillance d'un disque.

5.1 Initialisation et création du RAID 1

Accéder à la Gestion des disques via clic-droit sur le Bureau > Gestion des disques. Les deux disques de 10 Go doivent être initialisés avant toute opération.



Fig. 21 — Accès à la Gestion des disques depuis le menu clic-droit du Bureau



Fig. 22 — Initialisation des Disques 1 et 2 en partition GPT

Faire un clic-droit sur le Disque 1 puis sélectionner Nouveau volume en miroir. L'assistant guide la création du volume RAID 1 en ajoutant le Disque 2 comme miroir.



Fig. 23 — Clic-droit Disque 1 > Nouveau volume en miroir



Fig. 24 — Sélection des deux disques (Disque 1 et Disque 2, 10222 Mo chacun)



Fig. 25 — Formatage NTFS, nom de volume : DATA



Fig. 26 — Confirmation de la conversion en disques dynamiques



Fig. 27 — RAID 1 créé : volume DATA (D:) en Miroir, statut Sain

5.2 Création du dossier Partage

Depuis l'Explorateur de fichiers, ouvrir le lecteur DATA (D:). Créer le dossier Partage via clic-droit > Nouveau > Dossier.



Fig. 28 — Lecteur DATA (D:) visible dans Ce PC (9,98 Go)



Fig. 29 — Clic-droit dans D: > Nouveau > Dossier



Fig. 30 — Dossier Partage créé sur D:

5.3 Configuration du partage réseau

Faire un clic-droit sur le dossier Partage > Propriétés > onglet Partage > Partage avancé. Cocher Partager ce dossier, nommer le partage Partage, puis cliquer sur Autorisations.



Fig. 31 — Clic-droit sur Partage > Propriétés



Fig. 32 — Propriétés > onglet Général (emplacement D:\)



Fig. 33 — Onglet Partage > bouton Partage avancé



Fig. 34 — Partage avancé : nom du partage = Partage, bouton Autorisations

5.4 Permissions de partage

Dans les Autorisations pour Partage, supprimer le groupe Tout le monde par défaut, puis ajouter G_Users et G_Techs depuis le domaine antotech.local avec les droits suivants :

Groupe	Contrôle total	Modifier	Lecture
G_Users (ANTOTECH\G_Users)	✓	✓	✓
G_Techs (ANTOTECH\G_Techs)	—	—	✓

G_Users dispose du Contrôle total (lecture, écriture, modification) — c'est leur lecteur de travail. G_Techs dispose uniquement de la Lecture — les techniciens peuvent consulter les fichiers mais pas les modifier.



Fig. 35 — Suppression du groupe Tout le monde (par défaut)



Fig. 36 — Ajout des groupes G_Users et G_Techs



Fig. 37 — Sélection des objets G_Users et G_Techs depuis antotech.local



Fig. 38 — G_Techs : Lecture uniquement (Autoriser)



Fig. 39 — G_Users : Contrôle total (Autoriser)



Fig. 40 — Test de validation : fichier créé dans D:\Partage

6. Configuration du Serveur DHCP

Le service DHCP est installé sur SRV-DC pour distribuer automatiquement les adresses IP aux machines clientes. L'étendue LAN_50-100 couvre la plage 192.168.11.50 à 192.168.11.100.

6.1 Installation du rôle DHCP

Via le Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités, sélectionner le rôle Serveur DHCP. Accepter l'ajout des outils de gestion (Outils du serveur DHCP) requis.



Fig. 41 — Ajout des fonctionnalités requises : Outils du serveur DHCP



Fig. 42 — Confirmation d'installation : Serveur DHCP sur srv-dc.antotech.local



Fig. 43 — Installation réussie — lien Terminer la configuration DHCP

6.2 Autorisation du serveur DHCP dans l'AD

Après installation, lancer l'Assistant de configuration post-installation DHCP. Utiliser le compte ANTOTECH\Administrateur pour autoriser le serveur dans l'Active Directory. Cette étape est indispensable pour que le DHCP puisse délivrer des baux.



Fig. 44 — Autorisation DHCP dans l'AD avec le compte ANTOTECH\Administrateur

6.3 Création de l'étendue

Ouvrir la console DHCP depuis Outils > DHCP. Faire un clic-droit sur IPv4 > Nouvelle étendue pour lancer l'assistant.



Fig. 45 — Ouverture de la console DHCP depuis le menu Outils



Fig. 46 — Clic-droit IPv4 > Nouvelle étendue



Fig. 47 — Nom de l'étendue : LAN_50-100



Fig. 48 — Plage d'adresses : 192.168.11.50 — 192.168.11.100, masque /24

Nom de l'étendue	LAN_50-100
Adresse IP de début	192.168.11.50
Adresse IP de fin	192.168.11.100
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	192.168.11.1
Serveur DNS	192.168.11.2 (SRV-DC)

Une fois l'étendue créée, l'activer via clic-droit > Activer. Elle apparaîtra alors en vert dans la console DHCP.

7. Références et Documentation

Ressources utilisées comme support lors de la mise en place de cette infrastructure :

7.1 Active Directory

Créer un domaine AD avec Windows Server 2016 — it-connect.fr

7.2 GPO — Déploiement logiciel MSI

Déployer un logiciel MSI par GPO — it-connect.fr

7.3 DHCP

Installer et configurer un serveur DHCP sous Windows Server 2019 — it-connect.fr

7.4 Tutoriels Vidéo

Configuration Windows Server — youtu.be/87wZIdZ6BfY

8. Récapitulatif de l'Infrastructure

8.1 Architecture Réseau

Réseau	192.168.11.0 /24
SRV-DC (IP fixe)	192.168.11.2
Passerelle	192.168.11.1
DNS principal	192.168.11.2 (SRV-DC)
Plage DHCP clients	192.168.11.50 — 192.168.11.100
Partage réseau	\\srv-dc\Partage (D:\Partage, RAID 1)
Lecteur mappé G_Users	Z: -> \\srv-dc\Partage (GPO_Lecteur_Z)

8.2 Récapitulatif des Permissions Partage

Groupe	Contrôle total	Modifier	Lecture
G_Users (ANTOTECH\G_Users)	✓	✓	✓
G_Techs (ANTOTECH\G_Techs)	—	—	✓

8.3 Checklist de Validation

- Windows Server 2022 installé et configuré en français
- Serveur renommé en SRV-DC, redémarré
- IP statique configurée : 192.168.11.2 /24
- Rôle AD DS installé et domaine antotech.local créé
- Rôles DNS et DHCP installés et fonctionnels
- OU_Users et OU_Techs créées dans l'AD
- Utilisateurs User1, User2, Tech1, Tech2 créés
- Groupes G_Users et G_Techs créés et peuplés
- RAID 1 configuré sur Disque 1 et Disque 2 — volume DATA (D:)
- Dossier D:\Partage créé et partagé en réseau (\\srv-dc\Partage)
- Permissions partage : G_Users = Contrôle total / G_Techs = Lecture
- GPO_Restrictions_Users : Panneau de config, CMD et Regedit bloqués pour G_Users
- GPO_Lecteur_Z : lecteur Z: mappé sur \\srv-dc\Partage pour G_Users
- Étendue DHCP LAN_50-100 : 192.168.11.50-100, autorisée dans l'AD

Document produit dans le cadre de la formation Paris School of Technology & Business (PSTB) — Briet Antonin — Mars 2026