# Module06-06 C++ ACE: Proactor 框架

### C++ ACE - Proactor 框架



- ACE 简介
- I/O 相关对象
- Reactor 框架
- Service Configuration 框架
- Task 框架
- Acceptor-Connector 框架
- → Proactor 框架
- 杂项

## C++ ACE - Proactor 框架 - 概要



- Proactor 框架:
  - 概要
  - 异步 I/O 工厂类
  - ACE\_Handler
  - ◆ 前摄式 Acceptor-Connector
  - ACE\_Proactor

- 关于 Proactor 框架
  - Proactor 框架引入异步 I/O 机制,既保留了反应式框架的事件多路分离,避免多线程的开销,同时还缓和了反应式的同步 I/O 的瓶颈效应,该模式允许应用通过以下两个阶段来执行 I/O 操作:
    - 应用可以在多个 I/O 句柄上并行的发起一个或多个异步 I/O 操作, 且不需等待它们完成
    - 每个操作完成时, OS 会通知应用定义的完成处理器,由它随后 对已经完成的 I/O 操作的结果进行处理

### Proactor 框架 - 概要




- 关于 Proactor 框架(续)
  - Proactor 框架负责:
    - 发起异步 I/O 操作
    - ▶ 保存每个操作的参数,并将它们中继给完成处理器
    - 等待指示这些操作的结束的完成事件
    - ▶ 将完成事件多路分离给与其相关联的完成处理器,并且
    - 分派处理器上的挂钩方法,以通过应用定义的方式处理这些事件


#### ■ Proactor 框架的主要参与者

ACE 类	说明
ACE_Handler	定义用于接受异步 I/O 操作的结果和处理定时器到期的接口
ACE_Asynch_Read_Stream ACE_Asynch_Write_Stream ACE_Async_Result	在 I/O 流上发起异步读和异步写操作,并使每个操作与一个用于接收操作结果的 ACE_Result 对象关联起来
ACE_Asynch_Acceptor ACE_Asynch_Connector	Acceptor-Connector 模式的一种实现,它异步的建立新的TCP/IP 连接的服务
ACE_Service_Handler	定义 ACE_Asynch_Acceptor 和 ACE_Asynch_Connector 连接工厂的目标,且提供挂钩方法 来初始化通过 TCP/IP 连接的服务
ACE_Proactor	管理定时器和异步 I/O 完成事件多路分离。这个类是 ACE_Reactor 框架中 ACE_Reactor 类的类似物

#### Proactor 框架类关系图



#### Proactor 框架交互图示



- Proactor 框架类交互过程
  - 前摄发起器发起操作:为执行异步操作,应用在 Asynchronous Operation Processor 上发起操作。例如,Web 服务器可能要求 OS 在网络上使用特定的 socket 连接传输文件。要请求这样的操作,Web 服务器必须指定要使用哪一个文件和网络连接。而且,Web 服务器必须指定(1)当操作完成时通知哪一个Completion Handler,以及(2)一旦文件被传输,哪一个Completion Dispatcher 应该执行回调。
  - 异步操作处理器执行操作: 当应用在 Asynchronous Operation Processor 上调用操作时,它相对于其他应用操作异步地运行这些操作。现代操作系统(比如 Solaris 和 Windows NT) 在内核中提供异步的 I/O 子系统。

- Proactor 框架类交互过程(续)
  - 异步操作处理器通知完成分派器: 当操作完成时, Asynchronous Operation Processor 取得在操作被发起时指定的 Completion Handler 和 Completion Dispatcher。随后Asynchronous Operation Processor 将 Asynchronous Operation 的结果和 Completion Handler 传递给 Completion Dispatcher,以用于回调。例如,如果文件已被异步传输, Asynchronous Operation Processor 可以报告完成状态(比如成功或失败),以及写入网络连接的字节数。
  - 完成分派器通知应用: Completion Dispatcher 在 Completion Handler 上调用完成挂钩,将由应用指定的任何完成数据传递给它。例如,如果异步读取完成,通常一个指向新到达数据的指针将会被传递给 Completion Handler。

## Proactor 框架 - 异步 I/O 工厂类



- Proactor 框架:
  - ▶ 概要
  - 异步 I/O 工厂类
  - ACE\_Handler
  - ◆ 前摄式 Acceptor-Connector
  - ACE\_Proactor

## Proactor 框架 - 异步 I/O 工厂类



- 关于异步 I/O 工厂类
  - 异步 I/O 机制在各种操作系统下,实现的接口差异较大:
    - Windows: ReadFile() 和 WriteFile() 系统函数既可以执行同步
       I/O。也可以发起 overlapped I/O 操作
    - POSIX: aio\_read()和 aio\_write()函数分别用于发起异步读写操作,这两个函数使用的 read()和 write()(以及 Socket recv()和 send()函数)是分开的

- 异步 I/O 工厂类能力
  - ACE\_Asynch\_Read\_Stream 和 ACE\_Asynch\_Write\_stream 两个工厂类,使用它们可以发起异步的 read() 和 write() 操作,这个两个类提供以下能力:
    - 它们可在面向流的 IPC 机制(如 TCP Socket)上发起异步操作
    - 它们将 I/O 句柄、 ACE\_Handler 对象,以及 ACE\_Proactor 绑定 在一起,以正确而高效的处理 I/O 完成事件
    - 它们创建一种将操作的各参数从 ACE\_Proactor 框架携带到它的完成处理器 的对象
    - 它们派生自 ACE\_Asynch\_Operation , 后者提供的接口可用于初始化对象和请求取消未完成的 I/O 操作

# Proactor 框架 - 异步 I/O 工厂类



- 关于 Result 对象
  - ACE\_Asynch\_Read\_Stream 和 ACE\_Asynch\_Write\_stream 内部定义了一个嵌套类型 Result, 其派生于ACE\_Asynch\_Result。用于表示操作和其参数之间的绑定




#### Result 类关键方法

 调用 handle\_read\_stream() 和 handle\_write\_stream() 挂钩方法 时传入的是指向已完成的异步操作相关联的 Result 对象的引 用,该对象的一些有用方法:

方法	说明
success()	指示异步操作是否成功
handle()	获取异步 I/O 操作所使用的 I/O 句柄
message_block()	获取指向在操作中所使用的 ACE_Message_Block 的引用
bytes_transferred()	指示在异步操作中实际传输了多少字节
bytes_to_read()	指示请求 read() 操作读取的字节是多少
<pre>bytes_to_write()</pre>	指示请求 write()操作写出的字节是多少

■ 异步 I/O 对象类图



- 异步 I/O 对象与 IPC 对象
  - ACE\_Asynch\_Read\_Stream 和 ACE\_Asynch\_Write\_Stream 并 没有封装任何底层的 IPC 机制,仅仅定义了发起异步 I/O 操作的 接口,其好处:
    - 允许我们在 ACE Proactor 框架中复用 ACE 的 IPC 包装类,如 ACE\_SOCK\_Stream 和 ACE\_SPIPE\_Stream, 避免重新创建一组 平行的、只能用于 Proactor 框架的 IPC 类
    - 通过只开放必需的 I/O 操作发起器,强制性的建立了一个结构来避免 I/O 句柄的误用
    - 通过将 I/O 句柄给予异步操作工厂,方便了开发者将相同的 IPC 类用于同步和异步 I/O

ACE Proactor 框架还包含有用于发起数据报 I/O 操作的工厂类 (ACE\_Asynch\_Read\_Dgram 和 ACE\_Asynch\_Write\_Dgram), 以及用于发起文件 I/O 操作的工厂类 (ACE\_Asynch\_Read\_File 、 ACE\_Asynch\_Write\_File 等)



- Proactor 框架:
  - 概要
  - 异步 I/O 工厂类
  - ACE\_Handler
  - ◆ 前摄式 Acceptor-Connector
  - ACE\_Proactor



- 关于 ACE\_Handler
  - ACE\_Handler 是 ACE Proactor 框架中的所有异步完成处理器 的基类,这个类提供以下能力:
    - 它提供了多个挂钩方法来处理 ACE 中定义的所有异步 I/O 操作的 完成,包括连接建立和在 IPC 流上的 I/O 操作
    - 它提供了一个挂钩方法来处理定时器到期



#### ACE\_Handler 类图



#### ■ ACE\_Handler 类关键方法

方法	说明
handle()	获取这个对象所用的句柄
handle_read_stream()	挂钩方法,在 ACE_Asynch_Read_Stream 发起的 read()操作完成时调用
handle_write_stream()	挂钩方法,在 ACE_Asynch_Write_Stream 发起的 write()操作完成时调用
handle_time_out()	挂钩方法,在通过 ACE_Proactor 调度的定时器到期时调用



- Proactor 框架:
  - ▶ 概要
  - 异步 I/O 工厂类
  - ACE\_Handler
  - 前摄式 Acceptor-Connector
  - ACE Proactor



- 关于 ACE\_Asynch\_Acceptor
  - ACE\_Asynch\_Acceptor 是 Acceptor-Connector 模式中的接受器角色的另一种实现,该类提供了以下能力:
    - 发起异步的被动连接建立
    - 充当工厂,为每个被接受的连接创建一个新的服务处理器
    - 可以取消先前发起的异步 accept()
    - 提供了一个挂钩方法来在新的连接建立时获取对端的地址
    - 提供了一个挂钩方法来在初始化新服务处理器前确认对端




- 关于 ACE\_Asynch\_Connector
  - ACE\_Asynch\_Connector 在 ACE\_Proactor 框架的实现中扮演了 Acceptor-Connector 模式中的连接器角色,该类提供了以下能力:
    - 发起异步的主动连接建立
    - 充当工厂,为每个已完成的连接创建一个新的服务处理器
    - 可以取消先前发起的异步 connect() 操作
    - 提供了一个挂钩方法来在新连接被建立时获取对端地址
    - 提供了一个挂钩方法来在初始化新服务处理器之前确认对端
  - 由于 ACE Proactor 没有封装 I/O 句柄,不依赖于具体的 IPC I/O 对象,所以可以使用于无连接的 IPC 机制(如 UDP 和文件 I/O ),不需进行连接设置,可以直接与 ACE Proactor 的 I/O 工厂类一起使用



- 关于 ACE\_Service\_Handler
  - 该类提供了以下能力:
    - 它为初始化和实现网络化应用服务提供基础,充当 ACE\_Asynch\_Acceptor 和 ACE\_Asynch\_Connector 连接工厂的目标
    - 接收相连对端的地址
    - 同继承了处理异步完成事件的能力,因为该类继承于 ACE\_Handler



■ 前摄式 Acceptor-Connector 的类关系图





#### ACE\_Asynch\_Acceptor 关键方法

方法	说明
open()	初始化和发出一个或多个异步 accept () 操作
cancel()	取消所有由该接受器发起的异步 accept() 操作
validate_connection()	挂钩方法,用于在为新连接打开服务之前确认对端地址
make_handler()	挂钩方法,用于为新连接获取处理器对象



- ACE\_Asynch\_Acceptor 的 handle\_accept() 方法
  - ▶ 收集代表每个新连接的端点的 ACE\_INET\_Addr
  - 如果传给 open() 的 validate\_new\_connection 参数为 1 ,调用 validate\_connection() 方法,将相连对选的地址作为参数传给它。如果 validate\_connection() 返回 -1 ,连接被终止
  - 调用 make\_handler() 挂钩方法为每个新连接获取服务处理器。
     缺省实现使用 operator new 来动态分配新的处理器
  - ◆ 设置新处理器的 ACE\_Proactor 指针
  - ◆ 如果传给 open() 的 pass\_address 参数为 1 ,用本地和对端地 址做参数,调用 ACE\_Service\_Handler::address() 方法
  - 设置新连接的 I/O 句柄,并调用新的服务处理器的 open() 方法



#### ACE\_Asynch\_Connector 关键方法

方法	说明
open()	初始化用于主动连接工厂的信息
connect()	发起一个异步的 connect () 操作
cancel()	取消所有由该接受器发起的异步 accept () 操作
validate_connection()	挂钩方法,用于在为新连接打开服务之前确认对端地址
make_handler()	挂钩方法,用于为新连接获取处理器对象

#### ■ ACE Service Handler 关键方法

方法	说明
open()	挂钩方法,用于在新的连接建立之后初始化服务
address()	挂钩方法,用于捕捉服务连接的本地和远程地址



■ 示例: Proactor 版本的 Echo Server



■ 示例: Proactor 版本的 Echo Server (续1)

```
virtual void open(ACE HANDLE h, ACE Message Block&) {
    handle(h);
    if (this->reader .open(*this) != 0 | |
       this->writer .open(*this) != 0) {
        ACE ERROR((LM ERROR, "%p\n", "open()"));
        delete this;
        return;
    ACE Message Block* mb;
    ACE NEW NORETURN (mb, ACE Message Block (512));
    if (this->reader .read(*mb, mb->space()) != 0) {
        ACE ERROR((LM ERROR, "%p\n", "read()"));
        mb->release();
        delete this;
        return;
```



■ 示例: Proactor 版本的 Echo Server (续2)

```
virtual void handle read stream(
            const ACE Asynch Read Stream::Result& result) {
        ACE Message Block &mb = result.message block();
        if (!result.success() | result.bytes transferred() ==
0) {
            mb.release();
            delete this:
        } else {
            if (this->writer .write(mb, mb.length()) != 0) {
                ACE ERROR ((LM ERROR, "%p\n", "write()"));
                mb.release();
            } else {
                ACE_Message_Block* mblk;
                ACE NEW NORETURN (mblk, ACE Message Block
(512));
                this->reader .read(*mblk, mblk->space());
```



■ 示例: Proactor 版本的 Echo Server (续3)



■ 示例: Proactor 版本的 Echo Server (续4)



- Proactor 框架:
  - ▶ 概要
  - ◆ 异步 I/O 工厂类
  - ACE\_Handler
  - ◆ 前摄式 Acceptor-Connector
  - ACE Proactor



- 关于 ACE\_Proactor
  - ACE\_Proactor 类提供以下能力:
    - 将前摄式应用中的事件循环处理集中在一起
    - 将定时器到期分派给与其相关联的 ACE\_Handler 对象
    - 将完成事件多路分离给完成处理器,并在完成处理器上分派适当的挂钩方法,由这些方法执行应用定义的处理,以对完成事件进行响应
    - 可以解除执行完成事件侦测、多路分离和分派线程与发起异步操作的线程的耦合
    - 在发起 I/O 操作的类和平台特有的异步 I/O 实现细节之间进行协调



#### ACE\_Proactor 类图

```
ACE Timer Queue
      ACE Proactor Impl
                         ACE Proactor
# proactor : ACE Proactor *
+ ACE Proactor (impl : ACE Proactor Impl * = 0,
                delete impl : int = 0,
                tg : ACE Timer Queue * = 0)
+ instance () : ACE Proactor *
+ close () : int
+ handle events () : int
+ handle events (wait time ; ACE Time Value&) : int
+ proactor run event loop (tv : ACE Time Value&,
                   event hook : int (*)(ACE Proactor *)) : int
+ proactor end event loop () : int
+ proactor event loop done () : int
+ schedule timer (handler : ACE Handler&, act : const void *,
                  time : const ACE Time Value&) : long
+ cancel timer (handler : ACE Handler&,
                dont call handle close : int = 1) : int
+ create asynch read stream () : ACE Asynch Read Stream Impl *
+ create asynch write stream () : ACE Asynch Write Stream Impl *
```



■ ACE\_Proactor 创建、销毁方法

方法	说明
ACE_Proactor() open()	
~ACE_Proactor() close()	
instance()	静态方法,返回执行一个单例 ACE_Reactor 的指针

#### ACE\_Proactor 事件循环管理方法

方法	说明
handle_events()	等待完成事件发生,并随即分派与其相关联的完成处理 器。可以使用超时参数限制花在等待事件上的时间
<pre>proactor_run_event_loop()</pre>	反复调用 handle_events() 方法, 直到发生下列情况之一: 该方法失败、proactor_event_loop_done() 返回 true或是发生超时
<pre>proactor_end_event_loop()</pre>	指示前摄器关闭其事件循环
<pre>proactor_envent_loop_done()</pre>	如果前摄器的事件循环已被结束(例如,通过调用 proactor_end_event_loop()),则返回1

- ACE Proactor 框架与 Reactor 框架类似,底层均离不开操作系统支持的事件多路分离机制
- 与 ACE Reactor 框架不同, Proactor 框架的利用的是各个操作系统的异步 I/O 机制,更好的支持高并发的网络化应用
- 与 Reactor 框架的同步 I/O 方法不同, Proactor 的异步 I/O 的方法调用均无阻塞,事件完成后需由完成处理器处理