# 目次

1	ユー	·ザプロファイル	2
2	ュー	·ザー管理	3
	2.1	設定管理>ユーザー管理を選択する	3
	2.2	ユーザー情報一覧画面	3
	2.3	新規のユーザー登録画面	4
	2.4	ユーザー更新画面	4
	2.5	ユーザー表示画面	5
3	設定	曾里	6
	3.1	設定一覧画面	6
	3.2	新規設定画面	6
	3.3	エリア名更新画面	7
	3.4	土地評価調査設定画面	7
	3.5	添付資料	8
	3.6	土地評価評点設定画面	9
	3.7	原価計算試算表設定画面	11
4	承認	l	14
5	土地	情報管理	15
	5.1	土地情報一覧画面	15
	5.2	新規土地情報登録	16
	5.3	土地評価調査シート	17
	5.4	土地評価評点シート	23
	5.5	原価計算試算表	24
	5.6	買付(買取金額上限)	25
	5.7	承認申請	26
	5.8	買取	
		購入断念	
6	土地	在庫管理	
	6.1	土地在庫一覧画面	29
		銀行情報更新画面	
	6.3	商品化情報更新画面	30
		販売準備予定	
		着工予定	
	6.6	販売計画	32

# 1 ユーザプロファイル

## ユーザー設定 > ユーザプロファイルを選択する

項目	内容
パスワード変更	パスワードの変更をする
パスワードリセット	パスワードを忘れた場合などに利用する
	無視しても利用可能
パスワードリセット解除	パスワードリセットトークンの削除

氏名その他の変更は不可能とする。

### 2 ユーザー管理

- 2.1 設定管理>ユーザー管理を選択する
- ユーザー情報一覧を表示する。

#### 2.2 ユーザー情報一覧画面

新規のユーザーおよび更新が可能とする。

ユーザーの削除は不可能とする(無効化で削除と同じ機能を持つ)

会社管理者は運営会社にて変更を可能として、会社内のユーザー情報一覧では表示、変更は不可能とする。

土地管。β版			#トップ 0ログ	アウト ②会社管理者口	グイン中 ・ ウューザー設定
※トップ ♀土地情報	□ 土地在庫管理 🕍 相場データマ	ップ			<b>ぺ</b> 。設定管理
ップページ > ユーザー情報一覧					
	<b>=</b>				
Lーザー情報一覧	見 ★ 新規ユーザー登録				ページ: 1/1、件数: 14
<b>ノールアドレス</b>	ユーザ名	権限	エリア	編集	削除
05@test.com	徳川 家綱	管理者	default	1	
06@test.com	岩手 彦四郎	承認者	default	1	
07@test.com	徳川 家斉	承認者	default	1	
08@test.com	ところてん tarou	仕入担当者	default	1	
08@test.com	河合 慎吾	仕入担当者	default	1	
09@test.com	ところてん 次郎	仕入担当者	default	1	
10@test.com	柳生 秀光	仕入担当者	default	1	
11@test.com	在庫九朗	仕入担当者	default	1	
12@test.com	小泉 百合子	仕入担当者	default	1	
13@test.com	平成 ロッキー	仕入担当者	default	1	
14@test.com	徳島 明憲	仕入担当者	default	1	
15@test.com	徳川 家重	仕入担当者	default	1	
16@test.com	徳川 吉宗	仕入担当者	default	1	
	藤原 秀衛	仕入担当者	default		

Copyright 2017  $\circledcirc$  Cocolive Inc. All rights reserved.

ボタンまたはリンク先	内容
新規ユーザー登録	クリックすると、新規のユーザー登録画面に遷移する。
編集	クリックすると、ユーザー変更画面に遷移する。
メールアドレス	クリックすると、ユーザー表示画面に遷移する。
表のヘッダ部	ソート機能

#### 2.3 新規のユーザー登録画面

トップ 🛭 🕻 土地情報 - ⑪ 土地在庫管理 - 🕍 框ベージ > ユーザー情報一覧 > 新規ユーザー登録	目場データマップ		o; 設定管理 ▼
3フーザー卒録			
で フロボ			
ユーザー名 必須入力 姓を入力し	してください。	名前を入力してください。	
メールアドレス(必須入力) メールア	ドレスを入力してください。		
権 限 必須入力 仕入担当	· 告		•
エリア 必須入力 default			

Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved

#### 登録時のチェック対象項目

項目	必須項目	チェック内容
ユーザー名の姓	0	
ユーザー名の名	0	
メールアドレス	0	DB 上では同一メールアドレスはエラーとする
権限	0	デフォルトは仕入れ担当者
エリア	0	デフォルトは default

登録後、ユーザーのメールアドレスに、パスワードの設定の画面 URL を送信する。

\*24 時間以内にパスワードを設定しない場合は、パスワードを忘れた場合で対応し、メールアドレスに送信されてきた URL をクリックすることにより、パスワードを設定する

#### 2.4 ユーザー更新画面



Copyright 2017  $\ensuremath{\texttt{@}}$  Cocolive Inc. All rights reserved.

#### 更新時のチェック対象項目

項目	必須項目	チェック内容
ユーザー名の姓	0	
ユーザー名の名	0	
メールアドレス	0	DB 上では同一メールアドレスはエラーとする
		メールアドレスを変更するとパスワードをリセットする
権限	0	デフォルトは仕入れ担当者
エリア	0	デフォルトは default のみ
有効化		チェックを外すと、無効化され、ログインを不可能にする
トークン		パスワードリセットをすると、トークンを発行する
登録ボタン		
パスワードリセットボタン		
パスワードリセット解除ボタ		パスワードリセットのトークンを削除する
ン		

更新後、ユーザーのメールアドレスに、パスワードの設定の画面 URL を送信する。

\*24時間以内にパスワードを設定しない場合は、パスワードを忘れた場合で対応し、メールアドレスに送信され てきた URL をクリックすることにより、パスワードを設定する

#### 2.5 ユーザー表示画面



Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved.

#### 3 設定管理

設定管理>設定管理を選択する。

設定一覧を表示する。

#### 3.1 設定一覧画面

#### 画面見本



Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved.

会社単位の default は、会社登録時に作成する。

ボタンまたはリンク先	内容
新規設定登録	クリックすると、新規の設定登録画面に遷移する。
表示	クリックすると、設定表示画面に遷移する。
編集	クリックすると、設定変更画面に遷移する。
検索ボタン	保留
表のヘッダ部	ソート機能(ID、エリア)

#### 3.2 新規設定画面

会社単位で default は作成しているので、会社単位でカスタマイズをする際は、最初に default を更新する。 新規のエリアは、会社単位の default をベースに作成する。

#### 画面



Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.

項目	必須項目	チェック内容
エリア名	0	会社単位でエリア名は一意とし、同一のエリア名にした場合
		はエラーとする。
登録更新ボタン		データベースに登録更新する。

#### 3.3 エリア名更新画面

エリア名は登録後、更新および削除は不可能にする。



Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved.

項目	必須項目	チェック内容
土地評価調査設定へボタン		土地評価調査設定に画面が遷移する。

#### 3.4 土地評価調査設定画面

初期設定は会社単位の default をコピーします。



項目	必須項目	チェック内容
標題 1	0	表示するか非表示にするかを選択する。
~		(会社単位の default)
標題 30	0	
登録更新ボタン		設定をデータベースに登録更新する。
添付資料へボタン		添付資料に画面が遷移する。

\*会社単位で表示する項目の追加、変更はカスタマイズが必要です。

#### 3.5 添付資料



Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.

- 1ファイルの大きさは 1MB です。
- 一土地情報あたり、画像は30個、その他ファイルが25個で制限されます。
- 1回のファイルアップロードは容量の制限がありますが、最大20個まで可能です。

項目	必須項目	チェック内容
ファイル選択		最大 20 個まで可能です。
		画像と pdf の実が可能です。
アップロード済みファイル		削除したい場合はチェックを付けます。
		ファイル選択と同時または削除のみで可能です。
アップロードボタン		ファイル数などののチェックをしてサーバーにファイル
		がアップロードまたは、削除され、データベースに登録更
		新する。
評点シートへボタン		土地評価評点設定に画面が遷移する。

## 3.6 土地評価評点設定画面

初期設定は会社単位の default をコピーします。

地管海販			#トップ (	)ログアウト ② 会社管理者ログイン中	◆ユーザー設定				
トップ 🛭 🗘 土地情報	① 土地在庫管理	相場データマップ			<b>本</b> : 設定管理				
プページ > 設定一覧 > 土地	評価評点設定								
上地評価評点設定									
テーマ1	立地設	定							
要素番号	非表示有無	要素名称	評価倍率	備考					
评点-2	評点-1	評点 0	評点 1	評点 2					
tem1	□ 非表示	計画道路	5	備考を入力してください。					
		なし							
建物にかかっている	土地の一部にかかっている	40	評価1を入力してください	い。 評価2を入力してください。					
	土地の一部にかかっている	物件までの幅員	評価1を入力してください	「評価2を入力してください。					
建物にかかっている item2 難有り				備考を入力してください。					

項目	必須項目	チェック内容
テーマ 1		
テーマ 1 名称	0	
要素番号1		
非表示有無	0	デフォルトはチェック無
		非表示の場合はチェックする
要素名称	0	
評価倍率	0	
備考		メモ用
評価-2		いずれかに入力があること。
評価-1		
評価 0		
評価 1		
評価 2		
~		
要素番号 30		
非表示有無	0	デフォルトはチェック無
		非表示の場合はチェックする
要素名称	0	
評価倍率	0	
備考		メモ用
評価-2		いずれかに入力があること。
評価-1		
評価 0		
評価 1		
評価 2		

テーマ 2		
テーマ2名称	0	
要素番号1		
非表示有無	0	デフォルトはチェック無
		非表示の場合はチェックする
要素名称	0	
評価倍率	0	
備考		メモ用
評価-2		いずれかに入力があること。
評価-1		
評価 0		
評価 1		
評価 2		
~		
要素番号 10		
非表示有無	0	デフォルトはチェック無
		非表示の場合はチェックする
要素名称	0	
評価倍率	0	
備考		メモ用
評価-2		いずれかに入力があること。
評価-1		
評価 0		
評価 1		
評価 2		
登録更新ボタン		設定をデータベースに登録更新する。
原価計算試算表設定へボタン		原価計算試算表設定画面が遷移する。

#### 3.7 原価計算試算表設定画面

初期設定は会社単位の default をコピーします。



\*タイトル、標題 1~標題 8、単位 1、単位 2 は表示のみとする。



\*土地原価系 タイトル、金額単位、土地本体原価にかかわるものは、表示のみとする。

Ξ.								
	項目	必須項目	チェック内容					
	付帯原価 1							
	非表示有無	0	デフォルトはチェック無					
			非表示の場合はチェックする					

付帯原価名称	0	
ノート		
~		
付帯原価 7		
非表示有無	0	デフォルトはチェック無
		非表示の場合はチェックする
付帯原価名称	0	
ノート		

物原価系	タイトル	B.建物原価計:	
	金額単位	千円一棟当たり	
建物本体原価	建物面積単位	一棟当たりの単価	
***************************************	11## cr. cr.		
建物付帯原価	付帯原価1	設計料	
		aXai 49 付帯原価名注意書きを入力してください。	
	付帯原価2		
	1 γυτο 20χ1μμ∠ Σ	後外構	
		<ul><li>*側溝の蓋を含む</li></ul>	
	付帯原価3	非表示	
	1.3 - lo 1937 (Ind.	上下水引込	
		付帯原価名注意書きを入力してください。	
	付帯原価4	非表示	
		地盤強化	
		付帯原価名注意書きを入力してください。	
	付帯原価5	■ 非表示	
		防火	
		付帯原価名注意書きを入力してください。	
	付帯原価6	□ 非表示	
		近陽対策	
		付帯原価名注意書きを入力してください。	
	付帯原価7	非表示	
		<b>諸経費</b>	
		* 諸経費には瑕疵担保、地耐力調査、工事用駐車場代を含みます。	
	付帯原価8		
		付帯原価名を入力してください。	
		付帯原価名注意書きを入力してください。	

\*建物原価系 タイトル、金額単位、建物本体原価にかかわるものは、表示のみとする。

項目	必須項目	チェック内容
付帯原価 1		
非表示有無	0	デフォルトはチェック無
		非表示の場合はチェックする
付帯原価名称	0	
ノート		
~		
付帯原価 8		
非表示有無	0	デフォルトはチェック無
		非表示の場合はチェックする
付帯原価名称	0	
ノート		



Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.

### \*土地粗利益率および、建物粗利益率以外は表示のみとする。

項目	必須項目	チェック内容
土地粗利益率	0	
建物粗利益率	0	
登録更新ボタン		設定をデータベースに登録更新する。
値決め価格設定へボタン		保留
		値決め価格設定に画面が遷移する。

#### 4 承認



項目	必須項目	チェック内容
承認者からのコメント		
土地情報などリンク		土地情報などの表示画面に遷移する。
否認ボタン		当該土地情報が否認する
修正ボタン		査定額など、調査が必要な場合、担当者に差し戻す
承認ボタン		承認する

否認、修正、承認により、土地情報の承認を求めた者および承認者などにメールが送信される。

### 5 土地情報管理

### 5.1 土地情報一覧画面

一覧の初期条件 状態が「下書き」、エリアは「ユーザのデフォルト」で表示される。

	地管质版							# トップ	<b>め</b> ログア	<b>クト ⊕</b>	:社管理者□グイン	中 ローサ	f一設定▼
<b>~</b>	トップ	<b>♀土地情報</b> ①	土地在庫	管理	相場データマップ							<b>0</b> \$ \$	定管理・
ツフ	プページ > :	土地情報一覧											_
- <u>†</u>	地情報	是一覧 + 新規上は	也登録										
												ページ:1 / 1、件	数:13/
7	下書き ▼	default ▼ ‡-ワ	ードで検索	検索	▲EXCEL出力								
D	エリア	物件名	区画数	状態	住所	坪数	情報提供者	業者販売額	査定額	査定資料	購入断り日	買付日	買付金
	default	土地1	1	完了	東京都千代田区	20.15	東京不動産株式会社	2,000	3,400	<u>*</u>		2017/11/30	2,600
	default	土地2	1	查定完了	東京都港区	100	日本不動産管理機構	3,000	1,600	<u>*</u>		2017/11/30	1,450
	default	土地3	1	完了	東京都品川区			0	4,000	<u>*</u>		2017/11/30	4,000
	default	土地4	1	購入断念	東京都世田谷区			0	0	<u>*</u>	2017/11/22		0
	default	土地5	1	下書き	東京都中央区	65	東京不動産	0	0	<u>*</u>			0
	default	土地6	1	購入断念	東京都江東区	150	埼玉県	45,000	2,600	<u>*</u>	2017/11/27	2017/12/04	2,450
,	default	土地7	1	承認完了	千葉県千葉市	1500	トランプ不動産株式会社	45,000	6,900	±		2017/12/04	6,150
	default	土地8	1	承認完了	茨城県日立市			0	900	±		2018/01/31	900
	default	土地9	1	承認待ち	埼玉県おおみや市			0	900	±		2018/01/31	850
0	default	土地10	1	承認待ち	神奈川県横浜市			0	2,000	±		2018/01/31	1,900
1	default	土地情報10月30日	1	承認待ち	栃木			0	4,500	<u>+</u>		2018/01/31	3,250
2	default	土地情報10月30日	1	下書き	埼玉県	1200		0	0	<u>*</u>			0
3	default	テスト不動産1	1	完了	11月27日テスト①	100	帝国不動産	3,500	800	±		2017/12/04	795
						ページ	1 / 1, 件数 13 / 13						

ボタンまたはリンク先	必須	内容
新規土地登録		クリックすると、新規の土地登録画面に遷移する。
状態選択		
エリア選択		
キーワード		
検索ボタン		検索ボタンを押すと該当する一覧が表示される
		状態、エリア、キーワードで検索をする
EXCEL 出力ボタン		該当する一覧が EXCEL ファイルとしてダウンロードさ
		れる。
		状態、エリア、キーワードで検索をする
査定資料		クリックすると、該当する土地評価調査シート、土地評価
		シート、原価計算試算表が Zip ファイルとしてダウンロ
		ードされる。
添付資料		クリックすると、該当する画像や PDF ファイルが Zip フ
		ァイルとしてダウンロードされる。
編集		クリックすると、土地情報変更画面に遷移する。
表のヘッダ部		ソート機能

#### 5.2 新規土地情報登録

#### 新規登録時




Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved

#### 更新時



Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.



### 5.3 土地評価調査シート

土地管 β版		#トップ	<b>ዕ</b> ログアウト	② 会社管理者ログイン中	<b>Φ</b> ユーザー設定▼
※トップ ♥土地情報 ⑪土地在庫管	理 🕍 相場データマップ				் 設定管理 ▼
トップページ > 土地情報一覧 > 新規土地情報登録更新					
新規土地情報登録	新規土地情報登録更新 > 承認前の購入断念 > 土地評価財宜 > 承認申請	> 添付資料 > 土地評価評点 :	> 原価計算試算表	> 値決め価格設定シート >	買付(買取金額上限)
物件名:土地2 住 所:東京都港区					
住居表示	住居表示				
現 況	○空き地 ○空家 ○居住中 ○その他				
	現況その他を入力してください。				
<b>石</b> 日 夕	心、石		山宓		

項目名	必須	内容
住居表示		
現況		選択とテキストの組み合わせをチェックする。

# チェック内容(〇:選択か記入、×:未選択か未記入)

項目	選択	テキスト	エラー有無
住居表示	_	×	なし
	_	0	なし
現況	×	×	なし
	その他以外	×	なし
	その他以外	0	あり
	その他	×	あり
	その他	0	なし

売却する理由は?	売却する理由は相続のため	
売却する可能性は?	<b>◎</b> あり <b>◎</b> なし <b>◎</b> 不明	(
	売却する可能性が不明の場合入力してください。	

項目名	必須	内容
売却す理由は		
売却する可能性は		選択とテキストの組み合わせをチェックする。

項目	選択	テキスト	エラー有無
売却す理由は	_	×	なし
	_	0	なし
売却する可能性は	×	×	なし
	不明以外	×	なし
	不明以外	0	あり
	不明	×	あり
	不明	0	なし

容積·建蔽率	①面積(	125.989	mi)×容積(	200	%)=(	251.98	建蔽(	60	%)=	75.59			
	②面積(	面積を入力し	mi)×容積(	容積率(%)を	%)=(	面積×容積率	建蔽(	建蔽率(%)を	%)=	面積×建蔽率			
用途地域	第一種	住居專用地域											
電力	引込可	能な電線	○有 ○無										
最低數地面積	●有	○無 ○不明	234	mi)								(	4
進防火·防火地域 <b>必須入力</b>	◉有	O無											

項目名	必須	内容
容積・建蔽率		面積、容積率、建蔽率の入力をする
		① のみ、①と②都の入力は可能です。
		② のみの入力はエラーとなる。
用途地域		記入も未記入も可能です。
電力		未選択でも可能です。
最低敷地面積		選択とテキストの組み合わせをチェックする。
準防火地域	0	

項目	選択	テキスト	エラー有無
最低敷地面積	×	×	なし
	有以外	×	なし
	有以外	0	あり
	有	×	あり
	有	0	なし



項目名	必須	内容
1000 平方メートル以上の場		選択とテキストの組み合わせをチェックする。
合		
敷地内の高低差	0	ありの場合、方角、幅員、高低が必須となる
敷地と道路との高低差	0	1の項目を記入せず、2の項目のみは記入するとエラーと
隣地高低差	0	なる。

項目	選択	地目の確認	宅地の場合	エラー有無
1000 平方メートル	無以外	0	×	あり
以上の場合	無以外	×	0	あり
	無以外	0	0	あり
	無	×	×	あり
	無	×	×	あり
	無	×	0	あり
	上記以外の組み合わ	正常		

擁壁の相談	© <u>無</u> ◎有	
	掩壁の相談を入力してください。	
歩道の切り下げ(必須入力)	©無 <b>®</b> 有	
	歩道の切り下げ項目	
敷地內砌滿	○無 ●有 数地内侧角項目	
	数电片预冲块日	<b>(3)</b>
敷地内状况	建物: ◎あり ●なし	
	以前何があったか: 敷地内に井戸あり	
越境物	隣接地の( 図縁 □据 図屋根 □電柱 図その他)	
	電柱 (□九竜 ☑NTT) ☑電線	

項目名	必須	内容
擁壁の相談		選択とテキストの組み合わせをチェックする。
歩道の切り下げ	0	
敷地内側溝		
敷地内状況		
越境物		未選択も可能です。

項目	選択	テキスト	エラー有無
擁壁の相談	有以外	0	あり
歩道の切り下げ	有	×	あり
敷地内側溝	上記以外の組み合わせ		正常
敷地内状況	なし以外	0	あり
	なし	×	あり
	上記以外の組み合わ	世	正常

境界ブロックについて	杭・ブレート ◎有 ◎無/ブロックの傾き ◎有 ◎無 工事に影響のありそうな 機械・構造物 ◉有 ◎無	
電柱・ゴミ麗き場	電柱 ②ダス入力 ®移設あり ○なし(□九電 図NTT) ゴミ置き場 ○移設あり ○なし	<b>3</b>
道路快况	① ②公道 ③私道 「方角を入力してください 劇、約 メートルを2 m機に メートルを2 m機道、□一方通行) ② ②公道 ③私道 ( 方角を入力してください 劇、約 メートルを2 m機道、□一方通行) 基準法道路: 泉文 条 項文 項 □否道 道路法上: 道際 号線 道路標識: ◉有 ◎無 /歩行者専用: ◉有 ◎無 /車両指定: ◉有 ◎無	
上水道(必須入力)	前面道路: ◎なし ®あり (®公営 ◎私管) 全区画に引き込み: ◎可能 ®不可能 宅地内への引き込み: ◎なし ®あり (② 本)	

項目名	必須	内容
境界ブロック		杭プレート、ブロックの傾き、工事に影響のありそうな機
		械・構築物、それぞれに選択が可能です。
電柱・ゴミ置き場	0	電柱については必須です。
		ゴミ置き場は任意選択です
道路状況		①のみと①②の入力が可能です。
		道路の選択で方角、幅員、接道の入力が必須になります。
		一方通行の場合はチェックします。
		基準法道路の場合、条文と項との組み合わせが必須にな
		ります。杏道の場合はチェックします。
		道路法の道ならば号線を記入します。
		道路標識、歩行者専用、車両指定の選択は任意です。
上水道	0	選択とテキストの組み合わせをチェックする。

項目	選択	テキスト	エラー有無
上水道の前面道路	有以外	0	あり
	有	×	あり
	上記以外の組み合わ	世	正常
上水道の宅地内引	あり以外	0	あり
込	あり	×	あり
	上記以外の組み合わせ		正常



項目名	必須	内容
下水道・浄化槽	0	下水道の場合、浄化槽以外の入力が必須です。
		浄化槽の場合、受益者負担金と前面道路・が必須です。
前面道路側溝	0	
ガス		選択とテキストの組み合わせをチェックする。
都市計画道路		すべて未選択は可能
		都市計画道路がありの場合、計画状況及び計画道路につ
		いて選択が必須です。




Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
地盤補強	0	選択とテキストの組み合わせをチェックする。
埋蔵文化財の可能性		選択は任意です。
隣接建物接近状態		選択とテキストの組み合わせをチェックする。
防災マップ		選択とテキストの組み合わせをチェックする。
下水道・(浄化槽)		該当することがある場合、チェックする。
所見・備考		任意入力です。
解体費用	0	選択をする。
添付資料へボタン		更新時のみ表示される
		クリックすると、添付資料画面に遷移する。
エクセル出力ボタン		更新時のみ表示される
		エクセルがダウンロードし、PC に保存する。

項目	選択	テキスト	エラー有無
地盤補強	有以外	0	あり
	有	×	あり
	上記以外の組み合わ	世	正常
隣接建物接近状態	「やや気になる」	0	あり
	「問題あり」以外		
	「やや気になる」	×	あり
	「問題あり」		
	上記以外の組み合わ	世	正常
防災マップ	「エリア内」以外	0	あり
	「エリア内」	×	あり
	上記以外の組み合わ	せ	正常


#### 5.4 土地評価評点シート



Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
各種セレクトボックス		選択をすると、自動的に評価などが表示される。
		小計、総合得点は自動的に計算される。
原価計算試算表へボタン		更新時のみ表示される
		クリックすると、原価計算試算表画面に遷移する。
エクセル出力ボタン		更新時のみ表示される
		エクセルがダウンロードし、PC に保存する。


#### 原価計算試算表 5.5



Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
表示以外の項目		必要な入力を行うと自動で計算される。
		デフォルトはすべて 0 です。
		入力については0円以上のチェックはないです。
買付(買取金額上限)へボタン		更新時のみ表示される
		クリックすると、買付(買取金額上限)画面に遷移する。
エクセル出力ボタン		更新時のみ表示される
		エクセルがダウンロードし、PC に保存する。

### 5.6 買付(買取金額上限)



項目名	必須	内容
査定額	0	
決済予定日	0	デフォルトは現在から2日後です。
買付金額、買付効果	0	デフォルトは、買付効果は○です。
		買付金額は査定額以下です。
契約予定日	0	デフォルトは現在日から 10 日後です。
買付日	0	デフォルトは現在日から7日後です。
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
		正常に終了すると、承認申請画面に遷移する。

#### 5.7 承認申請


URL などを直接アクセスしても、条件に合致しないと表示されません。



項目名	必須	内容
承認申請ボタン		クリックするとチェックをし、申請が可能ならばデータ
		ベースが更新される。
		承認申請者、承認者(管理者を含む)に対して、承認申請の
		メールが送付される。

<sup>\*</sup>承認申請画面で承認申請をしたものがメールを受け取り、また、承認結果のメールを受け取ることができます。

#### 買取 5.8




Copyright 2017 @ Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
買取金額	0	買付金額以下でないとエラーとなる。
決済予定日	0	契約日はでふぉるで契約予定日となる。
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
		正常に終了すると、土地在庫管理管理の対象となります。
再申請ボタン		買取金額が買付金額を超える場合は再申請の対象とす
		る。
		クリックすると、状態が承認前に戻り、買付金額などの変
		更が可能とする。

### 5.9 購入断念

承認後、承認前でかつ、完了前のものは会社のユーザーが誰でも購入断念が行える。



項目名	必須	内容
購入断り日	0	
購入断念理由	0	
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
		正常に終了すると、今後土地情報の更新対象外になる。

#### 6 土地在庫管理

#### 6.1 土地在庫一覧画面



Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
キーワード検索		保留
EXCEL 出力	0	一覧を EXCEL で出力をする。
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
		正常に終了すると、今後土地情報の更新対象外になる。
表のヘッダ部		ソート機能

#### 6.2 銀行情報更新画面



Copyright 2017  $\circledcirc$  Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
銀行名		未入力の時は DB に登録されない。
借入日		入力する場合は、銀行名、借入日、決済日の三項目が必須
決済日		です。
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
商品化へボタン		クリックすると、商品化画面に遷移する。

#### 6.3 商品化情報更新画面



Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
分筆造成解体日		未入力の時は DB に登録されない。
商品化完了予定日		入力する場合は、 <b>分筆造成解体日、商品化完了予定日</b> の二
		項目が必須です。
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
販売準備予定へボタン		クリックすると、販売準備予定画面に遷移する。

#### 6.4 販売準備予定



Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
確認申請依頼日		未入力の時は DB に登録されない。
パース完成予定日		入力する場合は、 <b>確認申請依頼日、パース完成予定日、確</b>
確認申請受理日		認申請受理日の三項目が必須です。
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
着工予定へボタン		クリックすると、着工予定画面に遷移する。

#### 6.5 着工予定



Copyright 2017  $\circledcirc$  Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
着工予定日		未入力の時は DB に登録されない。
完了予定日		入力する場合は、 <b>着エ予定日、完了予定日</b> の二項目が必須
		です。
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる
販売計画へボタン		クリックすると、販売計画画面に遷移する。

### 6.6 販売計画

土地管路		# トップ	<b>0</b> ログアウト	◎ 会社管理者ログイン中	◆ユーザー設定▼	
※トップ ♥土地情報 ⑪土地在庫管	理 峰 相場データマップ				0% 設定管理 ▼	
トップページ > 土地在庫一覧 > 土地在庫編集	トップページ > 土地在庫/覧 > 土地在庫編集					
土地在庫編集	金融機関 > 商品化 > 販売準備予定 > 着工予定 > 販売計画					
状況	販売状況を入力してください。					
販売担当	販売担当を入力してください。					
贩売日	例) 2018/4/1					
顧客名	顧客名を入力してください。					
販売決済日	例) 2018/4/1					
販売決済ステータス	販売決済ステータス					
	登録更新					
					0	

Copyright 2017 © Cocolive Inc. All rights reserved.

項目名	必須	内容
状況		未入力の時は DB に登録されない。
販売担当		入力する場合は、六項目の必要なものを入力します。
販売日		
顧客名		
販売決済日		
販売決裁ステータス		
登録更新ボタン		クリックすると、チェックをしてデータベースに保存さ
		れる