

关何二号上机饶程

郭贵鑫 应用部 techsupport@nscc-gz.cn 2015年12月24日

天河二号上机流程





上机申请



- 1. 在官方主页下载用户上机申请表 http://www.nscc-gz.cn/userfiles/files/国家超级计算广州中心用户上机申请表.doc
- 2. 填写上机申请表
- 3. 将填写好的上机申请表发送到市场部邮箱进行审核 service-nscc@nscc-gz.cn
- 4. 审核通过之后将收到账号开通的邮件邮件内容包括:

VPN账号和密码(为了天河二号的系统安全,用户必须先通过VPN登录才可以连接到天河二号系统)

天河二号系统账号

附件:

系统账号对应的密钥文件(用于天河二号系统登录,取代 不安全的密码登录方式。为了用户数据安全,该文件必须 妥善保管,切勿传播) 天河二号简明使用手册



Windows系统

1. 使用浏览器(推荐IE浏览器)打开下面的链接地址:

电信网用户: https://61.144.43.67:6443

教育网用户: https://222.203.101.2:6443

内部VPN(仅限本次培训使用): https://172.16.1.26:6443

广州超算中	中心SSL VPN接入平台	SSLVPN文件下载
	SSL VPN 用户登录	
	用户名: <u>忘记密码</u> 密 码: <u>忘记密码</u> 语 言: 中文 <u>English</u>	
	─────────────────────────────────────	






2. 首次登陆需要下载和安装SSL VPN客户端软件(需要根据windows操作系统的位数选择对应的版本)



广州超算中心SSL VPN接入平台







3. 使用收到的VPN账号和密码进行登录(本次培训使用的VPN账号为student或student2或student3,密码为8rxMSAHA)

广州超算中心SSL VPN接入平台

SSLVPN文件下载

SSL VPN 用户登录	
用户名: student 密 码: ●●●●●●● 语 言: 中文 English 登 录 ☑ 记住用户名密码	



4. 确定SSL VPN客户端软件连接状态为已连接(右键点击右下角VPN图标,选择状态)



广州超算中心SSL VPN接入平台





Linux系统

1. 打开终端,切换用户为超级管理员root



2. 下载和安装IPSec VPN客户端软件:

方式一:

下载IPSec VPN客户端软件

RedHat/CentOS 64位系统下载地址

http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/vpnc-0.5.3-4.el6.x86_64.rpm

RedHat/CentOS 32位系统下载地址

http://kartolo.sby.datautama.net.id/EPEL/6/i386/vpnc-0.5.3-4.el6.i686.rpm

安装IPSec VPN客户端软件

RedHat/CentOS 64位系统: rpm -ivh vpnc-0.5.3-4.el6.x86_64.rpm

RedHat/CentOS 32位系统: rpm -ivh vpnc-0.5.3-4.el6.i686.rpm



方式二:

RedHat/CentOS系统: yum install vpnc

Ubuntu系统: apt-get install vpnc

3. 发送邮件到市场部邮箱申请开通IPSec VPN账号 <u>service-nscc@nscc-gz.cn</u>

4. 申请通过之后将收到IPSec VPN账号开通的邮件邮件内容包括:

IPSec VPN账号和密码 组预共享密钥

此次培训使用的IPSec VPN账号为student,密码为Tianhe_2,组预共享密钥为gzcszx@123



5. 登录IPSec VPN

电信网用户: 61.144.43.67

教育网用户: 222.203.101.2

内部VPN(仅限本次培训): 172.16.1.26

```
guoguixin@ubuntu:~$ su root → 切换为root用户
Password:
root@ubuntu:/home/guoguixin# vpnc → 输入vpnc
Enter IPSec gateway address: 172.16.1.26 → 输入VPN地址
Enter IPSec ID for 172.16.1.26: VPNC → 输入VPN名称,可任意设置
Enter IPSec secret for VPNC@172.16.1.26: → 输入组预共享密钥,输入过程不显示
Enter username for 172.16.1.26: student → 输入账号名
Enter password for student@172.16.1.26: → 输入密码,输入过程不显示
VPNC started in background (pid: 4603)...
```





```
root@ubuntu:/home/guoguixin# ifconfig
         Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:61:f9:8f
eth0
         inet addr:192.168.31.128 Bcast:192.168.31.255 Mask:255.255.25.0
         inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe61:f98f/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:821 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:655 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:101612 (101.6 KB) TX bytes:85952 (85.9 KB)
         Link encap:Local Loopback
lo
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
         RX packets:314 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:314 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:39742 (39.7 KB) TX bytes:39742 (39.7 KB)
         有此虚拟网卡说明IPSec VPN启动成功
tun0
         inet addr:172.17.63.170 P-t-P:172.17.63.170 Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1412 Metric:1
         RX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:500
         RX bytes:2434 (2.4 KB) TX bytes:5759 (5.7 KB)
```



Mac系统

1. 发送邮件到市场部邮箱申请开通IPSec VPN账号(Linux系统与Mac系统的IPSec VPN账号是通用的,只需申请一次即可)

service-nscc@nscc-gz.cn

2. 申请通过之后将收到IPSec VPN账号开通的邮件邮件内容包括:

IPSec VPN的账号和密码 组预共享密钥

3. 登录IPSec VPN


电信网用户: 61.144.43.67


教育网用户: 222.203.101.2

内部VPN(仅限本次培训): 172.16.1.26

此次培训使用的IPSec VPN账号为student,密码为Tianhe_2,组预共享密钥为gzcszx@123


























VPN登录注意事项



- 1. 关闭 windows 自带防火墙以及360等安全软件。
- 2. 确认自己的网络,教育网用户请使用教育网登录地址,其他网络用户请使用电信登录地址。
- 3. 如您的网络环境中有防火墙设备,请联系自己网络的管理员确认开放TCP的6443,5443和UDP的1701,442端口。
- 4. 首次使用SSL VPN账号登录成功后,需要安装自动加载的客户端软件。
- 5. 推荐使用IE浏览器,其他浏览器与SSL VPN客户端可能有兼容性问题导致SSL VPN启动不了或连接不上。
- 6. ping服务器地址172.16.22.11,确认VPN已正确连接上。
- 7. 同一VPN账号可支持多人同时登录,但需要发邮件到市场部邮箱进行申请,写明需要支持的人数上限。
- 8. 其他无法解决的问题可以发送邮件到techsupport@nscc-gz.cn技术支持邮箱进行询问。



 成功与天河二号建立了 VPN 安全连接后,为了保证用户的数据安全, 中心不允许使用 telnet 等方式登录服务器,必须通过 ssh 登录方式来 使用中心资源。

在Windows下用户可以使用ssh客户端软件(如 Putty, Xmanager,SecureCRT,SSH Secure Shell Client)来登录系统。

为了安全考虑,登录系统需要有系统账号以及密钥文件,不支持密码验证登录。

本次培训使用内部开设的学员账号,账号名为: student_1 登录服务器的IP地址为: 172.16.22.11



- 登录账号后请使用自己的名字拼音建立文件夹,所有上机练习操作都 在自己的文件夹内进行,避免互相干扰。方法如下:
 - \$ mkdir 学员名字拼音
 - \$ cd 学员名字拼音
- 本次培训还建立了一个公共的ftp服务器,学员可从中下载本次培训使用到的密钥文件,上机练习操作需要的例子以及授课教师使用的演讲PPT,路径如下:


ftp://172.16.86.33

账号: student


密码: Tianhe_2



Xshell登录方式:









PUTTY登录方式:





e Key Conversions Help		
Кеу		
No key.		
No key.		
	±0.) (1	1) 发标的: 10
		d) 系统管理
Actions	载入(Load 员给的Priv	
Actions Concerts a sublic fedurate less anis		ate Key
Actions Generate a public/private key pair		
		ate Key
Generate a public/private key pair		Generate
Generate a public/private key pair Load an existing private key file	员给的Priv	Generate
Generate a public/private key pair Load an existing private key file Save the generated key Parameters Type of key to generate:	员给的Priv	Generate Load Save private key
Generate a public/private key pair Load an existing private key file Save the generated key Parameters	员给的Priv	Generate Load Save private key




e <u>K</u> ey Con <u>v</u> ers	ions <u>H</u> elp		
Key			
Public key for pasting	into OpenSSH	authorized_keys file:	
+6b0bm+ww51f0lfyb +ttMw88Zer8QjeIn/N	7W4hKuAVAU NB7sWT0N8K0	EAmtOVebBSI8zdUhRlvAbz6rN IAVg2JEZd2TGJw6nT9e86aEO 8qlqHTmrV6+tXvi8JpHFg9VH8j/ L2mBb/H+JznxRJ3XQrwwELitq	a AN8kJqKS9yt6dt0l
Key fingerprint:	ssh-rsa 2048 12:57:4c:cb:46:cc:39:67:e6:bc:e9:69:53:23:27:a0		
Key comment:	imported-openssh-key		
Key passphrase:			
Confirm passphrase:			
Actions		保存私钥	
200 0 0000000	vate key pair	save private key	Generate
Generate a public/pri			Load
	te key file		2000
Load an existing priva		Save public key	Save private key
Load an existing priva		Save public key	7
Generate a public/pri Load an existing priva Save the generated k Parameters Type of key to generate SSH-1 (RSA)	key		7



RuTTY Configuration		? X
Category:		
- Session	Basic options for your PuTTY ses	ssion
Logging	Specify the destination you want to connect	et to
⊟- Terminal	Host Name (or IP address)	Port
Keyboard Bell はたかいない		
Features Features	Connection type:	
│ - Window 系统IP	Raw Telnet Rlogin SSH	Serial
Appearance	Load, save or delete a stored session	此处输入
Behaviour	Saved Sessions	
Translation Selection	Javed Jessions	"22"
Colours	D () 0 !!!	
- Connection	Default Settings	Load
Data		Save
Proxy		
Telnet		Delete
Rlogin SSH		
Serial		
John	Close window on exit:	
	Always Never Only on clo	eari exit
About Help	Open	Cancel












对于Linux或Mac系统,只需使用ssh命令进行登录,通过-i 选项来指定密钥文件,如:

ssh -i xxxx.id xxxx@172.16.22.11 密钥文件的文件属性必须设置成600,修改命令如下: chmod 600 xxxx.id



登录天河二号系统之后需要上传用户程序及数据才能开始计算,天河二号高性能计算平台文件系统被分为/HOME和/WORK两个区。





从外部机器向天河二号上传或下载文件,可以使用 sftp 客户端,例如SSH Secure Shell Client、Xmanager 等本身自带的文件传输功能,或者使用 FileZilla、WinScp、FlashFTP等sftp 数据传输软件(免费软件,网络容易下载,且该软件支持断点续传,推荐使用)即可实现文件传输功能,推荐使用Xftp传输软件。



以 Xftp为例

党规 选项		
FTP 站点———		
名称(M):	student_1	
主机(H):	172. 16. 22. 11	
协议(R):	SFTP ▼ i	设置 (S)
端口号(0):	22 🖨	
代理服务器(X):	⟨先⟩ ▼ []	浏览 (W)
说明(D):		
7073 -71		
7% =		
登录		
■ 匿名登录(A) ■ 使用身份验证化	Pi田(c)	
方法(M):	Public Key ▼	
用户名(0):	student_1	
密码(P):	_	
	student_1 ▼	浏览 (B)
用户密钥(K):		,
用户密钥(K): 密码(E):		



以 FileZilla 为例







天河二号系统 常见登录问题



连接不上系统

- 1. 系统连接的IP地址填写不正确或者端口号填写错误
- 2. VPN没有连接上
- 3. 系统防火墙或360等安全软件没有关闭
- 4. 网络连接不稳定, 网速过慢
- 5. 密钥文件格式不正确



谢谢!