apxs - Apache 扩展工具

apxs是一个为Apache HTTP服务器编译和安装扩展模块的工具,用于编译一个或多个源程序或目标代码文件为动态共享对象,使之可以用由<u>mod_so</u>提供的LoadModule指令在运行时加载到Apache服务器中。

因此,要使用这个扩展机制,你的平台必须支持DSO特性,而且Apache httpd://www.ntpd///www.apxs工具能自动探测是否具备这样的条件,你也可以自己用这个命令手动探测:

```
$ httpd -1
```

该命令的输出列表中应该有mod so模块。如果所有这些条件均已具备,则可以很容易地借助apxs安装你自己的DSO模块以扩展Apache服务器的功能:

```
$ apxs -i -a -c mod_foo.c
gcc -fpic -DSHARED_MODULE -I/path/to/apache/include -c mod_foo.c
ld -Bshareable -o mod_foo.so mod_foo.o
cp mod_foo.so /path/to/apache/modules/mod_foo.so
chmod 755 /path/to/apache/modules/mod_foo.so
[activating module 'foo' in /path/to/apache/etc/httpd.conf]
$ apachectl restart
/path/to/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start
[Tue Mar 31 11:27:55 1998] [debug] mod_so.c(303): loaded module foo_module
/path/to/apache/sbin/apachectl restart: httpd started
$ _
```

其中的参数files可以是任何C源程序文件(.c)、目标代码文件(.o)、甚至是一个库(.a)。apxs工具会根据其后缀自动编译C源程序或者连接目标代码和库。但是,使用预编译的目标代码时,必须保证它们是地址独立代码(PIC),使之能被动态地加载。如果使用GCC编译,则应该使用-fpic参数;如果使用其他C编译器,则应该查阅其手册,为apxs使用相应的编译参数。

有关Apache对DSO的支持的详细信息,可以阅读mod so文档,或者直接阅读src/modules/standard/mod_so.c源程序。

▲ 语法

```
apxs -g [ -S name=value ] -n modname

apxs -q [ -S name=value ] query ...

apxs -c [ -S name=value ] [ -o dsofile ] [ -I incdir ] [ -D name=value ] [ -L libdir ] [ -1 libname ] [
-Wc,compiler-flags ] [ -Wl,linker-flags ] files ...

apxs -i [ -S name=value ] [ -n modname ] [ -a ] [ -A ] dso-file ...

apxs -e [ -S name=value ] [ -n modname ] [ -a ] [ -A ] dso-file ...
```

▲ 选项

一般选项

-n modname

它明确设置了-i(安装)和-g(模板生成)选项的模块名称。对-g选项,它是必须的;对-i选项,apxs工具会根据源代码判断,或(在失败的情况下)按文件名推测出这个模块的名称。

杳询选项

-q

查询某种apxs设置的信息。该选项的query参数可以是下列一个或多个字符

串: CC, CFLAGS, CFLAGS_SHLIB, INCLUDEDIR, LD_SHLIB, LDFLAGS_SHLIB, LIBEXECDIR, LIBS_SHLIB, SBINDIR, SYSCONFDIR, TARGET 。
这个参数用于手动查询某些设置。比如,要手动处理Apache的C头文件,可以在Makefile中使用:

```
INC=-I`apxs -q INCLUDEDIR`
```

配置选项

-S name=value

此选项可以改变apxs的上述设置。

模板生成选项

-g

此选项生成一个名为*name*的子目录(见选项 -n)和其中的两个文件:一个是名为mod_*name*.c的样板模块源程序,可以用来建立你自己的模块,或是学习使用apxs机制的良好开端;另一个则是对应的Makefile,用于编译和安装此模块。

DSO编译选项

-c

此选项表示需要执行编译操作。它首先会编译C源程序(.c) files为对应的目标代码文件(.o),然后连接这些目标代码和files中其余的目标代码文件(.o和.a),以生成动态共享对象dsofile。如果没有指定-o选项,则此输出文件名由files中的第一个文件名推测得到,也就是默认为mod $_n$ ame.so。

-o dsofile

明确指定所建立的动态共享对象的文件名,它不能从files文件列表中推测得到。如果没有明确指定,则其文件名将为mod_unknown.so。

-D name=value

此选项直接传递到给编译命令,用于增加自定义的编译变量。

-I incdir

此选项直接传递到给编译命令,用于增加自定义的包含目录。

-L libdir

此选项直接传递到给连接命令,用于增加自定义的库文件目录。

-1 libname

此选项直接传递到给连接命令,用于增加自定义的库文件。

-Wc, compiler-flags

此选项用于向编译命令 libtool --mode=compile 中附加compiler-flags, 以增加编译器特有的选项。

-Wl, linker-flags

此选项用于向连接命令 libtool --mode=link 中附加linker-flags, 以增加连接器特有的选项。

DSO的安装和配置选项

-i

此选项表示需要执行安装操作,以安装一个或多个动态共享对象到服务器的modules目录中。

-a

此选项自动增加一个LoadModule行到httpd.conf文件中,以激活此模块,或者,如果此行已经存在,则启用之。

-A

与-a选项类似,但是它增加的LoadModule命令有一个井号前缀(#),即此模块已经准备就绪但尚未启用。

-e ≠=

表示需要执行编辑操作,它可以与 -a 和 -A 选项配合使用,与 -i 操作类似,修改Apache的nttpd.conf 文件,但是并不安装此模块。

▲ 挙例

假设有一个扩展Apache功能的模块mod_foo.c,使用下列命令,可以将C源程序编译为共享模块,以在运行时加载到Apache服务器中:

```
$ apxs -c mod_foo.c
/path/to/libtool --mode=compile gcc ... -c mod_foo.c
/path/to/libtool --mode=link gcc ... -o mod_foo.la mod_foo.slo
$ _
```

然后,必须修改Apache的配置,以确保有一个LoadModule指令来加载此共享对象。为了简化这一步骤,apxs可以自动进行该操作,以安装此共享对象到"modules"目录,并更新httpd.conf文件,命令如下:

```
$ apxs -i -a mod_foo.la
/path/to/instdso.sh mod_foo.la /path/to/apache/modules
/path/to/libtool --mode=install cp mod_foo.la /path/to/apache/modules ... chmod 755
/path/to/apache/modules/mod_foo.so
[activating module 'foo' in /path/to/apache/conf/httpd.conf]
$ _
```

如果配置文件中尚不存在,会增加下列的行:

```
LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
```

如果你希望默认禁用此模块,可以使用 -A 选项,即:

```
$ apxs -i -A mod_foo.c
```

要快速测试apxs机制,可以建立一个Apache模块样板及其对应的Makefile:

```
$ apxs -g -n foo
Creating [DIR] foo
Creating [FILE] foo/Makefile
Creating [FILE] foo/modules.mk
Creating [FILE] foo/mod_foo.c
Creating [FILE] foo/.deps
$ _
```

然后,立即可以编译此样板模块为共享对象并加载到Apache服务器中:

```
$ cd foo
$ make all reload
apxs -c mod_foo.c
/path/to/libtool --mode=compile gcc ... -c mod_foo.c
/path/to/libtool --mode=link gcc ... -o mod_foo.la mod_foo.slo
apxs -i -a -n "foo" mod_foo.la
/path/to/instdso.sh mod_foo.la /path/to/apache/modules
/path/to/libtool --mode=install cp mod_foo.la /path/to/apache/modules ... chmod 755
/path/to/apache/modules/mod_foo.so
[activating module 'foo' in /path/to/apache/conf/httpd.conf]
apachectl restart
/path/to/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start
[Tue Mar 31 11:27:55 1998] [debug] mod_so.c(303): loaded module foo_module
/path/to/apache/sbin/apachectl restart: httpd started
$ _
```