Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

Cubage SBF
Guide du technicien terrain

Cubage bord de route · Estimation sur pied · Lots clients · Mode vocal

Application version 63 · Octobre 2026
Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas

Sommaire

1. Installer l'application sur le téléphone
2. L'écran d'accueil
3. Cubage bord de route
4. Sous-lots, grilles de prix et sorties du lot
5. Estimation de bois sur pied
6. Lots clients (vente de billons)
7. Mode vocal
8. Point GPS
9. Sauvegarde, changement de téléphone, problèmes courants

> L'application fonctionne **sans réseau** une fois installée. Le réseau ne sert qu'à sauvegarder les lots sur le Sheet SBF, à recevoir le référentiel (essences, qualités, grilles de prix) et à afficher le fond de carte.

1. Installer l'application

1. Le bureau vous envoie un **lien de configuration** (par mail, WhatsApp…). Il contient l'adresse de l'application et votre clé d'accès personnelle.
2. Ouvrez ce lien dans **Safari** (iPhone) ou **Chrome** (Android). Sur iPhone, si l'écran s'ouvre sans configuration : copiez le lien, allez dans ⚙ Paramètres et collez-le dans « Coller le lien de configuration ».
3. Ajoutez l'application à l'écran d'accueil : **Partager › Sur l'écran d'accueil** (iPhone) ou ⋮ › **Ajouter à l'écran d'accueil** (Android). Lancez-la ensuite toujours depuis cette icône.
4. Première ouverture **avec du réseau** : l'application se met en cache et charge le référentiel du Sheet. Vérifiez dans Paramètres que votre nom d'**opérateur** est renseigné (il est défini par votre clé).

> Ne supprimez pas l'application sans avoir sauvegardé vos lots sur le Sheet : les lots non sauvegardés sont uniquement sur le téléphone.

2. L'écran d'accueil

Bouton	À quoi il sert
Cubage bord de route	Lots de grumes cubées bord de route (billons, qualités, réductions), sous-lots clients, bordereaux.
Estimation sur pied	Inventaires de bois sur pied, barème Chaudé, hauteurs et tronçons de qualité.
☁ Sauvegarder les lots	Envoie sur le Sheet SBF tous les lots modifiés depuis la dernière sauvegarde (le nombre est affiché). À faire dès que vous avez du réseau.
⟳ Mettre à jour depuis le Sheet	Reçoit les essences, qualités, classes, grilles de prix communes et les statuts de vos lots clients.
⚙ Paramètres	Opérateur, essences et qualités par défaut, pas des classes, mode vocal, configuration de la synchronisation, copie de secours.

Dans chaque module : + Ajouter un lot, Liste des lots (recherche par chantier, commune, date), Grilles de prix, Importer un lot reçu ou un inventaire.

3. Cubage bord de route

3.1 Créer un lot

- **N° chantier Xylolink** : obligatoire (sauf lot d'essai). C'est lui qui relie le cubage au dossier.
- **Chantier** (nom du chantier) et **Propriétaire** (nom seul : il figure sur le bordereau propriétaire).
- Commune, département, **point GPS** (relevé ou placé sur la carte, voir chapitre 8), date, opérateur.
- **Premier n° de grume** : la numérotation continue ensuite toute seule.
- **Essences et qualités du lot** : cochez celles du chantier ; seules celles-ci apparaissent à la saisie. Le bouton + en permet d'autres en cours de route.
- **Grille propriétaire** (prix d'achat) et **grille client** (prix de vente) : choisissez-les dans le catalogue, ou laissez « Aucune » et réglez-les plus tard (voir 4.2). Elles restent modifiables à tout moment.
- **Lot d'essai** : pour s'entraîner ; jamais envoyé sur le Sheet, à supprimer ensuite.

3.2 Saisir les grumes

Écran du lot › Saisir. Une grume = un numéro, une essence et un ou plusieurs **billons** (numérotés 12.1, 12.2…), chacun avec sa qualité, sa longueur en **mètres** (8,20) et son diamètre médian en **cm**. Le volume s'affiche aussitôt.

- + Billon ajoute un billon à la grume ; Enregistrer passe à la grume suivante (numéro automatique).
- La qualité du premier billon reprend celle du billon précédent (réglable dans Paramètres).
- **Réduction** : + Réduction sur un billon permet une réfaction en cm sur la longueur et/ou le diamètre (ex. « −100 » sur un 8 m × 50 : cubé 7 m × 50). Le listing garde la vraie dimension et indique la réduction.
- Si le lot a des **sous-lots**, choisissez-en un en haut de l'écran : il reste sélectionné pour les grumes suivantes.
- Pour corriger une grume : Listing › toucher la ligne › modifier. Un billon vendu ou recoupé (lot client) ne peut plus être supprimé.

> Le **mode vocal** (bouton 🎤) permet de dicter chaque billon d'une traite : « chêne, cé a, huit vingt par cinquante ». Voir chapitre 7.

3.3 Importer un inventaire de bûcheron

Module Cubage › Importer un lot reçu ou un inventaire (ou depuis l'écran du lot). Un fichier Excel / CSV de billons (n°, essence, qualité, longueur, diamètre) crée un nouveau lot ou complète un lot existant.

4. Sous-lots, grilles de prix et sorties du lot

4.1 Sous-lots

Sous-lots : un sous-lot = une destination client (nom du sous-lot, client, grille client). On affecte les grumes pendant la saisie (chips en haut de l'écran) ou après coup : Affecter des grumes (par plage de numéros ou en touchant les grumes). Les billons non affectés restent « Non affecté ». Chaque sous-lot peut avoir sa propre grille client ; sinon c'est la grille client du lot qui s'applique.

4.2 Grilles de prix du lot

Grilles sur l'écran du lot. Un lot de cubage porte **deux grilles** :

Grille	Rôle	Utilisée pour
Propriétaire (achat)	Prix payés au propriétaire	Bordereau de cubage propriétaire, colonne « Achat » du récapitulatif
Client (vente)	Prix de vente par défaut du lot ; un sous-lot peut avoir la sienne	Bordereau de réception client, colonne « Vente » du récapitulatif

Pour chaque grille : choisissez une **grille du catalogue** (diffusée par le bureau), ou créez une **grille propre au lot** (Copier … dans le lot pour la modifier ou Créer une grille propre au lot). Une grille propre au lot se modifie ligne par ligne : essence, qualité, Ø min / Ø max (bornes incluses, ex. 30 à 49 puis 50 et +), prix €/m³. Un champ vide = toutes. La ligne la plus précise l'emporte.

> Le propriétaire ne voit jamais la grille client, et inversement : chaque bordereau n'utilise que la grille de son destinataire. Le **récapitulatif** du lot montre les deux montants et la marge bois.

4.3 Listing et récapitulatif

Listing : tous les billons (filtre par sous-lot), avec réductions et statut (vendu, recoupé). Récapitulatif : par essence et qualité (billons, Ø moyen, longueur moyenne, m³, achat €, vente €), puis par tranche de prix de chaque grille, et comparatif par sous-lot.

4.4 Sorties

Bouton	Document
Bordereau propriétaire	Bordereau de cubage à remettre au propriétaire : récap essence/qualité, prix par tranche de diamètre (si la grille en a), listing des billons, cadres de signature. Choix **sans prix** ou **avec prix HT** (grille propriétaire).
Bordereau client	Bordereau de réception pour un sous-lot (ou tout le lot s'il n'y a qu'un client) : même contenu, grille client, sans ou avec prix HT.
PDF interne / Excel	Documents de travail SBF : récapitulatifs achat et vente, listing complet, sous-lots. Par sous-lot ou tout le lot.
Envoyer à un collègue	Fichier du lot (.json) à partager (mail, WhatsApp, AirDrop). Votre copie peut passer en lecture seule pour éviter que deux téléphones modifient le même lot.

Chaque document s'ouvre dans la fenêtre de partage du téléphone : enregistrer dans Fichiers, envoyer par mail ou WhatsApp. Les PDF ont le logo et les mentions légales de SBF ; le point GPS y est un lien cliquable vers la carte.

4.5 Sauvegarder et archiver

Sauvegarder sur le Sheet SBF envoie le lot complet (grumes, billons, prix, sous-lots) au bureau. Le bouton reste disponible pour renvoyer après modification. Une fois sauvegardé, le lot peut être **archivé** : il reste sur le téléphone (liste « lots archivés ») sans encombrer la liste courante.

5. Estimation de bois sur pied

5.1 Créer un lot

- **Tarif Chaudé par défaut** (1 à 20) : tarif appliqué aux tiges, modifiable ensuite par essence et par classe (Tarifs Chaudé).

- **Mode d'inventaire** : « pied à pied, diamètre seul » (les hauteurs se donnent ensuite par classe), « par classes avec effectifs » (on pointe un nombre de tiges par classe), ou « pied à pied numéroté » (diamètre + hauteur par tige).

5.2 Saisir

Essence puis diamètre à 1,30 m : boutons de classes (pas de 5 cm par défaut) ou saisie au cm selon les Paramètres. En mode classes, indiquez l'effectif. En pied à pied numéroté, saisissez aussi la hauteur et, si besoin, les **tronçons de qualité** (du bas vers le haut : hauteur et code qualité) ; le reste de la tige est compté en « BI » (code réglable).

5.3 Hauteurs par classe

Hauteurs par classe : pour chaque essence × classe, la hauteur et les tronçons par défaut des tiges sans hauteur propre. La somme des tronçons ne peut pas dépasser la hauteur. Les tiges sans hauteur apparaissent « sans H » dans le récapitulatif et ne sont pas cubées.

5.4 Résultats

Récapitulatif par essence et classe (tiges, hauteur moyenne, m³, m³/tige), par essence et qualité, par tranche de prix de la grille ; PDF et Excel. Le volume suit le barème Chaudé (décroissance métrique sur la circonférence, tarif choisi).

6. Lots clients (vente de billons)

Module Cubage › Lots clients. Un lot client regroupe des billons **de plusieurs lots** du téléphone pour un client donné ; un billon ne peut appartenir qu'à un seul client.

1. + Nouveau lot client : client, date, référence (contrat, bon), grille de prix du client, remarques.
2. + Ajouter des billons : par numéro (« 112 », « 112.2 »), par plage (« 100-140 »), ou en collant une liste de numéros (bordereau de chargement). Les billons déjà vendus ou recoupés sont signalés.
3. Prix de vente : la grille choisie est copiée dans le lot et complétée d'une ligne par essence × qualité présente ; renseignez les prix manquants (par tranche de diamètre si besoin).
4. **Recouper** un billon (depuis le listing du lot client) : tronçons du bas vers le haut, nouveau diamètre médian sur chacun ; le premier garde le n° d'origine, les autres reçoivent le n° de la nouvelle plaquette.
5. Transmettre au bureau : le lot passe « Transmis » et devient en lecture seule ; le bureau le **valide** (vente) ou le repasse en brouillon. Vous voyez le statut après « Mettre à jour depuis le Sheet ».
6. Bordereau de réception (PDF client), avec ou sans prix HT ; PDF / Excel internes.

> Un lot client supprimé après transmission prévient le Sheet (réseau nécessaire) : les billons repassent en stock.

7. Mode vocal

Bouton 🎤 Mode vocal sur les écrans de saisie. Reconnaissance 100 % locale (aucun son envoyé sur Internet) ; première activation avec du réseau pour charger le modèle (42 Mo), conservé ensuite. Bip aigu = enregistré, bip grave = non compris. « pause » / « reprise » suspendent l'écoute.

Cubage bord de route

Un billon se dicte dans l'ordre **essence, qualité, longueur, diamètre** : « chêne, cé a, dix par cinquante » = chêne, CA, 10 m, Ø 50. « huit vingt par quarante-deux » = 8,20 m × 42. Essence et qualité omises = celles du billon précédent. « suivante » passe à la grume suivante, « numéro cent douze » force un numéro, « annule » retire le dernier billon. Les qualités se disent lettre par lettre (CA → « cé a », CXX → « cé double ixe », ST → « esse té », PA → « pé a ») ; « avivé » se dit « avive ».

Estimation sur pied (mode diamètre seul)

« chêne quarante » (essence + classe), « trente-cinq » (classe seule, essence conservée), « chêne » seul (change l'essence), « annule » (retire la dernière tige). Le téléphone répète l'essence quand elle change.

Conseils : écran laissé allumé (verrouillé, le micro coupe) ; oreillette ou micro Bluetooth par vent fort. Seuls les mots du vocabulaire français du modèle sont reconnus (aulne → « aune », robinier → « acacia », laricio → « pin corse »). Des mots supplémentaires peuvent être définis dans Paramètres ou par le bureau (Sheet).

8. Point GPS

- 📍 Relever la position : position du téléphone (GPS activé, fonctionne sans réseau). La précision est indiquée en mètres ; réessayez à découvert si elle est mauvaise.
- 🗺 Placer sur la carte : touchez la carte pour poser le repère, déplacez-le, ou saisissez latitude / longitude. Le fond de

carte (OpenStreetMap) demande du réseau ; « Ma position » centre sur le téléphone.
- **Ouvrir dans Google Maps** : lien vers le point. Ce même lien figure dans les bordereaux (propriétaire et client) et dans l'export Excel.

9. Sauvegarde, changement de téléphone, problèmes courants

9.1 Les bons réflexes

- Sauvegarder les lots sur le Sheet dès qu'il y a du réseau (accueil › ☁). Le Sheet est la copie de référence pour le bureau.
- Mettre à jour depuis le Sheet régulièrement pour recevoir les grilles et les statuts de ventes.
- Paramètres › Exporter tout (JSON) : copie de secours complète du téléphone, à déposer sur le Drive.

9.2 Changement de téléphone

1. Ouvrir le lien de configuration sur le nouveau téléphone (demandez-le au bureau en cas de téléphone perdu : une nouvelle clé remplace l'ancienne).
2. Paramètres › Récupérer mes lots depuis le Sheet : vos lots sauvegardés reviennent (les lots déjà présents ne sont pas modifiés).

9.3 Problèmes courants

Message / situation	Que faire
« Module PDF (ou Excel) non chargé »	Ouvrir une fois l'application avec du réseau : les modules se mettent en cache.
« Fond de carte non chargé »	Idem : ouvrir l'application en ligne une fois ; la carte elle-même demande du réseau à chaque usage.
« Accès à la position refusé »	Réglages du téléphone › Safari / Chrome › Position : autoriser.
Le n° Xylolink manque (bordure rouge)	Renseignez-le dans l'écran du lot avant de sauvegarder.
Lot en lecture seule	Lot envoyé à un collègue ou copie du Sheet : Reprendre la main si c'est bien vous qui devez le modifier.
Échec de sauvegarde	Vérifiez le réseau et, dans Paramètres, l'URL du script et la clé d'accès ; le lot reste « à sauvegarder » et repartira au prochain essai.
Grille de prix absente dans la liste	Mettre à jour depuis le Sheet ; sinon demander au bureau de la publier comme grille commune.

Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas · SIRET 900 809 633 00010 — Application Cubage SBF, logiciel libre, données conservées sur le téléphone et sur le Sheet SBF.