Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

Cubage SBF
Guide du technicien terrain

Cubage bord de route · Estimation sur pied · Lots clients · Mode vocal

Application version 67 · Octobre 2026
Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas

Sommaire

1. L'essentiel en une page
2. Installer l'application
3. L'écran d'accueil
4. Cubage bord de route (saisie, vocal, sous-lots, grilles, bordereaux, import d'inventaire)
5. Lots clients (vente de billons)
6. Estimation de bois sur pied
7. Sauvegarde, changement de téléphone, problèmes courants
8. Paramètres

L'essentiel en une page

Quand	Geste	Où
Avant de partir (réseau)	Recevoir les essences, qualités, grilles de prix et le statut de vos ventes.	Accueil › ⟳ Mettre à jour depuis le Sheet
Sur le chantier (sans réseau)	Créer le lot (n° Xylolink obligatoire), relever le point GPS, saisir les grumes au clavier ou à la voix.	Cubage bord de route › + Ajouter un lot › Saisir
Fin de journée (réseau)	Envoyer les lots sur le Sheet SBF : tant que ce n'est pas fait, ils n'existent que sur votre téléphone.	Accueil › ☁ Sauvegarder les lots
Remise des documents	Bordereau propriétaire (achat) ou bordereau client (vente), avec ou sans prix HT.	Écran du lot › Sorties
Vente de billons	Regrouper des billons dans un lot client, chiffrer, transmettre au bureau.	Cubage bord de route › Lots clients

> **Rien à craindre sans réseau.** L'application fonctionne entièrement hors connexion une fois installée. Le réseau ne sert qu'à sauvegarder sur le Sheet, recevoir le référentiel, afficher le fond de carte et, la première fois, télécharger le mode vocal.

> Une pastille orange « **n à sauvegarder** » sur l'accueil signale des lots qui ne sont encore que sur le téléphone. Ne désinstallez jamais l'application et ne changez pas de téléphone tant qu'elle est affichée.

Les nouveautés de cette version (67)

- **Commentaire par billon** (+ Note) : gélivure, pourriture, bois de réserve… repris dans le listing, les exports, le Sheet et les bordereaux.
- **Longueur fixe par lot** : la dernière longueur est reprise à chaque billon (lots de billons de même longueur) — on ne tape plus que le diamètre.
- **Mode vocal : mot de départ « note »** : chaque phrase commence par « note » ; les conversations et bruits sont ignorés, les phrases mal comprises rejetées.

- **Fonctionnement hors ligne renforcé** : le téléphone ouvre sa propre copie de l'application si l'hébergement est en panne, supprimé ou lent (plus de 3 s) ; une fois installée, l'application et les lots ne sont plus effacés quand le téléphone manque de place.
- **Fusion d'un lot reçu** dans un lot existant (chantier cubé à plusieurs) et **import d'inventaire** de bûcheron (Excel/CSV, format au 3.12) : colonne **Note** reprise dans le commentaire du billon, CSV français à virgule décimale acceptés.

1. Installer l'application

1. Le bureau vous envoie un **lien de configuration** (mail, WhatsApp…). Il contient l'adresse de l'application et **votre clé personnelle** : ne le transférez à personne.
2. Ouvrez ce lien dans **Safari** (iPhone) ou **Chrome** (Android). Sur iPhone, si l'application s'ouvre sans configuration : copiez le lien, ouvrez ⚙ Paramètres et collez-le dans « Coller le lien de configuration », puis Valider.
3. Ajoutez l'application à l'écran d'accueil : **Partager › Sur l'écran d'accueil** (iPhone) ou ⋮ › **Ajouter à l'écran d'accueil** (Android). Lancez-la ensuite **toujours depuis cette icône**.
4. Première ouverture **avec du réseau** : l'application se met en mémoire et charge le référentiel du Sheet. Votre nom d'opérateur s'affiche sous le titre (il est défini par votre clé).

> Les mises à jour arrivent toutes seules à l'ouverture avec du réseau. Le numéro de version figure en bas de l'accueil (repère 6 ci-dessous) : donnez-le au bureau en cas de problème.

2. L'écran d'accueil




1. **Cubage bord de route** : lots de grumes cubées (billons, qualités, réductions), sous-lots, lots clients, bordereaux. Le nombre de lots est indiqué.
2. **Estimation sur pied** : inventaires de bois sur pied, barème Chaudé, hauteurs et tronçons de qualité.
3. **Paramètres** : qualité par défaut, mode vocal, synchronisation, changement de téléphone, copie de secours (chapitre 7).
4. **Sauvegarder les lots** : envoie sur le Sheet SBF tous les lots modifiés depuis la dernière sauvegarde. Le nombre en attente est affiché en orange.
5. **Mettre à jour depuis le Sheet** : reçoit essences, qualités, grilles de prix communes et statuts de vos lots clients.
6. **Version** de l'application installée.



✓ Après une sauvegarde réussie, une fenêtre indique le nombre de lots envoyés. Sans réseau, les lots restent « à sauvegarder » et repartiront au prochain essai.

3. Cubage bord de route


3.1 Le module



1. + Ajouter un lot : nouveau lot de cubage (voir 3.2).
2. Liste des lots : tous vos lots, avec recherche par n° Xylolink, chantier, commune ou date ; les lots archivés sont regroupés en bas.
3. Lots clients : ventes de billons (chapitre 4).
4. Grilles de prix : grilles communes reçues du bureau et grilles créées sur le téléphone.

3.2 Créer un lot


Module Cubage › + Ajouter un lot. Remplissez la fiche puis Créer le lot en bas d'écran.



1. **N° chantier Xylolink** : obligatoire (sauf lot d'essai). C'est lui qui relie le cubage au dossier.
2. **Propriétaire** : nom seul, tel qu'il doit figurer sur le bordereau propriétaire (pas d'adresse).
3. **Point GPS** : 📍 Relever la position (GPS du téléphone, sans réseau) ou 🗺 Placer sur la carte (réseau nécessaire). Voir 3.9.
4. **Premier n° de grume** (n° de la première plaquette) : la numérotation continue ensuite toute seule.
5. **Essences et qualités du lot** : touchez celles du chantier (vert = cochée). Seules celles-ci apparaîtront à la saisie ; le bouton + en ajoute en cours de route.
6. **Grille propriétaire** (prix d'achat) : choisie dans le catalogue, ou « Aucune » pour la régler plus tard.
7. **Grille client** (prix de vente par défaut du lot). Les deux grilles restent modifiables à tout moment (3.7).
8. **Lot d'essai / formation** : jamais envoyé sur le Sheet, à supprimer ensuite.

3.3 L'écran du lot

C'est le tableau de bord du chantier : volumes en tête, actions, sorties, puis la fiche du lot (modifiable).



1. Saisir : saisie des grumes (3.4).
2. Listing : tous les billons, corrections (3.8).
3. Récapitulatif : volumes par essence/qualité, achat, vente, marge (3.8).
4. Sous-lots : destinations client et affectation des grumes (3.6).
5. Grilles : grille propriétaire et grille client du lot (3.7).
6. Bordereau propriétaire : document de cubage pour le propriétaire (3.10).
7. Bordereau client : bordereau de réception pour un sous-lot ou tout le lot.
8. PDF interne / Excel : documents de travail SBF.
9. Envoyer à un collègue : partage du lot avec un autre téléphone (3.11).
10. Sauvegarder sur le Sheet SBF : envoie ce lot seul. Une fois envoyé, le bouton devient « Sauvegardé sur le Sheet · renvoyer » avec la date de la dernière sauvegarde.
11. **Point GPS** : relever à nouveau, corriger sur la carte, ouvrir dans Google Maps.


12 **Longueur des billons** : « Saisie à chaque billon » ou « Fixe » (3.4).

Le bloc **Stock et ventes** (entre les sorties et la fiche) indique combien de billons du lot sont en stock, vendus (lots clients) ou recoupés : un billon vendu ou recoupé ne peut plus être supprimé.

> Importer un inventaire (Excel / CSV d'un bûcheron) ajoute au lot les grumes d'un fichier de bûcheron : format au 3.12.

3.4 Saisir les grumes

Une grume = un numéro, une essence et un ou plusieurs billons (12.1, 12.2…), chacun avec sa **qualité**, sa **longueur en mètres** (8,20) et son **diamètre médian en cm**. Le volume s'affiche aussitôt (cubage au diamètre médian, sur écorce).



1 Mode vocal : dicter les billons au lieu de les taper (3.5).

2 **N° de grume** : proposé automatiquement (numéro suivant) ; modifiable pour suivre les plaquettes.

3 **Essence** de la grume ; le + ajoute une essence absente du lot.

4 **Sous-lot** (s'il y en a) : il reste sélectionné pour les grumes suivantes.

5 **Qualité** du billon. Celle du 1er billon reprend la dernière saisie (réglable dans Paramètres).

6 **Longueur en mètres** (8 ; 8,2 ; 8,20). Touche Entrée = champ suivant.

7 **Diamètre médian en cm**.

8 + Réduction ouvre la réfaction du billon.

9	Réduction en **cm** sur la longueur et/ou le diamètre : « 100 » sur un 8 m × 52 → cubé 7,00 m × Ø52. Le listing et les bordereaux gardent la vraie dimension et affichent la réduction.
10	+ Note : commentaire libre du billon (gélivure, pourriture au pied…).
11	Terminer : quitte la saisie (la grume en cours n'est enregistrée que par Grume suivante).
12	+ Billon : ajoute un billon à la même grume (n° .2, .3…).
13	Grume suivante › : **enregistre** la grume et passe au numéro suivant.


Longueur fixe

Pour un lot de billons tous de même longueur (bois de chauffage, billons 2 m, 4 m…), choisissez dans la fiche du lot **Longueur des billons › Fixe** (repère 12 de l'écran du lot). La dernière longueur enregistrée est reprise à chaque billon et le curseur va directement au diamètre. Il suffit de corriger la longueur une fois pour qu'elle serve aux billons suivants.

Corriger ou supprimer

Listing › ✎ sur la ligne pour rouvrir la grume, × pour la supprimer. Un billon vendu ou recoupé dans un lot client ne peut plus être supprimé.

3.5 Mode vocal (cubage)



▶	🎤 Mode vocal lance l'écoute. **Première fois** : avec du réseau, le téléphone télécharge le modèle de reconnaissance (42 Mo, une seule fois). Ensuite tout fonctionne **sans réseau** ; aucun son ne quitte le téléphone.
●	Point rouge clignotant = à l'écoute ; l'essence, la qualité et le n° de grume en cours sont rappelés. Bip aigu = enregistré (le téléphone relit le billon), bip grave = non compris.
?	« Mots reconnus » : la façon de dire les essences et qualités du lot.


Chaque phrase commence par « note » (mot de départ, réglable dans Paramètres). Tout ce qui ne commence pas par « note » est ignoré : vous pouvez parler avec le bûcheron sans rien enregistrer.

Vous dites	L'application comprend
« note chêne, cé a, dix par cinquante »	Billon chêne, qualité CA, 10 m, Ø 50 (ordre : essence, qualité, longueur, diamètre)
« note huit vingt par quarante-deux »	8,20 m × Ø 42, même essence et qualité que le billon précédent
« note cé bé, quatre et demi par quarante-quatre »	Qualité CB, 4,50 m × Ø 44 (essence conservée)
« note suivante »	Grume suivante (numéro automatique)
« note numéro cent douze »	Force le n° de grume 112
« note annule »	Retire le dernier billon (ou rouvre la grume qu'on vient de clore)
« note pause » / « note reprise »	Suspend / reprend l'écoute

- « par » sépare la longueur du diamètre. Sans « par », le dernier nombre est le diamètre. Longueurs : « huit » = 8 m, « huit vingt » = 8,20, « huit et demi », « huit virgule vingt-cinq ».
- Qualités lettre par lettre : CA « cé a », CB « cé bé », CX « cé ixe », CXX « cé double ixe », ST « esse té », PA « pé a » ; « avivé » se dit « avive ». Le merrain n'est pas encore reconnu.
- Écran allumé (verrouillé, le micro se coupe) ; par vent fort, une oreillette ou un micro Bluetooth aide beaucoup.

3.6 Sous-lots (destinations client)

Un sous-lot = une destination (nom, client, grille client éventuelle). On affecte les grumes pendant la saisie (repère 4 de la saisie) ou après coup.





a Écran **Sous-lots** : chaque sous-lot avec son volume, sa grille client (« Grille client du lot » par défaut, une grille du catalogue, ou une grille propre au sous-lot) et le bouton **Affecter des grumes**. En bas, création d'un nouveau sous-lot ; « Non affecté » compte le reste.

b Écran **Affecter** : par plage de numéros (du 101 au 118) ou en touchant les grumes une à une (coche verte). Toucher à nouveau retire la grume.

3.7 Grilles de prix du lot



P **Grille propriétaire** (achat) : utilisée pour le bordereau propriétaire et la colonne « Achat » du récapitulatif.


C **Grille client** (vente) : prix de vente par défaut du lot ; un sous-lot peut avoir la sienne.

✎ Chaque grille : une grille du catalogue, ou Copier … dans le lot pour l'ajuster (prix négocié, client qui change son prix lot par lot), ou Créer une grille propre au lot.

Une ligne de grille = essence, qualité, Ø min, Ø max (bornes incluses, ex. 30 à 49 puis 50 et +), prix €/m³. Champ vide = toutes. La ligne la plus précise l'emporte. Le propriétaire ne voit

jamais la grille client et inversement : chaque bordereau n'utilise que la grille de son destinataire.

3.8 Listing et récapitulatif






L **Listing** : tous les billons (filtre « Tout le lot » ou par sous-lot), avec la colonne **Réduction / note** et, le cas échéant, le statut (vendu, recoupé). ✎ modifie, × supprime.


R **Récapitulatif** : par essence et qualité (billons, Ø moyen, longueur moyenne, m³), montants **achat**, **vente** et **marge bois** HT, puis prix par tranche de diamètre de chaque grille. Filtre par sous-lot en haut ; PDF et Excel en bas.

3.9 Point GPS du lot



- Relever la position : position du téléphone, **sans réseau**. La précision s'affiche (± 6 m) ; réessayez à découvert si elle est mauvaise.
- Corriger sur la carte : touchez la carte pour poser le repère, faites-le glisser, ou saisissez latitude/longitude. Ma position recentre sur le téléphone ; Valider enregistre. Le fond de carte (OpenStreetMap) demande du réseau.
- Le point figure dans les bordereaux et l'Excel sous forme de **lien Google Maps cliquable**.

3.10 Sorties : bordereaux et documents



- a. Bordereau propriétaire : choisir Sans prix ou Avec prix HT (grille propriétaire).
- b. Bordereau client : choisir d'abord le sous-lot (ou « Tout le lot » s'il n'y a qu'un client), puis sans ou avec prix HT (grille client).

Le PDF est enregistré dans les Téléchargements du téléphone et peut être ouvert, envoyé par mail ou WhatsApp. Chaque page porte le logo, le numéro du bordereau et les mentions légales de SBF ; le point GPS est un lien cliquable ; une zone de signature termine le document.

Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

BORDEREAU DE CUBAGE

N° BC-20261029-27EH · 29/10/2026

Propriétaire	**GFA des Chênes**	Chantier	**Bois de la Touche**
N° chantier	**CH-2026-0418**	Commune	**Vaas (72)**
Date du cubage	**29/10/2026**	Cubé par	**JCF**
Point GPS	**47.67120, 0.32540 (ouvrir la carte)**	Grille de prix	**Achat chêne 2026**

Récapitulatif par essence et qualité

Essence	Qualité	Billons	Ø moyen cm	L moyenne m	Volume m³	€/m³ HT moyen	Montant € HT
CH	CA	11	48,4	7,73	16,337	174,94	2 857,96
CH	CB	25	52,3	7,08	41,042	110,00	4 514,61
CH	CX	7	46,3	7,39	9,069	70,00	634,82
CH	ST	9	30,4	7,63	5,149	38,00	195,65
Total CH		**52**	**46,9**	**7,35**	**71,596**	**114,57**	**8 203,04**
HET	CB	5	52,4	6,90	8,333	45,00	374,98
HET	CX	4	56,0	7,30	7,234	45,00	325,51
Total HET		**9**	**54,0**	**7,08**	**15,566**	**45,00**	**700,49**
Total		**61**	**47,9**	**7,31**	**87,162**	**102,15**	**8 903,52**


Prix par tranche de diamètre

Essence	Qualité	Tranche de diamètre	€/m³ HT	Billons	Volume m³	Montant € HT
CH	CA	30–49 cm	140,00	5	4,920	688,76
CH	CA	50 cm et +	190,00	6	11,417	2 169,19
CH	CB	tous Ø	110,00	25	41,042	4 514,61
CH	CX	tous Ø	70,00	7	9,069	634,82
CH	ST	tous Ø	38,00	9	5,149	195,65
Total CH				**52**	**71,596**	**8 203,04**
HET	CB	tous Ø	45,00	5	8,333	374,98
HET	CX	tous Ø	45,00	4	7,234	325,51
Total HET				**9**	**15,566**	**700,49**
Total				**61**	**87,162**	**8 903,52**

Listing des billons

N°	Essence	Qualité	Longueur m	Ø cm	Volume m³	Réduction	€/m³ HT	€ HT
101.1	CH	CB	4,00	57	1,021		110,00	112,28
101.2	CH	ST	10,00	30	0,707		38,00	26,86
102.1	HET	CB	4,00	35	0,385		45,00	17,32
103.1	HET	CB	6,00	58	1,585		45,00	71,34
104.1	CH	CA	8,00	52	1,487	L -1,00 m	190,00	282,45

Bordereau de cubage propriétaire (BC-…), avec prix HT : cartouche, récapitulatif par essence et qualité, prix par tranche de diamètre, listing des billons avec réductions et notes.



Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

BORDEREAU DE RÉCEPTION
N° BR-20261029-O37I · 29/10/2026

Client	**Merrains de Loire**	Sous-lot	**Merranderie**
Chantier(s)	**Bois de la Touche · CH-2026-0418**	Date du cubage	**29/10/2026**
Suivi SBF	**JCF**	Grille de prix	**Vente chêne 2026**
Point GPS	**47.67120, 0.32540 (ouvrir la carte)**		

Récapitulatif par essence et qualité

Essence	Qualité	Billons	Ø moyen cm	L moyenne m	Volume m³	€/m³ HT moyen	Montant € HT
CH	CA	6	46,2	8,37	8,648	221,82	1 918,28
CH	CB	14	53,1	7,39	24,508	150,00	3 676,13
CH	CX	1	62,0	9,60	2,898	95,00	275,34
CH	ST	5	32,8	7,94	3,415	52,00	177,55
Total CH		**26**	**47,9**	**7,80**	**39,468**	**153,22**	**6 047,31**
HET	CB	3	46,3	6,67	3,632	62,00	225,18
HET	CX	1	63,0	4,00	1,247	62,00	77,31
Total HET		**4**	**50,5**	**6,00**	**4,879**	**62,00**	**302,49**
Total		**30**	**48,3**	**7,56**	**44,347**	**143,18**	**6 349,80**

Prix par tranche de diamètre

Essence	Qualité	Tranche de diamètre	€/m³ HT	Billons	Volume m³	Montant € HT
CH	CA	30–49 cm	185,00	3	3,341	618,12
CH	CA	50 cm et +	245,00	3	5,307	1 300,16
CH	CB	tous Ø	150,00	14	24,508	3 676,13
CH	CX	tous Ø	95,00	1	2,898	275,34
CH	ST	tous Ø	52,00	5	3,415	177,55
Total CH				**26**	**39,468**	**6 047,31**
HET	CB	tous Ø	62,00	3	3,632	225,18
HET	CX	tous Ø	62,00	1	1,247	77,31
Total HET				**4**	**4,879**	**302,49**
Total				**30**	**44,347**	**6 349,80**

Listing des billons livrés

N°	Essence	Qualité	Longueur m	Ø cm	Volume m³	Réduction	€/m³ HT	€ HT
101.1	CH	CB	4,00	57	1,021		150,00	153,11
101.2	CH	ST	10,00	30	0,707		52,00	36,76
102.1	HET	CB	4,00	35	0,385		62,00	23,86
103.1	HET	CB	6,00	58	1,585		62,00	98,29
104.1	CH	CA	8,00	52	1,487	L -1,00 m	245,00	364,22

Services Bois et Forêts SAS au capital de 75 000 € · Loirecopark 1 · 72500 Vaas · RCS Le Mans 900 809 633 · SIRET 900 809 633 00010 · TVA intracommunautaire FR84 900 809 633
Édité le 29/10/2026 avec Cubage SBF — Bordereau de réception BR-20261029-O37I · page 1/3

Bordereau de réception client (BR-…) du sous-lot « Merranderie », avec prix HT de la grille client.

Bouton	Contenu
PDF interne	Document de travail SBF : récapitulatifs achat et vente, listing complet, sous-lots. Tout le lot, un sous-lot, ou un fichier par sous-lot.
Excel	Mêmes données en tableur (une ligne par billon, avec lien GPS).

3.11 Sauvegarder, archiver, partager

- **Sauvegarder** : accueil ☁ Sauvegarder les lots (tous les lots en attente) ou bouton du lot (ce lot seul). Le lot complet (grumes, billons, prix, sous-lots, notes) part sur le Sheet. Renvoyer après modification remplace la version précédente.
- **Archiver** (une fois sauvegardé) : le lot reste sur le téléphone, dans la liste « lots archivés », sans encombrer la liste courante.
- **Envoyer à un collègue** : produit un fichier du lot (.json) à partager (mail, WhatsApp, AirDrop). Votre copie peut passer en **lecture seule** pour que deux téléphones ne modifient pas le même lot ; Reprendre la main la rend modifiable.
- **Recevoir un lot** : Cubage › Liste des lots › Importer un lot reçu ou un inventaire. L'application propose de l'ajouter comme nouveau lot ou de le **fusionner** dans un de vos lots (chantier cubé à plusieurs téléphones) ; les numéros déjà présents sont signalés.



Liste des lots : recherche par n° Xylolink, chantier, commune ou date ; toucher un lot pour l'ouvrir.

3.12 Importer un inventaire de bûcheron (Excel / CSV)

Deux entrées : sur l'écran d'un lot, Importer un inventaire (Excel / CSV d'un bûcheron) (ajoute au lot ouvert), ou Cubage › Importer un lot reçu ou un inventaire qui propose **Nouveau lot** (la fiche s'ouvre : n° Xylolink, essences, qualités) ou l'un de vos lots en cours. Formats acceptés : **.xlsx**, **.xls**, **.csv**.

Colonnes reconnues

Le fichier doit contenir une **ligne d'en-tête** (dans les 30 premières lignes de l'onglet, titres et lignes vides au-dessus acceptés), puis **une ligne par grume**. Majuscules, accents, espaces et ponctuation des titres sont ignorés (« N° grume », « Diamètre (cm) », « longueur_m » sont reconnus). Les colonnes peuvent être dans n'importe quel ordre ; les autres colonnes sont ignorées.

Donnée	Statut	Titres de colonne acceptés	Contenu
Numéro	obligatoire	Numéro, Num, N, No, N grume, Grume, Numéro grume	N° de plaquette (112). Une ligne sans numéro est ignorée.
Longueur	obligatoire	Longueur, Longueur m, Long, L, Lg, Lg m	**En mètres** : 8,20 ou 8.20 (arrondi au cm).
Diamètre	obligatoire	Diamètre, Diamètre cm, Diam, D, Ø, Diamètre médian	**En cm**, diamètre médian ; les décimales sont tronquées (52,7 → 52).
Qualité	facultatif	Qualité, Qual, Q, Classe	Code (CA, CB, ST…), converti en majuscules.
Essence	facultatif	Essence, Ess, Esp, Espèce	Code (CH, HET…), converti en majuscules.
Réduction L	facultatif	Réduction L, Réduction longueur, Red L	Réfaction en **cm** sur la longueur (100 = 1 m).
Réduction Ø	facultatif	Réduction D, Réduction diamètre, Red D, Réduction Ø	Réfaction en **cm** sur le diamètre.
Note	facultatif	Note, Commentaire, Observation, Obs, Remarque, Rem	Commentaire du billon (gélivure, pourriture au pied…), repris dans le listing, les exports, le Sheet et les bordereaux.

Exemple (fichier modèle `modele-import-inventaire.xlsx`, dossier `manuels/` du dépôt GitHub)

numero	essence	qualite	longueur_m	diametre_cm	reduction_l	reduction_d	note
101	CH	CA	8,20	52			
102	CH	CB	6,40	47		100	gélivure
103	HET	CX	10,00	61			
104	CH	ST	4,50	31			

> **Excel ou CSV.** Un CSV enregistré par Excel en français (séparateur point-virgule, virgule décimale « 8,20 », accents) est lu correctement, de même qu'un CSV à point décimal (8.20). Contrôlez toujours le volume total annoncé à la fin de l'import.

Règles à connaître

- **Une ligne = une grume d'un seul billon.** Une grume en plusieurs billons doit être complétée ensuite à la saisie (Listing › ✎ › + Billon).
- Lignes ignorées : sans numéro, ou longueur / diamètre vides ou nuls. Numéros **déjà présents** dans le lot : ignorés et comptés dans le message final.
- Sans colonne Essence ou Qualité (ou cellule vide), l'application demande à l'import l'essence et la qualité à appliquer à ces lignes.
- Une essence ou une qualité inconnue du lot y est ajoutée automatiquement (vérifiez l'orthographe des codes dans le fichier).
- Tous les onglets du classeur sont lus : chaque onglet qui contient la ligne d'en-tête est importé.

- Si un sous-lot est sélectionné dans la saisie, les grumes importées y sont affectées.
- Le lot reste **à sauvegarder** : pensez à l'envoyer sur le Sheet.

> Si l'application répond « Aucune grume trouvée », la ligne d'en-tête n'a pas été reconnue : vérifiez qu'il existe bien trois colonnes intitulées Numéro, Longueur et Diamètre.

4. Lots clients (vente de billons)


Un lot client regroupe des billons d'un ou plusieurs lots du téléphone pour un client. **Un billon ne peut appartenir qu'à un seul client.**




+ Cubage › Lots clients › + Nouveau lot client : nom du client (obligatoire), puis Créer le lot client. Date, référence (contrat, bon), grille et remarques se complètent ensuite.




1. Tapez un numéro (« 112 », « 112.2 ») ou une **plage** (« 113-118 ») ; « Coller une liste de numéros » accepte un bordereau de chargement entier.
2. Ajouter les n billons disponibles : tout ajouter d'un coup, ou Ajouter billon par billon. Les billons déjà vendus ou recoupés sont signalés.
3. Recouper : tronçons du bas vers le haut avec un nouveau diamètre médian chacun ; le premier garde le n° d'origine, les suivants prennent le n° de la nouvelle plaquette.



1. Ajouter d'autres billons.
2. **Prix de vente** : la grille choisie est copiée dans le lot et complétée d'une ligne par essence × qualité présente ; renseignez les prix manquants.
3. Bordereau de réception (PDF client), sans ou avec prix HT.
4. **Grille de prix** du client et référence du contrat ou du bon.
5. Transmettre au bureau : le lot passe « Transmis » et devient en lecture seule ; les lots d'origine sont sauvegardés automatiquement.






€ Prix de vente propres au lot client : une ligne par essence/qualité, Ø min/max facultatifs. « Tous les billons ont un prix » confirme qu'aucun billon n'est oublié.

✓ Liste des lots clients avec leur statut : **brouillon**, **transmis**, **vente validée** par le bureau ou **annulé**. Le statut se met à jour avec ⟳ Mettre à jour depuis le Sheet.

Un lot client supprimé après transmission prévient le Sheet (réseau nécessaire) : ses billons repassent en stock.

5. Estimation de bois sur pied


5.1 Créer un lot



1. **Tarif Chaudé par défaut** (1 à 20), modifiable ensuite par essence et par classe.
2. **Mode d'inventaire** : « pied à pied, diamètre seul » (hauteurs données ensuite par classe), « par classes avec effectifs », ou « pied à pied numéroté » (diamètre + hauteur par tige).
3. **Grille de prix** sur pied (facultative).


Comme pour le cubage : chantier, commune, point GPS, essences et qualités du lot (au moins une qualité doit être cochée).

5.2 Pointer les tiges




- **a** Choisissez l'**essence** (pastilles) ; le compteur indique les tiges du lot et de l'essence.
- **b** **Tarif Chaudé** de l'essence : − / +.
- **c** Un appui sur une **classe de diamètre** (à 1,30 m, pas de 5 cm par défaut) = une tige. La pastille indique le nombre de tiges de la classe.
- **d** Annuler dernière retire la dernière tige pointée.

Mode vocal sur pied (même principe, mot de départ « note ») : « note chêne quarante » (essence + classe), « note trente-cinq » (classe seule, essence conservée), « note chêne » (change l'essence sans compter), « note annule ». Le téléphone annonce l'essence quand elle change.



Mode vocal sur pied : rappel des phrases et des noms d'essences reconnus.

5.3 Hauteurs par classe et tronçons de qualité




H Pour chaque essence × classe : la **hauteur** (m) appliquée aux tiges sans hauteur propre.


T + Ajouter un tronçon : tronçons de qualité du bas vers le haut (hauteur + qualité). Le reste jusqu'à la hauteur totale est compté en « BI » (code réglable).

! La somme des tronçons ne peut pas dépasser la hauteur : un message rouge s'affiche et la ligne n'est pas enregistrée.

> Les tiges sans hauteur apparaissent « sans H » dans le récapitulatif et ne sont pas cubées : renseignez toutes les classes.

5.4 Récapitulatif et tarifs





R Récapitulatif : par essence et classe (tiges, hauteur moyenne, m³), par essence et qualité, par tranche de prix de la grille, puis par essence, qualité et classe. PDF et Excel en bas.

T Tarifs Chaudé : tarif de toute l'essence ou classe par classe (affichage en classes de diamètre ou de circonférence). Le tarif choisi devient celui proposé pour les tiges suivantes de l'essence.

6. Sauvegarde, changement de téléphone, problèmes courants

6.1 Les bons réflexes

- **Sauvegarder** dès qu'il y a du réseau (accueil › ☁). Le Sheet est la copie de référence du bureau.
- **Mettre à jour depuis le Sheet** régulièrement : grilles de prix et statuts des ventes.
- **Paramètres › Exporter tout (JSON)** : copie de secours complète du téléphone, à déposer sur le Drive.


6.2 Changement de téléphone

1. Demandez un nouveau lien au bureau en cas de téléphone perdu (une nouvelle clé remplace l'ancienne) ; sinon le même lien suffit.
2. Ouvrez le lien sur le nouveau téléphone, ajoutez l'application à l'écran d'accueil.
3. ⚙ Paramètres › Récupérer mes lots depuis le Sheet : vos lots sauvegardés reviennent (les lots déjà présents ne sont pas modifiés).

6.3 Problèmes courants

Situation	Que faire
« Module PDF (ou Excel) non chargé »	Ouvrir une fois l'application avec du réseau : les modules se mettent en mémoire.
« Fond de carte non chargé »	La carte demande du réseau ; sans réseau, utilisez 📍 Relever la position.
« Accès à la position refusé »	Réglages du téléphone › Safari / Chrome › Position : autoriser.
Le mode vocal n'enregistre rien	Commencez chaque phrase par « note ». Vérifiez le point rouge (pas en pause), l'accès au micro, et parlez plus près du téléphone.
Mot d'essence non reconnu	Seuls les mots du vocabulaire français du modèle passent (aulne → « aune », robinier → « acacia », laricio → « pin corse »). Ajouter des mots : Paramètres › Mode vocal, ou demander au bureau (colonne mots_vocaux du Sheet).
Le n° Xylolink manque (bordure rouge)	Le renseigner dans la fiche du lot avant de sauvegarder.
Lot en lecture seule	Lot envoyé à un collègue ou copie du Sheet : Reprendre la main si c'est bien vous qui devez le modifier.
Échec de sauvegarde	Vérifier le réseau ; en cas de « clé refusée », redemander le lien de configuration au bureau. Le lot reste « à sauvegarder ».
Grille absente de la liste	Mettre à jour depuis le Sheet ; sinon demander au bureau de la publier comme grille commune.
Application affichée dans une ancienne version	Fermer complètement l'application puis la rouvrir avec du réseau ; comparer le numéro de version en bas de l'accueil.

7. Paramètres



a **Référentiel** : essences, qualités, pas et bornes des classes (reçus du Sheet).

b **Saisie** : qualité du 1er billon (reprise ou vide), saisie du diamètre sur pied (boutons de classes ou au cm), code du reste de tige (BI).

c **Mode vocal** : mots pour les essences et les qualités, **mot de départ** (« note » ; vide = aucun), rejet des phrases mal comprises (recommandé), annonce de l'essence à voix haute.

d **Synchronisation** : opérateur, adresse du script et clé (remplis par le lien de configuration), « Coller le lien de configuration ».

e **Changement de téléphone**, **remise à zéro** du téléphone (supprime les lots du téléphone, pas ceux du Sheet), **copie de secours** (Exporter / Importer JSON).

Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas · SIRET 900 809 633 00010 — Cubage SBF, logiciel libre. Captures réalisées sur un jeu de données de démonstration (chantiers, propriétaires et clients fictifs) ; le fond de carte est illustratif.