

Programa	Php generator Version 14.10.0.4		
Download	https://www.sqlmaestro.com/products/mysql/		
	phpgenerator/download/		
Descripción	Generador de codigo		
Herramientas	Olly 1.10, ImporRecontructor, PeiD, PEditor		
Dificultad	Newbie		
Compresor/Compilador	Borland Delphi 6.0 – 7.0 – Asprotect 1.23 RC4		
Protección	Empakado – Opciones deshabilitadas		
Objetivos	Desempakarlo – Hacer que corra XDDD y		
	parchear		
Cracker	xcdfgt Fecha: 21/04/2015		
Tutorial n°	1		

Introducción

Este es primer tutorial, de los muchos que espero enviar a la comunidad, de la cual he aprendido mucho.

Este tuto está basado en el **277--ASProtect 1.23 RC4_by_+NCR.rar**, el cual tome como base para desempacar este soft, aquí un repaso de lo que ahí ya se puede encontrar quiero dar especial agradecimiento al autor de este buen documento, así también como al maestro **RICARDO NARVAJA** que siempre ha sido un excelente mentor del cual hice todo su curso Cracking de cero, sin el cual no habría sido posible llegar hasta aca, espero seguir recorriendo el camino del conocimiento.

Muchas gracias


Comenzemos

Como siempre, antes de comenzar a trabajar, le pasamos el PeiD a la víctima para ver que es lo que nos trae:


ASProtect 1.23 RC4 - 1.3.08.24 -> Alexey Solodovníkov

Veamos si es cierto esto, carguémoslo en Olly para tratar de llegar a este mismo OEP.

Ni bien cargamos el programa en Olly, podemos observar esto:




Bueno, ahora con el método de las excepciones llegaremos hasta la última antes de que arranque. Pero antes nos aseguramos de tener todas las tildes puestas en le pestaña de Options – Debugging Options – Exceptions, de esta manera:



Ahora ocultemos Olly para que el programa no lo detecte. Existen dos maneras fáciles de hacer esto, una es con el plugin de IsDebuggerPresent. Lo único que debe hacer es ir al menú Plugins – IsDebugPresent – Hide:


Después de configurar estas opciones, procedo a cargar el programa en el OllyDbg, como voy a usar el método de las excepciones para hallar el OEP, realizo lo siguiente.

Al intentar ejecutar el soft en el entorno del olly, este para en excepciones, las cuales puedo pasar con las teclas **SHIFT** + **F8**, al llegar a la excepción número 27, voy a la opción M del olly, y en la sección code del programa coloco un **Set memory breakpoint on access** tal como se muestra en el a imagen abajo




Después de realizar este proceso, debería llegar al OEP, dado esto deberías estar en una zona como esta:

OEP = 004081D8



Después de hacer este proceso, a buscar el inicio y fin de la IAT

Ahora, ya que tenemos el programa parado en el OEP, tratemos de encontrar los datos que hace falta para reparar la tabla de importaciones. Aprovechando también que el OEP es un salto a dicha tabla, hacemos un Follow in Dump – Memory Address y en el dump vemos esto:



Esos son los bytes que corresponden al salto. En caso de que no hubiéramos caído en el salto, podríamos haber hecho un Binary String con FF 25 para hallar los saltos.

Vemos que hay valores como 77xxxxxx y 01xxxxxx. Los primeros son direcciones reales de las funciones del Api de Window\$. Los demás valores están re direccionados por el Asprotect para convertirlos en entradas malas.

Ahora subimos un poco para ver el inicio de la IAT:


Para buscar el inicio el inicio y fin de la IAT me base en los manuales de Ricardo Después de la búsqueda del IAT, estos son los datos que se arrojan.

004081D8 (Real entry point)


OEP = 004081D8 - 00400000 = 81D8 RVA = 110C26C - 00400000 = D0C26C Size = 110CF40 - 110C26C = CD4

Inicio de la IAT = 110C26C Final de la IAT = 110CF40

Obtenida esta información, procedo a reparar la IAT con el Import REConstructor





Después de realizar esto , doy a la opción **Show Invalid ,** la cual selecciona todas entradas invalidas , doy click derecho y presiono la opción Cut thunks



Después de realizar esto , doy click a la opción **Fix Dump** , para así reparar la tabla del dumpeado,

Pero antes de realizar este proceso ,debería ya tener mi Dumpeado , el cual obtengo de esta forma





Hay que tener cuidado con quitar la opción **Rebuild import** sino el plugin intentara repara la iat .

Este proceso me crea un archivo el cual le coloco el nombre dump.exe , recodar que a este ejecutable es al cual le debo aplicar el proceso de reparación de la IAT

Arrojado este resultado

Me debería quedar 3 ejecutables

- 1. MyPHPGeneratorPro.exe (EXE ORIGINAL)
- 2. dumped .exe (Dumpeado)
- 3. dumped.exe (Dumpeado con la iat reparada)

El ejecutable sobre el que vamos a realizar todos los cambios es el que se llama dumped_exe.

Después de realizar este proceso nuestro ejecutable debería quedar totalmente funcional ,listo para ser crackeado.

Pero las protecciones de software nos tienen otras sorpresas , y es que algunas secciones del ejecutable no se dumpearon de forma satisfactoria,


Para solucionar esto debemos, agregar las secciones faltantes a nuestro ejecutable dumped_.exe , así como también copiar la pila del ejecutable original a nuestro archivo dumpeado

Copiar la pila del ejecutable original a nuestro ejecutable reparado

Teniendo nuestro OllyDbg parado en OEP, vamos a la sección M y buscamos la sección que dice STACK OF MAIN THREAD, tal como se muestra en la imagen



Por la imagen vemos que la pila de ejecutable original empieza en 0013C000 y tiene de tamaño 00004000, con esta información vamos a la sección dumpeado del olly Y seleccionamos todos los bytes



El proceso que debemos realizar consiste en crear una sección donde alojar este código y después crear un injerto en nuestro ejecutable dumpeado, con el cual vamos a cargar la pila y así hacer que tanto nuestro exe dumepado, y nuestro exe original tengan la misma pila

Para hacer este proceso tomo como referencia el Manual **45-ASProtect 1.23 RC4_by_+NCR.doc**, el cual define el proceso de la siguiente forma

"Bien, retomemos el camino por el cual veníamos. Debíamos agregar una sección de 4000h bytes a nuestro dumpeado con la tabla reparada. Para esto, lo cargamos en Peditor y vamos a Sections. Una vez allí, nos vamos a la última sección del ejecutable (será la que haya agregado el Import para poner la tabla reparada) y le damos a "Add a section":



Le ponemos un nombre cualquiera, en este caso he elegido el mío, je:



Y le damos a "ADD". Nos queda de esta manera:

01000 0077E000	00001000	0077E000	E0000020
01000 0077F000	00001000	0077F000	E0000020
11000 00780000	00011000	00780000	E0000020
67000 00791000	00067000	00791000	E0000020
14000 007F8000	00014000	007F8000	E0000020
01000 0080C000	00001000	0080C000	E0000020
03000 0080D000	00003000	0080D000	E0000060
00000 00810000	00000000	00810000	C0000040
	01000 0077F000 11000 00780000 67000 00791000 14000 007F8000 01000 0080C000 03000 0080D000	01000 0077F000 00001000 11000 00780000 00011000 67000 00791000 00067000 14000 007F8000 00014000 01000 0080C000 00001000 03000 0080D000 00003000	01000 0077F000 00001000 0077F000 11000 00780000 00011000 00780000 67000 00791000 00067000 00791000 14000 007F8000 00014000 007F8000 01000 0080C000 00001000 0080C000 03000 0080D000 00003000 0080D000


Vemos que en "Virtual Size" y "Raw Size" no dice nada todavía, pero ya lo arreglaremos. Recuerden cambiar la características de esta nueva sección agregada a E0000020. Yo sin darme cuenta no lo he hecho y me ha funcionado igual XD (pues creo que sería lo más lógico, pues de esa sección solo le van a leer datos, dado que el injerto para copiar el stack lo haremos en otra parte. Si lo queremos hacer en esta sección, si deberíamos cambiar sus características).

Bien, luego seleccionamos la sección recién agregada y le damos a "Edit Section" y en la ventana que no sale rellenamos los campos que nos interesan con los valores que necesitamos:

Y ahora si nos queda todo correcto:

Ahora debemos agregar los bytes al archivo, dado que solo le hemos indicado al dumpeado el tamaño que debe reservar.

Así que abrimos nuestro editor hexadecimal preferido (yo utilizo WinHex;). Nos vamos al último bytes del archivo, lo seleccionamos y luego vamos al menú Edit – Paste Bytes Zero:"



Nos pregunta si queremos pegar los bytes al final del archivo, le decimos que sí y luego completamos con los bytes que nos hacen falta que son 4000h, pero WinHex los pide en decimal así que los pasamos:



Y luego completamos el trabajo:




El numero 16384 es el equivalente de 4000 en decimal Es decir Hex 4000 es igual a 16384 en decimal

Y para estar seguros, miramos la barra de estados de WinHex:



El trabajo está hecho. Luego guardamos los cambios y volvemos a Olly.

Solo falta corregir el Size of Image para compensar los 4000h bytes que agregamos, asi que lo abrimos en el editor PE nuevamente y nos fijamos cual es su Size of Image



A ese valor (810000h) le debemos sumar lo que hemos agregado, o sea 4000h. El resultado es 814000h:



Y lo cambiamos en el Editor PE. Si no hacemos esto, al querer cargar el programa en Olly, nos dará un error."

Este proceso en resumen , es agregar una zona al ejecutable en la cual vamos a copiar los bytes de la pila , que después con nuestro injerto ejecutaremos

A continuación describo el injerto que hace posible esto. Debemos copiar estos bytes en una zona libre del ejecutable

Injerto de bytes

MOV ESI,1F00000

MOV EDI,1EB0000

MOV ECX,1000

REP MOVS DWORD PTR ES:[EDI],DWORD PTR DS:[ESI]

MOV DWORD PTR DS:[110C5D0],1F07340

MOV DWORD PTR DS:[110C480],1F06F3C

MOV DWORD PTR DS:[110C450],1F0AEB4

MOV DWORD PTR DS:[401000],401004

MOV DWORD PTR DS:[401004],6F420703

PUSHAD

MOV ESI,186F000

MOV EAX, DWORD PTR FS: [18]

MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+8]

MOV EDI, EAX

MOV ECX,1000

REP MOVS DWORD PTR ES:[EDI],DWORD PTR DS:[ESI]

POPAD

XOR EAX,EAX
MOV ECX,13FFB0
MOV EDX,7C90E514
MOV EBX,10B7230
MOV ESP,DWORD PTR FS:[18]
MOV ESP,DWORD PTR DS:[ESP+8]
ADD ESP,3F9C
MOV EBP,DWORD PTR FS:[18]
MOV EBP,DWORD PTR DS:[EBP+8]
ADD EBP,3FC0
MOV ESI,-1
MOV EDI,7C910228
JMP 004081D8

Voy explicar el injerto para que se mas explicito

MOV ESI,1F00000 -> Inicio de la zona creada MOV EDI,1EB0000 -> zona donde se van copiar los bytes MOV ECX,1000 -> variable que controla el ciclo de repeticion REP MOVS DWORD PTR ES:[EDI],DWORD PTR DS:[ESI] -> Esta es la instrucción repetitiva que hace el copiado

Estas cuatro primeras líneas se refieren a una zona de memoria que el asprotect me dejo en ceros , para solucionar el problema cree la zona faltante en el ejecutable , y con las estas líneas garantizo que se copien a la zona correcta

MOV DWORD PTR DS:[110C5D0],1F07340 MOV DWORD PTR DS:[110C480],1F06F3C MOV DWORD PTR DS:[110C450],1F0AEB4 MOV DWORD PTR DS:[401000],401004 MOV DWORD PTR DS:[401004],6F420703

Estas instrucciones las cree , para así direccionar el ejecutable a zonas con código valido , ya que en algunas redirecciones se apuntaba a **00 00 00 00** , tonces como solución al problema opte por agregar la zona faltante en el ejecutable, después de esto ir a la parte del código donde se hacia la redirección a ceros ,y cambiarla por una redirección valida.

Es importante considerar que las direcciones en azul, se calcularon del siguiente forma.

Ejemplo

00408780 \$ FF25 D0C51001 JMP DWORD PTR DS:[110C5D0]

Zonas de memoria del exe original

Zonas de memoria del exe dumpeado

En resumen , lo que hace esto es garantizar que nuestra redirección caiga en la misma zona de memoria , del ejecutable original

```
PUSHAD
MOV ESI,186F000
MOV EAX,DWORD PTR FS:[18] -> estructura PEB pointer al stack de pila
MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+8] -> Se le suma 8 a la dirección
MOV EDI,EAX -> Se copia la dirección real
MOV ECX,1000
REP MOVS DWORD PTR ES:[EDI],DWORD PTR DS:[ESI]
```

Estas instrucciones son de copiado típico de pila , pero hare una explicación importante , cuando hice el injerto , queme las direcciones de pila en el código , o lo que se conoce comúnmente como harcodear la dirección , pero por explicación del maestro narvaja, me di cuenta que la dirección de la pila se puede calcular de forma dinámica usando la estructura PEB , que tiene un a puntador que me muestra el valor real de la pila en el momento de ejecución del programa

Esto es de vital importancia para que tu ejecutable funcione por fuera y dentro del olly , pues en mi caso antes de a hacer esto , cuando intentaba correr el soft fuera de un entorno de depuración ,fallaba es decir con doble click.

```
POPAD ->Recupera registros
XOR EAX,EAX -> Establece el registro EAX a cero
MOV ECX,13FFB0 ->El valor del registro ,se debe copiar del que tiene el exe original
MOV EDX,7C90E514 ->Lo mismo que el anterior
MOV EBX,10B7230->>El valor del registro ,se debe copiar del que tiene el exe original
```

MOV ESP,DWORD PTR FS:[18] MOV ESP,DWORD PTR DS:[ESP+8] ADD ESP,3F9C MOV EBP,DWORD PTR FS:[18] MOV EBP,DWORD PTR DS:[EBP+8] ADD EBP,3FC0 MOV ESI,-1 MOV EDI,7C910228


Además de la dirección de inicio de la pila, también hay dos registros de procesador que también se pueden obtener de forma dinámica y son el ESP y el EBP tal como se muestra arriba.

MOV ESI,-1-> El valor del registro, se debe copiar del que tiene el exe original MOV EDI,7C910228 -> El valor del registro ,se debe copiar del que tiene el exe original JMP 004081D8 -> Salto al OEP

Con esta explicación, fue la forma en la que logre que el ejecutable funcionara después de ser dumpeado.

Esto lo hice usando mucha información de aquí y de allá, con esto el ejecutable debería quedar listo para ser parcheado .

Como hallar el punto mágico donde el ejecutable decide si esta registrado o no



Superada la desempacada del software , solo nos queda vencer este última barrera y podremos usar el soft.

Para encontrar el punto donde el soft valida si esta registrado o no, use el tute llamado


838-COMO_ELIMINAR_NAGS_EN_PROGRAMAS_DELPHI .rar , el cual resumo de la siguiente forma

Después de tener cargado el soft en el olly, damos click en la opción ,Ctrl+N y buscamos a la api GetCapture, y colocamos la opción donde dice **Set breakpoint on every reference**

```
004B6BF4 .idata
004B6BF0 .idata
004B6BEC .idata
004B6BE8 .idata
004B6BE4 .idata
                                                     Import
                                                                            user32. GetCapture
user32. GetClassInfoA
user32. GetClassInfoA
user32. GetClassNameA
user32. GetClientRect
user32. GetClipBox
kernel32. GetClipBox
kernel32. GetComputerNam
kernel32. GetComputerNam
kernel32. GetCPInfo
gdi32. GetCurrentPositio
kernel32. GetCurrentProc
kernel32. GetCurrentThre
vernel32. GetCurrentThre
                                                                             user32.GetCapture
                                                     Import
Import
                                                                                                                                                               Actualize:
                                                     Import
Import
                                                                                                                                                               Follow import in Disassembler
004B6BE4
004B6BE0
                                                                                                                                                               Follow in Dump
                           .idata
                                                     Import
004B6D80
004B699C
004B6EC8
004B6ECC
004B6ECC
004B6DCC
                          .idata
.idata
                                                     Import
                                                                                                                                                               Find references to import
                                                      Import
                          .idata
.idata
.idata
.idata
                                                     Import
Import
                                                                                                                                                               View call tree
                                                     Import
Import
                                                                                                                                                               Set breakpoint on every reference
                                                     Import
```

Le ponemos bps a todas las referencias a la api. Luego me fijo cuales son las que cumplen la condición descripta y dejamos esas solamente. Las que se vean como se muestra en la siguiente imagen

Después de encontrar esta zona, colocamos un bp en el inicio del api en **PUSH EBP** esto se hace con el fin se empezar analizar las diferentes direcciones y call que el soft hace, esto hasta encontrar un salto condicional que nos determine cuando esta registrado y cuando no, realizado esto llegamos a un punto como el que se muestra en la imagen abajo.



Allí podemos ver , que hay un salto tipo JNZ , para probar cambiamos el bit **z** del procesador a 0 y damos F9, hecho esto ,el programa nos lleva a la siguiente pantalla



Pudo haber sido la solución jajja pero vemos que nos dimos cuenta, que esta zona puede estar la validación.

Por lo que he leído algunos soft son fáciles de crackear , solo consiste en cambiar algunos saltos, incluso uno y listo.

Sin embargo analizando y leyendo el código , pudimos enterarnos que algunos tipos de registro se basan en cambiar redirecciones de código a zonas donde aparece la NAG que nos impida usar el programa , lo que tenemos que hacer en estos casos es cambiar la redirección de memoria a la zona valida y llenar algunos datos de licencia y demás para que así , el programa piense que ha sido registrado , guardar los cambios y wala.


Lo que hicimos en este caso fue lo siguiente:

20505007		04 04500504	MOULEOU DUODD DTD DO-FACEFOOAT	
30F85AA7	•	A1_84580E01	MOV EAX,DWORD PTR DS:[10E5884]	
30F85AAC		8B00	MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]	
30F85AAE		E8 657371FF	CALL 0069CE18	_MuPHPGe.0069CE18
30F85AB3		3300	XOR EAX,EAX	-
20F85AB5	:	55	PUSH EBP	
20F85AB6	_	68 A55BF800	PUSH 0F85BA5	
	•			
20F85ABB	•		PUSH_DWORD_PTR_FS:[EAX]	
30F85ABE			MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP	
00F85AC1		E8 5AFCFFFF	CALL 00F85720	_MyPHPGe.00F85720
30F85AC6		84C0	TEST AL,AL	
30F85AC8	.~	75 4B	JNZ SHORT 00F85B15	MyPHPGe.00F85B15
30F85ACA		3300	XOR EAX.EAX	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
30F85ACC		55	PUSH EBP	
30F85ACD	:	68 0E5BF800	PUSH 0F85B0E	
20F85AD2	:		PUSH DWORD PTR FS:[EAX]	
20F85AD5		64:8920	MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP	
20F85AD8	•	A1 58820E01	MOV EAX,DWORD PTR DS:[10E8258]	
30F85ADD		8B00	MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]	
00F85ADF			CALL 0049C8E4	_MyPHPGe.0049C8E4
00F85AE4		FF15 A4300E0		_MyPHPGe.00F85598
30F85AEA		A1 58820E01	MOV EAX,DWORD PTR DS:[10E8258]	
30F85AEF		8B00	MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]	
00F85AF1		E8 866E51FF	CALL 0049C97C	_MyPHPGe.0049C97C
20F85AF6	:	33C0	XOR EAX, EAX	de. de. de
30F85AF8	-	5A	POP EDX	
20F85AF9	•	59	POP ECX	
	•	57		
20F85AFA	•	59	POP ECX	

El salto que vemos aquí, es una redirección de memoria , fui al contenido de la dirección y la cambiamos a la dirección de la zona valida.


La dirección 10E30A4 apuntaba a la dirección **00F85548** . Lo que hice fue , hacer que el call no llamara a esta dirección sino a la siguiente **00F85598**


Hecho esto también analizamos que en la nueva dirección también se espera un dato que es donde se guardan los datos de registro de licencia



Es decir fuimos la dirección **01D83861** y la llenamos con los datos que arriba vemos , podría ser cualquier nombre , lo importante es que el código espera estos datos, pues sino los recibe, genera una excepción de acceso a memoria

Hecho esto nuestro programa nos dará la siguiente pantalla





Y listo nuestro software ha sido vencido

Hasta la próxima

xcdfgt

Abril de 2015