

Guía del programador para APPC

Versión 6.2.2



Guía del programador para APPC

Versión 6.2.2

Nota:

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, asegúrese de leer la información de carácter general que figura en el Apéndice E, "Avisos", en la página 305.

Tercera edición (julio de 2006)

Esta publicación es la traducción del original inglés *IBM Communications Server for Linux, APPC Programmer's Guide,* (SC31-6773-01).

Esta edición es aplicable a IBM Communications Server para Linux, Versión 6.2.2 y a todos los releases y modificaciones subsiguientes hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones o boletines técnicos.

Puede solicitar las publicaciones a través del representante local de IBM o de la sucursal de IBM que preste servicios en su localidad. No hay existencias de las publicaciones en la dirección indicada más abajo.

IBM agradece sus comentarios. Al final de esta publicación encontrará una hoja de comentarios del lector. En caso de que el formulario ya se haya utilizado o no esté presente, puede enviar los comentarios a la siguiente dirección:

IBM España, S.A. National Language Solutions Center Avda. Diagonal 571, Edif. "L'Illa" 08029 Barcelona España

Si prefiere enviar sus comentarios de manera electrónica, utilice uno de los métodos siguientes:

- Internet: HOJACOM@es.ibm.com
- Fax: 34-93-321-6134

Al enviar información a IBM, se otorga a IBM un derecho no exclusivo para utilizar o distribuir esa información del modo que IBM considere oportuno, sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente.

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2006. Reservados todos los derechos.

Contenido

Acerca de este manual. XV A quién va dirigido este manual xv Como utilizar este manual xvi Organización de este manual xvi Convenciones gráficos xviii Convenciones gráficas xviii Publicaciones relacionadas. xviii Capítulo 1. Conceptos. 1 Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP. 2 Unidad lógica 62. 2 Sesiones. 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones smiltiples 3 Conversaciones semiditiples y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semiditiplex). 5 Inicio de una conversación 5 Envio de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 5 Envio y recepción de información de setado con datos 6	Tablas
Aquién va dirigido este manual xv Cômo utilizar este manual xvi Convercios tipográficos xvii Converciones gráficas xviii Publicaciones relacionadas xviii Capítulo 1. Conceptos 1 Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP 2 Unidad lógica 62 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones semidiples y dúplex 4 Conversaciones semidiples y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex) 5 Incio de una conversación 5 Incio de datos 6 Recepción de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 7 Pacsa de confirmación (semidúplex) 7 Establecimiento del nivel de	Figuras
Aquién va dirigido este manual xv Cômo utilizar este manual xvi Convercios tipográficos xvii Converciones gráficas xviii Publicaciones relacionadas xviii Capítulo 1. Conceptos 1 Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP 2 Unidad lógica 62 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones semidiples y dúplex 4 Conversaciones semidiples y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex) 5 Incio de una conversación 5 Incio de datos 6 Recepción de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 7 Pacsa de confirmación (semidúplex) 7 Establecimiento del nivel de	Acerca de este manual
Zómo utilizar este manual xvi Organización de este manual xvi Convenciones gráficas xvii Publicaciones relacionadas xvii Capítulo 1. Conceptos. 1 Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP 2 Unidad lógica 6.2. 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipo de conversación 3 Tipo de conversación 3 Conversaciones semidiples y dúplex 3 Conversaciones semidiples y dúplex 4 Conversaciones semidiples y dúplex 5 Conversaciones semidiples y dúplex 5 Conversación correlacionada sencilla (semidiplex) 5 Incico de una conversación 5 Incico de una conversación 6 Recepción de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 8 Respuesta a	
Convenciones gráficas xviii Convenciones gráficas xviii Publicaciones relacionadas xviii Capítulo 1. Conceptos. 1 Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP. 2 Unidad lógica 6.2. 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones emidúplex y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex) 5 Inicio de una conversación 5 Envio de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 6 Fivo de datos 6 Finalización de confirmación 8 Recepción de datos una petición de confirmación 8 Recepción de la datos y una petición de confirmación 8 Recepción de la datos y una petición de confirmación 9 </td <td>Cómo utilizar este manual</td>	Cómo utilizar este manual
Convenciones gráficas xviii Convenciones gráficas xviii Publicaciones relacionadas. xviii Capítulo 1. Conceptos. 1 Qué es APC2 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP. 2 Unidad lógica 6.2. 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones emidúplex y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex) 5 Inicio de una conversación 5 Envio de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 6 Fivo de datos 6 Finalización de confirmación 8 Recepción de datos 6 Finalización de la conversación 9 Envío de una petición de confirmación 8 Recepción de información de estado con d	Organización de este manual
Convenciones gráficas xviii Cubilicaciones relacionadas. xviii Capítulo 1. Conceptos. 1 Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP. 2 Unidad lógica 6.2. 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones miltiples 3 Conversaciones semidúplex y dúplex 4 Conversacion correlacionada sencilla (semidúplex) 5 Inicio de una conversación 5 Incio de datos 6 Recepción de datos 6 Recepción de datos 6 Proceso de confirmación (semidúplex) 7 Inicio de una conversación 5 Proceso de la conversación 8 Recepción de datos 6 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Recepción de peticion de confirmación 8 Respuesta a	Convenios tipográficos
Publicaciones relacionadas. xviii Capítulo 1. Conceptos. 1 Qué es APPC 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP. 2 Unidad lógica 6.2. 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones estidúples y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación. 5 Envio de datos 6 Recepción de datos 6 Recepción de datos 6 Envio de una petición de confirmación 8 Desasignación de la conversación 9 Privo de una petición de confirmación 8 Recepción de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 10 <	Convenciones gráficas
Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP 2 Unidad lógica 6.2 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Verbos APPC 3 Conversaciónes múltiples 3 Conversaciónes semidúplex y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación 5 Envío de datos 6 Finalización de una conversación 6 Proceso de confirmación (semidúplex). 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Resepuesta a la petición de confirmación 8 Resepuesta a la petición de confirmación 9 Desasignación de la conversación 9 Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex) 9 Envío y recepción de información de estado con datos 10 Stados de conversación por parte del TP 11 Comprobaciones de estado 12 <td></td>	
Qué es APPC? 1 Programas de transacciones 1 Comunicación entre TP 2 Unidad lógica 6.2 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Verbos APPC 3 Conversaciónes múltiples 3 Conversaciónes semidúplex y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación 5 Envío de datos 6 Finalización de una conversación 6 Proceso de confirmación (semidúplex). 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Resepuesta a la petición de confirmación 8 Resepuesta a la petición de confirmación 9 Desasignación de la conversación 9 Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex) 9 Envío y recepción de información de estado con datos 10 Stados de conversación por parte del TP 11 Comprobaciones de estado 12 <td>Capítulo 1. Conceptos.</td>	Capítulo 1. Conceptos.
Programas de transacciones	
Comunicación entre TP. 2 Unidad lógica 6.2. 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones semidúplex y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación. 5 Envío de datos 6 Recepción de datos 6 Proceso de confirmación (semidúplex) 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Recepción de información de estado con datos 9 Envío y recepción de información de estado con datos 9 Envío de información de estado con datos 10 Estados de conversación (semidúplex) 11 Visión de la conversación por parte del TP 11 Cambio de los est	Programas de transacciones
Unidad lógica 6.2 2 Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones semiditiples y dúplex 4 Conversaciones semiditiples y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 6 Proceso de confirmación 6 Recepción de datos 6 Finalización de enfirmación (semidúplex) 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Invío y recepción de información de estado con datos 9 Invío de información de estado con datos 10 Estados in	Comunicación entre TP
Sesiones 2 Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones múltiples y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación. 5 Envío de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 6 Proceso de confirmación (semidúplex). 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Envío de información de estado con datos (semidúplex). 9 Envío de información de estado con datos 10 Estados de conversación (semidúplex) 11 Visión de la conversación por parte del TP 11 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales 14 Cambio de los esta	Unidad lógica 62
Conversaciones 2 Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones semiditiples 4 Conversaciones semiditiples y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación. 5 Envío de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 6 Proceso de confirmación (semidúplex). 7 Pestablecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex). 9 Envío de información de estado con datos 10 Estados de conversación (semidúplex) 10 Estados de conversación (semidúplex) 11 Cambio de la conversación per parte del TP 11 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales <td< td=""><td>Sesiones</td></td<>	Sesiones
Verbos APPC 2 Proceso de la conversación 3 Tipos de conversacións 3 Conversaciones múltiples 3 Conversaciones semidiplex y dúplex 4 Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación 5 Envío de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 7 Proceso de confirmación (semidúplex) 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Invío y recepción de información de estado con datos (semidúplex) 9 Envío de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 10 Stados de conversación (semidúplex) 11 Visión de la conversación por parte del TP 11 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciale	
Proceso de la conversación 3 Tipos de conversación 3 Tipos de conversación 3 Conversaciones miltiples 3 Conversaciones semidúplex y dúplex 4 Conversaciones semidúplex y dúplex 5 Inicio de una conversación. 5 Envío de datos 6 Recepción de datos 7 Cesco de confirmación (semidúplex). 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Envío de una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Desasignación de la conversación 9 Envío y ercepción de información de estado con datos (semidúplex). 9 Envío de información de estado con datos (semidúplex). 9 Envío de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 11 Cambio de la conversación 12 Comprobaciones de estado 12 Comprobaciones de estado 12 Comprobaciones de estado 12 Comprobaciones de estado 13 Comprobaciones de estado 14 Cambio al estado Recibir 15 Cambio al estado Enviar 16 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 17 Estados de conversación 18 Envío de una conversación 19 Estados de conversación 19 Estados de conversación 19 Estados de conversación (semidúplex) 10 Estados de conversación (semidúplex) 11 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales 14 Comprobaciones de datos 15 Envío de datos 16 Estados de conversación 16 Estados de conversación 17 Estados de conversación 18 Estados de conversación 19 Estados de conversación 10 Recepción de datos 11 Cambio al estado conversación 16 Estados de conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex	
Tipos de conversación Conversaciones múltiples Conversaciones semidúplex y dúplex 4 Conversaciones semidúplex y dúplex 5 Inicio de una conversación. 5 Envío de datos Recepción de datos Finalización de una conversación 6 Proceso de confirmación (semidúplex). 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Envío de una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Desasignación de la conversación 9 Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex). 9 Envío de información de estado con datos 8 Recepción de información de or datos 10 Estados de conversación (semidúplex) 11 Cambios de estado 12 Comprobaciones de estado 12 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales 14 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Recibir 15 Inicio de una conversación 16 Recepción de datos 16 Recepción de datos 16 Recepción de datos 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversacions dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversacions dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversacions dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	
Conversaciones semidúplex y dúplex	Tipos de conversación
Conversaciones semidúplex y dúplex	Conversaciones múltiples
Conversación correlacionada sencilla (semidúplex). 5 Inicio de una conversación. 5 Envío de datos 6 Recepción de datos 6 Finalización de una conversación 6 Proceso de confirmación (semidúplex). 7 Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Desasignación de la conversación 9 Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex). 9 Envío de información de estado con datos (semidúplex). 9 Envío de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 10 Estados de conversación (semidúplex) 11 Cambios de estado 11 Cambios de estado 11 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales 12 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Recibir 15 Envío de datos 15 Envío de datos 16 Recepción de datos 16 Finalización de una conversación 16 Finalización de una conversación 16 Finalización de una conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	Conversaciones comidúnles y dúnles
Inicio de una conversación. 55 Envío de datos 66 Recepción de datos 67 Recepción de datos 67 Finalización de una conversación 66 Finalización de una conversación 66 Finalización de una conversación 77 Establecimiento del nivel de sincronización 88 Envío de una petición de confirmación 88 Recepción de datos y una petición de confirmación 88 Respuesta a la petición de confirmación 99 Envío y recepción de la conversación 99 Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex) 99 Envío de información de estado con datos (semidúplex) 100 Recepción de información de estado con datos 100 Recepción de información de estado con datos 100 Recepción de información de estado 100 Castados de conversación (semidúplex) 111 Cambios de estado 122 Comprobaciones de estado 122 Comprobaciones de estado 122 Estados iniciales 124 Cambio al estado Recibir 144 Cambio al estado Recibir 144 Cambio al estado Enviar 144 Conversaciones dúplex 15 Inicio de una conversación 15 Envío de datos 15 Envío de datos 16 Recepción de datos 17 Envío de datos 16 Recepción de datos 17 Finalización de una conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	Conversación correlacionada concilla (comidúnlos)
Envío de datos Recepción de datos Recepción de datos Rinalización de una conversación Croceso de confirmación (semidúplex) Establecimiento del nivel de sincronización Envío de una petición de confirmación Recepción de datos y una petición de confirmación Respuesta a la petición de confirmación Respuesta a la petición de la conversación Senvío y recepción de información de estado con datos (semidúplex) Envío de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos Setados de conversación (semidúplex) Uvisión de la conversación (semidúplex) 11 Visión de la conversación por parte del TP Cambios de estado Comprobaciones de estado Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales 14 Cambio al estado Recibir Cambio al estado Recibir 15 Inicio de una conversación 16 Envío de datos 17 Envío de datos 18 Finalización de una conversación 19 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	
Recepción de datos Finalización de una conversación Proceso de confirmación (semidúplex) Establecimiento del nivel de sincronización Recepción de datos y una petición de confirmación Recepción de datos y una petición de confirmación Respuesta a la petición de confirmación Penvío y recepción de la conversación Penvío y recepción de información de estado con datos (semidúplex) Envío de información de estado con datos Recepción de la conversación (semidúplex) 11 Visión de la conversación (semidúplex) 11 Cambios de estado 12 Comprobaciones de estado 12 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales 14 Cambio al estado Recibir 15 Lambio al estado Recibir 16 Cambio al estado Enviar 17 Canversaciones dúplex 18 Envío de datos 19 Recepción de datos 19 Envío de datos 19 Envío de datos 10 Recepción de datos 11 Envío de datos 11 Finalización de una conversación 15 Envío de datos 16 Finalización de una conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	
Proceso de confirmación (semidúplex). Establecimiento del nivel de sincronización Envío de una petición de confirmación Recepción de datos y una petición de confirmación Respuesta a la petición de confirmación Poesasignación de la conversación Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex). Envío de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 11 Visión de la conversación (semidúplex) 12 Visión de la conversación por parte del TP Cambios de estado Comprobaciones de estado 22 Comprobaciones de estado 23 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 14 Cambio al estado Recibir Cambio al estado Recibir Cambio al estado Enviar 15 Inicio de una conversación 16 Recepción de datos 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex	Pagangién de dates
Proceso de confirmación (semidúplex). Establecimiento del nivel de sincronización Envío de una petición de confirmación Recepción de datos y una petición de confirmación Respuesta a la petición de confirmación Poesasignación de la conversación Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex). Envío de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 11 Visión de la conversación (semidúplex) 12 Visión de la conversación por parte del TP Cambios de estado Comprobaciones de estado 22 Comprobaciones de estado 23 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 14 Cambio al estado Recibir Cambio al estado Recibir Cambio al estado Enviar 15 Inicio de una conversación 16 Recepción de datos 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex	Recepción de datos
Establecimiento del nivel de sincronización 8 Envío de una petición de confirmación 8 Recepción de datos y una petición de confirmación 8 Respuesta a la petición de confirmación 9 Desasignación de la conversación 9 Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex) 9 Envío de información de estado con datos (semidúplex) 10 Recepción de información de estado con datos 10 Recepción de información de estado con datos 10 Estados de conversación (semidúplex) 11 Cambios de la conversación por parte del TP 11 Cambios de estado 12 Comprobaciones de estado 12 Comprobaciones de estado 12 Estados iniciales 12 Estados iniciales 14 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Enviar 14 Conversaciones dúplex 15 Inicio de una conversación 15 Envío de datos 16 Envío de datos 16 Envío de datos 16 Estados de conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	Finalización de una conversación
Envío de una petición de confirmación Recepción de datos y una petición de confirmación Respuesta a la petición de confirmación Pesasignación de la conversación Pesasignación de la conversación Pesasignación de información de estado con datos (semidúplex) Penvío y recepción de información de estado con datos Perocepción de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos Pestados de conversación (semidúplex) Pestados de conversación por parte del TP Perocepción de estado Pestados iniciales Pestados iniciales Pestados iniciales Pestados iniciales Pestados de conversación (semidúplex) Pestados de destado Enviar Pestados de datos Pestados de conversación	Froceso de confirmación (semiduplex)
Recepción de datos y una petición de confirmación Respuesta a la petición de confirmación Desasignación de la conversación Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex). 99 Envío de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos Recepción de información de estado con datos Estados de conversación (semidúplex) 11 Visión de la conversación por parte del TP 11 Cambios de estado 12 Comprobaciones de estado 12 Cambio de los estados de conversación (semidúplex) 12 Estados iniciales 13 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Enviar 15 Inicio de una conversación 15 Envío de datos 16 Recepción de datos 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	
Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex)	Envio de una petición de confirmación
Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex)	Recepcion de datos y una petición de confirmación
Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex)	Respuesta a la petición de confirmación
Envío de información de estado con datos	Desasignación de la conversación
Recepción de información de estado con datos	Envio y recepción de información de estado con datos (semidúplex).
Estados de conversación (semidúplex)	
Visión de la conversación por parte del TP11Cambios de estado12Comprobaciones de estado12Cambio de los estados de conversación (semidúplex)12Estados iniciales14Cambio al estado Recibir14Cambio al estado Enviar14Conversaciones dúplex15Inicio de una conversación15Envío de datos16Recepción de datos16Finalización de una conversación16Estados de conversación17Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex17	
Cambios de estado12Comprobaciones de estado12Cambio de los estados de conversación (semidúplex)12Estados iniciales14Cambio al estado Recibir14Cambio al estado Enviar14Conversaciones dúplex15Inicio de una conversación15Envío de datos16Recepción de datos16Finalización de una conversación16Estados de conversación17Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex17	Estados de conversación (semidúplex)
Comprobaciones de estado	Visión de la conversación por parte del TP
Cambio de los estados de conversación (semidúplex)12Estados iniciales14Cambio al estado Recibir14Cambio al estado Enviar14Conversaciones dúplex15Inicio de una conversación15Envío de datos16Recepción de datos16Finalización de una conversación16Estados de conversación16Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex17	
Estados iniciales 14 Cambio al estado Recibir 14 Cambio al estado Enviar 14 Conversaciones dúplex 15 Inicio de una conversación 15 Envío de datos 16 Recepción de datos 16 Finalización de una conversación 16 Estados de conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	
Cambio al estado Recibir14Cambio al estado Enviar14Conversaciones dúplex15Inicio de una conversación15Envío de datos16Recepción de datos16Finalización de una conversación16Estados de conversación16Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex17	
Cambio al estado Enviar 14 Conversaciones dúplex 15 Inicio de una conversación 15 Envío de datos 16 Recepción de datos 16 Finalización de una conversación 16 Estados de conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	
Conversaciones dúplex 15 Inicio de una conversación 15 Envío de datos 16 Recepción de datos 16 Finalización de una conversación 16 Estados de conversación 17 Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex 17	
Inicio de una conversación15Envío de datos16Recepción de datos16Finalización de una conversación16Estados de conversación17Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex17	
Envío de datos16Recepción de datos16Finalización de una conversación16Estados de conversación17Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex17	
Recepción de datos	
Finalización de una conversación	Envío de datos
Finalización de una conversación	Recepción de datos
Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex	
	Estados de conversación
	Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex
envio y recepción de información de datos acelerados	Envío y recepción de información de datos acelerados
Llamadas APPC síncronas y asíncronas	

Recepción asíncrona de datos																						10
Operación de no bloqueo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2
Concerto de numbo de singuanización	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			22
Appe Cpr C	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		20
Soporte de punto de sincronización	•	٠	٠	٠		•	٠	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•		٠			24
API de servidor de IP	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•		•	•	•	•	•	•	٠	•		25
0 / 1 0 D																						
Capítulo 2. Desarrollo de programas	de	tr	an	sa	CC	ioi	ne	S.				•	•				•				2	27
Categorías de verbos APPC																						
Verbos de control																						
Verbos de conversación																						28
Verbos de servidor de TP																						28
Resumen de verbos APPC																						29
Inicio de una conversación																						29
Envío de datos																						30
Recepción de datos																						31
Confirmación de recepción de datos o inform																						
Obtención de información																						32
Finalización de una conversación Inicio de un programa de transacciones (TP) Puntos de entrada APPC: Sistemas AIX o Linux																						32
Inicio de un programa de transacciones (TP)																						33
Puntos de entrada APPC: Sistemas AIX o Linux																						33
Punto de entrada APPC																						34
Punto de entrada APPC_Async																						
Rutina callback para la finalización de verbos	. 28	ínc	ror		·	•	•	•	•			•		•	·	•	•	•	•	·		37
Puntos de entrada APPC: Sistemas Windows	, 45	,111	.101	105	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		38
Puntos de entrada APPC: Sistemas Windows . WinAPPCStartup	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		40
WinAsyncAPPC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		1
WinAsyncAPPCEx																						
WinAPPCCancelAsyncRequest																						
WinAPPCCleanup	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•		40
Verbos de bloqueo	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	٠	•	•		•	•	•	•	•	٠	•		45
APPC	٠	٠	٠	٠		•	٠	٠	٠	٠	•			•	•	•	•		٠			46
WinAPPCCancelBlockingCall																						
WinAPPCIsBlocking																						
WinAPPCSetBlockingHook																						48
WinAPPCUnhookBlockingHook																						49
WinAPPCUnhookBlockingHook GetAppcConfig																						49
GetAppcReturnCode																						53
Consideraciones sobre AIX o Linux																						54
Procesos múltiples																						
Compilación y enlace de la aplicación APPC																						
Consideraciones sobre Windows																						55
Compilación y enlace de programas APPC .																						55
Finalización de aplicaciones																						56
Información de configuración																						56
TP invocado																						56
TP que invoca																						57
Visión general de la seguridad de conversación																						57
Inicio de TP																						58
TP que invocan																						58
TP invocados															·	·	·	·	Ċ	·		59
TP invocados iniciados por el usuario																•	•	•	•	•		59
TP invocados: iniciados automáticamente por																				in11		59
TP invocados iniciados automáticamente por																						60
																	•	•	•	•		61
Valores de tiempo de espera para TP invocad														•	•	•	•	•	•	•		
Sesiones LU-LU														•	•	•	•	٠	٠	•		61
Contienda																						62
Conversaciones básicas																				٠		62
Registros lógicos																						62
Información de errores y finalizaciones anorn																			•			64
Anotación de error	٠							•			•			•				٠	•			64
Tiempos de espera frente a errores críticos																						6/

Desarrollo de servidores de TP																64
Responsabilidades del servidor de TP																65
Desarrollo de servidores de TP																65
Desarrollo de TP portables																65
-																
Capítulo 3. Verbos de control APPC .			 										. ,			. 67
TP_STARTED																68
Estructura del VCB: TP_STARTED																69
Estructura del VCB: TP_STARTED (Windows).																69
Parámetros suministrados																69
Parámetros devueltos																70
Estado al emitirse																7
Cambio de estado																7
TP_ENDED																72
Estructura del VCB: TP_ENDED																72
Estructura del VCB: TP_ENDED (Windows) .																72
Parámetros suministrados																72
Parámetros devueltos																
Estado al emitirse																
Cambio de estado																74
RECEIVE_ALLOCATE																
Estructura del VCB: RECEIVE_ALLOCATE																75
Estructura del VCB: RECEIVE_ALLOCATE (Wi	indo	ws).														75
Parámetros suministrados																76
Parámetros devueltos																77
Estado al emitirse																
Cambio de estado																
Cómo evitar esperas																83
Cómo evitar esperas	s .															8
GET_LU_STATUS																83
Estructura del VCB: GET_LU_STATUS																83
Parámetros suministrados																
Parámetros devueltos																
Estado al emitirse																8
Cambio de estado																8
GET_TP_PROPERTIES																85
Estructura del VCB: GET_TP_PROPERTIES																85
Estructura del VCB: GET_TP_PROPERTIES (Wi																
Parámetros suministrados																
Parámetros devueltos																86
Estado al emitirse																
Cambio de estado																
SET_TP_PROPERTIES																
Estructura del VCB: SET_TP_PROPERTIES																
Parámetros suministrados																
Parámetros devueltos																
Estado al emitirse																
Cambio de estado																95
Uso y restricciones																
•																
Capítulo 4. Verbos de conversación AF	PPC		 													. 97
GET_TYPE																
Estructura del VCB: GET_TYPE																
Estructura del VCB: GET_TYPE (Windows)																
Parámetros suministrados																
Parámetros devueltos																
Estado al emitirse																
Cambio de estado																
MC_ALLOCATE y ALLOCATE																
Fetructura del VCR: MC ALLOCATE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	10

	Estructura del VCB: ALLOCATE																		. 10	02
	Estructura del VCB: MC_ALLOCATE (Windows)																			
	Estructura del VCB: ALLOCATE (Windows)																			
	Parámetros suministrados																		. 10	04
	Parámetros devueltos																			
	Estado al emitirse																		. 1	14
	Cambio de estado																		. 1	14
	Conversión EBCDIC-ASCII y ASCII-EBCDIC																			
	Asignación inmediata																			
	Confirmación de la asignación (sólo conversaciones sen	hid	ıínl	ev)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	14
М	CONFIRM v CONFIRM	ilia	upi	CA)	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	14
141	C_CONFIRM y CONFIRM	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	15
	Estructura del VCB. CONEIDM	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	15
	Estructura del VCB: MC_CONFIRM (Windows)	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	1	10
	Estructura del VCB: MC_CONFIRM (Windows)																			
	Parámetros suministrados	•	•	•	•	•		٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 1.	10
	Parámetros devueltos	•	•	•	•	•		•	٠	٠	٠	٠		•	•	٠	٠	٠	. 1.	16
	Estado al emitirse	•	•			•			•			•	•	•	•		•		. I.	20
	Cambio de estado																		. 12	20
	Sincronización con el TP asociado																			
	C_CONFIRMED y CONFIRMED																			
	Orígenes de las peticiones de confirmación																		. 12	21
	Recepción de peticiones de confirmación																		. 12	21
	Estructura del VCB: MC_CONFIRMED																		. 12	21
	Estructura del VCB: CONFIRMED																		. 12	22
	Estructura del VCB: MC_CONFIRMED (Windows)																		. 12	22
	Estructura del VCB: CONFIRMED (Windows)																			
	Parámetros suministrados																			
	Parámetros devueltos	·	·	•	•	•		•	·	•	•	•		•	•	·	•	·	1′	23
	Parámetros devueltos	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1′	25
	Cambio de estado	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1′	25
1/10	C_DEALLOCATE y DEALLOCATE	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1'	25
	Estructura del VCB: MC_DEALLOCATE																			
	Estructura del VCB: DEALLOCATE	•	٠	٠	•	٠		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. I.	26
	Estructura del VCB: MC_DEALLOCATE (Windows) . Estructura del VCB: DEALLOCATE (Windows)	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. I.	26
	Estructura del VCB: DEALLOCATE (Windows)	•	٠		•	•			٠	٠	•		•	•	•				. T.	26
	Parámetros suministrados																			
	Parámetros devueltos																			
	Estado al emitirse																			
	Cambio de estado																			
	Notificación de FORGET implícito																		. 13	36
M	C_FLUSH y FLUSH																		. 13	37
	Orígenes de los datos del almacenamiento intermedio.																			
	Estructura del VCB: MC_FLUSH																		. 13	37
	Estructura del VCB: FLUSH																			
	Estructura del VCB: MC_FLUSH (Windows)																			
	Estructura del VCB: FLUSH (Windows)																			
	Parámetros suministrados																			
	Parámetros devueltos.																			
	Estado al emitirse																			
	Cambio de estado																			
	C_GET_ATTRIBUTES y GET_ATTRIBUTES																			
	Estructura del VCB: MC_GET_ATTRIBUTES																			
	Estructura del VCB: GET_ATTRIBUTES																			
	Estructura del VCB: MC_GET_ATTRIBUTES (Windows																			
	Estructura del VCB: GET_ATTRIBUTES (Windows)																			
	Parámetros suministrados																			
	Parámetros devueltos																			
	Estado al emitirse																			
	Cambio de estado																		. 14	48
1/1	PREPARE TO RECEIVE TO PREPARE TO RECEIVE																		1/	15

Estructura del VCB: MC_PREPARE_TO_RECEIVE														. 148
Estructura del VCB: PREPARE_TO_RECEIVE														. 149
Estructura del VCB: MC_PREPARE_TO_RECEIVE (Windows)														. 149
Estructura del VCB: PREPARE_TO_RECEIVE (Windows)														
Parámetros suministrados														
Parámetros devueltos.														
Estado al emitirse														
Cambio de estado														
Cambio de estado	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 134
Nota de uso	•	•		•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	. 155
Verbos MC_RECEIVE y RECEIVE														
Cómo recibe datos un TP														
Parámetro what_rcvd														. 156
Fin de los datos														. 158
Comprobación del parámetro what_rcvd														. 158
MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST														. 158
Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_POST														. 158
Estructura del VCB: RECEIVE_AND_POST														. 159
Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_POST (Windows)														
Estructura del VCB: RECEIVE_AND_POST (Windows)														
Parámetros suministrados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	160
Parámetros devueltos.	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	162
Estado al emitirse														
Cambio de estado														
Notas de uso														
MC_RECEIVE_AND_WAIT y RECEIVE_AND_WAIT	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 173
Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_WAIT														
Estructura del VCB: RECEIVE_AND_WAIT														
Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_WAIT (Windows)														
Estructura del VCB: RECEIVE_AND_WAIT (Windows)														
Parámetros suministrados														. 175
Parámetros devueltos														. 176
Estado al emitirse														. 183
Cambio de estado														. 183
Notas de uso														. 185
MC_RECEIVE_IMMEDIATE y RECEIVE_IMMEDIATE														
Estructura del VCB: MC_RECEIVE_IMMEDIATE	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	186
Estructura del VCB: RECEIVE_IMMEDIATE	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	186
Estructura del VCB: MC_RECEIVE_IMMEDIATE (Windows)	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	186
Estructura del VCB: RECEIVE_IMMEDIATE (Windows)														
Parámetros suministrados														
Parámetros devueltos														
Estado al emitirse														
Cambio de estado														
Datos de cabecera PS														
MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA y RECEIVE_EXPEDITED_DATA .														
Estructura del VCB: MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA														
Estructura del VCB: RECEIVE_EXPEDITED_DATA														. 197
Parámetros suministrados														. 198
Parámetros devueltos														
Estado al emitirse														. 202
Cambio de estado														. 202
MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND														
Acción del TP asociado														
Cuándo puede enviar datos el TP local														
Estructura del VCB: MC_REQUEST_TO_SEND														
Estructura del VCB: REQUEST_TO_SEND														
Estructura del VCB: MC_REQUEST_TO_SEND (Windows)														
Estructura del VCB: REQUEST_TO_SEND (Windows)														
Parámetros suministrados														
Parámetros devueltos														
Estado al emitirse														. 207

Cambio de estado										. 207
Recepción de notificación de netición de envío	 •	•	 •	 •	•	•		 •	·	207
Recepción de notificación de petición de envío MC_SEND_CONVERSATION y SEND_CONVERSATION .	 •	•	 •	 •	•	•		 •	•	208
Estructura del VCB: MC_SEND_CONVERSATION	 •	•	 •	 •	•	•	•	 •	•	200
Estructura del VCB: SEND_CONVERSATION										
ESTRUCTURA DEI VCD: SEIND_CONVERSATION		•	 •	 •	•	•	•	 •	•	. 208
Estructura del VCB: MC_SEND_CONVERSATION (Window										
Estructura del VCB: SEND_CONVERSATION (Windows)	 •				٠			 •	•	. 209
Parámetros suministrados										. 210
Parámetros devueltos										
Estado al emitirse										
Cambio de estado										
MC_SEND_DATA y SEND_DATA										. 218
Estructura del VCB: MC SEND DATA										. 218
Estructura del VCB: SEND_DATA										. 219
Estructura del VCB: MC SEND DATA (Windows)										219
Estructura del VCB: SEND_DATA (Windows)	 •	•	 •	 •	•	•		 •	·	219
Parámetros suministrados										
Parametros devueltos										
Estado al emitirse	 •	•	 ٠	 •	•	•		 •	•	. 227
Cambio de estado								 •	•	. 227
En espera del TP asociado	 •			 ٠	٠			 •	•	. 227
Registros lógicos en conversaciones básicas										
MC_SEND_ERROR y SEND_ERROR										. 228
Estructura del VCB: MC_SEND_ERROR										. 228
Estructura del VCB: SEND_ERROR										. 228
Estructura del VCB: MC_SEND_ERROR (Windows)										. 229
Estructura del VCB: SEND_ERROR (Windows)										
Parámetros suministrados										
Parámetros devueltos										
Estado al emitirse										
Cambio de estado										
Datos innecesarios eliminados	 •	•	 •	 •	•	•		 •	•	236
MC_SEND_EXPEDITED_DATA y SEND_EXPEDITED_DATA	 •	•	 •	 •	•	•	•	 •	•	. 230
Estructura del VCB: MC_SEND_EXPEDITED_DATA	 •	•	 •	 ٠	٠	•	•	 •	٠	. 238
Estructura del VCB: SEND_EXPEDITED_DATA										
Parámetros suministrados										
Parámetros devueltos										
Estado al emitirse										
Cambio de estado										
En espera del TP asociado										. 242
MC_TEST_RTS y TEST_RTS										. 242
Estructura del VCB: MC_TEST_RTS										
Estructura del VCB: TEST_RTS										
Estructura del VCB: MC_TEST_RTS (Windows)										
Estructura del VCB: TEST_RTS (Windows)	 •	•	 •	 •	•	•		 •	·	244
Parámetros suministrados										
Parámetros devueltos										
Estado al emitirse										
Cambio de estado	 •	•	 •	 ٠	٠	•		 •	•	. 246
MC_TEST_RTS_AND_POST y TEST_RTS_AND_POST										
Estructura del VCB: MC_TEST_RTS_AND_POST										
Estructura del VCB: TEST_RTS_AND_POST										
Estructura del VCB: MC_TEST_RTS_AND_POST (Windows										
Estructura del VCB: TEST_RTS_AND_POST (Windows) .										. 247
Parámetros suministrados										. 248
Parámetros devueltos										
Estado al emitirse										
Cambio de estado										
Notas de uso										
1101110 110 110 110 110 110 110 110 110	 •	•	 •	 •	•	•	•	 •	•	. 250
Conítulo E. Vorboo do ocuridos do TD										050
Capítulo 5. Verbos de servidor de TP										_∠ექ

REGISTER_TP_SERVER																						
Estructura del VCB: REGISTER_TP_SERY																						
Parámetros suministrados																						
Parámetros devueltos																						. 255
Notas de uso																						. 255
UNREGISTER_TP_SERVER																						. 256
Estructura del VCB: UNREGISTER_TP_S	SER	VEF	₹.																			. 256
Parámetros suministrados																						. 257
Parámetros devueltos																						
REGISTER_TP																						
Estructura del VCB: REGISTER_TP																						
Parámetros suministrados																						
Parámetros devueltos																						
UNREGISTER_TP																						
Estructura del VCB: UNREGISTER_TP .	·	·	•			•	·				·	·	·	•	·	•	·	•	•	•	·	261
Parámetros suministrados																						
Parámetros devueltos																						
QUERY_ATTACH																						
Estructura del VCB: QUERY_ATTACH.																						
Parámetros suministrados																						
Parámetros devueltos																						
ACCEPT_ATTACH																						
Estructura del VCB: ACCEPT_ATTACH																						
Parámetros suministrados																						
Parámetros devueltos																						
REJECT_ATTACH	•					•	٠		•		•			•					•			. 265
Estructura del VCB: REJECT_ATTACH .																						
Parámetros suministrados																						
Parámetros devueltos																						
ABORT_ATTACH																						. 269
																						. 269
Estructura del VCB: ABORT_ATTACH .		•																				
Estructura del VCB: ABORT_ATTACH . Parámetros suministrados																						. 269
Estructura del VCB: ABORT_ATTACH . Parámetros suministrados Parámetros devueltos																						
Parámetros suministrados																						
Parámetros suministrados																						. 269
Parámetros suministrados	cic	one	S (de (eje	mp				· ·			· .	·					· •	٠	٠.	. 269 271
Parámetros suministrados	cic	ne	S (de (eje	mp	lo											· ·				. 269 271 . 271
Parámetros suministrados	cic	ne	S (de (eje	emp	olo	· ·	· ·	· ·		· ·			· ·			· ·			•	. 269 271 . 271 . 271
Parámetros suministrados	cic	ne	S (de (eje	emp	olo	· · ·		•		· ·	· •	· ·	· · ·	· ·				· ·		. 269 271 . 271 . 271 . 271
Parámetros suministrados	cic	ne	S (de (eje	emp	olo				•	· ·	· •							·		. 269 271 . 271 . 271 . 272
Parámetros suministrados	cic	one	S (de (eje	e mp					•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· •			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · ·	·		•	. 269 271 . 271 . 271 . 271 . 272
Parámetros suministrados	cic	• • • • •	S (de (eje	emp	olo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·										. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272
Parámetros suministrados	cic	one	s (de (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 272
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo	cic	one		de (eje	emp)lo															. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275
Parámetros suministrados	cic	one		de (eje	emp)lo															. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios	cic	one	: : : : : :	de (eje	emp)lo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •														. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo	cic	one	: : : : : :	de (eje	emp)lo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •														. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios	cio	eto	rno	de (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 272 275 . 276
Parámetros suministrados	cio	eto	rne	de (eje	emp))))				•											. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 283 . 283
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT	cic	one :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	rne	de (eje	emp)lo															. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 276 . 283 . 283
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno de AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED	cio	one eto mu	rne	de (eje	emp) lo															. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 283 . 283 . 285
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno de AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED	cio	eto	rne	de (eje	emp) lo															. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 283 . 283 . 285 . 286
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno de AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED	cio	eto 	rne	de (eje	emp) lo															. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 283 . 283 . 286 . 286
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno de AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	cic	one ∴ ∴ ∴ mu	rne	de (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 283 . 283 . 286 . 286 . 286
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno de AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY	cic	eto mu	rne	de (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 283 . 283 . 286 . 286 . 286 . 287
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno de AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	cio	eto 	rne	de (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 283 . 286 . 286 . 286 . 287 . 288
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED AP_DEALLOC_ABEND	cio	eto 	rne	de (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 275 . 276 . 276 . 286 . 286 . 286 . 287 . 288 . 288 . 288
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND_PROG	cio	eto 	rne	de (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 286 . 286 . 286 . 287 . 288 . 288 . 288
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND_PROG AP_DEALLOC_ABEND_SVC	cio	eto 	rne	dle (eje	emp																. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 275 . 276 . 276 . 286 . 286 . 286 . 286 . 288 . 288 . 288 . 288
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND_PROG AP_DEALLOC_ABEND_SVC AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	cio	eto 	rne	de (eje	emp) olo				•											. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 286 . 286 . 286 . 286 . 288 . 288 . 288 . 288 . 288
Parámetros suministrados Parámetros devueltos. Capítulo 6. Programas de transac Visión general del proceso Pseudocódigo asample1 (TP que invoca) asample2 (TP invocado) Cómo probar los TP Apéndice A. Valores de código de Códigos de retorno primarios Códigos de retorno secundarios Apéndice B. Códigos de retorno AP_ALLOCATION_ERROR AP_BACKED_OUT AP_CANCELLED AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND_PROG AP_DEALLOC_ABEND_SVC	cio	eto	rne	de (eje	emp) blo				•											. 269 271 . 271 . 271 . 272 . 272 . 275 . 276 . 283 . 286 . 286 . 286 . 288 . 288 . 288 . 288 . 288 . 288

AP_INVALID_VERB											289
AP_INVALID_VERB_SEGMENT											290
AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC											290
AP_PROG_ERROR_PURGING											290
AP_PROG_ERROR_TRUNC											291
AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC											291
AP_SVC_ERROR_PURGING											
AP_SVC_ERROR_TRUNC											
AP_THREAD_BLOCKING											
AP_TP_BUSY											
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR											292
Apéndice C. Cambios de estado APPC											205
Conversaciones semidúplex											
Conversaciones dúplex											
Conversaciones duplex			• •	• •		•		•		•	290
Apéndice D. Soporte de LU 6.2 SNA .											. 301
Soporte de conjuntos de opciones de LU 6.2											
Conjuntos de opciones de LU 6.2 soportados po	or verbos A	APPC.									301
Conjuntos de opciones de LU 6.2 soportados po	or las herr	amienta	s de ac	lminis	tración	ı v p	or la	API	de N	ЮF	302
Soporte de verbos de operador de control											
Anándica E Avisco											205
Apéndice E. Avisos											
Marcas registradas								•		٠	307
Bibliografía											. 309
Publicaciones de Communications Server para Lin											
Publicaciones de SNA (Arquitectura de red de siste											
Publicaciones sobre la configuración de sistemas p											
Publicaciones sobre z/OS Communications											
Publicaciones sobre TCP/IP											
Publicaciones sobre X.25											
Publicaciones sobre APPC											
Publicaciones de programación											
Otras publicaciones sobre redes de IBM											
1			•	-		-			-		
Índice											313

Tablas

1.	Convenios tipográficos
2.	Una conversación correlacionada sencilla
3.	Proceso de confirmación
4.	Recepción de información de estado con datos
5.	Utilización de los verbos APPC para cambiar los estados de conversación
6.	Conversación dúplex
7.	Recepción asíncrona de datos
8.	Verbos de conversación correlacionada y básica
9.	Parámetros de LUWID
10.	Códigos de detección SNA comunes

Figuras

1.	Elementos para desarrollar TP										. 2
2.	Invocación de TP utilizando conversaciones múltiples.										. 4

Acerca de este manual

Esta publicación es una guía para desarrollar programas de aplicación de lenguaje C que utilizan APPC (comunicaciones avanzadas programa a programa) para intercambiar datos en un entorno SNA (arquitectura de red de sistemas).

IBM Communications Server para Linux es un producto de software de IBM que hace posible que un sistema que ejecute Linux intercambie información con otros nodos en una red SNA.

Existen dos variantes diferentes de la instalación de IBM Communications Server para Linux, dependiendo del hardware en el que funciona:

Communications Server para Linux

Communications Server para Linux, número de producto programa 5724–i33, funciona en los siguientes sistemas:

- Estaciones de trabajo Intel de 32 bits que ejecutan Linux (i686)
- Estaciones de trabajo AMD64/Intel EM64T de 64 bits que ejecutan Linux (x86_64)
- Sistemas IBM pSeries que ejecutan Linux (ppc64)

Communications Server para Linux sobre System z

Communications Server para Linux sobre System z, número de producto programa 5724–i34, funciona en sistemas principales System z que ejecutan Linux para System z (s390 o s390x).

En este manual, el nombre Communications Server para Linux se utiliza para indicar alguna de estas dos variantes, y el término "sistema Communications Server para Linux" se utiliza para indicar cualquier tipo de sistema que ejecuta Communications Server para Linux, excepto donde se describan las diferencias de manera explícita.

La implementación de APPC de Communications Server para Linux se basa en la implementación de APPC de IBM en sus productos para OS/2 (como por ejemplo **Communications Server para OS/2**), con modificaciones para el entorno Linux.

Los programas desarrollados para utilizar la implementación de APPC de Communications Server para Linux pueden intercambiar datos con los programas desarrollados para utilizar otras implementaciones de APPC compatibles con la arquitectura de unidad lógica (LU) 6.2 SNA.

Este manual se aplica a la versión 6.2.2 de Communications Server para Linux.

A quién va dirigido este manual

Esta publicación va dirigida a expertos programadores de lenguaje C que desarrollan programas de transacciones SNA (arquitectura de red de sistemas) para sistemas que utilizan Communications Server para Linux. Los programadores pueden tener o no experiencia previa con SNA o los recursos de comunicación de Communications Server para Linux.

Administradores del sistema

Los administradores del sistema se encargan de instalar Communications

A quién va dirigido este manual

Server para Linux, configurar el sistema para la conexión en red y llevar a cabo el mantenimiento del sistema. Deben estar familiarizados con el hardware en que funciona Communications Server para Linux y con el sistema operativo Linux. También deben conocer la red a la que el sistema está conectado y entender los conceptos de SNA en general.

Programadores de aplicaciones

Los programadores de aplicaciones diseñan y codifican programas de transacción y de aplicación que utilizan las interfaces de programación de Communications Server para Linux para enviar y recibir datos a través de una red SNA. Deben conocer bien la arquitectura SNA, el programa remoto con el que se comunica el programa de transacción o de aplicación, y los entornos operativos y de programación del sistema operativo AIX o Linux.

Puede ver información más detallada acerca de cómo desarrollar programas de aplicación en el manual de cada una de las API.

Cómo utilizar este manual

Este apartado describe cómo se organiza y presenta la información de este manual.

Organización de este manual

Este manual está organizado de la forma siguiente:

- El Capítulo 1, "Conceptos", en la página 1 presenta los conceptos básicos de APPC. Está destinado a los programadores que no están familiarizados con APPC.
- El Capítulo 2, "Desarrollo de programas de transacciones", en la página 27 contiene la información de carácter general que necesita un programador de APPC al desarrollar programas de transacciones (TP).
- El Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 describe de forma detallada cada uno de los verbos de control APPC. Cada una de las descripciones incluye la siguiente información: finalidad, bloque de control de verbo (VCB), parámetros suministrados y devueltos, estados de conversación en que puede emitirse el verbo y cambios de estado de conversación que se producen una vez que se ha ejecutado el verbo. Cuando hay diferencias entre las implementaciones de APPC para distintos sistemas operativos, se indican; normalmente se trata de variaciones menores debidas a las diferencias entre sistemas operativos.
- El Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97 describe de forma detallada cada uno de los verbos de conversación APPC. Cada una de las descripciones incluye la siguiente información: finalidad, bloque de control de verbo (VCB), parámetros suministrados y devueltos, estados de conversación en que puede emitirse el verbo y cambios de estado de conversación que se producen una vez que se ha ejecutado el verbo. Cuando hay diferencias entre las implementaciones de APPC para distintos sistemas operativos, se indican; normalmente se trata de variaciones menores debidas a las diferencias entre sistemas operativos.
- El Capítulo 5, "Verbos de servidor de TP", en la página 253 describe de forma detallada cada uno de los verbos de servidor de TP APPC. Cada una de las descripciones incluye la siguiente información: finalidad, bloque de control de verbo (VCB), parámetros suministrados y devueltos, estados de conversación en que puede emitirse el verbo y cambios de estado de conversación que se producen una vez que se ha ejecutado el verbo. Cuando hay diferencias entre las

- implementaciones de APPC para distintos sistemas operativos, se indican; normalmente se trata de variaciones menores debidas a las diferencias entre sistemas operativos.
- El Capítulo 6, "Programas de transacciones de ejemplo", en la página 271 describe los programas de transacciones APPC de ejemplo, que ilustran el uso de los verbos APPC. Este capítulo también facilita instrucciones para compilar, enlazar y ejecutar los TP en cada uno de los sistemas operativos soportados.
- Apéndice A, "Valores de código de retorno", en la página 275, lists all the possible return codes in the APPC interface in numerical order and gives their meanings.
- El Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283 ofrece información sobre algunos códigos de retorno primarios y secundarios comunes a varios verbos.
- El Apéndice C, "Cambios de estado APPC", en la página 295 proporciona información sobre los estados de conversación de APPC: qué verbos pueden emitirse en cada uno de los estados y el estado al que cambia la conversación cuando vuelve cada uno de los verbos.
- El Apéndice D, "Soporte de LU 6.2 SNA", en la página 301 proporciona información de consulta sobre la relación entre la implementación de APPC de Communications Server para Linux y la arquitectura LU 6.2 SNA, así como sobre los verbos de operador de control de LU 6.2 cuya función proporciona en Communications Server para Linux el programa de administración a través de la línea de mandatos snaadmin y los verbos NOF (Node Operator Facility).

Convenios tipográficos

La Tabla 1 muestra los estilos tipográficos utilizados en esta publicación.

Tabla 1. Convenios tipográficos

Elemento especial	Ejemplo de tipografía
Título de publicación	Communications Server para Linux - Guía de administración
Nombre de vía de acceso o de archivo	sna_tps
Programa o aplicación	snaadmin
Mandato o programa de utilidad AIX / Linux	vi; define_mode
Referencia genérica a todos los valores de un tipo determinado	AP_SEC_BAD_* (hace referencia a todos los valores de retorno que empiezan con AP_SEC_BAD)
Opción o indicador	-I
Parámetro o campo de Motif	primary_rc; what_rcvd
Valor literal o selección que el usuario puede entrar (incluidos los valores por omisión)	0; 32.767
Constante o señal	AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM
Valor de retorno	AP_OK; AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED; TRUE
Variable que representa un valor proporcionado	lParam; ReturnedHandle
Variable de entorno	LD_RUN_PATH
Verbo de programación	RECEIVE_ALLOCATE
Datos entrados por el usuario	cc -I
Función, llamada o punto de entrada	APPC_Async; WinAsyncAPPC
Estructura de datos	WAPPCDATA
Valor hexadecimal	0x20

Convenciones gráficas

AIX, LINUX

Este símbolo sirve para indicar el comienzo de una sección de texto que corresponde únicamente al sistema operativo AIX o Linux. Se aplica a servidores Linux y al IBM Remote API Client que se ejecuta sobre AIX, Linux, Linux para pSeries o Linux para System z.



Este símbolo sirve para indicar el comienzo de una sección de texto que corresponde a IBM Remote API Client sobre Windows.



Este símbolo indica el final de una sección de texto específica del sistema operativo. La información que se encuentra después de este símbolo es válida independientemente de cuál sea el sistema operativo.

Publicaciones relacionadas

Si desea obtener información sobre la arquitectura de SNA o LU 6.2, consulte las publicaciones siguientes de IBM:

- *IBM Systems Network Architecture*:
 - Format and Protocol Reference Manual: Architecture Logic for LU Type 6.2, SC30-3269
 - Formats, GA27-3136
 - Introduction to APPC, GG24-1584
 - Technical Overview, GC30-3073
 - Transaction Programmer's Reference Manual for LU Type 6.2, GC30-3084

Capítulo 1. Conceptos

Este capítulo presenta los conceptos básicos de la comunicación avanzada programa a programa (APPC) en un entorno de proceso distribuido:

- ¿Qué es APPC?
- Conversación correlacionada sencilla
- Proceso de confirmación
- Envío y recepción de información de estado con datos
- Estados de conversación
- Cambio de los estados de conversación
- · Llamadas APPC síncronas y asíncronas
- · Recepción asíncrona de datos



• Soporte de punto de sincronización



- APPC y CPI-C (interfaz común de programación para comunicaciones)
- · API de servidor de TP

¿Qué es APPC?

APPC (comunicación avanzada programa a programa) es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite establecer comunicaciones de igual a igual entre programas en un entorno SNA (arquitectura de red de sistemas).

A través de APPC, los programas de aplicación distribuidos a través de una red pueden trabajar juntos, comunicarse unos con otros e intercambiar datos para efectuar una sola tarea de proceso como las siguientes:

- Consultar una base de datos remota.
- · Copiar un archivo remoto.
- · Enviar o recibir correo electrónico.

Una secuencia de comunicaciones completa entre dos programas de aplicación, que pueden efectuar una o más tareas de proceso, se denomina conversación.

Dos aplicaciones APPC que se comunican pueden estar en la misma máquina o en dos distintas; no es necesario que una aplicación conozca la ubicación de su aplicación asociada. Una aplicación APPC puede ejecutarse en un sistema servidor o cliente.

Programas de transacciones

Una transacción es una tarea de proceso que efectúan los programas que utilizan APPC. Así pues, los programas que utilizan APPC se denominan programas de transacciones (TP). Estos programas se comunican como iguales y no según una estructura jerárquica. Los TP de aplicación efectúan tareas para usuarios finales. Los TP de servicio proporcionan servicios a otros programas.

Juntos, los TP distribuidos a través de una red de área local o amplia realizan un proceso de transacciones distribuido.

Comunicación entre TP

Para que dos TP puedan comunicarse son necesarios muchos elementos de hardware y software en el entorno SNA. La Figura 1 ilustra los elementos que atañen directamente a los programadores que desarrollan TP.




Figura 1. Elementos para desarrollar TP

Unidad lógica 6.2

Cada TP está asociado a una unidad lógica (LU) de un nodo local Communications Server para Linux concreto y accede a la red a través de esta LU. Varios TP pueden estar asociados a la misma LU. Cada tipo de LU utiliza un protocolo específico. APPC está soportado por LU 6.2.

Sesiones

Para que dos TP puedan comunicarse, las LU deben estar conectadas a través de una sesión LU-LU. Una sesión LU-LU es una conexión lógica entre las dos LU. La modalidad de la sesión (un conjunto de características de red) determina cómo se mueven los datos entre las dos LU.

Conversaciones

La comunicación entre los dos TP se produce como una conversación dentro de la sesión LU-LU. Un TP puede participar simultáneamente en varias conversaciones.

Verbos APPC

Un TP accede a APPC mediante verbos APPC. Los TP utilizan estos verbos para indicar a APPC que inicie una conversación, envíe o reciba datos y finalice una conversación. Cada verbo proporciona parámetros a APPC, que realiza la función deseada y devuelve los parámetros al TP. Algunos verbos finalizan rápidamente, después de algún proceso local (por ejemplo, enviar una pequeña cantidad de datos); otros verbos requieren algún tiempo para finalizar, según el TP asociado y la vía de acceso de comunicaciones (por ejemplo, esperar a recibir datos o una confirmación del TP asociado).

El TP que emite el verbo se denomina TP local y el otro TP, TP asociado.

Del mismo modo, la LU que da servicio al TP local es la LU local y la LU que da servicio al TP asociado es la LU asociada.

Los TP y las LU que residen en otros nodos de la red también se denominan TP remotos y LU remotas.

Proceso de la conversación

Una conversación se inicia cuando se producen las dos condiciones siguientes:

- 1. Un TP (el TP que invoca) indica a APPC que inicie otro TP (el TP invocado) y asigne una conversación entre los dos TP.
- 2. El TP invocado notifica a APPC que ya está listo para comunicarse con el TP que invoca.

Durante la conversación, los dos TP intercambian información de estado y datos de aplicación.

Una conversación finaliza cuando un TP indica a APPC que desasigne la conversación.

Tipos de conversación

Una conversación puede ser correlacionada o básica. En el momento de la asignación, el TP que invoca especifica si una conversación será básica o correlacionada. Algunos verbos APPC se utilizan sólo en conversaciones correlacionadas, y otros en conversaciones básicas. No se puede utilizar un verbo de conversación básica en una conversación correlacionada o viceversa.

En general, los TP de aplicación utilizan las conversaciones correlacionadas. Los TP de aplicación son programas que efectúan tareas para usuarios finales. Las conversaciones correlacionadas son menos complejas que las conversaciones básicas. En una conversación correlacionada, el TP emisor envía un registro cada vez y el TP receptor recibe un registro cada vez.

Los TP de servicio normalmente utilizan las conversaciones básicas. Los TP de servicio son programas que proporcionan servicios a otros programas locales. Las conversaciones básicas ofrecen un alto grado de control sobre la transmisión y el manejo de datos a un programador de LU 6.2 experimentado. Para ver más información, consulte "Conversaciones básicas" en la página 62.

Conversaciones múltiples

Un TP puede participar simultáneamente en varias conversaciones. Cada conversación requiere una sesión LU-LU.

Las conversaciones múltiples habitualmente se utilizan para que un TP invocado invoque otro TP que, a su vez, invoca otro TP, y así sucesivamente. La Figura 2 en la página 4 muestra cómo el TP A invoca el TP B, y el TP B después invoca el TP C. Los TP A y C no mantienen una conversación el uno con el otro, sino sólo con el TP B.




Figura 2. Invocación de TP utilizando conversaciones múltiples

Conversaciones semidúplex y dúplex

Según el modo en que necesitan interactuar los dos TP de una conversación, la conversación puede funcionar de dos modos.

Semidúplex

En una conversación semidúplex, se pasa el control entre los dos TP de modo que un TP siempre tiene el control de la conversación en cualquier momento. El TP que tiene el control puede enviar datos o puede pasar el control al otro TP. El otro TP puede recibir datos pero no puede enviarlos; no obstante, puede enviar una indicación de error al TP que tiene el control o puede solicitar el control de la conversación.

Las conversaciones semidúplex se utilizan normalmente en las siguientes situaciones:

- Cuando el progreso de la conversación depende de los datos que se están transmitiendo; por ejemplo, si el primer TP envía una petición que el segundo TP debe procesar y la siguiente operación de los dos TP depende de si la petición se acepta o se rechaza.
- Cuando el primer TP simplemente envía datos al segundo TP y no necesita recibir ninguna respuesta.

Puesto que se pasa el control entre los dos TP, las conversaciones semidúplex permiten que los TP confirmen cada fase de la conversación antes de continuar. Después de enviar una determinada cantidad de datos, el primer TP puede solicitar una confirmación de que los datos se han recibido y procesado satisfactoriamente antes de continuar. Llegados a este punto, el segundo TP puede confirmar los datos y permitir que el primer TP envíe más o puede devolver una respuesta de error y, a continuación, tomar el control de la conversación (para proporcionar más detalles del error o para devolver una versión corregida de los datos, por ejemplo).

Dúplex

En una conversación dúplex, los dos TP pueden enviar datos en cualquier momento; no se considera que ningún TP tenga el control.

Las conversaciones dúplex se utilizan normalmente cuando los datos que se envían en las dos direcciones son independientes, de modo que el progreso de la conversación no depende de los datos que se están transmitiendo. Puesto que no se considera que ninguno de los dos TP

tenga el control de la conversación el proceso de confirmación no recibe soporte; un TP puede enviar una respuesta de error en cualquier momento, pero esto no impide que el otro TP siga enviando datos.

El TP que asigna la conversación especifica si la conversación funcionará en dúplex o en semidúplex. Esta elección se aplicará durante toda la conversación; no es posible pasar de dúplex a semidúplex y viceversa durante la conversación. Para emitir un verbo en una conversación dúplex, el TP debe establecer una opción adicional en el parámetro opext del verbo, tal como se describe en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

No todas las implementaciones de APPC permiten el funcionamiento en dúplex. Si el TP remoto utiliza una implementación de APPC que no permite el funcionamiento dúplex, los TP sólo podrán funcionar en modalidad semidúplex.

Los apartados siguientes describen el funcionamiento de las conversaciones semidúplex. Puesto que las conversaciones dúplex no incluyen los verbos utilizados para el proceso de confirmación y para pasar el control entre los TP, hay partes de la información de estos apartados que no son válidas para las conversaciones dúplex. Si desea ver un resumen del funcionamiento de una conversación dúplex, consulte el apartado "Conversaciones dúplex" en la página 15.

Conversación correlacionada sencilla (semidúplex)

La Tabla 2 ofrece un ejemplo de una conversación correlacionada sencilla en que se muestran los verbos APPC utilizados para iniciar una conversación, intercambiar datos y finalizar la conversación. La flecha indica el flujo de datos. Todos los valores de primary_rc son AP OK a menos que se muestre lo contrario.

Tabla 2. Una conversación correlacionada sencilla

TP que invoca	Flujo	TP invocado
TP_STARTED		
MC_ALLOCATE		
MC_SEND_DATA		
MC_DEALLOCATE		
	>	
TP_ENDED		RECEIVE_ALLOCATE
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE)
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(primary_rc=AP_DEALLOC_NORMAL)
		TP_ENDED

Los caracteres MC_ al principio de muchos de los verbos son las iniciales de Mapped Conversation (conversación correlacionada). Los parámetros y los resultados de los verbos APPC figuran entre paréntesis.

Inicio de una conversación

Para iniciar una conversación el TP que invoca emite los verbos siguientes:

- TP_STARTED, que identifica la aplicación para APPC como un TP que invoca.
- MC_ALLOCATE, que solicita que APPC establezca una conversación entre el TP que invoca y el TP invocado.

Conversación correlacionada sencilla (semidúplex)

El TP invocado emite el verbo RECEIVE_ALLOCATE, que informa a APPC de que el TP invocado ya está listo para empezar una conversación. Communications Server para Linux asocia el verbo RECEIVE_ALLOCATE con el verbo MC_ALLOCATE emitido por el TP que invoca para establecer la conversación entre los dos TP.

Envío de datos

El verbo MC_SEND_DATA proporciona datos de aplicación que deben transmitirse al TP asociado. Estos datos se retienen en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local; no se transmiten al TP asociado hasta que se produce alguno de los sucesos siguientes:

- El almacenamiento intermedio de envío se llena.
- El TP emite un verbo que fuerza a APPC a vaciar el almacenamiento intermedio y enviar los datos al TP asociado.

Además de los datos, el almacenamiento intermedio de envío también contiene la petición MC_ALLOCATE (que precede a los datos). En este ejemplo, el verbo MC_DEALLOCATE vacía el almacenamiento intermedio, con lo que transmite la petición MC_ALLOCATE y los datos al TP asociado. Otros verbos que vacían el almacenamiento intermedio son MC_CONFIRM y MC_FLUSH.

Recepción de datos

El verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT recibe datos del TP asociado. Si actualmente no hay datos disponibles, el TP local espera a que lleguen.

Además de recibir datos, el verbo puede recibir un indicador de estado del TP asociado (como por ejemplo una indicación de que la conversación está finalizando, una petición de confirmación de la recepción de datos, etc.). Para obtener más información sobre cómo el TP maneja estos indicadores, consulte los apartados "Proceso de confirmación (semidúplex)" en la página 7 y "Estados de conversación (semidúplex)" en la página 11.

En el ejemplo, el TP invocado emite el primer verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT para recibir datos. Cuando ha acabado de recibir el registro de datos completo (what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE), vuelve a emitir el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT para recibir un código de retorno. El código de retorno AP_DEALLOC_NORMAL indica que se ha desasignado la conversación.

El verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE realiza la misma función que el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT, excepto que no espera si no hay datos disponibles actualmente del TP asociado. En su lugar, devuelve una respuesta que informa de que no hay datos disponibles al TP que llama.

Finalización de una conversación

Para finalizar una conversación, uno de los TP emite el verbo MC_DEALLOCATE, que hace que APPC desasigne la conversación entre los dos TP.

Una vez desasignada la conversación, cada TP emite otro verbo [MC_]ALLOCATE o RECEIVE_ALLOCATE para iniciar otra conversación (con este u otro TP asociado), o bien emite el verbo TP_ENDED.

Un TP puede participar en varias conversaciones simultáneamente. En este caso, el TP emite el verbo TP_ENDED cuando se han desasignado todas las conversaciones.

Proceso de confirmación (semidúplex)

Mediante el proceso de confirmación, un TP envía una petición de confirmación con los datos y el TP receptor confirma la recepción de los datos o indica que ha ocurrido un error. Cada vez que los dos TP intercambian una petición de confirmación y una respuesta, se sincronizan.

El proceso de confirmación de ejemplo de la Tabla 3 muestra dos modos de confirmar la transferencia de datos: solicitar la confirmación después de enviar los datos (utilizando el verbo CONFIRM) y solicitar la confirmación al final de una transacción (solicitando la confirmación en el verbo DEALLOCATE). También puede solicitarse la confirmación en el verbo PREPARE_TO_RECEIVE; éste pide al TP asociado que confirme la recepción de datos y después empiece a enviar datos. Para ver más información, consulte "Cambios de estado" en la página 12. Un par de TP puede elegir utilizar sólo uno de estos mecanismos; en el ejemplo siguiente, el TP invocado utiliza el verbo PREPARE_TO_RECEIVE sin solicitar confirmación; simplemente indica al TP asociado que envíe datos.

Tabla 3. Proceso de confirmación

TP que invoca	Flujo	TP invocado
TP_STARTED		
MC_ALLOCATE		
(sync_level=AP CONFIRM SYNC LEVEL)		
MC_SEND_DATA		
MC_CONFIRM		
	>	
		RECEIVE ALLOCATE
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		$primary_rc = AP_OK$) $(what_rcvd = CV)$
		AP_DATA_COMPLETE)
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(primary_rc=AP_0K)
		(what_rcvd=AP_CONFIRM)
		MC_SEND_ERROR
	<	
(MC_CONFIRM vuelve,		
<pre>primary_rc=AP_PROG_ERROR_PURGING)</pre>		
		MC_PREPARE_TO_RECEIVE
		(ptr_type=AP_FLUSH)
	<	
MC_RECEIVE_AND_WAIT		
(primary_rc=AP_0K)		
(what_rcvd=AP_SEND) MC_SEND_DATA		
MC_SEND_DATA MC_CONFIRM		
MC_CONFIRM		
	>	MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(primary_rc= AP OK) (what_rcvd =
		AP DATA COMPLETE)
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(primary_rc=AP_0K)
		(what_rcvd=AP CONFIRM)
		MC_CONFIRMED
	<	
MC_DEALLOCATE		
(dealloc_type=AP_SYNC_LEVEL)		

Proceso de confirmación (semidúplex)

Tabla 3. Proceso de confirmación (continuación)

TP que invoca	Flujo	TP invocado
	>	
		MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc=AP_0K) (what_rcvd=AP_CONFIRM_DEALLOCATE) MC_CONFIRMED
	<	
TP_ENDED		TP_ENDED

Establecimiento del nivel de sincronización

El parámetro *sync_level* del verbo MC_ALLOCATE determina el nivel de sincronización de la conversación. Los valores posibles de los niveles de sincronización son:

- AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL, en el que los TP pueden solicitar la confirmación de la recepción de datos y responder a estas peticiones.
- AP_NONE, en el que no se produce el proceso de confirmación.



También puede utilizarse un tercer nivel, AP_SYNCPT (punto de sincronización), pero se necesita software adicional. Para ver más información, consulte "Soporte de punto de sincronización" en la página 23.



Envío de una petición de confirmación

El verbo MC CONFIRM tiene dos efectos:

- Vaciar el almacenamiento intermedio de envío de la LU local, con lo que se envían todos los datos contenidos en el almacenamiento intermedio al TP asociado.
- Enviar una petición de confirmación, que el TP asociado recibe mediante el parámetro *what_rcvd* de un verbo de recepción.

El verbo MC_CONFIRM no finaliza hasta que se recibe la confirmación (o una indicación de que se ha detectado un error) del TP asociado.

Recepción de datos y una petición de confirmación

El parámetro what_rcvd del verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT indica lo siguiente:

- Estado de los datos recibidos (completo o incompleto).
- Proceso futuro esperado del TP local (por ejemplo, una petición de confirmación o una indicación de que debe empezar a enviar datos).

Cuando el TP invocado termina de recibir el registro de datos completo (what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE), vuelve a emitir el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT y recibe una petición de confirmación (what_rcvd=AP_CONFIRM).

Respuesta a la petición de confirmación

El TP invocado normalmente emite el verbo MC_CONFIRMED para confirmar la recepción de datos; esto libera el TP que invoca para reanudar el proceso.

En cambio, si el TP invocado ha detectado un error en los datos recibidos, puede emitir el verbo MC_SEND_ERROR para indicar esta condición de error.

Desasignación de la conversación

El verbo MC_DEALLOCATE envía una petición de confirmación con los datos cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

- El nivel de sincronización de la conversación (establecido por el parámetro sync_level del verbo MC_ALLOCATE) está definido en AP CONFIRM SYNC LEVEL.
- El parámetro dealloc_type del verbo MC_DEALLOCATE está definido en AP_SYNC_LEVEL.

El parámetro what rcvd del último verbo MC RECEIVE AND WAIT emitido por el TP invocado tiene el valor AP CONFIRM DEALLOCATE, que indica que se requiere una confirmación de recepción de datos para que APPC desasigne la conversación. El TP que invoca espera esta confirmación hasta que el TP invocado emite el verbo MC_CONFIRMED para indicar que los datos se han recibido de forma correcta (o en su lugar podría emitir el verbo MC SEND ERROR para indicar que los datos no se han recibido correctamente).

Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex)

En la Tabla 3 en la página 7, el TP que invoca ha utilizado el verbo MC_SEND_DATA para enviar los datos y después el verbo MC_CONFIRM para solicitar la confirmación del TP invocado. Se puede utilizar un parámetro en el verbo [MC_]SEND_DATA para indicar que APPC también debe realizar la función del verbo [MC | CONFIRM (o [MC | DEALLOCATE, [MC | FLUSH o [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE) después de enviar los datos, en lugar de tener que emitir dos verbos diferentes.

Del mismo modo, el TP invocado de la Tabla 3 en la página 7 ha emitido dos veces el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT, primero para recibir los datos y después para recibir la información de estado de que el TP que invoca ha solicitado confirmación. Se puede utilizar un parámetro en cualquiera de los verbos [MC_]RECEIVE para indicar que APPC debe devolver la información de estado sobre el mismo verbo de recepción que los datos, en lugar de tener que emitir dos verbos de recepción diferentes.

La Tabla 4 muestra el uso del parámetro de tipo de envío en MC_SEND_DATA para realizar la función del verbo MC_CONFIRM y del parámetro de retorno de estado con datos en MC_RECEIVE_AND_WAIT para recibir la información de estado con datos. Puede suponerse que todos los valores de primary_rc son AP_0K salvo que se muestre lo contrario.

Tabla 4. Recepción de información de estado con datos

TP que invoca	Flujo	TP invocado	
TP_STARTED			
MC_ALLOCATE			
MC_SEND_DATA			
(type=AP_SEND_DATA_CONFIRM)			

Envío y recepción de información de estado con datos (semidúplex)

Tabla 4. Recepción de información de estado con datos (continuación)

TP que invoca	Flujo	TP invocado
	->	
		RECEIVE_ALLOCATE
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(rtn_status=NO)
		(what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE)
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(rtn_status=NO)
		(what_rcvd=AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED)
		MC_CONFIRMED
MC SENID DATA (tymo_AD NONE)	<	
MC_SEND_DATA (type=AP_NONE) MC_CONFIRM		
	>	
		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(rtn_status=YES)
		(what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM)
		MC_CONFIRMED
MC DEALLOCATE	<	
MC_DEALLOCATE TP_ENDED		
II_ENDED	—>	
	—>	MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(primary_rc=AP DEALLOC NORMAL)
		TP_ENDED

Envío de información de estado con datos

En la Tabla 4 en la página 9, el primer verbo MC_SEND_DATA emitido por el TP que invoca tiene el tipo de envío AP_SEND_DATA_CONFIRM. Esto indica que APPC debe realizar la función del verbo MC_CONFIRM después de enviar los datos. En lugar de CONFIRM, el verbo [MC_JSEND_DATA también puede realizar la función de [MC_JFLUSH, [MC_JDEALLOCATE o [MC_JPREPARE_TO_RECEIVE, o puede especificar (como en el caso del segundo verbo MC_SEND_DATA del ejemplo) que no se debe realizar ninguna función adicional.

Recepción de información de estado con datos

En la Tabla 4 en la página 9, el tercer verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT emitido por el TP invocado tiene el parámetro *rtn_status* con el valor AP_YES. Esto indica que si hay disponibles datos seguidos de información de estado, APPC puede devolver la información de estado sobre este verbo además de los datos. El verbo vuelve con un parámetro *what_rcvd* definido en AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM, que indica que el TP que invoca ha enviado datos y después ha solicitado confirmación. Los dos primeros verbos MC_RECEIVE_AND_WAIT tienen el parámetro *rtn_status* con el valor AP_NO, por lo que APPC no devuelve información de estado con los datos; el primer verbo recibe los datos y el segundo recibe la información de estado.

Estados de conversación (semidúplex)

En una conversación semidúplex, APPC funciona como un proceso semidúplex, que significa que sólo uno de los dos TP puede enviar datos en cualquier momento. En general, un TP envía cierta cantidad de datos y después lleva a cabo una de las acciones siguientes:

- Solicita al otro TP que confirme la recepción de los datos
- Permite que el otro TP envíe datos

En todo momento, para el TP la conversación se encuentra en un estado de conversación determinado; el estado de conversación rige qué verbos APPC puede emitir un TP en un momento dado. Por ejemplo, un TP no puede emitir el verbo MC_SEND_DATA si la conversación no está en estado Enviar o Enviar-Pendiente. Para ver más información sobre los verbos APPC que pueden emitirse en cada estado, consulte el Apéndice C, "Cambios de estado APPC", en la página 295.

A continuación se presenta una lista de los posibles estados de conversación:

Confirmar

El TP ha recibido una petición de confirmación de recepción de datos; debe responder positivamente o enviar información de error al TP asociado.

Confirmar-Desasignar

El TP ha recibido una petición de confirmación y debe responder positivamente o enviar información de error. Si el TP responde positivamente, el TP asociado desasigna la conversación.

Confirmar-Enviar

El TP ha recibido una petición de confirmación; debe responder positivamente o enviar información de error. Después de responder, el TP puede empezar a enviar datos.

Pendiente-Envío

El TP recibe los datos de forma asíncrona. El TP puede realizar otro proceso no relacionado con esta conversación. Cuando el TP termina de recibir datos, el estado normalmente es Recibir.

Recibir

El TP puede recibir datos de aplicación e información de estado del TP asociado. Cuando la conversación está en estado Recibir, el TP también puede enviar información de error y solicitar permiso para enviar datos.

Restablecer

La conversación no se ha iniciado o se ha finalizado.

Enviar El TP puede enviar datos al TP asociado y solicitar confirmación. Cuando la conversación está en estado Enviar, el TP también puede empezar a recibir datos, lo que hace que el estado cambie a Recibir.

Enviar-Pendiente

El TP ha recibido datos junto con una indicación SEND del TP asociado. Este estado es parecido al estado Enviar, con la diferencia de que el TP puede utilizar un parámetro adicional en el verbo [MC_]SEND_ERROR para indicar el origen de un error que se ha detectado.

Visión de la conversación por parte del TP

Es la conversación, y no el TP, la que se encuentra en un estado determinado. Un TP puede mantener varias conversaciones, cada una de ellas en un estado diferente. Si se dice que una conversación está en estado Enviar, siempre significa

Estados de conversación (semidúplex)

que desde el punto de vista del TP local la conversación está en estado Enviar. Para el TP asociado, la conversación está en otro estado (como Recibir).

Cambios de estado

Al finalizar un verbo APPC se produce un cambio en el estado de conversación. El cambio de estado puede ser debido a cualquiera de las condiciones siguientes:

- Un verbo emitido por el TP local (por ejemplo, si emite RECEIVE_AND_WAIT en estado Enviar el estado de conversación cambia a Recibir).
- Un verbo emitido por el TP asociado (por ejemplo, si el TP asociado emite el verbo CONFIRM, el TP local recibe una indicación al respecto en uno de los verbos RECEIVE; en este momento la conversación cambia de estado Recibir a Confirmar).
- · Una condición de error

El nuevo estado de la conversación depende generalmente del código de retorno primario del verbo APPC completado. Para ver más información, consulte las descripciones de los distintos verbos en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97 o consulte el Apéndice C, "Cambios de estado APPC", en la página 295.

Comprobaciones de estado

Una comprobación de estado (error de estado) se produce cuando un TP emite un verbo APPC y la conversación no está en el estado apropiado. Por ejemplo, se produciría una comprobación de estado si un TP emitiera el verbo MC_SEND_DATA mientras la conversación estuviera en estado Recibir. Cuando se produce una comprobación de estado, APPC no ejecuta el verbo, sino que devuelve la información de comprobación de estado mediante códigos de retorno primarios y secundarios. Para ver más información sobre los códigos de error de la comprobación de estado que pueden devolverse para cada verbo, consulte las descripciones de los distintos verbos en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Cambio de los estados de conversación (semidúplex)

En la Tabla 5, los estados de conversación aparecen en los márgenes derecho e izquierdo. Esta tabla muestra cómo los verbos APPC pueden cambiar el estado de la conversación de Enviar a Recibir y de Recibir a Enviar.

Tabla 5. Utilización de los verbos APPC para cambiar los estados de conversación

Estado	TP que invoca	Flujo	TP invocado	Estado
Restablecer	TP_STARTED			
Enviar	MC_ALLOCATE(sync_level=AP_	CONFIRM_SYNC_LE	VEL)	
Liviai	MC_SEND_DATA MC_PREPARE_TO_RECEIVE (ptr_type=AP_SYNC_LEVEL)			
		>		
			RECEIVE_ALLOCATE	Restablecer
				Recibir

Cambio de los estados de conversación (semidúplex)

Tabla 5. Utilización de los verbos APPC para cambiar los estados de conversación (continuación)

Estado	TP que invoca	Flujo	TP invocado	Estado
			MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc=AP_0K) (what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE) MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc=AP_0K) (what_rcvd=AP_CONFIRM_SEND)	Confirmar-
			MC_CONFIRMED	Enviar
			Me_eerwinanzb	Enviar
D. Alta	(MC_PREPARE_TO_RECEIVE vuelve, primary_rc=AP_0K)	<		
Recibir			MC_SEND_DATA MC_CONFIRM	
Confirmar	MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc = AP_0K) (what_rcvd= AP_DATA_COMPLETE) MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc=AP_0K) (what_rcvd=AP_CONFIRM)	< <u></u>		
Recibir	MC_REQUEST_TO_SEND MC_CONFIRMED			
		<i>→</i> >	(MC_CONFIRM vuelve, primary_rc=AP_0K, rts_rcvd=AP_YES)	Б
		<—	MC_PREPARE_TO_RECEIVE (ptr_type=AP_SYNC_LEVEL)	Enviar
Confirmar-	MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc=AP_0K) (what_rcvd=AP_CONFIRM_SEND)			
Enviar	MC_CONFIRMED	->	(MC_PREPARE_TO_RECEIVE	
			vuelve, primary_rc=AP_0K)	Recibir
Enviar	MC_SEND_DATA MC_DEALLOCATE			1001011
	(dealloc_type=AP_SYNC_LEVEL)	->	MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc = AP_OK) (what_rcvd= AP_DATA_COMPLETE)	

Cambio de los estados de conversación (semidúplex)

Tabla 5. Utilización de los verbos APPC para cambiar los estados de conversación (continuación)

Estado	TP que invoca	Flujo	TP invocado	Estado
			MC_RECEIVE_AND_WAIT	
			(primary_rc=AP_0K)	
			(what_rcvd=AP_CONFIRM_DEALLOCATE)	
				Confirmar-
				Desasignar
			MC_CONFIRMED	
		<		
			(MC_DEALLOCATE vuelve, primary_rc=AP_0K)	
Restablecer			y y= - = - /	Restablecer
restablecer	TP_ENDED		TP_ENDED	restablecer

Estados iniciales

Antes de asignarse la conversación, el estado para ambos TP es Restablecer. Después de asignarse la conversación, el estado inicial para el TP que invoca es Enviar y para el TP invocado es Recibir.

Cambio al estado Recibir

El verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE permite a un TP cambiar la conversación del estado Enviar al estado Recibir. Este verbo lleva a cabo lo siguiente:

- · Vacía el almacenamiento intermedio de envío de LU local.
- Envía el indicador AP_CONFIRM_SEND al TP asociado mediante el parámetro what_rcvd de un verbo de recepción. Este indicador informa al TP asociado de que se espera una respuesta MC_CONFIRMED para que el TP asociado pueda empezar a enviar datos.
- Realiza el proceso de confirmación ya que se cumplen las condiciones siguientes:
 - El nivel de sincronización de la conversación está definido en AP CONFIRM SYNC LEVEL.
 - El parámetro ptr_type está definido en AP SYNC LEVEL.

Si se emite el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT mientras la conversación está en estado Enviar, también se vacía el almacenamiento intermedio de envío de la LU y se cambia el estado de conversación a Recibir. Esta forma de cambiar el estado de conversación no permite utilizar el proceso de confirmación.

Cambio al estado Enviar

El verbo MC_REQUEST_TO_SEND informa al TP asociado (para el que la conversación está en estado Enviar) de que el TP local (para el que la conversación está en estado Recibir) quiere enviar datos.

Esta petición se comunica al TP asociado mediante el parámetro *rts_rcvd* del verbo MC_CONFIRM. (El parámetro *rts_rcvd* también se devuelve a MC_SEND_DATA y otros verbos.)

Cuando un TP asociado emite el verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE, el estado de conversación cambia a Recibir para el TP asociado, lo que permite que el TP local envíe datos.

Cambio de los estados de conversación (semidúplex)

La emisión del verbo MC_REQUEST_TO_SEND no cambia el estado de la conversación. Tras recibir una petición de envío, el TP asociado no está obligado a cambiar el estado de conversación, sino que puede hacer caso omiso de la petición.

Conversaciones dúplex

La Tabla 6 ofrece un ejemplo de una conversación dúplex en que se muestran los verbos APPC utilizados para iniciar una conversación, intercambiar datos y finalizar la conversación. La flecha indica el flujo de datos. Todos los valores de primary_rc son AP OK a menos que se muestre lo contrario.

Tabla 6. Conversación dúplex

TP que invoca	Flujo	TP invocado
TP_STARTED		
MC_ALLOCATE		
MC_SEND_DATA		
		RECEIVE_ALLOCATE
MC_SEND_DATA	>	
	<	MC_SEND_DATA
MC_RECEIVE_AND_WAIT		
(what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE)		
MC_DEALLOCATE		MC_RECEIVE_AND_WAIT
		(what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE)
		MC RECEIVE AND WAIT
		(primary_rc=AP_DEALLOC_NORMAL)
	<	MC_SEND_DATA
		MC_DEALLOCATE
		TP_ENDED
MC_RECEIVE_AND_WAIT		
(what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE)		
MC_RECEIVE_AND_WAIT (what_rcvd = AP_DEALLOC_NORMAL) TP_ENDED		

Los caracteres MC_ al principio de muchos de los verbos son las iniciales de Mapped Conversation (conversación correlacionada). Los parámetros y los resultados de los verbos APPC figuran entre paréntesis.

Inicio de una conversación

Para iniciar una conversación el TP que invoca emite los verbos siguientes:

- TP_STARTED, que identifica la aplicación para APPC como un TP que invoca.
- MC_ALLOCATE, que solicita que APPC establezca una conversación entre el TP que invoca y el TP invocado. Los parámetros del verbo MC_ALLOCATE especifican que la conversación será dúplex.

El TP invocado emite el verbo RECEIVE_ALLOCATE, que informa a APPC de que el TP invocado ya está listo para empezar una conversación. Communications Server para Linux asocia el verbo RECEIVE_ALLOCATE con el verbo MC_ALLOCATE emitido por el TP que invoca para establecer la conversación entre los dos TP. Los parámetros devueltos del verbo RECEIVE_ALLOCATE especifican que la conversación será dúplex.

Conversaciones dúplex

Nota: Una vez que se haya iniciado una conversación dúplex, el TP deberá enviar una opción adicional en el parámetro *opext* de todos los verbos emitidos en esta conversación para funcionar en modalidad dúplex. Si desea obtener información detallada, consulte las descripciones de los verbos en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Envío de datos

El verbo MC_SEND_DATA proporciona datos de aplicación que deben transmitirse al TP asociado. Estos datos se retienen en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local; no se transmiten al TP asociado hasta que se produce alguno de los sucesos siguientes:

- El almacenamiento intermedio de envío se llena.
- El TP emite un verbo que fuerza a APPC a vaciar el almacenamiento intermedio y enviar los datos al TP asociado.

Además de los datos, el almacenamiento intermedio de envío también contiene la petición MC_ALLOCATE (que precede a los datos). En este ejemplo, el segundo verbo MC_SEND_DATA del TP que invoca llena el almacenamiento intermedio, lo que fuerza la petición MC_ALLOCATE y que se transmitan datos al TP asociado. Otros verbos que vacían el almacenamiento intermedio son MC_DEALLOCATE y MC_FLUSH.

Puesto que esta conversación es dúplex, los dos TP pueden enviar datos a la vez. En el ejemplo, el TP invocado envía datos antes de recibir datos enviados por el TP que invoca.

Recepción de datos

El verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT recibe datos del TP asociado. Si actualmente no hay datos disponibles, el TP local espera a que lleguen.

Además de recibir datos, el verbo puede recibir un indicador de estado del TP asociado (como, por ejemplo, una indicación de que la conversación está finalizando). Para obtener más información sobre cómo el TP maneja estos indicadores, consulte el apartado "Finalización de una conversación".

En el ejemplo, el TP invocado emite el primer verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT para recibir datos y recibe el registro de datos completo (*what_rcvd*= AP_DATA_COMPLETE).

El verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE realiza la misma función que el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT, excepto que no espera si no hay datos disponibles actualmente del TP asociado. En su lugar, devuelve una respuesta que informa de que no hay datos disponibles al TP que llama.

Finalización de una conversación

Para finalizar una conversación, uno de los TP emite el verbo MC_DEALLOCATE, que indica que no tiene más datos que enviar. El otro TP recibe el código de retorno AP_DEALLOC_NORMAL en un verbo de recepción posterior, lo que indica que la conversación se ha desasignado.

En una conversación semidúplex, el verbo MC_DEALLOCATE hace que APPC desasigne la conversación entre los dos TP, de modo que el otro TP no podrá seguir con la conversación una vez que haya recibido el código de retorno AP_DEALLOC_NORMAL. Sin embargo, en una conversación dúplex es posible que el

otro TP aún tenga datos que enviar o que ya haya enviado datos que el primer TP aún no haya recibido. Por este motivo, la conversación no finaliza en este momento, sino que el primer TP funciona en modalidad de sólo recepción, de modo que sigue emitiendo verbos de recepción (pero no puede enviar más datos).

Cuando el segundo TP recibe el código de retorno AP DEALLOC NORMAL, pasa a funcionar en modalidad de sólo envío. No puede seguir emitiendo verbos de recepción (porque no habrá más datos que recibir) pero puede seguir enviando datos. En el ejemplo, el TP invocado emite el otro verbo MC_SEND_DATA antes de desasignar la conversación.

Una vez que ambos TP han desasignado la conversación, cada TP emite otro verbo [MC_]ALLOCATE o RECEIVE_ALLOCATE para iniciar otra conversación (con este u otro TP asociado) o bien emite el verbo TP_ENDED.

Un TP puede participar en varias conversaciones simultáneamente. En este caso, el TP emite el verbo TP ENDED cuando se han desasignado todas las conversaciones.

Estados de conversación

Un TP considera que una conversación dúplex se encuentra en un estado de conversación determinado, del mismo modo que lo hace en el caso de una conversación semidúplex. No obstante, los estados de conversación posibles de una conversación dúplex son distintos a los de una conversación semidúplex, tal como se indica a continuación. Para ver más información sobre los verbos APPC que pueden emitirse en cada estado, consulte el Apéndice C, "Cambios de estado APPC", en la página 295.

A continuación se presenta una lista de los posibles estados de conversación:

Envío-Recepción

El TP puede enviar datos o información de error y puede recibir datos de aplicación e información de estado del TP asociado.

Sólo recepción

El TP local ha desasignado la conversación. Puede seguir recibiendo datos e información de estado del TP asociado, pero no puede seguir enviando datos.

Sólo envío

El TP remoto ha desasignado la conversación. El TP local puede seguir enviando datos al TP asociado, pero no recibirá más datos y, por lo tanto, no podrá emitir más verbos de recepción.

Restablecer

La conversación no se ha iniciado o se ha finalizado.

Verbos semidúplex que no están permitidos en las conversaciones dúplex

Los siguientes verbos sólo son válidos para las conversaciones semidúplex y no son necesarios para las conversaciones dúplex. Si cualquiera de estos verbos se emite en una conversación dúplex, recibirá un código de retorno de error.

- [MC_]CONFIRM
- [MC_]CONFIRMED
- [MC]PREPARE TO RECEIVE
- [MC_]RECEIVE_AND_POST

Conversaciones dúplex

- [MC_]REQUEST_TO_SEND
- [MC_]TEST_RTS
- [MC_]TEST_RTS_AND_POST

Envío y recepción de información de datos acelerados

Además de los datos normales enviados utilizando [MC_]SEND_DATA y recibidos utilizando verbos de recepción, es posible que los TP APPC también envíen y reciban datos acelerados SNA. La red SNA maneja estos datos por separado, y es posible que lleguen a su destino antes que los datos normales. Un TP envía datos acelerados utilizando el verbo [MC_]SEND_EXPEDITED_DATA y los recibe utilizando el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA; con los verbos de recepción estándar nunca se devolverán datos acelerados.

No todas las implementaciones de APPC permiten utilizar datos acelerados. Si el TP remoto utiliza una implementación de APPC que no permite utilizar datos acelerados, el TP local no podrá enviarlos ni recibirlos.

Puesto que los datos acelerados y los datos normales fluyen por separado, un TP puede emitir [MC_]SEND_EXPEDITED_DATA o [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA en cualquier estado de conversación excepto el estado Restablecer. Los siguientes verbos no provocan ningún cambio de estado.

Llamadas APPC síncronas y asíncronas

AIX, LINUX

En los sistemas AIX o Linux, Communications Server para Linux proporciona dos puntos de entrada posibles a la biblioteca de APPC:

- Un punto de entrada síncrono, APPC. Si la aplicación utiliza este punto de entrada, Communications Server para Linux no devolverá el control a la aplicación hasta que finalice el proceso de los verbos.
- Un punto de entrada asíncrono, APPC_Async. Si la aplicación utiliza este punto de entrada, Communications Server para Linux devolverá el control a la aplicación inmediatamente. Cuando finaliza el proceso de los verbos, Communications Server para Linux utiliza una rutina callback suministrada por la aplicación para devolver los resultados del proceso de los verbos a la aplicación.


WINDOWS

En los sistemas Windows, la API remota proporciona tres puntos de entrada posibles a la biblioteca de APPC:

- Un punto de entrada síncrono, APPC. Si la aplicación utiliza este punto de entrada, la API remota no devolverá el control a la aplicación hasta que finalice el proceso de los verbos.
- Un punto de entrada asíncrono, WinAsyncAPPC. Si la aplicación utiliza este punto de entrada, la API remota devolverá el control a la aplicación inmediatamente.
 Cuando finaliza el proceso de los verbos, la API remota lo indica enviando un mensaje al procedimiento de la ventana de la aplicación.

Llamadas APPC síncronas y asíncronas

• Un punto de entrada asíncrono, WinAsyncAPPCEx. Cuando finaliza el proceso de los verbos, la API remota lo indica señalando un descriptor de contexto de sucesos proporcionado por la aplicación.



El uso del punto de entrada asíncrono permite que una aplicación siga con otro proceso mientras espera a que finalice un verbo. La aplicación puede emitir verbos en otras conversaciones APPC, o emitir verbos para iniciar nuevas conversaciones, o puede efectuar otro proceso no relacionado con APPC. No obstante, es posible que los demás verbos emitidos durante la misma conversación se pongan en cola y no se procesen hasta que el verbo pendiente haya finalizado; si desea obtener más información, consulte el apartado "Operación de no bloqueo" en la página 22 más adelante.

La única excepción a esta norma se produce cuando el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST está pendiente. En estos casos, la aplicación puede emitir un conjunto limitado de verbos en la misma conversación. Para ver más información, consulte el apartado siguiente.

Recepción asíncrona de datos

Los verbos APPC MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST permiten que un TP reciba datos de manera asíncrona, sin tener en cuenta otros sucesos que se producen en el programa. Por lo tanto, el programa puede realizar otras tareas mientras recibe datos.

AIX, LINUX

Para los sistemas AIX o Linux, los parámetros de [MC_]RECEIVE_AND_POST incluyen la dirección de una rutina callback, que APPC utiliza para informar al TP de que se han recibido datos. Esta rutina callback es independiente de la rutina callback suministrada en el punto de entrada asíncrono APPC. Se puede emitir [MC_]RECEIVE_AND_POST utilizando el punto de entrada síncrono o asíncrono; APPC utiliza la rutina callback suministrada en los parámetros del verbo para devolver los datos recibidos al TP y sólo utiliza la rutina callback suministrada en el punto de entrada asíncrono si se suministra una dirección nula en el VCB.

WINDOWS

En los sistemas Windows, la finalización del verbo se indica señalando un descriptor de contexto de sucesos proporcionado por la aplicación. El parámetro *sema* contiene un descriptor de contexto de sucesos (obtenido llamando a las funciones CreateEvent u OpenEvent de Windows), que APPC utiliza para informar al TP de que se han recibido datos.

Recepción asíncrona de datos

La operación de [MC_]RECEIVE_AND_POST es parecida a la operación del verbo [MC_]RECEIVE_AND_WAIT emitido utilizando el punto de entrada asíncrono; el control vuelve a la aplicación de inmediato y los datos solicitados se devuelven posteriormente en la rutina callback. La principal diferencia es que al emitir [MC_]RECEIVE_AND_POST la conversación se coloca en un estado definido, el estado Pendiente-Envío, en el que el TP puede emitir un conjunto limitado de verbos APPC en esta conversación mientras espera a que se llame a la rutina callback. Los verbos que pueden emitirse en estado Pendiente-Envío son:

- GET_TYPE
- [MC_]DEALLOCATE con el tipo de desasignación AP_ABEND, AP_ABEND_PROG, AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER
- [MC_]GET_ATTRIBUTES
- [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA
- [MC_]REQUEST_TO_SEND
- [MC_]SEND_ERROR
- [MC_]SEND_EXPEDITED_DATA
- [MC_]TEST_RTS
- TP_ENDED

Si la aplicación emite [MC_]RECEIVE_AND_WAIT (o cualquier otro verbo APPC) utilizando el punto de entrada asíncrono, no debe emitir ningún otro verbo APPC en esta conversación hasta que se haya llamado a la rutina callback.

En la Tabla 7, el TP invocado recibe datos de manera asíncrona.

Tabla 7. Recepción asíncrona de datos

Estado	TP que invoca	Flujo	TP invocado	Estado
	TP_STARTED			
Restable	cer			
	MC_ALLOCATE			
Enviar				
	MC_FLUSH			
		>		
				Restablecer
			RECEIVE_ALLOCATE	
				Recibir
			MC_RECEIVE_AND_POST (primary_rc=AP_0K)	
				Pendiente- Envío
			(El TP lleva a cabo otras tareas o emite verbos como los de petición de envío u obtención de atributos. La mayoría de los otros verbos APPC no pueden utilizarse en este estado de conversación; consulte el Apéndice C, "Cambios de estado APPC", en la página 295 para ver más información sobre los verbos permitidos).	
	MC_SEND_DATA			
	MC_DEALLOCATE			
Restable				
	TP_ENDED			

Recepción asíncrona de datos

Tabla 7. Recepción asíncrona de datos (continuación)

Estado	TP que invoca	Flujo	TP invocado	Estado
		->		
			Los datos se han recibido. APPC llama a la rutina callback	
			suministrada. MC_RECEIVE_AND_POST devuelve primary_rc=AP_0K, what_rcvd=AP_DATA_COMPLETE	
				Recibir
			(El TP comprueba que la rutina callback ha sido llamada.) MC_RECEIVE_AND_WAIT (primary_rc=AP_DEALLOC_NORMAL)	
				Restableo
			TP_ENDED	

En la Tabla 7 en la página 20, el TP invocado sigue estos pasos para recibir datos de manera asíncrona:

- 1. Emite el verbo MC_RECEIVE_AND_POST. Uno de los parámetros es la dirección de la rutina callback que APPC llama (en AIX o Linux) o el descriptor de contexto de sucesos que APPC señala (en Windows) cuando se reciben los datos.
- 2. Verifica que el parámetro *primary_rc* (código de retorno primario) sea AP_0K, lo que indica que el TP ha empezado a recibir datos de manera asíncrona.
- 3. Realiza tareas no relacionadas con esta conversación mientras recibe datos de manera asíncrona. La mayoría de los verbos APPC no son válidos en este estado de conversación.
- 4. Espera a que se llame a la rutina callback (en AIX o Linux), o a que se señale el descriptor de contexto de sucesos (en Windows), lo que indica que el TP ha terminado de recibir datos de manera asíncrona.
- 5. Vuelve a verificar el parámetro *primary_rc* del verbo MC_RECEIVE_AND_POST. El segundo *primary_rc* indica si los datos se han recibido sin error.
- 6. Verifica que el parámetro *what_rcvd* del verbo MC_RECEIVE_AND_POST sea AP DATA COMPLETE.
- 7. Emite el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT para recibir el indicador de desasignación.

Nota: El verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST devuelve los parámetros *primary_rc* y *secondary_rc* dos veces; la primera después de emitir el verbo, para indicar si el verbo ha empezado correctamente a esperar los datos, y la segunda después de haber recibido los datos.

Una vez que el TP invocado emite el verbo MC_RECEIVE_AND_POST y obtiene el parámetro *primary_rc* con el valor AP_0K, la conversación cambia al estado Pendiente-Envío.

Una vez que el TP ha terminado de recibir los datos de manera asíncrona y APPC llama a la rutina callback suministrada (en AIX o Linux) o señala el descriptor de contexto de sucesos proporcionado (en Windows), la conversación cambia al estado Recibir porque el parámetro *what_rcvd* tiene el valor AP DATA COMPLETE.

Operación de no bloqueo

Communications Server para Linux admite la operación de no bloqueo a nivel de cola para los verbos de conversación APPC, de modo que un TP puede emitir varios verbos durante la misma conversación sin tener que esperar a que cada verbo finalice. Esto se utiliza normalmente junto con el punto de entrada APPC asíncrono, lo que permite que el TP continúe funcionando aunque el proceso de un verbo anterior no haya finalizado, pero también se puede utilizar con el punto de entrada síncrono en un TP de múltiples subprocesos que emita verbos APPC desde más de un subproceso. Para emitir un verbo en modalidad de no bloqueo, el TP establece una opción en el parámetro *opext* del verbo, tal como se describe en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Para cada TP y cada conversación, APPC proporciona una serie de colas en que se pueden retener verbos mientras se espera a que se procesen. Cada cola maneja un subconjunto distinto de los verbos APPC válidos, de modo que cada verbo está asociado a una cola distinta.

- Si el TP emite un verbo y ya no hay verbos que se estén procesando para la cola apropiada, el verbo se procesará inmediatamente.
- Si el TP emite un verbo de no bloqueo y ya se está procesando otro verbo para la cola apropiada, el verbo se añadirá a la cola (detrás de todos los demás verbos que ya estén a la espera en la cola apropiada). Se procesará después de que los verbos que ya están en cola hayan finalizado (a excepción de la cola Asignar, tal como se describe a continuación).
- Si el TP emite un verbo de bloqueo y ya se está procesando para la cola apropiada, el verbo se rechazará con un código de retorno de error.

Las colas disponibles para el TP y los verbos que cada cola maneja son los siguientes.

Cola Asignar

Para cada TP activo, hay una sola cola que maneja los siguientes verbos:

- [MC_]ALLOCATE
- [MC |SEND CONVERSATION

Se pueden procesar dos o más verbos de esta cola a la vez, por lo que no está garantizado que finalicen en el mismo orden en que se hayan emitido.

Cola Enviar-Recibir (sólo conversaciones semidúplex)

Para cada conversación semidúplex activa, hay una sola cola que maneja los siguientes verbos:

- [MC_]CONFIRM
- [MC_]CONFIRMED
- [MC_]DEALLOCATE
- [MC_]FLUSH
- [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE
- [MC_]RECEIVE_AND_WAIT
- [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE
- [MC_]SEND_DATA
- [MC_]SEND_ERROR

Operación de no bloqueo

El verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST no se retiene en esta cola. Este verbo no se puede emitir en la modalidad de bloqueo ni en la de no bloqueo si cualquiera de los verbos de recepción ya se está procesando para la conversación.

Cola Enviar (sólo conversaciones dúplex)

Para cada conversación dúplex activa, hay una sola cola que maneja los siguientes verbos:

- [MC_]DEALLOCATE
- [MC_]FLUSH
- [MC_]SEND_DATA
- [MC_]SEND_ERROR

Cola Recibir (sólo conversaciones dúplex)

Para cada conversación dúplex activa, hay una sola cola que maneja los siguientes verbos:

- [MC_]RECEIVE_AND_WAIT
- [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE

Cola de envío acelerado

Para cada conversación activa (ya sea dúplex o semidúplex), hay una sola cola que maneja los siguientes verbos:

- [MC_]REQUEST_TO_SEND (sólo conversaciones semidúplex)
- [MC_]SEND_EXPEDITED_DATA

Cola de recepción acelerada

Para cada conversación activa (ya sea dúplex o semidúplex), hay una sola cola que maneja los siguientes verbos:

• [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA

Los siguientes verbos de conversación no están asociados a ninguna cola y, por lo tanto, se pueden emitir en cualquier momento independientemente de los verbos que ya estén en cola. La opción de la modalidad de no bloqueo del parámetro *opext* del verbo se pasa por alto.

- GET_TYPE
- [MC_]GET_ATTRIBUTES
- [MC_]TEST_RTS
- [MC_]TEST_RTS_AND_POST

Los verbos de control APPC siempre se emiten en modalidad de bloqueo.

Soporte de punto de sincronización



La API de APPC de Communications Server para Linux proporciona soporte para las sesiones y conversaciones que utilizan protocolos de punto de sincronización de LU 6.2. Esto significa que puede utilizarse junto con los supervisores de transacción que requieren soporte de punto de sincronización de nivel 2. En sí no suministra los componentes necesarios para una completa implementación de punto de sincronización, pero suministra el soporte subyacente para una implementación suministrada por el proveedor. El proveedor debe proporcionar los componentes siguientes:

Soporte de punto de sincronización

- SPM (gestor de puntos de sincronización).
- C-PRM (gestor de recursos protegidos por conversación).
- TP de resincronización.

Este manual no intenta explicar las funciones de punto de sincronización, sino que únicamente describe el soporte que proporciona Communications Server para Linux para permitir que se implementen. Si está desarrollando un gestor de puntos de sincronización para utilizarlo con APPC de Communications Server para Linux, ya debe estar familiarizado con los conceptos de punto de sincronización; si es necesario, consulte los manuales acerca de IBM LU 6.2 para obtener más información.

En algunos valores de parámetros y de códigos de retorno de este manual se indica que "sólo son utilizados por los TP que soportan el proceso de punto de sincronización" o que "sólo se utilizan si el parámetro *sync_level* de la conversación es AP_SYNCPT". Si desarrolla aplicaciones APPC que no utilizan funciones de punto de sincronización, no intente utilizar estos parámetros. En la mayoría de los casos, el gestor de puntos de sincronización se encarga de realizar la conversión entre estos valores y las funciones de punto de sincronización apropiadas, como se indica en las descripciones de los parámetros.

Si está desarrollando aplicaciones para trabajar con una implementación de punto de sincronización suministrada por su proveedor de Communications Server para Linux o por otro proveedor, éste debe facilitarle la información adicional necesaria para utilizar la implementación.

APPC y CPI-C

La interfaz de programas de aplicación CPI-C (interfaz común de programación para comunicaciones), otra API de Communications Server para Linux, proporciona muchas de las funciones de APPC pero con un estilo de interfaz diferente.

Mientras que una aplicación APPC establece parámetros en un bloque de control de verbos y después llama un único punto de entrada a APPC con la dirección del bloque, un programa CPI-C llama un punto de entrada diferente para cada verbo y pasa la información necesaria como parámetros en la llamada.

Aunque las interfaces de programación para APPC y CPI-C son diferentes, los datos reales transmitidos entre programas son los mismos. Esto significa que una aplicación CPI-C puede comunicarse con un TP APPC, igual que dos TP APPC o dos aplicaciones CPI-C pueden comunicarse entre sí. No es necesario que el TP APPC sepa si su elemento asociado es un TP APPC o una aplicación CPI-C.

La única restricción a que está sujeto un TP APPC para comunicarse con una aplicación CPI-C es que no debe enviar Parámetros de inicialización de programa (datos PIP) al asignar la conversación, puesto que CPI-C no da soporte a la recepción de datos PIP. Para ver más información sobre los datos PIP, consulte la descripción del verbo [MC]ALLOCATE en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

API de servidor de TP

AIX, LINUX

Los verbos de servidor de TP son una ampliación de la API de APPC para permitir que las aplicaciones participen en el inicio de los TP como respuesta a las peticiones de asignación (peticiones Attach).

Communications Server para Linux proporciona un mecanismo por omisión para iniciar TP automáticamente. Los TP que pueden iniciarse automáticamente se configuran en el archivo **sna_tps**, como se describe en la publicación *Communications Server para Linux - Guía de administración*.

Algunas aplicaciones, como los supervisores de transacción, necesitan más control sobre el inicio de los TP que el que suministra este mecanismo por omisión (como el acceso a la petición de asignación). Las ampliaciones de servidor de TP proporcionan el nivel de soporte que necesitan tales aplicaciones. Para ver más información sobre los servidores de TP, consulte "Desarrollo de servidores de TP" en la página 64.

API de servidor de TP

Capítulo 2. Desarrollo de programas de transacciones

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas y le ayudará a desarrollar programas de transacciones (TP):

- Categorías de verbos APPC
- · Resumen de verbos APPC
- Puntos de entrada APPC

AIX, LINUX

· Consideraciones sobre AIX o Linux



· Consideraciones sobre Windows



- Información de configuración
- · Visión general de la seguridad de conversación
- · Inicio de TP
- Sesiones LU-LU
- Conversaciones básicas



• Desarrollo de servidores de TP



• Desarrollo de TP portables

Categorías de verbos APPC

Los verbos APPC se clasifican en las siguientes categorías:

- Verbos de control, descritos en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67.
- Verbos de conversación, descritos en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Verbos de control

Los verbos de control inician y finalizan TP, y obtienen información sobre las propiedades de los TP:

- TP_STARTED
- TP_ENDED
- RECEIVE_ALLOCATE
- GET_TP_PROPERTIES

AIX, LINUX

Categorías de verbos APPC

- SET_TP_PROPERTIES
- GET_LU_STATUS



Verbos de conversación

Los verbos de conversación permiten a los TP asignar una conversación, enviar y recibir datos, cambiar estados de conversación y desasignar una conversación.

El siguiente verbo puede emitirse en una conversación básica o correlacionada:

GET_TYPE

La mayoría de los verbos de conversación pueden clasificarse en uno de los dos grupos siguientes:

- Verbos de conversación correlacionada, que pueden ser emitidos por un TP sólo en una conversación correlacionada.
- Verbos de conversación básica, que pueden ser emitidos por un TP sólo en una conversación básica.

Los verbos de conversación se clasifican por tipo, correlacionado o básico, según se muestra en la Tabla 8:

Tabla 8. Verbos de conversación correlacionada y básica

Verbos de conversación correlacionada	Verbos de conversación básica
MC_ALLOCATE	ALLOCATE
MC CONFIRM	CONFIRM
_	
MC_CONFIRMED	CONFIRMED
MC_DEALLOCATE	DEALLOCATE
MC_FLUSH	FLUSH
MC_GET_ATTRIBUTES	GET_ATTRIBUTES
MC_PREPARE_TO_RECEIVE	PREPARE_TO_RECEIVE
MC_RECEIVE_AND_POST	RECEIVE_AND_POST
MC_RECEIVE_AND_WAIT	RECEIVE_AND_WAIT
MC_RECEIVE_IMMEDIATE	RECEIVE_IMMEDIATE
MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA	RECEIVE_EXPEDITED_DATA
MC_REQUEST_TO_SEND	REQUEST_TO_SEND
MC_SEND_CONVERSATION	SEND_CONVERSATION
MC_SEND_DATA	SEND_DATA
MC_SEND_ERROR	SEND_ERROR
MC_SEND_EXPEDITED_DATA	SEND_EXPEDITED_DATA
MC_TEST_RTS	TEST_RTS
MC_TEST_RTS_AND_POST	TEST_RTS_AND_POST

Los verbos correlacionados y básicos tienen las mismas funciones en sus respectivos tipos de conversación, pero pueden tener parámetros y códigos de retorno algo distintos.

Verbos de servidor de TP



Categorías de verbos APPC

Los verbos de servidor de TP permiten que las aplicaciones inicien TP como respuesta a las peticiones de Communications Server para Linux:

REGISTER_TP_SERVER UNREGISTER_TP_SERVER REGISTER_TP UNREGISTER_TP QUERY_ATTACH ACCEPT_ATTACH REJECT_ATTACH ABORT_ATTACH

Nota: Los verbos de servidor de TP, tal como se describe en el Capítulo 5, "Verbos de servidor de TP", en la página 253, se deben emitir utilizando el punto de entrada asíncrono APPC_Async y no el punto de entrada síncrono APPC.

Resumen de verbos APPC

Este apartado describe brevemente cada uno de los verbos APPC. Los verbos APPC están agrupados por función. (La funcionalidad total de un verbo puede ser más amplia que la que indica este resumen. Para ver una descripción detallada de un verbo concreto, consulte el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 o el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.)

Inicio de una conversación

Los siguientes verbos se utilizan para iniciar una conversación entre dos TP. Para ver más información, consulte "Inicio de TP" en la página 58.

TP_STARTED

Este verbo es emitido por el TP que invoca. Notifica a APPC que el TP que invoca está iniciándose. Cuando se ejecuta correctamente, este verbo devuelve un identificador de TP (*tp_id*) para el TP que invoca.

AIX, LINUX

SET_TP_PROPERTIES

Este verbo es utilizado por un TP para establecer las propiedades relacionadas con el TP local, que después se utilizarán al asignar nuevas conversaciones. Esto permite que el TP especifique lo siguiente:

- Unidad lógica de trabajo (transacción entre los TP APPC para realizar una determinada tarea) con la que se asocia una conversación.
- Identificador de usuario que se utilizará cuando se asigne una nueva conversación y se indique que ya se ha verificado la seguridad de conversación.

MC_ALLOCATE o ALLOCATE

Este verbo es emitido por el TP que invoca. Asigna una sesión entre la LU local y una LU remota y establece una conversación entre el TP que invoca y el TP invocado.

Resumen de verbos APPC

El verbo ALLOCATE puede establecer una conversación básica o correlacionada. El verbo MC_ALLOCATE puede iniciar sólo una conversación correlacionada. Cada verbo puede iniciar una conversación dúplex o semidúplex.

Una vez asignada la conversación, APPC devuelve un identificador de conversación (*conv_id*) mediante este verbo.

MC_SEND_CONVERSATION o SEND_CONVERSATION

Este verbo es emitido por el TP que invoca. Asigna una sesión entre la LU local y una LU remota, establece una conversación entre el TP que invoca y el TP invocado, envía un solo registro de datos por esta conversación y desasigna la conversación.

RECEIVE ALLOCATE

Este verbo es emitido por el TP invocado. Confirma que el TP invocado está preparado para empezar una conversación con el TP que invoca, que ha emitido el verbo [MC_]ALLOCATE. Una vez ejecutado correctamente, RECEIVE_ALLOCATE devuelve un identificador de TP (tp_id) para el TP invocado y el identificador de conversación ($conv_id$).

Envío de datos

Los siguientes verbos envían datos al TP asociado:

MC_SEND_DATA o SEND_DATA

Este verbo coloca datos en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local para transmitirlos al TP asociado.

Los datos recopilados en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local se transmiten a la LU asociada (y al TP asociado) cuando se produce una de las situaciones siguientes:

- El almacenamiento intermedio de envío se llena.
- El TP local emite un verbo que vacía el almacenamiento intermedio de envío de la LU local, como [MC_]FLUSH o [MC_]CONFIRM. ([MC_]CONFIRM sólo es válido para las conversaciones semidúplex).

El verbo [MC_]SEND_DATA también realiza la función de los verbos [MC_]CONFIRM, [MC_]DEALLOCATE, [MC_]FLUSH o [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE. ([MC_]CONFIRM y [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE sólo son válidos para las conversaciones semidúplex).

MC_SEND_EXPEDITED_DATA o SEND_EXPEDITED_DATA

Este verbo coloca datos en el almacenamiento intermedio de envío acelerado de la LU local para transmitirlos al TP asociado.

Los datos recopilados en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local se transmiten a la LU asociada (y al TP asociado) del mismo modo que en el caso del verbo [MC_]SEND_DATA. No obstante, puesto que los datos se envían por la red como datos acelerados, es posible que lleguen antes que los datos que se han enviado antes utilizando [MC_]SEND_DATA.

MC FLUSH o FLUSH

Este verbo vacía el almacenamiento intermedio de envío de la LU local y envía el contenido del almacenamiento intermedio a la LU asociada (y al TP). Si el almacenamiento intermedio de envío está vacío, no se efectúa ninguna acción.

MC_CONFIRM o CONFIRM (sólo conversaciones semidúplex)

Este verbo envía tanto el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local como una petición de confirmación al TP asociado.

MC_PREPARE_TO_RECEIVE o PREPARE_TO_RECEIVE (sólo conversaciones semidúplex)

Este verbo cambia el estado de la conversación de Enviar a Recibir. Antes de cambiar el estado de conversación, este verbo realiza el equivalente del verbo [MC_]FLUSH o [MC_]CONFIRM. Una vez que este verbo se ha ejecutado correctamente, el TP puede recibir datos.

MC_REQUEST_TO_SEND o REQUEST_TO_SEND (sólo conversaciones semidúplex)

Este verbo informa al TP asociado de que el TP local quiere enviar datos. Si el TP asociado emite el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE o [MC_]RECEIVE_AND_WAIT, el estado de conversación cambia a Recibir para el TP asociado, lo que permite que el TP local empiece a enviar datos.

Recepción de datos

Los siguientes verbos permiten a un TP recibir datos de su TP asociado:

MC RECEIVE AND WAIT o RECEIVE AND WAIT

Al emitir este verbo mientras la conversación está en estado Recibir, el TP local recibe del TP asociado los datos que están disponibles en este momento. Si no hay datos disponibles, el TP local espera a que lleguen.

Al emitir este verbo mientras la conversación está en estado Enviar, se vacía el almacenamiento intermedio de envío de la LU y se cambia el estado de conversación a Recibir. A continuación, el TP local empieza a recibir datos.

MC_RECEIVE_AND_POST o RECEIVE_AND_POST

Al emitir este verbo mientras la conversación está en estado Recibir, el estado de conversación cambia a Pendiente-Envío y el TP local recibe datos de manera asíncrona. De esta forma el TP local puede seguir procesando mientras llegan datos a la LU local.

Al emitir este verbo mientras la conversación está en estado Enviar, se vacía el almacenamiento intermedio de envío de la LU y se cambia el estado de conversación a Pendiente-Envío. A continuación, el TP local empieza a recibir datos de manera asíncrona.

MC_RECEIVE_IMMEDIATE o RECEIVE_IMMEDIATE

Este verbo recibe los datos que están disponibles actualmente del TP asociado. Si no hay datos disponibles, el TP local no espera. A diferencia de los otros verbos RECEIVE, este verbo se emite sólo en estado Recibir y no en estado Enviar.

MC RECEIVE EXPEDITED DATA o RECEIVE EXPEDITED DATA

Este verbo recibe los datos acelerados que están disponibles actualmente del TP asociado. Si no hay datos disponibles, el verbo puede volver inmediatamente o esperar hasta que lleguen datos.

Confirmación de recepción de datos o información de errores

Los siguientes verbos confirman la recepción de datos o informan de un error:

MC CONFIRMED o CONFIRMED

Este verbo responde a una petición de confirmación procedente del TP

asociado. Informa al TP asociado de que el TP local ha recibido y procesado los datos sin producirse ningún error.

MC_SEND_ERROR o SEND_ERROR

Este verbo notifica al TP asociado que el TP local ha encontrado un error a nivel de aplicación.

Obtención de información

Los siguientes verbos proporcionan información a los TP:

MC GET ATTRIBUTES o GET ATTRIBUTES

Un TP utiliza este verbo para obtener los atributos de la conversación.

GET_TYPE

Un TP utiliza este verbo para determinar el tipo de una conversación determinada (básica o correlacionada) y si la conversación funciona en dúplex o semidúplex. Con esta información, el TP puede determinar los verbos correctos que se deben emitir en esta conversación.

AIX, LINUX

GET_LU_STATUS

Un TP utiliza este verbo para obtener información sobre el número de sesiones entre su LU local y una LU asociada especificada, y sobre si el número de sesiones ha disminuido a 0 (cero) en algún momento desde que se ha emitido por última vez el verbo. Esto permite que el TP verifique si ha perdido la conectividad con su TP asociado (en cuyo caso puede que tenga que volver a sincronizar).



GET_TP_PROPERTIES

Un TP utiliza este verbo para obtener información sobre los atributos del TP local y la unidad lógica de trabajo (una transacción entre TP APPC para efectuar una tarea determinada) en que el TP participa.

MC_TEST_RTS o TEST_RTS

Este verbo determina si se ha recibido una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado.

MC_TEST_RTS_AND_POST o TEST_RTS_AND_POST

Este verbo notifica de manera asíncrona a la aplicación la recepción de una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado.

Finalización de una conversación

Tanto el TP invocado como el que invoca pueden finalizar una conversación. Los siguientes verbos finalizan una conversación:

MC DEALLOCATE o DEALLOCATE

Este verbo desasigna una conversación entre dos TP. Antes de desasignar la conversación, este verbo ejecuta el equivalente del verbo [MC_]FLUSH o [MC_]CONFIRM.

TP_ENDED

Este verbo es emitido por los TP que invocan y los TP invocados. Notifica a APPC que el TP está finalizando. Al emitir este verbo también se finalizan las demás conversaciones que están activas.

Inicio de un programa de transacciones (TP)

AIX, LINUX

Los siguientes verbos se utilizan para permitir que una aplicación participe en el proceso de carga del TP de Communications Server para Linux.

REGISTER TP SERVER

Un TP utiliza este verbo para notificar a Communications Server para Linux que la aplicación ya puede iniciar automáticamente programas de transacciones (TP).

REGISTER TP

Este verbo se utiliza para registrar en Communications Server para Linux el nombre de un TP cuyas peticiones de inicio de TP (peticiones Attach) deben ser manejadas por la aplicación.

QUERY_ATTACH

La aplicación utiliza este verbo para determinar los parámetros de la petición para iniciar un TP, de modo que la aplicación pueda decidir si debe iniciar el TP.

ACCEPT ATTACH

Este verbo se utiliza para notificar a Communications Server para Linux que la aplicación tiene intención de iniciar el TP que corresponde a esta petición Attach.

REJECT_ATTACH

Este verbo se utiliza para notificar a Communications Server para Linux que la aplicación no tiene intención de iniciar el TP que corresponde a esta petición Attach.

ABORT ATTACH

Este verbo se utiliza para que este servidor de TP finalice el proceso de la petición Attach después de que se haya aceptado la petición Attach con un verbo ACCEPT_ATTACH porque el servidor de TP o el TP ha detectado un error durante el proceso posterior.

UNREGISTER TP

Este verbo se utiliza para notificar a Communications Server para Linux que la aplicación ya no desea procesar peticiones Attach para este TP registrado previamente.

UNREGISTER_TP_SERVER

Este verbo se utiliza para notificar a Communications Server para Linux que la aplicación no quiere recibir notificaciones de petición Attach para el TP especificado.

Puntos de entrada APPC: Sistemas AIX o Linux

AIX, LINUX

Una aplicación accede a APPC mediante los siguientes puntos de entrada:

APPC Emite un verbo APPC de manera síncrona. Communications Server para Linux no devuelve el control a la aplicación hasta que finaliza el proceso del verbo.

APPC_Async

Emite un verbo APPC de manera asíncrona. Communications Server para Linux devuelve el control a la aplicación inmediatamente, con un valor devuelto que indica si el proceso del verbo todavía está ejecutándose o ha finalizado. En la mayoría de los casos, el proceso del verbo todavía está ejecutándose cuando el control vuelve a la aplicación. Más tarde, Communications Server para Linux utiliza una rutina callback suministrada por la aplicación para devolver los resultados del proceso del verbo. En algunos casos, el proceso del verbo ya ha finalizado cuando Communications Server para Linux devuelve el control a la aplicación; Communications Server para Linux no utiliza la rutina callback de la aplicación.

Nota: Los verbos de servidor de TP, tal como se describe en el Capítulo 5, "Verbos de servidor de TP", en la página 253, se deben emitir utilizando el punto de entrada asíncrono APPC_Async y no el punto de entrada síncrono APPC.

Los puntos de entrada APPC y APPC_Async están definidos en el archivo de cabecera APPC /usr/include/sna/appc_c.h (para AIX) o /opt/ibm/sna/include/appc_c.h (para Linux).

Una aplicación que ejecuta una sola tarea y que puede suspenderse mientras espera información de Communications Server para Linux o del sistema remoto sólo necesita utilizar el punto de entrada APPC (síncrono).

Si la aplicación ejecuta varias tareas (como comunicarse con más de un programa remoto a la vez o efectuar otro proceso además del de los verbos APPC), debe asegurarse de que no se suspende mientras espera información. En este caso, la aplicación debe utilizar el punto de entrada APPC_Async (asíncrono), suministrando una rutina callback que Communications Server para Linux puede utilizar para devolver información cuando esté disponible.

En los siguientes apartados se describen estos puntos de entrada y también algunas funciones adicionales definidas por las aplicaciones que la aplicación debe suministrar a dichos puntos.

Punto de entrada APPC

Una aplicación utiliza APPC para emitir un verbo APPC de manera síncrona. Communications Server para Linux no devuelve el control a la aplicación hasta que finaliza el proceso del verbo.

Llamada de función

Por motivos de compatibilidad con las implementaciones de APPC anteriores, Communications Server para Linux también proporciona los puntos de entrada APPC_C y APPC_P, que pueden utilizarse de la misma forma que APPC.

Parámetros suministrados

Cuando la aplicación utiliza el punto de entrada APPC para emitir un verbo, suministra el siguiente parámetro:

Puntero a un bloque de control de verbo (VCB), que contiene los parámetros para el verbo que se emite. La estructura del VCB para cada verbo se describe en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97. Estas estructuras están definidos en el archivo de cabecera APPC /usr/include/sna/appc_c.h (para AIX) o /opt/ibm/sna/include/appc_c.h (para Linux).

Nota: Los VCB APPC contienen muchos parámetros marcados como "reservados"; el software Communications Server para Linux utiliza internamente algunos de ellos y otros no se utilizan en esta versión, aunque pueden utilizarse en versiones futuras. Su aplicación no debe intentar acceder a ninguno de estos parámetros reservados, sino que debe establecer todo el contenido del VCB en cero para garantizar que todos estos parámetros tengan el valor cero, antes de que establezca otros parámetros utilizados por el verbo. Esto garantiza que Communications Server para Linux no interpretará de forma incorrecta ninguno de estos parámetros de uso interno y que su aplicación continuará funcionando con versiones posteriores de Communications Server para Linux en que estos parámetros pueden utilizarse para proporcionar nuevas funciones.

Para establecer el contenido del VCB en cero, utilice memset:

memset(vcb, 0, sizeof(vcb));

Valores devueltos

La función no devuelve ningún valor. Cuando la llamada vuelve, la aplicación puede examinar los parámetros del VCB para determinar si el verbo ha finalizado correctamente.

Punto de entrada APPC_Async

Una aplicación utiliza APPC_Async para emitir un verbo APPC de manera asíncrona. Communications Server para Linux devuelve el control a la aplicación inmediatamente, con un valor devuelto que indica si el proceso del verbo todavía está ejecutándose o ha finalizado. En la mayoría de los casos, el proceso del verbo todavía está ejecutándose cuando el control vuelve a la aplicación. Más tarde, Communications Server para Linux utiliza una rutina callback suministrada por la aplicación para devolver los resultados del proceso del verbo. En algunos casos, el proceso del verbo ya ha finalizado cuando Communications Server para Linux devuelve el control a la aplicación, de modo que Communications Server para Linux no utiliza la rutina callback de la aplicación.

Llamada de función

```
typedef void (*AP CALLBACK)
                           (
                            void *
                                           vcb.
                            unsigned char tp_id[8],
                            AP UINT32
                                           conv_id,
                            AP_CORR
                                            corr
typedef union ap_corr {
                       void *
                                      corr p;
                                     corr_l;
                       AP UINT32
                       AP INT32
                                      corr i;
                      } AP CORR;
```

Los tipos de parámetro como AP_UINT32, utilizados en estos puntos de entrada y en los VCB APPC, están definidos en el archivo de cabecera común /usr/include/sna/values_c.h (para AIX) o /opt/ibm/sna/include/values_c.h (para Linux), incluido en el archivo de cabecera APPC /usr/include/sna/appc_c.h (para AIX) o /opt/ibm/sna/include/appc_c.h (para Linux).

Parámetros suministrados

Cuando la aplicación utiliza el punto de entrada APPC_Async para emitir un verbo, suministra los siguientes parámetros:

Puntero a un bloque de control de verbo (VCB), que contiene los parámetros para el verbo que se emite. La estructura del VCB para cada verbo se describe en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.
Estas estructuras están definidas en el archivo de cabecera APPC appc_c.h.

Nota: Los VCB APPC contienen muchos parámetros marcados como "reservados"; el software Communications Server para Linux utiliza internamente algunos de ellos y otros no se utilizan en esta versión, aunque pueden utilizarse en versiones futuras. Su aplicación no debe intentar acceder a ninguno de estos parámetros reservados, sino que debe establecer todo el contenido del VCB en cero para garantizar que todos estos parámetros tengan el valor cero, antes de que establezca otros parámetros utilizados por el verbo. Esto garantiza que Communications Server para Linux no interpretará de forma incorrecta ninguno de estos parámetros de uso interno y que su aplicación continuará funcionando con versiones posteriores de Communications Server para Linux en que estos parámetros pueden utilizarse para proporcionar nuevas funciones.

Para establecer el contenido del VCB en cero, utilice memset:

memset(vcb, 0, sizeof(vcb));

comp_proc

Rutina callback que Communications Server para Linux en el archivo de cabecera APPC Linux llamará cuando el verbo finalice. Para ver más información sobre los requisitos para una rutina callback, consulte "Rutina callback para la finalización de verbos asíncronos" en la página 37.

corr Correlacionador opcional para ser usado por la aplicación. Este parámetro se define como una estructura de tipo union del lenguaje de programación C, de manera que la aplicación puede especificar cualquiera de los tres tipos diferentes de parámetros (puntero, largo sin signo o entero).

Communications Server para Linux no utiliza este valor, sino que lo pasa como parámetro a la rutina callback cuando el verbo finaliza. Este valor permite que la aplicación correlacione la información devuelta con su otro proceso.

Valores devueltos

El punto de entrada asíncrono devuelve uno de los siguientes valores:

AP COMPLETED

El verbo ya ha finalizado. La aplicación puede examinar los parámetros del VCB para determinar si el verbo ha finalizado correctamente. Communications Server para Linux no llama a la rutina callback suministrada para este verbo.

AP IN PROGRESS

El verbo todavía no ha finalizado. La aplicación puede continuar con otro proceso, incluida la emisión de otros verbos APPC, siempre que éstos no dependan de la finalización del verbo actual. Sin embargo, la aplicación no debe intentar examinar o modificar los parámetros del VCB suministrados a este verbo.

Communications Server para Linux llama a la rutina callback suministrada para indicar cuándo finaliza el proceso del verbo. A continuación la aplicación puede examinar los parámetros del VCB.

Utilización del punto de entrada asíncrono

Al utilizar el punto de entrada asíncrono, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si una aplicación especifica un puntero nulo en el parámetro *comp_proc*, el verbo finalizará de manera síncrona (como si la aplicación hubiera emitido el verbo utilizando el punto de entrada síncrono).
- Si la llamada a APPC_Async se efectúa desde una rutina callback de aplicación, no se permite especificar un puntero nulo en el parámetro comp_proc. En tales casos, Communications Server para Linux rechaza el verbo con el valor de código de retorno primario AP_PARAMETER_CHECK y el valor de código de retorno secundario AP_SYNC_NOT_ALLOWED.
- La aplicación no debe intentar utilizar o modificar ningún parámetro del VCB hasta que se haya llamado a la rutina callback.
- Hay varios verbos que no finalizan necesariamente en el orden en el que se emitieron. En concreto, si una aplicación emite un verbo asíncrono seguido de un verbo síncrono, la finalización del verbo síncrono no garantiza que el verbo asíncrono haya finalizado.
- El verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST incluye un puntero a una rutina callback como uno de los parámetros del VCB. Este verbo puede emitirse utilizando tanto el punto de entrada síncrono como el asíncrono. Communications Server para Linux utiliza la rutina callback especificada en el VCB para devolver los resultados de este verbo. La rutina callback especificada en el punto de entrada asíncrono se utiliza sólo si la aplicación suministra un puntero nulo para la rutina callback en el VCB.

Rutina callback para la finalización de verbos asíncronos

Al utilizar el punto de entrada asíncrono, la aplicación debe suministrar un puntero a una rutina callback. En este apartado se describe cómo Communications Server para Linux utiliza esta rutina y las funciones que debe efectuar.

Llamada de función

```
AP CALLBACK (*comp proc);
 typedef void (*AP_CALLBACK)
                                * hiov
                                                 vcb,
                                unsigned char tp_id[8],
                                AP UINT32
                                                 conv id,
                                AP CORR
typedef union ap corr {
                          void *
                                          corr p;
                                          corr_1;
                          AP UINT32
                          AP INT32
                                          corr i;
                       } AP CORR;
```

Parámetros suministrados

Communications Server para Linux llama a la rutina callback con los siguientes parámetros:

vcb Puntero al VCB suministrado por la aplicación. El VCB incluye ahora los parámetros devueltos establecidos por Communications Server para Linux.

tp_id Identificador de TP de 8 bytes del TP en que se ha emitido el verbo.

conv id

Identificador de conversación de la conversación en que se ha emitido el verbo.

corr Valor de correlacionador suministrado por la aplicación. Este valor permite que la aplicación correlacione la información devuelta con su otro proceso.

La rutina callback no tiene que utilizar todos estos parámetros. Puede ejecutar todo el proceso necesario en el VCB devuelto o simplemente puede establecer una variable para informar al programa principal de que el verbo ha finalizado.

Valores devueltos

La función no devuelve ningún valor.

Utilización de la rutina callback para la finalización de verbos asíncronos

Al utilizar la rutina callback para la finalización de verbos asíncronos, la aplicación puede emitir verbos APPC asíncronos adicionales desde dentro de la rutina callback, si es necesario. Communications Server para Linux rechaza los verbos síncronos emitidos desde una rutina callback con los códigos de retorno primarios y secundarios AP_PARAMETER_CHECK y AP_SYNC_NOT_ALLOWED.

Puntos de entrada APPC: Sistemas Windows



Una aplicación Windows accede a APPC mediante los siguientes puntos de entrada:

WinAPPCStartup

Registra la aplicación como un usuario de APPC de Windows y determina si el software de APPC admite el nivel de función que necesita la aplicación.

WinAsyncAPPC

Emite un verbo APPC. El verbo finaliza normalmente de manera asíncrona y no se bloquea; APPC indica la finalización enviando un mensaje a la ventana de la aplicación.

WinAsyncAPPCEx

Emite un verbo APPC. Si el verbo finaliza de manera asíncrona, APPC indica la finalización señalando un descriptor de contexto de sucesos. Utilice esta función en lugar de las versiones de bloqueo de los verbos para permitir el manejo de varias sesiones en el mismo subproceso.

WinAPPCCancelAsyncRequest

Cancela un verbo asíncrono pendiente (uno que se emite utilizando el punto de entrada WinAsyncAPPC). Según el verbo que esté pendiente, es posible que también finalice la conversación o el TP o que desactive la sesión que una conversación esté utilizando.

WinAPPCC1eanup

Elimina el registro de la aplicación cuando ha acabado de utilizar APPC.

APPC Emite un verbo APPC. El verbo se bloquea; es decir, el proceso de la aplicación se suspende hasta que APPC termina de procesar el verbo y ha devuelto los resultados.

WinAPPCCancelBlockingCall

Cancela un verbo de bloqueo pendiente (uno que se emite utilizando el punto de entrada APPC). Según el verbo que esté pendiente, es posible que también finalice la conversación o el TP o que desactive la sesión que una conversación esté utilizando. Si desea obtener más información sobre las circunstancias en que se puede necesitar esta llamada, consulte el apartado "Verbos de bloqueo" en la página 45.

WinAPPCIsBlocking

Comprueba si hay un verbo de bloqueo pendiente para esta aplicación. Si desea obtener más información sobre las circunstancias en que se puede necesitar esta llamada, consulte el apartado "Verbos de bloqueo" en la página 45.

WinAPPCSetBlockingHook

Especifica el procedimiento de bloqueo que APPC utiliza mientras procesa verbos de bloqueo; esto sustituye el procedimiento de bloqueo por omisión de APPC. Se llama repetidamente al procedimiento de bloqueo hasta que el proceso del verbo ha finalizado. Para ver más información, consulte "Verbos de bloqueo" en la página 45.

WinAPPCUnhookBlockingHook

Deshace el registro del procedimiento de bloqueo especificado por una llamada anterior a WinAPPCSetBlockingHook, de modo que APPC vuelve a utilizar el procedimiento de bloqueo por omisión.

GetAppcConfig

Devuelve información sobre LU remotas configuradas para que las utilicen una LU local y una modalidad especificadas. Esta función se proporciona para que la utilicen programas de emulación 5250; la información devuelta se toma de los registros de usuario de 5250 de la configuración de Communications Server para Linux.

GetAppcReturnCode

Genera una serie de caracteres imprimible de los códigos de retorno principales y secundarios obtenidos en un verbo APPC.

Estos puntos de entrada están definidos en el archivo de cabecera APPC **winappc.h** de Windows. Este archivo está instalado en el subdirectorio /sdk del directorio en que se ha instalado el software del cliente Windows.

La aplicación debe llamar a WinAPPCStartup antes de intentar emitir cualquier verbo APPC.

A continuación, emite verbos APPC utilizando uno de los puntos de entrada siguientes:

- WinAsyncAPPC o WinAsyncAPPCEx (asíncrono). Si desarrolla aplicaciones nuevas para Windows, utilice uno de estos puntos de entrada.
- APPC (bloqueo). Este punto de entrada se proporciona para ofrecer compatibilidad con la implementación de APPC de AIX y Linux. En el apartado "Verbos de bloqueo" en la página 45 encontrará más información sobre cómo funcionan los verbos de bloqueo en el entorno Windows.

Una aplicación que proporciona emulación 5250 puede utilizar GetAppcConfig para obtener información sobre LU APPC remotas a las que se pueda acceder por medio de una determinada LU local.

Si un verbo devuelve códigos de retorno que no sean AP_OK, la aplicación puede utilizar GetAppcReturnCode para obtener una representación de estos códigos de retorno en forma de cadena de texto, que se puede utilizar para generar mensajes de error estándar.

Cuando la aplicación haya acabado de emitir verbos APPC, deberá llamar a WinAPPCCleanup antes de finalizar. Después de llamar a WinAPPCCleanup, la aplicación no debe intentar emitir más verbos APPC (a menos que llame primero a WinAPPCStartup para reinicializarse).

Los apartados siguientes describen los puntos de entrada de Windows.

WinAPPCStartup

La aplicación utiliza WinAPPCStartup para registrarse como un usuario de APPC para Windows y para determinar si el software de APPC admite la versión de APPC para Windows que la aplicación necesita.

Llamada de función

Parámetros suministrados

Cuando la aplicación utiliza el punto de entrada WinAPPCStartup para emitir un verbo, suministra los siguientes parámetros:

wVersionRequired

Versión de APPC de Windows que la aplicación necesita. El byte de orden inferior especifica el número de versión principal, mientras que el byte de orden superior especifica el número de versión secundaria. Por ejemplo:

Versión	wVersionRequired
1.0	0×0001
1.1	0x0101
2.0	0x0002

Si la aplicación puede utilizar más de una versión, especifica la versión más alta que puede utilizar.

Valores devueltos

WinAPPCStartup devuelve uno de los siguientes valores:

0 (cero)

La aplicación se ha registrado satisfactoriamente y el software de APPC para Windows admite el número de versión especificado por la aplicación o bien una versión inferior. La aplicación debe comprobar el número de versión en la estructura WAPPCDATA para garantizar que sea suficientemente alto.

WAPPCVERNOTSUPPORTED

El número de versión especificado por la aplicación es inferior a la versión más baja que el software de APPC para Windows admite. La aplicación no se ha registrado.

WAPPCSYSNOTREADY

La aplicación no se ha registrado. Esto puede ser debido a que el software Remote API Client sobre Windows no se haya iniciado, a que el nodo local no esté activo o a otra anomalía del sistema como, por ejemplo, la escasez de recursos.

Si el valor de retorno de WinAPPCStartup es 0 (cero), la estructura WAPPCDATA contendrá información sobre el soporte que ofrece el software de APPC para Windows. Si el valor de retorno no es cero, el contenido de esta estructura será indefinido y la aplicación no deberá comprobarlo. Los parámetros de esta estructura son los siguientes:

wVersion

Número de versión de APPC para Windows que el software admite, en el mismo formato que el parámetro *wVersionRequired*. Si el software admite el número de versión solicitado, para este parámetro se establece el mismo valor que para el parámetro *wVersionRequired*; de lo contrario, se establece el número de versión más alto que el software admite, que es inferior al número de versión que proporciona la aplicación. La aplicación debe comprobar el valor devuelto y realizar una de las acciones siguientes:

- Si el número de versión devuelto es el mismo que el número de versión solicitado, la aplicación puede utilizar esta implementación de APPC para Windows.
- Si el número de versión devuelto es inferior al número de versión solicitado, la aplicación puede utilizar esta implementación de APPC para Windows pero no debe intentar utilizar características que el número de versión devuelto no admita. Si no puede hacerlo porque necesita características que no están disponibles en la versión más baja, deberá suspender la inicialización y no intentar emitir ningún verbo APPC.

szDescription

Cadena de texto que describe el software de APPC para Windows.

WinAsyncAPPC

La aplicación utiliza esta función para emitir un verbo APPC. Si el verbo finaliza de manera asíncrona, APPC indica la finalización enviando un mensaje al descriptor de contexto de Windows de la aplicación.

Antes de utilizar la llamada a WinAsyncAPPC por primera vez, la aplicación debe utilizar la llamada a RegisterWindowMessage para obtener el identificador de mensaje que APPC utilizará para los mensajes que indiquen la finalización de verbos asíncronos. Para ver más información, consulte "Uso" en la página 43.

Llamada de función

```
HANDLE WINAPI WinAsyncAPPC (

HWND hWnd,

long vcbptr
):
```

Parámetros suministrados

Los parámetros suministrados son los siguientes:

hWnd Descriptor de contexto de Windows que APPC utilizará para enviar un mensaje que indique la finalización de un verbo asíncrono.

Puntero a la estructura del VCB del verbo. Este parámetro se define como un entero largo y, por lo tanto, se debe emitir desde un puntero a un entero largo. Si desea obtener más información sobre la estructura del VCB y sobre su uso para distintos verbos, consulte el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Nota: Los VCB APPC contienen muchos parámetros marcados como "reservados"; el software Communications Server para Linux utiliza internamente algunos de ellos y otros no se utilizan en esta versión, aunque pueden utilizarse en versiones futuras. Su aplicación no debe intentar acceder a ninguno de estos parámetros reservados, sino que debe establecer todo el contenido del VCB en cero para garantizar que todos estos parámetros tengan el valor cero, antes de que establezca otros parámetros utilizados por el verbo. Esto garantiza que Communications Server para Linux no interpretará de forma incorrecta ninguno de estos parámetros de uso interno y que su aplicación continuará funcionando con versiones posteriores de Communications Server para Linux en que estos parámetros pueden utilizarse para proporcionar nuevas funciones.

Para establecer el contenido del VCB en cero, utilice memset:

memset(vcb, 0, sizeof(vcb));

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

Handle La llamada de función ha sido satisfactoria (se ha aceptado). Cuando el verbo finaliza más adelante, APPC utiliza este descriptor de contexto como identificador en el mensaje que se pasa al procedimiento de la ventana de la aplicación (si desea obtener más información, consulte el apartado "Uso" en la página 43). La aplicación también utiliza este descriptor de contexto como parámetro para la llamada a WinAPPCCancelAsyncRequest si necesita cancelar el verbo pendiente.

0 (cero)

La llamada de función no ha sido satisfactoria (no se ha aceptado).

Uso

Antes de utilizar WinAsyncAPPC por primera vez, la aplicación debe utilizar la llamada a RegisterWindowMessage para obtener el identificador de mensaje que APPC utilizará para los mensajes que indiquen la finalización de verbos asíncronos. RegisterWindowMessage es una llamada de función estándar de Windows, no específica de APPC; si desea obtener más información sobre la función, consulte la documentación de Windows. (No es necesario volver a emitir la llamada antes de los verbos APPC posteriores; el valor devuelto será el mismo para todas las llamadas que la aplicación emita).

La aplicación debe pasar la cadena "WinAsyncAPPC" a la función; el valor devuelto es un identificador de mensaje.

Cada vez que un verbo APPC que se ha emitido mediante el punto de entrada WinAsyncAPPC finaliza de manera asíncrona, APPC envía un mensaje al descriptor de contexto de Windows especificado en la llamada a WinAsyncAPPC. El formato del mensaje es el siguiente:

- El identificador del mensaje es el valor devuelto de la llamada a RegisterWindowMessage.
- El argumento *lParam* contiene la dirección del VCB que se ha proporcionado a la llamada original a WinAsyncAPPC; la aplicación puede utilizar esta dirección para acceder a los parámetros de retorno en la estructura del VCB.
- El argumento *wParam* contiene el descriptor de contexto que se ha devuelto a la llamada original a WinAsyncAPPC.

WinAsyncAPPCEx

La aplicación utiliza esta función para emitir un verbo APPC. Si el verbo finaliza de manera asíncrona, APPC indica la finalización señalando un descriptor de contexto de sucesos. Utilice esta función en lugar de las versiones de bloqueo de los verbos para permitir el manejo de varias sesiones en el mismo subproceso.

Llamada de función

```
HANDLE WINAPI WinAsyncAPPCEx (

HANDLE eventhandle,
long vcbptr
);
```

Parámetros suministrados

Los parámetros suministrados son los siguientes:

eventhandle

Descriptor de contexto de sucesos que APPC señalará para indicar la finalización de verbo asíncrono.

vcbptr Puntero a la estructura del VCB del verbo. Este parámetro se define como un entero largo y, por lo tanto, se debe emitir desde un puntero a un entero largo. Si desea obtener más información sobre la estructura del VCB y sobre su uso para distintos verbos, consulte el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Nota: Los VCB APPC contienen muchos parámetros marcados como "reservados"; el software Communications Server para Linux utiliza

internamente algunos de ellos y otros no se utilizan en esta versión, aunque pueden utilizarse en versiones futuras. Su aplicación no debe intentar acceder a ninguno de estos parámetros reservados, sino que debe establecer todo el contenido del VCB en cero para garantizar que todos estos parámetros tengan el valor cero, antes de que establezca otros parámetros utilizados por el verbo. Esto garantiza que Communications Server para Linux no interpretará de forma incorrecta ninguno de estos parámetros de uso interno y que su aplicación continuará funcionando con versiones posteriores de Communications Server para Linux en que estos parámetros pueden utilizarse para proporcionar nuevas funciones.

Para establecer el contenido del VCB en cero, utilice memset:

memset(vcb, 0, sizeof(vcb));

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

Handle La llamada de función ha sido satisfactoria (se ha aceptado) y el valor de retorno es un descriptor de contexto de tareas asíncronas. Cuando el verbo finaliza más adelante, APPC utiliza este descriptor de contexto para la notificación de sucesos a la aplicación (si desea obtener más información, consulte el apartado "Uso"). La aplicación también utiliza este descriptor de contexto como parámetro para la llamada a WinAPPCCancelAsyncRequest si necesita cancelar el verbo pendiente.

0 (cero)

La llamada de función no ha sido satisfactoria (no se ha aceptado).

Uso

Esta función está pensada para utilizarla con WaitForSingleObject o WaitForMultipleObjects en la API de Windows. Cuando la operación asíncrona finaliza, se envía una notificación a la aplicación señalando el suceso. Al señalar el suceso, examine el código de retorno primario y el código de retorno secundario para comprobar si hay alguna condición de error.

WinAPPCCancelAsyncRequest

La aplicación utiliza esta función para cancelar un verbo APPC pendiente (emitido mediante el punto de entrada WinAsyncAPPC).

Llamada de función

int WINAPI WinAPPCCancelAsyncRequest (HANDLE Handle);

Parámetros suministrados

El parámetro suministrado es el siguiente:

Handle Descriptor de contexto que se ha devuelto a la llamada original a WinAsyncAPPC para el verbo.

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

0 (cero)

El verbo pendiente se ha cancelado satisfactoriamente.

WAPPCINVALID

El parámetro proporcionado no coincide con el descriptor de contexto de ningún verbo APPC pendiente.

WAPPCALREADY

El verbo APPC identificado por el descriptor de contexto proporcionado ya ha finalizado. (Es posible que la aplicación ya haya procesado el mensaje resultante de la finalización del verbo o que el mensaje aún esté a la espera en la cola de mensajes de la aplicación).

Uso

Además de cancelar el verbo pendiente, es posible que APPC también finalice la conversación o el TP en que se ha emitido el verbo, que desactive la sesión, o las dos cosas. La acción que se llevará a cabo depende del verbo que se haya cancelado. APPC también envía un mensaje a la aplicación indicando la finalización del verbo cancelado; el código de retorno primario del verbo es AP CANCELLED.

WinAPPCCleanup

La aplicación utiliza la función WinAPPCCleanup para deshacer el registro como usuario de APPC para Windows una vez que ha terminado de emitir verbos APPC.

Llamada de función

BOOL WINAPI WinAPPCCleanup (void);

Parámetros suministrados

Con la función WinAPPCCleanup no se proporcionan parámetros.

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

TRUE El registro de la aplicación se ha deshecho satisfactoriamente.

FALSE Se ha producido un error durante el proceso de la llamada y no se ha deshecho el registro de la aplicación. Compruebe los archivos de anotaciones para ver si hay mensajes que indiquen la causa de la anomalía.

Verbos de bloqueo

Este apartado describe el funcionamiento de los verbos de bloqueo en el entorno Windows si la aplicación que realiza la llamada es de un solo subproceso y proporciona información que se debe tener en cuenta el escribir aplicaciones para utilizar verbos de bloqueo. (Normalmente, una aplicación Windows utilizaría varios subprocesos para evitar el problema que supondría que un verbo de bloqueo bloquease toda la aplicación).

Aunque parece que un verbo emitido al punto de entrada APPC suspenda la aplicación hasta que el proceso del verbo finaliza, la biblioteca de APPC debe ceder el control del sistema mientras espera a que Remote API Client finalice el proceso para permitir que se ejecuten otros procesos. Para hacerlo, la aplicación utiliza una función de bloqueo a la que se llama repetidamente mientras la biblioteca está a la espera; la función permite que se envíen mensajes de Windows a otros procesos. Si desea obtener más información sobre esta función, consulte el apartado "Función de bloqueo por omisión" en la página 46.

Es posible que la función de bloqueo envíe un mensaje a la aplicación que ha emitido el verbo de bloqueo original; en este caso, se puede volver a acceder a la

aplicación aunque tenga una llamada de bloqueo pendiente. En estas circunstancias, la aplicación puede continuar con otros procesos que no estén relacionados con la emisión de verbos APPC. No obstante, no puede emitir otro verbo al punto de entrada APPC (ni a ninguna otra API de Remote API Client) mientras el primer verbo esté pendiente; el verbo se rechazará con el código de retorno primario AP_THREAD_BLOCKING.

La aplicación puede comprobar si hay un verbo de bloqueo pendiente (es decir, si se ha vuelto a acceder a ella como resultado de un mensaje recibido mientras el verbo estaba pendiente) utilizando la función WinAPPCIsBlocking (si desea obtener más información, consulte el apartado "WinAPPCIsBlocking" en la página 48). Si esta función indica que hay una llamada de bloqueo pendiente, la aplicación no debe intentar emitir más verbos APPC utilizando el punto de entrada de bloqueo. No obstante, la aplicación puede realizar las siguientes acciones:

- Continuar otros procesos.
- Emitir verbos APPC utilizando el punto de entrada asíncrono.
- Emitir WinAPPCCancelBlockingCall para cancelar el verbo de bloqueo pendiente.

Función de bloqueo por omisión

La función de bloqueo estándar que utiliza la biblioteca de APPC para Windows es la siguiente:

Si la aplicación necesita que se realicen otros procesos como parte de la función de bloqueo, puede especificar su propia función de bloqueo para que sustituya a la función por omisión que APPC proporciona. Para hacerlo, utiliza la llamada a WinAPPCSetBlockingHook (consulte "WinAPPCSetBlockingHook" en la página 48).

Una función de bloqueo debe devolver el valor FALSE si recibe un mensaje WM_QUIT; esto significa que APPC para Windows devuelve el control a la aplicación, que a continuación puede procesar el mensaje y finalizar. De lo contrario, la función debe devolver el valor TRUE.

APPC

La aplicación utiliza esta función para emitir un verbo APPC, que se bloquea hasta que el proceso del verbo finaliza. Por motivos de compatibilidad con las implementaciones de APPC anteriores, Remote API Client también proporciona los puntos de entrada APPC_C y APPC_P, que pueden utilizarse de la misma forma que APPC.

Este punto de entrada proporciona soporte para los verbos APPC síncronos en Windows, lo que puede resultar útil al hacer una migración de otros entornos de sistema operativo.

Llamada de función

```
void WINAPI APPC (
long vcbptr
```

Parámetros suministrados

El parámetro suministrado es el siguiente:

vcbptr Puntero a la estructura del VCB del verbo. Este parámetro se define como un entero largo y, por lo tanto, se debe emitir desde un puntero a un entero largo. Para conocer la definición de la estructura del VCB para cada verbo APPC, consulte el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Nota: Los VCB APPC contienen muchos parámetros marcados como "reservados"; el software Communications Server para Linux utiliza internamente algunos de ellos y otros no se utilizan en esta versión, aunque pueden utilizarse en versiones futuras. Su aplicación no debe intentar acceder a ninguno de estos parámetros reservados, sino que debe establecer todo el contenido del VCB en cero para garantizar que todos estos parámetros tengan el valor cero, antes de que establezca otros parámetros utilizados por el verbo. Esto garantiza que Communications Server para Linux no interpretará de forma incorrecta ninguno de estos parámetros de uso interno y que su aplicación continuará funcionando con versiones posteriores de Communications Server para Linux en que estos parámetros pueden utilizarse para proporcionar nuevas funciones.

Para establecer el contenido del VCB en cero, utilice memset:

memset(vcb, 0, sizeof(vcb));

Valores devueltos

La función no devuelve ningún valor. Cuando la llamada vuelve, la aplicación debe examinar los parámetros *primary_rc* y *secondary_rc* de la estructura del VCB para determinar si el verbo ha finalizado correctamente. Si desea obtener información sobre los parámetros devueltos en la estructura del VCB, consulte las descripciones de los distintos verbos en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 y el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

WinAPPCCancelBlockingCall

La aplicación utiliza la función WinAPPCCancelBlockingCall para cancelar un verbo de bloqueo APPC pendiente (emitido mediante el punto de entrada APPC).

Llamada de función

BOOL WINAPI WinAPPCCancelBlockingCall (void);

Parámetros suministrados

No se proporcionan parámetros para este punto de entrada. (Sólo puede haber un verbo de bloqueo pendiente en un momento dado, de modo que no es necesario identificar el verbo en concreto que se debe cancelar).

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

TRUE El verbo pendiente se ha cancelado satisfactoriamente.

FALSE No había ningún verbo APPC de bloqueo pendiente o se ha producido un error durante el proceso de la llamada y el verbo no se ha cancelado.

Uso

Además de cancelar el verbo pendiente, APPC también finaliza la conversación en que se ha emitido el verbo y desactiva la sesión. Si el verbo está relacionado con un TP en lugar de una conversación (como RECEIVE_ALLOCATE o TP_STARTED), APPC finalizará el TP.

WinAPPCIsBlocking

La aplicación utiliza la función WinAPPCIsBlocking para comprobar si hay un verbo de bloqueo APPC pendiente (un verbo emitido mediante el punto de entrada APPC).

Llamada de función

BOOL WINAPI WinAPPCIsBlocking (void);

Parámetros suministrados

No se proporcionan parámetros con esta función.

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

TRUE Hay un verbo APPC de bloqueo pendiente. Si es necesario, la aplicación puede utilizar la función WinAPPCCancelBlockingCall para cancelarlo.

FALSE No hay ningún verbo APPC de bloqueo pendiente.

WinAPPCSetBlockingHook

La aplicación utiliza esta llamada para especificar su propia función de bloqueo, que APPC utilizará en lugar de la función de bloqueo por omisión. Si desea obtener más información sobre el funcionamiento de la función de bloqueo y sobre las funciones que debe realizar consulte el apartado "Verbos de bloqueo" en la página 45.

Llamada de función

FARPROC WINAPI WinAPPCSetBlockingHook (FARPROC lpBlockFunc);

Parámetros suministrados

El parámetro suministrado es el siguiente:

lpBlockFunc

Dirección de la instancia de procedimiento de la función de bloqueo de la aplicación. La aplicación debe utilizar la llamada a MakeProcInstance para obtener esta dirección; si desea obtener más información, consulte la documentación de Windows.

Valores devueltos

El valor de retorno es la dirección de la instancia de procedimiento de la función de bloqueo anterior. Si la aplicación está utilizando más de una función de bloqueo y necesitará restaurar la función de bloqueo anterior más adelante, deberá guardar esta dirección; a continuación puede volver a emitir WinAPPCSetBlockingHook utilizando el valor guardado para restaurar la función de bloqueo anterior. Si está utilizando sólo una función de bloqueo o no será necesario restaurar el valor anterior, puede pasar por alto el valor de retorno de esta llamada.

Uso

La nueva función de bloqueo permanecerá en vigor hasta que la aplicación emita una de las siguientes llamadas:

- WinAPPCSetBlockingHook (con una dirección de instancia de procedimiento distinta) para especificar una nueva función de bloqueo o para restaurar una función anterior
- WinAPPCUnhookBlockingHook (véase "WinAPPCUnhookBlockingHook"), para no seguir utilizando la función de bloqueo actual y volver a la función de bloqueo por omisión

WinAPPCUnhookBlockingHook

La aplicación utiliza esta llamada para eliminar su propia función de bloqueo, que se ha especificado anteriormente mediante WinAPPCSetBlockingHook, y volver a utilizar la función de bloqueo por omisión de APPC.

Llamada de función

BOOL WINAPI WinAPPCUnhookBlockingHook (void);

Parámetros suministrados

No se proporcionan parámetros para esta función.

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

TRUE La función de bloqueo se ha eliminado satisfactoriamente; las llamadas de bloqueo siguientes utilizarán la función de bloqueo por omisión.

FALSE La llamada no ha finalizado satisfactoriamente.

GetAppcConfig

La función GetAppcConfig se proporciona para que la utilicen programas de emulación 5250. La función devuelve información sobre las LU remotas a las que puede acceder una LU local especificada, tal como está definido en los registros de usuario de emulación 5250 en la configuración de Communications Server para Linux.

Para determinar la información que esta llamada necesita, Communications Server para Linux compara el nombre de usuario configurado para el cliente Windows con los registros de usuario de 5250 definidos en la el registro de configuración (o, si el nombre de usuario no está definido explícitamente, comprueba si hay un registro <DEFAULT>). En el registro de usuario apropiado, compara el alias de LU local y el nombre de modalidad proporcionado en esta llamada con las definiciones de la sesión y devuelve el alias de LU remota para cada sesión coincidente.

La aplicación proporciona un descriptor de contexto de Windows al que APPC puede enviar un mensaje cuando el verbo finaliza de manera asíncrona. Antes de utilizar GetAppcConfig por primera vez, la aplicación debe utilizar RegisterWindowMessage para obtener el identificador de mensaje que APPC utilizará para el mensaje que indique la finalización asíncrona de la llamada y WinAPPCStartup para registrarse como una aplicación APPC para Windows. Si desea obtener más información, consulte la descripción de WinAPPCStartup en los apartados "WinAPPCStartup" en la página 40 y "Uso" en la página 51.

Un método alternativo para indicar la finalización de la llamada es proporcionar un puntero a un valor entero (el parámetro *AsyncRetCode*) en que APPC puede

devolver valores para indicar que la llamada has resultado anómala, está en progreso o ha finalizado. Se recomienda que las aplicaciones para Windows utilicen el primer método, es decir, que proporcionen un descriptor de contexto de Windows.

Llamada de función

```
HANDLE WINAPI GetAppcConfig (

HWND hWnd,
char far *LocalLU,
char far *Mode,
int far *NumRemLU,
int MaxRemLU,
char far *RemLU,
int far *AsyncRetCode
):
```

Parámetros suministrados

Los parámetros suministrados son los siguientes:

hWnd Descriptor de contexto de Windows que APPC utilizará para enviar un mensaje que indique la finalización asíncrona de esta llamada. Si se utiliza este parámetro, el puntero al parámetro AsyncRetCode debe ser un puntero nulo.

LocalLU

Puntero al alias de la LU local para la que se necesita información de configuración. Es una cadena ASCII de un máximo de ocho caracteres que termina con un carácter nulo (cero binario); si el alias de LU tiene menos de ocho caracteres, deberá ir inmediatamente seguido por el carácter nulo y no se deberá rellenar con espacios.

Para indicar la LU local por omisión, defina este parámetro de modo que apunte a una cadena que conste de ocho espacios ASCII seguidos de un carácter nulo.

Mode Puntero al nombre de la modalidad (utilizada por la LU local) para la que se necesita información de configuración. Es una cadena ASCII de un máximo de ocho caracteres que termina con un carácter nulo (cero binario); si el nombre de la modalidad tiene menos de ocho caracteres, deberá ir inmediatamente seguido por el carácter nulo y no se deberá rellenar con espacios. Para los programas de emulación 5250, el nombre de modalidad es normalmente OPCSUPP.

NumRemLU

Puntero a un entero que APPC puede utilizar para devolver el número de LU remotas configuradas.

MaxRemLU

Número máximo de alias de LU remota que pueden caber en el almacenamiento intermedio de datos proporcionado (vea el parámetro siguiente). Cada alias de LU necesita 9 bytes, de modo que la longitud del almacenamiento intermedio proporcionado debe ser, como mínimo, de nueve veces el valor proporcionado de *MaxRemLU*.

RemLU

Almacenamiento intermedio para almacenar los alias de LU remota.

AsyncRetCode

Si la aplicación utiliza el método recomendado para indicar la finalización, este parámetro está reservado; la aplicación debe proporcionar un puntero nulo.

Si la aplicación utiliza el método alternativo, este parámetro es un puntero al entero que APPC utiliza para el código de retorno asíncrono de la función. En este caso, el parámetro *hWnd* debe ser un descriptor de contexto nulo.

Valores devueltos

Cuando la llamada vuelve, la aplicación puede probar el valor de la expresión "ReturnedHandle & APPC_CFG_SUCCESS" para determinar si la función ha resultado satisfactoria.

Si el valor de la expresión "ReturnedHandle & APPC_CFG_SUCCESS" es TRUE y la aplicación utiliza el método recomendado para indicar la finalización, el valor de retorno será un descriptor de contexto. Cuando la función finaliza más adelante, APPC utiliza este descriptor de contexto como identificador en el mensaje que se pasa al procedimiento de la ventana de la aplicación (si desea obtener más información, consulte el apartado "Uso").

Si el valor de la expresión "ReturnedHandle & APPC_CFG_SUCCESS" es TRUE y la aplicación utiliza el método alternativo para indicar la finalización, se establecerá APPC_CFG_PENDING como valor del parámetro AsyncRetCode. La aplicación debe probar este valor periódicamente para comprobar si la función ha finalizado. Cuando la función finaliza más adelante, APPC establece uno de los códigos de retorno asíncronos listados en el apartado "Uso" como valor de este parámetro.

Si el valor de la expresión es FALSE, significa que la llamada de función no se ha aceptado. El valor de *ReturnedHandle* es uno de los siguientes:

APPC CFG ERROR NO APPC INIT

La aplicación no ha emitido la llamada a WinAPPCStartup. Esta llamada se debe emitir antes de que se utilice GetAppcConfig.

APPC CFG ERROR INVALID HWND

La aplicación ha proporcionado un descriptor de contexto de Windows que no es válido.

APPC CFG ERROR BAD POINTER

La aplicación ha proporcionado un puntero nulo al descriptor de contexto de Windows para utilizar el método alternativo para indicar la finalización, pero ha proporcionado un puntero para el parámetro *AsyncRetCode* que no es válido.

APPC CFG ERROR UNCLEAR COMPLETION MODE

La aplicación ha proporcionado un descriptor de contexto de Windows (en el parámetro *hWnd*) y un puntero que no es nulo al parámetro *AsyncRetCode*, por lo que APPC no ha podido determinar cómo debe indicar la finalización asíncrona.

APPC CFG ERROR TOO MANY REQUESTS

Hay demasiadas peticiones GetAppcConfig pendientes. La aplicación debería ceder, para permitir que se ejecuten otros procesos, y volver a intentar la llamada más adelante.

APPC_CFG_ERROR_GENERAL_FAILURE

Se ha producido un error del sistema.

Uso

Antes de utilizar GetAppcConfig por primera vez, la aplicación debe utilizar la llamada a RegisterWindowMessage para obtener el identificador de mensaje que APPC utilizará para los mensajes que indiquen la finalización asíncrona.

RegisterWindowMessage es una llamada de función estándar de Windows, no específica de APPC; si desea obtener más información sobre la función, consulte la documentación de Windows. (No es necesario que la aplicación vuelva a emitir la llamada antes de posteriores llamadas a GetAppcConfig; el valor devuelto será el mismo para todas las llamadas que la aplicación emita).

La aplicación debe pasar el valor WIN_APPC_CFG_COMPLETION_MSG a la función; el valor devuelto es un identificador de mensaje.

Una aplicación puede indicar la finalización utilizando un descriptor de contexto de Windows o utilizando un método alternativo, tal como se indica a continuación:

- Si la aplicación utiliza un descriptor de contexto de Windows para indicar la finalización, APPC enviará un mensaje a este descriptor de contexto de Windows cuando la llamada finalice de manera asíncrona. El formato del mensaje es el siguiente:
 - El identificador del mensaje es el valor devuelto de la llamada a RegisterWindowMessage.
 - El argumento wParam contiene el descriptor de contexto que se ha devuelto a la llamada original a GetAppcConfig.
 - El argumento *lParam* contiene uno de los siguientes códigos de retorno asíncronos:

APPC CFG SUCCESS NO DEFAULT REMOTE

La configuración se ha recuperado satisfactoriamente. No hay ninguna LU remota por omisión configurada para la LU local y la modalidad especificadas.

APPC CFG SUCCESS DEFAULT REMOTE

La configuración se ha recuperado satisfactoriamente. Hay una LU remota por omisión configurada para la LU local y la modalidad especificadas. (Communications Server para Linux no devuelve este valor porque no tiene un concepto de configurar LU remotas por omisión; no obstante, la aplicación debería permitir este código de retorno para garantizar la compatibilidad con otras implementaciones de APPC).

APPC CFG ERROR NO DEFAULT LOCAL LU

La aplicación ha proporcionado un alias de LU local en blanco que indica la LU local por omisión, pero no hay ninguna LU local por omisión configurada.

APPC CFG ERROR BAD LOCAL LU

El alias de LU local proporcionado no coincide con ningún alias de LU local configurada utilizada para la emulación 5250.

APPC CFG ERROR GENERAL FAILURE

Se ha producido un error del sistema.

 Si la aplicación utiliza el método alternativo para indicar la finalización, APPC establecerá como código de retorno asíncrono uno de los códigos de retorno de la lista correspondiente al argumento lParam (en el mensaje de Windows) cuando la llamada finalice.

La aplicación puede comprobar si la llamada ha sido satisfactoria o anómala probando las expresiones "RetCode & APPC_CFG_SUCCESS" o "RetCode & APPC_CFG_FAILURE", donde RetCode es el argumento lParam en el mensaje de Windows o el parámetro AsyncRetCode devuelto a la aplicación. Si "RetCode &

Puntos de entrada APPC: Sistemas Windows

APPC_CFG_SUCCESS" es TRUE, significa que la llamada ha resultado satisfactoria; si "RetCode & APPC_CFG_FAILURE" es TRUE, significa que la llamada ha sido anómala.

Si la llamada ha resultado satisfactoria, la aplicación puede comprobar los valores de los parámetros *NumRemLU* y *RemLU*:

- NumRemLU contiene el número total de LU remotas configuradas. Si este
 número es superior al parámetro MaxRemLU proporcionado, significa que el
 almacenamiento intermedio proporcionado no era suficientemente grande para
 contener todos los alias de LU remotas. La aplicación puede utilizar los alias
 devueltos o puede volver a emitir GetAppcConfig con un almacenamiento
 intermedio suficientemente grande para contener todos los alias.
- *RemLU* contiene los alias de las LU remotas. Cada alias es un cadena de hasta ocho caracteres seguido de un carácter nulo y ocupa 9 bytes del almacenamiento intermedio. El número de alias de LU devuelto es el más pequeño del parámetro devuelto *MaxRemLU* y el parámetro devuelto *NumRemLU*.

Para determinar la información que esta llamada necesita, Communications Server para Linux compara el nombre de usuario configurado para el cliente Windows con los registros de usuario de 5250 definidos en la el registro de configuración (o, si el nombre de usuario no está definido explícitamente, comprueba si hay un registro <DEFAULT>). En el registro de usuario apropiado, compara el alias de LU local y el nombre de modalidad proporcionado en esta llamada con las definiciones de la sesión y devuelve el alias de LU remota para cada sesión coincidente.

GetAppcReturnCode

Esta llamada devuelve una cadena de caracteres imprimible que interpreta los códigos de retorno de un VCB proporcionado. La cadena se puede utilizar para generar mensajes de error de la aplicación para códigos de retorno que no sean AP_OK.

Esta llamada proporciona cadenas para mostrarlas al usuario final de una aplicación APPC. Para los códigos de retorno que indican errores de configuración o errores del usuario (por ejemplo, si un componente necesario no está configurado o no se ha iniciado), la cadena debe proporcionar suficiente información para ayudar al usuario a corregir el problema. En el caso de los códigos de retorno que indiquen errores de la aplicación (por ejemplo, si la aplicación ha emitido un verbo que no es válido o no ha podido proporcionar un parámetro necesario), normalmente el usuario no puede corregir el problema; en estos casos, la cadena sólo resulta útil para un desarrollador de aplicaciones.

Llamada de función

Parámetros suministrados

Los parámetros suministrados son los siguientes:

vcbptr Puntero a la estructura del VCB del verbo. Este parámetro se define como un entero largo y, por lo tanto, se debe emitir desde un puntero a un entero largo. Si desea obtener más información sobre la estructura del VCB

Puntos de entrada APPC: Sistemas Windows

y sobre su uso para distintos verbos, consulte el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67 o el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

buffer_length

Longitud (en bytes) del almacenamiento intermedio proporcionado por la aplicación para contener la cadena de datos devuelta. La longitud recomendada es de 256 bytes.

buffer_addr

Dirección del almacenamiento intermedio proporcionado por la aplicación para contener la cadena de datos devuelta.

Valores devueltos

El valor de retorno de la función es uno de los siguientes:

0 (cero)

La función ha finalizado satisfactoriamente. La cadena de caracteres devuelta está en el almacenamiento intermedio identificado por el parámetro *buffer_addr*. Esta cadena termina con un carácter nulo (cero binario), pero no incluye un carácter final de nueva línea (\n).

0x2000001

APPC no ha podido leer del VCB proporcionado o no ha podido grabar en el almacenamiento intermedio de datos proporcionado.

0x20000002

El almacenamiento intermedio de datos proporcionado es demasiado pequeño para contener la cadena de caracteres devuelta.

0x2000003

La biblioteca de enlaces dinámicos APPCST32.DLL, que genera las cadenas de caracteres devueltas para esta función, no se ha podido cargar.

Consideraciones sobre AIX o Linux

AIX, LINUX

En este apartado se resume la información que se debe tener en cuenta para desarrollar TP para utilizarlos en el entorno AIX o Linux.

Procesos múltiples

Si el proceso que ha emitido TP_STARTED o RECEIVE_ALLOCATE crea un subproceso, el subproceso no puede utilizar el parámetro tp_id devuelto al proceso superior. Sin embargo, puede emitir su propio TP_STARTED o RECEIVE_ALLOCATE para obtener su propio tp_id .

Dos o más instancias del mismo TP pueden ejecutarse como procesos diferentes, pero cada instancia tiene asignado su propio *tp_id*.

Puede desarrollar una aplicación en la que un proceso contenga muchos TP, cada uno con su propio tp_id . Sin embargo, debe diseñar la aplicación con cuidado para evitar situaciones de punto muerto, en las que un verbo APPC no puede finalizar a causa del estado de otras conversaciones y otros TP del mismo proceso. Esto puede

ocurrir si el programa está esperando a que se le envíe información en una conversación para poder devolver otros datos y otra conversación del mismo proceso está esperando estos datos para poder enviar la información requerida en un principio por la primera conversación. Hasta cierto punto, esto puede evitarse utilizando un proceso aparte para cada TP.

Compilación y enlace de la aplicación APPC

Aplicaciones AIX

Para compilar y enlazar aplicaciones de 32 bits, utilice las opciones siguientes:

-bimport:/usr/lib/sna/appc_r.exp -I /usr/include/sna

Para compilar y enlazar aplicaciones de 64 bits, utilice las opciones siguientes:

-bimport:/usr/lib/sna/appc_r64_5.exp -I /usr/include/sna

Aplicaciones Linux

Antes de compilar y enlazar una aplicación APPC, especifique el directorio en que se encuentran las bibliotecas compartidas, de modo que la aplicación pueda encontrarlas en tiempo de ejecución. Para hacerlo, establezca la variable de entorno LD_RUN_PATH en /opt/ibm/sna/lib o en /opt/ibm/sna/lib64 si está compilando una aplicación de 64 bits.

Para compilar y enlazar aplicaciones de 32 bits, utilice las opciones siguientes:

-I /opt/ibm/sna/include -L /opt/ibm/sna/lib -lappc -lsna_r -lpthread -lpLis

Para compilar y enlazar aplicaciones de 64 bits, utilice las opciones siguientes:

-I /opt/ibm/sna/include -L /opt/ibm/sna/lib64 -lappc -lsna_r -lpthread -lpLis

Consideraciones sobre Windows



Este apartado resume las consideraciones sobre el proceso que se deben tener en cuenta al desarrollar aplicaciones en un Remote API Client para Windows. Las consideraciones sobre el proceso para Windows son las siguientes:

- · Compilación y enlace de programas APPC
- Finalización de aplicaciones

Compilación y enlace de programas APPC

Las siguientes consideraciones sobre el proceso son importantes al compilar y enlazar programas APPC en Windows:

Opciones del compilador para empaquetar estructuras

Las estructuras del VCB para verbos APPC no están empaquetadas. No utilice opciones del compilador que cambien este método de empaquetado. Los parámetros BYTE se encuentran dentro de los límites de BYTE, los

Consideraciones sobre Windows

parámetros WORD se encuentran dentro de los límites de WORD y los parámetros DWORD se encuentran dentro de los límites de DWORD

Archivos de cabecera

El archivo de cabecera APPC principal que se debe incluir en las aplicaciones APPC para Windows se denomina winappc.h. Si la aplicación utiliza la llamada a GetAppcConfig, también se deberá incluir el archivo de cabecera appccfg.h. Estos archivos están instalados en el subdirectorio \sdk para aplicaciones de 32 bits o en \sdk64 para aplicaciones de 64 bits, dentro del directorio en el que ha instalado el software del Cliente Windows.

Enlace durante la carga

Para enlazar el TP a APPC durante la carga, enlace el TP a la biblioteca \sdk\wappc32.lib para aplicaciones de 32 bits o a \sdk64\wappc32.lib para aplicaciones de 64 bits.

Enlace en tiempo de ejecución

Para enlazar el TP a APPC en tiempo de ejecución, incluya las siguientes llamadas en el TP:

- LoadLibrary para cargar la biblioteca de enlaces dinámicos de APPC wappc32.dll.
- GetProcAddress para especificar APPC en cada uno de los puntos de entrada APPC necesarios (como WinAsyncAPPC, WinAPPCStartup y WinAPPCCleanup)
- FreeLibrary cuando la biblioteca ya no es necesaria

Finalización de aplicaciones

APPC no puede determinar cuándo finaliza una aplicación en Windows. Por lo tanto, si una aplicación se debe cerrar (por ejemplo, si recibe un mensaje WM_CLOSE), la aplicación deberá emitir la llamada a WinAPPCC1eanup. Si no se puede emitir la llamada, el sistema se quedará en un estado indeterminado; no obstante, cuando APPC detecta posteriormente que la aplicación ha finalizado se realiza tanta limpieza como es posible.

Información de configuración

El archivo de configuración de Communications Server para Linux, definido y mantenido por el administrador del sistema, contiene información necesaria para que los TP puedan comunicarse. Para ver más información sobre la configuración, consulte la publicación *Communications Server para Linux - Guía de administración*.

TP invocado

Antes de desarrollar un TP invocado, debe coordinar el nombre del TP local con el administrador del sistema. El nombre puede contener hasta 64 caracteres.

AIX, LINUX

Si intenta utilizar el formato ampliado del verbo RECEIVE_ALLOCATE, en el que la aplicación puede especificar una LU local de la que se aceptarán las peticiones de conversación entrantes, también deberá coordinar el alias de LU local (nombre

por el que la LU local se conoce en el TP local) con el administrador del sistema. Este alias puede contener hasta 8 caracteres.



Para ver más información, consulte el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67.

TP que invoca

La siguiente lista resume la información que necesita obtener de su administrador del sistema (o coordinar con él) antes de desarrollar un TP que invoca:

Alias de LU local

Nombre por el que la LU local se conoce en el TP local. Este nombre puede contener hasta ocho caracteres. Para ver más información, consulte la descripción del verbo TP_STARTED en el Capítulo 3, "Verbos de control APPC", en la página 67.

Nombre de TP asociado

Este nombre puede contener hasta 64 caracteres. Para ver más información, consulte la descripción del verbo [MC_]ALLOCATE en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Alias de LU asociada

Nombre por el que la LU asociada se conoce en el TP local. Este nombre puede contener hasta ocho caracteres. Para ver más información, consulte la descripción del verbo [MC_]ALLOCATE en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Nombre de modalidad

Conjunto de características que se utilizarán en una sesión LU-LU. Este nombre puede contener hasta ocho caracteres. Para ver más información, consulte la descripción del verbo [MC_]ALLOCATE en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

Seguridad de conversación

Para utilizar la seguridad de conversación, se necesita una combinación válida de identificador de usuario y contraseña para acceder al TP invocado. El identificador de usuario y la contraseña pueden contener hasta 10 caracteres. Ambos parámetros son sensibles a las mayúsculas y minúsculas; el sistema distingue entre las letras en mayúsculas y en minúsculas. La información de seguridad se guarda en un archivo de seguridad. Para ver más información, consulte "Visión general de la seguridad de conversación".

Visión general de la seguridad de conversación

La seguridad de conversación puede utilizarse para hacer que el TP que invoca proporcione un identificador de usuario y una contraseña para que APPC asigne una conversación con el TP invocado.

Al configurar el TP invocado, el administrador del sistema indica si se debe usar la seguridad de conversación. Si es así, el TP que invoca debe suministrar una combinación de *user_id* y *password* como parámetros del verbo [MC_]ALLOCATE. Estos parámetros deben coincidir con una de las combinaciones de parámetros *user_id* y *password* establecidas durante la configuración.

Visión general de la seguridad de conversación

Un TP invocado que a su vez invoca otro TP es un caso especial (consulte el Capítulo 1, "Conceptos", en la página 1). Consideremos que un TP A invoca un TP B, que requiere información de seguridad, y que el TP B, a su vez, invoca el TP C, que también requiere información de seguridad. Mediante el verbo [MC_]ALLOCATE, el TP B puede indicar que ya se ha verificado la seguridad de conversación. En este caso, APPC obtiene el identificador de usuario suministrado por el TP A al TP B y lo envía al TP C con una indicación de seguridad ya verificada; el TP C no necesita comprobar la contraseña.

AIX, LINUX

En algunos casos, el TP puede necesitar indicar la seguridad ya verificada cuando no ha sido invocado por otro TP pero ha obtenido y verificado por otros medios la información de seguridad pertinente (por ejemplo, un usuario que entra un identificador de usuario y una contraseña durante una secuencia de inicio de sesión). Communications Server para Linux da soporte a esta función de la siguiente forma:

- Si el TP que especifica la seguridad verificada ha sido invocado por otro TP que ha especificado un identificador de usuario y una contraseña, APPC envía este identificador de usuario.
- De lo contrario, APPC obtiene el nombre de usuario de AIX o Linux con el que se ejecuta el TP, truncado en 10 caracteres, si es necesario, y lo utiliza como identificador de usuario de seguridad de conversación. Asegúrese de que este nombre contiene caracteres de cadena de tipo AE válidos y que es un nombre de usuario válido para el TP que se invoca.
- Si la aplicación utiliza un método diferente para obtener información de seguridad (por ejemplo, si solicita al usuario que indique explícitamente un identificador de usuario y una contraseña, en lugar de confiar en la seguridad del sistema AIX o Linux), puede utilizar el verbo SET_TP_PROPERTIES para especificar este parámetro user_id para APPC antes de emitir el verbo [MC_]ALLOCATE.

Communications Server para Linux también da soporte a la seguridad de sesiones LU-LU, que proporciona la comprobación de la seguridad al iniciar la sesión entre las LU APPC locales y remotas. La seguridad de sesiones LU-LU se especifica durante la configuración y no requiere ninguna acción en los programas APPC. Para obtener más información consulte la publicación *Communications Server para Linux - Guía de administración*.

Inicio de TP

Las conversaciones tienen lugar entre un TP que invoca y un TP invocado. En este apartado se explica cómo se inician los TP que invocan y los invocados.

TP que invocan

El TP que invoca se inicia mediante un mandato entrado por un usuario, un script de shell o un mandato de archivo de proceso por lotes.

TP invocados

El TP invocado puede iniciarlo un usuario, puede iniciarlo Communications Server para Linux, automáticamente o puede iniciarlo una aplicación de servidor de TP automáticamente. Cuando el administrador del sistema configura un TP invocado, el administrador del sistema debe especificar si el TP se inicia automáticamente o es iniciado por el usuario.

TP invocados iniciados por el usuario

Si se configura un TP invocado para ser iniciado por un usuario, éste puede iniciar el TP invocado antes o después del TP que invoca. Un TP iniciado de esta manera se denomina TP iniciado por el operador con cola:

- Si el usuario inicia en primer lugar el TP que invoca y no inicia el TP invocado antes de alcanzar el valor de tiempo de espera para iniciar el TP (consulte "Valores de tiempo de espera para TP invocados" en la página 61), la petición Allocate entrante falla.
- Si el usuario inicia el TP invocado antes de que el TP que invoca emita el verbo [MC_]ALLOCATE, el TP invocado espera hasta que llega la petición Attach del TP que invoca, o hasta que se alcanza el valor de tiempo de espera de RECEIVE_ALLOCATE (consulte "Valores de tiempo de espera para TP invocados" en la página 61).

TP invocados: iniciados automáticamente por el gestor de conexiones de Communications Server para Linux

Un TP invocado puede configurarse para iniciarse automáticamente en una de las siguientes condiciones:

 La primera vez que la LU que da servicio al TP invocado recibe una petición Attach (mensaje SNA de la LU remota que contiene la petición de asignación).
 Un TP que se inicia de esta manera se denomina TP de inicio automático con cola.

Si el TP invocado no está en ejecución, la primera petición Allocate entrante lo inicia; se retiene una respuesta a la petición Allocate entrante hasta que se ejecuta el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado (o hasta que se excede un tiempo de espera; consulte "Valores de tiempo de espera para TP invocados" en la página 61). En ese momento, APPC asigna un identificador de conversación, que se devuelve a los dos TP como identificador de la conversación.

Si el TP invocado ya está en ejecución, la petición Attach se coloca en la cola hasta que el TP invocado emite otro verbo RECEIVE_ALLOCATE o hasta que finaliza su ejecución y puede reiniciarse (o hasta que se excede un tiempo de espera; consulte "Valores de tiempo de espera para TP invocados" en la página 61).

• Cada vez que la LU que da servicio al TP invocado recibe una petición Attach. Se carga una nueva instancia del programa y se inicia con cada petición Attach entrante. Un TP que se inicia de esta manera se denomina TP de inicio automático sin cola.

La petición Attach se coloca en la cola hasta que se ejecuta el verbo RECEIVE_ALLOCATE del TP invocado (o hasta que se excede un tiempo de espera; consulte "Valores de tiempo de espera para TP invocados" en la página 61). Cuando se ejecuta el verbo RECEIVE_ALLOCATE, APPC asigna un identificador de conversación, que se devuelve a los dos TP como identificador de la conversación.

Tras finalizar una conversación, el TP invocado puede finalizar, o puede emitir otro RECEIVE_ALLOCATE. En el caso de los programas usados con frecuencia, éste es un modo de evitar que el rendimiento general se vea afectado por el hecho de iniciar una nueva instancia del programa para cada conversación. Cada vez que se recibe una petición Attach para un TP de inicio automático sin cola, Communications Server para Linux comprueba si ya existe un verbo RECEIVE_ALLOCATE pendiente de una instancia de este TP. Si es así, este TP se utiliza para la conversación entrante; de lo contrario, Communications Server para Linux inicia una nueva instancia del programa.

TP invocados iniciados automáticamente por una aplicación de servidor de TP

AIX, LINUX

Cuando una petición Attach llega al nodo Communications Server para Linux, Communications Server para Linux distribuye las peticiones Attach a las aplicaciones de servidor de TP que se han registrado para recibir las peticiones Attach. El proceso que utiliza Communications Server para Linux para direccionar las peticiones Attach a un servidor de TP adecuado consta de las siguientes fases:

- 1. Una o varias aplicaciones se registran para recibir peticiones Attach para nombres de TP y LU. Una aplicación de servidor de TP puede utilizar un comodín para especificar el ámbito de las peticiones Attach que el servidor de TP puede recibir. Una aplicación de servidor de TP puede utilizar un comodín para cualquiera de los datos siguientes:
 - Alias de LU local
 - Nombre de TP
 - Nombre de LU asociada completamente calificado, que puede utilizar un comodín para cualquiera de los datos siguientes:
 - Nombre de red parcial
 - Nombre de red completo
 - Nombre de red parcial seguido del nombre de CP
 - Nombre de LU asociada completamente calificado

Sólo puede registrarse una única aplicación de servidor de TP para una combinación de TP y LU determinada, incluyendo los comodines. Por ejemplo, una aplicación de servidor de TP puede registrar TPNAME1 y *, mientras que el mismo TP u otra aplicación de servidor de TP registra TPNAME1 y LUNAME1. Este tipo de registro está permitido, pero dos aplicaciones de servidor de TP no pueden registrar TPNAME1 y LUNAME1. El segundo intento de registro fallará.

- 2. Cuando una petición Attach llega a Communications Server para Linux, Communications Server para Linux intenta encontrar la aplicación de servidor de TP cuyo registro coincida más exactamente con el nombre de TP, el alias de LU y el nombre de LU completamente calificado recibidos en la petición Attach. Las coincidencias se examinan para encontrar la más exacta en el siguiente orden:
 - a. Coincidencia de nombre de TP
 - b. Coincidencia de alias de LU
 - c. Coincidencia de nombre de LU asociada completamente calificado
 - d. Coincidencia de nombre comodín de LU asociada completamente calificado

Cuando Communications Server para Linux encuentra una coincidencia, entrega la petición Attach a la aplicación de servidor de TP. El servidor de TP dispone de las siguientes opciones:

- Rechazar la petición Attach, en cuyo caso Communications Server para Linux devuelve la petición Attach al TP que invoca e incluye un código de error proporcionado por la aplicación de servidor de TP
- Aceptar la petición Attach, en cuyo caso Communications Server para Linux informa al TP que invoca de que la petición Attach ha sido aceptada
- 3. Si no se encuentra ninguna coincidencia después de probar todas las combinaciones de los criterios de búsqueda expuestos anteriormente, Communications Server para Linux rechaza la petición Attach y la devuelve al TP que invoca con el código de error pertinente.

Valores de tiempo de espera para TP invocados

La configuración de Communications Server para Linux especifica dos valores de tiempo de espera que definen cuánto tiempo espera APPC para establecer una conversación entre dos TP, como se indica a continuación:

Tiempo de espera para iniciar un TP

Este valor indica cuánto tiempo permanece una petición Attach en la cola en espera de que se inicie el TP invocado y se emita el verbo RECEIVE_ALLOCATE. Si no se emite RECEIVE_ALLOCATE dentro de este espacio de tiempo, el verbo [MC_]ALLOCATE del TP que invoca falla. Este tiempo de espera está definido en la configuración de la LU local utilizada por el TP.

Tiempo de espera para dar servicio a TP

Este valor indica cuánto tiempo un verbo RECEIVE_ALLOCATE emitido por el TP invocado espera a que se reciba una petición Attach del TP que invoca. Si no se recibe ninguna petición Attach en este espacio de tiempo, el verbo RECEIVE_ALLOCATE del TP invocado falla. La configuración puede especificar uno de los datos siguientes:

Tiempo de espera indefinido

RECEIVE_ALLOCATE espera indefinidamente.

Tiempo de espera cero

RECEIVE_ALLOCATE falla, a menos que ya se haya recibido la petición Attach.

Tiempo de espera definido

Se proporciona un valor de tiempo de espera específico.

Este tiempo de espera está definido para el TP invocado en el archivo de datos de TP invocable de Communications Server para Linux.

Si desea obtener información sobre la configuración de los TP invocados, consulte la publicación *Communications Server para Linux - Guía de administración*.

Sesiones LU-LU

Una sesión LU-LU es una conexión lógica entre dos LU. Las conversaciones entre TP tienen lugar dentro de las sesiones. Una conversación puede utilizar una sesión a la vez; muchas conversaciones pueden volver a utilizar la misma sesión en serie.

Communications Server para Linux permite que una LU de tipo 6.2 tenga sesiones múltiples (dos o más sesiones simultáneas con diferentes LU asociadas) y sesiones paralelas (dos o más sesiones simultáneas con la misma LU asociada).

Durante la configuración, el administrador del sistema determina cuántas sesiones soporta una LU determinada y si la LU soporta sesiones paralelas.

Contienda

Cuando ambas LU intentan asignar una conversación en la misma sesión a la vez, una debe ganar (la ganadora de la contienda) y otra debe perder (la perdedora de la contienda). La LU ganadora de la contienda y la LU perdedora de la contienda se determinan al establecer la sesión.

En una sesión, la LU perdedora de la contienda debe solicitar permiso a la LU ganadora de la contienda antes de asignar una conversación. La ganadora de la contienda puede otorgarle permiso o no. La LU ganadora de la contienda simplemente asigna una conversación cuando lo desea.

Durante la configuración, el administrador del sistema puede definir modalidades. Una modalidad es un conjunto de características de red. Entre las características que el administrador del sistema puede especificar en una definición de modalidad está el número de sesiones ganadoras de la contienda y perdedoras de la contienda para la LU local y la LU asociada que utilizan la modalidad. (El TP que emite el verbo [MC_]ALLOCATE especifica una modalidad, una LU local y una LU asociada.)

Conversaciones básicas

Los TP de servicio normalmente utilizan las conversaciones básicas. Los TP de servicio son programas que proporcionan servicios a otros programas locales. Son más complejas que las conversaciones correlacionadas pero ofrecen un mayor control sobre la transmisión y el manejo de datos a un programador de LU 6.2 experimentado. Este apartado resume las características de las conversaciones básicas en los aspectos en que difieren de las conversaciones correlacionadas.

Registros lógicos

En una conversación básica, los datos se envían en forma de registros lógicos. Un registro lógico es un registro que tiene la sintaxis de corriente de datos general (GDS) descrita en este apartado. Para ver más información sobre la sintaxis GDS, consulte la publicación de IBM SNA Formats.

El TP emisor debe dar formato a los datos en registros lógicos y el TP receptor debe decodificar los registros lógicos en datos que puedan utilizarse. Un TP puede enviar varios registros lógicos con un solo verbo SEND_DATA, o puede enviar un solo registro lógico en varias partes (llamadas segmentos) con varios verbos SEND_DATA. Un TP puede recibir varios registros lógicos con un solo verbo de recepción (RECEIVE_AND_WAIT, RECEIVE_IMMEDIATE o RECEIVE_AND_POST), o puede recibir un solo registro lógico en varias partes con varios verbos de recepción.

Si un registro lógico es un solo registro, consta de los campos siguientes:

- Un campo de longitud de registro (LL) de 2 bytes.
- Un campo de identificador (ID) de GDS de 2 bytes (por ejemplo, 0x12FF identifica los datos como datos de aplicación).

• Un campo de datos cuya longitud puede estar comprendida entre 0 y 32.763 bytes.

Los 4 primeros bytes se denominan LLID.

Si un registro lógico tiene varias partes, la primera parte tiene el mismo formato que un solo registro y todas las partes posteriores constan de estos campos:

- Un campo de longitud de registro (LL) de 2 bytes.
- Un campo de datos cuya longitud puede estar comprendida entre 0 y 32.765 bytes.

El valor hexadecimal del campo LL incluye los 2 bytes del campo LL (y los 2 bytes del campo ID, si existe). Por ejemplo, una GDS de una sola parte sin bytes de datos tiene el valor 0x0004 para su campo LL. El campo LL debe tener el formato de más significativo a menos significativo, y no el formato de bytes intercambiados. Por ejemplo, una longitud de 230 bytes se representa como 0x00E6, y no como 0xE600.

El bit 0 del byte 0 del campo LL (el bit más significativo) se utiliza para indicar la continuación de longitud (segmentación). El ejemplo siguiente muestra 10 bytes de datos (cada byte de datos tiene el valor DD) divididos en 3 segmentos de GDS. Los segmentos primero y segundo contienen 4 bytes de datos cada uno y el último segmento contiene 2 bytes de datos.

```
8008 12FF DDDD DDDD
8006 DDDD DDDD
0004 DDDD
```

Los siguientes valores del campo LL no son válidos (excepto para enviar una cabecera PS como se describe en "Envío de cabeceras PS en registros lógicos"):

- 0x0000
- 0x0001
- 0x8000
- 0x8001

En una conversación correlacionada, el TP emisor envía un registro de datos cada vez, y el TP receptor recibe un registro de datos cada vez. No se necesita ninguna conversión de registros para los TP.

Envío de cabeceras PS en registros lógicos

Si el nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT, la aplicación puede necesitar enviar y recibir datos en forma de cabeceras PS. El gestor de puntos de sincronización se encarga de configurar las cabeceras PS adecuadas para enviarlas a la aplicación asociada, según las funciones de punto de sincronización que requiere la aplicación, y de llevar a cabo el proceso de punto de sincronización necesario, según las cabeceras PS que recibe de la aplicación asociada.

Un campo LL con el valor 0x0001 indica que los datos son una cabecera PS; la aplicación emisora debe especificar un campo LL con el valor 0x0001 en lugar de especificar la longitud del campo de datos y la aplicación receptora debe interpretar los datos como una cabecera PS si recibe un campo LL con el valor 0x0001. Si el nivel de sincronización de la conversación no es AP_SYNCPT, el valor 0x0001 no es un campo LL válido y será rechazado.

Información de errores y finalizaciones anormales

En una conversación básica, un TP puede indicar si un error o una finalización anormal (terminación anormal de un programa) es causado por un TP de servicio o por un programa que utiliza el TP de servicio. Esto permite que dos TP de servicio que se comunican distingan entre los errores que pueden haber causado y los errores que pueden haber sido ocasionados por los programas a los que dan servicio.

Anotación de error

En caso de error o finalización anormal de una conversación básica, un TP puede enviar un mensaje de error, en forma de variable de anotaciones de error de corriente de datos general (GDS), al archivo de anotaciones local y a la LU asociada.

Tiempos de espera frente a errores críticos

En una conversación básica, un TP puede indicar si una finalización anormal ha sido causada por un tiempo de espera excedido o por un error crítico.

Desarrollo de servidores de TP

AIX, LINUX

Utilice las siguientes directrices operativas para desarrollar servidores de TP:

- 1. Utilice REGISTER_TP_SERVER para registrar la aplicación como servidor de TP. El verbo REGISTER_TP_SERVER proporciona la dirección de una función callback utilizada en las notificaciones de petición Attach posteriores.
- 2. Utilice REGISTER_TP para registrar los nombres de TP y las LU locales y remotas para los que el servidor de TP quiere procesar peticiones Attach. El servidor de TP puede utilizar comodines para los nombres de TP y los nombres de LU, de manera que pueda elegir procesar las peticiones Attach de un TP por un par determinado de LU o procesar las peticiones Attach de todos los TP por todas las LU, o cualquier combinación de estas condiciones.
- 3. Utilice QUERY_ATTACH (con el identificador exclusivo recibido al efectuar la rutina callback de notificación después de recibir una petición Attach para la LU o el TP registrado) para consultar los parámetros de la petición Attach para decidir si se procesa la petición Attach y cómo hacerlo. El servidor de TP puede rechazar la petición Attach utilizando REJECT_ATTACH o aceptar la petición Attach con ACCEPT_ATTACH e iniciar una aplicación adecuada para procesar la petición Attach.
- 4. Emita la llamada RECEIVE_ALLOCATE estándar para recuperar la petición Attach. El parámetro *dload_id* reservado previamente se utiliza para especificar el identificador exclusivo de la petición Attach.
- 5. Utilice ABORT_ATTACH para cancelar cualquier proceso posterior si, después de emitir ACCEPT_ATTACH, se detecta un error.
- 6. Deshaga el registro del servidor de TP para cualquiera de los TP y las LU que se han registrado anteriormente utilizando UNREGISTER_TP.
- 7. Deshaga el registro de la aplicación como servidor de TP utilizando el verbo REGISTER_TP_SERVER.

Responsabilidades del servidor de TP

Cuando un servidor de TP maneja una petición Attach, el servidor de TP hereda una serie de responsabilidades que normalmente son realizadas por el gestor de peticiones Attach de Communications Server para Linux. Estas responsabilidades incluyen las siguientes acciones:

- Iniciar programas de transacciones para manejar las conversaciones si un TP está configurado para ser iniciado automáticamente.
- Manejar la seguridad de conversación, que incluye el análisis de los datos de petición Attach devueltos en QUERY_ATTACH.
- Transmitir información desde la petición Attach hacia el TP que el servidor de TP inicia para procesar la conversación resultante.

Servidor de TP por omisión

Communications Server para Linux proporciona un servidor de TP por omisión, snatpsrvd, que está instalado en todos los sistemas. Este servidor de TP utiliza el archivo sna_tps como el archivo fuente para la configuración de los TP que puede cargar. Otros servidores de TP pueden modificar y utilizar este archivo utilizando verbos DEFINE_TP_LOAD_INFO. Si desea obtener más información sobre el verbo DEFINE_TP_LOAD_INFO, consulte la publicación Communications Server for Linux NOF Programmer's Guide. APPC proporciona el parámetro tp_file_updates en un verbo REGISTER_TP para notificar a un servidor de TP que se ha efectuado un cambio en el archivo sna_tps y que puede emprender las acciones necesarias.

Desarrollo de TP portables

A continuación, se proporcionan directrices para desarrollar TP portables a otros entornos de sistema operativo:

- Incluya el archivo de cabecera APPC sin ningún prefijo de nombre de vía de acceso. Utilice opciones de inclusión en el compilador para localizar el archivo (consulte el apartado correspondiente a su sistema operativo que encontrará en una parte anterior de este capítulo). Esto permite utilizar el TP en un entorno con un sistema de archivos diferente.
- Utilice los nombres de constantes simbólicas para los valores de parámetro y códigos de retorno, no los valores numéricos mostrados en el archivo de cabecera; esto garantiza que se utilizará el valor correcto, independientemente de cómo estén almacenados estos valores en la memoria.
- Incluya una comprobación para otros códigos de retorno distintos a los correspondientes a su sistema operativo actual (por ejemplo, utilizando el caso "default" en una sentencia switch) y especifique el diagnóstico adecuado.
- Utilice el punto de entrada asíncrono.
- El verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST no puede utilizarse si el TP debe ser completamente portable. Si utiliza este verbo, deberá volver a escribir algunas secciones del TP para utilizarlas en otros entornos. Puede restringir el uso de este verbo a unas cuantas rutinas específicas para facilitar las modificaciones.
- El formato ampliado del verbo RECEIVE_ALLOCATE es específico de la implementación de APPC de Communications Server para Linux y las demás implementaciones de APPC no lo proporcionan. Si utiliza este formato del verbo, deberá volver a escribir algunas secciones del TP para utilizarlas en otros

Desarrollo de TP portables

entornos. Puede restringir el uso de esta característica a unas cuantas rutinas específicas para facilitar las modificaciones.

Capítulo 3. Verbos de control APPC

Este capítulo contiene una descripción de cada uno de los verbos de control APPC. Para cada verbo se proporciona la siguiente información:

- Definición del verbo.
- Estructura que define el bloque de control de verbos (VCB) utilizado por el verbo. La estructura está definida en el archivo de cabecera APPC /usr/include/sna/appc_c.h (AIX), /opt/ibm/sna/include/appc_c.h (Linux) o sdk/winappc.h (Windows). Los parámetros que empiezan por reserv están reservados.
- Parámetros (campos del VCB) suministrados a APPC y devueltos por APPC.
 Para cada parámetro, se proporciona la siguiente información:
 - Descripción
 - Valores posibles
 - Información adicional
- Estado o estados de conversación en que el verbo puede emitirse.
- Estado o estados a que puede cambiar la conversación al volver el verbo. Las condiciones que no provocan un cambio de estado no se especifican. Por ejemplo, las comprobaciones de parámetros y las comprobaciones de estado no provocan un cambio de estado.
- · Información adicional sobre el uso del verbo.

La mayoría de los parámetros suministrados a APPC y devueltos por APPC son valores hexadecimales. Para simplificar la codificación, estos valores están representados por constantes simbólicas significativas definidas en el archivo de cabecera values_c.h, incluido en el archivo de cabecera APPC appc_c.h. Por ejemplo, el parámetro *opcode* del verbo TP_STARTED es un valor hexadecimal representado por la constante simbólica AP_TP_STARTED. El archivo values_c.h también incluye definiciones de tipos de parámetro como AP_UINT16, que se utilizan en los VCB APPC.

Es importante que utilice la constante simbólica y no el valor hexadecimal cuando establezca valores para los parámetros suministrados o cuando compruebe los valores de los parámetros devueltos. Esto se debe a que los diferentes sistemas operativos guardan estos valores en la memoria de modo diferente, por lo que es posible que el valor mostrado no tenga el formato que su sistema reconoce.

WINDOWS

Para Windows, las constantes para los valores de los parámetros suministrados y devueltos están definidas en el archivo de cabecera APPC de Windows, **winappc.h**.

La notación "[MC_]verbo" se refiere tanto a la forma correlacionada como a la básica de un verbo APPC. Por ejemplo, [MC_]SEND_DATA se refiere a los verbos MC_SEND_DATA y SEND_DATA.

Verbos de control APPC

Nota: Los VCB APPC contienen muchos parámetros marcados como "reservados"; el software Communications Server para Linux utiliza internamente algunos de ellos y otros no se utilizan en esta versión, aunque pueden utilizarse en versiones futuras. Su aplicación no debe intentar acceder a ninguno de estos parámetros reservados, sino que debe establecer todo el contenido del VCB en cero para garantizar que todos estos parámetros tengan el valor cero, antes de que establezca otros parámetros utilizados por el verbo. Esto garantiza que Communications Server para Linux no interpretará de forma incorrecta ninguno de estos parámetros de uso interno y que su aplicación continuará funcionando con versiones posteriores de Communications Server para Linux en que estos parámetros pueden utilizarse para proporcionar nuevas funciones.

Para establecer el contenido del VCB en cero, utilice memset:

memset(vcb, 0, sizeof(vcb));

Los verbos de control se describen en el orden siguiente:

TP_STARTED
TP_ENDED
RECEIVE_ALLOCATE

AIX, LINUX

GET_LU_STATUS



GET_TP_PROPERTIES



SET_TP_PROPERTIES



El verbo TP_STARTED es emitido por el TP que invoca. Notifica a APPC que el TP está iniciándose, y especifica la LU local que utilizará.

Si el TP utiliza LU dependientes para varias conversaciones simultáneas, debe emitir un verbo TP_STARTED (seguido de [MC_]ALLOCATE) diferente para cada conversación, a fin de obtener una LU diferente para cada conversación; esto es debido a que cada una de las LU dependientes sólo puede soportar una conversación a la vez.

Como respuesta a este verbo, APPC genera un identificador de TP para el TP que invoca. Este identificador es un parámetro necesario para los verbos APPC posteriores emitidos por el TP que invoca.

Estructura del VCB: TP_STARTED

```
AIX, LINUX
```

La definición de la estructura del VCB para el verbo TP_STARTED es la siguiente: typedef struct tp started AP UINT16 unsigned char /* Reservado opext; unsigned char format; /* Reservado AP UINT16 primary rc; AP UINT32 secondary rc; unsigned char lu alias[8]; unsigned char $tp_i\overline{d}[8]$; unsigned char tp name[64]; unsigned char delay_start; /* Reservado /* Reservado unsigned char enable_pool; unsigned char pip dlen; /* Reservado

Estructura del VCB: TP_STARTED (Windows)



} TP STARTED;

La definición de la estructura del VCB para el verbo TP_STARTED es la siguiente:

```
typedef struct tp started
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                   reserv2;
 unsigned short primary rc;
 unsigned long secondary_rc;
 unsigned char
                  lu_alias[8];
 unsigned char tp_i\overline{d}[8];
 unsigned char
                   tp name[64];
} TP STARTED;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP TP STARTED
lu alias
```

Alias por el que se conoce la LU local en el TP local. Este nombre debe coincidir con un alias de LU establecido durante la configuración.

Este parámetro es una cadena de caracteres ASCII de 8 bytes. Puede constar de cualquiera de los siguientes caracteres:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Blancos
- Los caracteres especiales \$, #, % y @

El primer carácter de esta cadena no puede ser un blanco (salvo que toda la cadena conste de blancos).

Si el alias de LU tiene menos de ocho caracteres, rellénelo por la derecha con blancos ASCII (0x20).

En función de la configuración, puede especificar que la aplicación utilice una LU local por omisión (compruébelo con el administrador del sistema); para ello establezca *lu_alias* en una cadena de ocho ceros binarios. A fin de proporcionar compatibilidad con otras implementaciones de APPC, Communications Server para Linux también admite una cadena de ocho blancos ASCII para indicar la LU por omisión; sin embargo, las nuevas aplicaciones deben utilizar ceros binarios.

tp_name

Nombre del TP local. Los ocho primeros caracteres de este nombre se convierten a ASCII y los utilizan los programas de administración de Communications Server para Linux para identificar el TP en una lista de TP APPC en ejecución.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 64 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro *tp_name* normalmente consta de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE (salvo que sea el nombre de un TP de servicio). Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si el nombre de TP tiene menos de 64 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarlo por la derecha.

El convenio SNA para denominar un TP de servicio es una excepción al parámetro *tp_name* normal; el nombre consta de hasta cuatro caracteres, el primero de los cuales es un byte hexadecimal entre 0x00 y 0x3F. Los demás caracteres pertenecen al juego de caracteres EBCDIC de tipo AE.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP 0K
```

tp id Identificador del TP local.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP_BAD_LU_ALIAS

El valor del parámetro lu_alias no es válido.



AP INVALID FORMAT

El parámetro reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
```

AP COMM SUBSYSTEM ABENDED AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR



AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

TP_STARTED debe ser el primer verbo APPC emitido por el TP que invoca. Por lo tanto, no hay conversaciones activas ni estados de conversación.

Un programa APPC único puede emitir más de un verbo TP_STARTED. Cada verbo crea un TP APPC lógicamente diferente, a pesar de que todos se ejecutan en el mismo proceso.

Cambio de estado

No aplicable (no se ha iniciado ninguna conversación, por lo tanto no hay ningún estado de conversación).

TP_ENDED

El verbo TP_ENDED es emitido por los TP que invocan y los TP invocados. Notifica a APPC que el TP está finalizando. Como respuesta a este verbo, APPC libera los recursos utilizados por el TP.

Si una conversación APPC todavía está en proceso, TP_ENDED realiza la función del verbo [MC_]DEALLOCATE con *dealloc_type* definido en AP_ABEND (para una conversación correlacionada) o AP_ABEND_PROG (para una conversación básica). Una vez que se ha ejecutado este verbo, el identificador de TP y el identificador de conversación ya no son válidos; el TP no puede emitir ningún verbo APPC más para la conversación.

Estructura del VCB: TP_ENDED

```
AIX, LINUX
```

La definición de la estructura del VCB para el verbo TP_ENDED es la siguiente: typedef struct tp ended AP UINT16 opcode; unsigned char opext; /* Reservado unsigned char format; /* Reservado */ AP UINT16 primary_rc; secondary_rc; AP UINT32 unsigned char tp_id[8]; unsigned char type; } TP ENDED;

Estructura del VCB: TP_ENDED (Windows)

```
WINDOWS
```

La definición de la estructura del VCB para el verbo TP_ENDED es la siguiente: typedef struct tp ended

```
unsigned short opcode;
unsigned char opext;
unsigned char reserv2;
unsigned short primary_rc;
unsigned long secondary_rc;
unsigned char tp_id[8];
unsigned char type;
} TP_ENDED;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP_TP_ENDEDtp_id Identificador del TP local.
```

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED para el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE para el TP invocado.

Especifica cómo finalizar el TP. Los valores posibles son: type

AP SOFT

Si hay conversaciones APPC activas, APPC lleva a cabo la función del verbo [MC_]DEALLOCATE para cada conversación, a fin de informar al TP asociado de que la conversación ha finalizado. El verbo TP_ENDED no vuelve hasta que [MC_]DEALLOCATE ha finalizado.

AP HARD

APPC cierra todas las sesiones utilizadas por el TP, y TP_ENDED vuelve inmediatamente.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
        AP_OK
```

APPC no devuelve un parámetro secondary_rc si el verbo se ejecuta de forma correcta.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
       AP_PARAMETER_CHECK
secondary rc
```

Los valores posibles son:

AP BAD TP ID

APPC no reconoce el parámetro tp_id como un identificador de TP asignado.

AP BAD TYPE

El valor del parámetro *type* no es válido.

AIX, LINUX


AP INVALID FORMAT

El parámetro reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback,

utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED

AP_INVALID_VERB

AP_TP_BUSY

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_STACK_TOO_SMALL

AP_INVALID_VERB_SEGMENT
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

La conversación (o las conversaciones, si el TP participa en más de una) puede encontrarse en cualquier estado cuando el TP emite este verbo.

Cambio de estado

Después de una ejecución correcta (el valor de *primary_rc* es AP_0K), no hay ningún estado APPC.

RECEIVE ALLOCATE

El verbo RECEIVE_ALLOCATE es emitido por el TP invocado. Confirma que el TP invocado está preparado para empezar una conversación con el TP que invoca, que ha emitido el verbo [MC_]ALLOCATE.

Como respuesta a este verbo, APPC establece una conversación entre los dos TP, genera un identificador de TP para el TP invocado y genera un identificador de conversación. Estos identificadores son parámetros necesarios para los verbos APPC posteriores.

AIX, LINUX

La implementación de APPC de Communications Server para Linux proporciona el formato estándar del verbo RECEIVE_ALLOCATE, del mismo modo que lo proporcionan otras implementaciones de APPC, y un formato ampliado que permite que la aplicación reciba peticiones Attach entrantes de una LU local concreta. Los dos formatos se describen conjuntamente en este apartado, con referencias a "formato estándar" y "formato ampliado" cuando corresponde.

WINDOWS

El formato ampliado de RECEIVE_ALLOCATE no se proporciona en Windows.



AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_ALLOCATE es la siguiente:

```
typedef struct receive allocate
 AP UINT16
                    opcode;
 unsigned char
                                              /* Reservado
                                                               */
                   opext;
 unsigned char format;
 AP UINT16
                primary rc;
 AP UINT32 secondary_rc;
 unsigned char tp name[64];
 unsigned char tp_id[8];
 AP_UINT32 conv_id;
unsigned char sync_level;
unsigned char conv_type;
 AP UINT32
 unsigned char user_id[10]; unsigned char lu alias[8]
                   lu_alias[8];
 unsigned char plu_alias[8];
 unsigned char mode name[8];
 unsigned char reserv3[2];
 AP UINT32
                   conv group id;
                   fqplu name[17];
 unsigned char
 unsigned char
unsigned char
                    pip_incoming;
                   duplex_type;
                   reserv4[3];
 unsigned char
                    password[10];
 unsigned char
 unsigned char
                   reserv5[2];
 unsigned char
                     dload id[8];
} RECEIVE ALLOCATE;
```

Estructura del VCB: RECEIVE_ALLOCATE (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_ALLOCATE es la siguiente:

```
typedef struct receive_allocate
{
  unsigned short opcode;
  unsigned char opext;
```

```
unsigned char
                   reserv2:
 unsigned short
                   primary rc;
 unsigned long
                   secondary rc;
                   tp_name[6\overline{4}];
 unsigned char
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned long
                  conv id;
 unsigned char
                  sync level;
                  conv type;
 unsigned char
 unsigned char
                  user_id[10];
 unsigned char
                   lu_alias[8];
 unsigned char plu_alias[8];
 unsigned char
                  mode name[8];
 unsigned char
                  reserv3[2];
 unsigned long
                   conv_group_id;
 unsigned char
                  fqplu name[17];
 unsigned char
                   reserv4[5];
} RECEIVE ALLOCATE;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode AP_RECEIVE_ALLOCATE (formato estándar)

AIX, LINUX

AP_RECEIVE_ALLOCATE_EX (formato ampliado)



tp_name

Nombre del TP local. APPC hace coincidir este nombre con el nombre de TP especificado en la petición Attach entrante, que genera el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca. Si Communications Server para Linux va a iniciar automáticamente el TP, este nombre de TP debe coincidir con un nombre de TP especificado en el archivo de datos de TP invocable.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 64 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro *tp_name* normalmente consta de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE. Estos caracteres son los siguientes:

- · Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si el nombre de TP tiene menos de 64 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarlo por la derecha.

El convenio SNA para denominar un TP de servicio es una excepción a lo mencionado anteriormente; el nombre consta de hasta 4 caracteres, el primero de los cuales es un byte hexadecimal entre 0x00 y 0x3F. Los demás caracteres pertenecen al juego de caracteres EBCDIC de tipo AE.

AIX, LINUX

El TP puede especificar que aceptará peticiones Attach entrantes para cualquier nombre de TP definiendo este parámetro en 64 espacios EBCDIC. Para ver más información sobre cómo Communications Server para Linux direcciona las peticiones Attach entrantes a los TP, consulte "Direccionamiento de peticiones Attach entrantes" en la página 81.

lu alias

Para el formato estándar de RECEIVE_ALLOCATE, este parámetro está reservado; defínalo en una cadena nula. Si Communications Server para Linux inicia automáticamente el TP, la entrada de este TP en el archivo de datos de TP invocable no debe especificar un alias de LU.

Para el formato ampliado de RECEIVE_ALLOCATE, especifique el alias de la LU local de la que el TP aceptará peticiones Attach entrantes. Se trata de una cadena de caracteres ASCII. Si Communications Server para Linux inicia automáticamente el TP, este alias de LU debe coincidir con el alias de LU especificado para el TP en el archivo de datos de TP invocable.

Para indicar que el TP aceptará peticiones Attach entrantes de cualquier LU local, defina este parámetro en ocho espacios ASCII. Si Communications Server para Linux inicia automáticamente el TP, la entrada de este TP en el archivo de datos de TP invocable no debe especificar un alias de LU.

Para ver más información sobre cómo Communications Server para Linux direcciona las peticiones Attach entrantes a los TP, consulte "Direccionamiento de peticiones Attach entrantes" en la página 81.



dload id

Identificador de la petición Attach proporcionado por una aplicación de servidor de TP. Si el TP no trabaja en colaboración con un servidor de TP, establezca este campo en todo ceros.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_OK

AIX, LINUX

tp name

Si la aplicación ha especificado un nombre de TP que sólo consta de espacios, Communications Server para Linux devolverá el nombre de TP suministrado por el TP que invoca en el verbo [MC_]ALLOCATE.



Identificador del TP local. tp id

conv_id

Identificador de conversación.

Este valor identifica la conversación que APPC ha establecido entre los dos TP asociados.

sync_level

Nivel de sincronización de la conversación.

Este parámetro determina si los TP pueden solicitar la confirmación de recepción de datos y confirmar la recepción de datos. Los valores posibles son:

AP CONFIRM SYNC LEVEL

Los TP asociados pueden utilizar el proceso de confirmación en esta conversación.

AP SYNCPT

Los TP pueden utilizar las funciones de punto de sincronización de LU 6.2 en esta conversación. Para ver más información, consulte "Soporte de punto de sincronización" en la página 23.

AP_NONE

El proceso de confirmación no se utiliza en esta conversación.

conv type

Tipo de conversación elegido por el TP asociado, utilizando el verbo [MC_]ALLOCATE. Los valores posibles son:

AP_BASIC_CONVERSATION
AP_MAPPED_CONVERSATION

user_id Si el TP asociado ha definido el parámetro security del verbo [MC_]ALLOCATE en AP_PGM o AP_SAME, este parámetro contiene el identificador de usuario enviado desde el TP asociado. El identificador de usuario es una cadena de caracteres EBCDIC de tipo AE, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC hasta 10 caracteres si es necesario. Si el TP asociado ha definido el parámetro de seguridad del verbo [MC_]ALLOCATE en AP_NONE, este parámetro se define en 10 blancos EBCDIC.

lu_alias

Alias por el que se conoce la LU local en el TP local. Se trata de una cadena de caracteres ASCII.

plu_alias

Alias por el que se conoce la LU asociada (de la que se ha recibido la petición Allocate entrante) en el TP local. Se trata de una cadena de caracteres ASCII.

mode_name

Nombre de modalidad especificado por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP asociado. Este es el nombre de un conjunto de características de red definidas durante la configuración. Este nombre es una cadena de caracteres EBCDIC de tipo A.

conv_group_id

Identificador de grupo de conversación de la sesión que utiliza la nueva conversación.

fqplu_name

Nombre de la LU asociada completamente calificado.

Este parámetro contiene el nombre de red, un punto EBCDIC y el nombre de LU asociada. Cada uno de los dos nombres es una cadena de caracteres EBCDIC de 8 bytes que puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo A como los siguientes:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, # y @

AIX, LINUX

pip_incoming

Especifica si el TP asociado ha suministrado datos PIP (parámetros de inicialización de programa) en la petición [MC_]ALLOCATE. Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha suministrado datos PIP. El TP local debe emitir uno de los verbos [MC_]RECEIVE para recibir los datos; el primer registro de datos recibido serán los datos PIP.

AP_NO El TP asociado no ha suministrado datos PIP.

duplex_type

Tipo de dúplex de la nueva conversación. Los valores posibles son:

AP_HALF_DUPLEX

AP_FULL_DUPLEX

password

Si el TP asociado ha definido el parámetro *security* del verbo [MC_]ALLOCATE en AP_PGM, este parámetro contiene la contraseña especificada por el TP asociado en el verbo [MC_]ALLOCATE. La contraseña es una cadena de caracteres EBCDIC de tipo AE, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC hasta 10 caracteres si es necesario. Si el TP asociado ha definido el parámetro *security* del verbo [MC_]ALLOCATE en AP_NONE o AP_SAME, este parámetro se define en 10 blancos EBCDIC.

Por razones de seguridad, Communications Server para Linux no guarda la contraseña una vez que se ha devuelto en el verbo RECEIVE_ALLOCATE. Si la aplicación necesita comprobar este parámetro, debe utilizar el valor devuelto en RECEIVE_ALLOCATE; la contraseña no se devuelve en ninguno de los verbos posteriores. La aplicación puede recuperar el identificador de usuario en cualquier momento de la conversación emitiendo el verbo GET_TP_PROPERTIES.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc

Los valores posibles son:

AIX, LINUX

AP BAD DLOAD ID

El valor especificado para el parámetro dload_id no se reconoce.

AP INVALID FORMAT

El parámetro format está definido en un valor que no es válido.



AP_INVALID_LU_ALIAS

El parámetro *lu_alias* contiene un carácter que no es válido. (Este valor se devuelve para el formato ampliado de RECEIVE_ALLOCATE y no para el formato estándar.)

AIX, LINUX

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc

AP ALLOCATE NOT PENDING

APPC no ha encontrado ninguna petición Allocate entrante (desde el TP que invoca) para hacer coincidir con la combinación de nombre de TP, alias de LU o ambos que ha suministrado por el verbo RECEIVE_ALLOCATE. El verbo RECEIVE_ALLOCATE esperaba la petición Allocate entrante y finalmente ha excedido el tiempo de espera. Para ver más información, consulte "Cómo evitar esperas" en la página 81 y "Direccionamiento de peticiones Attach entrantes" en la página 81.

Este código de retorno también se produce si intenta iniciar un TP que está definido en el archivo de datos de TP invocable como TP sin cola. Communications Server para Linux inicia automáticamente un TP sin cola como respuesta a una petición Attach entrante; si intenta iniciarlo manualmente, el verbo RECEIVE_ALLOCATE falla porque no hay ninguna petición Attach entrante que esté a la espera del TP.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde,

códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

primary_rc

AP COMM SUBSYSTEM ABENDED AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED AP UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP STACK TOO SMALL AP INVALID VERB SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Este debe ser el primer verbo APPC emitido por el TP invocado. El estado inicial es Restablecer.

Un solo TP invocado puede emitir varios verbos RECEIVE_ALLOCATE; cada uno inicia un TP APPC lógicamente diferente, a pesar de que todos se ejecutan en el mismo proceso.

Cambio de estado

Si el verbo se ejecuta de forma correcta (el valor de primary_rc es AP OK), el estado cambia a Recibir (en el caso de una conversación semidúplex) o a Enviar-Recibir (en el caso de una conversación dúplex).

Cómo evitar esperas

Si el TP invocado emite un verbo RECEIVE_ALLOCATE y no hay una petición Allocate entrante correspondiente (resultado del verbo [MC_]ALLOCATE emitido por el TP que invoca), el TP invocado espera hasta que llega la petición Allocate entrante o hasta que el verbo excede el tiempo de espera. El valor por omisión consiste en esperar indefinidamente una petición Allocate entrante; puede alterarse temporalmente este valor configurando el TP con un tiempo de espera 0 (cero) (RECEIVE_ALLOCATE falla salvo que ya esté en espera una petición Allocate entrante) o con un valor finito (RECEIVE_ALLOCATE falla salvo que llegue una petición Allocate entrante dentro del tiempo especificado). Para obtener más información consulte la publicación Communications Server para Linux - Guía de administración.

Direccionamiento de peticiones Attach entrantes

AIX, LINUX

Si la aplicación no especifica ningún dload_id en el verbo RECEIVE_ALLOCATE, puede utilizar los parámetros tp_name y lu_alias de RECEIVE_ALLOCATE para especificar el rango de peticiones Attach entrantes que aceptará. Al especificar un

nombre de TP, se indica que aceptará peticiones Attach entrantes de un TP asociado sólo si el TP asociado ha especificado este nombre de TP en el verbo [MC_]ALLOCATE; al utilizar el formato ampliado de RECEIVE_ALLOCATE y especificar un alias de LU, se indica que aceptará peticiones Attach entrantes sólo si llegan a una determinada LU local de Communications Server para Linux. En cualquier caso, el TP puede especificar un nombre en blanco para indicar que acepta peticiones Attach entrantes para cualquier nombre de TP o desde cualquier LU local.

Communications Server para Linux hace coincidir una petición Attach entrante con el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP adecuado según el siguiente orden de prioridad:

- 1. Un TP que especifica un nombre de TP y un alias de LU y ambos coinciden con la petición Attach entrante.
- 2. Un TP que especifica un nombre de TP que coincide con la petición Attach entrante pero no especifica un alias de LU.
- 3. Un TP que especifica un alias de LU que coincide con la LU que ha recibido la petición Attach entrante pero no especifica un nombre de TP.
- 4. Un TP que no especifica un nombre de TP ni un alias de LU. Esta función sólo debe ser utilizada por un único TP en cada máquina Communications Server para Linux; si dos TP emiten el verbo RECEIVE_ALLOCATE sin el nombre de TP ni el alias de LU, no es posible determinar qué TP recibirá la petición Attach entrante.

Si el TP ha utilizado un nombre de TP en blanco, un alias de LU o ambos para aceptar un rango de peticiones Attach entrantes, puede comprobar los parámetros devueltos en este verbo para determinar el nombre de TP especificado en la petición Attach entrante, el alias de LU de la LU que la ha recibido o ambos. Esto significa que puede tener un solo TP para manejar todas las peticiones Attach entrantes, que lleva a cabo el proceso apropiado para cada uno de los nombres de TP, las LU o ambos. Si este TP recibe una petición Attach entrante de un TP asociado no reconocido o no autorizado, puede rechazar la nueva conversación si es necesario emitiendo el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type apropiado.

El TP que acepta la petición Attach entrante puede ser un TP iniciado por el operador que ya ha emitido el verbo RECEIVE_ALLOCATE o un TP de inicio automático indicado en el archivo de datos de TP invocable de Communications Server para Linux. Communications Server para Linux utiliza el nombre de TP, el alias de LU o ambos valores especificados en este archivo a fin de determinar si debe iniciar el TP para establecer una coincidencia con la petición Attach entrante. Si desea obtener información sobre la configuración de los TP invocados, consulte la publicación *Communications Server para Linux - Guía de administración*. El nombre de TP, el alias de LU o ambos valores especificados por un TP de inicio automático en el verbo RECEIVE_ALLOCATE deben coincidir con los especificados en el archivo para que Communications Server para Linux pueda direccionar correctamente la petición Attach entrante.

GET_LU_STATUS

AIX, LINUX

Este verbo se proporciona para los TP de punto de sincronización, que deben comprobar si han perdido la comunicación con sus TP asociados para que puedan volver a sincronizarse si es necesario.

Nota: Si dos o más TP utilizan la misma combinación de LU local y LU asociada, es importante que sólo uno de ellos emita este verbo. Communications Server para Linux mantiene el indicador de cero sesiones para cada par de LU independientemente de los TP que las utilizan y lo restablece cada vez que se emite este verbo. Esto significa que, si el número de sesiones disminuye hasta 0 (cero) y después vuelven a activarse sesiones y dos TP emiten consecutivamente el verbo GET_LU_STATUS, sólo se notificará el número de sesiones cero al primer TP. Si varios TP que utilizan las mismas LU necesitan comprobar el estado de las LU y de las sesiones, deben hacerlo utilizando verbos NOF; consulte la publicación Communications Server for Linux NOF Programmer's Guide para ver más información.

Estructura del VCB: GET LU STATUS

La definición de la estructura del VCB para el verbo GET_LU_STATUS es la siguiente:

```
typedef struct get lu status
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char
                                            /* Reservado
                   opext;
                                                                      */
 unsigned char
                  format;
                                              /* Reservado
 AP UINT16
                   primary rc;
 AP_UINT32
                secondary_rc;
 unsigned char tp id[8];
  unsigned char plu alias[8];
 AP UINT16
                   active_sess;
 unsigned char
                   zero sess;
 unsigned char
                   reserv3[7];
} GET LU STATUS;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP GET LU STATUS
tp id
       Identificador del TP local.
```

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

plu_alias

Alias por el que se conoce la LU asociada en el TP local. Se trata de una cadena de caracteres ASCII de 8 bytes.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_0K
```

active_sess

Especifica el número de sesiones que están activas en este momento entre la LU local y la LU asociada especificada.

zero_sess

Especifica si el número de sesiones activas entre las dos LU ha descendido hasta 0 (cero) en algún momento desde que se ha emitido el último verbo GET_LU_STATUS. Los valores posibles son:

AP_YES El número de sesiones ha descendido hasta 0 (cero).

AP_NO Ha habido al menos una sesión activa todo el tiempo desde que se ha emitido el último verbo.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
AP BAD TP ID
```

El valor de tp_id no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

```
AP INVALID FORMAT
```

El parámetro reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP_SYNC_NOT_ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los valores posibles son:

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.



GET_TP_PROPERTIES

El verbo GET_TP_PROPERTIES devuelve información sobre los atributos del TP local y de la LUW (unidad lógica de trabajo) en que participa el TP. Una unidad lógica de trabajo es una transacción entre TP APPC para llevar a cabo una tarea determinada; puede comprender dos TP que se comunican o una secuencia de conversaciones entre varios TP.

Estructura del VCB: GET_TP_PROPERTIES



La definición de la estructura del VCB para el verbo GET_TP_PROPERTIES es la siguiente:

```
typedef struct get tp properties
 AP UINT16
                   opcode;
                                           /* Reservado
 unsigned char
                   opext;
                                                           */
 unsigned char format;
                   primary_rc;
 AP_UINT16
 AP UINT32
                secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
                   tp_name[64];
 unsigned char
                   lu_alias[8];
 unsigned char
 LUWID OVERLAY
                   luw id:
                   fqlu name[17];
 unsigned char
 unsigned char
                   reserv3[9];
 unsigned char
                   verified;
 unsigned char
                  user_id[10];
 LUWID OVERLAY
                   prot_luw_id;
} GET TP PROPERTIES;
typedef struct luwid overlay
                   fq length;
 unsigned char
                   fq_luw_name[17];
 unsigned char
 unsigned char
                   instance[6];
 unsigned char
                   sequence[2];
} LUWID OVERLAY;
```

Estructura del VCB: GET_TP_PROPERTIES (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo GET_TP_PROPERTIES es la siguiente:

```
typedef struct get tp properties
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char
                  reserv2[2];
 unsigned short
                   primary rc;
 unsigned long
                  secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned char
                 tp name[64];
 unsigned char
                  lu alias[8];
 unsigned char
                  luw id[26];
 unsigned char
                 fqlu name[17];
 unsigned char
                  reserv3[10];
 unsigned char
                 user id[10];
} GET TP PROPERTIES;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP_GET_TP_PROPERTIEStp_id Identificador del TP local.
```

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_0K
```

tp_name

Nombre de TP del TP local, como se ha especificado en el verbo TP_STARTED o RECEIVE_ALLOCATE. Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 64 bytes.

lu alias

Alias por el que se conoce la LU local en el TP local, como se ha especificado en el verbo TP_STARTED o RECEIVE_ALLOCATE. Se trata de una cadena de caracteres ASCII de 8 bytes.

AIX, LINUX

luw_id LUWID (identificador de unidad lógica de trabajo) no protegido para la

transacción en que participa el TP. El LUWID se asigna en nombre del TP que inicia la transacción, y permite correlacionar las diferentes conversaciones que forman la transacción. El LUWID no protegido se utiliza para correlacionar conversaciones no protegidas (aquellas con un parámetro sync_level con el valor AP_NONE o AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL); para los TP que utilizan el proceso de punto de sincronización, existe un LUWID protegido adicional para las conversaciones con un parámetro sync_level con el valor AP_SYNCPT (para ver más información, consulte Tabla 9).

El LUWID consta de los siguientes parámetros:

luw_id.fq_length

Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro luw_id.fq_luw_name especifica el nombre de LU en sí).

luw_id.fq_luw_name

Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1-8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1-8 caracteres de cadena de tipo A.

luw id.instance

Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

luw_id.sequence

Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes).



luw_id LUWID (identificador de unidad lógica de trabajo) correspondiente a la transacción en que participa el TP. El LUWID se asigna en nombre del TP que inicia la transacción, y permite correlacionar las diferentes conversaciones que forman la transacción.

El LUWID es una cadena de 26 bytes que consta de los parámetros que se muestran en la Tabla 9:

Tabla 9. Parámetros de LUWID

Parámetro	Longitud	Descripción
fq_length	1	Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro <i>fq_luw_name</i> especifica el nombre de LU en sí).
fq_luw_name	1–17	Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC que consta de un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A. En este nombre, los espacios no se rellenan; el parámetro fq_length especifica el número de bytes del nombre y el parámetro instance va inmediatamente después de este número de bytes.
instance	6	Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

GET_TP_PROPERTIES

Tabla 9. Parámetros de LUWID (continuación)

Parámetro	Longitud	Descripción
sequence	2	Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes); siempre se establece en 1.

Si el parámetro *fq_length* indica que el nombre de LU tiene menos de 17 bytes, la longitud total de los parámetros anteriores será inferior a 26 bytes; los bytes restantes se rellenan con espacios EBCDIC.



fqlu_name

Nombre de LU completamente calificado de la LU local asociada al TP. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.



verified Especifica si se ha verificado la seguridad de conversación en esta conversación. Los valores posibles son:

AP_YES Se ha verificado la seguridad de conversación. El TP que invoca ha suministrado un identificador de usuario (que se ha devuelto como el parámetro *user_id* en este verbo) y o bien ha suministrado una contraseña válida o bien ha indicado que la seguridad de conversación ya se ha verificado.

AP_NO No se ha verificado la seguridad de conversación. El TP invocado no solicita ningún identificador de usuario ni contraseña.



user_id Identificador de usuario asociado con el TP. El identificador es una cadena de caracteres EBCDIC de tipo AE de 10 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC si el identificador tiene menos de 10 bytes. La contraseña no se devuelve en este verbo, sino en el verbo RECEIVE_ALLOCATE.



prot_luw_id

LUWID (identificador de unidad lógica de trabajo) protegido para la transacción en que participa el TP.

El LUWID protegido se utiliza para correlacionar conversaciones protegidas (aquellas con el parámetro *sync_level* definido en AP_SYNCPT). Consta de los siguientes parámetros:

prot_luw_id.fq_length

Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro prot_luw_id.fq_luw_name especifica el nombre de LU en sí).

prot_luw_id.fq_luw_name

Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1-8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.

prot_luw_id.instance

Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

prot_luw_id.sequence

Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes).



Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP PARAMETER CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.



AP INVALID FORMAT

El parámetro *format* está definido en un valor que no es válido.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

GET_TP_PROPERTIES

Los valores posibles son:

```
primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED

AP_INVALID_VERB

AP_TP_BUSY

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR
```

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

SET TP PROPERTIES

AIX, LINUX

El verbo SET_TP_PROPERTIES permite a la aplicación establecer las propiedades del TP local, que se utilizan cuando se asignan nuevas conversaciones para el TP. Este verbo da acceso a las propiedades siguientes:

- El identificador de usuario que se utilizará cuando se asigne una nueva conversación especificando que la seguridad ya se ha verificado. En general, un TP utiliza la función de seguridad ya verificada cuando ha sido invocado por otro TP con un identificador de usuario y una contraseña válidos, y ahora está invocando un tercer TP como parte de la misma transacción; en este caso, APPC envía el identificador de usuario del TP original sin que sea necesaria una contraseña. En cambio, si el TP no ha sido invocado por otro TP, APPC utiliza el nombre de usuario de AIX o Linux con el que se ejecuta la aplicación como el identificador de usuario para la seguridad de conversación.
 - Sin embargo, si el TP ha obtenido y verificado el identificador de usuario y la contraseña por otros medios (por ejemplo, si pide al usuario que escriba un identificador de usuario y una contraseña explícitamente antes de asignar la conversación), debe proporcionar el identificador de usuario a APPC utilizando el verbo SET_TP_PROPERTIES antes de invocar otro TP utilizando la función de seguridad ya verificada.
- Identificadores para la unidad lógica de trabajo en que participa el TP. Una unidad lógica de trabajo es una transacción entre TP APPC para llevar a cabo una tarea determinada; puede comprender dos TP que se comunican o una secuencia de conversaciones entre varios TP. Existen dos identificadores de

unidad lógica de trabajo (LUWID) asociados con el TP: el LUWID no protegido, que se utiliza para las conversaciones con un parámetro sync level definido en AP_NONE o AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL, y el LUWID protegido, que se utiliza para las conversaciones con un parámetro sync_level definido en AP SYNCPT.

Estructura del VCB: SET_TP_PROPERTIES

La definición de la estructura del VCB para el verbo SET_TP_PROPERTIES es la siguiente:

```
typedef struct set tp properties
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char
                   opext;
                                            /* Reservado
 unsigned char
                  format;
                                              /* Reservado
 AP UINT16
                   primary rc;
 AP_UINT32
                secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned char
                   set prot id;
 unsigned char
                   new prot id;
 LUWID OVERLAY
                   prot_id;
 unsigned char
                   set unprot id;
 unsigned char
                   new unprot id;
 LUWID OVERLAY
                   unprot id;
 unsigned char
                   set_user_id;
 unsigned char
                   set password;
 unsigned char
                  user_id[10];
 unsigned char
                   new_password[10];
} SET TP PROPERTIES;
typedef struct luwid overlay
                   fq length;
 unsigned char
                   fq_luw_name[17];
 unsigned char
 unsigned char
                   instance[6];
 unsigned char
                   sequence[2];
} LUWID OVERLAY;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP_SET_TP_PROPERTIES
```

tp_id Identificador del TP local.

> El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

set prot id

Especifica si APPC debe modificar el identificador de unidad lógica de trabajo protegido. Los valores posibles son:

AP_YES Modificar el LUWID protegido para este TP.

AP_NO Dejar el LUWID protegido sin cambiar.

new_prot_id

Especifica si APPC debe generar un nuevo identificador de unidad lógica de trabajo protegido o utilizar el especificado en este verbo. Este parámetro está reservado si set_prod_id se define en AP_NO. Los valores posibles son:

AP YES Generar un nuevo LUWID protegido.

AP NO Establecer el LUWID protegido del TP en el suministrado en este verbo.

prot_id Si set_prot_id tiene el valor AP YES y new_prot_id tiene el valor AP NO, esta

SET TP PROPERTIES

estructura especifica el nuevo LUWID protegido para el TP; de lo contrario la estructura está reservada. La estructura contiene los parámetros siguientes:

prot_id.fq_length

Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro siguiente especifica el nombre de LU en sí).

prot_id.fq_luw_name

Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.

prot id.instance

Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

prot_id.sequence

Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes).

set_unprot_id

Especifica si APPC debe modificar el identificador de unidad lógica de trabajo no protegido. Los valores posibles son:

AP_YES Modificar el LUWID no protegido para este TP.

AP_NO Dejar el LUWID no protegido sin cambiar.

new_unprot_id

Especifica si APPC debe generar un nuevo identificador de unidad lógica de trabajo no protegido o utilizar el especificado en este verbo. Este parámetro está reservado si *set_unprot_id* se define en AP_NO. Los valores posibles son:

AP YES Generar un nuevo LUWID no protegido.

AP_NO Establecer el LUWID no protegido del TP en el suministrado en este verbo.

unprot_id

Si set_unprot_id tiene el valor AP_YES y new_unprot_id tiene el valor AP_N0, esta estructura especifica el nuevo LUWID no protegido para el TP; de lo contrario la estructura está reservada. La estructura contiene los parámetros siguientes:

unprot_id.fq_length

Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro siguiente especifica el nombre de LU en sí).

unprot_id.fq_luw_name

Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.

unprot_id.instance

Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

unprot_id.sequence

Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes).

set_user_id

Especifica si APPC debe modificar el identificador de usuario. Los valores posibles son:

AP_YES Modificar el identificador de usuario para este TP.

AP_NO Dejar el identificador de usuario sin cambiar.

set_password

Especifica si APPC debe modificar la contraseña asociada con el parámetro new_password. Los valores posibles son:

AP_YES APPC debe modificar la contraseña.

AP_NO APPC no debe modificar la contraseña.

user_id Si *set_user_id* tiene el valor AP_YES, este parámetro especifica el nuevo identificador de usuario; de lo contrario está reservado.

new_password

Si *set_password* tiene el valor AP_YES, este parámetro especifica la nueva contraseña; de lo contrario está reservado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP OK

prot_id Si set_prot_id y new_prot_id tienen el valor AP YES, esta estructura especifica

el nuevo LUWID protegido para el TP, tal como lo genera APPC. La estructura contiene los parámetros siguientes:

prot_id.fq_length

Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro *prot_id.fq_luw_name* especifica el nombre de LU en sí).

prot_id.fq_luw_name

Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.

prot_id.instance

Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

SET TP PROPERTIES

prot_id.sequence

Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes).

unprot_id

Si *set_unprot_id* y *new_unprot_id* tienen el valor AP_YES, esta estructura especifica el nuevo LUWID no protegido para el TP, tal como lo genera APPC. La estructura contiene los parámetros siguientes:

unprot_id.fq_length

Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro *unprot_id.fq_luw_name* especifica el nombre de LU en sí).

unprot_id.fq_luw_name

Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.

unprot_id.instance

Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

unprot_id.sequence

Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes).

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP PARAMETER CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP INVALID FORMAT

El parámetro reservado *format* tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los valores posibles son:

```
primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED

AP_INVALID_VERB

AP_TP_BUSY

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquier estado.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

Uso y restricciones

Para los TP que utilizan funciones de punto de sincronización, cuando la aplicación local cambia el LUWID protegido, el gestor de puntos de sincronización se encarga de enviar la cabecera PS apropiada a la aplicación asociada para informarle del nuevo LUWID protegido. De la misma forma, cuando el gestor de puntos de sincronización recibe una cabecera PS que contiene un nuevo LUWID protegido, debe emitir el verbo SET_TP_PROPERTIES para informar a la LU local del nuevo LUWID.

SET_TP_PROPERTIES

Capítulo 4. Verbos de conversación APPC

Este capítulo contiene una descripción de cada uno de los verbos de conversación APPC. Para cada verbo se proporciona la siguiente información:

- · Definición del verbo.
- Estructura que define el bloque de control de verbos (VCB) utilizado por el verbo. La estructura está definida en el archivo de cabecera APPC /usr/include/sna/appc_c.h (AIX), /opt/ibm/sna/include/appc_c.h (Linux) o sdk/winappc.h (Windows). Los parámetros que empiezan por reserv están reservados.
- Parámetros (campos del VCB) suministrados a APPC y devueltos por APPC. Para cada parámetro, se proporciona la siguiente información:
 - Descripción
 - Valores posibles
 - Información adicional
- Estado o estados de conversación en que el verbo puede emitirse.
- Estado o estados a que puede cambiar la conversación al volver el verbo. Las condiciones que no provocan un cambio de estado no se especifican. Por ejemplo, las comprobaciones de parámetros y las comprobaciones de estado no provocan un cambio de estado.
- · Información adicional sobre el uso del verbo.

La mayoría de los parámetros suministrados a APPC y devueltos por APPC son valores hexadecimales. Para simplificar la codificación, estos valores están representados por constantes simbólicas significativas definidas en el archivo de cabecera **values_c.h**, incluido en el archivo de cabecera APPC **appc_c.h**. Por ejemplo, el parámetro *opcode* del verbo MC_SEND_DATA es el valor hexadecimal representado por la constante simbólica AP M SEND DATA.

Es importante que utilice la constante simbólica y no el valor hexadecimal cuando establezca valores para los parámetros suministrados o cuando compruebe los valores de los parámetros devueltos. Esto se debe a que los diferentes sistemas Linux guardan estos valores en la memoria de modo diferente, por lo que es posible que el valor mostrado no tenga el formato que su sistema reconoce.



Para Windows, las constantes para los valores de los parámetros suministrados y devueltos están definidas en el archivo de cabecera APPC de Windows, **winappc.h**.

La notación "[MC_]verbo" se refiere tanto a la forma correlacionada como a la básica de un verbo APPC. Por ejemplo, [MC_]SEND_DATA se refiere a los verbos MC_SEND_DATA y SEND_DATA.

Nota: Los VCB APPC contienen muchos parámetros marcados como "reservados"; el software Communications Server para Linux utiliza internamente algunos

Verbos de conversación APPC

de ellos y otros no se utilizan en esta versión, aunque pueden utilizarse en versiones futuras. Su aplicación no debe intentar acceder a ninguno de estos parámetros reservados, sino que debe establecer todo el contenido del VCB en cero para garantizar que todos estos parámetros tengan el valor cero, antes de que establezca otros parámetros utilizados por el verbo. Esto garantiza que Communications Server para Linux no interpretará de forma incorrecta ninguno de estos parámetros de uso interno y que su aplicación continuará funcionando con versiones posteriores de Communications Server para Linux en que estos parámetros pueden utilizarse para proporcionar nuevas funciones.

Para establecer el contenido del VCB en cero, utilice memset:

memset(vcb, 0, sizeof(vcb));

Los verbos de conversación se describen en el orden siguiente:

GET_TYPE

[MC_]ALLOCATE

[MC_]CONFIRM

[MC_]CONFIRMED

[MC_]DEALLOCATE

[MC_]FLUSH

[MC_]GET_ATTRIBUTES

[MC_]PREPARE_TO_RECEIVE

[MC_]RECEIVE_AND_POST

[MC_]RECEIVE_AND_WAIT

[MC_]RECEIVE_IMMEDIATE

[MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA

[MC_]REQUEST_TO_SEND

[MC_]SEND_CONVERSATION

[MC_]SEND_DATA

[MC_]SEND_ERROR

[MC_]SEND_EXPEDITED_DATA

[MC_]TEST_RTS

[MC_]TEST_RTS_AND_POST

GET_TYPE

El verbo GET_TYPE devuelve el tipo de una conversación determinada (básica o correlacionada) y si la conversación funciona en dúplex o semidúplex.

Con esta información, el TP puede determinar los verbos correctos que se deben emitir en esta conversación.

Estructura del VCB: GET_TYPE

```
AIX, LINUX
```

La definición de la estructura del VCB para el verbo GET_TYPE es la siguiente:

```
typedef struct get type
 AP UINT16
                  opcode;
 unsigned char
                  opext;
                                         /* Reservado
                                                        */
 unsigned char
                 format;
 AP UINT16
                  primary rc;
 AP_UINT32
              secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                conv id;
 unsigned char
                 conv type;
 unsigned char
                 duplex_type;
} GET_TYPE;
```

Estructura del VCB: GET_TYPE (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo GET_TYPE es la siguiente:

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP GET TYPE
```

format

Si crea una nueva aplicación APPC o vuelve a compilar una aplicación APPC existente con el archivo de cabecera APPC actual, deberá establecer este parámetro en 1. (Las aplicaciones existentes creadas con versiones anteriores del archivo de cabecera, en que este parámetro estaba reservado, seguirán funcionando sin ningún cambio y no será necesario volver a crearlas).

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de la conversación por la que pregunta este TP.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_0K
conv_type
```

Tipo de conversación de la conversación identificada por conv_id.

```
Los valores posibles son:
AP_BASIC_CONVERSATION
AP_MAPPED_CONVERSATION
```

duplex_type

Tipo de dúplex de la conversación identificada por conv_id.

```
Los valores posibles son:

AP_HALF_DUPLEX

AP_FULL_DUPLEX
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_PARAMETER_CHECK
secondary_rc
Los valores posibles son:
```

AP_BAD_CONV_ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

```
AP BAD TP ID
```

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El parámetro format está definido en un valor que no es válido.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
```

AP COMM SUBSYSTEM ABENDED AP INVALID VERB AP TP BUSY AP UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED AP STACK TOO SMALL AP INVALID VERB SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

MC_ALLOCATE y ALLOCATE

El verbo MC_ALLOCATE o ALLOCATE es emitido por el TP que invoca. Este verbo asigna una sesión entre la LU local y la LU asociada y (junto con el verbo RECEIVE_ALLOCATE) establece una conversación entre el TP que invoca y el TP invocado.

El verbo MC ALLOCATE establece una conversación correlacionada. El verbo ALLOCATE puede establecer una conversación básica o correlacionada. El uso del

MC_ALLOCATE y ALLOCATE

verbo ALLOCATE para establecer una conversación correlacionada permite al TP utilizar verbos de conversación básica para comunicarse con un TP asociado de conversación correlacionada.

Una vez ejecutado correctamente este verbo, APPC genera un identificador de conversación (*conv_id*). Este identificador es un parámetro necesario para todos los demás verbos de conversación APPC.

La petición [MC_]ALLOCATE normalmente no se enviará de inmediato a la LU asociada, sino que se colocará en cola en la LU local hasta que pueda enviarse un almacenamiento intermedio completo. Esto significa que normalmente no se informa de los errores de asignación de una conversación en el verbo [MC_]ALLOCATE sino en un verbo posterior.

Estructura del VCB: MC_ALLOCATE

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_ALLOCATE es la siguiente:

```
typedef struct mc allocate
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
AP UINT16 primar
                  primary rc;
 AP UINT16
 AP UINT32 secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP_UINT32 conv_id; unsigned char unsigned char sync_level;
 unsigned char
                   reserv4[2];
 unsigned char rtn ctl;
 unsigned char duplex type;
 AP_UINT32 conv_group_id;
AP_UINT32 sense_data;
 unsigned char plu_alias[8];
 unsigned char mode_name[8];
 unsigned char
                   tp name[64];
 unsigned char
                 security;
 unsigned char
                 reserv6[11];
 unsigned char
                 pwd[10];
 unsigned char
                 user_id[10];
                  pip dlen;
 AP UINT16
 unsigned char
                   *pip dptr;
 unsigned char reserv6a;
 unsigned char fqplu_name[17];
 unsigned char
                   reserv7[8];
} MC ALLOCATE;
```

Estructura del VCB: ALLOCATE

La definición de la estructura del VCB para el verbo ALLOCATE es la siguiente:

```
AP UINT32
                    conv id;
                   conv_type;
sync_level;
 unsigned char
 unsigned char
 unsigned char
                  reserv3[2];
 unsigned char
                 rtn_ctl;
 unsigned char
                  duplex type;
 AP UINT32
                   conv group id;
 AP UINT32
                   sense data;
 unsigned char
                 plu_alias[8];
                 mode_name[8];
 unsigned char
                    tp name[64];
 unsigned char
 unsigned char
                 security;
                   reserv5[11];
 unsigned char
 unsigned char
                  pwd[10];
 unsigned char
                  user id[10];
 AP UINT16
                   pip dlen;
 unsigned char
                    *pip_dptr;
 unsigned char
                   reserv5a;
                   fqplu_name[17];
 unsigned char
 unsigned char
                   reserv6[8];
} ALLOCATE;
```

Estructura del VCB: MC_ALLOCATE (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_ALLOCATE es la siguiente:

```
typedef struct mc allocate
 unsigned short
                    opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                   reserv2;
 unsigned short
                    primary rc;
 unsigned long
                    secondary rc;
 unsigned char
                  tp id[8];
 unsigned long
                   conv id;
 unsigned char
                   reserv3;
 unsigned char
                  sync level;
 unsigned char
                   reserv4[2];
 unsigned char
                 rtn ctl;
 unsigned char
                  reserv5;
 unsigned long
                    conv group id;
 unsigned long
                    sense_data;
 unsigned char
                 plu_alias[8];
 unsigned char
                   mode name[8];
                   tp name[64];
 unsigned char
 unsigned char
                 security;
 unsigned char
                 reserv6[11];
 unsigned char
                 pwd[10];
 unsigned char
                  user_id[10];
 unsigned short
                    pip dlen;
 unsigned char far *pip dptr;
 unsigned char
                   reserv7;
 unsigned char
                   fqplu name[17];
                   reserv8[8];
 unsigned char
} MC ALLOCATE;
```

Estructura del VCB: ALLOCATE (Windows)

```
La definición de la estructura del VCB para el verbo ALLOCATE es la siguiente: typedef struct allocate { unsigned short opcode;
```

MC_ALLOCATE y ALLOCATE

```
unsigned char
                opext;
 unsigned char
                  reserv2;
 unsigned short
                  primary rc;
 unsigned long
                  secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned long
                conv id;
 unsigned char conv type;
 unsigned char sync level;
 unsigned char
                 reserv3[2];
 unsigned char rtn_ctl;
 unsigned char
                 reserv4;
 unsigned long
                  conv group id;
 unsigned long
                  sense data;
 unsigned char plu_alias[8];
 unsigned char
                mode name[8];
 unsigned char
                  tp name[64];
 unsigned char security;
 unsigned char reserv5[11];
 unsigned char pwd[10];
                user_id[10];
pip_dlen;
 unsigned char
 unsigned short
 unsigned char far *pip_dptr;
 unsigned char reserv7;
 unsigned char fqplu name[17];
 unsigned char reserv8[8];
} ALLOCATE;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M ALLOCATE

Para el verbo MC_ALLOCATE.

AP B ALLOCATE

Para el verbo ALLOCATE.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_ALLOCATE.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo ALLOCATE.

Si el verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con el valor AP_NON_BLOCKING.

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED para un TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE para un TP invocado.

conv_type

Tipo de conversación para asignar. Este parámetro sólo es utilizado por el verbo ALLOCATE.

```
Los valores posibles son: AP_BASIC_CONVERSATION
```

AP MAPPED CONVERSATION

Si el verbo ALLOCATE establece una conversación correlacionada, el TP local debe emitir verbos de conversación básica y proporcionar su propia capa de correlación para convertir los registros de datos a registros lógicos y los registros lógicos a registros de datos. El TP asociado puede emitir verbos de conversación básica y proporcionar la capa de correlación, o puede utilizar verbos de conversación correlacionada (si la implementación de APPC que utiliza el TP asociado soporta los verbos de conversación correlacionada). Para obtener más información, consulte la publicación de IBM Systems Network Architecture Format and Protocol Reference Manual: *Architecture Logic for LU Type 6.2.*

sync_level

Nivel de sincronización de la conversación.

Este parámetro determina si los TP pueden solicitar la confirmación de recepción de datos y confirmar la recepción de datos. Los valores posibles son:

AP NONE

El proceso de confirmación no se utilizará en esta conversación.

AP CONFIRM SYNC LEVEL

Los TP pueden utilizar el proceso de confirmación en esta conversación. Este valor sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; el proceso de confirmación no se puede realizar en las conversaciones dúplex.

AIX, LINUX

AP SYNCPT

Los TP pueden utilizar las funciones de punto de sincronización de LU 6.2 en esta conversación. Establezca este valor únicamente si tiene un SPM (Gestor de puntos de sincronización) y C-PRM (Gestor de recursos protegidos por conversación) además del producto Communications Server para Linux estándar. Para ver más información, consulte "Soporte de punto de sincronización" en la página 23.

rtn_ctl Especifica cuándo la LU local que participa en una petición de sesión del TP local debe devolver el control al TP local. Para ver más información sobre las sesiones, consulte "Sesiones LU-LU" en la página 61. Sea cual sea el valor de este parámetro, la LU devuelve inmediatamente el control al TP si encuentra determinados errores, tales como un límite de sesiones cero (lo que significa que nunca se asignará una sesión).

Los valores posibles son:

AP IMMEDIATE

• Si el parámetro auto act del verbo DEFINE MODE o el mandato define_mode tiene el valor 0 (cero), Communications Server para Linux no intenta activar ninguna sesión. Si una sesión ganadora de la contienda está disponible de inmediato (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación e inmediatamente devuelve el control al TP. Si una

MC_ALLOCATE y ALLOCATE

- sesión ganadora de la contienda no está inmediatamente disponible, se devuelve el control al TP de inmediato con el parámetro *primary_rc* con el valor AP_UNSUCCESSFUL.
- Si el parámetro auto_act del verbo DEFINE_MODE o el mandato define_mode tiene cualquier otro valor, Communications Server para Linux intentará activar una o varias sesiones.

Para ver más información, consulte la descripción del verbo DEFINE_MODE en la publicación *Communications Server for Linux NOF Programmer's Guide* o el mandato **define_mode** en la publicación *Communications Server for Linux Administration Command Reference*.

AP WHEN SESSION ALLOCATED

Si una sesión está disponible de inmediato (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación. Si no hay ninguna sesión disponible de inmediato pero puede activarse una, la LU la activa y le asigna la conversación; si no puede activar una sesión, espera a que se libere una.

AP WHEN SESSION FREE

Si una sesión está disponible de inmediato (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación. Si no hay ninguna sesión disponible de inmediato pero puede activarse una, la LU la activa y le asigna la conversación. Si no hay ninguna sesión activa libre y no puede activarse otra sesión, se devuelve el control al TP con el código de retorno primario AP_ALLOCATION_ERROR y el código de retorno secundario AP_ALLOCATION_FAILURE_RETRY. Es parecido a AP_WHEN_SESSION_ALLOCATED salvo que la LU no esperará a que se libere una sesión.

AP WHEN CONWINNER ALLOC

Igual que AP_WHEN_SESSION_ALLOCATED, excepto que la LU siempre asigna la conversación a una sesión ganadora de la contienda; no utilizará una sesión perdedora de la contienda.

AP WHEN CONLOSER ALLOC

Igual que AP_WHEN_SESSION_ALLOCATED, excepto que la LU siempre asigna la conversación a una sesión perdedora de la contienda; no utilizará una sesión ganadora de la contienda.

AP_WHEN_CONV_GROUP_ALLOC

Utilice este valor si quiere que la nueva conversación utilice la misma sesión que la de una conversación anterior; establezca el parámetro *conv_group_id* en el identificador de grupo de conversación de la conversación anterior, que se ha devuelto en el verbo [MC_]ALLOCATE o en RECEIVE_ALLOCATE.

Si la sesión identificada por el parámetro <code>conv_group_id</code> está disponible inmediatamente (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación e inmediatamente devuelve el control al TP. Si otra conversación utiliza la sesión, la LU espera a que se libere. Si la sesión ya no está activa, se devuelve el control al TP con el código de retorno primario <code>AP_ALLOCATION_ERROR</code> y el código de retorno secundario <code>AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY</code>.

duplex_type

Tipo de dúplex de la nueva conversación. Si desea obtener información

MC ALLOCATE y ALLOCATE

detallada sobre las diferencias entre las conversaciones dúplex y semidúplex, consulte el apartado "Conversaciones semidúplex y dúplex" en la página 4.

Los valores posibles son:

AP HALF DUPLEX

Conversación semidúplex.

AP_FULL_DUPLEX

Conversación dúplex.

conv_group_id

Identificador de grupo de conversación de la sesión solicitada para la conversación. Este parámetro sólo se utiliza si rtn_ctl tiene el valor AP_WHEN_CONV_GROUP_ALLOC; defínalo en ceros binarios para cualquier otro valor de rtn_ctl.

plu alias

Alias por el que se conoce la LU asociada en el TP local.

Este parámetro es una cadena de caracteres ASCII de 8 bytes, rellenada por la derecha con blancos ASCII (0x20) si el alias tiene menos de ocho caracteres. Puede constar de cualquiera de los siguientes caracteres:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Blancos
- Los caracteres especiales \$, #, % y @

El primer carácter de esta cadena no puede ser un blanco.

Para identificar la LU por su nombre de LU en lugar de por su alias de LU, establezca este parámetro en ocho ceros binarios y especifique el nombre de LU en el parámetro fqplu_name.

mode_name

Nombre de un conjunto de características de red definidas durante la configuración.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 8 bytes. Puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo A. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, # y @

El primer carácter de la cadena debe ser una letra en mayúsculas o puede ser # para una de las modalidades definidas por SNA como, por ejemplo, #INTER. Si desea obtener información sobre las modalidades definidas por SNA, consulte la publicación Communications Server para Linux - Guía de administración. Si el nombre de la modalidad tiene menos de ocho caracteres, rellénelo por la derecha con blancos EBCDIC (0x40).

Un nombre de modalidad también puede estar formado por todo blancos EBCDIC (0x40).

En una conversación correlacionada, el nombre no puede ser SNASVCMG (un nombre de modalidad reservado utilizado internamente por APPC). No se recomienda el uso de este nombre en una conversación básica.

MC_ALLOCATE y ALLOCATE

Si el nombre de modalidad especificado no se corresponde ni con una modalidad definida por SNA ni con una modalidad definida en la configuración de Communications Server para Linux, Communications Server para Linux crea una nueva modalidad basada en el valor por omisión especificado en la configuración (o en la modalidad definida por SNA con un nombre de modalidad en blanco, si no hay ninguna modalidad definida por omisión).

tp_name

Nombre del TP invocado.

El valor de *tp_name* especificado por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca debe coincidir con el valor de *tp_name* especificado por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 64 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro *tp_name* normalmente consta de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE (salvo cuando se denomina un TP de servicio). Estos caracteres son los siguientes:

- · Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si el nombre de TP tiene menos de 64 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarlo por la derecha.

El convenio SNA para denominar un TP de servicio es una excepción a lo mencionado anteriormente; el nombre consta de hasta cuatro caracteres, el primero de los cuales es un byte hexadecimal entre 0x00 y 0x3F. Los demás caracteres pertenecen al juego de caracteres EBCDIC de tipo AE.

security

Especifica la información que necesita la LU asociada para validar el acceso al TP invocado.

En función de la seguridad de conversación establecida para el TP invocado durante la configuración, utilice uno de los valores siguientes:

AP NONE

El TP invocado no utiliza la seguridad de conversación. (Si utiliza este valor, el TP invocado debe estar configurado para no utilizar la seguridad de conversación.)

AP_PGM El TP invocado utiliza la seguridad de conversación y por consiguiente requiere un identificador de usuario y una contraseña. Suministre esta información mediante los parámetros *user_id* y *pwd*.

AP PGM STRONG

El TP invocado utiliza la seguridad de conversación y por consiguiente requiere un identificador de usuario y una contraseña. Además, al establecer AP_PGM_STRONG se estipula que Communications Server para Linux cifra la contraseña cuando se envía a través de la red. Suministre el identificador de usuario y la contraseña mediante los parámetros *user_id* y *pwd*.

AP SAME

Utilice este valor cuando su TP ha sido invocado por otro TP, utilizando un identificador de usuario y una contraseña válidos, y ahora invoca un tercer TP que también requiere la seguridad de conversación. (La situación en que un TP invoca un segundo TP que después invoca un tercer TP se ilustra en "Conversaciones

múltiples" en la página 3.) Este valor informa al tercer TP (el TP invocado) de que la seguridad de conversación ya ha sido verificada para el primer TP que invoca.

Si utiliza este valor, el tp_id proporcionado en este verbo [MC_]ALLOCATE debe ser el mismo que se ha devuelto en el verbo RECEIVE_ALLOCATE al invocar este TP.

AIX, LINUX

Este valor también se puede utilizar si el TP no ha sido invocado por otro TP pero ha obtenido y verificado la información de seguridad pertinente por otros medios (por ejemplo, del nombre de usuario de AIX o Linux y la contraseña suministrados durante el inicio de sesión). En este caso, APPC utiliza el nombre de usuario de AIX o Linux con el que se ejecuta la aplicación, truncado en 10 caracteres si es necesario, como el identificador de usuario para la seguridad de conversación; asegúrese de que este nombre consta de caracteres de cadena de tipo AE válidos (consulte la descripción del parámetro user_id para ver más información) y que es un nombre de usuario válido para el TP que se invoca.

Si el TP ha obtenido la seguridad de conversación por otros medios (por ejemplo, solicitando al usuario que escriba un identificador de usuario y una contraseña válidos antes de asignar la conversación), debe utilizar el verbo SET_TP_PROPERTIES para especificar este identificador de usuario antes de emitir [MC_]ALLOCATE.

Contraseña asociada con user_id. pwd

> Este parámetro sólo es necesario si el parámetro security tiene el valor AP_PGM o AP_PGM_STRONG; de lo contrario está reservado.

Los parámetros pwd y user_id deben coincidir con un par de identificador de usuario y contraseña configurado en la máquina en que está ubicado el TP invocado.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 10 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro pwd puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si la contraseña tiene menos de 10 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarla por la derecha.

user_id Identificador de usuario necesario para acceder al TP asociado.

Este parámetro sólo es necesario si el parámetro security tiene el valor AP PGM o AP PGM STRONG; de lo contrario está reservado.

Los parámetros pwd y user_id deben coincidir con un par de identificador de usuario y contraseña configurado en la máquina en que está ubicado el TP invocado.

MC_ALLOCATE y ALLOCATE

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 10 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro *user_id* puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si el identificador de usuario tiene menos de 10 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarlo por la derecha.

pip_dlen

Longitud de PIP (parámetros de inicialización de programa) para pasar al TP asociado. El rango de este valor es 0–32.767.

No todas las implementaciones de APPC soportan los datos PIP. Defina *pip_dlen* en θ (cero) si el TP asociado utiliza una implementación de APPC que no soporta datos PIP o si el TP asociado es una aplicación CPI-C.

pip_dptr

Dirección del almacenamiento intermedio que contiene datos PIP.

Utilice únicamente este parámetro cuando pip_dlen sea superior a 0 (cero).

Los datos PIP pueden ser parámetros de inicialización o información de configuración del entorno que requiere un TP asociado o un sistema operativo remoto. Los datos PIP deben tener el formato de corriente de datos general (GDS). Si desea obtener más información, consulte la publicación de IBM Systems Network Architecture Format and Protocol Reference Manual: Architecture Logic for LU Type 6.2.

WINDOWS

El almacenamiento intermedio de datos PIP puede residir en un área de datos estática o en un área asignada globalmente. El almacenamiento intermedio de datos debe caber completamente en esta área.



fqplu_name

Nombre de LU completamente calificado de la LU asociada. Este parámetro sólo se utiliza si *plu_alias* está definido en ceros.

Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC, que contiene uno de los elementos siguientes:

- Un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.
- Un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A (sin el identificador de red ni el punto EBCDIC).

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_0K

conv_id

Identificador de conversación. Este valor identifica la conversación establecida entre los dos TP.

conv_group_id

Identificador de grupo de conversación de la sesión utilizada por la conversación.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc
AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV TYPE

(Valor devuelto únicamente para el verbo ALLOCATE de conversación básica.) El valor especificado para *conv_type* no es válido.

AP BAD DUPLEX TYPE

El valor especificado para *duplex_type* no es válido.

AP BAD PARTNER LU ALIAS

Se ha producido una de las situaciones siguientes:

- El parámetro *plu_alias* no coincide con ningún alias de LU asociada definido.
- El valor especificado para faplu_name no es válido.

AP BAD RETURN CONTROL

El valor especificado para rtn_ctl no es válido.

AP BAD SECURITY

El valor especificado para la seguridad no es válido.

AP_BAD_SYNC_LEVEL

El valor especificado para sync_level no es válido.

AP BAD TP ID

El valor especificado para *tp_id* no es válido.

WINDOWS

AP INVALID DATA SEGMENT

Los datos PIP son más largos que el segmento de datos asignado o la dirección del almacenamiento intermedio de datos PIP es incorrecta.

MC_ALLOCATE y ALLOCATE



Se ha establecido AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL como valor del parámetro *sync_level* en una conversación dúplex. Este valor sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

AP NO USE OF SNASVCMG

(Valor devuelto únicamente para el verbo MC_ALLOCATE.) SNASVCMG no es un valor válido para *mode_name*.

AP PIP LEN INCORRECT

El valor de pip_dlen es superior a 32.767.

AP UNKNOWN PARTNER MODE

El valor especificado para mode_name no es válido.

AIX, LINUX

AP_INVALID_FORMAT

El parámetro format está definido en un valor que no es válido.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Sesión no disponible: En función del valor especificado para *rtn_ctl*, APPC puede devolver el parámetro siguiente:

primary_rc

AP_UNSUCCESSFUL

El parámetro suministrado *rtn_ctl* especifica el retorno inmediato del control (AP_IMMEDIATE) al TP, y la LU local no tiene una sesión ganadora de la contienda disponible.

Error de asignación: Si Communications Server para Linux no puede asignar la conversación, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP ALLOCATION ERROR

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY

No puede asignarse la conversación debido a una condición permanente, como un error de configuración o un error de protocolo de sesión. Para determinar el error, el administrador del sistema debe examinar el archivo de anotaciones de error. No vuelva a intentar la asignación hasta que se haya corregido el error.

MC ALLOCATE y ALLOCATE

Este valor también se devuelve si la sesión que corresponde al identificador de grupo de conversación solicitado ya no está activa.

AP ALLOCATION FAILURE RETRY

No se puede asignar la conversación debido a una condición temporal, como una anomalía de enlace. El motivo de la anomalía está anotado en el archivo de anotaciones de error del sistema. Vuelva a intentar la asignación, preferiblemente después de un tiempo de espera para dejar que la condición desaparezca.

AP_FDX_NOT_SUPPORTED BY LU

Se ha establecido AP FULL DUPLEX como valor del parámetro duplex_type, pero la LU que este TP utiliza no admite el funcionamiento dúplex.

Para ver información sobre estos códigos de retorno secundarios, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

```
AP SEC BAD PROTOCOL VIOLATION
AP SEC BAD PASSWORD EXPIRED
AP SEC BAD PASSWORD INVALID
AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED
AP SEC BAD USERID INVALID
AP SEC BAD USERID MISSING
AP SEC BAD PASSWORD MISSING
AP SEC BAD UID NOT DEFD TO GRP
AP SEC BAD UNAUTHRZD AT RLU
AP SEC BAD UNAUTHRZD FROM LLU
AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP
AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED
AP SEC BAD PROCESSING FAILURE
```

sense data

Datos de detección SNA que dan más información sobre el motivo de la anomalía en la asignación.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
          AP COMM SUBSYSTEM_ABENDED
          AP_INVALID_VERB
          AP TP BUSY
          AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR
       WINDOWS
          AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED
          AP STACK TOO SMALL
          AP_INVALID_VERB_SEGMENT
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

MC ALLOCATE y ALLOCATE

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo el estado de conversación es Restablecer. Puede emitirse durante una conversación existente que se encuentre en cualquier estado, puesto que siempre supone el inicio de una nueva conversación que se encuentra en estado Restablecer.

Cambio de estado

Si el verbo se ejecuta de forma correcta (el valor de primary_rc es AP_OK), el estado de la nueva conversación será Enviar (en el caso de una conversación semidúplex) o a Enviar-Recibir (en el caso de una conversación dúplex). Si el verbo falla, el estado no se modifica.

Conversión EBCDIC-ASCII y ASCII-EBCDIC

Algunos parámetros del verbo [MC_]ALLOCATE son cadenas EBCDIC o ASCII. Un TP puede utilizar el verbo CSV CONVERT para convertir una cadena de un juego de caracteres al otro. Si desea obtener más información, consulte la publicación Communications Server for Linux CSV Programmer's Guide.

Asignación inmediata

Para asegurarse de que la conversación con el elemento asociado se inicia de inmediato, el TP que invoca puede emitir el verbo [MC_]FLUSH o [MC_]CONFIRM inmediatamente después del verbo [MC_]ALLOCATE. ([MC_]CONFIRM sólo es válido para las conversaciones semidúplex). De lo contrario, la petición [MC_]ALLOCATE se acumula con otros datos en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local hasta que se llena el almacenamiento intermedio.

Confirmación de la asignación (sólo conversaciones semidúplex)

Al emitir el verbo [MC_]CONFIRM después de [MC_]ALLOCATE, el TP que invoca puede determinar inmediatamente si la asignación se ha efectuado de forma correcta (si sync level está definido en AP CONFIRM SYNC LEVEL).

MC_CONFIRM y CONFIRM

El verbo MC_CONFIRM o CONFIRM envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local y una petición de confirmación al TP asociado.

Nota: Este verbo sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; no es válido para las conversaciones dúplex.

Como respuesta al verbo [MC]CONFIRM, el TP asociado normalmente emite el verbo [MC_]CONFIRMED para confirmar que ha recibido los datos sin ningún error. (Si el TP asociado encuentra un error, emite el verbo [MC_]SEND_ERROR o desasigna anormalmente la conversación.)

El TP puede emitir el verbo [MC_]CONFIRM únicamente si el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

Estructura del VCB: MC_CONFIRM

```
AIX, LINUX
```

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_CONFIRM es la siguiente:

Estructura del VCB: CONFIRM

La definición de la estructura del VCB para el verbo CONFIRM es la siguiente:

Estructura del VCB: MC_CONFIRM (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_CONFIRM es la siguiente:

Estructura del VCB: CONFIRM (Windows)

```
La definición de la estructura del VCB para el verbo CONFIRM es la siguiente: typedef struct confirm { unsigned short opcode; unsigned char opext;
```

MC CONFIRM y CONFIRM

```
unsigned char reserv2;
unsigned short primary_rc;
  unsigned long
unsigned char
tp_id[8];
                      secondary rc;
  unsigned long
                    conv id;
  unsigned char
                     rts_rcvd;
} CONFIRM;
```



Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M CONFIRM

Para el verbo MC_CONFIRM.

AP B CONFIRM

Para el verbo CONFIRM.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_CONFIRM.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo CONFIRM.

Si el verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con el valor AP NON BLOCKING.

format Si crea una nueva aplicación APPC o vuelve a compilar una aplicación APPC existente con el archivo de cabecera APPC actual, deberá establecer este parámetro en 1. (Las aplicaciones existentes creadas con versiones anteriores del archivo de cabecera, en que este parámetro estaba reservado, seguirán funcionando sin ningún cambio y no será necesario volver a crearlas).

tp_id Identificador del TP local.

> El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP OK

rts_rcvd

Indicador de petición de envío recibida. Este parámetro sólo es válido para las conversaciones semidúplex; no se utiliza en las conversaciones dúplex.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, que solicita que el TP local cambie la conversación al estado Recibir. Para cambiar al estado Recibir, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE, [MC_]RECEIVE_AND_WAIT o [MC_]RECEIVE_AND_POST.

El TP asociado no ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND. AP_NO

expd_rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

> Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos. AP NO

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de conv_id no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP CONFIRM INVALID FOR FDX

El TP local ha intentado utilizar el verbo [MC_]CONFIRM en una conversación dúplex. Este verbo sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

AP CONFIRM ON SYNC LEVEL NONE

El TP local ha intentado utilizar el verbo [MC_]CONFIRM en una

MC_CONFIRM y CONFIRM

conversación con el nivel de sincronización AP_NONE. El nivel de sincronización, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, debe ser AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El parámetro format está definido en un valor que no es válido.

AP_SYNC_NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP_CONFIRM_BAD_STATE

La conversación no se encuentra en estado Enviar ni Enviar-Pendiente.

AP_CONFIRM_NOT_LL_BDY

(Valor devuelto únicamente para el verbo CONFIRM de conversación básica.) La conversación para el TP local se encuentra en estado Enviar y el TP local no ha terminado de enviar un registro lógico.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

secondary_rc

AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY
AP_ALLOCATION_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH
AP_PIP_NOT_ALLOWED
AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY
AP_SECURITY_NOT_VALID
AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED
AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY
AP_SEC_BAD_PROTOCOL_VIOLATION

MC CONFIRM y CONFIRM

```
AP SEC BAD PASSWORD EXPIRED
AP SEC BAD PASSWORD INVALID
AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED
AP SEC_BAD_USERID_INVALID
AP SEC BAD USERID MISSING
AP SEC BAD PASSWORD MISSING
AP_SEC_BAD_UID_NOT_DEFD_TO_GRP
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_FROM_LLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_TO_TP
AP_SEC_BAD_INSTALL_EXIT_FAILED
AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE
```

AIX, LINUX

primary_rc

AP BACKED OUT

secondary_rc

AP BO NO RESYNC AP_BO_RESYNC



primary_rc

AP COMM SUBSYSTEM ABENDED AP CONV FAILURE NO RETRY AP CONV FAILURE RETRY AP CONVERSATION TYPE MIXED AP_PROG_ERROR_PURGING AP_INVALID_VERB AP TP BUSY AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED AP STACK TOO SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_CONFIRM devuelve el código de retorno primario siguiente:

primary_rc AP DEALLOC ABEND

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El verbo CONFIRM devuelve los códigos de retorno primarios siguientes:

MC_CONFIRM y CONFIRM

```
primary_rc

AP_DEALLOC_ABEND_PROG

AP_DEALLOC_ABEND_SVC

AP_DEALLOC_ABEND_TIMER

AP_SVC_ERROR_PURGING
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación debe encontrarse en estado Enviar o Enviar-Pendiente.

Cambio de estado

Los cambios de estado, resumidos en la tabla siguiente, dependen del valor del parámetro *primary_rc*.

primary_rc	Estado nuevo
AP_OK	Enviar
AP_PARAMETER_CHECK	Sin cambio
AP_STATE_CHECK	
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	
AP_INVALID_VERB	
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	
AP_PROG_ERROR-PURGING	Recibir
AP_SVC_ERROR_PURGING	
AP_ALLOCATION_ERROR	Restablecer
AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED	
AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED	
AP_CONV_FAILURE_RETRY	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	
AP DEALLOC ABEND	Restablecer
AP_DEALLOC_ABEND_PROG	
AP_DEALLOC_ABEND_SVC	
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	

Sincronización con el TP asociado

El verbo [MC_]CONFIRM espera una respuesta del TP asociado. Una respuesta se genera mediante uno de los verbos siguientes en el TP asociado:

- [MC_]CONFIRMED
- [MC_]SEND_ERROR
- MC_DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP ABEND
- DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND_PROG, AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER
- TP_ENDED

MC_CONFIRMED y CONFIRMED

El verbo MC_CONFIRMED o CONFIRMED responde a una petición de confirmación del TP asociado. Informa al TP asociado de que el TP local no ha detectado ningún error en los datos recibidos.

Nota: Este verbo sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; no es válido para las conversaciones dúplex.

Como el TP que emite la petición de confirmación espera una confirmación, el verbo [MC_]CONFIRMED sincroniza el proceso de los dos TP.

Origenes de las peticiones de confirmación

Una petición de confirmación es emitida por uno de los siguientes verbos en el TP asociado:

- [MC_]CONFIRM
- [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE si ptr_type está definido en AP SYNC LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación (establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE) es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.
- [MC_]DEALLOCATE si dealloc_type está definido en AP_SYNC_LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación (establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE) es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.
- [MC_]SEND_DATA si type está definido en AP_SEND_DATA_CONFIRM y el nivel de sincronización de la conversación (establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE) es AP CONFIRM SYNC LEVEL.

Recepción de peticiones de confirmación

El TP local recibe una petición de confirmación mediante el parámetro what_rcvd de uno de los verbos siguientes:

- [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE
- [MC_]RECEIVE_AND_WAIT
- [MC | RECEIVE AND POST

El TP local puede emitir el verbo MC CONFIRMED o CONFIRMED únicamente si el campo what_rcvd contiene uno de los valores siguientes:

- AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED, AP_DATA_CONFIRM o AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM.
- AP CONFIRM SEND, AP DATA CONFIRM SEND O AP DATA COMPLETE CONFIRM SEND.
- AP_CONFIRM_DEALLOCATE, AP_DATA_CONFIRM_DEALLOCATE o AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL.

Estructura del VCB: MC CONFIRMED

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_CONFIRMED es la siguiente:

```
typedef struct mc confirmed
 AP UINT16
                  opcode;
 unsigned char opext;
                                             /* Reservado
 unsigned char format;
                                                                     */
 AP_UINT16
                   primary_rc;
```

MC_CONFIRMED y CONFIRMED

```
AP_UINT32 secondary_rc;
unsigned char tp_id[8];
AP_UINT32 conv_id;
} MC CONFIRMED;
```

Estructura del VCB: CONFIRMED

La definición de la estructura del VCB para el verbo CONFIRMED es la siguiente:

Estructura del VCB: MC_CONFIRMED (Windows)



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_CONFIRMED es la siguiente:

Estructura del VCB: CONFIRMED (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo CONFIRMED es la siguiente:

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

```
AP M CONFIRMED
```

Para el verbo MC_CONFIRMED.

AP_B_CONFIRMED

Para el verbo CONFIRMED.

Los valores posibles son: opext

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_CONFIRMED.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo CONFIRMED.

Si el verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con el valor AP_NON_BLOCKING.

Identificador del TP local. tp_id

> El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
        AP_OK
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
       AP_PARAMETER_CHECK
secondary_rc
```

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de conv_id no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD TP ID

El valor de tp id no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

MC_CONFIRMED y CONFIRMED

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



AP CONFIRMED INVALID FOR FDX

El TP local ha intentado utilizar el verbo [MC_]CONFIRMED en una conversación dúplex. Este verbo sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

AP CONFIRMED BAD STATE

La conversación no se encuentra en estado Confirmar, Confirmar-Enviar ni Confirmar-Desasignar.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED

AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED

AP_INVALID_VERB

AP_TP_BUSY

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR
```



AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación debe encontrarse en uno de los estados siguientes:

- Confirmar
- Confirmar-Enviar
- Confirmar-Desasignar

Cambio de estado

El estado nuevo viene determinado por el estado anterior (el estado de la conversación cuando el TP local ha emitido el verbo [MC_]CONFIRMED). El valor del parámetro what_rcvd del verbo de recepción precedente indica el estado anterior. Los cambios de estado posibles están resumidos en la tabla siguiente.

Estado anterior	Estado nuevo
Confirmar	Recibir
Confirmar-Enviar	Enviar
Confirmar-Desasignar	Restablecer

MC_DEALLOCATE y DEALLOCATE

El verbo MC_DEALLOCATE o DEALLOCATE desasigna una conversación entre dos TP.

Antes de desasignar la conversación, este verbo ejecuta el equivalente de uno de los verbos siguientes:

- El verbo [MC_]FLUSH, que envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local a la LU asociada (y al TP).
- El verbo [MC_]CONFIRM, que envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local y una petición de confirmación al TP asociado. ([MC_]CONFIRM sólo es válido para las conversaciones semidúplex).

Una vez que este verbo se ha ejecutado correctamente, el identificador de conversación ya no es válido.

Estructura del VCB: MC DEALLOCATE



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_DEALLOCATE es la siguiente:

```
typedef struct mc deallocate
 AP UINT16
                    opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                  format;
 AP UINT16
                   primary_rc;
 AP_UINT32
                secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 AP UINT32
                   conv_id;
 unsigned char
                  expd_rcvd;
 unsigned char
                   dealloc_type;
 unsigned char
                   reserv4[2];
 unsigned char
                   reserv5[4];
```

MC_DEALLOCATE y DEALLOCATE

Estructura del VCB: DEALLOCATE

```
La definición de la estructura del VCB para el verbo DEALLOCATE es la siguiente:
typedef struct deallocate
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char
                opext;
 unsigned char
                format;
                  primary_rc;
 AP UINT16
 AP_UINT32
                secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 AP UINT32
                  conv_id;
 unsigned char
                 expd_rcvd;
 unsigned char
                  dealloc_type;
 AP UINT16
                 log dlen;
 unsigned char
                 *log_dptr;
                  (*callback)();
 void
 void *
                  correlator;
 unsigned char
                 reserv6[4];
```

Estructura del VCB: MC_DEALLOCATE (Windows)



} DEALLOCATE;

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_DEALLOCATE es la siguiente:

```
typedef struct mc_deallocate
 unsigned short
                    opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                   reserv2;
 unsigned short
                    primary_rc;
 unsigned long
                   secondary rc;
 unsigned char
                 tp id[8];
 unsigned long
                   conv id;
 unsigned char
                   reserv3;
 unsigned char
                    dealloc_type;
                   reserv4[2];
 unsigned char
 unsigned char
                    reserv5[4];
} MC DEALLOCATE;
```

Estructura del VCB: DEALLOCATE (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo DEALLOCATE es la siguiente:

```
typedef struct deallocate
 unsigned short
                    opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                   reserv2;
 unsigned short
                    primary rc;
 unsigned long
                    secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned long
                   conv id;
 unsigned char
                   reserv3;
```

MC DEALLOCATE y DEALLOCATE

```
unsigned char
                    dealloc type;
 unsigned short
                    log dlen;
 unsigned char far *log dptr;
} DEALLOCATE;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M DEALLOCATE

Para el verbo MC_DEALLOCATE.

AP B DEALLOCATE

Para el verbo DEALLOCATE.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_DEALLOCATE.

AP_BASIC_CONVERSATION

Para el verbo DEALLOCATE.

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP FULL DUPLEX CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP NON BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

Identificador del TP local. tp_id

> El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

dealloc_type

Especifica cómo realizar la desasignación. Los valores posibles se indican a continuación.

Si se utiliza AP ABEND o cualquiera de los valores AP ABEND * la conversación se desasigna anormalmente. Si la conversación se encuentra en estado Enviar cuando el TP local emite el verbo [MC_]DEALLOCATE, APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local al TP asociado antes de desasignar la conversación. Si la conversación se encuentra en estado Recibir o Pendiente-Envío, APPC elimina los datos entrantes innecesarios antes de desasignar la conversación.

MC_DEALLOCATE y DEALLOCATE

AP ABEND

Este valor únicamente es válido para el verbo MC_DEALLOCATE. Un TP debe especificar AP_ABEND cuando encuentra un error que impide la correcta finalización de una transacción.

AP ABEND PROG

Este valor únicamente es válido para el verbo DEALLOCATE. Una aplicación o un TP de servicio debe especificar AP_ABEND_PROG cuando encuentra un error que impide la correcta finalización de la transacción.

AP ABEND SVC

Un TP de servicio debe especificar AP_ABEND_SVC cuando encuentra un error causado por su TP de servicio asociado (por ejemplo, un error de formato en la información de control enviada por el TP de servicio asociado).

AP ABEND TIMER

Un TP de servicio debe especificar AP_ABEND_TIMER cuando encuentra un error que requiere la desasignación inmediata (por ejemplo un operador que finaliza el programa antes de lo debido).

AP_FLUSH

Envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local al TP asociado antes de desasignar la conversación. Este valor únicamente es válido si el estado de la conversación es Enviar o Enviar-Pendiente.

AP CONFIRM TYPE

Utilice este valor únicamente si el nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT. Indica que antes de desasignar la conversación se requiere la confirmación del TP asociado (pero no el proceso de punto de sincronización).

APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local y una petición de confirmación al TP asociado. Una vez recibida la confirmación del TP asociado, APPC desasigna la conversación. Sin embargo, si el TP asociado informa de un error, la conversación sigue asignada.

AP_SYNC_LEVEL

Utiliza el nivel de sincronización de la conversación (establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE) para determinar cómo desasignar la conversación. Este valor únicamente es válido si el estado de la conversación es Enviar o Enviar-Pendiente.

Si el nivel de sincronización de la conversación es AP_NONE, APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local al TP asociado antes de desasignar la conversación.

Si el nivel de sincronización es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL, APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local y una petición de confirmación al TP asociado. Una vez recibida la confirmación del TP asociado, APPC desasigna la conversación. Sin embargo, si el TP asociado informa de un error, la conversación sigue asignada.

AIX, LINUX

MC DEALLOCATE y DEALLOCATE

Si el nivel de sincronización de la conversación es AP SYNCPT, APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local al TP asociado antes de desasignar la conversación. El gestor de puntos de sincronización se encarga de lo siguiente:

- Interceptar el verbo [MC_]DEALLOCATE cuando se especifica el parámetro dealloc_type definido en AP_SYNC_LEVEL.
- Efectuar el proceso de punto de sincronización necesario.
- Pasar el verbo [MC_]DEALLOCATE original a Communications Server para Linux cuando el proceso de punto de sincronización ha finalizado.

Cuando Communications Server para Linux recibe el verbo [MC_]DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP SYNC LEVEL en una conversación con sync_level definido en AP SYNCPT, supone que el gestor de puntos de sincronización ya ha efectuado todo el proceso de punto de sincronización necesario y procesa el verbo igual que para el parámetro sync_level definido en AP NONE.

AP TP NOT AVAIL RETRY

Este valor sólo debe ser utilizado por un TP que haya emitido RECEIVE ALLOCATE con un nombre de TP en blanco (a fin de aceptar conversaciones entrantes para cualquier nombre de TP). Indica que el TP identificado por el nombre de TP especificado en la petición Attach entrante no está disponible debido a una condición temporal. Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP ALLOCATION FAILURE y AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY; el TP asociado puede volver a intentar la petición de asignación.

AP TP NOT AVAIL NO RETRY

Este valor sólo debe ser utilizado por un TP que haya emitido RECEIVE_ALLOCATE con un nombre de TP en blanco (a fin de aceptar conversaciones entrantes para cualquier nombre de TP). Indica que el TP identificado por el nombre de TP especificado en la petición Attach entrante no está disponible debido a una condición que necesita corregirse (como por ejemplo un problema de configuración). Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP ALLOCATION FAILURE y AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY; el TP asociado no debe volver a intentar la petición de asignación hasta que la condición que ha causado esta desasignación se haya corregido.

AP TPN NOT RECOGNIZED

Este valor sólo debe ser utilizado por un TP que haya emitido RECEIVE_ALLOCATE con un nombre de TP en blanco (a fin de aceptar conversaciones entrantes para cualquier nombre de TP). Indica que el nombre de TP especificado en la petición Attach entrante no se ha reconocido como un nombre de TP válido. Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP ALLOCATION FAILURE y AP TP NAME NOT RECOGNIZED.

AP PIP DATA NOT ALLOWED

Este valor indica que el TP local está desasignando la conversación porque el TP asociado ha suministrado datos PIP en el verbo [MC_]ALLOCATE pero el TP local no esperaba recibirlos. Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP ALLOCATION FAILURE y AP PIP NOT ALLOWED.

MC_DEALLOCATE y DEALLOCATE

AP PIP DATA INCORRECT

Este valor indica que el TP local está desasignando la conversación porque esperaba recibir datos PIP del TP asociado, pero el TP asociado ha suministrado datos PIP incorrectos o no ha proporcionado datos PIP. Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP_ALLOCATION_FAILURE y AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY.

AP_RESOURCE_FAILURE_NO_RETRY

Este valor indica que el TP local está desasignando la conversación porque un recurso necesario para que el TP opere ha fallado.

AP_CONV_TYPE MISMATCH

Este valor indica que el TP local está desasignando la conversación porque no soporta el tipo de conversación (correlacionada o básica) especificado por el TP asociado en el verbo [MC_]ALLOCATE. Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP ALLOCATION FAILURE y AP CONVERSATION TYPE MISMATCH.

AP_SYNC_LVL_NOT_SUPPORTED

Este valor indica que el TP local está desasignando la conversación porque no soporta el nivel de sincronización especificado por el TP asociado en el verbo [MC_]ALLOCATE. Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP_ALLOCATION_FAILURE y AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED.

AP SECURITY PARAMS INVALID

Este valor indica que el TP local está desasignando la conversación porque no ha aceptado los parámetros *security* especificados por el TP asociado en el verbo [MC_]ALLOCATE. Se informará del error al TP asociado con los códigos de retorno AP_ALLOCATION_FAILURE y AP_SECURITY_NOT_VALID.



log_dlen

Número de bytes de datos para enviar al archivo de anotaciones de error. El rango de este valor es 0–32.767.

Sólo el verbo DEALLOCATE utiliza este parámetro, con el parámetro dealloc_type definido en AP_ABEND_PGM, AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER. Para el verbo MC_DEALLOCATE u otros valores de dealloc_type, este parámetro debe ser 0 (cero).

log_dptr

Dirección de almacenamiento intermedio de datos que contiene información de error. Estos datos se envían al archivo de anotaciones de error local y a la LU asociada.

El verbo DEALLOCATE utiliza este parámetro si *log_dlen* es superior a 0 (cero); de lo contrario está reservado.

El TP debe dar formato a los datos de error como una variable de anotaciones de error de corriente de datos general (GDS). Si desea obtener más información, consulte la publicación de IBM *Systems Network Architecture Format and Protocol Reference Manual: Architecture Logic for LU Type 6.2.*

WINDOWS

MC DEALLOCATE y DEALLOCATE

El almacenamiento intermedio de datos de anotaciones puede residir en un área de datos estática o en un área asignada globalmente. El almacenamiento intermedio de datos debe caber completamente en esta



Los parámetros siguientes se utilizan si el nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT; de lo contrario están reservados.

callback

Si el TP requiere la notificación de "FORGET" implícito, este parámetro especifica un puntero a una rutina callback que Communications Server para Linux llamará para proporcionar esta notificación. Si el TP no requiere esta notificación, no utiliza este parámetro. Si desea ver más información, consulte "Notificación de FORGET implícito" en la página 136.

correlator

Correlacionador opcional para ser usado por la aplicación. Este parámetro sólo se utiliza si el parámetro callback está especificado; de lo contrario está reservado.

Communications Server para Linux no utiliza este valor, sino que lo pasa como parámetro a la rutina callback con la notificación de "FORGET implícito". Este valor permite que la aplicación correlacione la información devuelta con su otro proceso.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
       AP_OK
```

expd_rcvd

Indicador de datos acelerados. Este parámetro sólo se utiliza en las conversaciones dúplex, en que el TP puede seguir recibiendo datos acelerados después de emitir satisfactoriamente [MC_]DEALLOCATE.

Los valores posibles son:

AP YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

MC_DEALLOCATE y DEALLOCATE

Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

AP NO No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos.

En una conversación semidúplex, siempre se establece AP_NO como valor de este parámetro, porque la conversación termina cuando el verbo [MC_]DEALLOCATE finaliza satisfactoriamente y, por lo tanto, el TP local no puede recibir más datos acelerados.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP_DEALLOC_BAD_TYPE

El parámetro dealloc_type no está definido en un valor válido.

AP DEALLOC LOG LL WRONG

(Valor devuelto sólo para DEALLOCATE de conversación básica.) El campo LL de la variable de anotaciones de error GDS no coincide con la longitud real de los datos de anotaciones o el valor del parámetro *log_dlen* es incorrecto.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El parámetro format está definido en un valor que no es válido.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

WINDOWS

AP INVALID DATA SEGMENT

(Valor devuelto sólo para DEALLOCATE de conversación básica)

MC DEALLOCATE y DEALLOCATE

Los datos de anotaciones son más largos que el segmento de datos asignado o la dirección del almacenamiento intermedio de datos de anotaciones es incorrecta.



Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
       AP_STATE_CHECK
```

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP DEALLOC CONFIRM BAD STATE

La conversación no se encuentra en estado Enviar ni Enviar-Pendiente, y el TP ha intentado vaciar el almacenamiento intermedio de envío y enviar una petición de confirmación. Este intento es debido a que el valor del parámetro dealloc type es AP SYNC LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación es AP CONFIRM SYNC LEVEL.

AP DEALLOC FLUSH BAD STATE

La conversación no se encuentra en estado Enviar ni Enviar-Pendiente, y el TP ha intentado vaciar el almacenamiento intermedio de envío. Este intento es debido a que el valor del parámetro dealloc_type es AP FLUSH o el valor del parámetro dealloc_type es AP SYNC LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación es AP NONE.

AP DEALLOC NOT LL BDY

(Valor devuelto únicamente para el verbo DEALLOCATE de conversación básica.) La conversación se encuentra en estado Enviar y el TP no ha terminado de enviar un registro lógico. El parámetro dealloc_type está definido en AP_SYNC_LEVEL o AP_FLUSH.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
          AP ALLOCATION ERROR
secondary_rc
          AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY
          AP ALLOCATION FAILURE RETRY
          AP CONVERSATION TYPE MISMATCH
          AP PIP NOT ALLOWED
          AP PIP NOT SPECIFIED CORRECTLY
          AP SECURITY NOT VALID
          AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED
          AP TP NAME NOT RECOGNIZED
          AP TRANS PGM NOT AVAIL NO RETRY
          AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY
```

AP SEC BAD PROTOCOL VIOLATION

MC_DEALLOCATE y DEALLOCATE

AP_SEC_BAD_PASSWORD_EXPIRED
AP_SEC_BAD_PASSWORD_INVALID
AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED
AP_SEC_BAD_USERID_INVALID
AP_SEC_BAD_USERID_MISSING
AP_SEC_BAD_PASSWORD_MISSING
AP_SEC_BAD_UID_NOT_DEFD_TO_GRP
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_FROM_LLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_TO_TP
AP_SEC_BAD_INSTALL_EXIT_FAILED
AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE

AIX, LINUX

primary_rc

AP BACKED OUT

secondary_rc

AP_BO_NO_RESYNC AP_BO_RESYNC



primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP_DUPLEX_TYPE_MIXED
AP_PROG_ERROR_PURGING
AP_INVALID_VERB
AP_TP_BUSY
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_DEALLOCATE devuelve el código de retorno primario siguiente:

primary_rc

AP DEALLOC ABEND

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

MC_DEALLOCATE y DEALLOCATE

El verbo DEALLOCATE devuelve los códigos de retorno primarios siguientes:

primary_rc

AP_DEALLOC_ABEND_PROG AP_DEALLOC_ABEND_SVC AP DEALLOC ABEND TIMER AP_SVC_ERROR_PURGING

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

En función del valor del parámetro dealloc_type, la conversación puede encontrarse en uno de los estados indicados en la tabla siguiente cuando el TP emite el verbo [MC_]DEALLOCATE.

dealloc_type	Estado permitido
AP_FLUSH	Enviar-Recibir (sólo conversaciones dúplex), Enviar o Enviar-Pendiente
AP_SYNC_LEVEL	Enviar-Recibir (sólo conversaciones dúplex), Enviar o Enviar-Pendiente
AP_ABEND AP_ABEND_PROG AP_ABEND_SVC AP_ABEND_TIMER	Cualquiera excepto Restablecer

Cambio de estado

Los cambios de estado, resumidos en la tabla siguiente, dependen del valor del parámetro primary_rc.

primary_rc	Estado nuevo
AP_0K	Sólo-Recibir (conversación dúplex con dealloc_type establecido en AP_FLUSH o AP_SYNC_LEVEL) o Restablecer (todos los demás casos)
AP_PARAMETER_CHECK AP_STATE_CHECK AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED AP_INVALID_VERB AP_INVALID_VERB_SEGMENT AP_STACK_TOO_SMALL AP_TP_BUSY AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	Sin cambio
AP_ALLOCATION_ERROR AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	Restablecer
AP_DEALLOC_ABEND AP_DEALLOC_ABEND_PROG AP_DEALLOC_ABEND_SVC AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	Restablecer
AP_PROG_ERROR_PURGING AP_SVC_ERROR_PURGING	Recibir

Notificación de FORGET implícito

AIX, LINUX

Los protocolos de punto de sincronización incluyen una función conocida como FORGET implícito, que significa que la cabecera PS FORGET (el último mensaje en un intercambio de punto de sincronización) no siempre es necesaria. Cuando el protocolo requiere un mensaje FORGET como el próximo mensaje que debe recibirse en una sesión, el próximo flujo de datos recibido en esta sesión implica que el mensaje FORGET se ha recibido.

Sin embargo, si el mensaje que precede el mensaje FORGET indica que se está desasignando la conversación, la aplicación ya no tiene acceso a la sesión y por consiguiente no puede saber cuándo se produce el próximo flujo de datos. Para proporcionar esta información, Communications Server para Linux permite que la aplicación especifique una rutina callback en el verbo [MC_]DEALLOCATE; Communications Server para Linux llama a esta rutina cuando se produce el próximo flujo de datos en la sesión o cuando finaliza la sesión (normal o anormalmente).

Si una aplicación utiliza esta función, debe esperar a que se llame a la rutina callback antes de emitir el verbo TP_ENDED para este TP. Communications Server para Linux no llamará a la rutina callback después de que se haya emitido el verbo TP_ENDED.

La rutina callback se define de la siguiente forma:

```
void (*AP_CALLBACK) (
                       void *
                                       vch.
                       unsigned char
                                       tp id[8],
                       AP UINT32
                                       conv id,
                       AP_UINT16
                                        type,
                       AP CORR
                                        corr
                    );
typedef union ap_corr {
                        void *
                                       corr p;
                        AP UINT32
                                       corr 1;
                        AP_INT32
                                        corr i;
                      } AP CORR;
```

Communications Server para Linux llama a la rutina con los siguientes parámetros:

vcb Puntero al VCB de [MC_]DEALLOCATE original suministrado por la aplicación. Si la aplicación necesita utilizar los parámetros del VCB en la rutina callback, no debe liberar ni volver a utilizar la memoria asociada con el VCB hasta que se haya llamado a la rutina callback.

tp_id Identificador de TP de 8 bytes del TP en que se ha emitido el verbo.

conv id

Identificador de conversación de la conversación en que se ha emitido el verbo. La aplicación no puede emitir más verbos utilizando este identificador de conversación, puesto que ya no es válido una vez que ha finalizado el verbo [MC_]DEALLOCATE.

type Tipo de flujo de mensaje de que informa Communications Server para Linux. Los valores posibles son:

AP_DATA_FLOW

Flujo de datos normal en la sesión.

MC DEALLOCATE y DEALLOCATE

AP_UNBIND

La sesión ha finalizado normalmente.

AP_FAILURE

La sesión ha finalizado anormalmente. El gestor de puntos de sincronización puede que tenga que efectuar una resincronización.

corr Valor de correlacionador suministrado por la aplicación. Este valor permite que la aplicación correlacione la información devuelta con su otro proceso.

La rutina callback no tiene que utilizar todos estos parámetros. Puede ejecutar todo el proceso necesario en el VCB devuelto o simplemente puede establecer una variable para informar al programa principal de que el verbo ha finalizado.

Si la aplicación utiliza la planificación por señales, la rutina callback se ejecuta en el contexto de un receptor de señales. Esto significa que hay limitaciones en las llamadas del sistema operativo que se pueden utilizar dentro de la rutina; para obtener más información consulte la documentación del sistema operativo.

La aplicación puede emitir más verbos APPC desde dentro de la rutina callback si es necesario. Sin embargo, éstos deben ser verbos asíncronos. Los verbos síncronos emitidos desde una rutina callback se rechazarán con los códigos de retorno AP PARAMETER CHECK y AP SYNC NOT ALLOWED.

MC_FLUSH y FLUSH

El verbo MC_FLUSH o FLUSH envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local a la LU asociada (y al TP). Si el almacenamiento intermedio de envío está vacío, no se lleva a cabo ninguna acción.

Orígenes de los datos del almacenamiento intermedio

Los datos procesados por el verbo [MC_]SEND_DATA y las peticiones de asignación generadas por el verbo [MC_]ALLOCATE se acumulan en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local hasta que se produce una de las situaciones siguientes:

- El TP local emite el verbo [MC_]FLUSH (u otro verbo que vacíe el almacenamiento intermedio de envío de la LU).
- El almacenamiento intermedio se llena.

Estructura del VCB: MC_FLUSH

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_FLUSH es la siguiente: typedef struct mc flush AP UINT16 opcode; unsigned char opext; */ unsigned char format; /* Reservado AP UINT16 primary rc;

```
AP_UINT32 secondary_rc;
unsigned char tp_id[8];
AP_UINT32 conv_id;
} MC_FLUSH;
```

Estructura del VCB: FLUSH

```
La definición de la estructura del VCB para el verbo FLUSH es la siguiente:
```

Estructura del VCB: MC_FLUSH (Windows)

```
WINDOWS
```

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_FLUSH es la siguiente:

Estructura del VCB: FLUSH (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo FLUSH es la siguiente:

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

```
AP M FLUSH
```

Para el verbo MC_FLUSH.

AP B FLUSH

Para el verbo FLUSH.

Los valores posibles son: opext

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_FLUSH.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo FLUSH.

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP NON BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

Identificador del TP local. tp_id

> El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
       AP OK
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
        AP PARAMETER CHECK
secondary_rc
        Los valores posibles son:
```

AP BAD CONV ID

El valor de conv_id no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

MC_FLUSH y FLUSH

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.



AP_INVALID_FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP_SYNC_NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

AP FLUSH NOT SEND STATE

La conversación no se encuentra en estado Enviar ni Enviar-Pendiente.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED

AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED

AP_DUPLEX_TYPE_MIXED

AP_INVALID_VERB

AP_TP_BUSY

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR
```



AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED
AP_STACK_TOO_SMALL
AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación debe encontrarse en estado Enviar-Recibir (sólo en las conversaciones dúplex), Enviar o Enviar-Pendiente.

Cambio de estado

Después de una correcta ejecución, no hay ningún cambio de estado.

MC_GET_ATTRIBUTES y GET_ATTRIBUTES

El verbo MC_GET_ATTRIBUTES o GET_ATTRIBUTES devuelve los atributos de la conversación. Para obtener más detalles sobre estos atributos, consulte el Capítulo 1, "Conceptos", en la página 1 de este manual o la publicación Communications Server para Linux - Guía de administración.

Estructura del VCB: MC_GET_ATTRIBUTES



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_GET_ATTRIBUTES es la siguiente:

```
typedef struct mc get attributes
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char opext;
                format;
                                              /* Reservado
                                                                      */
 unsigned char
 AP UINT16
                   primary rc;
 AP UINT32
                secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 AP UINT32
                   conv id;
 unsigned char
                   reserv3;
 unsigned char
                  sync level;
 unsigned char
                mode_name[8];
 unsigned char
                   net_name[8];
                   lu_name[8]:
 unsigned char
 unsigned char
                   lu alias[8];
 unsigned char
                 plu alias[8];
                   p\overline{1}u_un_name[8];
 unsigned char
 unsigned char
                   reserv4[2];
                  fqplu name[17];
 unsigned char
 unsigned char
                   reserv5;
 unsigned char
                  user id[10];
                   conv_group_id;
 AP UINT32
                   conv_corr_len;
 unsigned char
 unsigned char
                   conv corr[8];
 unsigned char
                    reserv6[13];
 LUWID OVERLAY
                    luw id;
 unsigned char
                    sess id[8];
} MC GET ATTRIBUTES;
typedef struct luwid overlay
 unsigned char
                   fq_length;
                   fq_luw_name[17];
 unsigned char
                   instance[6];
 unsigned char
 unsigned char
                   sequence[2];
} LUWID OVERLAY;
```

Estructura del VCB: GET ATTRIBUTES

La definición de la estructura del VCB para el verbo GET_ATTRIBUTES es la siguiente:

MC_GET_ATTRIBUTES y GET_ATTRIBUTES

```
typedef struct get attributes
 AP UINT16
                    opcode;
 unsigned char
                  opext;
 unsigned char
                                              /* Reservado
                                                                       */
                 format;
 AP UINT16
                    primary rc;
 AP UINT32
                 secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 AP_UINT32
                    conv_id;
 unsigned char
                   reserv3;
 unsigned char
                   sync level;
 unsigned char
                   mode name[8];
                    net name[8];
 unsigned char
 unsigned char
                    lu name[8];
                    lu alias[8];
 unsigned char
 unsigned char
                  plu alias[8];
                    plu_un_name[8];
 unsigned char
                   reserv4[2];
 unsigned char
 unsigned char
                   fqplu name[17];
 unsigned char
                   reserv5;
                   user id[10];
 unsigned char
 AP UINT32
                   conv_group_id;
 unsigned char
                    conv corr len;
 unsigned char
                    conv corr[8];
 unsigned char
                    reserv6[13];
 LUWID OVERLAY
                    luw_id;
 unsigned char
                    sess_id[8];
} GET ATTRIBUTES;
typedef struct luwid_overlay
 unsigned char
                   fq length;
 unsigned char
                   fq luw name[17];
                   instance[6];
 unsigned char
 unsigned char
                   sequence[2];
} LUWID OVERLAY;
```

Estructura del VCB: MC_GET_ATTRIBUTES (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_GET_ATTRIBUTES es la siguiente:

```
typedef struct mc_get_attributes
 unsigned short
                    opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                    reserv2;
                    primary_rc;
 unsigned short
 unsigned long
                    secondary rc;
 unsigned char
                  tp id[8];
 unsigned long
                    conv id;
 unsigned char
                    reserv3;
 unsigned char
                   sync level;
 unsigned char
                   mode name [8];
 unsigned char
                    net name[8];
                    lu name[8];
 unsigned char
 unsigned char
                    lu_alias[8];
 unsigned char
                  plu alias[8];
 unsigned char
                    plu un name[8];
                    reserv4[2];
 unsigned char
 unsigned char
                   fqplu name[17];
 unsigned char
                    reserv5;
 unsigned char
                   user id[10];
 unsigned long
                    conv group id;
```

```
unsigned char
                    conv_corr_len;
 unsigned char
                    conv corr[8];
 unsigned char
                    reserv6[13];
} MC_GET_ATTRIBUTES;
```

Estructura del VCB: GET_ATTRIBUTES (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo GET_ATTRIBUTES es la siguiente:

```
typedef struct get attributes
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                   reserv2;
 unsigned short
                   primary rc;
 unsigned long
                   secondary rc;
 unsigned char
                  tp_id[8];
 unsigned long
                   conv_id;
 unsigned char
                   reserv3;
 unsigned char
                  sync level;
 unsigned char
                   mode name[8];
 unsigned char
                   net name[8];
 unsigned char
                   lu_name[8];
                   lu_alias[8];
 unsigned char
 unsigned char
                 plu alias[8];
 unsigned char
                   plu un name[8];
 unsigned char
                   reserv4[2];
 unsigned char
                   fqplu_name[17];
                   reserv5;
 unsigned char
 unsigned char
                  user id[10];
 unsigned long
                   conv_group_id;
                   conv_corr_len;
 unsigned char
                   conv_corr[8];
 unsigned char
 unsigned char
                    reserv6[13];
} GET ATTRIBUTES;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

```
AP_M_GET_ATTRIBUTES
```

Para el verbo MC_GET_ATTRIBUTES.

AP B GET ATTRIBUTES

Para el verbo GET_ATTRIBUTES.

opext Los valores posibles son:

AP_MAPPED_CONVERSATION

Para el verbo MC_GET_ATTRIBUTES.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo GET_ATTRIBUTES.

Si el verbo se está emitiendo en una conversación dúplex, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con el valor AP FULL DUPLEX CONVERSATION.

Identificador del TP local. tp_id

MC_GET_ATTRIBUTES y GET_ATTRIBUTES

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes: Para obtener más información sobre el significado y los usos de estos parámetros, consulte la publicación *Communications Server para Linux - Guía de administración*.

```
primary_rc
AP_0K
sync_level
```

Nivel de sincronización de la conversación. Este parámetro determina si los TP pueden solicitar la confirmación de recepción de datos y confirmar la recepción de datos.

Los valores posibles son:

AP CONFIRM SYNC LEVEL

Los TP pueden utilizar el proceso de confirmación en esta conversación.

AP SYNCPT

Los TP pueden utilizar las funciones de punto de sincronización de LU 6.2 en esta conversación. Para ver más información, consulte "Soporte de punto de sincronización" en la página 23.

AP NONE

El proceso de confirmación no se utilizará en esta conversación.

mode_name

Nombre de un conjunto de características de red.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 8 bytes. Puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo A. Estos caracteres son los siguientes:

- · Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, # y @

net_name

Nombre de la red que contiene la LU local.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 8 bytes. Puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo A. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9

MC GET ATTRIBUTES y GET ATTRIBUTES

Los caracteres especiales \$, # y @

lu name

Nombre de la LU local.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 8 bytes. Puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo A. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, # y @

lu_alias

Alias por el que se conoce la LU local en el TP local. Se trata de una cadena de caracteres ASCII de 8 bytes.

plu_alias

Alias por el que se conoce la LU asociada en el TP local. Se trata de una cadena de caracteres ASCII de 8 bytes.

plu_un_name

Nombre sin interpretar de la LU asociada—el nombre de la LU asociada definido en el SSCP (punto de control de servicios del sistema). Se obtiene de la configuración de la LU remota en el archivo de configuración de Communications Server para Linux. Este parámetro es necesario en la configuración únicamente si la LU local es dependiente, por lo que el nombre devuelto para una LU independiente puede ser blanco o nulo.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 8 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. Puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE. Estos caracteres son los siguientes:

- · Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

fqplu_name

Nombre de la LU asociada completamente calificado.

Este campo contiene el nombre de red, un punto EBCDIC y el nombre de LU asociada. Cada uno de los dos nombres es una cadena de caracteres de 8 bytes que puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo A. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, # y @

user_id Identificador de usuario enviado por el TP que invoca mediante el verbo [MC_]ALLOCATE para acceder al TP invocado (si corresponde).

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 10 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. Puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE. Estos caracteres son los siguientes:

- · Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Este campo contiene el identificador de usuario si se cumplen las condiciones siguientes:

MC_GET_ATTRIBUTES y GET_ATTRIBUTES

- El TP invocado necesita seguridad de conversación.
- Este verbo ha sido emitido por el TP invocado.

De lo contrario, este campo contiene blancos.

conv_group_id

Identificador de grupo de conversación de la sesión que utiliza esta conversación.

conv_corr_len

Longitud (0–8 bytes) del correlacionador de conversación (consulte la descripción del parámetro *conv_corr* para obtener más información).

conv_corr

Correlacionador de conversación asignado por el nodo del TP que invoca cuando se ha asignado la conversación.

AIX, LINUX

Para los TP que utilizan el proceso de punto de sincronización, el gestor de puntos de sincronización utiliza este parámetro para identificar la conversación durante el proceso de resincronización.

luw_id LUWID (identificador de unidad lógica de trabajo) para la transacción en que participa esta conversación. El LUWID se asigna en nombre del TP que inicia la transacción, y permite correlacionar las diferentes conversaciones que forman la transacción.

Un TP que utiliza el proceso de punto de sincronización tiene dos LUWID asociados; el LUWID no protegido se utiliza para conversaciones con *sync_level* definido en AP_NONE o AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL, y el LUWID protegido se utiliza para conversaciones con *sync_level* definido en AP_SYNCPT. Un TP que no utiliza el proceso de punto de sincronización sólo tiene uno, el LUWID no protegido. Este verbo devuelve el LUWID que está asociado con esta conversación; es el LUWID protegido si la conversación tiene un parámetro *sync_level* definido en AP_SYNCPT y, de lo contrario, el LUWID no protegido. La aplicación puede utilizar el verbo GET_TP_PROPERTIES para obtener ambos LUWID para el TP.

El LUWID consta de los siguientes parámetros:

luw_id.fq_length

Longitud (1–17 bytes) del nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo (el parámetro siguiente especifica el nombre de LU en sí).

luw_id.fq_luw_name

Nombre de LU completamente calificado asociado con la unidad lógica de trabajo. Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC. Consta de un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.

luw_id.instance

Número de instancia asociado con la unidad lógica de trabajo (un número binario de 6 bytes).

luw_id.sequence

Número de secuencia del segmento actual de la unidad lógica de trabajo (un número binario de 2 bytes).

MC GET ATTRIBUTES y GET ATTRIBUTES

sess_id Indicador de sesión de la sesión utilizada por esta conversación.



Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary rc
       AP PARAMETER CHECK
```

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de conv_id no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El parámetro format está definido en un valor que no es válido.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.


Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

primary_rc

AP COMM SUBSYSTEM ABENDED AP CONVERSATION TYPE MIXED AP DUPLEX TYPE MIXED AP INVALID VERB AP TP BUSY AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR

MC_GET_ATTRIBUTES y GET_ATTRIBUTES



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

MC_PREPARE_TO_RECEIVE y PREPARE_TO_RECEIVE

El verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE o PREPARE_TO_RECEIVE cambia el estado de la conversación para el TP local de Enviar o Enviar-Pendiente a Recibir.

Nota: Este verbo sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; no es válido para las conversaciones dúplex.

Antes de cambiar el estado de conversación, este verbo realiza el equivalente de uno de los verbos siguientes, en función del parámetro *ptr_type* (tipo de preparación para recepción) como se describe a continuación:

- El verbo [MC_]FLUSH, que envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local a la LU asociada (y al TP).
- El verbo [MC_]CONFIRM, que envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local y una petición de confirmación al TP asociado.

Una vez que este verbo se ha ejecutado correctamente, el TP local puede recibir datos.

Estructura del VCB: MC_PREPARE_TO_RECEIVE

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE es la siguiente:

```
AP UINT32
                    conv id;
 unsigned char
                  ptr type;
 unsigned char
                  locks;
} MC_PREPARE_TO_RECEIVE;
```

Estructura del VCB: PREPARE TO RECEIVE

La definición de la estructura del VCB para el verbo PREPARE_TO_RECEIVE es la siguiente:

```
typedef struct prepare_to_receive
 AP UINT16
                  opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
                                            /* Reservado
                                                                   */
 AP UINT16
                primary rc;
               secondary_rc;
 AP UINT32
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                 conv_id;
                ptr type;
 unsigned char
 unsigned char locks;
} PREPARE TO RECEIVE;
```

Estructura del VCB: MC_PREPARE_TO_RECEIVE (Windows)



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE es la siguiente:

```
typedef struct mc prepare to receive
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                reserv2;
 unsigned short primary rc;
 unsigned long
                  secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
                conv_id;
 unsigned long
                 ptr type;
 unsigned char
 unsigned char
                 locks;
} MC_PREPARE_TO_RECEIVE;
```

Estructura del VCB: PREPARE_TO_RECEIVE (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo PREPARE_TO_RECEIVE es la siguiente:

```
typedef struct prepare to receive
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                 reserv2;
 unsigned short primary_rc;
 unsigned long
                  secondary rc;
 unsigned char
                tp_id[8];
 unsigned long
                 conv id;
 unsigned char
                 ptr type;
 unsigned char
                 locks;
} PREPARE TO RECEIVE;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M PREPARE TO RECEIVE

Para el verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE.

AP B PREPARE TO RECEIVE

Para el verbo PREPARE_TO_RECEIVE.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo PREPARE_TO_RECEIVE.

Si el verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con el valor AP_NON_BLOCKING.

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

ptr_type

Especifica cómo realizar el cambio de estado.

Los valores posibles son:

AP_FLUSH

Envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local a la LU asociada (y al TP) antes de cambiar el estado de la conversación a Recibir.

AIX, LINUX

AP_CONFIRM_TYPE

Utilice este valor únicamente si el nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT. Indica que antes de cambiar el estado de la conversación a Recibir se requiere la confirmación del TP asociado (pero no el proceso de punto de sincronización).

APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local y una petición de confirmación al TP asociado. El estado de conversación no cambia a Recibir hasta que el TP asociado envía la confirmación solicitada (o informa de un error).

AP SYNC LEVEL

Utiliza el nivel de sincronización de la conversación (establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE) para determinar cómo realizar el cambio de estado.

Si el nivel de sincronización de la conversación es AP_NONE, APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local al TP asociado antes de cambiar el estado de la conversación a Recibir.

Si el nivel de sincronización es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL, APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local y una petición de confirmación al TP asociado. Una vez recibida la confirmación del TP asociado, APPC cambia el estado de la conversación a Recibir. Sin embargo, si el TP asociado informa de un error, el estado cambia a Recibir o Restablecer; consulte "Cambio de estado" en la página 154.

AIX, LINUX

Si el nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT, APPC envía el contenido del almacenamiento intermedio de envío de la LU local al TP asociado antes de cambiar el estado de conversación. El gestor de puntos de sincronización se encarga de lo siguiente:

- Interceptar el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE cuando se especifica el parámetro *ptr_type* definido en AP_SYNC_LEVEL.
- Efectuar el proceso de punto de sincronización necesario.
- Pasar el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE original a Communications Server para Linux cuando el proceso de punto de sincronización ha finalizado.

Cuando Communications Server para Linux recibe el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con *ptr_type* definido en AP_SYNC_LEVEL en una conversación con *sync_level* definido en AP_SYNCPT, supone que el gestor de puntos de sincronización ya ha efectuado todo el proceso de punto de sincronización necesario y procesa el verbo igual que para *sync_level* definido en AP_NONE.

locks Especifica cuándo APPC debe devolver el control al TP local.

Utilice este parámetro únicamente si *ptr_type* está definido en AP_SYNC_LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL. (De lo contrario, no se tiene en cuenta el parámetro.)

Los valores posibles son:

AP LONG

APPC devuelve el control al TP local cuando la confirmación y los datos posteriores del TP asociado llegan a la LU local. (Con este método se consigue utilizar la red de forma más eficaz pero se tarda más en devolver el control al TP local.)

AP_SHORT

APPC devuelve el control al TP local cuando la confirmación del TP asociado llega a la LU local.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc AP_0K
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP_BAD_TP_ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP_P_TO R INVALID FOR FDX

El TP local ha intentado utilizar el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE en una conversación dúplex. Este verbo sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

AP P TO R INVALID TYPE

El parámetro *ptr_type* no está definido en un valor válido.



AP INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



MC PREPARE TO RECEIVE & PREPARE TO RECEIVE

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_STATE_CHECK secondary rc

Los valores posibles son:

AP_P_TO_R_NOT_LL_BDY

(Valor devuelto únicamente para el verbo PREPARE_TO_RECEIVE.) El TP local no ha terminado de enviar un registro lógico.

AP P TO R NOT SEND STATE

La conversación no se encuentra en estado Enviar ni Enviar-Pendiente.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

primary_rc AP ALLOCATION ERROR secondary_rc AP ALLOCATION FAILURE NO RETRY AP ALLOCATION FAILURE RETRY AP CONVERSATION TYPE MISMATCH AP PIP NOT ALLOWED AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY

> AP SECURITY NOT VALID AP SYNC LEVEL NOT SUPPORTED AP TP NAME NOT RECOGNIZED

AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY AP SEC BAD PROTOCOL VIOLATION

AP SEC BAD PASSWORD EXPIRED AP SEC BAD PASSWORD INVALID

AP SEC BAD USERID REVOKED AP SEC BAD USERID INVALID

AP SEC BAD USERID MISSING

AP SEC BAD PASSWORD MISSING

AP SEC BAD UID NOT DEFD TO GRP

AP SEC BAD UNAUTHRZD AT RLU

AP SEC BAD UNAUTHRZD FROM LLU

AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP

AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED AP SEC BAD PROCESSING FAILURE

AIX, LINUX

primary_rc

AP BACKED OUT

secondary_rc

AP_BO_NO_RESYNC AP_BO_RESYNC



primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP_PROG_ERROR_PURGING
AP_INVALID_VERB
AP_TP_BUSY
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_PREPARE_TO_RECEIVE devuelve el código de retorno primario siguiente:

El verbo PREPARE_TO_RECEIVE devuelve los códigos de retorno primarios siguientes:

```
primary_rc

AP_DEALLOC_ABEND_PROG

AP_DEALLOC_ABEND_SVC

AP_DEALLOC_ABEND_TIMER

AP_SVC_ERROR_PURGING
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación debe encontrarse en estado Enviar o Enviar-Pendiente.

Cambio de estado

Los cambios de estado, resumidos en la tabla siguiente, dependen del valor del parámetro *primary_rc*.

MC PREPARE TO RECEIVE & PREPARE TO RECEIVE

primary_rc	Estado nuevo
AP_OK	Recibir
AP_PARAMETER_CHECK	Sin cambio
AP_STATE_CHECK	
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	
AP_INVALID_VERB	
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	
AP_ALLOCATION_ERROR	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_RETRY	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	
AP DEALLOC ABEND RESET	Restablecer
AP_DEALLOC_ABEND_PROG	
AP_DEALLOC_ABEND_SVC	
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	
AP_PROG_ERROR_PURGING_RECEIVE	Recibir
AP_SVC_ERROR_PURGING	

Nota de uso

La conversación no cambia al estado Enviar o Enviar-Pendiente para el TP asociado hasta que éste recibe uno de los valores siguientes mediante el parámetro what_rcvd de un verbo de recepción posterior:

- AP_SEND, AP_DATA_SEND, AP_DATA_COMPLETE_SEND.
- AP CONFIRM SEND, AP DATA CONFIRM SEND O AP DATA COMPLETE CONFIRM SEND (y responde con [MC_]CONFIRMED).

Los verbos RECEIVE son [MC_]RECEIVE_AND_WAIT, [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE y [MC_]RECEIVE_AND_POST.

Verbos MC_RECEIVE y RECEIVE

APPC proporciona tres tipos de verbos diferentes que se utilizan para recibir datos del TP asociado. La mayoría de los parámetros y códigos de retorno son los mismos para los tres verbos, pero cada uno opera de modo distinto y realiza una función distinta. En este apartado se explica la información común para los tres verbos, y más adelante se explica cada verbo con más detalle.

Los tres verbos RECEIVE son:

- [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE
- [MC_]RECEIVE_AND_WAIT
- [MC | RECEIVE AND POST

Nota: El verbo [MC | RECEIVE EXPEDITED DATA también recibe datos del TP asociado, pero recibe datos que se han enviado como datos de flujo acelerado en lugar de datos de flujo normal. Este verbo se describe por separado tras los demás verbos de recepción.

Cómo recibe datos un TP

El proceso por el que el TP local recibe datos es el siguiente:

Verbos MC_RECEIVE y RECEIVE

- 1. El TP local emite un verbo de recepción hasta que termina de recibir una unidad de datos completa. Los datos recibidos pueden ser:
 - Un registro de datos transmitido en una conversación correlacionada.
 - Un registro lógico transmitido en una conversación básica.
 - Un almacenamiento intermedio de datos recibido aparte de su formato de registro lógico en una conversación básica.

Puede que el TP local tenga que emitir varias veces el verbo RECEIVE para recibir una unidad de datos completa. Una vez que se ha recibido una unidad de datos completa, el TP local puede manipularla.

- 2. El TP local emite otro verbo de recepción. Esto tiene uno de los efectos siguientes:
 - Si el TP asociado ha enviado más datos, el TP local empieza a recibir una unidad de datos nueva.
 - Si el TP asociado ha terminado de enviar datos o está esperando la confirmación, la información de estado (disponible mediante el parámetro what_rcvd) indica la siguiente acción que normalmente lleva a cabo el TP local. Para ver más información, consulte "Parámetro what rcvd".

El TP local también puede definir un parámetro *rtn_status* cuando emite el verbo de recepción; esto indica que se devolverá cualquier información de estado disponible con los datos. En este caso, el verbo de recepción que devuelve la última parte de los datos también devuelve la información de estado, y el TP local no tiene que emitir un verbo de recepción aparte para ésta. Para ver más información, consulte "Parámetro what_rcvd".

Parámetro what rcvd

Después de emitir uno de los verbos [MC_]RECEIVE, un TP normalmente utilizará el parámetro *what_rcvd* para determinar su próxima acción. Los valores que hacen referencia a un tipo de datos de "control de usuario" se devolverán en una conversación correlacionada en el sistema AIX o Linux, y los valores referentes a un tipo de datos de "cabecera PS" se devolverán en una conversación correlacionada en el sistema AIX o Linux con el nivel de sincronización AP_SYNCPT.

En la lista siguiente se describen los valores posibles del parámetro *what_rcvd*, con la acción que el TP normalmente lleva a cabo para cada uno de ellos:

AP_DATA AP_DATA_COMPLETE AP_DATA_INCOMPLETE AP_USER_CONTROL_DATA_COMPLETE AP_USER_CONTROL_DATA_INCMP AP_PS_HEADER_COMPLETE AP_PS_HEADER_INCOMPLETE

El TP local ha recibido datos del TP asociado. Normalmente sigue emitiendo verbos RECEIVE hasta que recibe uno de los demás parámetros *what_rcvd* de esta lista.

AP_SEND (sólo conversaciones semidúplex)

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE sin solicitar confirmación o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío PREPARE_TO_RECEIVE. Ahora el TP local se encuentra en estado Enviar, por lo que normalmente empezará a enviar datos.

AP_CONFIRM_DEALLOCATE (sólo conversaciones semidúplex)

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con un parámetro *dealloc_type* que indicaba que se necesitaba la confirmación, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOCATE. Ahora el TP

Verbos MC RECEIVE y RECEIVE

local se encuentra en estado Confirmar-Desasignar, por lo que normalmente emitirá el verbo [MC | CONFIRMED para confirmar la desasignación de la conversación.

AP_CONFIRM_SEND (sólo conversaciones semidúplex)

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con los parámetros ptr_type y dealloc_type que indicaban que se necesitaba una confirmación o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío PREPARE_TO_RECEIVE_CONFIRM. Ahora el TP local se encuentra en estado Confirmar-Enviar, por lo que normalmente emitirá el verbo [MC_]CONFIRMED para confirmar el cambio de estado y empezar a enviar datos.

AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED (sólo conversaciones semidúplex)

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM. Ahora el TP local se encuentra en estado Confirmar, por lo que normalmente emitirá el verbo [MC |CONFIRMED.

Los valores siguientes se devolverán únicamente si el TP local ha especificado AP YES para el parámetro rtn_status (estado de retorno con datos):

AP DATA SEND AP DATA COMPLETE SEND AP UC DATA COMPLETE SEND AP PS HDR COMPLETE SEND

El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC]PREPARE TO RECEIVE sin solicitar confirmación, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío PREPARE_TO_RECEIVE. Ahora el TP local se encuentra en estado Enviar-Pendiente, por lo tanto empezará a enviar datos normalmente.

AP_DATA_CONFIRM_DEALLOCATE AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL AP_UC_DATA_COMPLETE_CNFM_DEALL AP_PS_HDR_COMLETE_CNFM_DEALL

Todos estos valores sólo son válidos para las conversaciones semidúplex.

El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con un parámetro dealloc_type que indicaba que se necesitaba una confirmación, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOCATE. Ahora el TP local se encuentra en estado Confirmar-Desasignar, por lo que normalmente emitirá el verbo [MC_]CONFIRMED para confirmar la desasignación de la conversación.

AP_DATA_CONFIRM_SEND, AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND, AP_UC_DATA_COMPLETE_CNFM_SEND, AP_PS_HDR_COMPLETE_CNFM_SEND

Todos estos valores sólo son válidos para las conversaciones semidúplex.

El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con los parámetros ptr_type y dealloc_type que indicaban que se necesitaba una confirmación o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío PREPARE TO RECEIVE CONFIRM. Ahora el TP local se encuentra en estado Confirmar-Enviar, por lo que normalmente emitirá el verbo [MC_]CONFIRMED para confirmar el cambio de estado y empezar a enviar datos.

AP_DATA_CONFIRM, AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM, AP UC DATA COMPLETE CONFIRM, AP PS HDR COMPLETE CONFIRM

Todos estos valores sólo son válidos para las conversaciones semidúplex.

Verbos MC_RECEIVE y RECEIVE

El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM. Ahora el TP local se encuentra en estado Confirmar, por lo que normalmente emitirá el verbo [MC_]CONFIRMED.

En todos los casos de CONFIRM anteriores, el TP puede emitir el verbo [MC_]SEND_ERROR en lugar del verbo [MC_]CONFIRMED, para indicar que se ha detectado un error en los datos suministrados o en el proceso. Si emite [MC_]SEND_ERROR en estado Enviar-Pendiente (después de recibir AP_DATA_SEND, AP_DATA_COMPLETE_SEND, AP_UC_DATA_COMPLETE_SEND o AP_PS_HDR_COMPLETE_SEND), puede especificar si el error se ha detectado en los datos suministrados o en sus propios datos o proceso. Para ver más información, consulte la descripción del verbo [MC_]SEND_ERROR en "MC_SEND_ERROR y SEND_ERROR" en la página 228.

Fin de los datos

Si el TP local emite uno de los verbos RECEIVE de conversación básica y define el parámetro *fill* en AP_BUFFER, la recepción de los datos finaliza cuando se ha alcanzado el valor de *max_len* o el fin de los datos. El fin de los datos se indica mediante uno de los elementos siguientes:

- Un parámetro primary_rc con un valor diferente de AP_0K (por ejemplo, AP DEALLOC NORMAL).
- Un parámetro *what_rcvd* que incluye SEND, CONFIRM, CONFIRM_SEND o CONFIRM DEALLOCATE.

Para determinar si se ha alcanzado el fin de los datos, el TP local vuelve a emitir uno de los verbos RECEIVE. Si el nuevo parámetro *primary_rc* contiene AP_OK y *what_rcvd* contiene AP_DATA o AP_DATA_INCOMPLETE, no se ha alcanzado el fin de los datos. Sin embargo, si se ha alcanzado el fin de los datos, el parámetro *primary_rc* o *what_rcvd* indicará el motivo del fin de los datos.

Comprobación del parámetro what_rcvd

El TP local puede utilizar cualquiera de los verbos [MC_]RECEIVE para determinar si el TP asociado tiene datos para enviar, requiere una confirmación o ha cambiado el estado de conversación, sin recibir datos. Para ello, emite el verbo [MC_]RECEIVE con el parámetro *max_len* definido en 0 (cero), y después (si el verbo vuelve con un parámetro *primary_rc* definido en AP_0K) comprueba el parámetro *what_rcvd*.

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

El verbo MC_RECEIVE_AND_POST o RECEIVE_AND_POST recibe datos de aplicación e información de estado de manera asíncrona. De esta forma el TP local puede seguir procesando mientras llegan datos a la LU local.

Nota: Este verbo sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; no es válido para las conversaciones dúplex.

Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_POST

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_RECEIVE_AND_POST es la siguiente:

MC RECEIVE AND POST & RECEIVE AND POST

```
typedef struct mc receive and post
 AP UINT16
                    opcode;
 unsigned char
                  opext;
 unsigned char
                                              /* Reservado
                                                                       */
                 format;
 AP UINT16
                   primary rc;
 AP UINT32
                 secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP_UINT32
                   conv_id;
 AP_UINT16
                   what_rcvd;
 unsigned char
                   rtn status;
 unsigned char
                   reserv4;
                   rts rcvd;
 unsigned char
 unsigned char
                   expd_rcvd;
 AP UINT16
                   max len;
 AP UINT16
                   dlen;
 unsigned char
                  *dptr;
 void
                   (*callback)();
 unsigned char
                    reserv6;
} MC_RECEIVE_AND_POST;
```

Estructura del VCB: RECEIVE AND POST

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_AND_POST es la siguiente:

```
typedef struct receive and post
                    opcode;
 AP UINT16
 unsigned char
                  opext;
 unsigned char
                 format;
                                              /* Reservado
                                                                       */
 AP UINT16
                   primary_rc;
 AP UINT32
                 secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                   conv id;
 AP UINT16
                   what rcvd;
 unsigned char
                  rtn status;
 unsigned char
                   fill;
 unsigned char
                   rts rcvd;
 unsigned char
                   expd rcvd;
 AP UINT16
                   max_len;
 AP_UINT16
                   dlen;
                  *dptr;
 unsigned char
 void
                   (*callback)();
 unsigned char
                    reserv5;
} RECEIVE AND POST;
```

Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_POST (Windows)



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_RECEIVE_AND_POST es la siguiente:

```
typedef struct mc receive and post
 unsigned short
                    opcode;
 unsigned char
                  opext;
 unsigned char
                    reserv2;
 unsigned short
                    primary_rc;
 unsigned long
                    secondary_rc;
                  tp_id[8];
 unsigned char
 unsigned long
                    conv id;
 unsigned short
                    what_rcvd;
 unsigned char
                   rtn status;
```

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

```
unsigned char reserv4;
unsigned char rts_rcvd;
unsigned char reserv5;
unsigned short max_len;
unsigned short dlen;
unsigned char far *dptr;
unsigned char far *sema;
unsigned char reserv6;
} MC RECEIVE AND POST;
```

Estructura del VCB: RECEIVE_AND_POST (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_AND_POST es la siguiente:

```
typedef struct receive and post
 unsigned short
                  opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
               reserv2;
 unsigned short primary rc;
 unsigned long
                 secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 unsigned long
                 conv_id;
 unsigned short
                what rcvd;
 unsigned char
                 rtn status;
                 fill;
 unsigned char
 unsigned char
                 rts rcvd;
 unsigned char reserv4;
 unsigned short max len;
 unsigned short dlen;
 unsigned char far *dptr;
 unsigned char far *sema;
 unsigned char
                  reserv5;
} RECEIVE AND POST;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

```
AP M RECEIVE AND POST
```

Para el verbo MC RECEIVE AND POST.

AP B RECEIVE AND POST

Para el verbo RECEIVE_AND_POST.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_RECEIVE_AND_POST.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo RECEIVE_AND_POST.

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

rtn_status

Indica si la información de estado y los datos pueden devolverse en el mismo verbo.

Los valores posibles son:

- **AP_YES** La información de estado, si está disponible, se devuelve con la última parte de un registro de datos.
- AP_NO La información de estado no se devuelve con los datos. Después de recibir el fin de un registro de datos, el TP local debe emitir otro verbo [MC_]RECEIVE para obtener la información de estado.
- fill Indica la manera en que el TP local recibe datos.

Este parámetro sólo es utilizado por el verbo RECEIVE_AND_POST de conversación básica.

Los valores posibles son:

AP BUFFER

El TP local recibe datos hasta que se alcanza el número de bytes especificado por el parámetro *max_len* o hasta el fin de los datos. Los datos se reciben sin tener en cuenta el formato de registro lógico.

- **AP_LL** Los datos se reciben con el formato de registro lógico. Los datos recibidos pueden ser:
 - Un registro lógico completo.
 - Una parte de un registro lógico (el número de bytes especificado por max_len).
 - El fin de un registro lógico.

max_len

Número máximo de bytes de datos que puede recibir el TP local.

El rango de este valor es 0-65.535.

Este valor no debe sobrepasar la longitud del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos.

dptr Dirección del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos por el TP local.

AIX, LINUX

callback

Dirección de la rutina callback que APPC llamará cuando haya finalizado la operación de recepción asíncrona. Para ver más información, consulte "Notas de uso" en la página 170.

WINDOWS

Sema Descriptor de contexto de sucesos de Windows que se obtiene llamando a una de las dos funciones siguientes de Windows: CreateEvent o OpenEvent.

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

APPC señala este descriptor de contexto de sucesos para informar al TP de que la operación de recepción asíncrona ha finalizado.



Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Al emitir este verbo, éste vuelve inmediatamente con un parámetro *primary_rc* que indica si el verbo se ha emitido correctamente o no. Los únicos parámetros devueltos que son válidos en este punto son *primary_rc*, *secondary_rc* (si *primary_rc* no tiene el valor AP_OK), y *rts_rcvd*. Los valores posibles de *primary_rc* y *secondary_rc* se describen más adelante en este apartado.

Si este parámetro *primary_rc* está definido en AP_0K, el verbo ha empezado a recibir datos de manera asíncrona de forma correcta. Cuando el verbo ha finalizado (debido a que ha recibido los datos correctamente o bien porque ha finalizado por un error de conversación), APPC llama a la rutina callback suministrada. En este punto, los parámetros devueltos son los que se muestran a continuación. Los parámetros *primary_rc* y *secondary_rc* tendrán nuevos valores que indicarán si se han recibido o no los datos correctamente, y deberán volverse a examinar.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_0K
what_rcvd
```

Información de estado recibida con los datos entrantes.

La siguiente acción que emprende el TP normalmente dependerá del valor de este parámetro. Para ver más información, consulte "Parámetro what_rcvd" en la página 156.

Los valores posibles son:

AP CONFIRM DEALLOCATE

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro *dealloc_type* establecido en AP_SYNC_LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP_CONFIRM_SEND

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro *ptr_type* establecido en AP_SYNC_LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP CONFIRM WHAT RECEIVED

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM.

AP DATA

Este valor puede ser devuelto por el verbo RECEIVE_AND_POST de conversación básica si el parámetro *fill* está definido en AP_BUFFER; no se aplica a MC_RECEIVE_AND_POST.

MC RECEIVE AND POST & RECEIVE AND POST

El TP local ha recibido datos hasta alcanzar max_len o el fin de los datos.

AP DATA COMPLETE

Para el verbo MC_RECEIVE_AND_POST, este valor indica que el TP local ha recibido un registro de datos completo o la última parte de un registro de datos. Para RECEIVE_AND_POST con el parámetro fill definido en AP LL, este valor indica que el TP local ha recibido un registro lógico completo o el fin de un registro lógico.

AP DATA INCOMPLETE

Para MC_RECEIVE_AND_POST, este valor indica que el TP local ha recibido un registro de datos incompleto. El parámetro max_len ha especificado un valor inferior a la longitud del registro de datos (o inferior al registro de datos restante si no es el primer verbo de recepción que lee el registro).

Para RECEIVE_AND_POST con el parámetro fill definido en AP LL, este valor indica que el TP local ha recibido un registro lógico incompleto.

AP_SEND

Para el TP asociado, la conversación ha entrado en estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Enviar.

Los valores siguientes sólo se devolverán si rtn status estaba definido en AP YES:

AP DATA CONFIRM

Es una combinación de AP DATA y AP CONFIRM WHAT RECEIVED. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM.

AP DATA COMPLETE CONFIRM

Es una combinación de AP DATA COMPLETE y AP CONFIRM WHAT RECEIVED. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM.

AP DATA CONFIRM DEALLOCATE

Es una combinación de AP_DATA y AP_CONFIRM_DEALLOCATE. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type definido en AP SYNC LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOC_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP CONFIRM SYNC LEVEL.

AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL

Es una combinación de AP DATA COMPLETE y AP CONFIRM DEALLOCATE. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type definido en AP SYNC LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOC_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP CONFIRM SYNC LEVEL.

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

AP DATA CONFIRM SEND

Es una combinación de AP_DATA y AP_CONFIRM_SEND. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío P_TO_R_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP DATA COMPLETE CONFIRM SEND

Es una combinación de AP_DATA_COMPLETE y AP_CONFIRM_SEND. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío P_TO_R_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP_DATA_SEND

El TP asociado ha enviado datos y después ha pasado al estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Pendiente-Envío.

AP DATA COMPLETE SEND

El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha pasado al estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Pendiente-Envío.

Los valores siguientes se devolverán en el verbo MC_RECEIVE_AND_POST:

AP USER CONTROL DATA INCMP

Igual que AP_DATA_INCOMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP USER CONTROL DATA COMPLETE

Igual que AP_DATA_COMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE CONFIRM

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP_UC_DATA_COMPLETE_CNFM_DEALL

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_DEALL, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE CNFM SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

Los valores siguientes se devolverán en el verbo MC_RECEIVE_AND_POST con *sync_level* definido en AP_SYNCPT:

MC RECEIVE AND POST & RECEIVE AND POST

AP PS HEADER INCOMPLETE

Igual que AP DATA INCOMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HEADER COMPLETE

Igual que AP DATA COMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP_PS_HDR_COMPLETE_SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CONFIRM

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CNFM DEALL

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CNFM SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

rts rcvd

Indicador de petición de envío recibida. Este parámetro sólo es válido para las conversaciones semidúplex; no se utiliza en las conversaciones dúplex.

Los valores posibles son:

- AP_YES El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, que solicita que el TP local cambie la conversación al estado Recibir.
- AP NO El TP asociado no ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND.

Para ver una explicación de por qué este indicador puede ser recibido por verbos de recepción, consulte "MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND" en la página 203.

expd_rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

> Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos. AP NO

dlen Número de bytes de datos recibidos (los datos se guardan en el almacenamiento intermedio especificado por el parámetro dptr). La longitud 0 (cero) indica que no se han recibido datos. Este parámetro sólo se utiliza si el parámetro what_rcvd indica que se han recibido datos.

Conversación desasignada: Si el TP asociado ha desasignado la conversación sin solicitar confirmación, APPC devuelve los parámetros siguientes:

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

primary_rc

AP DEALLOC NORMAL

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con *dealloc_type* establecido en uno de los siguientes valores:

- AP FLUSH
- AP_SYNC_LEVEL con el nivel de sincronización de la conversación especificado como AP_NONE.

dlen Número de bytes de datos recibidos (los datos se guardan en el almacenamiento intermedio especificado por el parámetro *dptr*). La longitud 0 (cero) indica que no se han recibido datos. Este parámetro sólo se utiliza si *rtn_status* está definido en AP_YES.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP PARAMETER CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD RETURN STATUS WITH DATA

El parámetro rtn_status está definido en un valor que no es válido.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP_SYNC_NOT_ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

AP INVALID CALLBACK HANDLE

El parámetro *callback* se ha definido en un puntero nulo y el verbo se ha emitido utilizando el punto de entrada síncrono (o utilizando el punto de entrada asíncrono con un puntero nulo a una rutina callback). Para ver más información, consulte "Notas de uso" en la página 170.

AP RCV AND POST BAD FILL

Este código de retorno sólo se aplica al verbo RECEIVE_AND_POST de conversación básica. El parámetro *fill* está definido en un valor que no es válido.

MC RECEIVE AND POST & RECEIVE AND POST

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
       AP_STATE_CHECK
```

secondary rc

Los valores posibles son:

AP RCV AND POST BAD STATE

La conversación no se encontraba en estado Recibir, Enviar o Enviar-Pendiente cuando el TP ha emitido este verbo.

AP_RCV_AND_POST_NOT_LL_BDY

Este código de retorno sólo se aplica al verbo RECEIVE_AND_POST de conversación básica. La conversación se encontraba en estado Enviar; el TP ha empezado pero no ha terminado de enviar un registro lógico.

Verbo cancelado: Este código de retorno no puede devolverse como el código de retorno inicial, sino sólo como el código de retorno posterior si el código de retorno inicial es AP OK.

Si el verbo no se ha ejecutado porque ha sido cancelado por otro verbo emitido por el TP, APPC devuelve el siguiente parámetro:

primary_rc

AP_CANCELLED

El TP local ha emitido uno de los verbos siguientes mientras se encontraba en estado Pendiente-Envío:

- DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND_PROG, AP ABEND SVC o AP ABEND TIMER
- MC_DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND
- [MC_]SEND_ERROR
- TP_ENDED

La emisión de uno de estos verbos mientras se encuentra en estado Pendiente-Envío hace que el verbo

[MC_]RECEIVE_RTS_AND_POST se cancele. No se llama a la rutina callback. El TP local ya no recibe datos de manera asíncrona del TP asociado.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
          AP_ALLOCATION_ERROR
secondary_rc
          AP ALLOCATION FAILURE NO RETRY
          AP ALLOCATION FAILURE RETRY
          AP CONVERSATION TYPE MISMATCH
          AP PIP NOT ALLOWED
          AP PIP NOT SPECIFIED CORRECTLY
          AP SECURITY NOT VALID
```

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

```
AP SYNC LEVEL NOT SUPPORTED
          AP TP NAME NOT RECOGNIZED
          AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY
          AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY
          AP SEC BAD PROTOCOL VIOLATION
          AP SEC BAD PASSWORD EXPIRED
          AP SEC BAD PASSWORD INVALID
          AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED
          AP_SEC_BAD_USERID_INVALID
          AP SEC BAD USERID MISSING
          AP SEC BAD PASSWORD MISSING
          AP_SEC_BAD_UID_NOT_DEFD_TO_GRP
          AP SEC BAD UNAUTHRZD AT RLU
          AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_FROM_LLU
          AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP
          AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED
          AP SEC BAD PROCESSING FAILURE
primary_rc
       AP_BACKED_OUT
secondary_rc
          AP BO NO RESYNC
          AP BO RESYNC
primary_rc
          AP COMM SUBSYSTEM ABENDED
          AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR
          AP CONV FAILURE NO RETRY
          AP CONV FAILURE RETRY
          AP CONVERSATION TYPE MIXED
          AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC
          AP_PROG_ERROR_PURGING
          AP PROG ERROR TRUNC
          AP_INVALID_VERB
          AP_TP_BUSY
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_RECEIVE_AND_POST devuelve el código de retorno primario siguiente:

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El verbo RECEIVE_AND_POST devuelve los códigos de retorno primarios siguientes:

```
primary_rc

AP_DEALLOC_ABEND_PROG

AP_DEALLOC_ABEND_SVC

AP_DEALLOC_ABEND_TIMER

AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC

AP_SVC_ERROR_PURGING
```

AP SVC ERROR TRUNC

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

El TP puede emitir [MC_]RECEIVE_AND_POST cuando la conversación se encuentra en estado Recibir, Enviar o Enviar-Pendiente.

Emisión del verbo en estado Enviar

La emisión del verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST mientras la conversación se encuentra en estado Enviar tiene los efectos siguientes:

- La LU local envía la información de su almacenamiento intermedio de envío y un indicador SEND al TP asociado.
- · La conversación cambia al estado Pendiente-Envío; el TP local está listo para recibir información del TP asociado de manera asíncrona.

Cambio de estado

La conversación cambia de estado dos veces. Tras el retorno inicial del verbo, si el parámetro primary_rc tiene el valor AP OK, la conversación cambia al estado Pendiente-Envío. Después de que APPC llame la rutina callback o borre el semáforo para indicar la finalización del verbo, se produce un cambio de estado tal como se describe en este apartado.

El cambio de estado al finalizar el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST depende del valor de los siguientes parámetros:

- El parámetro primary_rc.
- El parámetro what_rcvd si primary_rc tiene el valor AP OK.

En la tabla de a continuación se resumen los posibles cambios de estado que pueden producirse cuando primary_rc tiene el valor AP OK:

Parámetro what_rcvd	Estado nuevo
AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED AP_DATA_CONFIRM	Confirmar
AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM	
AP_CONFIRM_DEALLOCATE AP_DATA_CONFIRM_DEALLOCATE	Confirmar-Desasignar
AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL	
AP_CONFIRM_SEND	Confirmar-Enviar
AP_DATA_CONFIRM_SEND AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND	
AP_DATA	Recibir
AP_DATA_COMPLETE	
AP_DATA_INCOMPLETE	Enviar
AP_SEND AP_DATA_SEND	Enviar Enviar-Pendiente
AP_DATA_COMPLETE_SEND	Environ 1 character

En la tabla de a continuación se resumen los posibles cambios de estado que pueden producirse cuando *primary_rc* no tiene el valor AP OK:

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

primary_rc	Estado nuevo
AP_PARAMETER_CHECK	Sin cambio (estos códigos de retorno sólo
AP_STATE_CHECK	pueden producirse como el primer código
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	de retorno y no como el segundo código
	de retorno)
AP_INVALID_VERB	Sin cambio
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	Sin cambio
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	
AP_CONV_FAILURE_RETRY	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	
AP_DEALLOC_ABEND	
AP_DEALLOC_ABEND_PROG	
AP_DEALLOC_ABEND_SVC	
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	
AP_DEALLOC_NORMAL	
AP_PROG_ERROR_PURGING	Recibir
AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC	
AP_SVC_ERROR_PURGING	
AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC	
AP_PROG_ERROR_TRUNC	
AP_SVC_ERROR_TRUNC	
AP_CANCELLED	La conversación vuelve al estado Enviar o Recibir en que se ha emitido el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST. Como el
	código de retorno AP_CANCELLED se produce como consecuencia de otro verbo
	emitido por el mismo TP, el estado de conversación volverá a cambiar cuando este último verbo finalice.
	este utimio verbo intance.

Notas de uso

Este apartado contiene información de uso adicional sobre los siguientes temas:

- Datos de cabecera PS
- Rutina callback
- · Proceso mientras el verbo está pendiente
- · Compatibilidad con otras implementaciones de APPC
- · Cómo utiliza el verbo el TP
- Cómo evitar esperas indefinidas

Datos de cabecera PS

En una conversación con el nivel de sincronización AP_SYNCPT, los datos recibidos pueden tener el formato de cabecera PS. En una conversación correlacionada, esto se indica mediante el valor del parámetro *what_rcvd*; en una conversación básica, esto se indica mediante un campo LL con el valor θxθθθ1 (consulte "Registros lógicos" en la página 62 para obtener más información). El gestor de puntos de sincronización se encarga de convertir los datos a los mandatos de punto de sincronización adecuados.

Rutina callback

AIX, LINUX

MC RECEIVE AND POST & RECEIVE AND POST

La aplicación suministra un puntero a una rutina callback como uno de los parámetros del VCB. En este apartado se describe cómo Communications Server para Linux utiliza esta rutina y las funciones que debe efectuar.

La rutina callback se define de la siguiente forma:

```
void (*callback) (
                  void *
                  unsigned char tp_id[8],
                  AP UINT32
                                 conv id
                );
```

Communications Server para Linux llama a la rutina con los siguientes parámetros:

vcbPuntero al VCB suministrado por la aplicación, incluidos los parámetros devueltos establecidos por Communications Server para Linux.

Identificador de TP de 8 bytes del TP en que se ha emitido el verbo. tp_id conv id

Identificador de conversación de la conversación en que se ha emitido el

La rutina callback no tiene que utilizar todos estos parámetros. Puede ejecutar todo el proceso necesario en el VCB devuelto o simplemente puede establecer una variable para informar al programa principal de que el verbo ha finalizado.

La aplicación puede emitir más verbos APPC desde dentro de la rutina callback si es necesario. Sin embargo, éstos deben ser verbos asíncronos. Los verbos síncronos emitidos desde una rutina callback se rechazarán con los códigos de retorno AP PARAMETER CHECK y AP SYNC NOT ALLOWED.

Si la aplicación emite el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST utilizando el punto de entrada APPC asíncrono, hay dos rutinas callback especificadas: una en el VCB y otra suministrada como un parámetro en el punto de entrada. En general, APPC utiliza la rutina callback especificada en el VCB y no tiene en cuenta la del punto de entrada; sin embargo, si la aplicación suministra un puntero nulo para la rutina callback en el VCB, APPC utiliza la rutina callback del punto de entrada.

Cómo continuar con otro proceso mientras el verbo está pendiente

Puesto que el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST vuelve inmediatamente sin esperar a que lleguen datos, el TP puede continuar con otro proceso mientras espera a que aquél finalice. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- El VCB suministrado al verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST continúa utilizándose hasta que la rutina callback vuelve. El TP no debe cambiar ningún campo en el VCB durante este tiempo. Si emite algún otro verbo APPC mientras se encuentra en estado Pendiente-Envío, deberá utilizar otro VCB.
- Sólo puede haber un verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST activo por conversación en todo momento.

Compatibilidad con otras implementaciones de APPC

AIX, LINUX

MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST

La implementación de AIX o Linux del verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST difiere de la implementación de APPC de Windows. Además, este verbo no está disponible en ninguna implementación de APPC de DOS. Por ello, los TP que utilizan [MC_]RECEIVE_AND_POST no son totalmente portables a otros sistemas operativos; si su TP utiliza este verbo, deberá volver a escribir las secciones del TP que lo utilizan si quiere que el TP se ejecute en otros sistemas operativos.



Cómo utiliza el verbo el TP

Para utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST, el TP local ejecuta los siguientes pasos:

- 1. Emite el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST.
- 2. Comprueba el valor del código de retorno primario primary_rc. Si el código de retorno primario tiene el valor AP_0K, el almacenamiento intermedio de recepción (al que apunta el parámetro dptr) recibe datos de manera asíncrona del TP asociado. Mientras recibe datos de manera asíncrona, el TP local puede realizar las siguientes acciones:
 - · Realizar tareas no relacionadas con esta conversación.
 - Emitir el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND.
 - Recopilar información sobre esta conversación emitiendo los verbos siguientes:
 - GET_TYPE
 - [MC_]GET_ATTRIBUTES
 - [MC_]TEST_RTS
 - Cancelar prematuramente el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST emitiendo uno de los verbos siguientes:
 - DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND_PROG, AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER
 - MC_DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND
 - SEND_ERROR
 - TP ENDED
- 3. Comprueba que APPC haya llamado a la rutina callback (suministrada como un parámetro en este verbo). Cuando el TP termina de recibir datos de manera asíncrona, APPC llama esta rutina.
- 4. Comprueba el nuevo valor del código de retorno primario *primary_rc*. Si el código de retorno primario es AP_0K, el TP local puede examinar los otros parámetros de retorno y manipular los datos recibidos de manera asíncrona. Si el código de retorno primario no es AP_0K, sólo los parámetros *secondary_rc* y *rts_rcvd* (petición de envío recibida) son significativos.

Cómo evitar esperas indefinidas



Si el TP local emite el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST y posteriormente espera a que se llame a la rutina callback, se suspenderá hasta que se reciba información del TP asociado. Puede esperar indefinidamente si el TP asociado no envía ninguna información o no emite ningún verbo que haga que la LU asociada vacíe

MC RECEIVE AND POST & RECEIVE AND POST

su almacenamiento intermedio de envío. Si necesita que el TP esté operativo de forma continua, evite esperar en la rutina callback o utilice el verbo [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE.



El verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT o RECEIVE_AND_WAIT recibe los datos que están disponibles actualmente del TP asociado. Si no hay datos actualmente disponibles, el TP local espera a que lleguen.

Mientras un verbo [MC_]RECEIVE_AND_WAIT asíncrono está pendiente, la aplicación puede emitir los verbos siguientes en la misma conversación:

- GET_TYPE
- [MC_]DEALLOCATE con el tipo de desasignación AP ABEND, AP ABEND PROG, AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER
- [MC]GET ATTRIBUTES
- Verbos [MC_]RECEIVE adicionales, siempre que se emitan en modalidad de no bloqueo
- [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA
- [MC_]REQUEST_TO_SEND
- [MC_]SEND_DATA (sólo conversaciones dúplex)
- [MC_]SEND_EXPEDITED_DATA
- [MC_]SEND_ERROR
- [MC_]TEST_RTS
- TP ENDED

Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_WAIT

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT es la siguiente:

```
typedef struct mc_receive_and_wait
 AP UINT16
                    opcode;
 unsigned char
                  opext;
 unsigned char
                  format;
                                              /* Reservado
                                                                       */
 AP UINT16
                    primary rc;
 AP_UINT32
                 secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                    conv id;
 AP UINT16
                   what rcvd;
 unsigned char
                   rtn status;
 unsigned char
                   reserv4;
                   rts rcvd;
  unsigned char
                   expd rcvd;
 unsigned char
 AP UINT16
                   max len;
 AP UINT16
                   dlen;
 unsigned char
                  *dptr;
 unsigned char
                   reserv6[5];
} MC RECEIVE AND WAIT;
```

Estructura del VCB: RECEIVE_AND_WAIT

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_AND_WAIT es la siguiente:

```
typedef struct receive_and_wait
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
                                            /* Reservado
                                                                    */
 AP UINT16
                  primary rc;
 AP UINT32
                secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                 conv id;
 AP_UINT16
                  what rcvd;
 unsigned char
                 rtn status;
 unsigned char
                 fill;
 unsigned char
                  rts rcvd;
 unsigned char
                  expd rcvd;
   AP UINT16
                   max len;
 AP UINT16
                  dlen;
                 *dptr;
 unsigned char
 unsigned char
                 reserv5[5];
} RECEIVE AND WAIT;
```

Estructura del VCB: MC_RECEIVE_AND_WAIT (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT es la siguiente:

```
typedef struct mc receive and wait
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                  reserv2;
 unsigned short
                   primary rc;
 unsigned long
                  secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 unsigned long
                  conv_id;
 unsigned short
                 what rcvd;
 unsigned char
                 rtn status;
 unsigned char
                  reserv4;
 unsigned char
                  rts rcvd;
 unsigned char
                  reserv5;
                   max len;
 unsigned short
 unsigned short
                   dlen;
 unsigned char far *dptr;
 unsigned char
                  reserv6[5];
} MC_RECEIVE_AND_WAIT;
```

Estructura del VCB: RECEIVE_AND_WAIT (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_AND_WAIT es la siguiente:

MC RECEIVE AND WAIT & RECEIVE AND WAIT

```
unsigned short
                   what rcvd;
 unsigned char
                  rtn status;
 unsigned char
                  fill;
                  rts_rcvd;
 unsigned char
 unsigned char
                  reserv4;
 unsigned short
                  max len;
 unsigned short
                  dlen;
 unsigned char far *dptr;
 unsigned char reserv5[5];
} RECEIVE_AND_WAIT;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M RECEIVE AND WAIT

Para el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT.

AP B RECEIVE AND WAIT

Para el verbo RECEIVE_AND_WAIT.

Los valores posibles son: opext

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT.

AP_BASIC_CONVERSATION

Para el verbo RECEIVE_AND_WAIT.

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico 0R) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP NON BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

tp_id Identificador del TP local.

> El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

rtn status

Indica si la información de estado y los datos pueden devolverse en el mismo verbo. Los valores posibles son:

AP YES La información de estado, si está disponible, se devuelve con la última parte de un registro de datos.

AP_NO La información de estado no se devuelve con los datos. Después

de recibir el fin de un registro de datos, el TP local debe emitir otro verbo [MC_]RECEIVE para obtener la información de estado.

fill Indica la manera en que el TP local recibe datos.

Este parámetro sólo es utilizado por el verbo RECEIVE_AND_WAIT de conversación básica. Los valores posibles son:

AP BUFFER

El TP local recibe datos hasta que se alcanza el número de bytes especificado por el parámetro *max_len* o hasta el fin de los datos. Los datos se reciben sin tener en cuenta el formato de registro lógico.

AP_LL Los datos se reciben con el formato de registro lógico. Los datos recibidos pueden ser:

- Un registro lógico completo.
- Una parte de un registro lógico (el número de bytes especificado por *max_len*).
- El fin de un registro lógico.

max_len

Número máximo de bytes de datos que puede recibir el TP local.

El rango de este valor es 0-65.535.

Este valor no debe sobrepasar la longitud del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos.

dptr Dirección del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos por el TP local.

WINDOWS

El almacenamiento intermedio de datos puede residir en un área de datos estática o en un área asignada globalmente. El almacenamiento intermedio de datos debe caber completamente en esta área.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_0K

what_rcvd

Información de estado recibida con los datos entrantes.

La siguiente acción que emprende el TP normalmente dependerá del valor de este parámetro. Para ver más información, consulte "Parámetro what_rcvd" en la página 156.

Los valores posibles son:

MC RECEIVE AND WAIT & RECEIVE AND WAIT

AP CONFIRM DEALLOCATE

Este valor sólo se puede devolver en una conversación semidúplex.

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type establecido en AP_SYNC_LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP CONFIRM SEND

Este valor sólo se puede devolver en una conversación semidúplex.

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type establecido en AP_SYNC_LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP CONFIRM WHAT RECEIVED

Este valor sólo se puede devolver en una conversación semidúplex.

El TP asociado ha emitido el verbo [MC]CONFIRM.

AP DATA

Este valor puede ser devuelto por el verbo RECEIVE_AND_WAIT de conversación básica si el parámetro fill está definido en AP BUFFER; no se aplica a MC_RECEIVE_AND_WAIT.

El TP local ha recibido datos hasta alcanzar max_len o el fin de los datos.

AP DATA COMPLETE

Para el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT de conversación correlacionada, este valor indica que el TP local ha recibido un registro de datos completo o la última parte de un registro de datos.

Para el verbo RECEIVE_AND_WAIT de conversación básica con el parámetro fill definido en AP LL, este valor indica que el TP local ha recibido un registro lógico completo o el fin de un registro lógico.

AP DATA INCOMPLETE

Para el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT de conversación correlacionada, este valor indica que el TP local ha recibido un registro de datos incompleto. El parámetro max_len ha especificado un valor inferior a la longitud del registro de datos (o inferior al registro de datos restante si no es el primer verbo de recepción que lee el registro).

Para el verbo RECEIVE_AND_WAIT de conversación básica con el parámetro fill definido en AP LL, este valor indica que el TP local ha recibido un registro lógico incompleto.

AP_SEND

Este valor sólo se puede devolver en una conversación semidúplex.

Para el TP asociado, la conversación ha entrado en estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Enviar.

Los valores siguientes sólo se devolverán en una conversación semidúplex y sólo si rtn_status se ha definido en AP_YES:

AP DATA CONFIRM

Es una combinación de AP DATA y AP CONFIRM WHAT RECEIVED. El TP

asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM.

AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM

Es una combinación de AP_DATA_COMPLETE y AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM.

AP DATA CONFIRM DEALLOCATE

Es una combinación de AP_DATA y AP_CONFIRM_DEALLOCATE. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOC_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP CONFIRM SYNC LEVEL.

AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL

Es una combinación de AP_DATA_COMPLETE y
AP_CONFIRM_DEALLOCATE. El TP asociado ha enviado un registro de
datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha
emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro
dealloc_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo
[MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOC_SYNC_LEVEL.
El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el
verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP DATA CONFIRM SEND

Es una combinación de AP_DATA y AP_CONFIRM_SEND. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío P_TO_R_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP DATA COMPLETE CONFIRM SEND

Es una combinación de AP_DATA_COMPLETE y AP_CONFIRM_SEND. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío P_TO_R_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP DATA SEND

El TP asociado ha enviado datos y después ha pasado al estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Pendiente-Envío.

AP DATA COMPLETE SEND

El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha pasado al estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Pendiente-Envío.

MC RECEIVE AND WAIT & RECEIVE AND WAIT

AIX, LINUX

Los valores siguientes se devolverán en el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT:

AP USER CONTROL DATA INCMP

Igual que AP DATA INCOMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP USER CONTROL DATA COMPLETE

Igual que AP DATA COMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE SEND

Igual que AP DATA COMPLETE SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP_UC_DATA COMPLETE CONFIRM

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE CNFM DEALL

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE CNFM SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

Los valores siguientes se devolverán en el verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT con *sync_level* definido en AP SYNCPT:

AP PS HEADER INCOMPLETE

Igual que AP_DATA_INCOMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HEADER COMPLETE

Igual que AP_DATA_COMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CONFIRM

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CNFM DEALL

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CNFM SEND

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

rts rcvd

Indicador de petición de envío recibida. Este parámetro sólo es válido para las conversaciones semidúplex; no se utiliza en las conversaciones dúplex.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, que solicita que el TP local cambie la conversación al estado Recibir.

AP NO El TP asociado no ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND.

Para ver una explicación de por qué este indicador puede ser recibido por verbos RECEIVE, consulte "MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND" en la página 203.

expd_rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

AP_NO No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos.

dlen Este parámetro sólo se utiliza si el parámetro *what_rcvd* indica que se han recibido datos.

Número de bytes de datos recibidos (los datos se guardan en el almacenamiento intermedio especificado por el parámetro dptr). La longitud θ (cero) indica que no se han recibido datos.

Conversación desasignada: Si el TP asociado ha desasignado la conversación sin solicitar confirmación, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP DEALLOC NORMAL

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con *dealloc_type* establecido en uno de los siguientes valores:

- AP FLUSH
- AP_SYNC_LEVEL con el nivel de sincronización de la conversación especificado como AP_NONE.

dlen Número de bytes de datos recibidos (los datos se guardan en el almacenamiento intermedio especificado por el parámetro *dptr*). La longitud 0 (cero) indica que no se han recibido datos. Este parámetro sólo se utiliza si *rtn_status* está definido en AP_YES.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD RETURN STATUS WITH DATA

El parámetro rtn_status está definido en un valor que no es válido.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AIX, LINUX

AP_INVALID_FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

WINDOWS

AP INVALID DATA SEGMENT

Los datos son más largos que el segmento de datos asignado o la dirección del almacenamiento intermedio de datos es incorrecta.



AP_RCV_AND_WAIT_BAD_FILL

Este código de retorno sólo se aplica al verbo RECEIVE_AND_WAIT de conversación básica. El parámetro *fill* está definido en un valor que no es válido.

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP_STATE_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP RCV AND WAIT BAD STATE

La conversación no se encontraba en estado Recibir, Enviar o Enviar-Pendiente cuando el TP ha emitido este verbo.

AP_RCV_AND_WAIT_NOT_LL_BDY

Este código de retorno sólo se aplica al verbo RECEIVE_AND_WAIT de conversación básica. La conversación se encontraba en estado Enviar; el TP ha empezado pero no ha terminado de enviar un registro lógico.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde,

códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

```
Los códigos de retorno posibles son:
```

primary_rc

AP_ALLOCATION_ERROR

secondary_rc

AP ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY AP_ALLOCATION_FAILURE_RETRY AP CONVERSATION_TYPE_MISMATCH AP_PIP_NOT_ALLOWED AP PIP NOT SPECIFIED CORRECTLY AP_SECURITY_NOT_VALID AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED AP TP NAME NOT RECOGNIZED AP TRANS PGM NOT AVAIL NO RETRY AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY AP_SEC_BAD_PROTOCOL_VIOLATION AP SEC BAD PASSWORD EXPIRED AP SEC BAD PASSWORD INVALID AP SEC BAD USERID REVOKED AP_SEC_BAD_USERID_INVALID AP SEC BAD USERID MISSING AP SEC BAD PASSWORD MISSING AP SEC BAD UID NOT DEFD TO GRP AP SEC BAD UNAUTHRZD AT RLU AP SEC BAD UNAUTHRZD FROM LLU AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE

AIX, LINUX

primary_rc

AP BACKED OUT

secondary_rc

AP_BO_NO_RESYNC AP_BO_RESYNC



primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT

MC RECEIVE AND WAIT & RECEIVE AND WAIT

```
AP CONV FAILURE NO RETRY
AP CONV FAILURE RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP DUPLEX TYPE MIXED
AP PROG ERROR NO TRUNC
AP PROG ERROR PURGING
AP PROG ERROR TRUNC
AP_INVALID_VERB
AP_TP_BUSY
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_RECEIVE_AND_WAIT devuelve el siguiente código de retorno primario:

```
primary_rc
       AP DEALLOC ABEND
```

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El verbo RECEIVE AND WAIT devuelve los siguientes códigos de retorno primarios:

```
primary_rc
          AP DEALLOC ABEND PROG
          AP DEALLOC ABEND SVC
          AP DEALLOC ABEND TIMER
          AP SVC ERROR NO TRUNC
          AP SVC ERROR PURGING
          AP_SVC_ERROR_TRUNC
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

El TP puede emitir el verbo [MC_]RECEIVE_AND_WAIT cuando la conversación se encuentra en estado Enviar-Recibir (sólo en las conversaciones dúplex) Recibir, Enviar o Enviar-Pendiente.

Emisión del verbo en estado Enviar (sólo conversaciones semidúplex)

La emisión del verbo [MC_]RECEIVE_AND_WAIT mientras la conversación se encuentra en estado Enviar tiene los efectos siguientes:

- La LU local envía la información de su almacenamiento intermedio de envío y un indicador SEND al TP asociado.
- La conversación cambia al estado Recibir; el TP local espera recibir información del TP asociado.

Cambio de estado

WINDOWS

Cuando el verbo se emite al punto de entrada asíncrono, la conversación cambia de estado dos veces. Tras el retorno inicial del verbo, si el parámetro *primary_rc* tiene el valor AP_OK, la conversación cambia al estado Enviar-Pendiente. Después de que APPC indique la finalización del verbo, el estado cambia tal como se describe a continuación. Si desea obtener más información sobre las acciones que la aplicación puede llevar a cabo en estado Enviar-Pendiente, consulte el apartado "MC_RECEIVE_AND_POST y RECEIVE_AND_POST" en la página 158.

El cambio de estado después del verbo [MC_]RECEIVE_AND_WAIT depende del valor de los siguientes parámetros:

- El parámetro *primary_rc*.
- El parámetro what_rcvd.

Los cambios de estado posibles están resumidos en las tablas siguientes.

Estado nuevo
Confirmar
Confirmar-Desasignar
Confirmar-Enviar
Recibir (conversación semidúplex) o sin cambios
(conversación dúplex)
Enviar
Enviar-Pendiente

primary_rc	Estado nuevo
AP PARAMETER CHECK	Sin cambio
AP_STATE_CHECK	
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	
AP_INVALID_VERB	
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	
AP_CONV_FAILURE_RETRY	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	
AP_DEALLOC_ABEND	Restablecer
AP_DEALLOC_ABEND_PROG	
AP_DEALLOC_ABEND_SVC	
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	
AP_DEALLOC_NORMAL	Restablecer

MC RECEIVE AND WAIT & RECEIVE AND WAIT

primary_rc	Estado nuevo
AP_PROG_ERROR_PURGING AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC AP_SVC_ERROR_PURGING AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC AP_PROG_ERROR_TRUNC AP_SVC_ERROR_TRUNC	Recibir (conversación semidúplex) o sin cambios (conversación dúplex)

Notas de uso

Este apartado contiene información de uso adicional sobre los siguientes temas:

- Datos de cabecera PS.
- Cómo evitar esperas indefinidas

Datos de cabecera PS



En una conversación con el nivel de sincronización AP_SYNCPT, los datos recibidos pueden tener el formato de cabecera PS. En una conversación correlacionada, esto se indica mediante el valor del parámetro what_rcvd; en una conversación básica, esto se indica mediante un campo LL con el valor 0x0001 (para ver más información, consulte "Registros lógicos" en la página 62). El gestor de puntos de sincronización se encarga de convertir los datos a los mandatos de punto de sincronización adecuados.

Cómo evitar esperas indefinidas

Si el TP local emite el verbo [MC_]RECEIVE_AND_WAIT, se suspenderá hasta que se reciba información del TP asociado. Puede esperar indefinidamente si el TP asociado no envía ninguna información o no emite ningún verbo que haga que la LU asociada vacíe su almacenamiento intermedio de envío. Si necesita que el TP esté operativo de forma continua, utilice el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST pero evite esperar en la rutina callback, o utilice el verbo [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE.

MC_RECEIVE_IMMEDIATE y RECEIVE_IMMEDIATE

El verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE o RECEIVE_IMMEDIATE recibe los datos y/o la información de estado que están disponibles actualmente del TP asociado. Si no hay nada disponible, el TP local vuelve inmediatamente y no espera.

WINDOWS

Aunque este verbo no espera a recibir información, aún es posible que la biblioteca APPC de Windows ceda para permitir que otros procesos continúen. No se debe presuponer que el verbo volverá sin ceder.

Estructura del VCB: MC_RECEIVE_IMMEDIATE

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE es la siguiente:

```
typedef struct mc receive immediate
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char
                 opext;
                                             /* Reservado
 unsigned char format;
                                                                     */
 AP UINT16
                  primary rc;
              secondary_rc;
 AP_UINT32
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                 conv id;
 AP UINT16
                  what rcvd;
 unsigned char
                  rtn status;
                  reserv4;
 unsigned char
 unsigned char
                  rts rcvd;
 unsigned char
                  expd rcvd;
                  max_len;
 AP UINT16
 AP_UINT16
                  dlen:
 unsigned char
                 *dptr;
 unsigned char
                  reserv6[5];
} MC RECEIVE IMMEDIATE;
```

Estructura del VCB: RECEIVE_IMMEDIATE

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_IMMEDIATE es la siguiente:

```
typedef struct receive immediate
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char
                 opext;
                                             /* Reservado
                                                                      */
 unsigned char format;
 AP UINT16
                  primary rc;
 AP UINT32
               secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
                   conv_id;
 AP UINT32
 AP UINT16
                  what rcvd;
 unsigned char
                  rtn status;
 unsigned char
                  fill;
                  rts rcvd;
 unsigned char
 unsigned char
                  expd rcvd;
 AP UINT16
                  max len;
 AP_UINT16
                  dlen;
 unsigned char
                  *dptr;
                  reserv5[5];
 unsigned char
} RECEIVE_IMMEDIATE;
```

Estructura del VCB: MC_RECEIVE_IMMEDIATE (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE es la siguiente:

```
typedef struct mc_receive_immediate
{
  unsigned short opcode;
  unsigned char opext;
  unsigned char reserv2;
```

MC RECEIVE IMMEDIATE & RECEIVE IMMEDIATE

```
primary_rc;
 unsigned short
 unsigned long
                  secondary rc;
 unsigned char
                 tp id[8];
 unsigned long
                  conv_id;
 unsigned short
                  what rcvd;
 unsigned char rtn status;
 unsigned char
                 reserv4;
 unsigned char rts rcvd;
 unsigned char
                  reserv5;
 unsigned short
                  max_len;
 unsigned short
                   dlen;
 unsigned char far *dptr;
 unsigned char
                reserv6[5];
} MC_RECEIVE_IMMEDIATE;
```

Estructura del VCB: RECEIVE_IMMEDIATE (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_IMMEDIATE es la siguiente:

```
typedef struct receive immediate
 unsigned short
                  opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                reserv2;
 unsigned short primary_rc;
 unsigned long
                  secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned long convid;
 unsigned short what rcvd;
 unsigned char rtn status;
 unsigned char fill;
 unsigned char
                 rts rcvd;
 unsigned char
                 reserv4;
 unsigned short
                  max len;
 unsigned short
                  dlen;
 unsigned char far *dptr;
 unsigned char
                reserv5[5];
} RECEIVE IMMEDIATE;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M RECEIVE IMMEDIATE

Para el verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE.

AP B RECEIVE IMMEDIATE

Para el verbo RECEIVE_IMMEDIATE.

Los valores posibles son: opext

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE.

AP_BASIC_CONVERSATION

Para el verbo RECEIVE IMMEDIATE.

MC_RECEIVE_IMMEDIATE y RECEIVE_IMMEDIATE

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP FULL DUPLEX CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP_NON_BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE ALLOCATE en el TP invocado.

rtn_status

Indica si la información de estado y los datos pueden devolverse en el mismo verbo. Los valores posibles son:

- **AP_YES** La información de estado, si está disponible, se devuelve con la última parte de un registro de datos.
- AP_NO La información de estado no se devuelve con los datos. Después de recibir el fin de un registro de datos, el TP local debe emitir otro verbo [MC_]RECEIVE para obtener la información de estado.
- fill Indica la manera en que el TP local recibe datos.

Este parámetro sólo es utilizado por el verbo RECEIVE_IMMEDIATE de conversación básica. Los valores posibles son:

AP_BUFFER

El TP local recibe datos hasta que se alcanza el número de bytes especificado por el parámetro *max_len* o hasta el fin de los datos. Los datos se reciben sin tener en cuenta el formato de registro lógico.

- **AP_LL** Los datos se reciben con el formato de registro lógico. Los datos recibidos pueden ser:
 - Un registro lógico completo.
 - Una parte de un registro lógico (el número de bytes especificado por *max_len*).
 - El fin de un registro lógico.

max len

Número máximo de bytes de datos que puede recibir el TP local.

El rango de este valor es 0-65.535.

Este valor no debe sobrepasar la longitud del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos.

dptr Dirección del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos por el TP local.

MC RECEIVE IMMEDIATE & RECEIVE IMMEDIATE

WINDOWS

El almacenamiento intermedio de datos puede residir en un área de datos estática o en un área asignada globalmente. El almacenamiento intermedio de datos debe caber completamente en esta área.



Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP OK what_rcvd

Información de estado recibida con los datos entrantes.

La siguiente acción que emprende el TP normalmente dependerá del valor de este parámetro. Para ver más información, consulte "Parámetro what_rcvd" en la página 156.

Los valores posibles son:

AP CONFIRM DEALLOCATE

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type establecido en AP SYNC LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP CONFIRM SEND

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type establecido en AP SYNC LEVEL y el nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP CONFIRM SYNC LEVEL.

AP CONFIRM WHAT RECEIVED

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM.

AP DATA

Este valor puede ser devuelto por el verbo RECEIVE_IMMEDIATE de conversación básica si el parámetro fill está definido en AP BUFFER; no se aplica a MC_RECEIVE_IMMEDIATE.

El TP local ha recibido datos hasta alcanzar max_len o el fin de los datos.

AP DATA COMPLETE

Para el verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE de conversación correlacionada, este valor indica que el TP local ha recibido un registro de datos completo o la última parte de un registro de datos.

MC_RECEIVE_IMMEDIATE y RECEIVE_IMMEDIATE

Para el verbo RECEIVE_IMMEDIATE de conversación básica con el parámetro *fill* definido en AP_LL, este valor indica que el TP local ha recibido un registro lógico completo o el fin de un registro lógico.

AP DATA INCOMPLETE

Para el verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE de conversación correlacionada, este valor indica que el TP local ha recibido un registro de datos incompleto. El parámetro *max_len* ha especificado un valor inferior a la longitud del registro de datos (o inferior al registro de datos restante si no es el primer verbo de recepción que lee el registro).

Para el verbo RECEIVE_IMMEDIATE de conversación básica con el parámetro *fill* definido en AP_LL, este valor indica que el TP local ha recibido un registro lógico incompleto.

AP SEND

Para el TP asociado, la conversación ha entrado en estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Enviar.

Los valores siguientes sólo se devolverán si *rtn_status* estaba definido en AP YES:

AP DATA CONFIRM

Es una combinación de AP_DATA y AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM.

AP DATA COMPLETE CONFIRM

Es una combinación de AP_DATA_COMPLETE y AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]CONFIRM, o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío CONFIRM.

AP DATA CONFIRM DEALLOCATE

Es una combinación de AP_DATA y AP_CONFIRM_DEALLOCATE. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOC_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL

Es una combinación de AP_DATA_COMPLETE y
AP_CONFIRM_DEALLOCATE. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con el parámetro dealloc_type definido en AP_SYNC_LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío DEALLOC_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP DATA CONFIRM SEND

Es una combinación de AP_DATA y AP_CONFIRM_SEND. El TP asociado ha enviado datos y después ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type definido

MC RECEIVE IMMEDIATE & RECEIVE IMMEDIATE

en AP SYNC LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío P TO R SYNC LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP CONFIRM SYNC LEVEL.

AP DATA COMPLETE CONFIRM SEND

Es una combinación de AP_DATA_COMPLETE y AP_CONFIRM_SEND. El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha emitido el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con el parámetro ptr_type definido en AP SYNC LEVEL o ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el tipo de envío P_TO_R_SYNC_LEVEL. El nivel de sincronización de la conversación, establecido por el verbo [MC_]ALLOCATE, es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP_DATA SEND

El TP asociado ha enviado datos y después ha pasado al estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Pendiente-Envío.

AP DATA COMPLETE SEND

El TP asociado ha enviado un registro de datos completo (o el fin de un registro de datos) y después ha pasado al estado Recibir. Para el TP local, la conversación se encuentra en estado Pendiente-Envío.

AIX, LINUX

Los valores siguientes se devolverán en el verbo MC RECEIVE IMMEDIATE:

AP USER CONTROL DATA INCMP

Igual que AP_DATA_INCOMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP USER CONTROL DATA COMPLETE

Igual que AP_DATA_COMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE CONFIRM

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE CNFM DEALL

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM DEALL, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

AP UC DATA COMPLETE CNFM SEND

Igual que AP DATA COMPLETE CONFIRM SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de datos de control de usuario.

Los valores siguientes se devolverán en el verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE con *sync_level* definido en AP_SYNCPT:

AP_PS_HEADER_INCOMPLETE

Igual que AP_DATA_INCOMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

MC_RECEIVE_IMMEDIATE y RECEIVE_IMMEDIATE

AP_PS HEADER COMPLETE

Igual que AP_DATA_COMPLETE, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CONFIRM

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CNFM DEALL

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_DEALL, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.

AP PS HDR COMPLETE CNFM SEND

Igual que AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND, salvo que los datos recibidos tenían el formato de cabecera PS.



rts_rcvd

Indicador de petición de envío recibida. Este parámetro sólo es válido para las conversaciones semidúplex; no se utiliza en las conversaciones dúplex.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, que solicita que el TP local cambie la conversación al estado Recibir.

AP NO El TP asociado no ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND.

Para ver una explicación de por qué este indicador puede ser recibido por verbos RECEIVE, consulte "MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND" en la página 203.

expd rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

AP_NO No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos.

dlen Este parámetro sólo se utiliza si el parámetro *what_rcvd* indica que se han recibido datos.

Número de bytes de datos recibidos (los datos se guardan en el almacenamiento intermedio especificado por el parámetro dptr). La longitud θ (cero) indica que no se han recibido datos.

Conversación desasignada: Si el TP asociado ha desasignado la conversación sin solicitar confirmación, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP DEALLOC NORMAL

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con *dealloc_type* establecido en uno de los siguientes valores:

- AP FLUSH
- AP_SYNC_LEVEL con el nivel de sincronización de la conversación especificado como AP_NONE.

dlen Número de bytes de datos recibidos (los datos se guardan en el almacenamiento intermedio especificado por el parámetro dptr). La longitud 0 (cero) indica que no se han recibido datos. Este parámetro sólo se utiliza si rtn_status está definido en AP_YES.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP PARAMETER CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de conv id no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD RETURN STATUS WITH DATA

El parámetro rtn_status está definido en un valor que no es válido.

AP BAD TP ID

El valor de tp id no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El campo reservado *format* tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

WINDOWS

AP INVALID DATA SEGMENT

Los datos son más largos que el segmento de datos asignado o la dirección del almacenamiento intermedio de datos es incorrecta.

MC_RECEIVE_IMMEDIATE y RECEIVE_IMMEDIATE

AP RCV IMMD BAD FILL

Este código de retorno sólo se aplica al verbo RECEIVE_IMMEDIATE de conversación básica. El parámetro *fill* está definido en un valor que no es válido.

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_STATE_CHECK
secondary rc
```

Los valores posibles son:

AP RCV IMMD BAD STATE

La conversación no se encontraba en estado Recibir cuando el TP ha emitido este verbo.

No hay datos disponibles: Si no hay datos inmediatamente disponibles del TP asociado, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
AP_UNSUCCESSFUL
```

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
          AP ALLOCATION ERROR
secondary_rc
          AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY
          AP ALLOCATION FAILURE RETRY
          AP CONVERSATION TYPE MISMATCH
          AP PIP NOT ALLOWED
          AP PIP NOT SPECIFIED CORRECTLY
          AP SECURITY NOT VALID
          AP SYNC LEVEL NOT SUPPORTED
          AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED
          AP TRANS PGM NOT AVAIL NO RETRY
          AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY
          AP SEC BAD PROTOCOL VIOLATION
          AP_SEC_BAD_PASSWORD_EXPIRED
          AP SEC BAD PASSWORD INVALID
          AP SEC BAD USERID REVOKED
          AP SEC BAD USERID INVALID
          AP SEC BAD USERID MISSING
          AP SEC BAD PASSWORD MISSING
          AP SEC BAD UID NOT DEFD TO GRP
          AP SEC BAD UNAUTHRZD AT RLU
          AP SEC BAD UNAUTHRZD FROM LLU
          AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP
          AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED
```

AP SEC BAD PROCESSING FAILURE

MC RECEIVE IMMEDIATE & RECEIVE IMMEDIATE

```
AIX, LINUX
primary_rc
          AP_BACKED_OUT
secondary_rc
          AP BO NO RESYNC
          AP_BO_RESYNC
primary_rc
          AP COMM SUBSYSTEM ABENDED
          AP CONV FAILURE NO RETRY
          AP_CONV_FAILURE_RETRY
          AP CONVERSATION TYPE MIXED
          AP DUPLEX TYPE MIXED
          AP PROG ERROR NO TRUNC
          AP PROG ERROR PURGING
          AP PROG ERROR TRUNC
          AP INVALID VERB
          AP TP BUSY
          AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR
       WINDOWS
          AP COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED
          AP_STACK_TOO_SMALL
          AP INVALID VERB SEGMENT
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_RECEIVE_IMMEDIATE devuelve el siguiente código de retorno primario:

```
primary_rc
       AP_DEALLOC_ABEND
```

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El verbo RECEIVE_IMMEDIATE devuelve los siguientes códigos de retorno primarios:

```
primary_rc
          AP DEALLOC_ABEND_PROG
          AP DEALLOC ABEND SVC
          AP DEALLOC ABEND TIMER
          AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC
          AP SVC ERROR PURGING
          AP SVC ERROR TRUNC
```

MC_RECEIVE_IMMEDIATE y RECEIVE_IMMEDIATE

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

El TP puede emitir el verbo [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE sólo cuando la conversación se encuentra en estado Enviar-Recibir (sólo en las conversaciones dúplex) o Recibir.

Cambio de estado

El cambio de estado después del verbo [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE depende del valor de los siguientes parámetros:

- El parámetro primary_rc.
- El parámetro what_rcvd si primary_rc tiene el valor AP_0K.

Los cambios de estado posibles están resumidos en las tablas siguientes.

Parámetro what_rcvd	Estado nuevo
AP_CONFIRM_WHAT_RECEIVED	Confirmar
AP_DATA_CONFIRM	
AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM	
AP_CONFIRM_DEALLOCATE	Confirmar-Desasignar
AP_DATA_CONFIRM_DEALLOCATE	
AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_DEALL	
AP_CONFIRM_SEND	Confirmar-Enviar
AP_DATA_CONFIRM_SEND	
AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND	
AP_DATA	Recibir (conversación semidúplex) o sin
AP_DATA_COMPLETE	cambios (conversación dúplex)
AP_DATA_INCOMPLETE	
AP_SEND	Enviar
AP_DATA_SEND	Enviar-Pendiente
AP_DATA_COMPLETE_SEND	
 primary_rc	Estado nuevo

primary_rc	Estado nuevo
AP_PARAMETER_CHECK	Sin cambio
AP_STATE_CHECK	
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	
AP_INVALID_VERB	
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	
AP CONV FAILURE RETRY	Restablecer
AP CONV FAILURE NO RETRY	
AP DEALLOC ABEND	Restablecer (conversación semidúplex) o
AP DEALLOC ABEND PROG	Sólo-Enviar (conversación dúplex)
AP DEALLOC ABEND SVC	•
AP DEALLOC ABEND TIMER	
AP_DEALLOC_NORMAL	

MC RECEIVE IMMEDIATE & RECEIVE IMMEDIATE

primary_rc	Estado nuevo
AP_PROG_ERROR_PURGING AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC AP_SVC_ERROR_PURGING AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC AP_PROG_ERROR_TRUNC AP_SVC_ERROR_TRUNC	Recibir (conversación semidúplex) o sin cambios (conversación dúplex)

Datos de cabecera PS



En una conversación con el nivel de sincronización AP SYNCPT, los datos recibidos pueden tener el formato de cabecera PS. En una conversación correlacionada, esto se indica mediante el valor del parámetro what_rcvd; en una conversación básica, esto se indica mediante un campo LL con el valor 0x0001 (consulte "Registros lógicos" en la página 62 para obtener más información). El gestor de puntos de sincronización se encarga de convertir los datos a los mandatos de punto de sincronización adecuados.

MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA y RECEIVE_EXPEDITED_DATA

El verbo MC RECEIVE EXPEDITED DATA o RECEIVE EXPEDITED DATA recibe los datos acelerados que están disponibles actualmente del TP asociado. Si no hay datos disponibles actualmente, el verbo puede volver inmediatamente o esperar a que lleguen datos.

Estructura del VCB: MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA es la siguiente:

```
typedef struct mc receive expedited data
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                 format;
                                             /* Reservado
                                                                     */
 AP UINT16
                   primary rc;
 AP_UINT32
                secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                   conv id;
 unsigned char rtn ctl;
 unsigned char
                 reserv1[3];
 unsigned char
                  rts rcvd;
 unsigned char
                  expd rcvd;
 AP UINT16
                  max len;
 AP_UINT16
                  dlen;
 unsigned char *dptr;
} MC RECEIVE EXPEDITED DATA;
```

Estructura del VCB: RECEIVE EXPEDITED DATA

La definición de la estructura del VCB para el verbo RECEIVE_EXPEDITED_DATA es la siguiente:

MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA y RECEIVE_EXPEDITED_DATA

```
typedef struct receive expedited data
 AP UINT16
                 opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
                                           /* Reservado
                                                                 */
 AP UINT16
                 primary rc;
 AP UINT32 secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                 conv id;
 unsigned char rtn_ctl;
 unsigned char
                reserv1[3];
 unsigned char
                 rts rcvd;
 unsigned char
                 expd rcvd;
 AP UINT16
                 max_len;
 AP UINT16
                 dlen;
 unsigned char *dptr;
} RECEIVE EXPEDITED DATA;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M RECEIVE EXPEDITED DATA

Para el verbo MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

AP_B_RECEIVE_EXPEDITED_DATA

Para el verbo RECEIVE EXPEDITED DATA.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP FULL DUPLEX CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP_NON_BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

tp id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

rtn_ctl Indica que el verbo debe devolver el control al TP si no hay datos acelerados disponibles al emitirlo. Los valores posibles son:

AP_IMMEDIATE

Si no hay datos acelerados disponibles, el verbo devolverá inmediatamente un código de retorno que indica esta situación.

MC RECEIVE EXPEDITED DATA & RECEIVE EXPEDITED DATA

AP WHEN EXPD RCVD

Si no hay datos acelerados disponibles, el verbo espera a que lleguen. Puede esperar indefinidamente si el TP asociado no envía datos acelerados.

max len

Número máximo de bytes de datos que puede recibir el TP local.

El rango de este valor es 0-86.

Este valor no debe sobrepasar la longitud del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos.

dptr Dirección del almacenamiento intermedio que contendrá los datos recibidos por el TP local.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_OK

expd_rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP YES El TP asociado ha enviado más datos acelerados que el TP local aún no ha recibido, además de los datos devueltos en este verbo. Para recibir estos datos, el TP local puede volver a emitir el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

> Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

AP NO No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos.

dlen Número de bytes de datos recibidos (los datos se guardan en el almacenamiento intermedio especificado por el parámetro dptr). La longitud 0 (cero) indica que no se han recibido datos.

> Los datos recibidos no tienen formato y no contienen un campo de longitud de dos bytes (LL).

No hay datos disponibles: Si se ha establecido AP IMMEDIATE como valor del parámetro rtn_ctl y no había datos acelerados disponibles, APPC devolverá los siguientes parámetros:

primary_rc

AP UNSUCCESSFUL

Conversación desasignada: Si el TP asociado ha desasignado la conversación, APPC devolverá uno de los siguientes valores:

primary_rc

MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA y RECEIVE_EXPEDITED_DATA

AP DEALLOC NORMAL

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con *dealloc_type* establecido en uno de los siguientes valores:

- AP_FLUSH
- AP_SYNC_LEVEL con el nivel de sincronización de la conversación especificado como AP_NONE.

primary_rc

AP CONVERSATION ENDED

Este verbo se ha emitido como un verbo de no bloqueo y se ha puesto en cola detrás de un verbo anterior. El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE del mismo modo que para el verbo AP_DEALLOC_NORMAL antes mencionado, y el primer verbo de la cola ha vuelto con *primary_rc* establecido en AP_DEALLOC_NORMAL, que indica el fin de la conversación. Los verbos posteriores de la cola vuelven con *primary_rc* establecido en AP_CONVERSATION_ENDED, que indica que la conversación ya había finalizado antes de que el verbo se pudiese procesar.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

No se admiten los datos acelerados: Si el verbo no se ejecuta porque la LU remota no admite datos acelerados, APPC devolverá el parámetro siguiente:

primary_rc

```
AP EXPD NOT SUPPORTED BY LU
```

El almacenamiento intermedio de datos es demasiado pequeño: Si el verbo no se ejecuta porque el almacenamiento intermedio de datos del TP es demasiado pequeño para contener todos los datos acelerados disponibles, APPC devolverá el parámetro siguiente:

primary_rc

```
AP_BUFFER_TOO_SMALL
```

dlen Número de bytes de datos acelerados disponibles en la LU remota.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP PARAMETER CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA y RECEIVE_EXPEDITED_DATA

AP_INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP EXPD BAD RETURN CONTROL

El parámetro rtn_ctl está definido en un valor que no es válido.

AP RCV EXPD INVALID LENGTH

El parámetro max_len está definido en un valor que no es válido.

AP_SYNC_NOT_ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_STATE_CHECK
secondary_rc
```

Los valores posibles son:

AP_EXPD_DATA_BAD_CONV_STATE

La conversación se encontraba en estado Restablecer cuando el TP ha emitido este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc

AP_ALLOCATION_ERROR

secondary_rc

AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH
AP_DUPLEX_TYPE_MIXED
AP_PIP_NOT_ALLOWED
AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY
AP_SECURITY_NOT_VALID
AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED
AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY
```

AIX, LINUX

```
primary_rc
AP_BACKED_OUT
secondary_rc
AP_BO_NO_RESYNC
AP_BO_RESYNC
```

MC RECEIVE EXPEDITED DATA & RECEIVE EXPEDITED DATA



primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC
AP_PROG_ERROR_PURGING
AP_PROG_ERROR_TRUNC
AP_INVALID_VERB
AP_TP_BUSY

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA devuelve el siguiente código de retorno primario:

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El verbo RECEIVE_EXPEDITED_DATA devuelve los siguientes códigos de retorno primarios:

```
primary_rc

AP_DEALLOC_ABEND_PROG
AP_DEALLOC_ABEND_SVC
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER
AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC
AP_SVC_ERROR_PURGING
AP_SVC_ERROR_TRUNC
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

El TP puede emitir el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA cuando la conversación está en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El cambio de estado después del verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA depende del parámetro *primary_rc*. Los cambios de estado posibles están resumidos en la tabla siguiente.

MC RECEIVE EXPEDITED DATA & RECEIVE EXPEDITED DATA

primary_rc	Estado nuevo
AP_0K	Sin cambio
AP_PARAMETER_CHECK	Sin cambio
AP_STATE_CHECK	
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	
AP_INVALID_VERB	
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	
AP_CONV_FAILURE_RETRY	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	
AP_CONVERSATION_ENDED	
AP DEALLOC ABEND	Restablecer
AP_DEALLOC_ABEND_PROG	
AP_DEALLOC_ABEND_SVC	
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	
AP_DEALLOC_NORMAL	Restablecer

MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND

El verbo MC_REQUEST_TO_SEND_ERROR o REQUEST_TO_SEND notifica al TP asociado que el TP local quiere enviar datos.

Nota: Este verbo sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; no es válido para las conversaciones dúplex.

Acción del TP asociado

Como respuesta a esta petición, el TP asociado puede cambiar la conversación a uno de los estados siguientes:

- Estado Recibir emitiendo el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE o [MC_]RECEIVE_AND_WAIT.
- Estado Pendiente-Envío emitiendo el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST.

El TP asociado también puede hacer caso omiso de la petición de envío.

Cuándo puede enviar datos el TP local

El estado de conversación cambia a Enviar para el TP local cuando recibe uno de los valores siguientes mediante el parámetro *what_rcvd* de un verbo de recepción posterior:

- AP_CONFIRM_SEND, AP_DATA_CONFIRM_SEND o AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND (y responde con [MC_]CONFIRMED).
- AP_SEND

El estado de conversación cambia a Enviar-Pendiente para el TP local cuando el TP local recibe uno de los valores siguientes mediante el parámetro *what_rcvd* de un verbo de recepción posterior:

- AP DATA SEND
- AP_DATA_COMPLETE_SEND

Los verbos RECEIVE son [MC_]RECEIVE_AND_WAIT, [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE y [MC_]RECEIVE_AND_POST.

Estructura del VCB: MC_REQUEST_TO_SEND

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_REQUEST_TO_SEND es la siguiente:

Estructura del VCB: REQUEST_TO_SEND

La definición de la estructura del VCB para el verbo REQUEST_TO_SEND es la siguiente:

Estructura del VCB: MC_REQUEST_TO_SEND (Windows)

WINDOWS

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_REQUEST_TO_SEND es la siguiente:

Estructura del VCB: REQUEST_TO_SEND (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo REQUEST_TO_SEND es la siguiente:

MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND

```
unsigned long secondary_rc;
unsigned char tp_id[8];
unsigned long conv_id;
} REQUEST_TO_SEND;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP_M_REQUEST_TO_SEND

Para el verbo MC_REQUEST_TO_SEND.

AP B REQUEST TO SEND

Para el verbo REQUEST_TO_SEND.

opext Los valores posibles son:

AP_MAPPED_CONVERSATION

Para el verbo MC_REQUEST_TO_SEND.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo REQUEST_TO_SEND.

Si el verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con el valor AP_NON_BLOCKING.

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
AP 0K
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND

Conversación desasignada: Si el TP asociado ha desasignado la conversación, APPC devolverá el siguiente valor:

primary_rc

AP_CONVERSATION_ENDED

Este verbo se ha emitido como un verbo de no bloqueo y se ha puesto en cola detrás de un verbo anterior. El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE del mismo modo que para el verbo AP_DEALLOC_NORMAL antes mencionado, y el primer verbo de la cola ha vuelto con *primary_rc* establecido en AP_DEALLOC_NORMAL, que indica el fin de la conversación. Los verbos posteriores de la cola vuelven con *primary_rc* establecido en AP_CONVERSATION_ENDED, que indica que la conversación ya había finalizado antes de que el verbo se pudiese procesar.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP_SYNC_NOT_ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



AP R TO S INVALID FOR FDX

El TP local ha intentado utilizar el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND en una conversación dúplex. Este verbo sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

MC REQUEST TO SEND & REQUEST TO SEND

AP R T S BAD STATE

La conversación no se encontraba en un estado permitido cuando el TP ha emitido este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
          AP COMM SUBSYSTEM ABENDED
          AP CONVERSATION TYPE MIXED
          AP INVALID VERB
          AP TP BUSY
          AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR
```

WINDOWS

AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquiera de los estados siguientes:

- Recibir
- Confirmar
- Pendiente-Envío

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

Recepción de notificación de petición de envío

El programa asociado recibe la notificación de petición de envío mediante el parámetro rts_rcvd de los verbos siguientes:

- [MC]CONFIRM
- [MC_]RECEIVE_AND_POST
- [MC_]RECEIVE_AND_WAIT
- [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE
- [MC_]SEND_DATA
- [MC_]SEND_ERROR

También se indica mediante un parámetro primary_rc definido en AP_0K en el verbo [MC_]TEST_RTS o mediante una devolución de llamada al verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST.

MC_REQUEST_TO_SEND y REQUEST_TO_SEND

La notificación de petición de envío se envía al TP asociado de inmediato; APPC no espera a que el almacenamiento intermedio de envío se llene o se vacíe. Por consiguiente, la notificación de petición de envío puede llegar fuera de secuencia. Por ejemplo, si el TP asociado se encuentra en estado Enviar y emite el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE seguido del verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, el TP asociado, en estado Recibir, puede recibir la notificación de petición de envío antes de recibir la notificación de envío. Por ello puede informarse a un TP de la notificación de petición de envío en un verbo de recepción.

MC_SEND_CONVERSATION y SEND_CONVERSATION

El verbo MC_SEND_CONVERSATION o SEND_CONVERSATION establece una conversación con el TP asociado, envía un único registro de datos en esta conversación y la desasigna. Equivale a emitir los tres verbos [MC_]ALLOCATE, [MC_]SEND_DATA y [MC_]DEALLOCATE(FLUSH).

Estructura del VCB: MC_SEND_CONVERSATION

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_SEND_CONVERSATION es la siguiente:

```
typedef struct mc send conversation
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char opext;
                                            /* Reservado
 unsigned char format;
                                                                    */
 AP UINT16
                  primary rc;
 AP UINT32
                secondary_rc;
 unsigned char tp id[8]
 unsigned char
                  reserv3[8];
 unsigned char
                rtn ctl;
 unsigned char
                reserv4;
 AP UINT32
                  conv_group_id;
 AP_UINT32
                 sense data;
 unsigned char plu alias[8];
 unsigned char mode_name[8];
 unsigned char
                  tp name[64];
 unsigned char
                security;
 unsigned char
                reserv6[11];
 unsigned char
                pwd[10];
 unsigned char
                 user_id[10];
 AP UINT16
                  pip dlen;
 unsigned char
                  *pip dptr;
 unsigned char reserv6a;
                fqplu name[17];
 unsigned char
 unsigned char
                   reserv7[8];
 AP UINT16
                  dlen;
 unsigned char
} MC SEND CONVERSATION;
```

Estructura del VCB: SEND_CONVERSATION

La definición de la estructura del VCB para el verbo SEND_CONVERSATION es la siguiente:

```
AP UINT16
                  primary_rc;
               secondary_rc;
 AP UINT32
 unsigned char
               tp id[8];
 unsigned char
                  reserv3[8];
 unsigned char rtn ctl;
 unsigned char reserv4;
 AP UINT32
                conv group id;
 AP_UINT32
                 sense data;
 unsigned char plu_alias[8];
 unsigned char mode_name[8];
                  tp name[64];
 unsigned char
 unsigned char security;
                reserv5[11];
 unsigned char
 unsigned char pwd[10];
 unsigned char
               user id[10];
 AP UINT16
                pip dlen;
 unsigned char
                 *pip_dptr;
 unsigned char
                 reserv5a;
 unsigned char
                 fqplu name[17];
 unsigned char
                 reserv6[8];
 AP UINT16
                 dlen;
 unsigned char *dptr;
} SEND CONVERSATION;
```

Estructura del VCB: MC_SEND_CONVERSATION (Windows)



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_SEND_CONVERSATION es la siguiente:

```
typedef struct mc send conversation
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                  reserv2;
 unsigned short
                   primary rc;
 unsigned long
                  secondary_rc;
 unsigned char
                tp_id[8];
 unsigned char
                 reserv3[8];
 unsigned char rtn ctl;
 unsigned char reserv4;
                conv_group_id;
 unsigned long
 unsigned long
                  sense data;
 unsigned char plu_alias[8];
                mode_name[8];
 unsigned char
                tp name[64];
 unsigned char
 unsigned char security;
 unsigned char reserv5[11];
 unsigned char pwd[10];
 unsigned char
                user_id[10];
pip_dlen;
 unsigned short
 unsigned char far *pip dptr;
 unsigned char
                  reserv6;
                  fqplu_name[17];
 unsigned char
 unsigned char
                  reserv7[8];
 unsigned short
 unsigned char far *dptr;
} MC SEND CONVERSATION;
```

Estructura del VCB: SEND_CONVERSATION (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo SEND_CONVERSATION es la siguiente:

```
typedef struct send conversation
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                reserv2;
 unsigned short
                   primary rc;
 unsigned long
                  secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 unsigned char
                  reserv3[8];
 unsigned char rtn_ctl;
 unsigned char
                 reserv4;
 unsigned long
                  conv group id;
 unsigned long
                   sense data;
 unsigned char plu_alias[8];
 unsigned char
                  mode name[8];
 unsigned char
                   tp name[64];
 unsigned char security;
                 reserv5[11];
 unsigned char
 unsigned char
                 pwd[10];
                 user_id[10];
 unsigned char
                   pip dlen;
 unsigned short
 unsigned char far *pip_dptr;
 unsigned char
                reserv6;
 unsigned char fqplu name[17];
 unsigned char
                  reserv7[8];
 unsigned short
                   dlen;
 unsigned char far *dptr;
} SEND CONVERSATION;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M SEND CONVERSATION

Para el verbo MC_SEND_CONVERSATION.

AP B SEND CONVERSATION

Para el verbo SEND_CONVERSATION.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_SEND_CONVERSATION.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo SEND_CONVERSATION.

Si el verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con el valor AP NON BLOCKING.

tp id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

rtn_ctl Especifica cuándo la LU local que participa en una petición de sesión del TP local debe devolver el control al TP local. Para ver más información sobre las sesiones, consulte "Sesiones LU-LU" en la página 61. Sea cual sea el valor de este parámetro, la LU devuelve inmediatamente el control al TP

si encuentra determinados errores, tales como un límite de sesiones cero (lo que significa que nunca se asignará una sesión).

Los valores posibles son:

AP IMMEDIATE

Si una sesión ganadora de la contienda está disponible de inmediato (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación e inmediatamente devuelve el control al TP. Si una sesión ganadora de la contienda no está inmediatamente disponible, se devuelve el control al TP de inmediato con el parámetro *primary_rc* con el valor AP_UNSUCCESSFUL.

AP WHEN SESSION ALLOCATED

Si una sesión está disponible de inmediato (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación. Si no hay ninguna sesión disponible de inmediato pero puede activarse una, la LU la activa y le asigna la conversación; si no puede activar una sesión, espera a que se libere una.

AP WHEN SESSION FREE

Si una sesión está disponible de inmediato (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación. Si no hay ninguna sesión disponible de inmediato pero puede activarse una, la LU la activa y le asigna la conversación. Si no hay ninguna sesión activa libre y no puede activarse otra sesión, se devuelve el control al TP con el código de retorno primario AP_ALLOCATION_ERROR y el código de retorno secundario AP_ALLOCATION_FAILURE_RETRY. Es parecido a AP_WHEN_SESSION_ALLOCATED salvo que la LU no esperará a que se libere una sesión.

AP WHEN CONWINNER ALLOC

Igual que AP_WHEN_SESSION_ALLOCATED, excepto que la LU siempre asigna la conversación a una sesión ganadora de la contienda; no utilizará una sesión perdedora de la contienda.

AP WHEN CONLOSER ALLOC

Igual que AP_WHEN_SESSION_ALLOCATED, excepto que la LU siempre asigna la conversación a una sesión perdedora de la contienda; no utilizará una sesión ganadora de la contienda.

AP WHEN CONV GROUP ALLOC

Utilice este valor si quiere que la nueva conversación utilice la misma sesión que la de una conversación anterior; establezca el parámetro *conv_group_id* en el identificador de grupo de conversación de la conversación anterior, que se ha devuelto en el verbo [MC_]ALLOCATE o en RECEIVE_ALLOCATE.

Si la sesión identificada por el parámetro <code>conv_group_id</code> está disponible inmediatamente (activa y no utilizada por otra conversación), la LU le asigna esta conversación e inmediatamente devuelve el control al TP. Si otra conversación utiliza la sesión, la LU espera a que se libere. Si la sesión ya no está activa, se devuelve el control al TP con el código de retorno primario <code>AP_ALLOCATION_ERROR</code> y el código de retorno secundario <code>AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY</code>

conv_group_id

Identificador de grupo de conversación de la sesión solicitada para la

conversación. Este parámetro sólo se utiliza si *rtn_ctl* tiene el valor AP_WHEN_CONV_GROUP_ALLOC; defínalo en ceros binarios para cualquier otro valor de *rtn_ctl*.

plu_alias

Alias por el que se conoce la LU asociada en el TP local. Este nombre debe coincidir con el nombre de una LU asociada establecido durante la configuración.

Este parámetro es una cadena de caracteres ASCII de 8 bytes, rellenada por la derecha con blancos ASCII (0x20) si el alias tiene menos de ocho caracteres. Puede constar de cualquiera de los siguientes caracteres:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Blancos
- Los caracteres especiales \$, #, % y @

El primer carácter de esta cadena no puede ser un blanco.

Para identificar la LU por su nombre de LU en lugar de por su alias de LU, establezca este parámetro en 8 ceros binarios y especifique el nombre de LU en el parámetro faplu_name.

mode name

Nombre de un conjunto de características de red definidas durante la configuración.

El valor de *mode_name* debe coincidir con el nombre de una modalidad relacionada con la LU asociada durante la configuración.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 8 bytes. Puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo A. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, # y @

El primer carácter de la cadena debe ser una letra en mayúsculas o un carácter especial. Si el nombre de la modalidad tiene menos de ocho caracteres, rellénelo por la derecha con blancos EBCDIC (0x40).

Un nombre de modalidad también puede estar formado por todo blancos EBCDIC (0x40).

En una conversación correlacionada, el nombre no puede ser SNASVCMG (un nombre de modalidad reservado utilizado internamente por APPC). No se recomienda el uso de este nombre en una conversación básica.

tp_name

Nombre del TP invocado.

El valor de *tp_name* especificado por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca debe coincidir con el valor de *tp_name* especificado por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 64 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro *tp_name* normalmente consta de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE (salvo cuando se denomina un TP de servicio). Estos caracteres son los siguientes:

Letras en mayúsculas y en minúsculas

- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si el nombre de TP tiene menos de 64 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarlo por la derecha.

El convenio SNA para denominar un TP de servicio es una excepción a lo mencionado anteriormente; el nombre consta de hasta cuatro caracteres, el primero de los cuales es un byte hexadecimal entre 0x00 y 0x3F. Los demás caracteres pertenecen al juego de caracteres EBCDIC de tipo AE.

security

Especifica la información que necesita la LU asociada para validar el acceso al TP invocado.

En función de la seguridad de conversación establecida para el TP invocado durante la configuración, utilice uno de los valores siguientes:

AP NONE

El TP invocado no utiliza la seguridad de conversación. (Si utiliza este valor, el TP invocado debe estar configurado para no utilizar la seguridad de conversación.)

AP_PGM El TP invocado utiliza la seguridad de conversación y por consiguiente requiere un identificador de usuario y una contraseña. Suministre esta información mediante los parámetros *user_id* y *pwd*.

AP PGM STRONG

El TP invocado utiliza la seguridad de conversación y por consiguiente requiere un identificador de usuario y una contraseña. Además, al establecer AP_PGM_STRONG se estipula que Communications Server para Linux cifra la contraseña cuando se envía a través de la red. Suministre el identificador de usuario y la contraseña mediante los parámetros *user_id* y *pwd*.

AP_SAME

Utilice este valor cuando su TP ha sido invocado por otro TP, utilizando un identificador de usuario y una contraseña válidos, y ahora invoca un tercer TP que también requiere la seguridad de conversación. (La situación en que un TP invoca un segundo TP que después invoca un tercer TP se ilustra en "Conversaciones múltiples" en la página 3.) Este valor informa al tercer TP (el TP invocado) de que la seguridad de conversación ya ha sido verificada para el primer TP que invoca.

Si utiliza este valor, el parámetro *tp_id* proporcionado en este verbo [MC_]SEND_CONVERSATION debe ser el mismo que se ha devuelto en el verbo RECEIVE_ALLOCATE cuando se ha invocado este TP.

AIX, LINUX

También puede utilizarse este valor si su TP no ha sido invocado por otro TP pero ha obtenido y verificado la información de seguridad pertinente por otros medios (por ejemplo, del nombre de usuario de Linux y la contraseña suministrados durante el inicio de sesión). En este caso, APPC utiliza el nombre de usuario de Linux con el que se ejecuta la aplicación, truncado en 10 caracteres si es necesario, como el identificador de usuario para la seguridad

de conversación; asegúrese de que este nombre consta de caracteres de cadena de tipo AE válidos (consulte la descripción del parámetro *user_id*) y que es un nombre de usuario válido para el TP que se invoca.

Si el TP ha obtenido la seguridad de conversación por otros medios (por ejemplo, solicitando al usuario que escriba un identificador de usuario y una contraseña válidos antes de asignar la conversación), debe utilizar el verbo SET_TP_PROPERTIES para especificar este identificador de usuario antes de emitir [MC_]SEND_CONVERSATION.

pwd Contraseña asociada con user_id.

Este parámetro sólo es necesario si el parámetro *security* tiene el valor AP PGM o AP PGM STRONG; de lo contrario está reservado.

Los parámetros *pwd* y *user_id* deben coincidir con un par de identificador de usuario y contraseña configurado en la máquina en que está ubicado el TP invocado.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 10 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro *pwd* puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si la contraseña tiene menos de 10 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarla por la derecha.

user_id Identificador de usuario necesario para acceder al TP asociado.

Este parámetro sólo es necesario si el parámetro *security* tiene el valor AP PGM o AP PGM STRONG; de lo contrario está reservado.

Los parámetros *pwd* y *user_id* deben coincidir con un par de identificador de usuario y contraseña configurado en la máquina en que está ubicado el TP invocado.

Este parámetro es una cadena de caracteres EBCDIC de 10 bytes sensible a las mayúsculas y minúsculas. El parámetro *user_id* puede constar de caracteres del juego de caracteres EBCDIC de tipo AE. Estos caracteres son los siguientes:

- Letras en mayúsculas y en minúsculas
- Números del 0 al 9
- Los caracteres especiales \$, #, @ y el punto (.)

Si el identificador de usuario tiene menos de 10 bytes, utilice blancos EBCDIC (0x40) para rellenarlo por la derecha.

pip_dlen

Longitud de PIP (parámetros de inicialización de programa) para pasar al TP asociado.

El rango de este valor es 0–32.767.

No todas las implementaciones de APPC pueden recibir datos PIP (aunque sí pueden enviarlos); además, CPI-C no soporta datos PIP. Defina *pip_dlen* en 0 (cero) si el TP asociado utiliza una implementación de APPC que no soporta datos PIP o si el TP asociado es una aplicación CPI-C.

pip_dptr

Dirección del almacenamiento intermedio que contiene datos PIP.

Utilice únicamente este parámetro cuando pip_dlen sea superior a 0 (cero).

Los datos PIP pueden ser parámetros de inicialización o información de configuración del entorno que requiere un TP asociado o un sistema operativo remoto. Los datos PIP deben tener el formato de corriente de datos general (GDS). Si desea obtener más información, consulte la publicación de IBM Systems Network Architecture Format and Protocol Reference Manual: Architecture Logic for LU Type 6.2.

fqplu_name

Nombre de LU completamente calificado de la LU asociada. Este parámetro sólo se utiliza si *plu_alias* está definido en ceros. Este nombre debe coincidir con el nombre de una LU asociada establecido durante la configuración.

Este nombre es una cadena EBCDIC de 17 bytes, rellenada por la derecha con espacios EBCDIC, que contiene uno de los elementos siguientes:

- Un identificador de red de 1–8 caracteres de cadena de tipo A, un carácter de punto EBCDIC y un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A.
- Un nombre de LU de 1–8 caracteres de cadena de tipo A (sin el identificador de red ni el punto EBCDIC).

dlen Número de bytes de datos para enviar. El rango de este valor es 0-65.535.

dptr Dirección del almacenamiento intermedio que contiene los datos que se deben enviar.

WINDOWS

El almacenamiento intermedio de datos puede residir en un área de datos estática o en un área asignada globalmente. El almacenamiento intermedio de datos debe caber completamente en esta área.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_0K

conv_group_id

Identificador de grupo de conversación de la sesión utilizada por la conversación.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
```

AP PARAMETER CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP_BAD_LL

Este código de retorno sólo se aplica al verbo SEND_CONVERSATION. El campo de longitud de registro lógico de un registro lógico contiene un valor que no es válido (0x0000, 0x0001, 0x8000 o 0x8001). Para ver más información, consulte "Registros lógicos" en la página 62.

AP BAD RETURN CONTROL

El valor especificado para rtn_ctl no es válido.

AP BAD SECURITY

El valor especificado para la seguridad no es válido.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP PIP LEN INCORRECT

El valor de *pip_dlen* es superior a 32.767.

AP_UNKNOWN_PARTNER_MODE

El valor especificado para plu_alias o mode_name no es válido.

AIX, LINUX

AP_INVALID_FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.



Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Sesión no disponible: En función del valor especificado para *rtn_ctl*, APPC puede devolver el parámetro siguiente:

primary_rc

AP_UNSUCCESSFUL

El parámetro suministrado *rtn_ctl* especifica el retorno inmediato del control (AP_IMMEDIATE) al TP, y la LU local no tiene una sesión ganadora de la contienda disponible.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc
```

AP ALLOCATION ERROR

secondary_rc

AP ALLOCATION FAILURE NO RETRY AP ALLOCATION FAILURE RETRY AP CONVERSATION TYPE MISMATCH AP PIP NOT ALLOWED AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY AP SECURITY NOT VALID AP SYNC LEVEL NOT SUPPORTED AP TP NAME NOT RECOGNIZED AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY AP_SEC_REQUESTED_NOT_SUPPORTED AP_SEC_BAD_PROTOCOL_VIOLATION AP SEC BAD PASSWORD EXPIRED AP SEC BAD PASSWORD INVALID AP SEC BAD USERID REVOKED AP_SEC_BAD_USERID_INVALID AP_SEC_BAD_USERID_MISSING AP SEC BAD PASSWORD MISSING AP SEC BAD UID NOT DEFD TO GRP AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU AP SEC BAD UNAUTHRZD FROM LLU AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED AP SEC BAD PROCESSING FAILURE

primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_INVALID_VERB
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo el estado de conversación es Restablecer. Puede emitirse durante una conversación existente que se encuentre en cualquier estado, puesto que siempre supone el inicio de una nueva conversación que se encuentra en estado Restablecer.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

MC_SEND_DATA y SEND_DATA

El verbo MC_SEND_DATA o SEND_DATA coloca los datos en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local para transmitirlos al TP asociado.

Los datos recopilados en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local se transmiten a la LU asociada (y al TP asociado) cuando se produce una de las situaciones siguientes:

- El almacenamiento intermedio de envío se llena.
- El TP local emite un verbo que vacía el almacenamiento intermedio de envío de la LU. Los verbos que realizan esta acción son [MC_]CONFIRM, [MC_]DEALLOCATE, [MC_]FLUSH, [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE, [MC_]RECEIVE_AND_WAIT, [MC_]RECEIVE_AND_POST y [MC_]SEND_ERROR. ([MC_]CONFIRM, [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE y [MC_]RECEIVE_AND_POST sólo son válidos para las conversaciones semidúplex).

El verbo MC_SEND_DATA o SEND_DATA también incluye opciones que le permiten ejecutar la función del verbo [MC_]CONFIRM, [MC_]DEALLOCATE, [MC_]FLUSH o [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE, además de enviar los datos. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de otro verbo. ([MC_]CONFIRM y [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE sólo son válidos para las conversaciones semidúplex).

Estructura del VCB: MC_SEND_DATA

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_SEND_DATA es la siguiente:

```
typedef struct mc send data
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
 AP UINT16
                   primary rc;
 AP UINT32
                secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                   conv id;
 unsigned char
                  rts rcvd;
 unsigned char
                  expd rcvd;
 AP UINT16
                  dlen;
```

```
unsigned char     *dptr;
unsigned char     type;
unsigned char     data_type;
} MC_SEND_DATA;
```

Estructura del VCB: SEND_DATA

La definición de la estructura del VCB para el verbo SEND_DATA es la siguiente:

```
typedef struct send data
 AP UINT16
                    opcode;
 unsigned char
                  opext;
                                              /* Reservado
 unsigned char
                  format;
                                                                       */
 AP_UINT16
                    primary rc;
 AP UINT32
                 secondary_rc;
 unsigned char
                tp_id[8];
 AP UINT32
                   conv id;
 unsigned char
                   rts rcvd;
 unsigned char
                   expd rcvd;
 AP_UINT16
                   dlen;
 unsigned char
                  *dptr;
 unsigned char
                   type;
 unsigned char
                   reserv4;
} SEND DATA;
```

Estructura del VCB: MC_SEND_DATA (Windows)



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_SEND_DATA es la siguiente:

```
typedef struct mc send data
 unsigned short
                    opcode;
 unsigned char
                  opext;
 unsigned char
                    reserv2;
 unsigned short
                    primary_rc;
                    secondary_rc;
 unsigned long
 unsigned char
                  tp_id[8];
 unsigned long
                    conv id;
 unsigned char
                   rts rcvd;
 unsigned char
                    reserv3;
 unsigned short
                    dlen;
 unsigned char far *dptr;
 unsigned char
                   type;
 unsigned char
                   reserv4;
} MC SEND DATA;
```

Estructura del VCB: SEND_DATA (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo SEND_DATA es la siguiente:

```
typedef struct send data
 unsigned short
                    opcode;
 unsigned char
                  opext;
 unsigned char
                    reserv2;
 unsigned short
                    primary_rc;
 unsigned long
                    secondary rc;
 unsigned char
                  tp id[8];
 unsigned long
                    conv_id;
 unsigned char
                   rts_rcvd;
 unsigned char
                    reserv3;
 unsigned short
                    dlen;
```

```
unsigned char far *dptr;
unsigned char type;
unsigned char reserv4;
} SEND_DATA;
```



Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M SEND DATA

Para el verbo MC_SEND_DATA.

AP B SEND DATA

Para el verbo SEND_DATA.

opext Los valores posibles son:

AP_MAPPED_CONVERSATION

Para el verbo MC_SEND_DATA.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo SEND_DATA.

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP NON BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

format Este parámetro sólo se aplica al verbo MC_SEND_DATA de conversación correlacionada.

Si crea una nueva aplicación APPC o vuelve a compilar una aplicación APPC existente con el archivo de cabecera APPC actual para Communications Server para Linux, deberá establecer este parámetro en 1. (Las aplicaciones existentes creadas con versiones anteriores del archivo de cabecera, en que este parámetro estaba reservado, seguirán funcionando sin ningún cambio con Communications Server para Linux y no será necesario volver a crearlas).

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

dlen Número de bytes de datos que se deben colocar en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local. El rango de este valor es 0–65.535.

dptr Dirección del almacenamiento intermedio que contiene los datos que se deben colocar en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local.

WINDOWS

El almacenamiento intermedio de datos puede residir en un área de datos estática o en un área asignada globalmente. El almacenamiento intermedio de datos debe caber completamente en esta área.

type Indica si se debe ejecutar la función de otro verbo APPC además del verbo [MC_]SEND_DATA. Los valores posibles son:

AP NONE

Sólo envíe datos; no ejecute ninguna otra función.

AP SEND DATA CONFIRM

Esta opción sólo es válida en una conversación semidúplex. No la utilice si el parámetro *opext* incluye la opción AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION.

Efectúe la función del verbo [MC_]CONFIRM. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]CONFIRM. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP SEND DATA FLUSH

Efectúe la función del verbo [MC_]FLUSH. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]FLUSH. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP_SEND_DATA_P_TO_R_FLUSH

Esta opción sólo es válida en una conversación semidúplex. No la utilice si el parámetro *opext* incluye la opción AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION.

Efectúe la función del verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con ptr_type definido en AP_FLUSH. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP SEND DATA P TO R CONFIRM

Esta opción sólo es válida en una conversación semidúplex. No la utilice si el parámetro *opext* incluye la opción AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION.

Efectúe la función del verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con *ptr_type* definido en AP_CONFIRM_TYPE. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos

enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP_SEND_DATA_P_TO_R_SYNC_LEVEL

Esta opción sólo es válida en una conversación semidúplex. No la utilice si el parámetro *opext* incluye la opción AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION.

Efectúe la función del verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE con ptr_type definido en AP_SYNC_LEVEL. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP_SEND_DATA_DEALLOC_FLUSH

Efectúe la función del verbo [MC_]DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_FLUSH. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]DEALLOCATE. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP SEND DATA DEALLOC CONFIRM

Esta opción sólo es válida en una conversación semidúplex. No la utilice si el parámetro *opext* incluye la opción AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION.

Efectúe la función del verbo [MC_]DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_CONFIRM_TYPE. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]DEALLOCATE. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP SEND DATA DEALLOC SYNC LEVEL

Efectúe la función del verbo [MC_]DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_SYNC_LEVEL. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]DEALLOCATE. Para el verbo SEND_DATA de conversación básica, los datos enviados en este verbo deben ser un registro lógico completo o el final de un registro lógico; este valor no puede utilizarse si se envía un registro lógico incompleto.

AP SEND DATA DEALLOC ABEND

Efectúe la función del verbo MC_DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND o el verbo DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND_PROG. Equivale a emitir [MC_]SEND_DATA seguido de [MC_]DEALLOCATE.

No puede utilizar [MC_]SEND_DATA para efectuar la función de [MC_]DEALLOCATE en los siguientes casos:

- El tipo de conversación es AP_BASIC_CONVERSATION y el valor del parámetro dealloc_type necesario es AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER.
- El nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT y el TP requiere una notificación de FORGET implícito.

En estos casos, tiene que emitir [MC_]SEND_DATA y [MC_]DEALLOCATE por separado. Para ver más información, consulte la descripción del verbo [MC_]DEALLOCATE en el Capítulo 4, "Verbos de conversación APPC", en la página 97.

AIX, LINUX

data_type

Especifica el formato de los datos que se envían. Este parámetro sólo es utilizado por el verbo MC_SEND_DATA de conversación correlacionada. Los valores posibles son:

AP APPLICATION

Datos de aplicación de APPC estándar. Communications Server para Linux envía los datos a la LU asociada en variables GDS de datos de aplicación.

AP USER CONTROL DATA

Datos de control de usuario. Communications Server para Linux envía los datos a la LU asociada en variables GDS de datos de control de usuario. No active esta opción si la LU asociada no puede aceptar los datos en este formato.

AP PS HEADER

Datos de cabecera PS. Este formato de datos es utilizado sólo por los TP de punto de sincronización. No lo active si el nivel de sincronización de la conversación no es AP_SYNCPT. El gestor de puntos de sincronización se encarga de convertir los mandatos en cabeceras PS adecuadas.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_0K

rts_rcvd

Indicador de petición de envío recibida. Este parámetro sólo es válido para las conversaciones semidúplex; no se utiliza en las conversaciones dúplex.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha emitido un verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, que solicita que el TP local cambie la conversación al estado Recibir. Para cambiar al estado Recibir, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE, [MC_]RECEIVE_AND_WAIT o [MC_]RECEIVE_AND_POST.

AP NO El TP asociado no ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND.

expd_rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

AP_NO No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP_BAD_CONV_ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD LL

Este código de retorno sólo se aplica al verbo SEND_DATA. El campo de longitud de registro lógico de un registro lógico contiene un valor que no es válido (0x0000, 0x0001, 0x8000 o 0x8001). Para ver más información, consulte "Registros lógicos" en la página 62.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.



AP INVALID DATA SEGMENT

Los datos son más largos que el segmento de datos asignado o la dirección del almacenamiento intermedio de datos es incorrecta.



AP_SEND_DATA_INVALID_TYPE

El parámetro type está definido en un valor que no es válido.



AP_INVALID_FORMAT


El parámetro format está definido en un valor que no es válido.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

AP_SEND_TYPE_INVALID_FOR_FDX

La aplicación ha emitido este verbo en una conversación dúplex pero el parámetro *type* ha especificado un tipo de envío que no es válido en una conversación dúplex.



primary_rc
AP_STATE_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP SEND DATA NOT SEND STATE

El TP local ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA, pero la conversación no se encuentra en estado Enviar ni Enviar-Pendiente.

AP_SEND_DATA_CONFIRM_SYNC_NONE

El TP local ha emitido el verbo [MC_]SEND_DATA con el parámetro *type* definido en AP_SEND_DATA_CONFIRM, pero el nivel de sincronización de la conversación es AP_NONE. La función CONFIRM sólo es válida si el nivel de sincronización es AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

AP SEND DATA NOT LL BDY

(Valor devuelto sólo para el verbo SEND_DATA de conversación básica.) El TP local ha emitido el verbo SEND_DATA para enviar un registro lógico incompleto y ha utilizado un parámetro *type* diferente de AP_NONE o AP_SEND_DATA_DEALLOC_ABEND.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

primary_rc

AP_ALLOCATION_ERROR

secondary_rc

AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY
AP_ALLOCATION_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH
AP_PIP_NOT_ALLOWED
AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY
AP_SECURITY_NOT_VALID
AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED
AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY

```
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY
AP_SEC_BAD_PROTOCOL_VIOLATION
AP_SEC_BAD_PASSWORD_EXPIRED
AP_SEC_BAD_PASSWORD_INVALID
AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED
AP_SEC_BAD_USERID_MISSING
AP_SEC_BAD_USERID_MISSING
AP_SEC_BAD_UD_NOT_DEFD_TO_GRP
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_FROM_LLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_TO_TP
AP_SEC_BAD_INSTALL_EXIT_FAILED
AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE
```

AIX, LINUX

primary_rc
AP_BACKED_OUT
secondary_rc
AP_BO_NO_RESYNC
AP_BO_RESYNC



primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP_DUPLEX_TYPE_MIXED
AP_PROG_ERROR_PURGING
AP_INVALID_VERB
AP_TP_BUSY
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

El verbo MC_SEND_DATA devuelve el siguiente código de retorno primario:

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El verbo SEND_DATA devuelve los siguientes códigos de retorno primarios:

```
AP_DEALLOC_ABEND_PROG
AP_DEALLOC_ABEND_SVC
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER
AP SVC ERROR PURGING
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación debe encontrarse en estado Enviar-Recibir (sólo en las conversaciones dúplex), Enviar o Enviar-Pendiente.

Cambio de estado

Los cambios de estado, resumidos en la tabla siguiente, dependen del parámetro primary_rc.

primary_rc	Estado nuevo
AP_0K	Enviar (conversación semidúplex) o sin cambios (conversación dúplex)
AP_STATE_CHECK	Sin cambio
AP_PARAMETER_CHECK	
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	
AP_INVALID_VERB	
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	
AP_ALLOCATION_ERROR	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_RETRY	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	
AP_DEALLOC_ABEND	Restablecer
AP_DEALLOC_ABEND_PROG	
AP_DEALLOC_ABEND_SVC	
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	
AP_PROG_ERROR_PURGING	Recibir (conversación semidúplex),
AP_SVC_ERROR_PURGING	Enviar-Recibir (conversación dúplex, verbo emitido en estado Enviar-Recibir) o Restablecer (conversación dúplex, verbo emitido en estado Sólo-Enviar)

En espera del TP asociado

El verbo [MC_]SEND_DATA puede esperar indefinidamente porque el TP asociado no ha emitido ningún verbo de recepción. Esto se debe a que el almacenamiento intermedio de envío puede llenarse y APPC no puede transmitir su contenido a la LU asociada porque ésta no tiene ningún almacenamiento intermedio para recibir los datos.

Registros lógicos en conversaciones básicas

Al utilizar el verbo SEND_DATA de conversación básica, la aplicación debe suministrar datos en forma de registros lógicos (con un campo LLID al inicio de cada registro de datos). Para ver más información, consulte "Registros lógicos" en la página 62.

AIX, LINUX

En una conversación con el nivel de sincronización AP_SYNCPT, los datos que se deben enviar pueden estar en formato de cabecera PS; esto se indica mediante un campo de longitud de 0x0001. El gestor de puntos de sincronización se encarga de configurar las cabeceras PS adecuadas según las funciones de punto de sincronización que requiere la aplicación.

MC_SEND_ERROR y SEND_ERROR

El verbo MC_SEND_ERROR o SEND_ERROR notifica al TP asociado que el TP local ha encontrado un error a nivel de aplicación.

El TP local envía la notificación de error inmediatamente al TP asociado; no retiene la información en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local.

Para una conversación semidúplex, después de la correcta ejecución de este verbo, la conversación está en estado Enviar para el TP local y en estado Recibir para el TP asociado. Para una conversación dúplex, después de la correcta ejecución del verbo no hay ningún cambio de estado.

Estructura del VCB: MC_SEND_ERROR

AIX, LINUX

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_SEND_ERROR es la siguiente:

```
typedef struct mc_send_error
 AP UINT16
                  opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
                                           /* Reservado
                                                                  */
 AP UINT16
                 primary_rc;
               secondary_rc;
 AP UINT32
 unsigned char tp id[8];
 AP UINT32
                  conv id;
 unsigned char
               rts rcvd;
 unsigned char
               err type;
 unsigned char err dir;
 unsigned char expd rcvd;
 unsigned char
                 reserv5[2];
 unsigned char
                 reserv6[4];
} MC SEND ERROR;
```

Estructura del VCB: SEND_ERROR

La definición de la estructura del VCB para el verbo SEND_ERROR es la siguiente:

```
typedef struct send error
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
AP UINT16 primary_rc;
                                             /* Reservado
                                                                     */
 AP UINT32 secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP_UINT32
                 conv_id;
 unsigned char rts_rcvd;
 unsigned char
                   err_type;
 unsigned char
                   err dir;
                  expd rcvd;
 unsigned char
                  log_dlen;
 AP UINT16
                  *log_dptr;
 unsigned char
} SEND ERROR;
```

Estructura del VCB: MC_SEND_ERROR (Windows)



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_SEND_ERROR es la siguiente:

```
typedef struct mc_send_error
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                  reserv2;
 unsigned short primary_rc;
 unsigned long secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned long conv_id;
                 rts rcvd;
 unsigned char
 unsigned char
                  reserv3;
 unsigned char
                  err dir;
 unsigned char
                 reserv4;
 unsigned char
                  reserv5[2];
 unsigned char
                  reserv6[4];
} MC SEND ERROR;
```

Estructura del VCB: SEND_ERROR (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo SEND_ERROR es la siguiente:

```
typedef struct send error
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                reserv2;
 unsigned short primary rc;
 unsigned long
                  secondary rc;
 unsigned char tp_id[8];
 unsigned long
                  conv id;
 unsigned char
                 rts rcvd;
 unsigned char
                  err_type;
                  err dir;
 unsigned char
 unsigned char
                  reserv3;
 unsigned short
                  log dlen;
 unsigned char far *log dptr;
} SEND ERROR;
```

MC_SEND_ERROR y SEND_ERROR

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M SEND ERROR

Para el verbo MC_SEND_ERROR.

AP_B_SEND_ERROR

Para el verbo SEND_ERROR.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_SEND_ERROR.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo SEND_ERROR.

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP FULL DUPLEX CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP NON BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

err_type

Indica el tipo de error que se está notificando. Esto determina el código de retorno que APPC envía al TP asociado para informar del error; todos estos códigos de retorno se describen en el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.



Este parámetro sólo lo utiliza el verbo de conversación básica SEND ERROR.



Los valores posibles son:

AP PROG

El error debe notificarse a un programa de aplicación que no utiliza puntos de sincronización. Este valor hace que APPC envíe uno de los siguientes códigos de retorno al TP asociado:

MC_SEND_ERROR y SEND_ERROR

- AP_PROG_ERROR_TRUNC (si el verbo SEND_ERROR se emite en estado Enviar después de enviar parte de un registro lógico).
- AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC (si el verbo MC_SEND_ERROR se emite en estado Enviar o si el verbo SEND_ERROR se emite en estado Enviar pero no se ha enviado un registro lógico incompleto).
- AP_PROG_ERROR_PURGING (si el verbo se emite en cualquier estado salvo Enviar).
- **AP_SVC** El error debe notificarse a un programa de servicio. Este valor sólo es utilizado por el verbo SEND_ERROR. Este valor hace que APPC envíe uno de los siguientes códigos de retorno al TP asociado:
 - AP_SVC_ERROR_TRUNC (si el verbo SEND_ERROR se emite en estado Enviar después de enviar parte de un registro lógico).
 - AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC (si el verbo SEND_ERROR se emite en estado Enviar pero no se ha enviado un registro lógico incompleto).
 - AP_SVC_ERROR_PURGING (si el verbo SEND_ERROR se emite en cualquier estado salvo Enviar).

AIX, LINUX

AP_BACKOUT_NO_RESYNC

Este valor sólo está permitido si el nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT. El TP local (u otro TP que participa en la misma unidad lógica de trabajo) ha emitido una petición BACKOUT; el TP local ha completado la restitución de sus recursos. El gestor de puntos de sincronización se encarga de emitir [MC_]SEND_ERROR con este valor definido al recibir la petición BACKOUT. Este valor hace que APPC envíe los códigos de retorno primarios y secundarios AP_BACKED_OUT y AP_BO_NO_RESYNC al TP asociado.

AP BACKOUT RESYNC

Este valor sólo está permitido si el nivel de sincronización de la conversación es AP_SYNCPT. El TP local (u otro TP que participa en la misma unidad lógica de trabajo) ha emitido una petición de restitución; la resincronización todavía está en curso. El gestor de puntos de sincronización se encarga de emitir [MC_]SEND_ERROR con este valor definido al recibir la petición BACKOUT. Este valor hace que APPC envíe los códigos de retorno primarios y secundarios AP BACKED OUT y AP BO RESYNC al TP asociado.

err_dir Indica si el error del que se está informando está en los datos recibidos del TP asociado o en los datos que estaba a punto de enviar el TP local.

En una conversación dúplex, se debe establecer AP_SEND_DIR_ERROR como valor de este parámetro. En una conversación semidúplex, este parámetro sólo se utiliza cuando el verbo [MC_]SEND_ERROR se emite en estado Enviar-Pendiente.

Los valores posibles son:

AP RCV DIR ERROR

El TP local ha detectado un error en los datos que ha recibido del TP remoto.

MC_SEND_ERROR y SEND_ERROR

AP SEND DIR ERROR

El TP local ha detectado un error en sus propios datos (por ejemplo, no puede leer datos del disco) o en su propio proceso.

log_dlen

Número de bytes de datos para enviar al archivo de anotaciones de error. Este parámetro sólo es utilizado por el verbo SEND_ERROR.

El rango de este valor es 0–32.767. La longitud θ (cero) indica que no hay datos de anotaciones de error.

log_dptr

Dirección de almacenamiento intermedio de datos que contiene información de error. Estos datos se envían al archivo de anotaciones de error local y a la LU asociada.

Este parámetro es utilizado por el verbo SEND_ERROR si log_dlen es mayor que θ (cero).

El TP debe dar formato a los datos de error como una variable de anotaciones de error de corriente de datos general (GDS). Para obtener más información, consulte la publicación de IBM Systems Network Architecture Format and Protocol Reference Manual: Architecture Logic for LU Type 6.2.



El almacenamiento intermedio de datos puede residir en un área de datos estática o en un área asignada globalmente. El almacenamiento intermedio de datos debe caber completamente en esta área.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_0K

rts_rcvd

Indicador de petición de envío recibida. Este parámetro sólo es válido para las conversaciones semidúplex; no se utiliza en las conversaciones dúplex. Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, que solicita que el TP local cambie la conversación al estado Recibir. Para cambiar al estado Recibir, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE, [MC_]RECEIVE_AND_WAIT o [MC_]RECEIVE_AND_POST.

AP_NO El TP asociado no ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND.

expd_rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

AP_NO No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD ERROR DIRECTION

El valor de err dir no es válido.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP SEND ERROR BAD TYPE

El valor de err_type no es válido.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP_SYNC_NOT_ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

WINDOWS

AP_INVALID_DATA_SEGMENT

Los datos de anotaciones son más largos que el segmento de datos asignado o la dirección del almacenamiento intermedio de datos de anotaciones es incorrecta.

El siguiente valor de *secondary_rc* sólo puede devolverse en el verbo SEND ERROR:

AP_SEND_ERROR_LOG_LL_WRONG

El campo LL de la variable de anotaciones de error GDS no coincide con la longitud real de los datos.

Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Verbo emitido en cualquier estado permitido: Los siguientes códigos de retorno pueden generarse cuando el verbo [MC_]SEND_ERROR se emite en cualquier estado permitido:

primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP_DUPLEX_TYPE_MIXED
AP_INVALID_VERB
AP_TP_BUSY
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED AP_STACK_TOO_SMALL AP_INVALID_VERB_SEGMENT



APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Verbo emitido en estado Enviar: Los siguientes códigos de retorno sólo pueden generarse si el verbo [MC_]SEND_ERROR se emite en estado Enviar:

primary_rc

AP_ALLOCATION_ERROR

secondary_rc

AP_ALLOCATION_FAILURE_NO_RETRY
AP_ALLOCATION_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH
AP_PIP_NOT_ALLOWED
AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY
AP_SECURITY_NOT_VALID
AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED
AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY
AP_SEC_BAD_PROTOCOL_VIOLATION

```
AP_SEC_BAD_PASSWORD_EXPIRED
AP_SEC_BAD_PASSWORD_INVALID
AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED
AP_SEC_BAD_USERID_INVALID
AP_SEC_BAD_USERID_MISSING
AP_SEC_BAD_PASSWORD_MISSING
AP_SEC_BAD_UID_NOT_DEFD_TO_GRP
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_FROM_LLU
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_TO_TP
AP_SEC_BAD_INSTALL_EXIT_FAILED
AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE
```

AIX, LINUX

```
primary_rc
```

AP_BACKED_OUT

secondary_rc

AP_BO_NO_RESYNC AP_BO_RESYNC



primary_rc

AP PROG ERROR PURGING

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El siguiente código de retorno sólo puede generarse si el verbo MC_SEND_ERROR se emite en estado Enviar:

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

Los siguientes códigos de retorno sólo pueden generarse si el verbo SEND_ERROR se emite en estado Enviar:

```
primary_rc
```

AP_DEALLOC_ABEND_PROG AP_DEALLOC_ABEND_SVC AP_DEALLOC_ABEND_TIMER AP_SVC_ERROR_PURGING

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Verbo emitido en estado Recibir: El siguiente código de retorno sólo puede generarse si el verbo se emite en estado Recibir:

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El estado nuevo viene determinado por el código de retorno primario *primary_rc*. Los cambios de estado posibles se resumen en la tabla siguiente.

primary_rc	Estado nuevo
AP_0K	Enviar (conversación semidúplex) o sin cambios (conversación dúplex)
AP_PARAMETER_CHECK	Sin cambio
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED	
AP_INVALID_VERB	
AP_INVALID_VERB_SEGMENT	
AP_STACK_TOO_SMALL	
AP_TP_BUSY	
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR	D (11
AP_ALLOCATION_ERROR	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_RETRY	Restablecer
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY	D (11
AP_DEALLOC_ABEND	Restablecer
AP_DEALLOC_ABEND_PROG AP_DEALLOC_ABEND_SVC	
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER	
AP_DEALLOC_NORMAL	
AP PROG ERROR PURGING	Recibir (conversación semidúplex),
AP SVC ERROR PURGING	Enviar-Recibir (conversación dúplex, verbo
ovo_Eoi oaina	emitido en estado Enviar-Recibir) o
	Restablecer (conversación dúplex, verbo
	emitido en estado Sólo-Enviar)

Datos innecesarios eliminados

Si la conversación se encuentra en estado Recibir cuando el TP emite el verbo [MC_]SEND_ERROR, APPC elimina los datos entrantes innecesarios. Estos datos incluyen lo siguiente:

- Datos enviados por el verbo [MC_]SEND_DATA.
- Indicadores de código de retorno.
- Peticiones de confirmación.
- Peticiones de desasignación.

APPC no elimina ningún indicador REQUEST_TO_SEND entrante innecesario.

Indicadores de código de retorno eliminados

Los siguientes códigos de retorno primarios indican que el TP remoto o la LU remota ha detectado un error y que normalmente se informará del mismo en el próximo verbo APPC emitido por el TP local. Sin embargo, cuando el TP local emite el verbo [MC_]SEND_ERROR, estos códigos de retorno se eliminan y sustituyen por otros códigos de retorno.

El código de retorno primario AP_OK sustituye los siguientes indicadores de código de retorno eliminados:

```
AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC
AP_PROG_ERROR_PURGING
AP_PROG_ERROR_TRUNC
AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC
AP_SVC_ERROR_PURGING
AP_SVC_ERROR_TRUNC
```

El código de retorno primario AP_DEALLOC_NORMAL sustituye los siguientes indicadores de código de retorno eliminados:

```
primary_rc
          AP ALLOCATION ERROR
secondary_rc
          AP ALLOCATION FAILURE NO RETRY
          AP ALLOCATION FAILURE RETRY
          AP CONVERSATION TYPE MISMATCH
          AP PIP NOT ALLOWED
          AP PIP NOT SPECIFIED CORRECTLY
          AP SECURITY NOT VALID
          AP SYNC LEVEL NOT SUPPORTED
          AP TP NAME NOT RECOGNIZED
          AP TRANS PGM NOT AVAIL NO RETRY
          AP TRANS PGM NOT AVAIL RETRY
          AP SEC BAD PROTOCOL VIOLATION
          AP SEC BAD PASSWORD EXPIRED
          AP SEC BAD PASSWORD INVALID
          AP SEC BAD USERID REVOKED
          AP SEC BAD USERID INVALID
          AP_SEC_BAD_USERID_MISSING
          AP SEC BAD PASSWORD MISSING
          AP SEC BAD UID NOT DEFD TO GRP
          AP SEC BAD UNAUTHRZD AT RLU
          AP SEC BAD UNAUTHRZD FROM LLU
          AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP
          AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED
          AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE
primary_rc
          AP DEALLOC ABEND
          AP_DEALLOC_ABEND_PROG
          AP DEALLOC ABEND SVC
          AP DEALLOC ABEND TIMER
```

MC_SEND_EXPEDITED_DATA y SEND_EXPEDITED_DATA

El verbo MC_SEND_EXPEDITED_DATA o SEND_EXPEDITED_DATA coloca los datos en el almacenamiento intermedio de envío acelerado de la LU local para transmitirlos al TP asociado.

Los datos recopilados en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local se transmiten a la LU asociada (y al TP asociado) del mismo modo que en el caso del verbo [MC_]SEND_DATA. No obstante, puesto que los datos se envían por la red como datos acelerados, es posible que lleguen antes que los datos que se han enviado antes utilizando [MC_]SEND_DATA.

Estructura del VCB: MC_SEND_EXPEDITED_DATA

```
La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_SEND_EXPEDITED_DATA es la siguiente:
```

```
typedef struct mc_send_expedited_data
 AP UINT16
                  opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
                                           /* Reservado
                                                                  */
 AP UINT16
                 primary rc;
 AP UINT32
               secondary_rc;
 unsigned char tp id[8];
 AP UINT32
                conv id;
 unsigned char
                 rts rcvd;
 unsigned char
                 expd rcvd;
 AP UINT16
                 dlen;
 unsigned char *dptr;
 unsigned char
                 reserv4[2];
} MC SEND EXPEDITED DATA;
```

Estructura del VCB: SEND_EXPEDITED_DATA

La definición de la estructura del VCB para el verbo SEND_EXPEDITED_DATA es la siguiente:

```
typedef struct send expedited data
 AP UINT16
                 opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
                                          /* Reservado
 AP UINT16
                 primary rc;
 AP_UINT32
             secondary_rc;
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                 conv id;
 unsigned char
                 rts rcvd;
 unsigned char
                 expd rcvd;
 AP UINT16
                 dlen:
 unsigned char
                *dptr;
 unsigned char
                  reserv4[2];
} SEND EXPEDITED DATA;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M SEND EXPEDITED DATA

Para el verbo MC_SEND_EXPEDITED_DATA.

AP_B_SEND_EXPEDITED_DATA

Para el verbo SEND_EXPEDITED_DATA.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC SEND EXPEDITED DATA.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo SEND_EXPEDITED_DATA.

Si el verbo se está utilizando en una conversación dúplex o se está emitiendo como un verbo de no bloqueo, combine el valor anterior (utilizando un operador lógico OR) con uno de los siguientes valores, o con ambos:

AP FULL DUPLEX CONVERSATION

El verbo se está emitiendo en una conversación dúplex.

AP NON BLOCKING

El verbo se está emitiendo como un verbo de no bloqueo.

tp_id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

dlen Número de bytes de datos que se deben colocar en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local. El rango de este valor es 0–86.

dptr Dirección del almacenamiento intermedio que contiene los datos que se deben colocar en el almacenamiento intermedio de envío de la LU local.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_0K

rts_rcvd

Indicador de petición de envío recibida. Este parámetro sólo es válido para las conversaciones semidúplex; no se utiliza en las conversaciones dúplex.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha emitido un verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, que solicita que el TP local cambie la conversación al estado Recibir. Para cambiar al estado Recibir, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE, [MC_]RECEIVE_AND_WAIT o [MC_]RECEIVE_AND_POST.

AP_NO El TP asociado no ha emitido el verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND.

expd rcvd

Indicador de datos acelerados.

Los valores posibles son:

AP_YES El TP asociado ha enviado datos acelerados que el TP local aún no ha recibido. Para recibir estos datos, el TP local puede utilizar el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA.

Este indicador se puede establecer en diversos verbos APPC. Seguirá establecido en los verbos posteriores hasta que el TP local emita el verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA para recibir los datos.

AP NO No hay datos acelerados a la espera de ser recibidos.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

No se admiten los datos acelerados: Si el verbo no se ejecuta porque la LU remota no admite datos acelerados, APPC devolverá el parámetro siguiente:

primary_rc

AP_EXPD_NOT_SUPPORTED_BY_LU

Conversación desasignada: Si el TP asociado ha desasignado la conversación, APPC devolverá el siguiente valor:

primary_rc

AP CONVERSATION ENDED

Este verbo se ha emitido como un verbo de no bloqueo y se ha puesto en cola detrás de un verbo anterior. El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE del mismo modo que para el verbo AP_DEALLOC_NORMAL antes mencionado, y el primer verbo de la cola ha vuelto con *primary_rc* establecido en AP_DEALLOC_NORMAL, que indica el fin de la conversación. Los verbos posteriores de la cola vuelven con *primary_rc* establecido en AP_CONVERSATION_ENDED, que indica que la conversación ya había finalizado antes de que el verbo se pudiese procesar.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP BAD TP ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH

El parámetro dlen está definido en un valor que no es válido.

AP INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP SYNC NOT ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

Comprobación de estado: Si la conversación se encuentra en un estado incorrecto cuando el TP emite este verbo, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
       AP STATE CHECK
secondary_rc
       Los valores posibles son:
       AP EXPD DATA BAD CONV STATE
               El TP local ha emitido el verbo [MC_]SEND_EXPEDITED_DATA,
               pero la conversación se encuentra en estado Restablecer.
Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras
condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde,
códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de
retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.
Los códigos de retorno posibles son:
primary_rc
          AP ALLOCATION ERROR
secondary_rc
          AP CONVERSATION TYPE MISMATCH
          AP PIP NOT ALLOWED
          AP PIP NOT SPECIFIED CORRECTLY
          AP SECURITY NOT VALID
          AP SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED
           AP TP NAME NOT RECOGNIZED
          AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY
           AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY
primary_rc
       AP_BACKED_OUT
secondary_rc
          AP BO NO RESYNC
          AP BO RESYNC
primary_rc
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP_DUPLEX_TYPE_MIXED
AP_PROG_ERROR_PURGING
AP_INVALID_VERB
AP_TP_BUSY

AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR

El verbo MC_SEND_EXPEDITED_DATA devuelve el siguiente código de retorno primario:

APPC no devuelve un código de retorno secundario con este código de retorno primario.

El verbo SEND_EXPEDITED_DATA devuelve los siguientes códigos de retorno primarios:

```
primary_rc

AP_DEALLOC_ABEND_PROG

AP_DEALLOC_ABEND_SVC

AP_DEALLOC_ABEND_TIMER

AP_SVC_ERROR_PURGING
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación debe encontrarse en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

Los cambios de estado, resumidos en la tabla siguiente, dependen del parámetro *primary_rc*.

primary_rc	Estado nuevo	
AP_OK	Sin cambio	
AP_STATE_CHECK	Sin cambio	
AP_PARAMETER_CHECK		
AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED		
AP_INVALID_VERB		
AP_INVALID_VERB_SEGMENT		
AP_STACK_TOO_SMALL		
AP_TP_BUSY		
AP_UNEXPECTED_DOS_ERROR		
AP_ALLOCATION_ERROR	Restablecer	
AP CONV FAILURE RETRY	Restablecer	
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY		
AP_CONVERSATION_ENDED		
AP DEALLOC ABEND	Restablecer	
AP DEALLOC ABEND PROG		
AP_DEALLOC_ABEND_SVC		
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER		

En espera del TP asociado

Del mismo modo que sucede con [MC_]SEND_DATA, el verbo [MC_]SEND_EXPEDITED_DATA puede esperar indefinidamente porque el TP asociado no ha emitido un verbo [MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA. Esto se debe a que el almacenamiento intermedio de envío acelerado puede llenarse y APPC no puede transmitir su contenido a la LU asociada porque ésta no tiene ningún almacenamiento intermedio para recibir los datos.

MC_TEST_RTS y TEST_RTS

El verbo MC_TEST_RTS o TEST_RTS determina si se ha recibido una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado.

Nota: Este verbo sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; no es válido para las conversaciones dúplex.

Generalmente, si el TP asociado emite un verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, al TP local se le notificará de ello mediante el parámetro *rts_rcvd* en un verbo posterior (este parámetro se recibe en varios verbos). Sólo se informa del mismo en el primer verbo posterior que puede devolver este parámetro, y no en los demás verbos posteriores. El verbo [MC_]TEST_RTS permite que el TP local verifique si se ha recibido una notificación de petición de envío en algún momento desde que el TP local estaba por última vez en estado Recibir.

En lugar de emitir repetidamente [MC_]TEST_RTS, la aplicación puede utilizar [MC_]TEST_RTS_AND_POST, que se describe en "MC_TEST_RTS_AND_POST y TEST_RTS_AND_POST" en la página 246. Este verbo vuelve de manera asíncrona cuando se recibe una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado. [MC_]TEST_RTS_AND_POST opera de manera asíncrona del mismo modo que [MC_]RECEIVE_AND_POST y, por consiguiente, la aplicación puede emitir otros verbos APPC mientras está pendiente.

Estructura del VCB: MC_TEST_RTS



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_TEST_RTS es la siguiente:

```
typedef struct mc test rts
 AP UINT16
                  opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
               format;
                                           /* Reservado
                                                                 */
 AP UINT16
                primary rc;
 AP UINT32
               secondary rc;
 unsigned char tp id[8];
 AP UINT32
                conv id;
 unsigned char
                 reserv3;
} MC_TEST_RTS;
```

Estructura del VCB: TEST_RTS

La definición de la estructura del VCB para el verbo TEST_RTS es la siguiente:

```
typedef struct test rts
 AP UINT16
                  opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char format;
                                          /* Reservado
 AP_UINT16
                primary_rc;
             secondary_rc;
 AP UINT32
 unsigned char tp_id[8];
 AP UINT32
                conv id;
 unsigned char
                 reserv3;
} TEST_RTS;
```

Estructura del VCB: MC_TEST_RTS (Windows)

```
WINDOWS
```

La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_TEST_RTS es la siguiente:

MC_TEST_RTS y TEST_RTS

```
unsigned short
unsigned long
unsigned char
unsigned long
unsigned long
unsigned char
} MC_TEST_RTS;
primary_rc;
secondary_rc;
tp_id[8];
conv_id;
reserv3;
```

Estructura del VCB: TEST_RTS (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo TEST_RTS es la siguiente:

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP M TEST RTS

Para el verbo MC_TEST_RTS.

AP B TEST RTS

Para el verbo TEST_RTS.

opext Los valores posibles son:

AP_MAPPED_CONVERSATION

Para el verbo MC_TEST_RTS.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo TEST_RTS.

tp id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE ALLOCATE en el TP invocado.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

primary_rc

Indica si se ha recibido una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado. Los valores posibles son:

AP OK Se ha recibido la notificación REQUEST_TO_SEND.

AP UNSUCCESSFUL

No se ha recibido la notificación REQUEST_TO_SEND.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc

AP PARAMETER CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP_BAD_TP_ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AIX, LINUX

AP INVALID FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP_SYNC_NOT_ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

AP_TEST_INVALID_FOR_FDX

El TP local ha intentado utilizar el verbo [MC_]TEST_RTS en una conversación dúplex. Este verbo sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

MC_TEST_RTS y TEST_RTS

```
Primary_rc

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED

AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED

AP_INVALID_VERB

AP_TP_BUSY

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

WINDOWS

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED

AP_STACK_TOO_SMALL

AP_INVALID_VERB_SEGMENT
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

Cuando el TP emite este verbo, la conversación puede encontrarse en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

MC_TEST_RTS_AND_POST y TEST_RTS_AND_POST

El verbo MC_TEST_RTS_AND_POST o TEST_RTS_AND_POST informa a la aplicación de que se ha recibido una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado.

Nota: Este verbo sólo se puede utilizar en las conversaciones semidúplex; no es válido para las conversaciones dúplex.

Generalmente, si el TP asociado emite un verbo [MC_]REQUEST_TO_SEND, se informará de ello al TP local mediante el parámetro *rts_rcvd* en un verbo posterior (parámetro recibido en varios verbos) o mediante un código de retorno correcto en el verbo [MC_]TEST_RTS. El verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST permite que el TP local reciba la notificación REQUEST_TO_SEND de manera asíncrona cuando llega, en lugar de tener que emitir verbos repetidas veces para obtener dicha notificación.

Estructura del VCB: MC_TEST_RTS_AND_POST



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_TEST_RTS_AND_POST es la siguiente:

```
AP_UINT32 secondary_rc;
unsigned char tp_id[8];
AP_UINT32 conv_id;
void (*callback)();
unsigned char reserv3;
} MC_TEST_RTS_AND_POST;
```

Estructura del VCB: TEST RTS AND POST

La definición de la estructura del VCB para el verbo TEST_RTS_AND_POST es la siguiente:

```
typedef struct test rts and post
 AP UINT16
                   opcode;
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                 format;
                                              /* Reservado
                                                                      */
 AP UINT16
                   primary_rc;
 AP_UINT32
                secondary_rc;
 unsigned char tp id[8];
 AP UINT32
                   conv id;
 void
                   (*callback)();
 unsigned char
                   reserv3;
} TEST_RTS_AND_POST;
```

Estructura del VCB: MC_TEST_RTS_AND_POST (Windows)



La definición de la estructura del VCB para el verbo MC_TEST_RTS_AND_POST es la siguiente:

```
typedef struct mc test rts and post
 unsigned short
                   opcode;
 unsigned char opext;
 unsigned char
                  reserv2;
 unsigned short
                    primary_rc;
 unsigned long
                   secondary rc;
 unsigned char
                 tp id[8];
 unsigned long
                    conv id;
 unsigned char
                    reserv3;
 unsigned long
                    sema:
} MC_TEST_RTS_AND_POST;
```

Estructura del VCB: TEST_RTS_AND_POST (Windows)

La definición de la estructura del VCB para el verbo TEST_RTS_AND_POST es la siguiente:

```
typedef struct test rts and post
 unsigned short
                    opcode:
 unsigned char
                 opext;
 unsigned char
                    reserv2;
 unsigned short
                    primary_rc;
 unsigned long
                    secondary rc;
                  tp_id[8];
 unsigned char
 unsigned long
                    conv id;
 unsigned char
                    reserv3;
 unsigned long
                    sema;
} TEST_RTS_AND_POST;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode Los valores posibles son:

AP_M_TEST_RTS_AND_POST

Para el verbo MC_TEST_RTS_AND_POST.

AP B TEST RTS AND POST

Para el verbo TEST_RTS_AND_POST.

opext Los valores posibles son:

AP MAPPED CONVERSATION

Para el verbo MC_TEST_RTS_AND_POST.

AP BASIC CONVERSATION

Para el verbo TEST_RTS_AND_POST.

tp id Identificador del TP local.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo TP_STARTED en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

conv_id

Identificador de conversación.

El valor de este parámetro ha sido devuelto por el verbo [MC_]ALLOCATE en el TP que invoca o por el verbo RECEIVE_ALLOCATE en el TP invocado.

AIX, LINUX

callback

Dirección de la rutina callback que APPC debe llamar cuando se recibe una notificación REQUEST_TO_SEND. Para ver más información, consulte "Notas de uso" en la página 250.

WINDOWS

sema

Descriptor de contexto de sucesos de Windows que se obtiene llamando a una de las dos funciones siguientes de Windows: CreateEvent o OpenEvent. APPC señala este descriptor de contexto de sucesos para informar al TP de que se ha recibido la notificación de REQUEST_TO_SEND.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Nota: Al emitir este verbo, éste vuelve inmediatamente con un parámetro *primary_rc* que indica si el verbo se ha emitido correctamente o no. Los únicos parámetros devueltos que son válidos en este punto son *primary_rc* y *secondary_rc* (si *primary_rc* no tiene el valor AP_OK). Los valores posibles de *primary_rc* y *secondary_rc* se describen más adelante en este apartado.

Si el valor de este parámetro *primary_rc* es AP_0K, el verbo ha empezado a esperar correctamente la notificación REQUEST_TO_SEND. Cuando el verbo ha finalizado (o bien porque se ha recibido la notificación o bien porque ha terminado debido al fin de la conversación o a un error), APPC llama a la rutina callback suministrada. En este punto, los parámetros devueltos son los que se muestran a continuación. Los parámetros *primary_rc* y *secondary_rc* tendrán nuevos valores que indican si se ha recibido o no la notificación REQUEST_TO_SEND, y deberán volverse a examinar.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente: primary_rc

AP_OK Se ha recibido la notificación REQUEST_TO_SEND.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

secondary_rc
Los valores posibles son:

AP BAD CONV ID

El valor de *conv_id* no coincide con un identificador de conversación asignado por APPC.

AP_BAD_TP_ID

El valor de *tp_id* no coincide con un identificador de TP asignado por APPC.

AP_INVALID_FORMAT

El campo reservado format tiene un valor distinto de cero.

AP_SYNC_NOT_ALLOWED

La aplicación ha emitido este verbo dentro de una rutina callback, utilizando el punto de entrada síncrono APPC. Los verbos emitidos desde una rutina callback deben utilizar el punto de entrada asíncrono.

AP INVALID CALLBACK HANDLE

El parámetro *callback* se ha definido en un puntero nulo y el verbo se ha emitido utilizando el punto de entrada síncrono (o utilizando el punto de entrada asíncrono con un puntero nulo a una rutina callback). Para ver más información, consulte "Notas de uso" en la página 250.

AP TEST INVALID FOR FDX

El TP local ha intentado utilizar el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST en una conversación dúplex. Este verbo sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

Comprobación de estado: No hay errores de comprobación de estado para este verbo.

Verbo cancelado: Este código de retorno no puede devolverse como el código de retorno inicial, sino sólo como el código de retorno posterior si el código de retorno inicial es AP_0K. Si el verbo no se ha ejecutado porque ha sido cancelado por otro verbo emitido por el TP, APPC devuelve el siguiente parámetro:

primary_rc

AP CANCELLED

El TP local ha emitido uno de los verbos siguientes mientras [MC_]TEST_RTS_AND_POST estaba pendiente:

- DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND_PROG, AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER
- MC_DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP ABEND
- [MC_]SEND_ERROR
- TP ENDED

La emisión de uno de estos verbos hace que el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST se cancele. No se llama a la rutina callback.

Conversación finalizada: Si el verbo vuelve porque la conversación ha finalizado, APPC devuelve el siguiente parámetro:

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve códigos de retorno primarios (y, si corresponde, códigos de retorno secundarios). Para ver información acerca de estos códigos de retorno, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Los códigos de retorno posibles son:

```
primary_rc

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED

AP_INVALID_VERB

AP_TP_BUSY
```

APPC no devuelve códigos de retorno secundarios con estos códigos de retorno primarios.

Estado al emitirse

El TP puede emitir [MC_]TEST_RTS_AND_POST cuando la conversación está en cualquier estado salvo Restablecer.

Cambio de estado

El estado de conversación no cambia con este verbo.

Notas de uso

Este apartado contiene información de uso adicional sobre los siguientes temas:

- · Rutina callback
- · Proceso mientras el verbo está pendiente

- Cómo utiliza el verbo el TP
- · Cómo evitar esperas indefinidas

Rutina callback



La aplicación suministra un puntero a una rutina callback como uno de los parámetros del VCB. En este apartado se describe cómo Communications Server para Linux utiliza esta rutina y las funciones que debe efectuar.

La rutina callback se define de la siguiente forma:

Communications Server para Linux llama a la rutina con los siguientes parámetros:

vcb Puntero al VCB suministrado por la aplicación, incluidos los parámetros devueltos establecidos por Communications Server para Linux.

tp_id Identificador de TP de 8 bytes del TP en que se ha emitido el verbo.

conv_id

Identificador de conversación de la conversación en que se ha emitido el verbo.

La rutina callback no tiene que utilizar todos estos parámetros. Puede ejecutar todo el proceso necesario en el VCB devuelto o simplemente puede establecer una variable para informar al programa principal de que el verbo ha finalizado.

La aplicación puede emitir más verbos APPC desde dentro de la rutina callback si es necesario. Sin embargo, éstos deben ser verbos asíncronos. Los verbos síncronos emitidos desde una rutina callback se rechazarán con los códigos de retorno AP_PARAMETER_CHECK y AP_SYNC_NOT_ALLOWED.

Nota: Si la aplicación emite el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST utilizando el punto de entrada APPC asíncrono, hay dos rutinas callback especificadas: una en el VCB y otra suministrada como un parámetro en el punto de entrada. En general, APPC utiliza la rutina callback especificada en el VCB y no tiene en cuenta la del punto de entrada; sin embargo, si la aplicación suministra un puntero nulo para la rutina callback en el VCB, APPC utiliza la rutina callback del punto de entrada.

Cómo continuar con otro proceso mientras el verbo está pendiente

Puesto que el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST vuelve inmediatamente sin esperar a que lleguen datos, el TP puede continuar con otro proceso mientras espera a que aquél finalice. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

• El VCB suministrado al verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST continúa utilizándose hasta que la rutina callback vuelve. El TP no debe cambiar ningún

campo en el VCB durante este tiempo. Si emite algún otro verbo APPC mientras [MC_]TEST_RTS_AND_POST está pendiente, deberá utilizar otro VCB para el nuevo verbo.

 Sólo puede haber un verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST activo por conversación en todo momento.

Cómo utiliza el verbo el TP

Para utilizar el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST, el TP local ejecuta los siguientes pasos:

Utilización de [MC_]TEST_RTS_AND_POST

- 1. Emite el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST.
- 2. Comprueba el valor del código de retorno primario *primary_rc*:
 - Si el código de retorno primario es AP_0K, el verbo espera una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado. Mientras recibe datos de manera asíncrona, el TP local puede realizar las siguientes acciones:
 - Realizar tareas no relacionadas con esta conversación.
 - Emitir otros verbos APPC en esta conversación.
 - Cancelar antes de lo debido el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST emitiendo uno de los verbos siguientes:
 - DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND_PROG, AP_ABEND_SVC o AP_ABEND_TIMER
 - MC_DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP ABEND
 - SEND_ERROR
 - TP_ENDED
 - En cambio, si el código de retorno primario no es AP_0K, el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST ha fallado. En ese caso, el TP local no realiza los pasos 3 y 4.
- Comprueba que APPC haya llamado a la rutina callback (suministrada como un parámetro en este verbo). Cuando se recibe una notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado, APPC llama esta rutina.
- 4. Comprueba el nuevo valor del código de retorno primario primary_rc.
 - Si el código de retorno primario es AP_OK, el TP asociado ha emitido [MC]REQUEST TO SEND.
 - Si el código de retorno primario no es AP_OK, la aplicación debe comprobar los parámetros primary_rc y secondary_rc para determinar la acción que debe realizar.

Cómo evitar esperas indefinidas

Si el TP local emite el verbo [MC_]TEST_RTS_AND_POST y posteriormente espera a que se llame a la rutina callback, se suspenderá hasta que reciba la notificación REQUEST_TO_SEND del TP asociado. Puede esperar indefinidamente si el TP asociado no emite [MC_]REQUEST_TO_SEND. Si necesita que el TP esté operativo de forma continua, evite esperar en la rutina callback o utilice el verbo [MC_]TEST_RTS.

Capítulo 5. Verbos de servidor de TP

AIX, LINUX

Este capítulo contiene una descripción de cada uno de los verbos de servidor de TP APPC. Para cada verbo se proporciona la siguiente información:

- Definición del verbo.
- Estructura que define el bloque de control de verbos (VCB) utilizado por el verbo. La estructura está definida en el archivo de cabecera TP /usr/include/sna/tpsrv_c.h (AIX) o /opt/ibm/sna/include/tpsrv_c.h (Linux). (Los parámetros que empiezan por *rsrvd* están reservados).
- Parámetros (campos del VCB) suministrados a APPC y devueltos por APPC.
 Para cada parámetro, se proporciona la siguiente información:
 - Descripción
 - Valores posibles
 - Información adicional
- · Información adicional sobre el uso del verbo.

Nota:

- Los verbos de servidor de TP se deben emitir utilizando el punto de entrada asíncrono APPC_Async y no el punto de entrada síncrono APPC. Para ver más información sobre estos puntos de entrada, consulte el Capítulo 2, "Desarrollo de programas de transacciones", en la página 27.
- 2. Los verbos de servidor de TP no afectan a las conversaciones o estados APPC.

La mayoría de los parámetros suministrados a APPC y devueltos por APPC para el servidor de TP son valores hexadecimales. Para simplificar la codificación, estos valores están representados por constantes simbólicas significativas definidas en el archivo de cabecera **values_c.h**, incluido en el archivo de cabecera del servidor de TP **tpsrv_c.h**. Por ejemplo, el parámetro *opcode* del verbo REGISTER_TP_SERVER es el valor hexadecimal representado por la constante simbólica AP_REGISTER_TP_SERVER.

Es importante que utilice la constante simbólica y no el valor hexadecimal cuando establezca valores para los parámetros suministrados o cuando compruebe los valores de los parámetros devueltos. Esto se debe a que los diferentes sistemas Linux guardan estos valores en la memoria de modo diferente, por lo que es posible que el valor mostrado no tenga el formato que su sistema reconoce.

Los verbos de servidor de TP se describen en el orden siguiente:

REGISTER_TP_SERVER UNREGISTER_TP_SERVER REGISTER_TP UNREGISTER_TP QUERY_ATTACH ACCEPT_ATTACH REJECT_ATTACH ABORT_ATTACH

REGISTER_TP_SERVER

El verbo REGISTER_TP_SERVER se utiliza para notificar a Communications Server para Linux que la aplicación puede iniciar automáticamente programas de transacciones (TP).

Estructura del VCB: REGISTER_TP_SERVER

La definición de la estructura del VCB para el verbo REGISTER_TP_SERVER es la siguiente:

```
typedef struct mc receive immediate
  AP UINT16
                     opcode:
                  rsrvd1;
rsrvd2;
  unsigned char
                                              /* Reservado
                   rsrvd2;
primary_rc;
  unsigned char
                                              /* Reservado
  AP UINT16
  AP_UINT32
                 secondary_rc;
  AP UINT32
                   tps id;
  unsigned char
                   tp file updates;
  AP NOTIFY CB
                    notify cb;
} REGISTER TP SERVER;
  typedef void (*AP NOTIFY CB) (
                                unsigned char reason,
                                unsigned char attach id[8],
                                AP_CORR app_corr
 typedef union ap corr {
                         void *
                                         corr_p;
                         AP_UINT32
                                         corr_1;
                         AP INT32
                                         corr i;
                       } AP CORR;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP_REGISTER_TP_SERVER
tp_file_updates
```

Solicita si la aplicación debe recibir una notificación cuando se actualice el archivo de configuración del TP **sna_tps**. Los valores posibles son:

- **AP_YES** La aplicación solicita que las rutinas callback le notifiquen que se ha cambiado el archivo **sna_tps**.
- AP_NO La aplicación no necesita la notificación de los cambios producidos en el archivo sna_tps.

notify_cb

Dirección de la función callback de notificación. APPC utiliza esta función junto con el valor del parámetro *app_corr* especificado en el verbo REGISTER_TP para notificar a un servidor de TP que se ha producido una de las siguientes situaciones:

- Hay disponible una petición Attach adecuada.
- El archivo de configuración **sna_tps** del TP ha cambiado (si la aplicación ha solicitado esta notificación definiendo el parámetro *tp_file_updates* en AP_YES).

Para ver más información acerca del uso de la función callback de notificación, consulte "Rutina callback" en la página 255.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc AP_0K
```

tps_id Identificador exclusivo para este servidor de TP. Después de que una aplicación se registre como servidor de TP, el valor del parámetro tps_id es válido sólo para ese proceso. El valor del parámetro tps_id no es válido fuera de los límites del proceso. Si otra aplicación intenta utilizar este valor del parámetro tps_id en otro verbo, ese verbo se rechazará con el parámetro primary_rc con el valor AP_PARAMETER_CHECK y el parámetro secondary_rc con el valor AP_BAD_TPS_ID.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

AP INVALID CALLBACK

La dirección de la función callback no es válida.

Anomalía de registro: Si la aplicación no puede registrarse como servidor de TP, APPC devuelve los siguientes parámetros:

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Notas de uso

Este apartado contiene información adicional sobre el uso de la rutina callback.

Rutina callback

La aplicación suministra un puntero a una rutina callback como uno de los parámetros del VCB. En este apartado se describe cómo Communications Server para Linux utiliza esta rutina y las funciones que debe efectuar.

REGISTER TP SERVER

La rutina callback se define de la siguiente forma:

Communications Server para Linux llama a la rutina con los siguientes parámetros:

reason Tipo de notificación. Los valores posibles son:

AP_ATTACH

Se ha recibido una petición Attach para un TP registrado por este servidor de TP. En este caso, el parámetro *attach_id* se pasa a la rutina callback de notificación porque se utiliza la llegada de una petición Attach para realizar una o más de las siguientes acciones:

- Consultar opcionalmente más información sobre el inicio automático de un TP.
- Rechazar la petición Attach, si es necesario.
- Identificar qué TP se debe iniciar automáticamente para procesar RECEIVE_ALLOCATE.

AP TP FILE CHANGE

El archivo de configuración sna_tps del TP ha sido modificado.

attach_id

Identificador de la petición Attach, tal como se ha devuelto en la rutina callback de notificación de petición Attach.

app_corr

Valor de correlacionador suministrado por la aplicación. Este valor permite que la aplicación correlacione la información devuelta con su otro proceso. El significado del correlacionador pasado a la rutina callback de notificación depende del tipo de notificación según especifica el valor del indicador *reason*:

- Si *reason* está definido en AP_ATTACH, el correlacionador es el que especifica la aplicación en el verbo REGISTER_TP. Esto permite que la aplicación correlacione la petición Attach con el TP registrado adecuado.
- Si *reason* está definido en AP_TP_FILE_CHANGE, el correlacionador es el valor del parámetro *tps_id* en el verbo REGISTER_TP_SERVER.

La rutina callback no tiene que utilizar todos estos parámetros. Puede ejecutar todo el proceso necesario en el VCB devuelto o simplemente establecer una variable para informar al programa principal de que el verbo ha finalizado.

UNREGISTER_TP_SERVER

El verbo UNREGISTER_TP_SERVER se utiliza cuando una aplicación ya no quiere recibir notificaciones de conexión.

Estructura del VCB: UNREGISTER_TP_SERVER

La definición de la estructura del VCB para el verbo UNREGISTER_TP_SERVER es la siguiente:

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP_UNREGISTER_TP_SERVER
```

tps_id Identificador del servidor de TP del que se debe deshacer el registro, tal como se ha devuelto en un verbo REGISTER_TP_SERVER anterior.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
AP OK
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_PARAMETER_CHECK
secondary_rc
Los valores posibles son:
AP_BAD_TPS_ID
```

El valor especificado del parámetro tps_id no se reconoce.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

REGISTER_TP

El verbo REGISTER_TP se utiliza para comunicar al gestor de servicios el nombre de un TP cuyas conexiones deben ser manejadas por el servidor de TP. También puede utilizarse para cambiar el tipo de TP o el tiempo de espera de recepción de asignación para un TP que ya se ha registrado.

Estructura del VCB: REGISTER_TP

La definición de la estructura del VCB para el verbo REGISTER_TP es la siguiente:

```
typedef struct register tp
  AP UINT16
                    opcode;
  unsigned char
                    rsrvd1;
                                              /* Reservado
  unsigned char
                    rsrvd2;
                                              /* Reservado
  AP UINT16
                    primary_rc;
  AP_UINT32
                 secondary_rc;
  AP UINT32
                   tps id;
  AP UINT32
                   res id;
  unsigned char
                   tp name[64];
                    lu alias[8];
  char
  unsigned char
                   fqplu_name[17];
  unsigned char
                   tp type;
  AP INT32
                   rcv alloc timeout;
  AP_UINT16
                   modify existing;
  AP CORR
                   app corr;
} REGISTER_TP;
 typedef union ap corr {
                         void *
                                        corr_p;
                                        corr_1;
                         AP UINT32
                         AP INT32
                                        corr i;
                       } AP CORR;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP REGISTER TP
```

tps_id Identificador de un servidor de TP, tal como se ha devuelto en un verbo REGISTER_TP_SERVER anterior.

res_id Si se utiliza REGISTER_TP para cambiar un registro de TP existente (el parámetro *modify_existing* está definido en AP_YES), este parámetro especifica el identificador exclusivo de este recurso que se ha devuelto en el verbo REGISTER_TP original. De lo contrario, este parámetro está reservado.

tp_name

Nombre del TP que se registra. Especifique este nombre en formato EBCDIC rellenado con espacios EBCDIC, si es necesario, hasta una longitud de 64 caracteres. Especifique un valor de 64 espacios EBCDIC (0x40) para un TP para el que se manejarán todas las conexiones.

lu_alias

Alias de LU local. Especifique este nombre en formato ASCII rellenado con espacios ASCII, si es necesario, hasta una longitud de ocho caracteres. Especifique un valor de ocho espacios ASCII (0x20) para una LU para la que se manejarán todas las conexiones.

fqplu_name

Nombre completamente calificado de la LU asociada. Especifique una de

las siguientes cadenas EBCDIC rellenadas con espacios EBCDIC, si es necesario, hasta una longitud de 17 caracteres:

- Un nombre completamente calificado en EBCDIC para indicar que sólo debe establecerse la coincidencia con una petición Attach que tenga el mismo nombre completamente calificado.
- Un valor de todo espacios EBCDIC (0x40) para indicar que cualquier nombre de LU asociada se considera una coincidencia.
- Un nombre parcial, seguido de un * EBCDIC (0x5C), para indicar un nombre de LU comodín.

tp_type

Tipo de TP que se registra. Los valores posibles son:

AP_TP_TYPE_QUEUED

Las conexiones entrantes se colocan en la cola de las copias en ejecución del TP antes de intentar iniciar un nuevo TP o colocar la petición Attach en la cola en espera de un TP adecuado.

AP_TP_TYPE_QUEUED_BROADCAST

Igual que AP_TP_TYPE_QUEUED, a excepción de que la existencia del TP se difunde por el dominio Communications Server para Linux. La difusión de la existencia de este TP obvia la necesidad de configurar datos de direccionamiento de conexión para muchas LU si las maneja el mismo TP en una sola máquina.

AP_TP_TYPE_NON_QUEUED

Se inicia una nueva instancia del TP para cada petición Attach recibida, a menos que una instancia en ejecución tenga un verbo RECEIVE_ALLOCATE pendiente.

rcv_alloc_timeout

El tiempo en segundos que el verbo RECEIVE_ALLOCATE del TP debe esperar un TP iniciado automáticamente. Los valores posibles son:

0 (cero)

No esperar. Este es normalmente el valor especificado, ya que un servidor de TP inicia programas de transacciones como respuesta a una petición Attach entrante, de modo que siempre debe haber una petición Attach disponible para el verbo RECEIVE_ALLOCATE de un TP. La única excepción a esta norma se produce si la petición Attach ha excedido el tiempo de espera mientras el servidor de TP está iniciando el TP.

-1 Esperar indefinidamente.

x donde x es mayor que 0

Esperar el número de segundos indicado por x.

modify_existing

Indica si este verbo se utiliza para cambiar un registro existente o para registrar un nuevo TP. Los valores posibles son:

- **AP_YES** Este verbo se utiliza para cambiar el parámetro *rcv_alloc_timeout*, el parámetro *type* o ambos parámetros para un registro existente. Deben tenerse en cuenta las restricciones siguientes:
 - El verbo debe ser emitido por el mismo programa de servidor de TP que ha emitido el verbo REGISTER_TP original.
 - El parámetro *res_id* debe estar especificado y debe coincidir con el valor devuelto en el verbo REGISTER_TP original.

• El parámetro *rcv_alloc_timeout*, el parámetro *type* o ambos parámetros pueden modificarse respecto del verbo REGISTER_TP original, pero el valor de todos los demás parámetros suministrados debe coincidir con el valor utilizado en el verbo REGISTER_TP original.

AP_NO Este verbo se utiliza para registrar un nuevo TP.

app_corr

Correlacionador proporcionado por la aplicación pasado a la rutina callback de notificación de petición Attach. Para ver más información, consulte "Notas de uso" en la página 255.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_0K
```

res_id Identificador exclusivo para este recurso.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_PARAMETER_CHECK
secondary_rc
```

Los valores posibles son:

AP_INVALID_TP_NAME

El valor especificado para el parámetro *tp_name* no es válido.

AP INVALID LU ALIAS

El valor especificado para el parámetro *lu_alias* no es válido.

AP INVALID FQ LU NAME

El valor especificado para el parámetro faplu_name no es válido.

AP_INVALID_TIMEOUT

El valor especificado para el parámetro *rcv_alloc_timeout* no es válido.

AP BAD TPS ID

El valor especificado para el parámetro tps_id no se reconoce.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

UNREGISTER_TP

El verbo UNREGISTER_TP se utiliza para informar al gestor de servicios de que la aplicación no quiere recibir notificaciones de petición Attach para el TP especificado.

Estructura del VCB: UNREGISTER_TP

La definición de la estructura del VCB para el verbo UNREGISTER_TP es la siguiente:

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP UNREGISTER TP
```

tps_id Identificador del servidor de TP, tal como se ha devuelto en un verbo REGISTER_TP_SERVER anterior.

res_id Identificador exclusivo para este recurso, tal como se ha devuelto en el verbo REGISTER_TP anterior.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc AP_0K
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_PARAMETER_CHECK
secondary_rc
Los valores posibles son:
```

```
AP BAD TPS ID
```

El valor especificado para el parámetro tps_id no se reconoce.

```
AP BAD RES ID
```

El valor especificado para el parámetro res_id no se reconoce.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

QUERY_ATTACH

El verbo QUERY_ATTACH se utiliza para recuperar información sobre una petición Attach que Communications Server para Linux ha notificado a la aplicación. Este verbo es opcional. Si los datos representados por el correlacionador del servidor de TP pasado a la rutina callback de petición Attach son suficientes para su uso por parte del servidor de TP, el servidor de TP no necesita emitir este verbo.

Por razones de seguridad, la información de identificador de usuario y de contraseña de la petición Attach sólo está disponible para un servidor de TP cuyo identificador de usuario efectivo es root. Para las aplicaciones que no se ejecutan como root, a la petición Attach devuelta se le han eliminado los subcampos de seguridad de acceso.

Este verbo puede emitirse tantas veces como requiera el servidor de TP. Sin embargo, los datos PIP pueden extraerse sólo una vez. Para recuperar información de petición Attach sin recuperar los datos PIP, emita QUERY_ATTACH con max_pip_len definido en θ (cero).

Estructura del VCB: QUERY_ATTACH

La definición de la estructura del VCB para el verbo QUERY_ATTACH es la siguiente:

```
typedef struct query attach
  AP UINT16
                     opcode:
  unsigned char
                    rsrvd1;
                                              /* Reservado
  unsigned char
                     rsrvd2;
                                              /* Reservado
  AP UINT16
                     primary rc;
  AP UINT32
                  secondary rc;
  AP_UINT32
                    tps id;
  unsigned char
                    attach id[8];
  unsigned char
                     tp name[64];
  char
                     lu alias[8];
  unsigned char
                    fq plu name[17]
  unsigned char
                     mode name [8];
                     max_pip_len;
  AP UINT16
  AP_UINT16
                     pip_dlen;
  unsigned char
                     *pip dptr;
  AP UINT16
                     max fmh5 len;
  AP_UINT16
                     fmh5 dlen;
  unsigned char
                     *fmh5 dptr;
} QUERY_ATTACH;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode AP_QUERY_ATTACH

tps_id Identificador del servidor de TP, tal como se ha devuelto en un verbo REGISTER_TP_SERVER anterior.

attach id

Identificador de la petición Attach, tal como se ha devuelto en la rutina callback de notificación de petición Attach.

max_pip_len

Espacio máximo de almacenamiento intermedio disponible para los datos PIP

pip_dptr

Puntero al almacenamiento intermedio asignado por el emisor de la llamada para el almacenamiento intermedio de datos PIP de la petición Attach devuelta.

max_fmh5_len

Espacio máximo de almacenamiento intermedio disponible para los datos FMH5.

fmh5_dptr

Puntero al almacenamiento intermedio asignado por el emisor de la llamada para el almacenamiento intermedio de los datos FMH5 de la petición Attach devuelta.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve los parámetros siguientes:

primary_rc AP_0K

tp_name

Nombre del TP de conexión.

lu_alias

Alias de LU local de la conexión.

fq_plu_name

Nombre de LU asociada completamente calificado de la conexión.

mode name

Nombre de la modalidad de la conexión.

pip_dlen

Número real de bytes de los datos PIP devueltos.

fmh5_dlen

Número real de bytes de los datos FMH5 devueltos.

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc
Los valores posibles son:

AP_BAD_ATTACH_ID
El valor especificado para el parámetro attach_id no se reconoce.

AP_BAD_TPS_ID
El valor especificado para el parámetro tps_id no se reconoce.
```

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

ACCEPT_ATTACH

El verbo ACCEPT_ATTACH se utiliza para que el servidor de TP continúe el proceso de la conexión.

Estructura del VCB: ACCEPT_ATTACH

La definición de la estructura del VCB para el verbo ACCEPT_ATTACH es la siguiente:

```
typedef struct accept attach
  AP UINT16
                  opcode;
  unsigned char
                                         /* Reservado
                  rsrvd1;
  unsigned char rsrvd2;
                                         /* Reservado
  AP UINT16
                primary_rc;
  AP UINT32 secondary rc;
  AP UINT32
                 tps id;
  unsigned char
                  attach_id[8];
} ACCEPT_ATTACH;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP_ACCEPT_ATTACH
```

tps_id Identificador del servidor de TP, tal como se ha devuelto en un verbo REGISTER_TP_SERVER anterior.

attach id

Identificador de la petición Attach, tal como se ha devuelto en la rutina callback de notificación de petición Attach.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
AP OK
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc

AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP_BAD_ATTACH_ID

El valor especificado para el parámetro attach_id no se reconoce.

AP_BAD_TPS_ID

El valor especificado para el parámetro tps_id no se reconoce.
```

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

REJECT_ATTACH

El verbo REJECT_ATTACH se utiliza para que este servidor de TP finalice el proceso de la conexión.

Estructura del VCB: REJECT_ATTACH

La definición de la estructura del VCB para el verbo REJECT_ATTACH es la siguiente:

```
typedef struct reject attach
  AP UINT16
                    opcode:
                                            /* Reservado
  unsigned char
                   rsrvd1;
  unsigned char
                   rsrvd2;
                                            /* Reservado
  AP UINT16
                   primary_rc;
  AP_UINT32
                secondary rc;
  AP UINT32
                tps id;
  unsigned char
                  attach id[8];
  AP UINT32
                   reason;
} REJECT ATTACH;
```

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

opcode AP REJECT ATTACH

tps_id Identificador del servidor de TP, tal como se ha devuelto en un verbo REGISTER_TP_SERVER anterior.

attach_id

Identificador de la petición Attach, tal como se ha devuelto en la rutina callback de notificación de petición Attach.

reason Motivo por el que se rechaza el inicio automático. El valor es un código de detección SNA, como el que se muestra en "Códigos de detección SNA".

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
AP_0K
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

```
primary_rc
AP_PARAMETER_CHECK
secondary_rc
Los valores posibles son:
```

```
AP_BAD_ATTACH_ID
```

El valor especificado para el parámetro attach_id no se reconoce.

```
AP BAD TPS ID
```

El valor especificado para el parámetro *tps_id* no se reconoce.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

Códigos de detección SNA: La Tabla 10 en la página 267 muestra los códigos de detección SNA comunes utilizados para rechazar una petición Attach:

Tabla 10. Códigos de detección SNA comunes

Símbolo	Valor	Significado
AP_SECURITY_INVALID	080F6051	Seguridad no válida.
AP_SEC_BAD_PASSWORD_EXPIRED	080FFF00	La contraseña ha caducado.
AP_SEC_BAD_PASSWORD_INVALID	080FFF01	La contraseña no es válida.
AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED	080FFF02	El identificador de usuario ha sido revocado.
AP_SEC_BAD_USERID_INVALID	080FFF03	El identificador de usuario no es válido.
AP_SEC_BAD_USERID_MISSING	080FFF04	Falta el identificador de usuario.
AP_SEC_BAD_PASSWORD_MISSING	080FFF05	Falta la contraseña.
AP_SEC_BAD_GROUP_INVALID	080FFF06	El grupo no es válido.
AP_SEC_BAD_UID_REVOKED_IN_GRP	080FFF07	El identificador de usuario se revoca en el grupo especificado.
AP_SEC_BAD_UID_NOT_DEFD_TO_GRP	080FFF08	El identificador de usuario no está definido en el grupo especificado.
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU	080FFF09	El identificador de usuario no está definido para utilizar la LU remota.
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_FROM_LLU	080FFF0A	El identificador de usuario no está definido para utilizar la LU remota desde la LU local.
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_TO_TP	080FFF0B	El identificador de usuario no está definido para utilizar el TP en la LU remota.
AP_SEC_BAD_INSTALL_EXIT_FAILED	080FFF0C	El proceso de salida de la instalación en la LU remota ha fallado.
AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE	080FFF0D	El proceso ha fallado entre la LU local y la LU remota, pero la condición es temporal.

REJECT ATTACH

Tabla 10. Códigos de detección SNA comunes (continuación)

Símbolo	Valor	Significado
AP_SEC_BAD_PROTOCOL_VIOLATION	080F6058	Una violación de protocolo ha producido una anomalía de validación de seguridad.
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY	084B6031	TP no disponible—reintent
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY	084C0000	TP no disponible—sin reintento.
AP_PIP_INVALID	1008201D	Datos PIP no válidos.
AP_ATTACH_LEN_INVALID	10086000	Longitud de conexión no válida.
AP_SECURITY_LEN_INVALID	10086005	Longitud de conexión no válida.
AP_PARM_LEN_INVALID	10086009	Longitud de parámetro no válida.
AP_LUWID_LEN_INVALID	10086011	Longitud LUWID no válida.
AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED	10086021	Nombre de TP no reconocido.
AP_PIP_NOT_ALLOWED	10086031	Datos PIP no permitidos.
AP_PIP_FIELDS_REQUIRED	10086032	Datos PIP necesarios.
AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH	10086034	Discrepancia de tipo de conversación.
AP_LU_CAPABILITY_CONFLICT	10086040	Las posibilidades de la LU de conexión entran en conflicto con el enlace.
AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED	10086041	Nivel de sincronización no soportado por el TP.

Nota: Communications Server para Linux puede sustituir el código de detección genérico AP_SECURITY_INVALID (080F651) por los códigos de detección del rango 080FFF00–080FFFFF si la LU remota no desea información de seguridad ampliada.

ABORT ATTACH

El verbo ABORT_ATTACH se utiliza para que este servidor de TP finalice el proceso de la conexión después de que ésta haya sido aceptada con el verbo ACCEPT_ATTACH porque el servidor de TP o el TP ha detectado un error durante el proceso posterior. Por ejemplo, el servidor de TP no ha podido crear un subproceso para el TP. El verbo ABORT_ATTACH puede ser emitido por el servidor de TP y los procesos del TP.

Estructura del VCB: ABORT ATTACH

La definición de la estructura del VCB para el verbo ABORT_ATTACH es la siguiente:

Parámetros suministrados

El TP suministra los siguientes parámetros a APPC:

```
opcode AP ABORT ATTACH
```

tps_id Identificador del servidor de TP, tal como se ha devuelto en un verbo REGISTER_TP_SERVER anterior.

attach_id

Identificador de la conexión que se debe terminar anormalmente, tal como lo devuelve la rutina callback de notificación de conexión.

reason Motivo por el que se termina anormalmente el inicio automático. El valor es un código de detección SNA, como el que se muestra en "Códigos de detección SNA" en la página 266.

Parámetros devueltos

Después de que el verbo se ejecute, APPC devuelve parámetros para indicar si la ejecución se ha llevado a cabo correctamente y, si no, para indicar el motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo correctamente.

Ejecución correcta

Si el verbo se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve el parámetro siguiente:

```
primary_rc
AP OK
```

Ejecución incorrecta

Si el verbo no se ejecuta de forma correcta, APPC devuelve un parámetro de código de retorno primario para indicar el tipo de error y un parámetro de código de retorno secundario para proporcionar datos específicos sobre el motivo de la ejecución incorrecta.

Comprobación de parámetros: Si el verbo no se ejecuta debido a un error de parámetro, APPC devuelve los parámetros siguientes:

ABORT ATTACH

primary_rc

AP_PARAMETER_CHECK

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP_BAD_ATTACH_ID

El valor especificado para el parámetro attach_id no se reconoce.

AP_BAD_TPS_ID

El valor especificado para el parámetro *tps_id* no se reconoce.

Otras condiciones: Si el verbo no se ejecuta debido a que existen otras condiciones, APPC devuelve el siguiente código de retorno primario. Para ver una lista de los códigos de retorno comunes a todos los verbos, consulte el Apéndice B, "Códigos de retorno comunes", en la página 283.

primary_rc

AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR

Capítulo 6. Programas de transacciones de ejemplo

Los programas de transacciones (TP) APPC de ejemplo de Communications Server para Linux Linux ilustran el uso de los verbos APPC en una conversación correlacionada.

Los programas se suministran con Communications Server para Linux con los nombres asample1.c y asample2.c, situados en el directorio /usr/lib/sna/samples (AIX) o /opt/ibm/sna/samples (Linux).

En este capítulo se proporciona la siguiente información:

- Visión general del proceso de los TP de ejemplo.
- Pseudocódigo para cada TP.
- Instrucciones para compilar, enlazar y ejecutar los TP.

Visión general del proceso

Los TP presentados en este capítulo permiten al usuario examinar un archivo de otro sistema. El usuario ve un solo bloque de datos a la vez, en formato hexadecimal y de caracteres. Después de cada bloque, el usuario puede solicitar el siguiente bloque, el anterior o salir.

asample1 (el TP que invoca) envía un nombre de archivo a **asample2** (el TP invocado). Si **asample2** localiza el archivo, devuelve el primer bloque de datos a **asample1**; de lo contrario, desasigna la conversación y finaliza.

Si **asample1** recibe un bloque, visualiza el bloque en la pantalla y espera a que el usuario entre **F** para avanzar, **B** para retroceder o **Q** para salir. Si el usuario selecciona avanzar o retroceder, **asample1** envía la petición a **asample2**, que a su vez envía el bloque adecuado. Este proceso continúa hasta que el usuario selecciona la opción de salir, momento en que **asample1** desasigna la conversación y ambos programas finalizan.

Si el usuario solicita el siguiente bloque y **asample2** ha enviado el último, **asample2** vuelve al inicio del archivo. Igualmente, si el usuario solicita el bloque anterior y se está visualizando el primer bloque, **asample2** retrocede para enviar el último bloque.

Ningún programa intenta efectuar la recuperación de errores. Un código de retorno incorrecto de APPC hace que el programa finalice con un mensaje explicativo.

Pseudocódigo

Este apartado contiene el pseudocódigo para los TP asample1 y asample2.

asample1 (TP que invoca)

El pseudocódigo para asample1 (el TP que invoca) es el siguiente:

```
TP_started
mc_allocate (sync_level none)
mc_send_data (data = filename), send type prepare_to_receive_flush
do while no error and prompt not Q
    mc_receive_and_wait
```

```
if data block received
    display data block
else if permission to send received
    get user prompt (F, B, or Q)
    if prompt = F or B     /* Not Q */
        mc_send_data (data = prompt), send type p_to_r_flush
    endif
endif
end do
mc_deallocate
TP_ended
```

asample2 (TP invocado)

El pseudocódigo para asample2 (el TP invocado) es el siguiente:

```
receive allocate
do while conversing
  mc receive and wait (return status with data)
   if data received and send indication received
      if first time (data = filename)
         open file
         if file not found
             mc deallocate
             set conversing false
         endif
       else (data = prompt)
           read and store prompt
       endif
       if (conversing)
           read file block
           mc send data (file block)
       endif
    else if deallocate received
       set conversing false
    end while conversing
   close file
   tp_ended
```

Cómo probar los TP

Tras examinar el código fuente de los dos programas, puede que desee probarlos.

Aunque APPC se utiliza normalmente para las comunicaciones entre una máquina local y otra remota, puede resultarle cómodo ejecutar ambos TP en la misma máquina de Communications Server para Linux para realizar la comprobación.

Para compilar y enlazar los TP, lleve a cabo los pasos siguientes.

- 1. Copie los dos archivos **asample1.c** y **asample2.c** del directorio **/opt/ibm/sna/samples** en un directorio privado.
- 2. Para compilar y enlazar los programas para AIX, utilice los mandatos siguientes:

Para ejecutar los TP, siga los pasos que se describen a continuación. Tenga en cuenta que algunos de estos pasos suponen actualizar la configuración de Communications Server para Linux, lo que normalmente lleva a cabo el administrador del sistema.

Los TP pueden ejecutarse en la misma máquina o en máquinas diferentes. En los pasos siguientes, la "máquina de origen" es la máquina en que se ejecuta el TP que invoca asample1 y la "máquina de destino" es la máquina en que se ejecuta el TP invocado asample2.

- 1. Si ejecuta los TP en máquinas diferentes, configure el enlace de comunicaciones para dar soporte a las sesiones CP-CP entre las máquinas de origen y de destino. Si desea obtener más información, consulte la publicación *Communications Server para Linux Guía de administración*.
- 2. Configure una modalidad. Especifique LOCMODE como el nombre de la modalidad. Acepte los valores por omisión para el resto de parámetros.
- 3. Configure una unidad lógica (LU) en la máquina de origen para **asample1** (el TP que invoca). Establezca el nombre de LU y el alias de LU en **TPLU1** (el alias de LU especificado en el programa **asample1**). Acepte los valores por omisión para el resto de parámetros.
- 4. Si ejecuta los TP en máquinas diferentes, configure un alias de LU asociada en la máquina de origen para identificar la LU de destino. Establezca el nombre de LU asociada como *nombre_red*.**TPLU2**, donde *nombre_red* es el nombre de red SNA de la máquina de destino.
- 5. Configure una LU en la máquina de destino para el TP invocado. Establezca el nombre de LU y el alias de LU en **TPLU2** (el alias que utiliza el programa **asample1** para hacer referencia a la LU que da servicio a **asample2**). Acepte los valores por omisión para el resto de parámetros.
- 6. Configure el TP invocado en el archivo de datos de TP invocable de Communications Server para Linux en la máquina de destino. Si desea obtener más información, consulte la publicación *Communications Server para Linux Guía de administración*.
 - Para el parámetro *Nombre de TP*, especifique **TPNAME2** (nombre especificado por el TP que invoca).
 - Para *Vía de acceso completa al ejecutable del TP*, entre el nombre completo de la vía de acceso del archivo ejecutable **asample2**.
 - Para el parámetro *Identificador de usuario*, especifique su identificador de usuario de Linux en la máquina de destino.
 - Acepte los valores por omisión para otros parámetros.
- 7. Si el TP invocado va a ejecutarse con el parámetro *user_id* definido en root, cambie los permisos del archivo ejecutable para permitir esta posibilidad. Utilice el mandato siguiente:

chmod +s asample2

8. Inicie el programa que invoca, **asample1**. Este programa requiere un parámetro, el nombre completo de vía de acceso (en la máquina de destino) del archivo que se visualizará. Por ejemplo:

asample1 /usr/john/myfile.text

- 9. Entre F o B para visualizar bloques del archivo solicitado.
- 10. Utilice **Q** para finalizar el programa 1; el programa 2 también finalizará.

Apéndice A. Valores de código de retorno

Este apéndice lista todos los códigos de retorno posibles de la interfaz APPC en orden numérico. Los valores están definidos en el archivo de cabecera **values_c.h**(para AIX o Linux) o **winappc.h** (para Windows).

Puede utilizar este apéndice como referencia para verificar el significado de un código de retorno recibido por la aplicación.

Códigos de retorno primarios

En las aplicaciones APPC se utilizan los siguientes códigos de retorno primarios.

۸ ۵	01/	00000
	OK	0x0000
	_PARAMETER_CHECK STATE CHECK	0x0100
		0x0200
	INDICATION	0x0210
	TP_BUSY	0x02F0
	_ALLOCATION_ERROR	0x0300
	ACTIVATION_FAIL_RETRY	0x0310
	_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED	0x03F0
	ACTIVATION_FAIL_NO_RETRY	0x0410
	COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED	0x04F0
	_DEALLOC_ABEND	0x0500
	LU_SESS_LIMIT_EXCEEDED	0x0510
	_DEALLOC_ABEND_PROG	0x0600
	FUNCTION NOT SUPPORTED	0x0610
	_THREAD_BLOCKING	0x06F0
	_DEALLOC_ABEND_SVC	0x0700
	_DEALLOC_ABEND_TIMER	0x0800
	DATA_POSTING_BLOCKED	0x0810
	_INVALID_VERB_SEGMENT	0x08F0
	_DEALLOC_NORMAL	0x0900
AP_	PATH_SWITCH_NOT_ALLOWED	0x0910
AP_	CP_CP_SESS_ACT_FAILURE	0x0A10
	PROG_ERROR_NO_TRUNC	0x0C00
	_PROG_ERROR_TRUNC	0x0D00
	_PROG_ERROR_PURGING	0x0E00
	_CONV_FAILURE_RETRY	0x0F00
AP_	CONV_FAILURE_NO_RETRY	0x1000
AP_	SVC_ERROR_NO_TRUNC	0x1100
	_UNEXPECTED_DOS_ERROR	0x11F0
	_SVC_ERROR_TRUNC	0x1200
	_SVC_ERROR_PURGING	0x1300
	UNSUCCESSFUL	0x1400
AP_	_STACK_TOO_SMALL	0x15F0
	_MIXED_API_USED	0x16F0
	_IN_PROGRESS	0x17F0
	_CNOS_PARTNER_LU_REJECT	0x1800
_	_COMPLETED	0x18F0
	_CONVERSATION_TYPE_MIXED	0x1900
AP_	_NODE_STOPPING	0x1A00
	_NODE_NOT_STARTED	0x1B00
	CANCELLED	0x2100
	BACKED_OUT	0x2200
_	_DUPLEX_TYPE_MIXED	0x2300
	_LS_FAILURE	0x2300
	OPERATION_INCOMPLETE	0x4000
	_OPERATION_NOT_ACCEPTED	0x4100
	_CONVERSATION_ENDED	0x4200
	_ERROR_INDICATION	0x4300
AP_	EXPD_NOT_SUPPORTED_BY_LU	0x4400

Códigos de retorno primarios

AP BUFFER TOO SMALL	0x4500
AP_MEMORY_ALLOCATION_FAILURE	0x4600
AP INVALID VERB	0xFFFF

Códigos de retorno secundarios

En las aplicaciones APPC se utilizan los siguientes códigos de retorno secundarios.

En las aplicaciones APPC se utilizan	los siguientes
AP AS SPECIFIED	0x00000000
AP ALLOCATION ERROR PENDING	0x00000300
AP_DEALLOC_ABEND_PROG_PENDING	0x00000600
AP DEALLOC ABEND SVC PENDING	0x00000700
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER_PENDING	0x00000800
AP_UNKNOWN_ERROR_TYPE_PENDING	0x00001100
AP BO NO RESYNC	0x00002408
AP TRANS PGM NOT AVAIL NO RETRY	0x00002408
AP INVALID SET PROT	0x00004c00
AP_INVALID_DLUS_NAME	0x00900000
AP_SEC_BAD_PASSWORD_EXPIRED	0x00900000
AP_BAD_TP_ID	0x01000000
AP_BO RESYNC	0x01000000
AP_BO_RESTRUC AP_INVALID_NEW_PROT	0x01002408
AP_DLC_ACTIVE	0x01100000
AP_NO_DEFAULT_DLUS_DEFINED	0x01900000
AP_BAD_TPSID	0x01FF0000
AP_SEC_BAD_PASSWORD_INVALID	0x01FF0F08
AP_BAD_CONV_ID	0x02000000
AP_SEND_ERROR_LOG_LL_WRONG	0x02010000
AP_INVALID_SET_UNPROT	0x02070000
AP_INVALID_NUMBER_OF_NODE_ROWS	0x02080000
AP_DUPLICATE_CP_NAME	0x02100000
AP_INVALID_PU_ID	0x02900000
AP_NOT_OWNER	0x02FF0000
AP_SEC_BAD_USERID_REVOKED	0x02FF0F08
AP_BAD_LU_ALIAS	0x03000000
AP_BAD_DLOAD_ID	0x03000001
AP_BAD_REMOTE_LU_ALIAS	0x03000002
AP_SEND_ERROR_BAD_TYPE	0x03010000
AP_INVALID_NEW_UNPROT	0x03070000
AP DUPLICATE DEST ADDR	0x03100000
AP PU ALREADY ACTIVATING	0x03900000
AP_INSUFFICIENT_PRIVILEGES	0x03FF0000
AP SEC BAD USERID INVALID	0x03FF0F08
AP ALLOCATION FAILURE NO RETRY	0x04000000
AP SEND ERROR BAD STATE	0x04010000
AP INVALID SET USER	0x04070000
AP NODE ROW WGT LESS THAN LAST	0x04080000
AP CANT MODIFY PORT NAME	0x04100000
AP PU ALREADY DEACTIVATING	0x04900000
AP INVALID CALLBACK	0x04FF0000
AP_SEC_BAD_USERID_MISSING	0x04FF0F08
AP ALLOCATION FAILURE RETRY	0x05000000
AP BAD ERROR DIRECTION	0x05010000
AP INVALID DATA TYPE	0x05010000
AP TG ROW WGT LESS THAN LAST	0x05080000
AP DUPLICATE PORT NUMBER	0x05100000
AP PU ALREADY ACTIVE	0x05900000
AP_BAD_TP_TYPE	0x05FF0000
AP SEC BAD PASSWORD MISSING	0x05FF0F08
AP INVALID STATS TYPE	0x06070000
AP DUPLICATE PORT NAME	0x06100000
AP_DOPLICATE_FORT_NAME AP_PU_NOT_ACTIVE	0x06900000
AP_PO_NOT_ACTIVE AP_ALREADY REGISTERED	0x06FF0000
	0x06FF0F08
AP_SEC_BAD_GROUP_INVALID AP_AS_NEGOTIATED	0x07000000
AP_INVALID_TABLE_TYPE AP_INVALID_DLC_NAME	0x07070000 0x07070000 0x07100000

AP DLUS REJECTED	0x07900000
AP SEC BAD UID REVOKED IN GRP	0x07FF0F08
AP PORT DEACTIVATED	0x08070000
AP_INVALID_DLC_TYPE	0x08100000
AP DLUS CAPS MISMATCH	0x08900000
AP_SEC_BAD_UID_NOT_DEFD_TO_GRP	0x08FF0F08
AP ALLOCATE NOT PENDING	
	0x09050000
AP_INVALID_SET_PASSWORD	0x09070000
AP_INVALID_NUMBER_OF_TG_ROWS	0x09080000
AP_INVALID_LINK_ACTIVE_LIMIT	0x09100000
AP_PU_FAILED_ACTPU	0x09900000
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU	0x09FF0F08
AP_SNA_DEFD_COS_CANT_BE_CHANGE	0x0A080000
AP SNA DEFD COS CANT BE CHANGED	0x0A080000
AP PU NOT RESET	0x0A900000
AP SEC BAD UNAUTHRZD FROM LLU	0x0AFF0F08
AP INVALID NUM PORTS SPECIFIED	0x0B100000
AP PU OWNS LUS	0x0B900000
AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_TO_TP	0x0BFF0F08
AP_INVALID_PORT_NAME	0x0C100000
AP_INVALID_FILTER_OPTION	0x0C900000
AP_SEC_BAD_INSTALL_EXIT_FAILED	0x0CFF0F08
AP_INVALID_PORT_TYPE	0x0D100000
AP INVALID STOP TYPE	0x0D900000
AP_SEC_BAD_PROCESSING_FAILURE	0x0DFF0F08
AP UNRECOGNIZED DEACT TYPE	0x0E050000
AP PORT ACTIVE	0x0E100000
AP PU ALREADY DEFINED	0x0E900000
AP NO PORTS DEFINED ON DLC	0x0F100000
AP_DEPENDENT_LU_NOT_SUPPORTED	0x0F900000
AP_INVALID_DLC	0x10050000
AP_COS_NAME_NOT_DEFD	0x10080000
AP_DUPLICATE_PORT	0x10100000
AP_INVALID_DSPU_SERVICES	0x10900000
AP_BAD_CONV_TYPE	0x11000000
AP_SNA_DEFD_COS_CANT_BE_DELETE AP_SNA_DEFD_COS_CANT_BE_DELETED	0x11080000
AP SNA DEFD COS CANT BE DELETED	0x11080000
AP STOP PORT PENDING	0x11100000
AP_STOP_PORT_PENDING AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED	0x11100000 0x11900000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED	0x11900000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL	0x11900000 0x12000000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD	0x11900000 0x12000000 0x12020000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13050000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13050000 0x13100000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13300000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13300000 0x13400000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13300000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13300000 0x13400000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13300000 0x13400000 0x13900000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13300000 0x13400000 0x13900000 0x1400000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13200000 0x13400000 0x13900000 0x14000000 0x14000000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13900000 0x14020000 0x14020000 0x14050000 0x14100000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_SOLICIT_SSCP_SESS	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12900000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13900000 0x14000000 0x14020000 0x14050000 0x14100000 0x14900000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_SOLICIT_SSCP_SESS AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13900000 0x14000000 0x14020000 0x14020000 0x14100000 0x14900000 0x14900000 0x14900000 0x14900000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_SOLICIT_SSCP_SESS AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13900000 0x14020000 0x14020000 0x14020000 0x14100000 0x14900000 0x14900000 0x14900000 0x15000000 0x15000000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_MODE_NAME AP_INVALID_SET_COLLECT_NAMES	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13050000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x1400000 0x14020000 0x14020000 0x14100000 0x14900000 0x14900000 0x14900000 0x15000000 0x15000000 0x150500000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_MODE_NAME AP_INVALID_SET_COLLECT_NAMES AP_LINK_ACT_BY_LOCAL	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x14000000 0x14020000 0x14020000 0x1400000 0x1400000 0x1400000 0x1500000 0x15000000 0x150100000 0x15100000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_MODE_NAME AP_INVALID_SET_COLLECT_NAMES AP_LINK_ACT_BY_LOCAL AP_INVALID_TG_NUMBER	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x14000000 0x14020000 0x14020000 0x14020000 0x14000000 0x15000000 0x15000000 0x15100000 0x15500000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_MODE_NAME AP_INVALID_SET_COLLECT_NAMES AP_LINK_ACT_BY_LOCAL AP_INVALID_TG_NUMBER AP_MISSING_CP_NAME	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13900000 0x14020000 0x14020000 0x14020000 0x14020000 0x15020000 0x150500000 0x155100000 0x155100000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BOLICIT_SSCP_SESS AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_MODE_NAME AP_INVALID_TG_NUMBER AP_MISSING_CP_NAME AP_MISSING_CP_NAME AP_MISSING_CP_NAME	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13400000 0x14020000 0x14020000 0x14020000 0x14020000 0x15020000 0x15020000 0x155100000 0x155100000 0x155200000 0x155200000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_SET_COLLECT_NAMES AP_LINK_ACT_BY_LOCAL AP_INVALID_TG_NUMBER AP_MISSING_CP_TYPE AP_INVALID_CP_TYPE AP_INVALID_CP_TYPE	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13400000 0x14020000 0x14020000 0x14020000 0x15020000 0x15020000 0x155100000 0x15520000 0x15520000 0x15520000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BOLICIT_SSCP_SESS AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_MODE_NAME AP_INVALID_TG_NUMBER AP_MISSING_CP_TYPE AP_INVALID_CP_TYPE AP_DUPLICATE_TG_NUMBER	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13400000 0x1400000 0x14050000 0x14050000 0x15050000 0x15500000 0x155100000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15530000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_SOLICIT_SSCP_SESS AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_TG_NUMBER AP_MISSING_CP_TYPE AP_INVALID_CP_TYPE AP_DUPLICATE_TG_NUMBER AP_TG_NUMBER_IN_USE	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13100000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13400000 0x1400000 0x14050000 0x14100000 0x15050000 0x15500000 0x15510000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15530000 0x15530000 0x15530000 0x15530000 0x15540000
AP_DSPU_SERVICES_NOT_SUPPORTED AP_BAD_SYNC_LEVEL AP_LU_NAU_ADDR_ALREADY_DEFD AP_INVALID_SESSION_ID AP_LINK_DEACT_IN_PROGRESS AP_INVALID_DSPU_NAME AP_BAD_SECURITY AP_INVALID_NN_SESSION_TYPE AP_LINK_DEACTIVATED AP_PARTNER_NOT_FOUND AP_PARTNER_NOT_RESPONDING AP_ERROR AP_DSPU_ALREADY_DEFINED AP_BAD_RETURN_CONTROL AP_INVALID_MAX_NEGOT_SESS_LIM AP_INVALID_SET_COLLECT_STATS AP_LINK_ACT_BY_REMOTE AP_INVALID_BOLICIT_SSCP_SESS AP_INVALID_BACK_LEVEL_SUPPORT AP_INVALID_MODE_NAME AP_INVALID_TG_NUMBER AP_MISSING_CP_TYPE AP_INVALID_CP_TYPE AP_DUPLICATE_TG_NUMBER	0x11900000 0x12000000 0x12020000 0x12050000 0x12100000 0x12100000 0x13000000 0x13000000 0x13100000 0x13200000 0x13400000 0x13400000 0x1400000 0x14050000 0x14050000 0x15050000 0x15500000 0x155100000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15520000 0x15530000

AP_PARALLEL_TGS_NOT_ALLOWED AP_INVALID_BKUP_DLUS_NAME AP_PIP_LEN_INCORRECT AP_INVALID_RECV_PACING_WINDOW AP_INVALID_SET_COLLECT_RSCVS AP_SEC_REQUESTED_NOT_SUPPORTED	0x15570000
AP INVALID BKUP DLUS NAME	0x15900000
AP PIP LEN INCORRECT	0x16000000
AP INVALID RECV PACING WINDOW	0x16020000
AP INVALID SET COLLECT RSCVS	0x16050000
AP SEC REQUESTED NOT SUPPORTED	0x16900000
AP_NO_USE_OF_SNASVCMG	0x10900000 0x17000000
AP INVALID CNOS SLIM	
AP_INVALID_CNOS_SLIM	0x17020000
AP_LINK_NOT_DEFD	0x17100000
AP_INVALID_DUPLEX_SUPPORT	0x17900000
AP_UNKNOWN_PARTNER_MODE	0x18000000
AP_INVALID_TARGET_PACING_CNT	0x18020000
AP_PS_CREATION_FAILURE	0x18100000
AP_QUEUE_PROHIBITED	0x18900000
AP_INVALID_MAX_RU_SIZE_UPPER	0x19020000
AP_TP_ACTIVE	0x19100000
AP_INVALID_TEMPLATE_NAME AP_INVALID_SNASVCMG_MODE_LIMIT	0x19900000
AP_INVALID_SNASVCMG_MODE_LIMIT	0x1A020000
AP_MODE_ACTIVE	0x1A100000
AP_CLASHING_NAU_RANGE	0x1A900000
AP_PLU_ACTIVE	0x1B100000
AP INVALID NAU RANGE	0x1B900000
AP_INVALID_COS_SNASVCMG_MODE AP_INVALID_PLU_NAME	0x1C020000
AP INVALID PLU NAME	0x1C100000
AP INVALID NUM DSLU TEMPLATES	0x1C900000
AP INVALID DEFAULT RU SIZE	0x1D020000
AP_INVALID_SET_NEGOTIABLE	0x1D100000
AP GLOBAL TIMEOUT NOT DEFINED	0x1D900000
AP INVALID MIN CONWINNERS	0x1E020000
AP_INVALID_MODE_NAME_SELECT	0x1E100000
AP INVALID RESOURCE NAME	0x1E900000
AP INVALID RESPONSIBLE	0x1F100000
AP INVALID DLUS RETRY TIMEOUT	0x1F900000
AP MODE SESS LIM EXCEEDS NEG	0x20020000
AP INVALID DRAIN SOURCE	0x20020000
AP INVALID DLUS RETRY LIMIT	0x20100000
	0x21020000
AP_CPSVCMG_ALREADY_DEFD	0x21020000
AP_INVALID_CN_NAME AP_INVALID_DRAIN_TARGET	
AP_INVALID_DRAIN_TARGET	0x21100000
AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED	0x21600810
AP_INVALID_MIN_CONLOSERS	0x21900000
AP_BAD_DUPLEX_TYPE	0x22000000
AP_INVALID_BYPASS_SECURITY	0x22020000
AP_DEF_LINK_INVALID_SECURITY	0x22080000
AP_INVALID_FORCE	0x22100000
AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_CHANGED	0x22600810
AP INVALID MAX RU SIZE LOW	0x22900000
AP FDX NOT SUPPORTED BY LU	0x23000000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX	0x23000000 0x23010000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID	0x23000000 0x23010000 0x23020000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24080000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24080000 0x24100000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24100000 0x24100000 0x24600810
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24080000 0x24100000 0x24600810 0x24900000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_DELAYED_LOGON AP_INVALID_COS_NAME	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24100000 0x24100000 0x24600810 0x24900000 0x25010000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_DELAYED_LOGON AP_INVALID_COS_NAME	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24100000 0x24600810 0x24900000 0x245010000 0x25010000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_DELAYED_LOGON AP_INVALID_COS_NAME AP_INVALID_ENABLED	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24100000 0x24600810 0x24900000 0x25010000 0x25100000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_DELAYED_LOGON AP_INVALID_COS_NAME	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24100000 0x24600810 0x24900000 0x25010000 0x25100000 0x25600810
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_DELAYED_LOGON AP_INVALID_COS_NAME AP_INVALID_ENABLED AP_LU_ALREADY_ACTIVATING AP_EXPD_BAD_RETURN_CONTROL	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24100000 0x24600810 0x24900000 0x25010000 0x25100000 0x25600810 0x25900000
AP_FDX_NOT_SUPPORTED_BY_LU AP_TEST_INVALID_FOR_FDX AP_INVALID_IMPLICIT_PLU_FORBID AP_INVALID_PROPAGATION_DELAY AP_SYSTEM_TP_CANT_BE_DELETED AP_INVALID_MAX_RECV_PACING_WIN AP_SEND_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_SPECIFIC_SECURITY AP_INVALID_EFFECTIVE_CAPACITY AP_INVALID_CLEANUP_TYPE AP_INVALID_DYNAMIC_LOAD AP_RU_SIZE_LOW_UPPER_MISMATCH AP_RCV_EXPD_INVALID_LENGTH AP_INVALID_DELAYED_LOGON AP_INVALID_COS_NAME AP_INVALID_ENABLED AP_LU_ALREADY_ACTIVATING	0x23000000 0x23010000 0x23020000 0x23080000 0x23600810 0x23900000 0x24010000 0x24020000 0x24100000 0x24600810 0x24900000 0x25010000 0x25100000 0x25600810 0x25900000 0x26010000

AP_INVALID_SESSION_LIMIT AP_INVALID_PIP_ALLOWED	0x26100000
AP_INVALID_PIP_ALLOWED	0x26600810
AP_LU_DEACTIVATING	0x26900000
AP_EXPD_DATA_BAD_CONV_STATE	0x27010000
AP INVALID DRAIN	0x27100000
AP_LU ALREADY ACTIVE	0x27900000
AP_INVALID_PRLL_SESS_SUPP	0x28100000
AP INVALID MIN CONTENTION SUM	0x28900000
AP_INVALID_LU_NAME	0x29100000
AP_COMPRESSION_NOT_SUPPORTED	0x29900000
AP MODE NOT RESET	0x2A100000
AP_INVALID_MAX_COMPRESS_LVL	0x2A900000
AP MODE RESET	0x2B100000
AP_INVALID_COMPRESSION	0x2B900000
AP_CNOS_REJECT	0x2C100000
AP_INVALID_EXCEPTION_INDEX	0x2C900000
AP_INVALID_OP_CODE	0x2D100000
AP_INVALID_MAX_LS_EXCEPTION	0x2D900000
AP_INVALID_DISABLE	0x2E900000
AP_INVALID_MODIFY_TEMPLATE	0x2F900000
AP_INVALID_ALLOW_TIMEOUT	0x30900000
AP_CONFIRM_ON_SYNC_LEVEL_NONE	0x31000000
AP_PIP_NOT_ALLOWED	0x31600810
AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY	0x31604B08
AP_POST_ON_RECEIPT_BAD_FILL	0x31900000
AP CONFIRM BAD STATE	0x32000000
AP UNKNOWN USER	0x32100000
AP POST ON RECEIPT BAD STATE	0x32900000
AP CONFIRM NOT LL BDY	0x33000000
AP NO PROFILES	0x33100000
AP INVALID HPR SUPPORT	0x33900000
AP_CONFIRM_INVALID_FOR_FDX AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH	0x34000000
AP CONVERSATION TYPE MISMATCH	0x34600810
AP INVALID III MODEL	0x34900000
AP_INVALID_LU_MODEL AP_INVALID_MODEL_NAME	0x35900000
AP TOO MANY PROFILES	0x36100000
AP INVALID CRYPTOGRAPHY	0x36900000
AP_INVALID_UPDATE_TYPE	0x37100000
AP INVALID CLU CRYPTOGRAPHY	0x37100000 0x37900000
AP_DIR_ENTRY_PARENT	0x37900000 0x38100000
AP INVALID RESOURCE TYPES	0x38100000
	0x39100000
AP_NODE_ALREADY_STARTED AP_CHECKSUM_FAILED	
	0x39900000
AP_NODE_FAILED_TO_START	0x3A100000
AP_DATA_CORRUPT	0x3A900000
AP_LU_ALREADY_DEFINED	0x3B100000
AP_INVALID_RETRY_FLAGS	0x3B900000
AP_IMPLICIT_LU_DEFINED	0x3C100000
AP_DELAYED_VERB_PENDING	0x3C900000
AP_PORT_INACTIVE	0x3D100000
AP_DSLU_ACTIVE	0x3D900000
AP_ACTIVATION_LIMITS_REACHED	0x3E100000
AP_ACTIVATION_LIMITS_REACHED	0x3E100000
AP_INVALID_BRANCH_LINK_TYPE	0x3E900000
AP_PARALLEL_TGS_NOT_SUPPORTED	0x3F100000
AP_INVALID_BRNN_SUPPORT	0x3F900000
AP DLC INACTIVE	0x40100000
AP_BRNN_SUPPORT_MISSING	0x40900000
AP CONFIRMED BAD STATE	0x41000000
AP NO LINKS DEFINED	0x41100000
AP SYNC LEVEL NOT SUPPORTED	0x41600810
	0741000010
AP INVALID UPLINK	0x41000010
AP_INVALID_UPLINK AP_CONFIRMED_INVALID_FOR_FDX	
AP_CONFIRMED_INVALID_FOR_FDX AP_STOP_DLC_PENDING	0x41900000 0x42000000
AP_CONFIRMED_INVALID_FOR_FDX AP_STOP_DLC_PENDING	0x41900000
AP_CONFIRMED_INVALID_FOR_FDX AP_STOP_DLC_PENDING AP_INVALID_DOWNLINK	0x41900000 0x42000000 0x42100000 0x42900000
AP_CONFIRMED_INVALID_FOR_FDX AP_STOP_DLC_PENDING	0x41900000 0x42000000 0x42100000

AP INVALID BTU SIZE	0x44100000
AP_INVALID_ROCP_NAME	0x44900000
AP LAST LINK ON ACTIVE PORT	0x45100000
AP_INVALID_REG_WITH_NN	0x45900000
AP_DYNAMIC_LOAD_ALREADY_REGD	0x46100000
AP_LS_PENDING_RETRY	0x46900000
AP INVALID LIST OPTION	0x47100000
AP_INVALID_COS_TABLE_VERSION	0x47900000
AP INVALID RES NAME	0x48100000
AP CFRTP REQUIRED FOR MLTG	0x48900000
AP_INVALID_RES_TYPE	0x49100000
AP_INVALID_MLTG_PAC_ALGORITHM	0x49900000
AP_INVALID_ADJ_NNCP_NAME	0x4A100000
AP_LIM_RESRCE_INVALID_FOR_MLTG	0x4A900000
AP INVALID NODE	0x4B100000
AP AUTO ACT INVALID FOR MLTG	0x4B900000
AP INVALID ORIGIN NODE	0x4C100000
AP MLTG LS VISIBILITY MISMATCH	0x4C900000
AP_INVALID_TG	0x4D100000
AP_SLTG_LINK_ACTIVE	0x4D900000
AP INVALID FQPCID	0x4E100000
AP_MLTG_LINK_PROPERTIES_DIFFER	0x4E900000
AP INVALID POOL NAME	0x4F100000
AP_INVALID_POOL_NAME AP_INVALID_ADJ_CP_NAME	0x4F900000
AP BAD TYPE	0x50020000
AP_INVALID_NAU_ADDRESS AP_INVALID_ENABLE_POOL	0x50100000
	0x50300000
AP_INVALID_SEND_TERM_SELF	0x50900000
AP DEALLOC BAD TYPE	0x51000000
AP_LU_NAME_POOL_NAME_CLASH	0x51100000
AP SECURITY NOT VALID	0x51600F08
AP INVALID TERM METHOD	0x51900000
AP DEALLOC FLUSH BAD STATE	0x51900000
AP_INVALID_PRIORITY	0x52100000
AP_INVALID_DISABLE_BRANCH_AWRN AP_DEALLOC_CONFIRM_BAD_STATE	0x52900000
	0x53000000
AP INVALID DNST LU NAME	0x53100000
AP_INVALID_SHARING_PROHIBITED	0x53900000
AP INVALID HOST LU NAME	0x54100000
AP INVALID LINK SPEC FORMAT	0x54900000
AP DEALLOC NOT LL BDY	0x55000000
AP_PU_NOT_DEFINED	0x55100000
AP_INVALID_CN_TYPE	0x55900000
AP_INVALID_PU_NAME	0x56100000
AP INVALID PU TYPE	0x56600000
AP_INCONSISTENT_BEST_EFFORT	0x56900000
AP DEALLOC LOG LL WRONG	0x57000000
AP_CNOS_MODE_NAME_REJECT	0x57010000
AP INVALID MAX IFRM RCVD	0x57010000
AP_INVALID_CN_TG	0x57900000
AP_INVALID_SYM_DEST_NAME	0x58100000
AP_SEC_BAD_PROTOCOL_VIOLATION	0x58600F08
AP_INVĀLID_LINK_SPEC_DATA	0x58900000
AP INVALID LENGTH	0x59100000
AP DLC UI ONLY	0x59900000
AP INVALID ISR THRESHOLDS	0x5A100000
AP ADJ CP WRONG TYPE	0x5A900000
AP_BAD_PARTNER_LU_ALIAS	0x5B010000
AP_INVALID_NUM_LUS	0x5B100000
AP_CP_CP_SESS_ALREADY_ACTIVE	0x5B900000
AP_EXCEEDS_MAX_ALLOWED	0x5C010000
AP_CANT_DELETE_ADJ_ENDNODE	0x5C100000
AP NO ACTIVE CP CP LINK	0x5C900000
AP_LU_MODE_SESSION_LIMIT_ZERO	0x5D010000
AP INVALID RESOURCE TYPE	0x5D100000
AP PU CONC NOT SUPPORTED	0x5E100000
AP INVALID IMPL APPN LINKS LEN	0x5E900000
WL TIMANTID THILF WALK TIMES TEN	UXDEYUUUU

```
AP CNOS COMMAND RACE REJECT
                                         0x5F010000
AP DLUR NOT SUPPORTED
                                         0x5F100000
AP INVALID LIMIT_ENABLE
                                         0x5F900000
AP_INVALID_SVCMG_LIMITS
                                         0x60010000
AP_INVALID_RTP_CONNECTION
                                         0x60100000
AP INVALID LS ATTRIBUTE
                                         0x60900000
AP FLUSH NOT SEND STATE
                                         0x61000000
AP PATH SWITCH IN PROGRESS
                                         0x61100000
AP_HPR_NOT_SUPPORTED
                                         0x62100000
AP_SOME_ENABLED
                                         0x62900000
AP RTP NOT SUPPORTED
                                         0x63100000
AP NONE ENABLED
                                         0x63900000
AP COS TABLE_FULL
                                         0x64100000
AP INCONSISTENT IMPLICIT
                                         0x64900000
AP INVALID DAYS LEFT
                                         0x65100000
AP INVALID PREFER ACTIVE DLUS
                                         0x65900000
AP ANYNET NOT SUPPORTED
                                         0x66100000
AP INVALID PERSIST PIPE SUPP
                                         0x66900000
AP_INVALID_DISCOVERY_SUPPORT
                                         0x67100000
AP ACTIVATION PROHIBITED
                                         0x67900000
AP SESSION FAIL ALREADY REGD
                                         0x68100000
AP_INVALID_NULL_ADDR_MEANING
                                         0x68900000
AP CANT MODIFY VISIBILITY
                                         0x69100000
AP INVALID CPLU SYNCPT SUPPORT
                                         0x69900000
AP CANT MODIFY WHEN ACTIVE
                                         0x6A100000
AP_INVALID_CPLU_ATTRIBUTES
                                         0x6A900000
AP_INVALID_BASE_NUMBER
                                         0x6B100000
AP_INVALID_REG_LEN_SUPPORT
                                         0x6B900000
AP_DEACT_CG_INVALID_CGID
                                         0x6C020000
AP_INVALID_NAME_ATTRIBUTES
                                         0x6C100000
AP LUNAME CGID MISMATCH
                                         0x6C900000
AP NAU ADDRESS MISMATCH
                                         0x6D100000
AP INVALID DDDLU_OFFLINE
                                         0x6D900000
AP POSTED DATA
                                         0x6E100000
AP POSTED NO DATA
                                         0x6F100000
AP_DEF_PLU_INVALID_FQ_NAME
                                         0x74020000
AP_DLC_DEACTIVATING
                                         0x86020000
AP INVALID WILDCARD NAME
                                         0x8C020000
AP DUPLICATE
                                         0x8D020000
AP_LU_NAME_WILDCARD_NAME_CLASH
                                         0x8E020000
AP INVALID USERID
                                         0x90020000
AP INVALID PASSWORD
                                         0x91020000
AP INVALID PROFILE
                                         0x93020000
AP INVALID TP NAME
                                         0xA0020000
AP P TO R INVALID TYPE
                                         0xA1000000
AP_INVALID_CONV_TYPE
                                         0xA1020000
AP_P_TO_R_NOT_LL_BDY
AP_P_TO_R_NOT_SEND_STATE
                                         0xA2000000
                                         0xA3000000
AP INVALID SYNC LEVEL
                                         0xA3020000
AP_P_TO_R_INVALID_FOR_FDX
                                         0xA5000000
AP INVALID LINK NAME SPECIFIED
                                         0xB0020000
AP RCV AND WAIT BAD STATE
                                         0xB1000000
AP INVALID_LU_ALIAS
                                         0xB1020000
AP RCV AND WAIT NOT LL BDY
                                         0xB2000000
AP_INVALID_NUM_LS_SPECIFIED
                                         0xB2020000
AP_PLU_ALIAS_CANT_BE_CHANGED
                                         0xB3020000
AP PLU ALIAS ALREADY USED
                                         0xB4020000
AP RCV AND WAIT BAD FILL
                                         0xB5000000
AP INVALID AUTO ACT SUPP
                                         0xB5020000
AP CANT DELETE IMPLICIT LU
                                         0xB6020000
AP FORCED
                                         0xB7020000
AP INVALID LS NAME
                                         0xB7030000
AP_INVALID_LFSID_SPECIFIED
                                         0xB7040000
AP_INVALID_FILTER_TYPE
                                         0xB7050000
AP INVALID MESSAGE TYPE
                                         0xB7060000
AP CANT DELETE CP LU
                                         0xB7070000
AP ALL RESOURCES NOT DEFINED
                                         0xB7090000
```

AP_INVALID_LIST_TYPE	0xB70A0000
AP_RESOURCE_NAME_NOT_ALLOWED	0xB70B0000
AP_LU_ALIAS_CANT_BE_CHANGED	0xB8020000
AP_LU_ALIAS_ALREADY_USED	0xB9020000
AP_INVALID_LINK_ENABLE	0xBA020000
AP INVALID CLU COMPRESSION	0xBB020000
AP_INVALID_DLUR_SUPPORT	0xBC020000
AP ALREADY STARTING	0xC0010000
AP RCV IMMD BAD STATE	0xC1000000
AP INVALID LINK NAME	0xC1010000
AP_INVALID_USER_DEF_1	0xC3010000
AP RCV IMMD BAD FILL	0xC4000000
AP INVALID USER DEF 2	0xC4010000
AP INVALID NODE TYPE	0xC4020000
AP INVALID USER DEF 3	0xC5010000
AP INVALID NAME LEN	0xC5020000
AP INVALID NETID LEN	0xC6020000
AP_INVALID_NODE_TYPE_FOR_HPR	0xC8020000
AP INVALID MAX DECOMPRESS LVL	0xC9020000
AP INVALID CP NAME	0xCA010000
AP_INVALID_COMP_IN_SERIES	0xCA020000
AP INVALID COMP IN SERIES AP INVALID LIMITED RESOURCE	0xCE010000
AP RCV AND POST BAD STATE	0xD100000
AP_INVALID_BYTE_COST	0xD1000000
AP RCV AND POST NOT LL BDY	0xD2000000
	0xD5000000
AP_RCV_AND_POST_BAD_FILL AP_INVALID_TIME_COST	
AP_INVALID_LIME_COST	0xD6010000
AP_BAD_RETURN_STATUS_WITH_DATA	0xD7000000
AP_LOCAL_CP_NAME	0xD7010000
AP_LS_ACTIVE	0xDA010000
AP_INVALID_FQ_OWNING_CP_NAME	0xDB020000
AP_R_T_S_BAD_STATE	0xE1000000
AP_R_T_S_INVALID_FOR_FDX	0xE2000000
AP_BAD_LL	0xF1000000
AP_SEND_DATA_NOT_SEND_STATE	0xF2000000
AP_CP_OR_SNA_SVCMG_UNDELETABLE	0xF3010000
AP_SEND_DATA_INVALID_TYPE	0xF4000000
AP_DEL_MODE_DEFAULT_SPCD	0xF4010000
AP_SEND_DATA_CONFIRM_SYNC_NONE	0xF5000000
AP_MODE_NAME_NOT_DEFD	0xF5010000
AP_SEND_DATA_NOT_LL_BDY	0xF6000000
AP_MODE_UNDELETABLE	0xF6010000
AP_SEND_TYPE_INVALID_FOR_FDX	0xF7000000
AP_INVALID_FQ_LU_NAME	0xFD010000
AP_INVALID_PARTNER_LU	0xFE010000
AP_INVALID_LOCAL_LU	0xFF010000

Apéndice B. Códigos de retorno comunes

En este apéndice se describen los códigos de retorno primarios (y, si corresponde, los códigos de retorno secundarios) que son comunes a varios verbos APPC.

Los códigos de retorno específicos de los verbos se describen en la documentación de los distintos verbos.

Los códigos de retorno comunes se describen en los siguientes apartados.

AP_ALLOCATION_ERROR

Los códigos de retorno primarios y secundarios son:

primary_rc

AP ALLOCATION ERROR

APPC no ha podido asignar una conversación. El estado de conversación está definido en Restablecer. Este código puede devolverse mediante un verbo emitido después de [MC_]ALLOCATE.

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP ALLOCATION FAILURE NO RETRY

No puede asignarse la conversación debido a una condición permanente, como un error de configuración o un error de protocolo de sesión. Para determinar el error, el administrador del sistema debe examinar el archivo de anotaciones de error. No vuelva a intentar la asignación hasta que se haya corregido el error.

AP ALLOCATION FAILURE RETRY

No se puede asignar la conversación debido a una condición temporal, como una anomalía de enlace. El motivo de la anomalía está anotado en el archivo de anotaciones de error del sistema. Vuelva a intentar la asignación, preferiblemente después de un tiempo de espera para dejar que la condición desaparezca.

AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH

La LU asociada o el TP asociado no da soporte al tipo de conversación (básica o correlacionada) especificado en la petición de asignación.

AP PIP NOT ALLOWED

La petición de asignación especifica datos PIP, pero el TP asociado no los acepta. Esto puede deberse a que el TP asociado no requiere estos datos, porque está utilizando una implementación de APPC que no da soporte a la recepción de datos PIP, o porque el elemento asociado es una aplicación CPI-C (CPI-C no da soporte a los datos PIP).

AP PIP NOT SPECIFIED CORRECTLY

El TP asociado requiere datos PIP, pero la petición de asignación indica que no hay datos PIP o que el número de parámetros es incorrecto.

AP ALLOCATION ERROR

AP SECURITY NOT VALID

La LU asociada no acepta el identificador de usuario o la contraseña que se ha especificado en la petición de asignación.

AP SYNC LEVEL NOT SUPPORTED

El TP asociado no da soporte al parámetro *sync_level* (AP_NONE, AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL o AP_SYNCPT) especificado en la petición de asignación, o no se reconoce el parámetro *sync_level*.

AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED

La LU asociada no reconoce el nombre de TP especificado en la petición de asignación.

AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY

La LU remota ha rechazado una petición de asignación porque no ha podido iniciar el TP asociado solicitado. La condición es permanente. El motivo del error puede estar anotado en el nodo remoto. No vuelva a intentar la asignación hasta que se haya corregido el motivo del error.

AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY

La LU remota ha rechazado una petición de asignación porque no ha podido iniciar el TP asociado solicitado. La condición puede ser temporal, como un tiempo de espera excedido. El motivo del error puede estar anotado en el nodo remoto. Vuelva a intentar la asignación, preferiblemente después de un tiempo de espera para dejar que la condición desaparezca.

AP SEC BAD PROTOCOL VIOLATION

La LU remota ha rechazado la petición de asignación debido a una violación de protocolo.

AP_SEC_BAD_PASSWORD_EXPIRED

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque la contraseña proporcionada ha dejado de ser válida.

AP SEC BAD PASSWORD INVALID

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque la contraseña no es válida.

AP SEC BAD USERID REVOKED

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el identificador de usuario ha dejado de ser válido.

AP SEC BAD USERID INVALID

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el identificador de usuario no es válido.

AP SEC BAD USERID MISSING

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque no se ha especificado ningún identificador de usuario, y éste es necesario.

AP SEC BAD PASSWORD MISSING

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque no se ha especificado ninguna contraseña, y ésta es necesaria.

AP SEC BAD GROUP INVALID

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el grupo no es válido.

AP ALLOCATION ERROR

AP SEC BAD UID REVOKED IN GRP

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el identificador de usuario ya no está en el grupo.

AP SEC BAD UID NOT DEFD TO GRP

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el identificador de usuario no está en el grupo.

AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_AT_RLU

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el identificador de usuario no está autorizado para iniciar este TP en la LU remota.

AP_SEC_BAD_UNAUTHRZD_FROM_LLU

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el identificador de usuario no está autorizado para iniciar este TP desde la LU local.

AP SEC BAD UNAUTHRZD TO TP

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque el identificador de usuario no está autorizado para iniciar este TP.

AP SEC BAD INSTALL EXIT FAILED

La LU remota ha rechazado la petición de asignación porque no ha podido instalar una salida necesaria.

AP SEC BAD PROCESSING FAILURE

La LU remota ha rechazado la petición de asignación a causa de una anomalía de proceso en la LU remota.

Puesto que proporcionar información detallada sobre las anomalías de seguridad constituye un riesgo potencial para la seguridad, se puede desactivar el soporte para estos códigos de retorno AP_SEC_BAD_*. En ese caso, se informa a la aplicación de todos estos errores como AP_SECURITY_NOT_VALID. Para conocer más detalles, consulte la información sobre el mandato **define_defaults** en la publicación *Communications Server for Linux Administration Command Reference* y la información sobre el verbo DEFINE_DEFAULTS NOF en la publicación *Communications Server for Linux NOF Programmer's Guide*.

AP_BACKED_OUT

AIX, LINUX

Los códigos de retorno primarios y secundarios son:

primary_rc

AP BACKED OUT

El TP asociado (u otro TP que participa en la misma unidad lógica de trabajo) ha emitido una petición de restitución. El gestor de puntos de sincronización se encarga de ejecutar el proceso de punto de sincronización apropiado, según el código de retorno secundario, que es uno de los siguientes:

secondary_rc

Los valores posibles son:

AP BO NO RESYNC

El TP asociado ha completado la restitución de sus recursos.

AP BO RESYNC

Se ha producido una anomalía mientras el TP asociado intentaba restituir sus recursos; la resincronización todavía se está ejecutando.

AP_CANCELLED



El código de retorno primario es:

primary_rc

AP_CANCELLED

El verbo se ha emitido utilizando el punto de entrada WinAsyncAPPC y posteriormente se ha cancelado utilizando el punto de entrada WinAPPCCancel. Para ver más información sobre estos puntos de entrada, consulte el "Puntos de entrada APPC: Sistemas Windows" en la página 38.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.



AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP COMM SUBSYSTEM ABENDED

El código de retorno indica que el software Communications Server para Linux ha finalizado anormalmente o que hay un problema con la LAN. El administrador del sistema debe examinar el archivo de anotaciones de error para determinar el motivo de la finalización anormal.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED

Este código de retorno indica que no puede aceptarse un intento de iniciar un TP utilizando el verbo TP_STARTED o RECEIVE_ALLOCATE a causa de una de las siguientes condiciones.

AIX, LINUX


 No se ha cargado el software de Communications Server para Linux o no se ha iniciado el nodo local que posee la LU

AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED

- utilizada por este TP. Póngase en contacto con el administrador del sistema para corregir el error.
- El número máximo de usuarios permitidos por la licencia de Communications Server para Linux ya están utilizando Communications Server para Linux. En estos momentos no puede utilizar este TP, porque se sobrepasaría el límite de número de usuarios; puede iniciarlo más tarde, cuando haya menos usuarios en el sistema.

WINDOWS

- No se ha cargado el software de Communications Server para Linux o un componente de comunicaciones que utiliza la LU APPC que se ha especificado está inactivo. Póngase en contacto con el administrador del sistema para corregir el error.
- El alias de LU especificado en un verbo TP_STARTED no se ha reconocido. Compruebe que el alias de LU especificado coincida con un alias de LU local APPC en el archivo de configuración.
- El nodo local al que pertenece la LU local APPC que se está utilizando ya lo está utilizando el número máximo de usuarios de Communications Server para Linux que permite la licencia de Communications Server para Linux. En estos momentos no puede utilizar este TP, porque se sobrepasaría el límite de número de usuarios; puede iniciarlo más tarde, cuando haya menos usuarios en el sistema.



AP CONV FAILURE NO RETRY

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP CONV FAILURE NO RETRY

La conversación se ha finalizado a causa de una condición permanente, como un error de protocolo de sesión. El administrador del sistema debe examinar el archivo de anotaciones de error del sistema para determinar el motivo del error. No vuelva a intentar establecer la conversación hasta que se haya corregido el error.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_CONV_FAILURE_RETRY

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP CONV FAILURE RETRY

La conversación se ha finalizado a causa de un error temporal. Vuelva a iniciar el TP para ver si se repite el problema. Si es así, el

AP CONV FAILURE RETRY

administrador del sistema debe examinar el archivo de anotaciones de error para determinar el motivo del error.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP CONVERSATION TYPE MIXED

El TP ha emitido verbos básicos y correlacionados. Sólo puede emitirse un tipo en una sola conversación.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_DEALLOC_ABEND

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP_DEALLOC_ABEND

La conversación se ha desasignado por uno de los siguientes motivos:

- El TP asociado ha emitido el verbo MC_DEALLOCATE con el *dealloc_type* definido en AP_ABEND.
- El TP asociado ha finalizado anormalmente, lo que ha hecho que la LU asociada envíe una petición MC_DEALLOCATE.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_DEALLOC_ABEND_PROG

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP DEALLOC ABEND PROG

La conversación se ha desasignado por uno de los siguientes motivos:

- El TP asociado ha emitido el verbo DEALLOCATE con dealloc_type definido en AP_ABEND_PROG.
- El TP asociado ha finalizado anormalmente, lo que ha hecho que la LU asociada envíe una petición DEALLOCATE.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_DEALLOC_ABEND_SVC

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP DEALLOC ABEND SVC

La conversación se ha desasignado porque el TP asociado ha emitido el verbo DEALLOCATE con *dealloc_type* definido en AP_ABEND_SVC.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP DEALLOC ABEND TIMER

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP DEALLOC ABEND TIMER

La conversación se ha desasignado porque el TP asociado ha emitido el verbo DEALLOCATE con *dealloc_type* definido en AP_ABEND_TIMER.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_DEALLOC_NORMAL

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP DEALLOC NORMAL

Este código de retorno no indica un error.

El TP asociado ha emitido el verbo [MC_]DEALLOCATE con *dealloc_type* con uno de los siguientes valores:

- AP_FLUSH
- AP_SYNC_LEVEL con el nivel de sincronización de la conversación especificado como AP_NONE.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP DUPLEX TYPE MIXED

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP DUPLEX TYPE MIXED

El TP ha emitido un verbo de conversación con un tipo de dúplex que no coincide con el de la conversación. Si la conversación es dúplex (tal como especifica el parámetro *duplex_type* de [MC_]ALLOCATE or RECEIVE_ALLOCATE), el TP deberá establecer la opción AP_FULL_DUPLEX_CONVERSATION en el parámetro *opext* de todos los demás verbos de la conversación. Si la conversación es semidúplex, no deberá establecer esta opción.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_INVALID_VERB

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP_INVALID_VERB

El código de operación proporcionado para el verbo no es válido. El verbo no se ha ejecutado. Este código de retorno también se devuelve si intenta emitir el verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST en una conversación dúplex. [MC_]RECEIVE_AND_POST sólo se puede utilizar en una conversación semidúplex.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_INVALID_VERB_SEGMENT



El código de retorno primario es:

primary_rc

AP INVALID VERB SEGMENT

El bloque de control del verbo se ha extendido más allá del final de un segmento de datos. El verbo no se ha ejecutado.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.



AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP PROG ERROR NO TRUNC

El TP asociado ha emitido uno de los siguientes verbos mientras la conversación estaba en estado Enviar:

- SEND_ERROR con err_type definido en AP_PROG.
- MC_SEND_ERROR

Los datos no se han truncado.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP PROG ERROR PURGING

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP_PROG_ERROR_PURGING

El TP asociado ha emitido uno de los siguientes verbos:

- SEND_ERROR con err_type definido en AP_PROG.
- MC SEND ERROR

mientras la conversación estaba en estado Recibir, Pendiente-Envío, Confirmar, Confirmar-Enviar o Confirmar-Desasignar. Se eliminan los datos que se han enviado pero que aún no se han recibido.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_PROG_ERROR_TRUNC

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP PROG ERROR TRUNC

En estado Enviar, después de enviar un registro lógico incompleto, el TP asociado ha emitido un verbo SEND_ERROR con *err_type* definido en AP_PROG. El TP local puede haber recibido la primera parte del registro lógico mediante un verbo de recepción.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP SVC ERROR NO TRUNC

Mientras estaba en estado Enviar, el TP asociado (o la LU asociada) ha emitido un verbo SEND_ERROR con *err_type* definido en AP_SVC. Los datos no se han truncado.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP SVC ERROR PURGING

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP SVC ERROR PURGING

El TP asociado (o la LU asociada) ha emitido un verbo SEND_ERROR con *err_type* definido en AP_SVC mientras estaba en estado Recibir, Pendiente-Envío, Confirmar, Confirmar-Enviar o Confirmar-Desasignar. Los datos enviados al TP asociado pueden haber sido eliminados.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_SVC_ERROR_TRUNC

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP SVC ERROR TRUNC

En estado Enviar, después de enviar un registro lógico incompleto, el TP asociado (o la LU asociada) ha emitido un verbo SEND_ERROR. El TP local puede haber recibido la primera parte del registro lógico.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_THREAD_BLOCKING



El código de retorno primario es:

primary_rc

AP THREAD BLOCKING

El verbo se ha emitido utilizando el punto de entrada APPC (de bloqueo), pero ya había pendiente otro verbo APPC de bloqueo. Para ver más información sobre estos puntos de entrada, consulte el "Puntos de entrada APPC: Sistemas Windows" en la página 38.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.



AP_TP_BUSY

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP_TP_BUSY

El TP local ha emitido una llamada a APPC mientras APPC estaba procesando otra llamada para el mismo TP. Esto puede ocurrir si el TP local ha iniciado varios procesos y más de uno emite llamadas APPC utilizando el mismo tp_id . Sin embargo, debe asegurarse de que cada proceso emita su propio verbo TP_STARTED o RECEIVE_ALLOCATE para obtener su propio tp_id ; las consecuencias del uso del mismo tp_id por varios procesos son impredecibles.



Este código de retorno también puede indicar que la aplicación que emite el verbo se ha invocado utilizando la función SendMessage de Windows en lugar de la función PostMessage; la aplicación no puede emitir ningún verbo en este estado. Si desea ver más información, consulte "Consideraciones sobre Windows" en la página 55.



No se devuelve ningún código de retorno secundario.

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

El código de retorno primario es:

primary_rc

AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR

El sistema operativo ha detectado un error al procesar una llamada

AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR

APPC del TP local. El código de retorno del sistema operativo se devuelve mediante *secondary_rc*. Si el problema persiste, consulte a su administrador del sistema.

AIX, LINUX

Para ver el significado del código de retorno del sistema operativo, consulte el archivo /usr/include/errno.h en la máquina en que se ha producido el error.

WINDOWS

Para ver el significado del código de retorno del sistema operativo, consulte la documentación del sistema operativo.

No se devuelve ningún código de retorno secundario.

Apéndice C. Cambios de estado APPC

Las tablas siguientes muestran los estados de conversación en que puede emitirse cada uno de los verbos APPC y el cambio de estado que se produce cuando el verbo finaliza. En algunos casos, el cambio de estado depende del parámetro *primary_rc* devuelto al verbo; en este caso, los valores de *primary_rc* aplicables se muestran en la misma columna que el verbo. Cuando no se muestra ningún valor de *primary_rc*, los cambios de estado son los mismos para todos los códigos de retorno, excepto en los casos que se indican en las notas que hay después de cada tabla.

Los estados de conversación posibles se muestran como cabeceras de columna. Para cada combinación de verbo y valor de *primary_rc*, se proporcionan las siguientes abreviaturas y símbolos bajo cada estado para indicar los resultados de emitir el verbo en ese estado:

X El verbo no puede emitirse en este estado.

T, E, R, ...

Estado de la conversación una vez que el verbo ha finalizado.

Para conversaciones semidúplex:

T	Restablecer
Е	Enviar
EP	Enviar-Pendiente
R	Recibir
C	Confirmar
CE	Confirmar-Enviar
CD	Confirmar-Desasignar
PE	Pendiente-Envío

Para conversaciones dúplex:

T	Restablecer
ER	Enviar-Recibir
E	Sólo-Enviar
R	Sólo-recibir

- No hay ningún estado de conversación después de emitirse el verbo.
- No es válido para considerar el estado anterior, porque el verbo inicia una conversación nueva como si lo hiciera desde el estado Restablecer; no hay ningún efecto sobre ninguna conversación existente.

(blanco)

El código de retorno mostrado no puede producirse en este estado.

Conversaciones semidúplex

Verbo y valores de primary_rc	Estado en que se emite							
	Resta- blecer	Enviar	Enviar	Rec.	Conf.	Conf.	Conf.	Pend.
		(E)	Pend.	(R)	(C)	Enviar	Des.	Env.
	(T)		(EP)			(CE)	(CD)	(PE)
TP_STARTED								
AP_OK	Т	/	/	/	/	/	/	/
otros valores de primary_rc	-							
TP_ENDED								
AP_OK	-	-	-	-	-	-	-	-
otros valores de <i>primary_rc</i>	Т	Е	EP	R	С	CE	CD	PE
RECEIVE_ALLOCATE								
AP_OK	R	/	/	/	/	/	/	/
otros valores de primary_rc	-							
GET_LU_STATUS	X	Е	EP	R	С	CE	CD	PE
GET_TP_PROPERTIES	Т	Е	EP	R	С	CE	CD	PE
SET_TP_PROPERTIES	Т	Е	EP	R	С	CE	CD	PE
GET_TYPE	Х	Е	EP	R	С	CE	CD	PE
[MC_]ALLOCATE								
AP_OK	E	/	/	/	/	/	/	/
otros valores de <i>primary_rc</i>	Т							
[MC_]CONFIRM								
AP_OK	x	Е	Е	X	X	x	X	X
AP_ERROR		R	R					
[MC_]CONFIRMED	Х	X	Х	Х	R	Е	Т	Х
[MC_]DEALLOCATE								
valores de <i>dealloc_type</i> AP_ABEND_*	X	Т	T	T	T	Т	Т	T
otros valores de dealloc_type								
AP_ERROR	X	R	R	X	X	X	X	X
otros valores de <i>primary_rc</i>	Т	T						
[MC_]FLUSH	X	Е	Е	Χ	X	Х	Х	X
[MC_]GET_ ATTRIBUTES	Х	Е	EP	R	С	CE	CD	PE
[MC_]PREPARE_TO_RECEIVE	X	R	R	Х	X	X	Х	X
[MC_]RECEIVE_AND_POST (Veáse la nota 4)	X	PE	PE	PE	X	X	X	Х
[MC_]RECEIVE_AND_WAIT	Х	Veáse la nota 5	Veáse la nota 5	Veáse la nota 5	X	X	Х	X
[MC_]RECEIVE_IMMEDIATE	X	X	X	Veáse la nota 5	Х	X	X	X

Conversaciones semidúplex

Verbo y valores de primary_rc	Estado en que se emite							
	Resta- blecer	Enviar	Enviar	Rec.	Conf.	Conf.	Conf.	Pend.
	(T)	(E)	Pend.	(R)	(C)	Enviar	Des.	Env.
	(1)		(EP)			(CE)	(CD)	(PE)
[MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA	X	X	X	R	С	X	X	PE
[MC_]REQUEST_TO_SEND	X	X	X	R	С	X	X	PE
[MC_]SEND_CONVERSATION	T	/	/	/	/	/	/	/
[MC_]SEND_DATA								
AP_OK	X	E	Е	X	X	X	X	X
AP_ERROR		R						
[MC_]SEND_ERROR								
AP_0K	X	Е	Е	E	E	E	Е	E
AP_ERROR		R						
[MC_]SEND_EXPEDITED_DATA	Х	X	X	R	С	X	Х	PE
[MC_]TEST_RTS	Х	Е	Е	R	С	CE	CD	PE
[MC_]TEST_RTS_AND_POST	X	Е	Е	R	С	CE	CD	PE

Nota:

1. En la columna de códigos de retorno de la tabla, la abreviatura AP ERROR se utiliza para:

AP BACKED OUT AP PROG ERROR TRUNC AP PROG ERROR NO TRUNC AP PROG ERROR PURGING AP_SVC_ERROR_TRUNC AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC AP_SVC_ERROR_PURGING

2. La conversación siempre entra en estado Restablecer si se recibe uno de los códigos de retorno siguientes.

AP ALLOCATION_ERROR AP COMM SUBSYSTEM ABENDED AP COMM SUBSYSTEM NOT LOADED AP_CONV_FAILURE_RETRY AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY AP_DEALLOC_ABEND AP DEALLOC ABEND PROG AP DEALLOC ABEND SVC AP DEALLOC ABEND TIMER AP DEALLOC NORMAL

3. Los siguientes códigos de retorno de ejecución incorrecta no provocan ningún cambio de estado. La conversación siempre permanece en el estado en que se ha emitido el verbo.

AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED AP INVALID VERB AP PARAMETER CHECK AP STATE CHECK AP_TP_BUSY AP UNEXPECTED SYSTEM ERROR

Conversaciones semidúplex

AP UNSUCCESSFUL

- 4. Después de emitirse [MC_]RECEIVE_AND_POST y de recibirse el valor de *primary_rc* AP_0K inicial, la conversación cambia al estado Pendiente-Envío. Una vez que se ha llamado a la rutina callback suministrada, para indicar que el verbo ha finalizado, el nuevo estado de conversación depende de los parámetros *primary_rc* y *what_rcvd*, como se indica en la nota 5.
- 5. El cambio de estado después de uno de los verbos RECEIVE depende de los parámetros *primary_rc* y *what_rcvd*.

Si el parámetro *primary_rc* es AP_PROG_ERROR, AP_SVC_ERROR o (sólo para [MC_]RECEIVE_IMMEDIATE) AP_UNSUCCESSFUL, el nuevo estado es Recibir.

Si el parámetro *primary_rc* es AP_DEALLOC, el nuevo estado es Restablecer. Si el parámetro *primary_rc* es AP_OK, el nuevo estado depende del valor del parámetro *what_rcvd*:

${\tt AP_DATA}, {\tt AP_DATA_COMPLETE}, {\tt AP_DATA_INCOMPLETE}$

Estado Recibir

AP SEND

Estado Enviar

AP_DATA_SEND, AP_DATA_COMPLETE_SEND

Estado Enviar-Pendiente.

AP_CONFIRM_WHAT_RCVD, AP_DATA_CONFIRM, AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM
Estado Confirmar

AP_CONFIRM_SEND, AP_DATA_CONFIRM_SEND,
AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_SEND
Estado Confirmar-Enviar.

AP_CONFIRM_DEALLOCATE, AP_DATA_CONFIRM_DEALLOCATE, AP_DATA_COMPLETE_CONFIRM_DEALL

Estado Confirmar-Desasignar.

Conversaciones dúplex

Verbo y valores de primary_rc	Estado en que se emite			
	Restablecer (T)	Enviar Recibir	Sólo Enviar	Sólo Recibir
	(1)	(ER)		(R)
TP_STARTED				
AP_OK	T	/	/	/
otros valores de primary_rc	-			
TP_ENDED				
AP_0K	-	-	-	-
otros valores de primary_rc	T	ER	E	R
RECEIVE_ALLOCATE				
AP_0K	ER	/	/	/
otros valores de primary_rc	-			
GET_LU_STATUS	X	ER	Е	R

Conversaciones dúplex

Verbo y valores de primary_rc	Estado en que se emite			
	Restablecer	Enviar	Sólo Enviar	
	(T)	Recibir	(E)	Recibir
		(ER)		(R)
GET_TP_PROPERTIES	Т	ER	Е	R
SET_TP_PROPERTIES	Т	ER	Е	R
GET_TYPE	X	ER	Е	R
[MC_]ALLOCATE				
AP_OK	ER	/	/	/
otros valores de <i>primary_rc</i>	T			
[MC_]DEALLOCATE				
valores de <i>dealloc_type</i> AP_ABEND_*	X	Т	Т	T
otros valores de dealloc_type	X	R	Т	X
[MC_]FLUSH	X	ER	E	X
[MC_]GET_ ATTRIBUTES	Х	ER	Е	R
[MC_]RECEIVE_AND_WAIT				
AP_OK	X	ER	X	R
AP_ERROR	X	ER	X	R
AP_DEALLOC_NORMAL	Х	Е	Х	T
[MC_]RECEIVE_IMMEDIATE				
AP_OK	X	ER	X	R
AP_ERROR	X	ER	X	R
AP_DEALLOC_NORMAL	Х	Е	X	T
[MC_]RECEIVE_ EXPEDITED_DATA	X	ER	Е	R
[MC_]SEND_DATA				
AP_OK	X	ER	E	X
AP_ERROR	X	ER	T	X
[MC_]SEND_ERROR				
AP_OK	X	ER	Е	X
AP_ERROR	X	ER	T	X
[MC_]SEND_ EXPEDITED_DATA	X	ER	Е	R

Nota:

1. En la columna de códigos de retorno de la tabla, la abreviatura AP_ERROR se utiliza para:

AP_BACKED_OUT AP_PROG_ERROR_TRUNC AP_PROG_ERROR_NO_TRUNC AP SVC ERROR TRUNC

AP_SVC_ERROR_NO_TRUNC

2. La conversación siempre entra en estado Restablecer si se recibe uno de los códigos de retorno siguientes.

AP_ALLOCATION_ERROR

Conversaciones dúplex

AP_COMM_SUBSYSTEM_ABENDED
AP_COMM_SUBSYSTEM_NOT_LOADED
AP_CONV_FAILURE_RETRY
AP_CONV_FAILURE_NO_RETRY
AP_DEALLOC_ABEND
AP_DEALLOC_ABEND_PROG
AP_DEALLOC_ABEND_SVC
AP_DEALLOC_ABEND_TIMER

3. Los siguientes códigos de retorno de ejecución incorrecta no provocan ningún cambio de estado. La conversación siempre permanece en el estado en que se ha emitido el verbo.

AP_CONVERSATION_TYPE_MIXED
AP_INVALID_VERB
AP_PARAMETER_CHECK
AP_STATE_CHECK
AP_TP_BUSY
AP_UNEXPECTED_SYSTEM_ERROR
AP_UNSUCCESSFUL

Apéndice D. Soporte de LU 6.2 SNA

Este apéndice explica en detalle cómo se relaciona la implementación de APPC de Communications Server para Linux con la arquitectura de LU 6.2. Incluye la siguiente información:

- Un resumen de los conjuntos de opciones de LU 6.2 soportados por Communications Server para Linux.
- Una lista de los verbos de operador de control que se incluyen en la implementación de APPC de Communications Server para Linux.
- Una lista de los verbos de operador de control cuyas funciones llevan a cabo en Communications Server para Linux las herramientas de administración o la API de NOF.

Soporte de conjuntos de opciones de LU 6.2

APPC de Communications Server para Linux da soporte al conjunto base de funciones de LU 6.2 y a algunos conjuntos de opciones. Algunos de estos conjuntos de opciones están soportados por verbos APPC y otros están soportados por las herramientas de administración o por la API de NOF.

Las siguientes tablas contienen los conjuntos de opciones soportados por Communications Server para Linux, con el número de referencia del conjunto de opciones especificado en la publicación *Transaction Programmer's Reference Manual for LU Type 6.2* de IBM. (Las versiones anteriores de este manual de IBM utilizan números de referencia diferentes).

Conjuntos de opciones de LU 6.2 soportados por verbos APPC

Número de referencia	Conjunto de opciones	
101	Vaciar el almacenamiento intermedio de envío de la LU.	
102	GET_ATTRIBUTES	
103	POST_ON_RECEIPT con comprobación para envío. *	
104	POST_ON_RECEIPT con espera. *	
105	PREPARE_TO_RECEIVE	
106	RECEIVE_IMMEDIATE	
109	Obtener nombre de TP e identificador de instancia.	
110	GET_CONVERSATION_TYPE.	
112	Conversaciones dúplex y datos acelerados	
113	Soporte de no bloqueo	
201	Asignación en cola de una sesión ganadora de contienda.	
203	Asignación inmediata de una sesión.	
204	Conversaciones entre programas situados en la misma LU.	
205	Asignación en cola en espera de una sesión libre.	
211	Verificación de LU-LU a nivel de sesión.	
212	Verificación de identificador de usuario.	
213	Identificador de usuario y contraseña suministrados por el programa.	
214	Autorización de identificador de usuario.	
241	Envío de datos PIP.	

Soporte de conjuntos de opciones de LU 6.2

Número de referencia	Conjunto de opciones
242	Decemeión de dates DID
	Recepción de datos PIP.
243	Contabilidad.
244	Bloqueos largos.
245	Comprobación de recepción de REQUEST_TO_SEND.
247	Datos de control de usuario.
290	Anotación de datos en un archivo de anotaciones del sistema.
291	Componente de servicios de LU de conversación correlacionada.
401	Brackets de un solo sentido fiables.
616	Soporte de nombre de modalidad CPSVCMG.

^{*}Las opciones 103 y 104 están soportadas por el verbo [MC | RECEIVE AND POST.

Conjuntos de opciones de LU 6.2 soportados por las herramientas de administración y por la API de NOF

Número de referencia	Conjunto de opciones	
501	CHANGE SESSION LIMIT.	
502	ACTIVATE SESSION	
504	DEACTIVATE_SESSION	
505	Verbos de definición de LU.	
601	Parámetro min_conwinners_target.	
602	Parámetro responsible (TARGET).	
603	Parámetro drain_target (NO).	
604	Parámetro force.	
605	Límite de sesiones LU-LU.	
606	Nombres de LU localmente conocidos.	
607	Nombres de LU sin interpretar.	
610	Límites de tamaño máximo de RU.	
611	Cifrado obligatorio a nivel de sesión.	
612	Límite de activación automática del ganador de la contienda.	
613	Límite máximo de sesiones locales (LU, modalidad).	

Soporte de verbos de operador de control

Las funciones de los siguientes verbos de operador de control se proporcionan como parte de la implementación de APPC de Communications Server para Linux:

RECEIVE_ALLOCATE TP_STARTED TP_ENDED

Los programas de administración de Communications Server para Linux y la API de NOF proporcionan las funciones de los siguientes verbos de operador de control.

INITIALIZE_SESSION_LIMITS CHANGE_SESSION_LIMITS RESET_SESSION_LIMITS DISPLAY_LU DISPLAY_REMOTE_LU DISPLAY_MODE DISPLAY_TP

Soporte de verbos de operador de control

ACTIVATE_SESSION DEACTIVATE_SESSION DEFINE_LOCAL_LU DEFINE_REMOTE_LU DEFINE_MODE DELETE

Soporte de verbos de operador de control

Apéndice E. Avisos

Esta información ha sido desarrollada para los productos y servicios que se ofrecen en los EE.UU. Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o funciones que se tratan en este documento en otros países. Póngase en contacto con el representante de IBM de su zona para obtener información sobre los productos y servicios que actualmente se encuentran disponibles en su región. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que solamente sea posible utilizar dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no vulnere ningún derecho de propiedad de intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de todo producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente en tramitación que abarquen los temas descritos en este documento. La posesión de este documento no le concede ningún tipo de licencia sobre dichas patentes. Puede enviar sus consultas relativas a las licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.

Para cualquier consulta sobre licencias relacionada con la información sobre DBCS (juego de caracteres de doble byte), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe su consulta por escrito a la siguiente dirección:

IBM World Trade Asia Corporation Licensing 2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku Tokyo 106, Japón

El párrafo siguiente no es aplicable al Reino Unido ni a ningún otro país en el que estas disposiciones sean contrarias a la legislación del país: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Algunos estados no permiten la renuncia de garantías expresas ni implícitas en determinadas transacciones, por lo que esta declaración puede no ser aplicable a su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en esta información; tales modificaciones se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar mejoras y cambios en los productos y programas descritos en esta publicación en todo momento, sin previo aviso.

Las referencias hechas en esta publicación a sitios Web que no sean de IBM se proporcionan sólo para la comodidad del usuario y no constituyen un aval de dichos sitios Web. La información contenida en esos sitios Web no forma parte de la información del presente producto IBM y el usuario es responsable de la utilización de dichos sitios Web.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite del modo que IBM considere oportuno, sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente.

Los poseedores de licencias de este programa que deseen disponer de información acerca del mismo con la finalidad de permitir: (i) el intercambio de información entre programas desarrollados independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) el uso mutuo de la información intercambiada, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation P.O. Box 12195 3039 Cornwallis Road Research Triangle Park, NC 27709-2195 EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones pertinentes, lo que puede incluir, en algunos casos, el pago de una cuota.

IBM proporciona el programa bajo licencia que se describe en esta información y todo el material bajo licencia disponible para él conforme a los términos del contrato de cliente de IBM, el acuerdo internacional de licencia de programas de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento contenidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados que se obtengan en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse realizado en sistemas experimentales y no es seguro que estas mediciones sean las mismas en los sistemas disponibles comercialmente. Además, algunas mediciones pueden haberse calculado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios del presente manual deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

La información relacionada con productos que no sean de IBM se ha obtenido de los proveedores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información públicamente disponibles. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la exactitud del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra afirmación referente a productos que no son de IBM. Las preguntas sobre las prestaciones de productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.

Este manual contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres y direcciones utilizados por una empresa real es totalmente fortuita.

LICENCIA DE COPYRIGHT: Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente, que muestran técnicas de programación en varias plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo como desee, sin pago alguno a IBM, con la intención de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicaciones de acuerdo con la interfaz de programación de aplicaciones correspondiente a la plataforma operativa

para la que están escritos los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado exhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede asegurar ni implicar la fiabilidad, utilidad o función de estos programas. El usuario puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo en cualquier forma, sin pago alguno a IBM, con el fin de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajustan a las interfaces de programación de aplicaciones de IBM.

Cada copia total o parcial de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo derivado deben incluir un aviso de copyright como el siguiente: [®] (nombre de la empresa) (año). Partes de este código proceden de programas de ejemplo de IBM Corp. [®] Copyright IBM Corp. 2000, 2005, 2006. Reservados todos los derechos.

Marcas registradas

Los términos siguientes son marcas registradas de IBM Corporation en Estados Unidos y/o en otros países:

AIX	pSeries
IBM	z/OS
OS/2	

Los términos siguientes son marcas registradas de otras empresas:

Java y todas las marcas registradas basadas en Java son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc., en Estados Unidos y/o en otros países.

UNIX es una marca registrada en Estados Unidos y en otros países cuyas licencias concede exclusivamente The Open Group.

Intel y EM64T son marcas registradas de Intel Corporation.

AMD64 es una marca registrada de Advanced Micro Devices, Inc.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

RedHat y RPM son marcas registradas de Red Hat, Inc.

SuSE Linux es una marca registrada de Novell.

Microsoft, Windows, Windows 2003, Windows XP y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Otras empresas, productos y nombres de servicios pueden ser marcas registradas de terceros.

Bibliografía

Las siguientes publicaciones de IBM proporcionan información sobre los temas descritos en esta biblioteca. Las publicaciones se dividen en las siguientes grandes áreas temáticas:

- Communications Server para Linux, versión 6.2.2
- SNA (Arquitectura de red de sistemas)
- · Configuración de sistema principal
- z/OS Communications Server
- Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
- X 25
- APPC (comunicación avanzada programa a programa)
- Programación
- Otros temas de redes de IBM

Se proporcionan breves descripciones de los manuales de la biblioteca de Communications Server para Linux. Del resto de los manuales, sólo se muestra el título, el número de pedido y, en algunos casos, el título abreviado que se utiliza en el texto de este manual.

Publicaciones de Communications Server para Linux Versión 6.2.2

La biblioteca de Communications Server para Linux consta de los manuales siguientes. Además, se proporcionan versiones en copia software de estos documentos en el CD-ROM. Si desea obtener información sobre cómo acceder a los archivos en copia software del CD-ROM, consulte la publicación *IBM Communications Server para Linux, Guía rápida de iniciación*. Para instalar en el sistema estos manuales en copia software, necesitará 9–15 MB de espacio de disco duro (según la versión de idioma que instale).

- IBM Communications Server para Linux, Guía rápida de iniciación (GC10-9852-02) Este manual ofrece una introducción general a Communications Server para Linux, conteniendo información sobre características de red soportadas, instalación, configuración y funcionamiento.
- IBM Communications Server para Linux, Guía de administración (SC10-9853-02)
 Este manual proporciona una visión general de SNA y Communications Server para Linux e información sobre la configuración y el funcionamiento de Communications Server para Linux.
- IBM Communications Server for Linux Administration Command Reference (SC31-6770-02)
 - Este manual proporciona información sobre los mandatos de SNA y Communications Server para Linux.
- IBM Communications Server para Linux, Guía del programador para CPI-C (SC10-9861-02)
 - Este manual proporciona información para programadores expertos de "C" o Java acerca de cómo escribir programas de transacciones SNA utilizando la API de comunicaciones de CPI-C de Communications Server for Linux.
- IBM Communications Server para Linux, Guía del programador para APPC (SC10-9854-02)

- Este manual contiene la información necesaria para desarrollar programas de aplicación mediante APPC (comunicación avanzada programa a programa).
- IBM Communications Server para Linux, Guía del programador para LUA (SC10-9855-02)
 - Este manual contiene la información necesaria para desarrollar aplicaciones utilizando la interfaz de programas de aplicación de LU (LUA) convencional.
- IBM Communications Server for Linux, CSV Programmer's Guide (SC31-6775-02)
 Este manual contiene la información necesaria para desarrollar programas de aplicación utilizando la interfaz de programas de aplicación (API) de CSV (Common Service Verbs).
- IBM Communications Server for Linux, MS Programmer's Guide (SC31-67770-02) Este manual contiene la información necesaria para desarrollar aplicaciones utilizando la API de MS (Management Services).
- *IBM Communications Server for Linux, NOF Programmer's Guide* (SC31-6778-02) Este manual contiene la información necesaria para desarrollar aplicaciones utilizando la API de NOF (Node Operator Facility).
- *IBM Communications Server para Linux, Guía de diagnósticos* (SC11-3348-02) Este manual proporciona información sobre la resolución de problemas en redes SNA.
- IBM Communications Server for Linux, APPC Application Suite User's Guide (SC31-6772-02)
 - Este manual proporciona información sobre las aplicaciones APPC utilizadas con Communications Server para Linux.
- IBM Communications Server for Linux, Glossary (GC31-6780-02)
 Este manual contiene una lista completa de los términos y definiciones que se utilizan en la biblioteca de IBM Communications Server para Linux.

Publicaciones de SNA (Arquitectura de red de sistemas)

Los manuales siguientes contienen información sobre las redes SNA:

- Systems Network Architecture: Format and Protocol Reference Manual—Architecture Logic for LU Type 6.2 (SC30-3269)
- Systems Network Architecture: Formats (GA27-3136)
- Systems Network Architecture: Guide to SNA Publications (GC30-3438)
- Systems Network Architecture: Network Product Formats (LY43-0081)
- Systems Network Architecture: Technical Overview (GC30-3073)
- Systems Network Architecture: APPN Architecture Reference (SC30-3422)
- Systems Network Architecture: Sessions between Logical Units (GC20-1868)
- Systems Network Architecture: LU 6.2 Reference—Peer Protocols (SC31-6808)
- Systems Network Architecture: Transaction Programmer's Reference Manual for LU Type 6.2 (GC30-3084)
- Systems Network Architecture: 3270 Datastream Programmer's Reference (GA23-0059)
- Networking Blueprint Executive Overview (GC31-7057)
- Systems Network Architecture: Management Services Reference (SC30-3346)

Publicaciones sobre la configuración de sistemas principales

Los manuales siguientes contienen información sobre la configuración de sistemas principales:

- ES/9000, ES/3090 IOCP User's Guide Volume A04 (GC38-0097)
- 3174 Establishment Controller Installation Guide (GG24-3061)
- 3270 Information Display System 3174 Establishment Controller: Planning Guide (GA27-3918)
- OS/390 Hardware Configuration Definition (HCD) User's Guide (SC28-1848)

Publicaciones sobre z/OS Communications

Los manuales siguientes contienen información sobre z/OS Communications Server:

- z/OS V1R7 Communications Server: SNA Network Implementation Guide (SC31-8777)
- z/OS V1R7 Communications Server: SNA Diagnostics (Vol 1: GC31-6850, Vol 2: GC31-6851)
- z/OS V1R6 Communications Server: Resource Definition Reference (SC31-8778)

Publicaciones sobre TCP/IP

Los manuales siguientes contienen información sobre el protocolo de red TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):

- z/OS V1R7 Communications Server: IP Configuration Guide (SC31-8775)
- z/OS V1R7 Communications Server: IP Configuration Reference (SC31-8776)
- z/VM V5R1 TCP/IP Planning and Customization (SC24-6125)

Publicaciones sobre X.25

Los manuales siguientes contienen información sobre el protocolo de red X.25:

• Communications Server for OS/2 Version 4 X.25 Programming (SC31-8150)

Publicaciones sobre APPC

Los manuales siguientes contienen información sobre APPC (comunicación avanzada programa a programa):

- APPC Application Suite V1 User's Guide (SC31-6532)
- APPC Application Suite V1 Administration (SC31-6533)
- APPC Application Suite V1 Programming (SC31-6534)
- APPC Application Suite V1 Online Product Library (SK2T-2680)
- APPC Application Suite Licensed Program Specifications (GC31-6535)
- z/OS V1R2.0 Communications Server: APPC Application Suite User's Guide (SC31-8809)

Publicaciones de programación

Los manuales siguientes contienen información sobre programación:

- Common Programming Interface Communications CPI-C Reference (SC26-4399)
- Communications Server for OS/2 Version 4 Application Programming Guide (SC31-8152)

Otras publicaciones sobre redes de IBM

Los manuales siguientes contienen información sobre otros temas relacionados con Communications Server para Linux:

- SDLC Concepts (GA27-3093)
- Local Area Network Concepts and Products: LAN Architecture (SG24-4753)
- Local Area Network Concepts and Products: LAN Adapters, Hubs and ATM (SG24-4754)
- Local Area Network Concepts and Products: Routers and Gateways (SG24-4755)
- Local Area Network Concepts and Products: LAN Operating Systems and Management (SG24-4756)
- IBM Network Control Program Resource Definition Guide (SC30-3349)

Índice

A	compilar y enlazar TP APPC 273		
ABORT_ATTACH	CONFIRM		
	cambio de estado 120		
comprobación de parámetros 269	comprobación de estado 118		
ejecución correcta 269	comprobación de parámetros 117		
parámetros suministrados 269	ejecución correcta 116		
VCB 269	estado al emitirse 120		
verbo 269	parámetros suministrados 116		
ACCEPT_ATTACH	sincronizar con el TP asociado 120		
comprobación de parámetros 265	VCB 115		
ejecución correcta 265	verbo 114		
parámetros suministrados 264 VCB 264	Confirmar, estado 11		
verbo 264	Confirmar-Desasignar, estado 11		
ALLOCATE	Confirmar-Enviar, estado 11		
	CONFIRMED		
asignación inmediata 114	cambio de estado 125		
cambio de estado 114	comprobación de estado 124		
comprobación de parámetros 111	comprobación de parámetros 123		
confirmar la asignación 114 conversión EBCDIC-ASCII y ASCII-EBCDIC 114	ejecución correcta 123		
· ·	estado al emitirse 125		
ejecución correcta 111	parámetros suministrados 122		
error de asignación 112 estado al emitirse 114	VCB 122		
	verbo 121		
parámetros suministrados 104 sesión no disponible 112	Consideraciones sobre Windows 55		
VCB 103	contienda, ganadoras y perdedoras 62		
verbo 101	conversación		
almacenamiento intermedio	asignar 3, 29, 30, 74, 101		
datos en el almacenamiento intermedio de envío de la LU	básica 3		
local 137, 218	correlacionada 3		
vaciar (consulte vaciar almacenamiento intermedio de	desasignación interna 72		
envío de LU local) 137	desasignar 3, 9, 32, 125		
anotación de error	enviar 32		
	estado 11, 17		
descripción 64	finalizar 6, 16		
y verbo DEALLOCATE 130 y verbo SEND_ERROR 232	iniciar 5, 15, 29		
API 24	nivel de sincronización 8		
aplicaciones AIX	obtener atributos de 32, 141		
compilación y enlace 55	seguridad 57		
aplicaciones Linux	visión de la conversación por parte del TP 12		
compilación y enlace 55	conversaciones, múltiples 3		
APPC, verbos	conversaciones básicas		
control, verbos 27	características de 62		
resumidos por función 29	descripción 3		
verbo independiente de conversación 28	conversaciones correlacionadas 3		
verbos de conversación 28	corr (correlacionador) 37, 38		
visión general 2	correlacionador en el verbo [MC_]DEALLOCATE 131, 137		
arquitectura de LU 6.2 301	CPI-C 24		
arquitectura de 10 0.2 001			
	D		
C	D		
_	datos		
cambios de estado 295	enviar (consulte enviar datos) 6, 16, 30, 218		
códigos de retorno 283	recibir (consulte recibir datos) 6, 16		
primario 275	DEALLOCATE		
secundario 276	cambio de estado 135		
códigos de retorno primarios 275, 283	comprobación de estado 133		
códigos de retorno secundarios 276, 283	comprobación de parámetros 132		
comp_proc (rutina callback) 36	desasignación anormal 128		
compatibilidad con aplicaciones CPI-C 24	ejecución correcta 131		
compilación de aplicaciones AIX 55	estado al emitirse 135		
compilación de aplicaciones Linux 55	nivel de sincronización 128		

DEALLOCATE (continuación) parámetros suministrados 127	GET_LU_STATUS (continuación) ejecución correcta 84
peticiones de confirmación, enviar 128 rutina callback 136 vaciar antes de desasignar 128	estado al emitirse 85 parámetros suministrados 83 VCB 83
VCB 126	GET_TP_PROPERTIES
verbo 125	comprobación de parámetros 89
desasignación anormal conversación básica 128	ejecución correcta 86 estado al emitirse 90
conversación correlacionada 128	parámetros suministrados 86
desasignar una conversación 9	VCB 85
	visión general 85 GET_TYPE
E	comprobación de parámetros 100
enlace de aplicaciones AIX 55	ejecución correcta 100
enlace de aplicaciones Linux 55	estado al emitirse 101
Enviar, estado	parámetros suministrados 99 VCB 99
cambiar a 14, 31, 203	(CD)//
definición 11 emitir verbo [MC_]RECEIVE_AND_POST en 31	
emitir verbo [MC_]RECEIVE_AND_WAIT en 31	l
enviar datos	identificador de conversación 30, 59, 78, 111
[MC_]SEND_CONVERSATION 208	identificador de unidad lógica de trabajo 87 88 01 144
definición 6, 16 mediante MC_SEND_DATA o SEND_DATA 218	identificador de unidad lógica de trabajo 87, 88, 91, 146 identificador de usuario, seguridad de conversación 90
mediante MC_SEND_EXPEDITED_DATA o	información de configuración
SEND_EXPEDITED_DATA 237	TP de ejemplo 273
verbos utilizados 30 enviar información de estado con datos 9	visión general 56 información de estado
Enviar-Pendiente, estado 11	enviar con datos 9
Envío-Recepción, estado	recibir con datos 9
definición 17 errores	interfaz de programación de aplicaciones 1
informar 32, 228	llamada a GetAppcConfig 49 llamada a GetAppcReturnCode 53
informar en conversaciones básicas 64, 231	llamada a WinAPPCCancelAsyncRequest 44
errores de asignación 283	llamada a WinAPPCCancelBlockingCall 47
estado de conversación cambios en el estado 12, 295	llamada a WinAPPCCleanup 45 llamada a WinAPPCIsBlocking 48
inicial 14	llamada a WinAPPCStartup 40
visión general 11, 17	llamada a WinAsyncAPPC 42
estado de LU 32	llamada a WinAsyncAPPCEx 43
estructura del VCB 35, 36, 171, 251, 256	llamada del sistema fork 54
F	L
FLUSH	LU asociada
comprobación de estado 140	definición 3
comprobación de parámetros 139 ejecución correcta 139	especificación 107, 110, 212, 215 LU local
estado al emitirse 141	definición 3
parámetros suministrados 138	especificación 69
VCB 138 verbo 137	LU remota 3
	M
G	MC_ALLOCATE
GET_ATTRIBUTES	asignación inmediata 114
atributos devueltos 144	cambio de estado 114
comprobación de parámetros 147	comprobación de parámetros 111
ejecución correcta 144 estado al emitirse 148	confirmar la asignación 114 conversión EBCDIC-ASCII y ASCII-EBCDIC 114
parámetro suministrado 143	ejecución correcta 111
VCB 142	error de asignación 112
verbo 141 GET_LU_STATUS	estado al emitirse 114 parámetros suministrados 104
comprobación de parámetros 84	sesión no disponible 112

MC_ALLOCATE (continuación)	MC_RECEIVE_AND_POST (continuación)	
VCB 102	cómo se utiliza el verbo 172	
verbo 101		
	comprobación de estado 167	
MC_CONFIRM	comprobación de parámetros 166	
cambio de estado 120	conversación desasignada 165	
comprobación de estado 118	ejecución correcta 162	
comprobación de parámetros 117	esperas indefinidas, evitar 173	
ejecución correcta 116	estado al emitirse 169	
estado al emitirse 120	estado Enviar, emitir verbo en 169	
parámetros suministrados 116	indicador CONFIRM_DEALLOCATE 162	
sincronizar con el TP asociado 120	indicador CONFIRM_SEND 162	
VCB 115	indicador CONFIRM_WHAT_RECEIVED 162	
verbo 114	indicador DATA_COMPLETE 163	
MC_CONFIRMED	indicador DATA_INCOMPLETE 163	
cambio de estado 125	indicador DEALLOC_NORMAL 165	
comprobación de estado 124	indicador SEND 163	
comprobación de parámetros 123	información de estado recibida 162	
ejecución correcta 123	parámetros suministrados 160	
	*	
estado al emitirse 125	rutina callback 161, 171	
parámetros suministrados 122	VCB 159	
VCB 122	verbo 158	
verbo 121	verbo cancelado 167	
MC_DEALLOCATE	MC_RECEIVE_AND_WAIT	
cambio de estado 135	comprobación de estado 181	
comprobación de estado 133	comprobación de parámetros 180	
comprobación de parámetros 132	conversación desasignada 180	
desasignación anormal 128	ejecución correcta 176	
ejecución correcta 131	esperas indefinidas, evitar 185	
estado al emitirse 135	estado al emitirse 183	
nivel de sincronización 128	estado Enviar, emitir verbo en 183	
parámetros suministrados 127	indicador CONFIRM_DEALLOCATE 177	
peticiones de confirmación, enviar 128	indicador CONFIRM_SEND 177	
rutina callback 136	indicador CONFIRM_WHAT_RECEIVED 177	
vaciar antes de desasignar 128	indicador DATA_COMPLETE 177	
VCB 126	indicador DATA_INCOMPLETE 177	
verbo 125	indicador DEALLOC_NORMAL 180	
MC_FLUSH	indicador SEND 177	
comprobación de estado 140	información de estado recibida 176	
comprobación de parámetros 139	parámetros suministrados 175	
ejecución correcta 139	VCB 173	
estado al emitirse 141	verbo 173	
parámetros suministrados 138	MC_RECEIVE_EXPEDITED_DATA	
VCB 138	comprobación de estado 201	
verbo 137	comprobación de parámetros 200	
MC_GET_ATTRIBUTES	conversación desasignada 199	
atributos devueltos 144	ejecución correcta 199	
comprobación de parámetros 147	el almacenamiento intermedio de datos es demasiado	
ejecución correcta 144	pequeño 200	
estado al emitirse 148	estado al emitirse 202	
parámetro suministrado 143	indicador DEALLOC_NORMAL 199	
VCB 141	no hay datos disponibles 199	
verbo 141	no se admiten los datos acelerados 200	
MC_PREPARE_TO_RECEIVE	parámetros suministrados 198	
cambio de estado 154	VCB 197	
comprobación de estado 153	verbo 197	
comprobación de parámetros 152	MC_RECEIVE_IMMEDIATE	
cuándo el TP asociado puede enviar datos 155	comprobación de estado 194	
ejecución correcta 152	comprobación de parámetros 193	
estado al emitirse 154	conversación desasignada 192	
nivel de sincronización 151	ejecución correcta 189	
parámetros suministrados 150	estado al emitirse 196	
peticiones de confirmación, enviar 150, 151	indicador CONFIRM_DEALLOCATE 189	
vaciar antes de cambiar de estado 150	indicador CONFIRM_SEND 189	
VCB 149	indicador CONFIRM_WHAT_RECEIVED 189	
verbo 148	indicador DATA_COMPLETE 189	
MC_RECEIVE_AND_POST	indicador DATA_INCOMPLETE 190	
cambio de estado 169	indicador DEALLOC NORMAL 192	

MC_RECEIVE_IMMEDIATE (continuación) indicador SEND 190 indicador UNSUCCESSFUL 194 información de estado recibida 189 no hay datos disponibles 194 parámetros suministrados 187 VCB 186 verbo 185 MC_REQUEST_TO_SEND acción del TP asociado 203 comprobación de estado 206 comprobación de parámetros 206 conversación desasignada 206 cuándo el TP asociado puede enviar datos 203	MC_TEST_RTS_AND_POST (continuación) comprobación de parámetros 249 conversación desasignada 250 ejecución correcta 249 esperas indefinidas, evitar 252 estado al emitirse 250 indicador DEALLOC_NORMAL 250 parámetros suministrados 248 rutina callback 248, 251 VCB 247 verbo 246 verbo cancelado 250 modalidad 107, 212
ejecución correcta 205 estado al emitirse 207	N
parámetros suministrados 205	IN
VCB 204	nivel de sincronización
verbo 203	establecer 8, 105
MC_SEND_CONVERSATION	y desasignación 128
comprobación de parámetros 216	y verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE 151
ejecución correcta 215	notación [MC_]verbo 67, 97
estado al emitirse 218	Notificación de datos acelerados recibir mediante el verbo [MC_]CONFIRM 117
parámetros suministrados 210	recibir mediante el verbo [MC_]CEALLOCATE 131
sesión no disponible 216	recibir mediante el verbo
VCB 208	[MC_]RECEIVE_AND_POST 165
verbo 208	recibir mediante el verbo
MC_SEND_DATA cambio de estado 227	[MC_]RECEIVE_AND_WAIT 180
comprobación de estado 225	recibir mediante el verbo
comprobación de parámetros 224	[MC_]RECEIVE_EXPEDITED_DATA 199
ejecución correcta 223	recibir mediante el verbo
esperar al TP asociado 227	[MC_]RECEIVE_IMMEDIATE 192 recibir mediante el verbo [MC_]SEND_DATA 223
estado al emitirse 227	recibir mediante el verbo [MC_]SEND_ERROR 232
parámetros suministrados 220	recibir mediante el verbo
VCB 219	[MC_]SEND_EXPEDITED_DATA 239
verbo 218 MC_SEND_ERROR	notificación REQUEST_TO_SEND
cambio de estado 236	comprobar 32, 242, 246
comprobación de parámetros 233	enviar 31, 203
datos innecesarios eliminados 236	recibir mediante el verbo [MC_]CONFIRM 117
ejecución correcta 232	recibir mediante el verbo
estado al emitirse 236	[MC_]RECEIVE_AND_POST 165 recibir mediante el verbo [MC_]SEND_DATA 223
parámetros suministrados 230	recibir mediante el verbo [MC_]SEND_ERROR 232
VCB 228	recibir mediante el verbo
verbo 228 MC_SEND_EXPEDITED_DATA	[MC_]SEND_EXPEDITED_DATA 239
cambio de estado 242	recibir mediante verbos [MC_]RECEIVE 179, 192
comprobación de estado 240	
comprobación de parámetros 240	
conversación desasignada 240	O
ejecución correcta 239	obtener estado de LU 32
esperar al TP asociado 242	
estado al emitirse 242	D
no se admiten los datos acelerados 240	Р
parámetros suministrados 238 VCB 238	Pendiente-Envío, estado 11
verbo 237	peticiones de confirmación
MC_TEST_RTS	enviar 8, 31
comprobación de parámetros 245	enviar mediante el verbo [MC_]CONFIRM 114
ejecución correcta 244	enviar mediante el verbo [MC_]DEALLOCATE 128
estado al emitirse 246	enviar mediante el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE 150, 151
parámetros suministrados 244	recibir 8
VCB 243	recibir mediante el verbo
verbo 242	[MC_]RECEIVE_AND_POST 162
MC_TEST_RTS_AND_POST cómo utilizar el verbo 252	recibir mediante verbos [MC_]RECEIVE 177, 189
COING MINIZAI EI VEIDO 202	responder a 9, 32

PIP, datos 24	RECEIVE_ALLOCATE (continuación)
PIP (parámetros de inicialización de programa) 110, 214	VCB 75
PREPARE_TO_RECEIVE	verbo 74
cambio de estado 154	RECEIVE_AND_POST
comprobación de estado 153	cambio de estado 169
comprobación de parámetros 152	cómo se utiliza el verbo 172
cuándo el TP asociado puede enviar datos 155	comprobación de estado 167
ejecución correcta 152	comprobación de parámetros 166
estado al emitirse 154	conversación desasignada 165
nivel de sincronización 151	ejecución correcta 162
parámetros suministrados 150	esperas indefinidas, evitar 173
peticiones de confirmación, enviar 150, 151 vaciar antes de cambiar de estado 150	estado al emitirse 169 estado Enviar, emitir verbo en 169
VCB 149	formato de almacenamiento intermedio 161
verbo 148	formato de registro lógico 161
proceso de confirmación 7	indicador CONFIRM_DEALLOCATE 162
proceso de transacciones distribuido 2	indicador CONFIRM_SEND 162
procesos múltiples 54	indicador CONFIRM_WHAT_RECEIVED 162
programas de transacciones	indicador DATA 162
cómo se inician 58	indicador DATA_COMPLETE 163
descripción 1	indicador DATA_INCOMPLETE 163
finalizar 32, 72	indicador DEALLOC_NORMAL 165
iniciado por el operador con cola 59	indicador SEND 163
iniciar 29, 68	información de estado recibida 162
inicio automático con cola 59	parámetros suministrados 160
inicio automático sin cola 59	rutina callback 161, 171
servicio, TP 1	VCB 159
TP asociado 2	verbo 158
TP de aplicación 1	verbo cancelado 167
TP invocado 3	RECEIVE_AND_WAIT
TP local 2	comprobación de estado 181
TP que invoca 3 TP remoto 3	comprobación de parámetros 180
Publicaciones sobre SNA (arquitectura de red de	conversación desasignada 180 ejecución correcta 176
sistemas) xviii	esperas indefinidas, evitar 185
punto de entrada APPC (síncrono) 34	estado al emitirse 183
punto de entrada APPC_Async	estado Enviar, emitir verbo en 183
definición 35	formato de almacenamiento intermedio 176
rutina callback 37	formato de registro lógico 176
valores devueltos 37	indicador CONFIRM_DEALLOCATE 177
punto de entrada APPC para Windows 46	indicador CONFIRM_SEND 177
puntos de entrada, síncronos y asíncronos 18	indicador CONFIRM_WHAT_RECEIVED 177
puntos de entrada, síncronos y asíncronos para Windows 18	indicador DATA 177
puntos de entrada para AIX o Linux 33	indicador DATA_COMPLETE 177
puntos de entrada para Windows 38	indicador DATA_INCOMPLETE 177
	indicador DEALLOC_NORMAL 180
^	indicador SEND 177
Q	información de estado recibida 176
QUERY_ATTACH	parámetros suministrados 175 VCB 174
comprobación de parámetros 264	
ejecución correcta 263	verbo 173 RECEIVE_EXPEDITED_DATA
parámetros suministrados 263	comprobación de estado 201
VCB 262	comprobación de parámetros 200
verbo 262	conversación desasignada 199
	ejecución correcta 199
D	el almacenamiento intermedio de datos es demasiado
R	pequeño 200
RECEIVE_ALLOCATE	estado al emitirse 202
cambio de estado 81	indicador DEALLOC_NORMAL 199
comprobación de estado 80	no hay datos disponibles 199
comprobación de parámetros 79	no se admiten los datos acelerados 200
ejecución correcta 77	parámetros suministrados 198
espera, evitar 81	VCB 198
estado al emitirse 81	verbo 197
formato ampliada 75	RECEIVE_IMMEDIATE
parámetros suministrados 76	comprobación de estado 194

RECEIVE_IMMEDIATE (continuación)	rutina callback utilizada por el verbo
comprobación de parámetros 193	[MC_]TEST_RTS_AND_POST 248
conversación desasignada 192	
ejecución correcta 189	C
estado al emitirse 196	S
formato de almacenamiento intermedio 188 formato de registro lógico 188	seguridad 108, 213
indicador CONFIRM_DEALLOCATE 189	seguridad de conversación
indicador CONFIRM_SEND 189	contraseña 109, 214
indicador CONFIRM_WHAT_RECEIVED 189	establecer 108, 213
indicador DATA 189	identificador de usuario 109, 214
indicador DATA_COMPLETE 189	visión general 57
indicador DATA_INCOMPLETE 190	ya verificada 90 SEND_CONVERSATION
indicador DEALLOC_NORMAL 192	comprobación de parámetros 216
indicador SEND 190	ejecución correcta 215
indicador UNSUCCESSFUL 194	estado al emitirse 218
información de estado recibida 189	parámetros suministrados 210
no hay datos disponibles 194	sesión no disponible 216
parámetros suministrados 187 VCB 186	VCB 209
verbo 185	verbo 208
Recibir, estado	SEND_DATA
cambiar a 14, 31, 148	cambio de estado 227
definición 11	comprobación de estado 225
recibir datos	comprobación de parámetros 224 ejecución correcta 223
de manera asíncrona 19, 31	esperar al TP asociado 227
de un TP asociado 31	estado al emitirse 227
mediante MC_RECEIVE_AND_WAIT 6, 16	parámetros suministrados 220
recibir información de estado con datos 9	VCB 219
REGISTER_TP	verbo 218
comprobación de parámetros 260 ejecución correcta 260	SEND_ERROR
parámetros suministrados 258	cambio de estado 236
VCB 258	comprobación de parámetros 233
verbo 258	datos innecesarios eliminados 236
REGISTER_TP_SERVER	ejecución correcta 232
anomalía del registro 255	estado al emitirse 236
comprobación de parámetros 255	parámetros suministrados 230 VCB 229
ejecución correcta 255	verbo 228
parámetros suministrados 254	SEND_EXPEDITED_DATA
rutina callback 256	cambio de estado 242
VCB 254	comprobación de estado 240
verbo 254 registros lógicos 161, 176, 188	comprobación de parámetros 240
REJECT_ATTACH	conversación desasignada 240
comprobación de parámetros 266	ejecución correcta 239
ejecución correcta 266	esperar al TP asociado 242
parámetros suministrados 266	estado al emitirse 242
VCB 265	no se admiten los datos acelerados 240 parámetros suministrados 238
verbo 265	VCB 238
REQUEST_TO_SEND	verbo 237
acción del TP asociado 203	servicio, TP
comprobación de estado 206	convenio de denominación SNA para 70, 76, 108, 213
comprobación de parámetros 206	definición 1
conversación desasignada 206 cuándo el TP asociado puede enviar datos 203	utiliza la conversación básica 3
ejecución correcta 205	sesiones 2
estado al emitirse 207	sesiones LU-LU
parámetros suministrados 205	contienda 62
VCB 204	descripción 2, 61
verbo 203	devolver el control al TP tras la asignación 105, 211
Restablecer, estado 11, 17	sesiones múltiples 62
rutina callback 36, 37, 171, 251, 256	sesiones paralelas 62 SET_TP_PROPERTIES
rutina callback en el verbo [MC_]DEALLOCATE 136	comprobación de parámetros 94
rutina callback utilizada por el verbo	definición 29
[MC_]RECEIVE_AND_POST 161	ejecución correcta 93
	estado al emitirse 95

SET_TP_PROPERTIES (continuación)	TP que invoca	
parámetros suministrados 91	en el proceso de la conversación 3	
VCB 91	especificación 70	
verbo 90	identificador 70	
Sólo envío, estado	información de configuración requerida por 56	
definición 17	iniciar 58	
Sólo recepción, estado	TP remoto 3	
definición 17	TP_STARTED	
subproceso 54	cambio de estado 71	
	comprobación de parámetros 70	
-	ejecución correcta 70	
I	parámetros suministrados 69	
TEST_RTS	VCB 69	
comprobación de parámetros 245	verbo 68	
ejecución correcta 244		
estado al emitirse 246	11	
parámetros suministrados 244	U	
VCB 243	unidad lógica (LU)	
verbo 242	LU 6.2 2	
TEST_RTS_AND_POST	LU asociada 3	
cómo utilizar el verbo 252	LU local 3	
comprobación de parámetros 249	LU remota 3	
conversación desasignada 250	UNREGISTER_TP	
ejecución correcta 249	comprobación de parámetros 261	
esperas indefinidas, evitar 252	ejecución correcta 261	
estado al emitirse 250	parámetros suministrados 261	
indicador DEALLOC_NORMAL 250	VCB 261	
parámetros suministrados 248	verbo 261	
rutina callback 248, 251	UNREGISTER_TP_SERVER	
VCB 247	comprobación de parámetros 257	
verbo 246	ejecución correcta 257	
verbo cancelado 250	parámetros suministrados 257	
tiempo de espera 64	VCB 257	
tipos de conversación	verbo 256	
básica 3, 62		
correlacionada 3	W	
especificar mediante el verbo ALLOCATE 104	V	
obtener información 32 TP	vaciar almacenamiento intermedio de envío de LU local	
	mediante [MC_]RECEIVE_AND_POST 169	
establecer propiedades de 90 obtener atributos de 32, 85	mediante el verbo [MC_]CONFIRM 114	
TP asociado 2	mediante el verbo [MC_]DEALLOCATE 128	
TP de aplicación 1, 3	mediante el verbo [MC_]FLUSH 137	
TP de ejemplo	mediante el verbo [MC_]PREPARE_TO_RECEIVE 150	
comprobar 273	mediante MC_FLUSH o FLUSH 30	
pseudocódigo 271	mediante verbos [MC_]RECEIVE 183	
visión general 271	valores hexadecimales para los parámetros de verbos del	
TP de inicio automático con cola 59		
	servidor de TP 253	
TP de inicio automático sin cola 59	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97	
TP de inicio automático sin cola 59 TP_ENDED	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46	
	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28	
TP_ENDED	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28	
TP_ENDED cambio de estado 74	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28 verbos MC_RECEIVE	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos de conversación correlacionada 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72 verbo 72 TP iniciado por el operador con cola 59 TP invocado	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72 verbo 72 TP iniciado por el operador con cola 59 TP invocado asignar una conversación a 3	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72 verbo 72 TP iniciado por el operador con cola 59 TP invocado asignar una conversación a 3 especificación 108, 212	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72 verbo 72 TP iniciado por el operador con cola 59 TP invocado asignar una conversación a 3 especificación 108, 212 identificador 77	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72 verbo 72 TP iniciado por el operador con cola 59 TP invocado asignar una conversación a 3 especificación 108, 212 identificador 77 iniciado por el operador con cola 59	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72 verbo 72 TP iniciado por el operador con cola 59 TP invocado asignar una conversación a 3 especificación 108, 212 identificador 77 iniciado por el operador con cola 59 inicio automático con cola 59	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155	
TP_ENDED cambio de estado 74 comprobación de parámetros 73 desasignación interna de conversación 72 ejecución correcta 73 estado al emitirse 74 parámetros suministrados 72 VCB 72 verbo 72 TP iniciado por el operador con cola 59 TP invocado asignar una conversación a 3 especificación 108, 212 identificador 77 iniciado por el operador con cola 59	valores hexadecimales para parámetros APPC 67, 97 verbos de bloqueo para Windows 45, 46 verbos de conversación básica 28 verbos MC_RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155 y el parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 156 verbos RECEIVE cómo recibe datos un TP 155 comprobar parámetro what_rcvd 158 fin de los datos 158 visión general 155	

IBM

Número de Programa: 5724-i33, 5724-i34

SC10-9854-01

