



MidiMovie 取扱説明書

MIDIキーボードで映像に合わせて演奏し、重ね録りして音声を書き出します。

バージョン 1.0 · 2026-10-07

<https://aratus.github.io/MidiMovie/>

目次

1. MidiMovieでできること

2. クイックスタート

3. プロジェクトと自動保存

4. MIDIキーボードの接続

5. 音色の選択と作り込み

6. 録音とレイヤー

7. ノートエディター(ピアノロール)

8. 映像がもたついてもズレない理由

9. 音声の書き出し

10. キーボードショートカット

11. トラブルシューティング

12. 補足


1. MidiMovieでできること

MidiMovie はウェブブラウザだけで動きます。動画を読み込み、映像を見ながらMIDIキーボード(またはPCのキーボード)で演奏すると、演奏が映像と同期して録音されます。気に入ったテイクは残し、好きなだけレイヤーを重ね、ピアノロール形式のエディターでノートを1つずつ微調整して、WAV音声ファイルとして書き出せます。

- 何もアップロードされません。動画・ノート・音色はすべてブラウザの中に保存されます。
- Chrome または Edge 推奨(MIDIキーボードにはWeb MIDIが必要です)。
- MIDIキーボードがなくても、PCのキーボードや画面のピアノ鍵盤で演奏できます。

2. クイックスタート


1. <https://aratus.github.io/MidiMovie/> を開き、**+新規プロジェクト** を押します。
2. プレーヤーに動画ファイルをドロップします(または **動画を読み込む**)。
3. **MIDIに接続** を押し、ブラウザの確認で許可します。PCキーボードで弾く場合は不要です。
4. **インストゥルメント** パネルで音色を選びます(かんたんタブ → カードを押すと試聴できます)。
5. 赤い **録音** ボタンを押します。カウントインのあと動画が再生され、演奏が録音されます。
6. もう一度録音(または Esc)で停止し、**新規レイヤーとして保存** か **破棄** を選びます。
7. 同じ手順でレイヤーを重ね、**ノートエディター** で細かく調整します。
8. **ミックスを書き出し (WAV)** を押して音声をダウンロードします。



エディター画面の全体。

3. プロジェクトと自動保存

最初のページにプロジェクト一覧が表示されます。プロジェクトを開くと、そのプロジェクト専用の動画・レイヤー・音色・設定でエディターが開きます。変更のたびに少し後で自動保存され、画面上部に **保存済み** と出れば安全です。



プロジェクト一覧と取扱説明書へのリンク。

- **リロードしても消えません:** リロード後も、レイヤー・音色・設定・再生位置、そして動画そのものが復元されます。動画はブラウザ内(IndexedDB)に保存され、サーバーは使いません。
- **名前の変更** は一覧から、またはエディター上部の名前欄で行えます。**複製** はレイヤーと動画ごとコピーし、**削除** は両方を消します。
- **ファイル書き出し / プロジェクトファイルを読み込む** でバックアップ(.midimovie.json)やPC間の移動ができます。ファイルにはノートと音色が入りますが、**動画は含まれません**。読み込み後は動画を読み込み直してください。
- プロジェクトは使ったブラウザ・端末の中だけにあります。サイトデータの削除、プライベート/シークレットウィンドウ、別のブラウザでは表示されません。大事なものはファイルに書き出してください。
- 大きな動画はブラウザの保存容量を使います(使用量は一覧ページに表示)。動画を保存できない場合はメッセージが出て、リロード後に動画の読み込み直しが必要になります。

4. MIDIキーボードの接続




MIDIパネルとリアルタイムモニター。

- キーボードを接続して **MIDIに接続** を押し、許可します。接続された入力デバイスが一覧に出ます(チェックを外すと無視)。後から挿したデバイスも自動で現れます。
- **チャンネル** で特定のMIDIチャンネルだけ受け付けます。**ベロシティ → 固定 (100)** は打鍵の強さを無視します。
- **MIDIモニター** に受信メッセージ(ノートオン/オフ、コントロールチェンジ、ピッチベンドなど)が表示され、機器の動作確認に便利です。
- 対応: ベロシティ付きノート、サスティンペダル(CC 64)、ピッチベンド(録音もされます)、オールノートオフ。
- **オクターブ** と **トランスポーズ**(キーボードのカード、またはZ/Xキー)で、聞こえる音・録音される音の高さを変えられます。
- MIDIがないとき: PCキーボード (A W S E D F T G Y H U J K O L P ;) で演奏できます。鍵盤に対応する文字が表示されます。鍵盤のクリックでも弾けます。Z/Xでオクターブ変更。

音が出ない場合: ブラウザはページを操作するまで音声を止めています。画面のどこかをクリックして(オレンジのバナーが案内します)、もう一度弾いてください。

5. 音色の選択と作り込み

インストゥルメント パネルには2つのタブがあります。演奏中に聞こえる音が、そのまま録音されます。



かんたんタブ: 楽器風の音色を選ぶ。

- **かんたん** — 約55種類の出来合いの音色を、リファレンス / 鍵盤 / リード / ベース / パッド・弦 / 撥弦・打楽器 / EDM / ドラム・ヒット / 効果音 のカテゴリーに収録。カードを押すと選択され、短い試聴音が鳴ります。「低音で弾く」と書かれたカード(キック、サブドロップなど)はC1～C2 付近が最適です。
- 3つのマクロスライダーで、どの音色も調整できます: **明るさ**、**長さ**、**空間**(リバーブ)。
- **現在の音色を保存** で、自分用の音色を **マイサウンド** に保存できます(このブラウザに保存され、全プロジェクトで共通)。
- **リファレンス** には、お預かりした音声や言葉の説明から作った音色が入ります。例: **ゴーストコーラス** — ゆっくり立ち上がる柔らかいコーラスで、わずかに震え(約3.4Hzのビブラートとトレモロ)、広いステレオと長いリバーブを持ちます。
- 音色はシンセサイザーで生成しているため、ピアノや弦はサンプル録音ではなく近似です。




プロタブ: シンセサイザーの全パラメーター。

グループ	役割
オシレーター	2つのオシレーター(サイン/三角/ノコギリ/矩形)。2つ目はピッチとデチューン可。ノイズ源もあります。
FM	ベル、エレピ、金属的な音を作る変調器(量・比・ディケイ)。
フィルター	ローパス/ハイパス/バンドパス。カットオフ、レゾナンス、キートラッキング、減衰エンベロープ(マイナスで上向きにスィープ)。
アンプエンベロープ	音量のアタック・ディケイ・サステイン・リリース。
ピッチ / ビブラート	ピッチエンベロープ(ザップ、落下音)、ビブラートとトレモロ(速度/深さ)、バンドレンジ。
出力	ステレオの広がり、リバーブ量、レベル。

- **プリセット** メニューと **ランダム** ボタンはプロタブにあります。値を変えると音色は「カスタム」になります。
- レイヤーの **この音色を使う** はそのレイヤーの音色をパネルにコピー、**現在の音色を適用** はパネルの音色でレイヤーの音色を置き換えます。録音後に音色を良くすることもできます。

6. 録音とレイヤー



プレーヤー、タイムライン、トランスポート。

設定	意味
録音開始位置	最初から は先に0:00へ戻します。 現在位置から は再生ヘッドの位置から始めます。
カウントイン	動画が始まる前のカウントダウン秒数(ビープ付き)。なし / 1 / 2 / 3 / 5 秒。
レイテンシ補正	録音内容全体を数ミリ秒だけ前(+)または後ろ(-)にずらし、機器の遅延を打ち消します。
録音中に既存レイヤーも再生	新しいレイヤーを録る間、既存のレイヤーも鳴らします。

1. **録音** を押すと動画が再生され、REC表示が出ます。
2. 演奏します。もう一度 **録音**、**停止**、または **Esc** で終了します(動画が最後まで進んでも終了します)。
3. 強調表示された **新しいテイク** カードが出ます。**プレビュー** は映像と一緒に再生、**新規レイヤー**として保存は保存、**もう一度録音** は破棄してやり直し、**破棄** は捨てます。




レイヤー: 音量、ミュート/ソロ、ずらし、書き出し。

- 各レイヤーには、固有の音色、**音量**、**M**(ミュート)、**S**(ソロ)、**ずらし (ms)**(レイヤー全体を時間方向にずらす)、名前欄、**WAV**(そのレイヤーだけ書き出し)、**×**(削除)があります。
- 映像の下のタイムラインに全レイヤーが表示され、クリックやドラッグで映像をスクラブできます。
- テイクの保存/破棄を決めるまで、録音ボタンは押せません。先に決めてください。

7. ノートエディター(ピアノロール)

録音後、映像を見ながらタイミングや長さを修正できます。レイヤーの **ノートを編集** を押します(新しいテイクは自動で選択されます)。



ノートを1つ選択したノートエディター。

操作	方法
ノートの移動	左右(時間)・上下(音程)にドラッグ。選んだグリッドにスナップします。
長さの変更	ノートの左端または右端をドラッグ。
ノートの追加	空いている場所をダブルクリック(初期値 250 ms)。
複数選択	Shift+クリック、または空き領域をドラッグして範囲選択。ドラッグすると選択したノートがまとめて動きます。
削除	選択して Delete / Backspace、または削除ボタン。
微調整	矢印キー: ← → は10 ms、↑ ↓ は半音。Shiftで100 ms / 1オクターブ。
正確な数値	ノートを1つ選ぶと、ロール下で 開始(秒)・長さ(ms)・音程・ベロシティを数値入力できます。
元に戻す / やり直し	ボタン、または Ctrl/Cmd + Z (Shiftでやり直し)。
映像のスクラブ	ロール上部のルーラーをクリック/ドラッグ。ノートを動かす・選ぶと映像もそのノートの開始位置へ移動するので、目でズレを確認できます。
ズーム / スクロール	ズームスライダー、または Ctrl/Cmd + ホイール。ホイールで時間方向にスクロール。「フィット」でレイヤー全体を表示、「再生位置に追従」で再生中に自動スクロール。

動画の再生中に行った編集は、マウスを離れたときに反映されます。

8. 映像がもたついてもズレない理由

すべてのノートは、パソコンの時計ではなく **映像自身の時計**(現在の再生時間)を基準に保存され、レイヤーの再生も同じ時計に合わせて鳴らされます。ブラウザが詰まって10秒の動画が12秒かかっても、映像と音楽は一緒に止まり、録音したノートは正しいコマに乗ったままです。書き出しもその映像上の位置からオフラインでレンダリングするため、音声ファイルの長さや位置は映像と正確に一致します。プレーヤー下の「コマ落ち」は再生の荒れ具合の目安です。

演奏がいつも早い・遅いと感じるときは、**レイテンシ補正**(テイク全体)や**ずらし**(レイヤー単位)を使い、さらにエディターでノート単位に調整してください。

9. 音声の書き出し

- **ミックスを書き出し (WAV)** は、聞こえているレイヤー(ミュート/ソロと音量を反映)を、44.1 または 48 kHz の16bitステレオWAVにレンダリングします。**ノーマライズ** は最大ピークをフルスケール直前まで持ち上げます。
- 各レイヤーの **WAV** ボタンで、そのレイヤー単体(ステム)を書き出せます。
- ファイルは 0:00 から始まり、動画と同じ長さ以上で、リバーブやリリースの余韻分も含みます。
- 映像と合わせるには、動画編集ソフトのタイムラインにこのWAVと元の動画を、どちらも 0:00 から置いてください。

10. キーボードショートカット

キー	動作
Space	再生 / 一時停止
Esc	停止(録音も停止)
Home	先頭へ
Z / X	オクターブ下げる / 上げる
A W S E D F T G Y H U J K O L P ;	PCキーボードで演奏
Delete	選択したノートを削除
← → ↑ ↓	選択したノートを微調整
Ctrl/Cmd + Z	元に戻す (Shift: やり直し)

11. トラブルシューティング

症状	対処
----	----

音が出ない	ページを一度クリックしてください(それまで音声はブロックされます)。システム音量や、レイヤー/音色のレベルが0でないか確認します。
「Web MIDIに対応していません」	パソコンの Chrome、Edge、Opera をお使いください。SafariはWeb MIDI 非対応です。
キーボードが一覧に出ない	挿し直し、デバイスを使っている他のアプリを閉じ、もう一度「MIDIに接続」を押します。アドレスバーのサイト設定でMIDIの許可も確認してください。
動画が再生できない	MP4 (H.264) か WebM をお使いください。一部のMOV/MKVはブラウザが読めないコーデックなので、変換が必要です。
ノートが遅れて感じる	レイテンシ補正を上げるか、レイヤーのずらしを使います。
プロジェクトが見つからない	プロジェクトはブラウザ・端末ごとに保存されます。「ファイル書き出し / プロジェクトファイルを読み込む」で移してください。
リロードで動画が消えた	ブラウザが保存を拒否した可能性があります(容量不足)。動画を読み込み直し、空き容量の確保かバックアップ書き出しをしてください。

12. 補足

- すべてブラウザ内でローカルに動作し、どのサーバーにも送信・アップロードされません。
- 音色は内蔵シンセサイザー(Web Audio)で生成されます。録音した音声はあなたのものです。
- エディターの Ctrl/Cmd+Z で戻せるのはノート編集のみです。レイヤーやプロジェクトの削除は元に戻せません。