



MidiMovie 取扱説明書

MIDIキーボードで映像に合わせて演奏し、重ね録りして音声を書き出します。

バージョン 2.0 · 2026-10-07

<https://aratus.github.io/MidiMovie/>

目次

1. MidiMovieでできること

2. クイックスタート

3. プロジェクトと自動保存

4. MIDIキーボードの接続

5. 音色の選択と作り込み

6. 録音とレイヤー

7. ノートエディター(ピアノロール)

8. スロー録音・コマ送り・マーカー

9. サンプラー: どんな音も楽器に

10. 映像がもたついてもズレない理由

11. 音声とMIDIの書き出し

12. MP4書き出し・Pro・ライセンス

13. バックアップ・MIDI読み込み・オフライン・タッチ操作

14. キーボードショートカット

15. トラブルシューティング

16. 補足


1. MidiMovieでできること

MidiMovie はウェブブラウザだけで動きます。動画を読み込み、映像を見ながらMIDIキーボード(またはPCのキーボード)で演奏すると、演奏が映像と同期して録音されます。気に入ったテイクは残し、好きなだけレイヤーを重ね、ピアノロール形式のエディターでノートを1つずつ微調整して、WAV音声ファイルとして書き出せます。

- 何もアップロードされません。動画・ノート・音色はすべてブラウザの中に保存されます。
- Chrome または Edge 推奨(MIDIキーボードにはWeb MIDIが必要です)。
- MIDIキーボードがなくても、PCのキーボードや画面のピアノ鍵盤で演奏できます。

2. クイックスタート


1. <https://aratus.github.io/MidiMovie/> を開き、**+新規プロジェクト** を押します。
2. プレーヤーに動画ファイルをドロップします(または **動画を読み込む**)。
3. **MIDIに接続** を押し、ブラウザの確認で許可します。PCキーボードで弾く場合は不要です。
4. **インストゥルメント** パネルで音色を選びます(かんたんタブ → カードを押すと試聴できます)。
5. 赤い **録音** ボタンを押します。カウントインのあと動画が再生され、演奏が録音されます。
6. もう一度録音(または Esc)で停止し、**新規レイヤーとして保存** か **破棄** を選びます。
7. 同じ手順でレイヤーを重ね、**ノートエディター** で細かく調整します。
8. **ミックスを書き出し (WAV)** を押して音声をダウンロードします。



エディター画面の全体。

3. プロジェクトと自動保存

最初のページにプロジェクト一覧が表示されます。プロジェクトを開くと、そのプロジェクト専用の動画・レイヤー・音色・設定でエディターが開きます。変更のたびに少し後で自動保存され、画面上部に **保存済み** と出れば安全です。



プロジェクト一覧と取扱説明書へのリンク。

- **リロードしても消えません:** リロード後も、レイヤー・音色・設定・再生位置、そして動画そのものが復元されます。動画はブラウザ内(IndexedDB)に保存され、サーバーは使いません。
- **名前の変更** は一覧から、またはエディター上部の名前欄で行えます。**複製** はレイヤーと動画ごとコピーし、**削除** は両方を消します。
- **ファイル書き出し / プロジェクトファイルを読み込む** でバックアップ(.midimovie.json)やPC間の移動ができます。ファイルにはノートと音色が入りますが、**動画は含まれません**。読み込み後は動画を読み込み直してください。
- プロジェクトは使ったブラウザ・端末の中だけにあります。サイトデータの削除、プライベート/シークレットウィンドウ、別のブラウザでは表示されません。大事なものはファイルに書き出してください。
- 大きな動画はブラウザの保存容量を使います(使用量は一覧ページに表示)。動画を保存できない場合はメッセージが出て、リロード後に動画の読み込み直しが必要になります。
- エディタの **プロジェクト** ダイアログ（または各プロジェクトカード）の **バックアップ (ZIP)** は、映像とサンプルも含めて保存します。

4. MIDIキーボードの接続




MIDIパネルとリアルタイムモニター。

- キーボードを接続して **MIDIに接続** を押し、許可します。接続された入力デバイスが一覧に出ます(チェックを外すと無視)。後から挿したデバイスも自動で現れます。
- **チャンネル** で特定のMIDIチャンネルだけ受け付けます。**ベロシティ → 固定 (100)** は打鍵の強さを無視します。
- **MIDIモニター** に受信メッセージ(ノートオン/オフ、コントロールチェンジ、ピッチベンドなど)が表示され、機器の動作確認に便利です。
- 対応: ベロシティ付きノート、サスティンペダル(CC 64)、ピッチベンド(録音もされます)、オールノートオフ。
- **オクターブ** と **トランスポーズ**(キーボードのカード、またはZ/Xキー)で、聞こえる音・録音される音の高さを変えられます。
- MIDIがないとき: PCキーボード (A W S E D F T G Y H U J K O L P ;) で演奏できます。鍵盤に対応する文字が表示されます。鍵盤のクリックでも弾けます。Z/Xでオクターブ変更。

音が出ない場合: ブラウザはページを操作するまで音声を止めています。画面のどこかをクリックして(オレンジのバナーが案内します)、もう一度弾いてください。

5. 音色の選択と作り込み

インストゥルメント パネルには3つのタブ（かんたん・プロ・サンプラー。サンプラーは専用の章で説明）があります。演奏中に聞こえる音が、そのまま録音されます。



かんたんタブ: 楽器風の音色を選ぶ。

- **かんたん** — 約55種類の出来合いの音色を、リファレンス / 鍵盤 / リード / ベース / パッド・弦 / 撥弦・打楽器 / EDM / ドラム・ヒット / 効果音 のカテゴリーに収録。カードを押すと選択され、短い試聴音が鳴ります。「低音で弾く」と書かれたカード(キック、サブドロップなど)はC1～C2 付近が最適です。
- 3つのマクロスライダーで、どの音色も調整できます: **明るさ**、**長さ**、**空間**(リバーブ)。
- **現在の音色を保存** で、自分用の音色を **マイサウンド** に保存できます(このブラウザに保存され、全プロジェクトで共通)。
- **リファレンス** には、お預かりした音声や言葉の説明から作った音色が入ります。例: **ゴーストコーラス** — ゆっくり立ち上がる柔らかいコーラスで、わずかに震え(約3.4Hzのビブラートとトレモロ)、広いステレオと長いリバーブを持ちます。
- 音色はシンセサイザーで生成しているため、ピアノや弦はサンプル録音ではなく近似です。




プロタブ: シンセサイザーの全パラメーター。

グループ	役割
オシレーター	2つのオシレーター(サイン/三角/ノコギリ/矩形)。2つ目はピッチとデチューン可。ノイズ源もあります。
FM	ベル、エレピ、金属的な音を作る変調器(量・比・ディケイ)。
フィルター	ローパス/ハイパス/バンドパス。カットオフ、レゾナンス、キートラッキング、減衰エンベロープ(マイナスで上向きにスweep)。
アンプエンベロープ	音量のアタック・ディケイ・サステイン・リリース。
ピッチ / ビブラート	ピッチエンベロープ(ザップ、落下音)、ビブラートとトレモロ(速度/深さ)、ベンドレンジ。
出力	ステレオの広がり、リバーブ量、レベル。

- **プリセット** メニューと **ランダム** ボタンはプロタブにあります。値を変えると音色は「カスタム」になります。
- レイヤーの **この音色を使う** はそのレイヤーの音色をパネルにコピー、**現在の音色を適用** はパネルの音色でレイヤーの音色を置き換えます。録音後に音色を良くすることもできます。

6. 録音とレイヤー




プレーヤー、タイムライン、トランスポート。

設定	意味
再生速度	録音中の再生速度: 1×、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ (次の章を参照)。
録音の開始位置	先頭 は先に0:00へ戻ります。 現在位置 は再生ヘッドの位置から始めます。
カウントイン	映像が始まる前のカウントダウン (ビープ付き)。オフ / 1 / 2 / 3 / 5 秒。

レイテンシ補正 と **録音中に既存レイヤーを聞く** は **設定** (右上のスライダーのアイコン) にあります。

1. **録音** を押すと動画が再生され、REC表示が出ます。
2. 演奏します。もう一度 **録音**、**停止**、または **Esc** で終了します(動画が最後まで進んでも終了します)。
3. 強調表示された **新しいテイク** カードが出ます。**プレビュー** は映像と一緒に再生、**新規レイヤー**として保存は保存、**もう一度録音** は破棄してやり直し、**破棄** は捨てます。



レイヤー: 音量、ミュート/ソロ、ずらし、書き出し。

- 各レイヤーには、固有の音色、音量、M(ミュート)、S(ソロ)、ずらし (ms)(レイヤー全体を時間方向にずらす)、名前欄、WAV(そのレイヤーだけ書き出し)、×(削除)があります。
- 映像の下タイムラインに全レイヤーが表示され、クリックやドラッグで映像をスクラブできます。
- テイクの保存/破棄を決めるまで、録音ボタンは押せません。先に決めてください。

7. ノートエディター(ピアノロール)

録音後、映像を見ながらタイミングや長さを修正できます。レイヤーの **ノートを編集** を押します(新しいテイクは自動で選択されます)。



ノートを1つ選択したノートエディター。

操作	方法
ノートの移動	左右(時間)・上下(音程)にドラッグ。選んだグリッドにスナップします。
長さの変更	ノートの左端または右端をドラッグ。
ノートの追加	空いている場所をダブルクリック(初期値 250 ms)。
複数選択	Shift+クリック、または空き領域をドラッグして範囲選択。ドラッグすると選択したノートがまとめて動きます。
削除	選択して Delete / Backspace、または削除ボタン。
微調整	矢印キー: ← → は10 ms、↑ ↓ は半音。Shiftで100 ms / 1オクターブ。
正確な数値	ノートを1つ選ぶと、ロール下で 開始(秒)・長さ(ms)・音程・ベロシティを数値入力できます。
元に戻す / やり直し	ボタン、または Ctrl/Cmd + Z (Shiftでやり直し)。
映像のスクラブ	ロール上部のルーラーをクリック/ドラッグ。ノートを動かす・選ぶと映像もそのノートの開始位置へ移動するので、目でズレを確認できます。
ズーム / スクロール	ズームスライダー、または Ctrl/Cmd + ホイール。ホイールで時間方向にスクロール。「フィット」でレイヤー全体を表示、「再生位置に追従」で再生中に自動スクロール。

コピー / ペースト / 複製	Ctrl/Cmd + C で選択ノートのコピー、Ctrl/Cmd + V で再生ヘッドの位置にペースト、Ctrl/Cmd + D で選択範囲の直後に複製、Ctrl/Cmd + A で全選択。ロール下のボタンでも操作できます。
選択ノートの移調	-12 -1 +1 +12 のボタンで、選択ノートをオクターブ / 半音単位で動かします。
ベロシティレーン	ロール下の帯に、各ノートのベロシティが棒で表示されます。棒を上下にドラッグ（選択中のノートは一緒に変わります）、または何もない場所を横になぞると連続して描けます。「ベロシティレーン」のチェックを外すと隠せます。

動画の再生中に行った編集は、マウスを離れたときに反映されます。

8. スロー録音・コマ送り・マーカー

難しい場面はゆっくり再生して音を付けると楽です。ノートは **映像の時間** で保存されるので、半分の速さで弾いたテイクも通常速度でぴったり合います。

操作	内容
速度 $1 \times \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$	演奏・録音時の再生速度（プレーヤーの下。録音中は変更不可）。
◀▶ ボタン・, と . キー	1フレーム戻る / 進む（Shiftで10フレーム）。フレームレートは自動検出。ノート未選択のときは ← → でも同じ操作ができます。
旗ボタン・M	再生ヘッドの位置にマーカーを置きます。同じ位置でもう一度押すと削除。マーカーはタイムラインとノートエディタに表示され、ノートが吸着し、MIDIにも書き出されます。
[と]	前 / 次のマーカーへジャンプ。
タイムライン上の旗	クリックでジャンプ・ダブルクリックで名前変更・Shift+クリックで削除。

レイテンシ補正は実時間で効くので、スロー再生でも正しく働きます。

9. サンプラー: どんな音も楽器に

楽器パネルの **サンプラー** タブで、足音やドアの音、自分の声などを鍵盤で演奏できるようになります。



音を読み込んだサンプラータブ。

- **音声ファイルを追加** (WAV、MP3、M4A、OGG など)、**マイクで録音** (最長30秒。ブラウザが許可を求めます)、**映像の音声から** (読み込み済み映像のサウンドトラック)。
- サンプルを選ぶと波形が表示されます。オレンジのハンドルをドラッグして開始・終了位置をトリミングできます。
- **元の音程** はサンプルがそのまま鳴る鍵で、他の鍵は高く / 低く鳴ります。単発の効果音には **音程** を変えないを選びます。**押している間ループ** はトリミングした範囲を持続させます。
- **スライス (自動チョップ)** : いろいろな音が入った長い録音は、モードを **スライス** に切り替えます。**自動チョップ** が音の頭を見つけて切り (**感度** を上げると切れ目が増えます)、各断片が **最初のスライスの鍵** から順に1鍵ずつ割り当たります。該当する鍵は鍵盤にオレンジの印が付きます。波形をタップで切れ目を追加、切れ目をタップで削除、ドラッグで移動。**最後まで鳴らす** をオンにすると短く押しても断片が最後まで鳴ります。**等分** は個数で等しく分けます。
- アタック、リリース、トーン、リバーブ、レベルで音を整えます。サンプラーの音も他の音色と同じ使い方で、録音すると各レイヤーが自分のサンプルを覚えています。
- サンプルはブラウザに保存され、全プロジェクトで共有されます。バックアップ (ZIP) にはプロジェクトが使うサンプルも含まれます。

10. 映像がもたついてもズレない理由

すべてのノートは、パソコンの時計ではなく **映像自身の時計**(現在の再生時間)を基準に保存され、レイヤーの再生も同じ時計に合わせて鳴らされます。ブラウザが詰まって10秒の動画が12秒かかっても、映像と音楽は一

緒に止まり、録音したノートは正しいコマに乗ったままです。書き出しもその映像上の位置からオフラインでレンダリングするため、音声ファイルの長さや位置は映像と正確に一致します。プレーヤー下の「コマ落ち」は再生の荒れ具合の目安です。

演奏がいつも早い・遅いと感じるときは、**レイテンシ補正**(テイク全体)や**ずらし**(レイヤー単位)を使い、さらにエディターでノート単位に調整してください。

11. 音声とMIDIの書き出し



書き出しダイアログ。

- 右上の **書き出し** を押します。**ミックスを書き出し (WAV)** は、聞こえている全レイヤー（ミュート/ソロと音量を反映）を16bitステレオWAV（44.1 / 48 kHz）にします。
- **ラウドネス**: オフは演奏のままの音量、**ピーク -1 dBFS**は最大ピークを -1 dBFS に揃え、**ラウドネス目標** は統合ラウドネス（LUFS、ITU-R BS.1770）を測って目標値に合わせます（配信 -14、ポッドキャスト -16、放送 -23）。リミッターがピークを -1 dBFS 以下に抑えます。書き出し後に測定結果が表示されます。
- **ステム (ZIP)** は各レイヤーを元の音量のまま個別のWAVにします。レイヤーの … メニューから、そのレイヤーだけをWAV / MIDIで書き出すこともできます。
- **MIDIを書き出し (.mid)** は、全レイヤーを1トラックずつ（時間は映像と1:1）マーカー付きで書き出します。どのDAWでも使えます。
- 音量つまみの横のレベルメーターはマスター出力を表します。クリックでピークをリセット。0 dBFS に達すると赤くなります。

- 映像と合わせるには、動画編集ソフトのタイムラインにWAVと元の映像を、どちらも0:00から置きます。

12. MP4書き出し・Pro・ライセンス

- 書き出しダイアログの **動画を書き出し (MP4)** は、読み込んだ動画の音声を、あなたのミックス（ラウドネス設定を反映）に差し替えます。映像は再エンコードせずにコピーするので、画質も速度も保たれます。プロジェクトに動画が読み込まれている必要があります。
- **無料:** 録音、レイヤー、ノートエディタ、マーカー、プリセット、WAVミックス書き出し、MIDI書き出し・読み込み、バックアップ。**Pro**（買い切り・サブスクなし）では、サンプラー（自動チョップ含む）、音声→MIDI、MP4書き出し、ステム書き出しが使えます。Proの機能にはPROの印が付いています。
- **購入:** 上部の **Pro** に**アップグレード** を押します。支払い後に、ライセンスキーと *Pro* を有効にして開く ボタンのあるページが表示されます。このページは保存しておいてください。別の端末では、キーを Pro ダイアログに貼ります。
- **端末数:** 1つのキーは最大3台（ブラウザ）で使えます。移すときは、古い端末の Pro ダイアログで解除すると、枠が空きます。
- **返金:** 購入後14日以内なら理由は問いません。特定商取引法の表記ページの連絡先にご連絡ください。返金後はキーが無効になります。
- Pro が有効になると、ページのタイトルに **Pro** が付き、ロゴの横に金色の PRO バッジが出て、画面が金色になります。

13. バックアップ・MIDI読み込み・オフライン・タッチ操作

- **プロジェクト→バックアップを書き出し (ZIP)** は、プロジェクト・映像・サンプルを1つのファイルにまとめます。**バックアップから復元**（このダイアログ、または一覧の **バックアップ/ファイルを読み込む**）で新しいプロジェクトとして作られます。別のPCへの移動や安全なコピーに便利です。各プロジェクトカードにも **バックアップ** ボタンがあります。
- **プロジェクト→.midを読み込む** は、MIDIファイルのトラックを現在の楽器で新しいレイヤーとして追加します（マーカーも取り込み）。
- **プロジェクト→音声→MIDI** は、録音したメロディ（歌、鼻歌、単音の楽器、ベースライン）を新しいレイヤーのノートに変換します。音域・感度・最短ノートを決めてから、音声ファイルか映像の音声を選びます。メロディは同時に1音ずつ追う方式です。和音やピアノ・ギターは **和音・複数の音が同時に鳴る** を選びます（ブラウザ内で動くAIモデルで、初回は読み込みがあります）。バンドの完成ミックスはまだ粗いので、結果はノートエディタで整えてください。
- **アプリとしてインストール:** Chrome / Edge のアドレスバーのインストールアイコン、またはタブレットの「ホーム画面に追加」を使います。一度オンラインで開けば、オフラインでも動きます。
- **タッチ画面:** 画面の鍵盤は複数の指での同時押しや、鍵の間のスライドに対応します。鍵の下側を触るほど強く鳴ります。狭い画面では3オクターブ表示で、↔ ボタンで移動します。
- 右上のキーボードのアイコンでショートカット一覧を表示できます（? キーでも可）。

14. キーボードショートカット

キー	動作
Space	再生 / 一時停止
Esc	停止（録音の停止）
Home	先頭へ
, と .	1フレーム送り / 戻し（Shiftで10フレーム）
M	マーカの追加 / 削除
[と]	前 / 次のマーカへ
Z / X	オクターブ下げ / 上げ
A W S E D F T G Y H U J K O L P ;	PCキーボードで演奏
Ctrl/Cmd + C ・ V ・ D ・ A	ノートのコピー ・ ペースト ・ 複製 ・ 全選択
Delete	選択ノートを削除
← → ↑ ↓	選択ノートを微調整（未選択のとき ← → はコマ送り）
Ctrl/Cmd + Z	元に戻す（Shiftでやり直し）
?	ショートカット一覧を表示

15. トラブルシューティング

症状	対処
音が出ない	ページを一度クリックしてください(それまで音声はブロックされます)。システム音量や、レイヤー/音色のレベルが0でないか確認します。
「Web MIDIに対応していません」	パソコンのChrome、Edge、Operaをお使いください。SafariはWeb MIDI非対応です。
キーボードが一覧に出ない	挿し直し、デバイスを使っている他のアプリを閉じ、もう一度「MIDIに接続」を押します。アドレスバーのサイト設定でMIDIの許可も確認してください。
動画が再生できない	MP4 (H.264) か WebM をお使いください。一部のMOV/MKVはブラウザが読めないコーデックなので、変換が必要です。
ノートが遅れて感じる	レイテンシ補正を上げるか、レイヤーのずらしを使います。
プロジェクトが見つからない	プロジェクトはブラウザ・端末ごとに保存されます。「ファイル書き出し / プロジェクトファイルを読み込む」で移してください。

リロードで動画が消えた

ブラウザが保存を拒否した可能性があります(容量不足)。動画を読み込み直し、空き容量の確保かバックアップ書き出しをしてください。

16. 補足

- すべてブラウザ内でローカルに動作し、どのサーバーにも送信・アップロードされません。
- 音色は内蔵シンセサイザー(Web Audio)で生成されます。録音した音声はあなたのものです。
- エディターの Ctrl/Cmd+Z で戻せるのはノート編集のみです。レイヤーやプロジェクトの削除は元に戻せません。