Руководство пользователя

Self-hosted VPN Proxy (vless-proxy-vps)
Использование и администрирование сервера

Технический образовательный проект. Редакция 1.1, ноябрь 2026.

1. Обзор

Сервер предоставляет три возможности: защищённый VPN-доступ к интернет-ресурсам (протокол VLESS Reality), прокси для мессенджеров (telemt) и веб-панель управления. Разделы 2–5 — для пользователя, разделы 6–7 — для администратора сервера.

Что вам понадобится:

- адрес веб-панели, логин и пароль (выдаёт администратор сервера);
- устройство: iPhone/iPad, Android, Windows или macOS;
- клиентское приложение из раздела 3.

2. Веб-панель управления

Вход: http://<СЕРВЕР>:4443/ — логин и пароль выдаёт администратор.

Разделы панели:

- Telegram (Telemt) — статус сервиса, адрес, пользователи мессенджер-прокси, управление сервисом;
- VPN — пользователи Xray: создание, включение/отключение, ссылки и QR, статистика трафика;
- Система — CPU, RAM, диск, сетевой трафик и история показателей.

3. Подключение VPN-клиента

Шаг 1. Получите доступ. Администратор создаёт для вас пользователя и передаёт ссылку вида `vless://…` и/или QR-код. Ссылка — ваш персональный ключ доступа.

Шаг 2. Установите клиентское приложение. С данным сервером проверены:

Платформа	Приложения
iPhone / iPad	Shadowrocket, sing-box
Android	V2Ray (v2rayNG), sing-box
Windows	V2Ray (v2rayN), sing-box
macOS	sing-box, Shadowrocket

Шаг 3. Импортируйте доступ. В приложении выберите добавление профиля → «Импорт из буфера обмена» (вставьте скопированную ссылку) или «Импорт по QR-коду». Включите созданный профиль.

Шаг 4. Проверьте работу. Откройте любой сайт в браузере. В панели в разделе VPN у вашего пользователя появится активность.

Ссылка `vless://` содержит ваш ключ доступа: не пересылайте её посторонним. При утрате сообщите администратору — доступ будет перевыпущен.

4. Прокси для мессенджеров (telemt)

В панели, вкладка Telegram, у пользователя доступна ссылка подключения вида `tg://proxy?server=…` (кнопка «Скопировать»). Откройте её на телефоне и подтвердите

подключение в Telegram. Отключается прокси в настройках Telegram → «Данные и память» → «Прокси».

5. Безопасность и частые вопросы

- не передавайте ссылки и QR-коды третьим лицам — они дают доступ к вашему VPN;
- адрес панели управления не размещайте в открытом доступе;
- не подключается: проверьте, что профиль включён, интернет-соединение работает, время устройства выставлено верно; попробуйте удалить профиль и импортировать ссылку заново; если не помогло — обратитесь к администратору;
- медленное соединение: переключитесь на другой тип сети (Wi-Fi/мобильный интернет) и повторите проверку.

6. Администрирование

Раздел для администратора сервера. Все операции выполняются в веб-панели, некоторые — на самом сервере (SSH, пользователь root). На снимках ниже адреса и имена пользователей скрыты.




Рис. 1. Вкладка Telemt: статус сервиса, смена публичного адреса, управление сервисом и показатели сервера

6.1. Смена IP-адреса сервера

Если публичный IP-адрес сервера изменился (перенос VPS, новый адрес):

- в панели, блок «Публичный IP или домен» — введите новый адрес и нажмите «Применить адрес» (Telemt будет перезапущен с новым адресом);
- на сервере обновите адрес в `/opt/telemt-web/.env` (XRAY_PUBLIC_HOST) и `/opt/telemt/.env` (PUBLIC_HOST), затем выполните `systemctl restart telemt-web`;
- выпустите пользователям новые ссылки и QR-коды — старые содержат прежний адрес (раздел 6.5);
- сообщите пользователям новый адрес панели.

Для нового сервера проще выполнить установку заново (install.sh из репозитория) и раздать новые доступы.

6.2. Смена пароля веб-панели

Пароль задаётся на сервере в файле `/opt/telemt-web/.env` (строка PANEL_PASSWORD). После изменения перезапустите панель командой `systemctl restart telemt-web` — все активные сессии завершатся. Файл должен быть доступен только root (`chmod 600`).

6.3. Мониторинг загрузки и состояния сервера



Рис. 2. Мониторинг: CPU, RAM, диск, сетевой трафик и история показателей

- панель: карточки «Сервис» (статус, uptime), «Подключения», «Система» (CPU, RAM, Disk, RX/TX) и график «История» с диапазонами 1 час…31 день;
- консоль сервера: `systemctl status xray@main`, `docker ps` (контейнер telemt), `uptime`, `df -h`.

6.4. Управление квотами и пользователями




Рис. 3. Вкладка VPN: трафик сервера, пользователи Xray и добавление нового пользователя

- таблицы пользователей (вкладки Telemt и VPN) показывают статус, активные подключения и трафик (за секунду и всего);
- «Отключить» / «Включить» — блокировка доступа без удаления статистики; «Удалить» — полное удаление пользователя;
- «Настройки» (Telemt) — лимит одновременных соединений, квота трафика и срок действия доступа;
- «Сброс квоты» — обнулить накопленный трафик пользователя; «Новый secret» — перевыпустить ключ доступа (прежняя ссылка перестаёт работать);
- квоты VPN-пользователей применяются на уровне учётной записи Xray.

6.5. Создание нового пользователя и редактирование




Рис. 4. Пользователи Telemt и форма создания нового пользователя

- Telemt (мессенджер-прокси): вкладка Telegram → «Создать» → имя пользователя и лимиты → «Создать» — выдаётся ссылка `tg://` для передачи пользователю;
- VPN: вкладка VPN → «Добавить пользователя» → имя → «Создать» — выдаются ссылка `vless://` и QR-код; повторно получить их можно кнопкой «Скопировать» в строке пользователя;
- редактирование: «Настройки» в строке пользователя — лимиты и срок действия; «Новый secret» — перевыпуск ключа;
- передавайте ссылку пользователю по защищённому каналу.

7. Правовая информация

Проект носит технический образовательный характер, не является коммерческим сервисом и не предоставляет услуг доступа. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за соблюдение законодательства своей страны при установке, использовании и распространении данного программного обеспечения.