Создание серверных объектов из Unity

Bce серверные объекты находятся в меню Component->Server->Objects

Создание зоны

Зона должна быть родительским объектом в сцене. Не должно быть нескольких зон.

Создаем пустой GameObject

Добавляем компонент Component->Server->Objects->Zone

Устанавливаем обязательные параметры

Zone ID — ид зоны, они четко прописаны, произвольный ставить нельзя. В нашем случае это будет название редактируемой сцены — H1, H2 и т. д.

Zone Name - имя зоны. Это ID строки из файла локализации в которой содержится название зоны

Level — уровень зоны

Race — раса, которая изначально владеет зоной

Все остальные объекты добавляются как дочерние в объект зоны

Создание NPC

NPC — это корабль, основанный на моделях, который может атаковать

Добавляем в Zone объект, который будет изображать корабль(просто куб или модельку по пути Prefabs/Ship)

Добавляем на этот объект компонент Component->Server->Objects->NPC Устанавливаем параметры

NPC ID - ид нпс, должен быть уникальным среди других нпс в этой зоне

Name — ид строки в файле локализации где содержится имя нпс

NPC Race — раса нпс

NPC Fraction — фракция нпс, определяет его отношение к другим игрокам и нпс

Respawn — интервал в секундах когда нпс возродится в случае разрушения

NPC Workshop — мастерская нпс, будте внимательны — должна соответсвовать расе нпс

NPC Difficulty — глобальный множитель к урону и здоровью нпс для повышения его сложножности. Если стоит None — то этот множитель 1 и он не влияет ни на что. Если Boss то множитель (> 1) - сложный монстр, Easy множитель (< 1) — легкий нпс

Level from Zone? - если отмечен, то уровень нпс будет наследоваться от родительской зоны, если неотмечен есть возможность ввести уровень вручную

Level — уровень нпс

АІ Туре — один из предустановленных типов поведения для нпс

Далее описываются типы поведения

Chase Enemy? - будет ли нпс прерывать свой тип движения и гнаться за врагом когда заметит его

Free Fly At Box — рандомное движение в кубе, которое задается углами Corner Min и Corner Max

Free Fly Near Point — рандомное движение возле точки спауна в пределах радиуса Radius

Orbit Around Point — движение по кругу или хорде с углами изменения phi, theta и радиусом круга Radius

Patrol — циклическое движение между двумя точками First Point и Second Point

None — нпс просто стоит на месте

Создание астероида

Добавляем в зону дочерний объект (Resources/Prefabs/Asteroid), добавляем на этот объект компонент Component->Server->Objects->Asteroid

Устанавливаем параметры

ID — целое число уникальное среди других астероидов в сцене

Force Create — при проверки на спаун астероида вероятность создания астероида в точке < 100%, поэтому необезательно астероид возникнет в этой точке. Если установить флаг, то вероятность создания учитываться не будет и астероид возникнет с вероятностью 100%

Data ID — ид содержимого астероида, фактически описывает какая руда будет содержаться в этом астероиде. Чтобы посмотреть значения каждого ид нужно открыть файл Resources/Data/asteroids, там описываются какая руда содержится в этом типе астероидов Сама руда описывается в файлк Resource/Data/Materials/ore

Model ID — ид визуального представления астероида. Все ид моделей описываются в файле Resources/DataClient/prefabs_db. Там описываются ID моделей и пути к их префабам

После того как создали все объекты зоны для сохранения изменений выбираем пункт меню

Space
Replace Zone XML

После этого объект зоны можно деактивировать