## IPv6 এর বেসিক ধারণা

IPv6 হলো একটি প্রটোকলা IPv6 এর এড্রেস হলো ১২৮ বিটের। ইন্টারনেটে নতুন পরিচয় হিসেবে চালু হলো ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন ৬ (IPv6) ইন্টারনেট সোসাইটির বরাতে এক খবরে বিবিসি জানিয়েছে, ট্রিলিয়নেরও অধিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর নিজস্ব আইপি ঠিকানা হিসেবে পরিচিতি দিতেই আইপিভি ৬ চালু হয়েছে।

#### কেন IPv6 প্রয়োজন?

আমরা সবাই জানি IPv4 হলো ৩২ বিটের৷ সুতরাং এর এড্রেসের সংখ্যা হলো ২^৩২ = ৪২৯৪৯৬৭২৯৬ টি৷ কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহারের সংখ্যা যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই এড্রেসগুলো দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে৷ তাই এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য IPv6 এর সংস্করন৷

## IPv6 এড্রেস রিপ্রেজেন্টশন:

128bit								
1	2	3	4	5	6	7	8	
16	16	16	16	16	16	16	16	
2001	0BA7	0002	008D	0000	0000	42A6	52F5	
2001= 0010 0000 0000 0001								

অনেকেই IPv6 এর এড্রেস দেখে মনে করে এত বড় আমরা মনে রাখা তো কঠিন কাজ। কিন্তু এই কঠিন কাজই আমরা খুব সহজেই মনে রাখতে পারি। মনে করি আমাদের একটি IPv6 এোড্রস হলো

2001:0BA7:0002:008D:0000:0000:42A6:52F5

এই এড্রেসটি আমরা খুব সহজেই ০গুলোকে বাদ দিয়ে লিখতে পারি

2001:BA7 :2:8D:0:0:42A6:51F5

ফাইনালে আমরা এই এড্রেসটাকে এভাবে লিখতে পারি

2001:BA7:2:8D::42A6:51F5

## IPv6 এর প্রকারভেদ

IPv4	IPv6
Unicast address	Unicast
Multicast	Multicast
Broadcast	Anycast

# ১) ইউনিকাস্ট (Unicast)

Unicast আবার তিন প্রকার

- ১) গ্লোবাল ( Global)- পাবলিক আইপি এড্রেস (2000/3)
- ২) ইউনিক লোকাল ( Unique local) FC00::/7 (প্রাইভেট আইপি এড্রেস)
- ৩) লিংক লোকাল (Link local) FE80::/10 (Ipv4 169:254:0:0/16)

ইউনিকাস্ট হলো সিঙ্গেল ইন্টারফেস আইডেন্টিফায়ার | অথার্ৎ ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন৷ যেমন- আপনি একটি ফাই ল সার্ভার এর কথা ভাবতে পারেন৷ আপনার ফাইল ষার্ভার হলো সেন্ডার আর আপনার কম্পিউটার হলো রিসিভার |



2) মাল্টিকাস্ট (Multicast)

Ipv4- Class D address


EiGRP-224.0..0.9

OSPF-224.0.0.5

224.0.0.6

IPv6 এ মাল্টিকাস্ট এড্রেস হলো FF00::/8. IPv6 এর এই মাল্টিকাস্টিং এড্রেসকে IPv4 এর Broadcast এর সাথে তুলনা করা যায়৷ অনেকগুলি হোস্টে নিকট কোনো মেসেজ পাঠাতে IPv6 এই মাল্টিকাস্ট ব্যবহার করে৷ লক্ষ্যণীয় যে IPv6 এ Broadcast নেই, ফলে মাল্টিকাস্ট অনেক গুরুত্বপূর্ন৷


মাল্টিকাস্ট হলো গ্রুপ অফ নোডের আইডেন্টিফায়ার । অথার্ৎ ওয়ান টু মেনি। এই ধরনের কমিউনিকেশনে সেন্ডার গ্রুপ অফ হোস্টের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে।




# ৩) এনিকাস্ট (Anycast)

এনিকাস্ট হলো সেট অফ ইন্টারফেসের আইডেন্টিফায়ার | যদি একই ধরনের সার্ভার থাকে আহলে একটি আইপি একাধিক সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে৷ ইহা কমিউকেট করে থাকে ডিসটেন্স এর উপরে৷ এনিকাস্ট (Anycast).

As like – google.com. We get google.com.bd



চলুন এবার একটি গুরুত্বর্পুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি৷ আমাদের  ${
m IPv4}\,$  এর মধ্যে দিয়ে মধ্যে দিয়ে কিভাবে  ${
m IPv6}\,$  এর টানেলিং করা যায়, সেই বিষয়টি দেখি.....



## R1 router Interface configuration command line:

Router>en

Router#configure ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface fastEthernet 0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#ipv6 address FEC0::1:1/120

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

## **R2 Router interface configuration command line**

Router>

Router>

Router>en

Router#conf

Router#configure ter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#inter

Router(config)#interface fast

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip add

Router(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit

Router(config)#inter

Router(config)#interface fast

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ip add

Router(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ip

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 ad

Router(config-if)#ipv6 address

Router(config-if)#ipv6 address FEC0::3:1/120

Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit...

## **Routing**

### EIGRP configure in R1 router

R1#conf

R1#configure ter

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#rou

R1(config)#router ei

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#net

R1(config-router)#network 192.168.30.0

R1(config-router)#net

R1(config-router)#network 192.168.20.0

R1(config-router)#

R1#

## **EIGRP configure in R2 router**

R2#en

R2#conf

R2#configure ter

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#ro

R2(config)#router ei

R2(config)#router eigrp 1

R2(config-router)#net

R2(config-router)#network 192.168.20.0

R2(config-router)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.20.1 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency

net

R2(config-router)#network 192.168.40.0

R2(config-router)#exit

R2(config)#exit

R2#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R2#wr

Building configuration... [OK] R2#

## **IPV6 Tunnel configuration**

## Router1

-----

Router(config)#interface fast

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 add

Router(config-if)#ipv6 address FEC0::1:1/120

Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit Router(config)#exit

#### Router-2

-----

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 add

Router(config-if)#ipv6 address FEC0::3:1/120

Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

#### Tunnel configure router-01

-----

Router(config)#interface tunnel 1

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 en

Router(config-if)#ipv6 enable

Router(config)#tunnel mode ipv6ip

Router(config-if)#tunnel source fastEthernet 0/0

Router(config-if)#tun

Router(config-if)#tunnel des

Router(config-if)#tunnel destination 192.168.20.2

Router(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel1, changed state to up

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 add

Router(config-if)#ipv6 address FEC0::14:2/120

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

#### Router#we

Translating "we"...domain server (255.255.255.255) % Name lookup aborted

Router#wr

Building configuration...

[OK]

### Router-2 tunnel configuration

-----

Router(config)#interface tunnel 1

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel1, changed state to up

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 en

Router(config-if)#ipv6 enable

Router(config-if)#tun

Router(config-if)#tunnel mode

Router(config-if)#tunnel mode ipv

Router(config-if)#tunnel mode ipv6ip

Router(config-if)#tun

Router(config-if)#tunnel sou

Router(config-if)#tunnel source fast

Router(config-if)#tunnel source fastEthernet 0/0

Router(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel1, changed state to up

Router(config-if)#tun

Router(config-if)#tunnel des

Router(config-if)#tunnel destination 192.168.20.1

Router(config-if)#ip v

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 add

Router(config-if)#ipv6 address FEC0::14:1/120 Router(config-if)#exit Router(config)#

-----

Router-01 routing configration

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#inter

Router(config)#interface fast

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 ei

Router(config-if)#ipv6 eigrp 20

Router(config-if)#exit

Router(config)#inter

Router(config)#interface tun

Router(config)#interface tunnel 1

Router(config-if)#ipb

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 ei

Router(config-if)#ipv6 eigrp 20

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 rou

Router(config-if)#ipv6 router

Router(config-if)#ipv6 router eigrp 20

Router(config-rtr)#no sh

Router(config-rtr)#no shutdown

Router(config-rtr)#

-----

Routing configration for R2 router

-----

Router(config)#ipv6 uni

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#inter

Router(config)#interface fas

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ip v

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 ei

Router(config-if)#ipv6 eigrp 20

Router(config-if)#inter

Router(config-if)#exit

Router(config)#inter

Router(config)#interface tun

Router(config)#interface tunnel 1

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 eig

Router(config-if)#ipv6 eigrp 20

Router(config-if)#ipv

Router(config-if)#ipv6 rou

Router(config-if)#ipv6 router ei

Router(config-if)#ipv6 router eigrp 20

Router(config-rtr)#no sh

Router(config-rtr)#no shutdown

Router(config-rtr)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP 20: Neighbor FE80::2E0:F9FF:FE46:D9A6 (Tunnel1) is up: new

adjacency