

Matriz de roles y permisos

Versión actual del sistema - 19 de julio de 2026 - Documento de referencia operativa

8	10	6	100%
roles definidos	permisos base	secciones operativas	validación en servidor

Matriz de acceso

Permiso	Owner	Ops admin	Inventory ctrl.	Store mgr.	Store staff	Warehouse mgr.	Warehouse staff	Auditor
Ver panel general dashboard.view	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ver cajas boxes.view	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Crear o modificar cajas boxes.mutate	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Ver inventario inventory.view	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI
Ver fulfillment fulfillment.view	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI
Administrar borradores de fulfillment fulfillment.manage	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Publicar configuración de fulfillment fulfillment.publish	SI	-	-	-	-	-	-	-
Crear rollback de fulfillment fulfillment.rollback	SI	-	-	-	-	-	-	-
Administrar usuarios admin.manage	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Aprobar acceso M2M de STAGING m2m.approve	SI	-	-	-	-	-	-	-

SI indica que el rol concede el permiso. Un guion indica que no lo concede. Las restricciones de ubicación siguen aplicando aunque el permiso esté habilitado.

Secciones y gobernanza

Visibilidad del front y reglas transversales de autorización.

Secciones disponibles en el front

Sección	Ruta	Permiso	Comportamiento
Panel general	/operations	dashboard.view	Solo aparece y abre para usuarios con acceso al panel.
Cajas	/operations/boxes	boxes.view boxes.mutate	Ver cajas requiere boxes.view. Crear o modificar requiere boxes.mutate y la acción se valida otra vez en el servidor.
Inventario	/operations/inventory	inventory.view	Se oculta de la navegación y se bloquea la ruta sin permiso.
Fulfillment	/operations/fulfillment	fulfillment.view fulfillment.manage fulfillment.publish fulfillment.rollback	Walking delivery y shipping vía Englewood. Guardar, publicar y rollback son acciones separadas; solo Owner publica o revierte.
Usuarios y auditoría	/operations/admin/users /operations/admin/audit	admin.manage	Incluye invitaciones, edición de acceso, matriz de roles y registro de auditoría.
M2M STAGING	/operations/admin/m2m	m2m.approve	Visible solo para Owner. Registra APPROVED_PENDING_ACTIVATION con sesión Supabase; no activa cliente, credencial, grants ni runtime.

Reglas transversales

Regla	Aplicación
Roles combinados	Si una persona recibe varios roles, sus permisos se combinan. Un permiso concedido por cualquiera de los roles queda habilitado.
Ubicaciones activas	Cada cuenta debe tener al menos un rol y una ubicación activa. Las consultas operativas se limitan a las ubicaciones asignadas.
Compatibilidad	Los roles Store se asignan a tiendas y los roles Warehouse a almacenes. Owner, Operations admin, Inventory controller y Auditor pueden abarcar ambos tipos.
Seguridad administrativa	Un administrador no puede retirarse a sí mismo el acceso administrativo. Solo un Owner administra acceso Owner y siempre debe permanecer al menos uno activo.
Aprobación M2M	m2m.approve pertenece exclusivamente a Owner. La acción deriva el actor de la sesión, exige evidencia certificada y conserva todos los estados de autorización pendientes.

Fuente de verdad: src/application/auth/permissions.ts y src/application/admin/user-management-policy.ts.

Detalle por rol

Los nombres técnicos se muestran para facilitar auditorías y soporte.

Rol	Permisos otorgados	Alcance y límites
Owner OWNER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment - Administrar borradores de fulfillment - Publicar configuración de fulfillment - Crear rollback de fulfillment - Administrar usuarios - Aprobar acceso M2M de STAGING	Acceso total. Es el único rol que publica, crea rollback y aprueba M2M de STAGING. La aprobación M2M permanece pendiente de activación. El sistema conserva al menos un Owner activo.
Operations admin OPERATIONS_ADMIN	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment - Administrar borradores de fulfillment - Administrar usuarios	Administra borradores de fulfillment y usuarios, pero no publica, crea rollback ni aprueba M2M. No puede modificar acceso Owner.
Inventory controller INVENTORY_CONTROLLER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Gestiona cajas, consulta inventario y ve fulfillment. No modifica configuraciones ni aprueba M2M.
Store manager STORE_MANAGER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Opera cajas e inventario y ve fulfillment para las tiendas asignadas. No modifica configuraciones.
Store staff STORE_STAFF	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas	Opera cajas en las tiendas asignadas. No ve inventario ni administra usuarios.
Warehouse manager WAREHOUSE_MANAGER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Opera cajas e inventario y ve fulfillment para los almacenes asignados. No modifica configuraciones.
Warehouse staff WAREHOUSE_STAFF	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas	Opera cajas en los almacenes asignados. No ve inventario ni administra usuarios.
Auditor AUDITOR	- Ver panel general - Ver cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Acceso de solo lectura al panel, cajas, inventario y fulfillment. No modifica configuraciones.

Este documento describe permisos base. La sesión, el estado de cuenta, la ubicación activa, los gates del entorno y las validaciones de cada transacción siguen siendo obligatorios.