

利用手順マニュアル

astroll構築資材管理機能

一第1.1版 一

Copyright © NEC Corporation 2019. All rights reserved.

免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複写することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

商標

- · LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- · Ansibleは、Red Hat, Inc.の登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。なお、® マーク、TM マークは本書に明記しておりません。 astroll の正式名称は「astroll IT Automation」になります。

目次

はじめに	
1 構築資材管理機能の概要	4
1.1 構築資材管理機能とは	
2 構築資材管理 メニュー構成	
2.1 メニュー/画面一覧	
2.2 構築資材管理ステータス一覧	
3 構築資材管理機能 利用手順	
3.1 作業フロー	
3.1.1 初期設定 Git 連携	
3.1.2 管理対象資材の登録	
3.1.3 資材の払出/払戻	
3.1.4 取下げ 作業フロー	
4 構築資材管理 機能・操作方法説明	
4.1. マスタ管理コンソール	
4.1.1. インターフェース情報	
4.1.2. ディレクトリマスタ	
4.1.3 資材マスタ	17
4.1.4 資材一覧	19
4.1.5 資材紐付け管理(Ansible)	21
4.1.6 資材紐付け管理(DSC)	23
4.1.7 資材紐付け管理(OpenStack)	25
4.2 払出払戻コンソール	
4.2.1. 参照	27
4.2.2. 払出申請	28
4.2.3. 払出	29
4.2.4 払戻申請	30
4.2.5 払戻	31
4.2.6 取下げ	
4.2.7 自動差分抽出機能	33
5 Material Linkage 機能	34
5.1 Material Linkage 機能とは	34
5.2 Material Linkage 機能イメージ	34
6 運用操作	36
6.1 メンテナンス	36
6.2 メンテナンス方法について	38

はじめに

本書では、astroll 構築資材管理機能(以降、構築資材管理と略)システムの機能および操作方法について説 明します。

関連マニュアル

・ 本製品におけるマニュアル構成は以下になります。

No.	マニュアル名	説明
1	インストールマニュアル astroll	astroll のシステム構成、動作環境と、環境構築、インストール手順の概要を説明したドキュメントです。
2	RHEL6.x_環境構築マニュアル	インストールマニュアルの別冊資料です。 RHEL 6.x 環境への環境構築、インストール手順を説明 します。
3	RHEL7.x_環境構築マニュアル	インストールマニュアルの別冊資料です。 RHEL 7.x 環境への環境構築、インストール手順を説明 します。
4	ファーストステップガイド	astroll の全体の概要、機能、操作の概要について説明したドキュメントです。 astroll を初めて利用される方は、本ドキュメントで全体の操作の流れを参照してください。
5	利用手順マニュアル astroll 基本コンソール	astroll の基本機能である基本コンソールの機能、操作方法について説明したドキュメントです。機器情報の登録、ワークフローの作成、実行などについて説明しています。各 Driver をご利用の方は、本ドキュメントも合わせて参照してください。
6	利用手順マニュアル astroll 管理コンソール	astroll の管理機能である管理コンソールの機能、操作方法について説明したドキュメントです。 ユーザー管理、権限管理、astroll システムの設定機能などを説明します。
7	【本書】 利用手順マニュアル astroll 構築資材管理機能	構築資材管理機能の利用方法を説明したドキュメントです。astroll のメニューから各種文書、コンテンツを管理することができます。

1 構築資材管理機能の概要

1.1 構築資材管理機能とは

構築資材管理は、各種文書やコンテンツなどの資材の払出・払戻管理、バージョン管理ツール Git を用いてのバージョン管理を行います。

1.2 システム構成

構築資材管理は、構築資材管理機能部とGitに分かれます。
Gitは、astrollと同じサーバーで動作させることも、別サーバーで運用することも可能です。

1.3 構築資材管理機能の特徴

構築資材管理の主要機能は次のカテゴリーに分類されます。

- ① Web Web コンテンツ。ブラウザで提供される構築資材管理機能を使用できる画面。
- ② BackYard Web コンテンツとは独立してサーバー上で動作する常駐プロセス。

2 構築資材管理 メニュー構成

本章では、構築資材管理機能のメニュー構成について説明します。 なお、Web コンソールへのログイン方法、およびメニュー画面の構成要素/基本的な操作については、 「利用手順マニュアル astroll 基本コンソール」を参照してください。

2.1 メニュー/画面一覧

構築資材管理機能で利用する、コンソールメニューの一覧を以下に記述します。

表 2.1-1 構築資材管理メニュー/画面一覧

No	メニューグループ	メニュー・画面	概要
1	資材管理	インターフェース情報	Git の初期同期
2	管理コンソール	ディレクトリマスタ	資材格納ディレクトリ登録
3		資材マスタ	管理資材登録
4		資材一覧	管理されている全資材データ
			管理資材の一括ダウンロード
5		資材紐付け管理(Ansible)	Ansible driver のメニューへの資材紐付け
6		資材紐付け管理(DSC)	DSC driver のメニューへの資材紐付け
7		資材紐付け管理(Openstack)	Openstack driver のメニューへの資材紐付け
8	資材管理	参照	全払出戻登録データ
9	払出払戻コンソール	払出申請	資材払出申請
10		払出	資材払出申請の承認 / 否認
11		払戻申請	資材払戻申請
12		払戻	資材払戻申請の承認 / 否認
13		取下げ	取下げ登録

2.2 構築資材管理ステータス一覧

構築資材管理で使用する資材ステータスの一覧を以下に記述します。

表 2.2-1 資材ステータス一覧


No	ステータス	概要			
1	払出申請中	払出申請登録されたデータ。			
		本ステータスのデータを更新して払出の承認/否認をします。			
2	払出申請中(重複待ち)	払出申請登録されたデータ。			
		申請対象の資材が既にステータス No3~5,7~8 で登録されていた場合、本			
		ステータスになります。			
		※対象資材のステータスが「払戻完了」になると払出可能となります。			
3	払出中	払出申請が承認されたデータ			
		本ステータスのデータを更新して払戻申請をします。			
4	払戻申請中	払戻申請登録されたデータ。			
		本ステータスのデータを更新して払戻の承認/否認をします。			
5	払戻中	払戻申請が承認されたデータ。			
		本ステータスのデータを更新してGit連携をします。			
		※自動払戻の場合は、「払戻申請中」のデータを更新してGit連携をします。			
6	払戻完了	資材の更新がすべて完了となったデータ。			
		再度、資材の更新をしたい場合は新たに払出申請をしてください。			
7	差戻し(払出申請)	払出申請が否認されたデータ。			
		申請内容を確認の上、再度申請登録をしてください。			
8	差戻し(払戻申請)	払戻申請が否認されたデータ。			
		申請内容を確認の上、再度申請登録をしてください。			
9	取下げ	処理途中で取下げされたデータ。			
		取下げ可能ステータスに関しては、4.2.6を参照してください。			

3 構築資材管理機能 利用手順

構築資材管理機能の利用手順について説明します

3.1 作業フロー

構築資材管理の各コンソールにおける標準的な作業フローは以下のとおりです。 各作業の詳細は次項に記載しています。



3.1.1 初期設定 Git 連携

構築資材管理機能の利用にあたり、初期設定としてバージョン管理ツール Git と astroll を連携させる必要 があります。




図 3.1-1 作業フロー初期設定 Git 連携

3.1.2 管理対象資材の登録

対象資材を安全に管理するために、システム管理者が格納先ディレクトリおよび、管理対象の資材を登録し、 必要に応じて Ansible などとの連携の設定を行います。





図 3.1-2 作業フロー②


3.1.3 資材の払出/払戻

システム管理者が登録した資材に対して、ユーザーが資材の払出、払戻しを行います。資材の払出、払戻にはシステム管理者による承認手続きを必要としない「自動払戻」と、承認手続きを必要とする「手動払戻」があります。資材ごとに「自動払戻」と「手動払戻」を設定できます。

(1) 自動払戻のフロー




(2) 手動払戻のフロー



3.1.4 取下げ 作業フロー

資材の払戻しが完了する前の、「申請中」、「払出中」、「払戻中」などのステータスにおいて、処理の取下 げを行うことができます。取下げた対象資材は、「払出申請」前のステータスに戻ります。



■登録画面項目一覧凡例

次項に記載の登録画面項目一覧表の内容について説明します。

1	2	3	4	5
項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項

①項目

サブメニュー内の項目名です

②説明

項目に対する説明です

③入力必須

•〇:項目に対する内容の入力が必須の項目

・・: 項目に対する内容の入力が任意の項目

4入力形式

・手動入力:手動での入力が必要な項目

・自動入力:自動で内容が入力される項目

・チェックボックス:チェックボックス形式の項目

•ボタン:ラジオボタン形式の項目

・リスト選択:リストボックス形式の項目

⑤制約事項

・項目に対する制約事項(文字数制限など)です

4 構築資材管理 機能・操作方法説明

本章では、構築資材管理で利用する各コンソールの機能について説明します。

4.1. マスタ管理コンソール

本節では、資材管理 マスタ管理コンソールでの操作について記載します。

4.1.1.インターフェース情報

(1) [インタフェース情報]では、本機能と Git の初期同期を行います。



図 4.1-1 サブメニュー画面(インタフェース情報)

(2) インタフェース情報画面の項目一覧は以下のとおりです。 各情報を登録して、Git との初期同期を行ってください。

初期同期を実行中は、他操作を行わないでください。

- ※1初期登録の際は、登録済みの空データが1件あるのでこちらを更新してください。
- ※2「リモートリポジトリ URL」と「クローンリポジトリ」は下記コマンド例のように、Git のクローンコマンドに渡す引数の値を設定してください。
- "git clone「リモートリポジトリ URL」「クローンリポジトリ」"

表 4.1-1 登録画面項目一覧(インタフェース情報)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
11- 11-12-22-11			イ私コエ	
リモートリポジトリ	作成済みである Git のリモートリポジトリの URL を入力し	0	手動入力	
URL	てください。			
	※指定するリポジトリは下記設定が必要になります。			
	•push.default=simple			
	•core.bare=true			
	·core.sharedrepository=1			
	(例) ssh://root@192.168.1.1/dir1/dir2/main.git			
クローンリポジトリ	クローンリポジトリを作成したいローカルディレクトリのパ	0	手動入力	
	スを入力してください。			
	入力したディレクトリが存在しない場合は、ディレクトリを			
	作成します。			
	※差分同期は不可のため、使用中のリポジトリは指定出			
	来ません。存在するディレクトリを指定する場合は、空の			
	ディレクトリである必要があります。			
パスワード	「リモートリポジトリ URL」内で指定したプロトコルによって	0	手動入力	
	パスワードを聞かれる場合は、必要なパスワードを入力し			
	てください。			
	リモートリポジトリ側に ssh パスワードの設定がある場合			
	は、パスワードを入力してください。			
初期同期	ボタン押下で、Git との初期同期を開始します。	任意	手動入力	初回のみ必須
備考	自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

4.1.2. ディレクトリマスタ

(1) [ディレクトリマスタ]では、構築資材管理用のディレクトリ作成を行います。



図 4.1-2 サブメニュー画面(ディレクトリマスタ)

(2)「登録」-「登録開始」ボタンより、オペレーション情報の登録を行います。



図 4.1-3 登録画面(ディレクトリマスタ)

(3) ディレクトリマスタ画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.1-2 登録画面項目一覧(ディレクトリマスタ)

項目	説明	入力	入力形式	制約事項
것니	ויסום		ノくノンハンエ	中小小二十二次
		必須		
親ディレクトリ	登録済みのディレクトリが表示されます。登録済みのディ	0	リスト選択	
	レクトリを親ディレクトリとして使用する場合は、対象のデ			
	ィレクトリを選択してください。			
ディレクトリ	任意のディレクトリ名を入力してください。	0	手動入力	
	※ ₁ ディレクトリ名に「!"#\$%&' `;:*<>?¥」の文字、「.」、「」			
	は使用できません。			
	※2 先頭、末尾に「/」は使用できません。			
権限	作成ディレクトリの権限を0~7の三桁の数字で入力して	0	手動入力	
	ください。			
グループ	作成ディレクトリのグループを半角英数で入力してくださ	0	手動入力	
	L'o.			
	※入力したグループがサーバー内に存在しない場合			
	「root」グループとして管理されます。			
ユーザ	作成ディレクトリの所有者を半角英数で入力してください。	0	手動入力	
	※入力した所有者がサーバー内に存在しない場合「root」			
	として管理されます。			
用途	用途説明があれば入力してください。	任意	手動入力	
備考	自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

(4) 更新/廃止時の仕様は以下の通りです。

- ① 更新/廃止する場合、ディレクトリ配下の資材に払出/払戻申請中のデータがあれば更新/廃止は不可 (バリデータエラー)となります。
- ② Git と初期同期済みの場合、Git 上にあるデータに対してディレクトリマスタのデータを更新/廃止すると、 Git 上のデータも更新/削除されます。登録/復活の場合は Git に対して操作は行いません。
- ③ 廃止する場合、ディレクトリ配下のディレクトリ、[資材マスタ]メニューの資材、[参照]メニューと[資材ー覧]メニューの資材のデータもすべて廃止されます。

16/38

4.1.3 資材マスタ

(1) [資材マスタ]では、管理する資材を登録します。




図 4.1-4 サブメニュー画面(資材マスタ)

(2)「登録」「登録開始」ボタンより、オペレーション情報の登録を行います。



図 4.1-5 登録画面(資材マスタ)

(3) 資材マスタ画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.1-3 登録画面項目一覧(資材マスタ)

			1	
項目	説明	入力	入力形式	制約事項
		必須		
ディレクトリ	管理するディレクトリを選択してください。	0	リスト選択	
ファイル	管理するファイル名を入力してください。	0	手動入力	
	※ファイル名に「!"#\$%&' `;:*<>?/¥」の文字、「.」、「」は			
	使用できません。			
自動払戻有無	運用レベルに合わせて選択してください。	0	リスト選択	
	・管理者が確認してから払戻			
	手動で払戻申請の処理を行います。			
	・自動で払戻			
	自動で払戻申請の処理を行います。			
権限	管理ファイルの権限を0~7の三桁の数字で入力してくだ	0	手動入力	
	さい。			
グループ	管理ファイルのグループを半角英数で入力してください。	0	手動入力	
	※入力したグループがサーバー内に存在しない場合			
	「root」グループとして管理されます。			
ユーザ	作成ディレクトリの所有者を半角英数で入力してください。	0	手動入力	
	※入力した所有者がサーバー内に存在しない場合「root」			
	ユーザーとして管理されます。			
用途	用途説明があれば入力してください。	任意	手動入力	
備考	自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

(4) 更新/廃止時の仕様は以下の通りです。

- ① 更新/廃止する場合、資材が払出/払戻申請中であれば更新/廃止は不可(バリデータエラー)となります。
- ② Git と初期同期済みの場合、Git 上にあるデータに対して資材マスタのデータを更新/廃止すると、Git 上のデータも更新/削除されます。登録/復活の場合は Git に対して操作は行いません。
- ③ 廃止する場合、[参照]メニューと[資材一覧]メニューの資材のデータもすべて廃止されます。

4.1.4 資材一覧

(1) [資材一覧]では、本機能で管理されているすべての資材を表示します。 また、フィルタ表示されている資材を一括ダウンロードすることもできます。




図 4.1-6 登録画面(資材一覧)

- ① 本メニューを開くと、自動で最新フラグにチェックが入り、全資材の最新データがフィルタ表示されます。 画面下部の「資材ー括ダウンロード」ボタンを押下して、資材の一括ダウンロードを行ってください。 資材は zip 形式でダウンロードされます。
 - ※1 最新フラグは、払戻完了となった各資材の中で、一番新しいものにつきます。
 - ※2zip のファイル名は"material 年月日時分秒.zip"となります。




図 4.1-7 資材一括ダウンロード(1)画面(資材一覧)

② 任意の情報でフィルタ表示をして、必要な資材のみ一括ダウンロードすることができます。




図 4.1-8 資材一括ダウンロード画面②(資材一覧)

③ フィルタ表示した結果、同一資材が複数表示される場合は、その資材の最新データのみダウンロードされます。




図 4.1-9 資材一括ダウンロード画面③(資材一覧)

4.1.5 資材紐付け管理(Ansible)

(1) [資材紐付け管理(Ansible)]では、構築資材管理に登録している資材を Ansible-driver コンソールで使用している資材と紐付け登録を行います。

紐付け先のメニューは以下となります。

- Ansible 共通 ファイル管理
- · Ansible 共通 テンプレート管理
- · Ansible-Legacy プレイブック素材集
- · Ansible-Pioneer 対話ファイル素材集
- ・ Ansible-Role ロールパッケージファイル

登録された資材は、構築資材管理で更新される度に自動反映されるようになります。 本機能を利用するには astroll に Ansible-driver がインストールされている必要があります。 尚、機能についての詳細は、5 章を参照ください。



図 4.1-10 サブメニュー画面(資材紐付け管理(Ansible))

(2)「登録」-「登録開始」ボタンより、オペレーション情報の登録を行います。



図 4.1-11 登録画面(資材紐付け管理(Ansible))

21/38

(3) 資材紐付け管理(Ansible)画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.1-4 登録画面項目一覧(資材紐付け管理(Ansible))

 紐付け先資材名 紐付け先に登録されている資材名を入力してください。 資材名 担付ける対象資材を選択してください。 リビジョン 指定したいリビジョン番号を選択してください。 選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指定されます。 ※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくなります。 Ansible		項目	衣 4.1-4 豆鉢画面填口 - 見\負材紅いけ官。 説明			制約事項
 紐付け先資材名 紐付け先に各録されている資材名を入力してぐださし。 資材名 担付ける対象資材を選択してください。 リビジョン 指定したいリビジョン番号を選択してください。 選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指定されます。 ※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくなります。 Ansible 大フブレート管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択してください。 ファイル管理 「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"TPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※返現時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※返現時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※返現時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※温表の表力してください。 ※加付ける場合「●」 素材集 「ブレイブック素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択を選択してください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択を選択してください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※1 リスト選択を対応プレスがきファイルでよい場合は必須で入力してください。 本部状してください。 「回ールパッケージファイル」メニューへ紐付ける場合、※1 リスト選択を対応プレスがウージファイル」メニューへ組付ける場合、※1 リスト選択を対応できたい。 「コールパッケージファイル」メニューへ組付ける場合、※1 リスト選択を対応できたい。 「コールパッケージファイル」メニューへ組付ける場合、※1 リスト選択を対応できたい。 「コールパッケージファイル」メニューへ組付ける場合、※1 リスト選択を対応したを対が規定のではたい。 ※1 リスト選択を対応したさい。 ※1 リスト選択を対応したがきい。 ※2 リスト選択を対応したがきい。 ※3 リスト選択を対応したさい。 ※4 付けた資材が規定のでは、※1 リスト選択を対応したさい。 ※4 付けた資材が規定のでは、※4 個付ける場合、を録ができたがきい。 		坝 日	記号	入力	入力形式	刊 利 利 坦
い。	4T / 1 / 1 45 3	· /			ナエ! ユ .	
 紐付け先に入力した資材名が存在しない場合は、新規登録されます。 資材名 組付ける対象資材を選択してください。 月ビジョン 指定したいリビジョン番号を選択してください。 選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指定されます。 ※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくなります。 Ansible デンブレート 共通 管理 選択してください。 ファイル管理 「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"TPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 Ansible プレイブック 「プレイブック素材集」メニューへ紐付ける場合「●」 ※1 リスト選択長の組付けた場合は必須で入力してください。 Ansible OS種別 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択長の組付けを場合は必須で入力してください。 Ansible 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択長の組付けた場合でのののを通別を選択してください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択長の運用のよりを選択してください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択長の運用を設定してください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択長のでください。 本材を対してください。 本がまりましてください。 本がまりましてください。 ※1 リスト選択日のよりを選択してください。 ※2 リスト選択日のよりを選択してください。 ※3 リスト選択日のよりを選択してください。 ※4 株式日のよりを選択してください。 ※4 株式日のよりにより、※4 株式日はいまりまするよりによりによりまするよりによりまするよりによりまするよりによりまするよりによりによりまするよりによりによりによりまするよりによりによりまするよりによりによりによりまするよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりまするよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ	紐付け先	負材名		O	于虭人刀 	
新規登録されます。 資材名 紐付ける対象資材を選択してください。 〇						
資材名 銀付ける対象資材を選択してください。						
指定したいリビジョン番号を選択してください。 選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指定 されます。 ※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくな ります。 Ansible 共通 「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を 選択してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"TPF_"か つ半角英数で入力してください。 ファイル管理 「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択 してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"か つ半角英数で入力してください。 ※選択時の「紐付けた資材名」は先頭を"CPF_"か つ半角英数で入力してください。 「プレイブック」にプレイブック素材集」メニューへ紐付ける場合「●」 ※1 リスト選択 長度acy 素材集 を選択してください。 Ansible-Pionner 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、 ジューの経付ける場合は必須で入力してください。 対話ファイルの OS 種別を選択してください。 対話ファイル表材集」メニューへ紐付ける場合 ※2 リスト選択 合は必須で入力してください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合 ※2 リスト選択 「●」を選択してください。 ※1 リスト選択 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指定されます。 ※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくなります。 Ansible 共通				_	-	
されます。	リビジョン			任意	リスト選択	
※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくなります。 Ansible 共通 「テンプレート管理」メニューへ紐付ける場合「●」を ※1 リスト選択 ※1 選択してください。 ②選択してください。 ②選択してください。 ②理のに担付け先資材名」は先頭を"TPF_"かつ半角英数で入力してください。 ○アイル管理 「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択 ※1 リスト選択 してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 「プレイブック にプレイブック素材集」メニューへ紐付ける場合「●」 ※1 リスト選択 条」へ紐付ける場合 を選択してください。 Ansible- ロール 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、 ※2 リスト選択 合は必須で入力してください。 対話ファイル 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合 ※1 リスト選択 をは必須で入力してください。 対話ファイル 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合 ※1 リスト選択 「●」を選択してください。 Ansible- ロール 「ロールパッケージファイル」メニューへ紐付ける場合 ※1 リスト選択 「●」を選択してください。 ※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場合、登録データは廃止され、備者欄にエラーメッセ			選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指定			
Ansible						
Ansible 共通 「テンプレート管理」メニューへ紐付ける場合「●」を ※1 リスト選択 ※1 組付け先は 1 か所 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"TPF_"か つ半角英数で入力してください。			※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくな			
#通 管理 選択してください。						
※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"TPF_"かつ半角英数で入力してください。 ファイル管理 「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択 いっ。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 「プレイブック 「プレイブック素材集」メニューへ紐付ける場合「●」 ※1 リスト選択を選択してください。 Ansible-Legacy	Ansible	テンプレート	「テンプレート管理」メニューへ紐付ける場合「●」を	※ 1	リスト選択	Ж₁
つ半角英数で入力してください。 ファイル管理 「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択 とてください。 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。	共通	管理	選択してください。			紐付け先は1か所
ファイル管理			※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"TPF_"か			のみ選択してくださ
してください。			つ半角英数で入力してください。			い。
 ※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"かつ半角英数で入力してください。 Ansible- プレイブック 「プレイブック素材集」メニューへ紐付ける場合「●」 ※1 リスト選択を選択してください。 Ansible- Pionner 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択を選択してください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、※2 リスト選択を持ちてください。 対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合 ※1 リスト選択を持ちてください。 Ansible- ロール 「ロールパッケージファイル」メニューへ紐付ける場かが見定の zip ファイルでない場合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ 		ファイル管理	「ファイル管理」メニューへ紐付ける場合「●」を選択	※ 1	リスト選択	
			してください。			₩2
Ansible- Legacy 素材集 を選択してください。			※選択時の「紐付け先資材名」は先頭を"CPF_"か			Ansible-Pionner
Legacy 素材集 を選択してください。 合は必須で入力してください。 Ansible-Pionner OS 種別 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、			つ半角英数で入力してください。			「対話ファイル素材
Ansible- Pionner	Ansible-	プレイブック	「プレイブック素材集」メニューへ紐付ける場合「●」	Ж 1	リスト選択	集」へ紐付ける場
Pionner 紐付け先ファイルの OS 種別を選択してください。 対話ファイル 素材集」メニューへ紐付ける場合 ※1 リスト選択 「●」を選択してください。 Ansible- ロール Legacy Role Role Role の エール スペッケージフ アイル ※ 経付けした資材が規定の zip ファイルでない場合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ リスト選択 ペッケージスト選択 の では、 ※ 経付けした資材が規定の zip ファイルでない場合、 ※ 2 を録 アイル ※ 2 を録 アイル ※ 2 を録 アイル ※ 2 を録 アイルでない場合、 ※ 2 を録 アイル ※ 2 を録 アイルでない場合、 ※ 3 を録 アータは廃止され、 備 7 で 2 を	Legacy	素材集	を選択してください。			合は必須で入力し
対話ファイル 「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合 ※1 リスト選択 「●」を選択してください。 Ansible- ロール 「ロールパッケージファイル」メニューへ紐付ける場 ※1 リスト選択 合「●」を選択してください。 Role アイル ※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場 合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ	Ansible-	OS 種別	「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合、	X 2	リスト選択	てください。
素材集 「●」を選択してください。 Ansible- ロール 「ロールパッケージファイル」メニューへ紐付ける場 ※1 リスト選択 合「●」を選択してください。 Role アイル ※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場 合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ	Pionner		紐付け先ファイルの OS 種別を選択してください。			
Ansible- ロール 「ロールパッケージファイル」メニューへ紐付ける場 ※1 リスト選択 Legacy パッケージフ 合「●」を選択してください。 ※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場 合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ		対話ファイル	「対話ファイル素材集」メニューへ紐付ける場合	Ж₁	リスト選択	
Legacy パッケージフ 合「●」を選択してください。 Role ァイル ※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ		素材集	「●」を選択してください。			
Role アイル ※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ	Ansible-	ロール	「ロールパッケージファイル」メニューへ紐付ける場	Ж₁	リスト選択	
Role ァイル ※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ	Legacy	パッケージフ	合「●」を選択してください。			
合、登録データは廃止され、備考欄にエラーメッセ	Role	アイル	※紐付けした資材が規定の zip ファイルでない場			
一ジが表示されます。						
			一ジが表示されます。			
備考 自由記述欄です。 任意 手動入力 最大長 4000 バイト	備考		自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

4.1.6 資材紐付け管理(DSC)

(1) [資材紐付け管理(DSC)]では、構築資材管理に登録している資材を DSC-driver コンソールで使用している資材と紐付け登録を行います。

紐付け先のメニューは以下となります。

・コンフィグ素材集

登録された資材は、構築資材管理で更新される度に自動反映されるようになります。 本機能を利用するには astroll に DSC-driver がインストールされている必要があります。 尚、機能についての詳細は、5 章を参照ください。




図 4.1-12 サブメニュー画面(資材紐付け管理(DSC))

(2)「登録」-「登録開始」ボタンより、オペレーション情報の登録を行います。



※*は必須項目です。

図 4.1-13 登録画面(資材紐付け管理(DSC))

(3) 資材紐付け管理(DSC)画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.1-7 登録画面項目一覧(資材紐付け管理(DSC))

項目	説明	入力	入力形式	制約事項
		必須		
紐付け先資材名	紐付け先に登録されている資材名を入力してくださ	0	手動入力	
	い。			
	紐付け先に入力した資材名が存在しない場合は、			
	新規登録されます。			
資材名	紐付ける対象資材を選択してください。	0	リスト選択	
リビジョン	指定したいリビジョン番号を選択してください。	任意	リスト選択	
	選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指定			
	されます。			
	※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなくな			
	ります。			
備考	自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

4.1.7 資材紐付け管理(OpenStack)

(1) [資材紐付け管理(OpenStack)]では、構築資材管理に登録している資材を OpenStack-driver コンソールで使用している資材と紐付け登録を行います。

紐付け先のメニューは以下となります。

· Movement 一覧

※*は必須項目です。

登録された資材は、構築資材管理で更新される度に自動反映されるようになります。 本機能を利用するには astroll に OpenStack-driver がインストールされている必要があります。 尚、機能についての詳細は、5 章を参照ください。




図 4.1-14 サブメニュー画面(資材紐付け管理(OpenStack))

(2)「登録」-「登録開始」ボタンより、オペレーション情報の登録を行います。



図 4.1-15 登録画面(資材紐付け管理(OpenStack))

(3) 資材紐付け管理(OpenStack)画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.1-8 登録画面項目一覧(資材紐付け管理(OpenStack))

IJ	頁目	説明	入力	入力形式	制約事項
			必須		
紐付け先資材	才名	紐付け先に登録されている資材名を入力してくだ 	0	手動入力	
		さい。			
		紐付け先に入力した資材名が存在しない場合			
		は、新規登録されます。			
資材名		紐付ける対象資材を選択してください。	0	リスト選択	
リビジョン		指定したいリビジョン番号を選択してください。	任意	リスト選択	
		選択がない場合は、最新のリビジョンが自動で指			
		定されます。			
		※リビジョンを指定した場合、自動更新はされなく			
		なります。			
OpenStack	HEAT	「HEAT テンプレート」メニューへ紐付ける場合	*	リスト選択	*
	テンプレート	「●」を選択してください。			紐付け先は 1 か所
	環境設定	「環境設定ファイル」メニューへ紐付ける場合「●」	*	リスト選択	のみ選択してくださ
	ファイル	を選択してください。			い。
備考		自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

4.2 払出払戻コンソール

本節では、資材管理 払出払戻コンソールでの操作について記載します。

4.2.1.参照

(1) [参照]では、本機能内でやり取りされた全資材の払出払戻データが参照表示されます。 参照表示のため、本メニューでのデータ更新は不可となります。




図 4.2-1 サブメニュー画面(参照)

(2) 参照一覧では、各資材の管理状態を表示します。 資材のステータス、リビジョンや払出中の資材においては払出者、払戻予定日などが表示されます。 ステータスについては、2.2 項の「構築資材管理ステータス一覧」を参照ください。

4.2.2.払出申請

(1) [払出申請]では、資材の払出申請を行います。




図 4.2-2 サブメニュー画面(払出申請)

(2)「登録」-「登録開始」ボタンより、オペレーション情報の登録を行います。



図 4.2-3 登録画面(払出申請)

変更内容が確定している場合は、変更概要・払戻予定日の入力も行ってください。

- ※既に払出されている資材に対して払出申請を登録するとステータスが「払出申請中(重複待ち)」 となります。対象の資材の払戻が完了すると自動払出されます。
- (3) 払出申請画面の項目一覧は以下のとおりです。

	表 4.2-1 登録画面項目一覧(払出申請)					
Į	頁目	説明	入力	入力形式	制約事項	
			必須			
ステータス		資材の処理状態を選択します。登録時は「払出申	0	リスト選択		
		請中」を選択してください。				
対象	資材名	払出申請対象の資材を選択してください。	0	リスト選択		
払出申請	日付	「登録」ボタン押下時に自動入力されます。	_	自動入力		
	氏名	「登録」ボタン押下時に自動入力されます。	_	自動入力		
	変更概要	変更概要を入力してください。	任意	手動入力		
	払戻予定日	払戻予定日を入力してください。	任意	手動入力		
備考		自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト	

表 4.2-1 登録画面項目一覧(払出申請)

4.2.3.払出

(1) [払出]では、払出申請中のデータが表示されます。




図 4.2-4 サブメニュー画面(払出)

払出申請登録されたデータは、自動で払出が行われるため、本メニューでの操作は不要となります。 ※払出中になるまで最大 10 秒かかります。

29 / 38

4.2.4 払戻申請

- (1) [払戻申請]では、払出中のデータが表示されます。
 - 実行ユーザーは表示データを更新して、払戻申請を行ってください。
 - ※DIFF ファイルの登録がない場合、DIFF ファイルは自動生成されます。
 - DIFF ファイルの自動生成については 4.2.7 自動差分抽出機能を参照ください。




図 4.2-5 サブメニュー画面(払戻申請)

(2) 払戻申請画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.2-2 画面項目一覧(払出申請)

項目		説明	入力 必須	入力形式	制約事項
ステータス		資材の処理状態を選択します。申請時は「払戻申	0	リスト選択	
		請中」を選択してください。			
対象	資材名	払出中の資材が表示されます。	_	_	
払戻申請	日付	「登録」ボタン押下時に自動入力されます。	_	自動入力	
	氏名	「登録」ボタン押下時に自動入力されます。	_	自動入力	
	資材	払戻する資材をアップロードしてください。	0	手動入力	
	DIFF(txt)	対象資材の DIFF ファイルがあればアップロード	任意	手動入力	
		してください。			
	試験項目	対象資材の試験項目ファイルがあればアップロー	任意	手動入力	
	(xslx)	ドしてください			
	エビデンス	その他エビデンスファイルがあればアップロードし	任意	手動入力	
	(zip)	てください。			
備考		自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

4.2.5 払戻

- (1) [払戻]では、払戻申請中のデータが表示されます。
 - 管理者は表示データを更新して申請対象資材の払戻の承認 / 否認を行ってください。
 - ※資材マスタメニューの自動払戻有無を「自動で払戻」に選択している場合、本メニューでの操作は不要となります。




図 4.2-6 サブメニュー画面(払戻)

(2) 払戻画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.2-3 画面項目一覧(払出)

X 112 C					
項目		説明	入力	入力形式	制約事項
			必須		
ステータス		資材の処理状態を選択します。申請を承認する場	0	リスト選択	
		合は「払戻中」を選択してください。否認する場合は			
		「差戻し(払戻申請)」を選択してください。			
対象	資材名	払戻申請中の資材が表示されます	_	_	
払戻情報	日付	「登録」ボタン押下時に自動入力されます。	_	自動入力	
	氏名	「登録」ボタン押下時に自動入力されます。	_	自動入力	
	リビジョン	手動で版管理される場合はリビジョン番号を入力し	0	手動入力	
		てください。			
		※入力がある場合でも、Git 連携される際に自動で			
		上書き更新されます。			
備考		自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

4.2.6 取下げ

- (1) [取下げ]では、下記ステータスになっている資材データが表示されます。登録データを途中で取下げたい場合、対象のデータを更新して、取下げ登録を行ってください。
 - ※取下げ可能ステータスは下記7とおり。
 - · 払出申請中
 - ・ 払出申請中(重複待ち)
 - ・ 払出中
 - · 払戻申請中
 - ・払戻中
 - ・ 差戻し(払出申請)
 - ・ 差戻し(払戻申請)




図 4.2-7 サブメニュー画面(取下げ)

(2) 取下げ画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 4.2-4 画面項目一覧(取下げ)

項目		説明	入力 必須	入力形式	制約事項
ステータス		資材の処理状態を選択します。申請時は「取下げ」 を選択してください。	0	リスト選択	
対象	資材名	対象の資材が表示されます。	_	自動入力	
備考		自由記述欄です。	任意	手動入力	最大長 4000 バイト

4.2.7 自動差分抽出機能

以下は、払戻申請時に自動生成される DIFF ファイルについての説明です。

- DIFF ファイル自動生成
 - DIFF ファイルが自動生成されるのは、以下の場合となります。
 - ・払戻申請時に DIFF ファイルのアップロードがない場合
 - ・対象資材のファイルタイプが text タイプの場合
 - ※DIFF ファイルが自動生成されるには最大 10 秒かかります。
 - ※資材の文字コードが UTF-8 以外の場合、DIFF ファイルが自動生成されない可能性があります。
- DIFF ファイル見方(例)




図 4.2-8 DIFF ファイルのサンプル

5 Material Linkage 機能


以下は、Material Linkage 機能についての説明です。

5.1 **Material Linkage 機能とは**

Material Linkage 機能とは、構築資材管理機能で管理されている資材を、astroll の各種メニュー内にあるファイルアップロード項目に、自動連携を行う機能です。

5.2 Material Linkage 機能イメージ

以下の図は例として Ansible driver プレイブック素材集コンソールへの紐付け登録を想定とします。



6 運用操作

本機能を活用する操作は、クライアント PC のブラウザ画面からのユーザー利用による入力だけでなく、システム運用・保守による操作もあります。用意している運用・保守の操作は次のとおりです。

- メンテナンス
- ログレベルの変更

6.1 メンテナンス

構築資材管理機能のプロセスの開始/停止/再起動に必要なファイルは以下となります。

説明	os	対象ファイル名	
自動払出払戻機能	RHEL6.x	ky_material_management	
資材管理に登録されたデータに対して、Git 連携を行い資材			
の払出・払戻を行う。	RHEL7.x	ky_material_management.service	
資材自動連携機能(Ansible)	RHEL6.x	ky_material_linkage_ansible	
資材管理メニューで管理している資材を Ansible-driver メニ			
ューに自動連携する。	RHEL7.x	ky_material_linkage_ansible.service	
資材自動連携機能(DSC)	RHEL6.x	ky_material_linkage_dsc	
資材管理メニューで管理している資材を DSC-driver メニュ	RHEL7.x	lu material linkage des consise	
一に自動連携する。	KHELI.X	ky_material_linkage_dsc.service	
資材自動連携機能(OpenStack)	RHEL6.x	ky_material_linkage_openstack	
資材管理メニューで管理している資材を OpenStack-driver	DUEL 7		
メニューに自動連携する。	RHEL7.x	ky_material_linkage_openstack.service	

対象ファイルは、RHEL6.x の場合は「/etc/init.d」、RHEL7.x の 場合は「/etc/systemd/system」に格納されています。RHEL6.x の場合はリンクとなっており、実ファイルは「itaroot/backyards/material」に作成されています。これらは削除しないでください。

プロセス起動/停止/再起動の方法は次の通りです。 root 権限でコマンドを実行してください。

- (1)RHEL6.X の場合
- ①プロセス起動

service ky material management start ←

②プロセス停止

service ky_material_management stop ←

③プロセス再起動

service ky_material_management restart ←

- (2) RHEL7.X の場合
- ① プロセス起動

systemctl start ky material management.service +

② プロセス停止

systemctl stop ky_material_management.service ~

③ プロセス再起動

systemctl restart ky material management.service ←

同様に、各対象ファイル名に置き換えて起動/停止/再起動を行ってください。

6.2 メンテナンス方法について

①NORMAL レベルへの変更 対象ファイルの 6 行目「DEBUG」を「NORMAL」に書き換えます。

ExecStart= ~略~ /astroll/ita-root/logs/backyardlogs 60 NORMAL > /dev/null 2>&1

②DEBUG レベルへの変更 対象ファイルの 6 行目「NORMAL」を「DEBUG」に書き換えます。

ExecStart= ~略~ /astroll/ita-root/logs/backyardlogs 60 DEBUG > /dev/null 2>&1

書き換え後、プロセス再起動後に有効になります。 ログファイルの出力先は「/astroll/ita-root/logs/backyardlogs」です。