IOServer Java Demo 使用说明书

文件编号:		项目编号:		
项目名称:		部 门:		
版 本 号: 1.0	受控状态: 0		密	级:公开
总 页 数: 9	正文: 7		附	录: 0
编 制: 黄展智	审核:		批	准:
日 期: 2017.4.25	日 期:		日	期:

北京亚控科技发展有限公司

IOServer C# API 程序说明文档

时间	文档版本	人员	说明
2017.04.25	V1.0	黄展智	创建文档

目录

目录

IOServer C# API 程序说明文档	2
目录	3
1、简介	4
1.1 目的	4
1.2 参考资料	4
1.3 其他说明	4
2、类 classDemoClient 函数说明	5
2.1 概述	5
2.2 函数 funcConnect	5
2.3 函数 funcDisConnect	5
2.4 函数 funcIsConnect	5
2.5 函数 funcAsyncRead	5
2.6 函数 getAsyncReadValue	6
2.7 函数 funcStoreTagIdAndName(私有)	6
2.8 函数 funcSyncRead	6
2.9 函数 funcSubscribeAllTags	7
3.0 函数 funcGetTagValue	7
3、界面设计说明	7
3.1、功能分布	7
3.2、相关刷新定时器	9
4、环境配置说明	9
4.1、jdk 配置	9

1、简介

1.1 目的

本文档是 IOServer Java API 新版 Demo 的设计文档。由于旧版 demo 过于简单,没有界面,演示效果较差。一些函数的调用方式过于简单,缺少相应的保护、延时等处理过程。客户参照做二次开发时,容易出问题,增加后期维护的工作量。因此基于 IOServer3.56 版本,开发该新版本 Demo 程序。该程序兼容 IOServer3.55。

该文档用于描述程序的详细设计。作为理解产品设计的基础。

1.2 参考资料

《IOServer3.6 详细设计文档 03_IOServer Java API》

1.3 其他说明

原函数中有颜色部分为系统关键字,包括数据类型。函数参数 parameter 中,只标出关键参数,非关键参数或由命名规则可以正确解释的参数不进行详细说明。

2、类 classDemoClient 函数说明

2.1 概述

该类对 java api 中的主要函数进行二次封装,目的是让程序更加稳定,调用更加方便。 该类主要封装了订阅、异步读、同步读等几个常用函数。用户、测试员或者开发人员都可以 根据需要在该类中增加函数,对 java api 相应的函数进行二次封装。

2.2 函数 funcConnect

Summary:连接函数

Detail: 主要调用 api 中 IOServerConnecton 函数。增加启动和连接判断。并在连接时注册相应的回调函数。通过返回值返回启动、连接以及回调的注册状态。

Parameter:

1、ip: string 类型的 ip 地址

2、port: string 类型的端口号(可以修改或重载成 int 类型)

Return:正确返回 0, 获取句柄失败返回-2, 其他错误返回-1

Function:

public int funcConnect(String ip, String port)

2.3 函数 funcDisConnect

Summary: 断开连接函数

Detail:调用 api 函数 IOServerDisConnect 清除连接句柄。

Function:

public int funcDisConnect()

2.4 函数 funcIsConnect

Summary:连接状态判断函数

Detail:调用 api 函数 IOServerIsConnected 和 getIOServerWorkStatus 判断连接状态。

Return:正确返回 0,如果连接不成功或者 IOServer 未启动,则返回-1

public int funcIsConnect()

2.5 函数 funcAsyncRead

Summary:异步读函数

Detail: 主要调用 api 中 AsyncReadTagsValueByNames 函数。增加启动和连接判断。将传入参数从 jna.Wstring 类型转为 Java 通用的 String 类型。读取回调值获取在 getAsyncReadValue中获取。

Parameter:

1、strTagName: 异步读变量数组

Return:正确返回 0, 其他返回值为错误

Function:

public int funcConnect(String ip, String port)

2.6 函数 getAsyncReadValue

Summary:异步读获取数据值函数

Detail: 异步读取的数据会存放在 ClientDataBean 中的 ReadCompleteTag ValueMap 中,该 map

为私有。调用方法 getReadComTagValueByName 可以将数据获取出来。

Return:正确返回变量值结构体数组,错误返回 null

Function:

public Struct_TagInfo[] getAsyncReadValue()

注:

以上异步读以及其回调时封装好了的,调用读函数时,最好让读函数处于单独一个线程,否则可能造成读取等待与读回调会出现互相等待的情况。读取需要等到回调完成后才能获取数据。因此,api 中还提供了带有自定义回调函数参数的重载注册接口,如下。通过输入自定义接口,回调数据将会到达用户自定义的函数中。

public short RegisterReadCompleteCallbackFunc(int Handle, ReadCompleteCallBackInf
readCompleteCallbackfunc)

定义回调函数如下:

ReadCompleteCallBackInf readCompleteCallbackfunc = **new** ReadCompleteCallBackImp(); 接口源代码如下:

public interface ReadCompleteCallBackInf extends Callback {
 public int invoke(int handle, Struct_TagInfo.ByReference TagValueArray, int Number);}
接口实现代码如下:

```
public class ReadCompleteCallBackImp implements ReadCompleteCallBackInf {
    public int invoke(int handle, ByReference TagValueArray, int Number) {
        GlobalCilentBean globalBean = GlobalCilentBean.getInstance();
        ClientDataBean client= globalBean.getClientByHandle(handle);
        client.AddReadCompleteTagValueMap(TagValueArray.TagID, TagValueArray);
        return 0;
    }
}
```

2.7 函数 funcStoreTagIdAndName(私有)

Summary: 获取变量 Id 和 Name 配对的 map

Detail: 通过调用 api 函数 BrowserCollectTags, 获取所有变量的属性值,根据属性值组成 Id 为主键, Name 为值的 map。该函数在连接时被调用。用于 id 和名称转换。

Return:正确返回变量个数,错误返回-1

Function:

private int funcStoreTagIdAndName()

2.8 函数 funcSyncRead

Summary:同步读变量

Detail: 通过调用 api 函数 SyncReadTags ValueReturnNames,主要增加连接判断和转换名称类型为 sting。

Parameter:

1、strTagName: 同步读变量数组

Return:正确返回数据值结构体 Struct_TagInfo_AddName[],错误返回 null

Function:

public Struct_TagInfo_AddName[] funcSyncRead(String[] strTagName)

2.9 函数 funcSubscribeAllTags

Summary:订阅全部变量

Detail: 通过调用 api 函数中层次化浏览函数获取所有变量(还可以通过funcStoreTagIdAndName 中的方式获取所有变量)。调用 api 中 SubscribeTagValuesChange 函数添加订阅的变量。Api 中 UnSubscribeTagValuesChange 是取消变量的订阅,demo 中没有做该部分的演示。

Return:正确返回所有变量名组成的容器 vecSubscribeTagsName

Function:

public Vector<WString> funcSubscribeAllTags()

3.0 函数 funcGetTagValue

Summary:订阅变量数据值获取

Detail:订阅的变量在其值发生变化时会在 ClientDataBean 中刷新,存放在 map 中: CollectTagValueMap。通过调用 api 函数 getTagValueByName 可以获取相应变量的数值。

Parameter:

1、TagName: 获取订阅值的变量名数组

Return:返回变量值数组

Function:

public Struct_TagInfo funcGetTagValue(WString TagName)

3、界面设计说明

界面采用的是windows builder插件辅助开发。借助java自带的AWT工具包,AWT是用于创建图形用户界面的一个工具包,它提供了一系列用于实现图形界面的组件。在JDK中针对每个组件都提供了对应的java类,这些类位于java.awt包中。

3.1、功能分布

界面的左上角是模拟标签页切换按钮,分为三个功能:同步读写、异步读写、订阅。




图 1:标签页切换区域

界面的左下角是连接区域,具有连接、断开 IOServer 的功能,可以输入 ip 和端口,有

指示灯显示当前连接状态。



图 2:连接区域

界面右侧为读写功能区域,点击对应的功能键,会显示相应的功能。首先介绍订阅功能,如下图,单击订阅按钮,表格中能够显示所有变化的变量值,一般为所有值。

2 2.11 2017-4-25 14:59:43 192 5002	TagName	TagValue	Time	Quality	ld
]1	2	2017-4-25 14:59:43	192	5001
	<u>j</u> 2	2.11	2017-4-25 14:59:43	192	5002
3 0.0 2017-4-25 14:59:43 192 5003	j 3	0.0	2017-4-25 14:59:43	192	5003

订阅全部变量

图 3:订阅功能

异步读写功能,如图,左下边为读取,数据显示在表格中,右下边为写入

异步读写

TagName	TagValue	Time		Quality	Id
ag1	2	2017-4-25 15:04:17	192		5001
ag2	2.11	2017-4-25 15:04:17	192		5002
数据变量名	称,用","分隔:		变量名:	Tag1	
an and an	12 - 74 / 25 1111 -		~		
Tag1,Tag2			变量值:	3	
,					
巴止	t.		(a) int	○ float	○ etring

图 4:异步读写功能

异步写

同步读写



图 5:同步读写功能

3.2、相关刷新定时器

界面刷新定时器 timer,用于连接状态指示灯,标签页切换,radiobutton 切换。表格大小设置。

数据读取定时器 timer_subscribe,用于订阅时的数据刷新,异步读数据刷新,同步读数据显示。以及其他点击事件刷新检测。

4、环境配置说明

4.1、jdk 配置

4.1.1、jdk 版本说明

Java Api 封装文件 IOServerAPI.jar 目前不支持 1.8 版本的 jdk。并且由于调用的动态链接库位 32 位,所以只支持 32 位 jdk。可以使用资料文件中的 jdk-7u51-windows-i586 版本的 jdk。(适用于旧版的 demo,有时候配置 jar 文件失败就才用 1.7 的 jdk 解决)

新版 demo 支持 1.8 的 jdk。如图所示:



图 6:jdk 版本示意

IOServerAPI.jar 依赖的 dll 文件有: JNativeCpp.dll、kxCommon.dll、kxIOClient.dll、kxIOServrCommon.dll、kxPropX.dll、SORBA31x86.dll、SORBA35x86.dll。SORBA35x86.dll。

4.1.2、配置环境变量

- 1、右击【我的电脑】---【属性】----【高级】---【环境变量】
- 2、选择【新建系统变量】--弹出"新建系统变量"对话框,在"变量名"文本框输入 "JAVA_HOME",在"变量值"文本框输入 JDK 的安装路径(也就是步骤 5 的文件夹路径), 单击"确定"按钮。
- 3、在"系统变量"选项区域中查看 PATH 变量,如果不存在,则新建变量 PATH,否则选中该变量,单击"编辑"按钮,在"变量值"文本框的起始位置添加
- "%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;"或者是直接"%JAVA_HOME%\bin;",单击确定按钮。
- 4、在"系统变量"选项区域中查看 CLASSPATH 变量,如果不存在,则新建变量 CLASSPATH, 否则选中该变量,单击"编辑"按钮,在"变量值"文本框的起始位置添加
- ".;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;".
- 5、windows builder 的安装及使用; http://blog.csdn.net/kagoy/article/details/17465615

5、注意事项

5.1、异步读无回调(bug)

如果同时使用了订阅和异步读功能,那么请在注册异步读回调之后加上这样一段代码:

int tagId[]=newint[1];

tagId[0]=5001;

client.AsyncReadTagsValueByIDs(client.getHandle(), tagId, 1, 0);

这是因为程序本身存在 bug。如果不首先进行一次异步读,而是首先进行订阅,异步读回调函数将无法被调用。

5.2、订阅自定义回调函数

订阅回调函数中数据通过 jna.Pointer 返回,并采用管道的方式传输,过程复杂,不建议自定义回调函数。如果有这方面的需要,可以联系程序员获取相关的函数实现,不保证能够正常使用。