

Y. Collette (ycollette.nospam@free.fr) https://audinux.github.io





### Interface principale



Zone de transport Information sur Jack Information sur la version du logiciel Paramétrage du lancement de Jack Fermer QJackCtl


Connection automatique d'applications entre elles Lancement d'un groupe d'applications Arrêt de Jack

Connection manuelle d'applications entre elles Zone de messages concernant Jack Démarrage de Jack





### Zone de messages de Jack




Cette première fenêtre affiche les message relatif au démarrage de Jack

Cette seconde fenêtre affiche les message relatif à l'état de Jack



### La fenêtre de connection 1/6



Zone de connections entrées / sorties des applications.

L'entrée '**system**' correspond au micro et / ou à l'entrée de la carte son. La sortie '**system**' correspond au haut-parleur et / ou à la sortie ligne. Certaines cartes son peuvent avoir plusieurs entrées mono / stéréo et plusieurs sorties mono / stéréo





# La fenêtre de connection 2/6



#### **Focusrite Saffire Pro24 (firewire)**





Entrées 1/4"/XLR Gain des préamplis


Volume de sortie

MIDI

D'autre entrées sorties 1/4"



# La fenêtre de connection 3/6




Un exemple de fenêtre de connections avec plusieurs applications dont, guitarix, ardour






# La fenêtre de connection 4/6





# La fenêtre de connection 5/6




24/08/2013 Y. Collette






# La fenêtre de connection 6/6







#### La fenêtre de session 1/2



Pour voir ces informations, il faut d'abord sélectionner un répertoire de sauvegarde via 'enregistrer → enregistrer'.

Ensuite, on voit apparaître toutes les applications dont l'état sera sauver à la fermeture de QjackCtl.

Lors d'un prochain démarrage, il suffira de sélectionner le répertoire de session pour recharger automatiquement toutes les applications et les retrouver dans l'état où on les avait laissé.

Dans la zone infra, on pourra enregistrer des applications qui ne gèrent pas de session.



#### La fenêtre de session 2/2



Dans la zone infra, on pourra enregistrer des applications qui ne gèrent pas de session. Ces applications ne peuvent pas être détectées automatiquement par Jack. Pour ajouter une de ces applications, il faut repérer le nom de cette application dans la session. Par exemple, TuxGuitar apparaitra sous le nom « fluidsynth » :

- On clique sur Add;
- On donne le nom qui apparaît dans la session dans la colonne Infra-Client (fluidsynth dans le cas de TuxGuitar) ;
- On donne le chemin d'accès vers l'application dans la colonne Infra-Command (/usr/bin/tuxguitar dans le cas de TuxGuitar).







### La fenêtre de brassage



La fenêtre de brassage permet de connecter automatiquement des applications entre elles. Contrairement à la fenêtre de session, cette fenêtre ne gèrent pas le lancement automatique des applications.



# La fenêtre de configuration 1/4



3 **(c)** BY



### La fenêtre de configuration 1/4 - bis

pasuspender -- jackd

PulseAudio n'est pas recommandé :

- latence trop grande
- consomme de la ressource CPU

Quand on lance jack (jackd), on arrête pulseaudio. Pasuspender permet d'arrêter temporairement PulseAudio au démarrage de jack. PulseAudio redémarrera à l'arrêt de jack.


Sous Fedora, à la sortie de Jackd, le système pulse peut se bloquer. Pour remédier à ce problème, on peut réinitialiser PulseAudio. Il faut entre la ligne de commande :

pulseaudio --kill; pulseaudio --clean


Dans l'onglet 'Options' de la fenêtre réglage, dans la zone 'Exécuter un script après l'extinction' :








# La fenêtre de configuration 2/4





# La fenêtre de configuration 3/4





# La fenêtre de configuration 4/4

Paramètres Options Affichage Divers	
Autres	
Démarrer le serveur audio JACK au démarrage de l'application	Enregistrer la configuration du serveur audio JACK dans :
✓ Confirmer la fermeture de l'application	.jackdrc v
<ul> <li><u>G</u>arder les fenêtres filles au premier plan</li> </ul>	Oonfigurer comme serveur temporaire
Activ <u>e</u> r l'icône de notification système	✓ Confirmer l'e <u>x</u> tinction du serveur
Démarrer minimisé dans la <u>z</u> one de notification système	✓ Activer la prise en charge du séquenceur ALSA
Retarder le positionnement de la fenêtre au démarrage	Activer l'interface D-Bus
✓ Instance d'application unique	✓ Arrêter le <u>s</u> erveur audio JACK lors de la sortie de l'application
Boutons	
Cacher les boutons de gauche de la fenêtre principale	
Cacher les boutons de <u>d</u> roite de la fenêtre principale	
Cacher les boutons de <u>d</u> éplacement de la fenêtre principale	
Cacher le texte des <u>b</u> outons de la fenêtre principale	
Par défaut	
	Taille de police de <u>b</u> ase : (par défaut) <b>v</b>
	✓ OK Ø Annuler



#### La fenêtre d'informations



Cette fenêtre affiche les informations de version de Jack (1.9.9.5) et QjackCtl (ici la version 0.3.10).


Le site de QjackCtl : http://qjackctl.sourceforge.net

Le site de Jack: http://jackaudio.org





#### Menu contextuel



Ce menu est accessible par un clic droit en n'importe quel endroit de l'interface graphique.

On retrouve toutes les fonctions accessibles par les autres boutons.



# Connecter plusieurs cartes audio

Pour connecter la sortie d'une autre carte son :

\$ alsa\_out -d hw:1

On connecte le tout en utilisant qjackctl.

Il est probable que l'on entende le rééchantillonnage si on utilise les valeurs par défaut. En réglant le 'catch\_factor' entre 10 000 et 100 000 on peut obtenir un son de meilleur

qualité.

\$ alsa\_out -d hw:1 -f 30000

Et pour connecter une entrée :

\$ alsa\_in -d hw:1 -f 30000

C'est pratique pour connecter ensemble une carte son interne d'un PC avec une carte son USB ou FireWire.

#### Liste des options :

-j <jack name> donne un nom à la connection

-d <alsa\_device>

-c <channels>

-p <period\_size>


-n <num\_period>

-r <sample\_rate>

-m <max\_diff>

-t <target\_delay>

-f <catch\_factor>



#### Alsa midi vers Jack midi

Pour chaque port Alsa-Midi vous obtenez le port équivalent en Jack-Midi, pour ce faire, c'est on ne peut plus simple, on utilise la commande a2j\_control. Pour connaître toutes les options:

```
$ a2j_control
```

#### Pour démarrer et arrêter:

```
$ a2j_control start
$ a2j_control ehw
$ a2j_control stop
```

```
exit - exit a2j bridge dbus service
```

start - start bridging stop - stop brdiging

status - get bridging status

gjcn - get JACK client name

ma2jp <client\_id> <port\_id> - map ALSA to JACK playback port
ma2jc <client\_id> <port\_id> - map ALSA to JACK capture port
mj2a <jack\_port\_name> - map JACK port to ALSA port

ehw - enable export of hardware ports dhw - disable export of hardware ports



#### Alsa midi vers Jack midi

On peut aussi utiliser zita-a2j pour faire la même chose, mais en mieux. zita-a2j n'est pas supporté par toute les distributions (pas de paquet sous Fedora).

http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/index.html

Autre avantage de zita-a2j : ces 2 outils remplacent avantageusement alsa\_in et alsa\_out

\$ modprobe snd-aloop # Chargement du module alsa aloop

# Pour la création d'une interface

# d'une interface Loopback

\$ zita-a2j -L -d hw:Loopback # Dans un premier terminal

\$ zita-j2a -L -d hw:Loopback # Dans un second terminal





#### Jack Network

#### Première approche

Sur la machine maitre :

On démarre **qjackctl** normalement.

On démarre ensuite la connexion avec l'esclave n°1:

jack\_netsource -H <IP de la machine esclave> -p 3000

On vérifie que le port UDP 3000 est ouvert sur le firewall On connecte l'entrée **netjack** à la sortie jack via **qjackctl**.

Sur la machine esclave :

On démarre **qjackctl** avec le driver **netone**. C'est tout.

Il faut juste vérifier que le port UDP 3000 est aussi ouvert sur le firewall de la machine esclave.



#### Jack Network

#### Seconde approche

Sur la machine maitre :

On démarre **qjackctl** normalement.

On démarre ensuite le driver **netmanager** :

jack\_load netmanager -i '-a <IP du master> -p 3000'

On ouvre le port 3000 UDP sur le firewall du maitre.

Sur la machine esclave :

On démarre **qjackctl** avec le driver **net**. C'est tout.

On peut le démarre en ligne de commande :


jackd -d net -a <IP du master> -p 3000 -C 2 -P 2 (avec 2 ports d'entrée et 2 ports de sortie).

On ouvre le par Dans les deux approches, il faut faire attention à la version de jack qui tourne sur l'esclave et le maitre. Une différence de version peut entrainer des bugs difficiles à débusquer.





### Alternative : Patchage




http://drobilla.net/software/patchage/






## Cadence Onglet 'system'





## Cadence Onglet 'tools'








## Cadence Onglet 'tweaks'

Réglages des chemins vers les plugins LADSPA, LV2, DSSI et VST.


Réglages des chemins vers certaines applications.

Dans certaines distribution Linux, il sera nécessaire d'ajuster les chemins vers les plugins LV2, LADSPA, VST.






## Cadence Configuration






## Cadence Configuration



Y. Collette



## Cadence Vue Catia




Bleu: audio – Rouge: Jack MIDI – Marron: ALSA MIDI HW – Vert: ALSA MIDI Soft





## Cadence Vue Claudia



Vue presque identique à celle de Catia. Le plus : la gestion des sessions Jack via LADISH. Attention : toutes les applications ne supportent pas LADISH.





### Non session manager


Non de la session

Liste des applications lancées dans la session

Outil à intégrer pour enregistrer les connexions Jack

Non Session Manager permet de lancer plusieurs applications et de les reconnecter

Les applications doivent être dans le PATH ...





### Ray Session

Tout comme non-sessionmanager, Ray Session permet de gérer le lancement et la connexion automatique d'application audio Jack.


Contrairement à non-sessionmanager, cette application est toujours activement développée. Zone de création /
gestion des sessions

Zone où apparaissent les différents outils et indication des sauvegardes des états

http://linuxmao.org/Ray+Session https://github.com/Houston4444/RaySession


Y. Collette

Zone des messages de lancement






## Ray Session Exemple





#### Ray Session

#### Fenêtre de création de session






Un outil bien pratique pour ajuster les niveaux des signaux transitant dans Jack.

**Mixer** :: pour ajjoutter dess bandes de mixage

**Remote Control**: pour apprendre les contrôles OSC


L'option '**non-mixer -- osc-port <portune**' permet de régler le port d'écoute OSC.






#### Chaque bande possède un certain nombre de réglages :








#### Clic droit → view → Fader / Flow










Pour utiliser les CV (control voltage) pour contrôler Non Mixer, il faudra installer jm2cv (Jack Midi to Control Voltage) :

https://github.com/harryhaaren/jm2cv.git

- \$ dnf install non-mixer
- \$ dnf install non-mixer-xt
- \$ dnf install non-mixer-lv2



### Jack\_Mixer



\$ dnf install jack\_mixer