DRUM SYNTH · SAMPLER · SEQUENCER EUCLIDEO

# DRUMMATIC

Manuale utente




**Versione 0.2.2** · ottobre 2026

Windows (standalone + VST3) · macOS (standalone + VST3, universale)

Emilio Falciatori

# Indice


1 **Introduzione** 3

2 **Installazione** 4

3 **L'interfaccia** 5

4 **La voce** 6

Synth · Sampler · Blend · Tone · Modulazione · Inviluppi · LFO · Variation e Mix

5 **Il sequencer** 10

6 **Mixer, effetti e master** 13

7 **Performance** 15

8 **Kit, preset e randomizzazione** 16

9 **Controllo MIDI e tastiera** 17

10 **Risoluzione dei problemi** 18

A **Appendice: tabelle di riferimento e cronologia versioni** 19

# 01 Introduzione

Cos'è Drummatic e come è organizzato

Drummatic è una drum machine ibrida a **otto voci**. Ogni voce unisce un sintetizzatore con 25 motori di sintesi, un campionatore con quattro motori di riproduzione, un filtro e una distorsione, un sistema di modulazione completo e un proprio **sequencer euclideo**. Le voci passano in un mixer con delay e riverbero in mandata e in un bus master con compressione, equalizzazione e clipping.

Drummatic funziona come **applicazione standalone** e come **plugin VST3** per Ableton Live e gli altri DAW compatibili, su Windows e macOS. Lo stato completo (suoni, sequenze, modulazioni, campioni) viene salvato con il progetto del DAW.

## Concetti chiave

**Una voce, due sorgenti**

Ogni voce ha un synth e un sampler. Il controllo BLEND decide quanto si sente di ciascuno: al centro entrambi suonano a pieno volume.

**Modulazione a mappatura**

Otto sorgenti (Random, Velocity, Macro 1–2, Env 1–2, LFO 1–2) si collegano a quasi ogni manopola: premi MAP su una sorgente e trascina le manopole.

**Sequenze generative**

Ogni voce ha un generatore euclideo con permutazioni, swing e curve di tempo, più dieci lane per passo con lunghezze indipendenti per poliritmi.

**Controllo globale**

La pagina Performance sposta insieme i parametri di tutte le voci; COMMIT scrive il risultato nelle voci quando ti piace.

## Requisiti

| SISTEMA | FORMATI | NOTE |
|---|---|---|
| **Windows 10/11 64 bit** | Drummatic.exe · Drummatic.vst3 | Nessuna libreria aggiuntiva da installare. |
| **macOS 10.13 o successivo** | Drummatic.app · Drummatic.vst3 | Binario universale: Apple Silicon e Intel. |
| **DAW** | VST3 | Testato con Ableton Live 12. Ingresso MIDI e fino a 8 uscite stereo. |

# 02 Installazione

Windows, macOS e prima configurazione

## Windows

1. Estrai lo zip `Drummatic-Windows.zip`.
2. **Plugin:** copia la cartella `Drummatic.vst3` in `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.
3. **Standalone:** copia `Drummatic.exe` dove preferisci (per esempio sul desktop) e avvialo. Se compare l'avviso di Windows SmartScreen, scegli *Ulteriori informazioni → Esegui comunque*.
4. In Ableton apri *Preferenze → Plug-in*, verifica che *Usa cartella di sistema VST3* sia attivo e premi *Riesegui scansione*.

## macOS

1. Estrai lo zip `Drummatic-macOS.zip`.
2. **Plugin:** copia `Drummatic.vst3` in `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` (nel Finder: *Vai → Vai alla cartella…*).
3. **Standalone:** trascina `Drummatic.app` in *Applicazioni*.
4. Il software non è notarizzato da Apple. Al primo avvio apri il Terminale ed esegui una volta:
   `xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Drummatic.vst3 /Applications/Drummatic.app`
5. Riavvia Ableton o riesegui la scansione dei plug-in.

## Prima configurazione dello standalone

Apri **Options → Audio/MIDI Settings** in alto a sinistra nella finestra e scegli scheda audio, frequenza di campionamento, dimensione del buffer e, se vuoi suonare Drummatic da una tastiera o da un controller, l'ingresso MIDI.

> **LATENZA SU WINDOWS**
> Lo standalone non include il driver ASIO. Per una latenza bassa scegli **Windows Audio (Exclusive Mode)**, oppure usa il plugin VST3 dentro Ableton, che sfrutta il driver ASIO del DAW.

## Dove vengono salvati i file

| CONTENUTO | CARTELLA |
|---|---|
| **Kit** | `Documenti/Drummatic/Kits` · file `.mkit` |
| **Preset di voce** | `Documenti/Drummatic/Voices` · file `.mvoice` |
| **Campioni** | `Documenti/Drummatic/Samples` (cartella predefinita del browser campioni) |

Se avevi già salvato kit con le versioni precedenti (cartella `Documenti/Manipolo`), al primo avvio vengono copiati automaticamente nella nuova cartella.

# 03 L'interfaccia

Barra superiore, colonna delle voci, pagine e master




**Pagina VOICE.** A sinistra le otto voci, al centro la voce selezionata (qui la 7: Scrapyard più un campione in Granular), a destra il bus master.

La finestra è divisa in quattro zone fisse e in un'area centrale che cambia con la pagina scelta.

**Barra superiore**
PLAY e STOP, tempo (solo standalone), le quattro pagine, il browser dei kit, TASTI e RANDOM.

**Colonna voci**
Clic per selezionare. Il LED si accende quando la voce suona. M e S per mute e solo. Shift+clic o doppio clic per ascoltarla.

**Master**
MAXIMIZE, equalizzatore a tre bande, tipo di clipping, GAIN finale e profondità della randomizzazione.

## Le pagine

| PAGINA | CONTENUTO |
|---|---|
| **VOICE** | Il suono della voce selezionata: synth, sampler, blend, tone, modulazione, inviluppi, LFO, variation e mix. |
| **SEQ** | Il sequencer della voce selezionata, con le lane per passo, e la vista ALL con tutte le sequenze. |
| **MIX / FX** | Una striscia di canale per voce, Shatter Delay e Headspace Reverb. |
| **PERFORM** | Controlli globali che agiscono su tutte le voci insieme. |

## Usare le manopole

| GESTO | EFFETTO |
|---|---|
| **Trascina su/giù** | Cambia il valore. |
| **Alt + clic** | Riporta il controllo al valore predefinito. |
| **Tasto destro** | Blocca o sblocca il controllo (lucchetto, segnato da una **L** rossa). Vedi capitolo 8. |
| **In modalità MAP** | Il trascinamento imposta la profondità di modulazione invece del valore; doppio clic la azzera. |

L'arco ambra mostra il valore impostato; un puntino verde menta mostra il valore modulato in tempo reale.

# 04 La voce

Synth, sampler, tone e modulazione

Il percorso del segnale di ogni voce è: **Synth + Sampler → Blend → blocco DC → Filtro / Distorsione (ordine selezionabile) → Gain e Pan → uscita e mandate**.

## Synth

Il pulsante **SYNTH** attiva il sintetizzatore; il menu sceglie il motore. **PITCH** trasporta in semitoni (±48); le altre quattro manopole cambiano nome e funzione secondo il motore. **ENV 2** fa usare al synth l'inviluppo 2 invece dell'1 per il volume; **STEREO** genera un secondo canale leggermente desintonizzato.

I motori pensati per la cassa (Kick, Zap, Pillow, Tripwire, Radiator) suonano un'ottava sotto (Do 1, 65 Hz) a PITCH 0; tutti gli altri partono da Do 2 (131 Hz).

| MOTORE | 1 | 2 | 3 | 4 | CARATTERE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kick** | P. DECAY | P. DEPTH | WAVEFORM | SUB | Cassa a seno con discesa di pitch; forma da triangolo a seno saturato. |
| **Snare** | P. DECAY | P. DEPTH | CUTOFF | S. RATE | Tono più rumore filtrato a frequenza di campionamento variabile. |
| **Hat** | BLEND | S. RATE | CUTOFF | HARMONIC | Sei oscillatori quadri in stile 808 miscelati con rumore. |
| **Clap** | CLAPS | SPACING | CUTOFF | REV DECAY | Da 1 a 8 battiti di rumore filtrato più coda ambientale. |
| **FM** | RATIO | DEPTH | FEEDBACK | ENV | Due operatori con feedback; ENV aggiunge un attacco brillante. |
| **Modal** | HARMONICS | DAMPEN | VARY | BRIGHT | Otto modi risonanti da membrana a barra metallica. |
| **Cowbell** | FILTER | CLICK | NOISE | HARMONIC | Due onde quadre in rapporto variabile, click e rumore. |
| **Zap** | ENV | CLICK | OVERTONE | SUB | Discesa di pitch rapidissima, da laser a cassa elettronica. |
| **Pillow** | PILLOW | CLICK | RATTLE | SUB | Cassa morbida e attutita; RATTLE la rende granulosa. |
| **Tripwire** | P. DECAY | P. DEPTH | TRANSIENT | SQUARE | Cassa con doppio inviluppo di pitch e saturazione a onda quadra. |
| **Radiator** | ENV | TICK | OVERTONE | ROAST | Cassa saturata con tick e un sub rumoroso. |
| **Kombucha** | S. RATE | FEEDBACK | P. ENV | DAMP | Corda pizzicata (Karplus-Strong): plucked, tom, metalli. |
| **LPG** | FOLD | SHAPE | NOISE | DAMP | Wavefolder in un low-pass gate: bongo e percussioni modulari. |
| **Builder** | OSC WAVE | OSC GAIN | NOISE TILT | NOISE GAIN | Oscillatore morfabile più rumore inclinabile, da costruire a mano. |
| **Additive** | FREQ RATIO | AMP RATIO | PARTIALS | AMP ENV | Fino a 24 parziali, da seno puro a campana a saturazione. |
| **Chaos** | RATIO | CHAOS | FILTER | CHAOS ENV | Due oscillatori che si modulano a vicenda, con filtro mobile. |
| **VOSIM** | PARTIAL 1 | PARTIAL 2 | FM | FM ENV | Due seni finestrati: timbri vocali e formantici. |
| **SumSyn** | RATIO | BRIGHT | PM | PM ENV | Sintesi per sommatoria; BRIGHT alto aggiunge wavefolding. |
| **Reson** | HARMONICS | DAMPEN | MATERIAL | RING | Impulso di rumore in un banco di sei risonatori. |
| **Combinatoric** | COMB RATIO | FEEDBACK | P. ENV | FM | Seno in un filtro a pettine modulato. |

| MOTORE | 1 | 2 | 3 | 4 | CARATTERE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terraining** | PITCH 2 | SHAPE 1 | SHAPE 2 | TERRAIN | Wave terrain e operatori bitwise su due oscillatori. |
| **Shame** | PITCH 2 | FM | FEEDBACK | SHAME | Sample & hold incrociati, FM e feedback: digitale e instabile. |
| **Entangled** | PITCH 2 | FM | FEEDBACK | TANGLE | Ring modulation, finestre e terrain su seni. |
| **Haywire** | OVERTONE | P. DEPTH | BRIGHT | RATTLE | Rullante "acustico" con sezione di cordiera. |
| **Scrapyard** | RATIO | ZAP | MATERIAL | FM | Otto modi metallici con FM e attacco a zap. |

## Sampler

Il pulsante **SAMPLER** attiva il campionatore. Carica un file trascinandolo sulla forma d'onda (WAV, AIFF, FLAC, OGG, MP3) o con **CARICA**; le frecce **< >** passano al file precedente o successivo nella stessa cartella, **RND** ne sceglie uno a caso, **X** lo rimuove.

I marcatori **START** (in alto) e **END** (in basso) delimitano la porzione riprodotta; se END è prima di START il campione suona al contrario. Il menu a destra sceglie l'inviluppo che controlla il volume del sampler: *Off* (il campione suona fino in fondo), *Env 1* o *Env 2*.

| MOTORE | 1 | 2 | 3 | 4 | USO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classic** | FINE | TILT | COMP | GAIN | Riproduzione diretta. TILT scurisce o schiarisce, COMP comprime o espande, GAIN satura sopra il centro. |
| **Phase Warp** | MIRROR | SHAPE | SPLIT | SWING | Deforma il tempo del campione: rimbalzi, accelerazioni, cambi di velocità a metà. |
| **Cloner** | FINE | TILT | VARIATION | DAMP | Ogni colpo è leggermente diverso, come un musicista vero. DAMP toglie o esalta le risonanze. |
| **Granular** | SIZE | RATE | SPEED | BLUR | Grani da 5 a 300 ms: tempo e intonazione indipendenti, BLUR sparpaglia o inverte i grani. |

## Blend

La manopola verticale **BLEND** bilancia synth e sampler: a sinistra solo synth, a destra solo sampler, al centro entrambi a pieno volume.


## Tone

**CUTOFF**, **RESONANCE** e **DISTORT** controllano filtro e distorsione. Il pulsante **POST** mette la distorsione dopo il filtro invece che prima.

| FILTRO | CARATTERE |
|---|---|
| **Scream LP/HP/BP** | Risonanza aggressiva, satura nel loop. |
| **Dark LP/HP/BP** | Morbido e scuro, risonanza contenuta. |
| **Comb FB+ / FB−** | Pettine con retroazione: toni metallici. |
| **Comb FF+ / FF−** | Pettine senza retroazione: phasing statico. |
| **Comb AP** | Allpass: diffusione e risonanze sottili. |

| DISTORSIONE | CARATTERE |
|---|---|
| **Tape · Tube** | Saturazione calda, simmetrica o asimmetrica. |
| **Bitcrush · Rate Crush** | Riduzione di bit e di frequenza. |
| **Wavefold · Square** | Ripiegamento dell'onda, squadratura. |
| **Phase · Contrast** | Distorsione di fase; Contrast esalta i transienti. |
| **Dropout** | Elimina cicli d'onda interi. |
| **MiniGlitch · MegaGlitch** | Micro-delay instabile, mono o stereo. |

## Modulazione




**Modalità MAP attiva su RANDOM.** Le manopole modulabili diventano verdi e mostrano la profondità invece del valore.

Le otto sorgenti sono: **RANDOM** (un valore nuovo a ogni colpo), **VELOCITY** (la dinamica del colpo), **MACRO 1** e **MACRO 2** (manopole libere, automatizzabili dal DAW), **ENV 1**, **ENV 2**, **LFO 1** e **LFO 2**.

1. Premi il pulsante **MAP** (l'icona con l'onda) accanto alla sorgente: si illumina in verde.
2. Trascina una manopola qualsiasi: imposti quanto quella sorgente la sposta, in positivo o in negativo. Un arco verde mostra l'escursione.
3. Premi di nuovo MAP per tornare alla modifica normale. Doppio clic su una manopola in modalità MAP azzera quella modulazione.

I due riquadri RANDOM e VELOCITY mostrano gli ultimi cinque valori generati, utili per capire quanto sta variando il suono.

## Inviluppi

Due inviluppi **AHD** (Attack, Hold, Decay). **CURVE** va da lineare a esponenziale; **VELOCITY** stabilisce quanto la dinamica del colpo riduce il picco. Se una voce viene ricolpita mentre suona, l'inviluppo riparte dal livello corrente: niente click.

## LFO

Due LFO con **SPEED**, **SHAPE** e **AMP**. Con **SYNC** la velocità è una divisione musicale (da 8 battute a 1/64, terzine comprese); senza, va da 0,01 a 440 Hz. **BIPOLAR** fa oscillare il valore sopra e sotto il centro.

| FORMA | SHAPE |
|---|---|
| **Wavetable** | Morfa seno → triangolo → dente di sega → quadra → casuale. |
| **Triangle Tilt** | Inclina il triangolo verso rampa crescente o decrescente. |
| **Pulse Width** | Larghezza dell'impulso. |
| **Smooth Random** | Quanto è morbido il passaggio tra un valore casuale e il successivo. |

| RESET | COMPORTAMENTO |
|---|---|
| **Free Run** | Gira libero, ripartendo solo all'avvio del trasporto. |
| **Always Reset** | Riparte da zero a ogni colpo. |
| **Soft Reset** | Riparte solo se la voce era in silenzio. |
| **Sample and Hold** | Tiene il valore letto al momento del colpo. |
| **One Shot** | Esegue un solo ciclo per colpo, poi si ferma. |

## Variation e Mix

**VARIATION** aggiunge a ogni colpo piccoli scostamenti casuali a tutti i controlli non bloccati: più alto il valore, più ogni colpo è diverso. **DELAY** e **REVERB** sono le mandate agli effetti, **PAN** e **VOICE GAIN** posizionano la voce nel mix.

Sotto il blocco Tone trovi **CARICA VOCE** e **SALVA VOCE** per i preset di voce, **RESET** per riportare la voce ai valori iniziali e **DADO** per randomizzarla.

# 05 Il sequencer

Generatore euclideo, lane per passo e vista ALL




**Pagina SEQ, voce 8.** In alto la riga dei trigger (punti verdi dal generatore, ambra quelli manuali), sotto la lane PITCH con una linea melodica.

## Generate

| CONTROLLO | FUNZIONE |
|---|---|
| **STEPS** | Lunghezza del pattern euclideo (1–64 passi). |
| **FILL** | Numero di colpi distribuiti nel modo più uniforme possibile. |
| **PATTERN** | Permutazioni: sposta i colpi singolarmente per ritmi meno regolari (1 = euclideo puro). |
| **ROTATE** | Ruota il pattern in avanti o indietro. |
| **INVERT** | Inverte colpi e pause. |

Clicca nella riga in alto per aggiungere o togliere **trigger manuali**, che si sommano a quelli generati; trascina per disegnarne diversi.

## Modify

| CONTROLLO | FUNZIONE |
|---|---|
| **SHIFT** | Anticipa o ritarda l'intera sequenza fino a mezzo passo. |
| **SWING** | Sposta i passi dispari; valori negativi li anticipano. |
| **SHAPE** | Curva il tempo all'interno del pattern: i colpi accelerano o rallentano. |
| **DENSITY** | In negativo toglie colpi a caso, in positivo ne aggiunge sulle pause. |

## Settings e Humanize

**LENGTH** è la lunghezza della sequenza (fino a 128 passi). Con **SNAP** attivo viene arrotondata a un multiplo di STEPS; spegnilo per poliritmi (per esempio 7 passi contro 16). La velocità del passo è **SPEED** (da 1/1 a 1/32, terzine comprese) moltiplicata per **MULT** (da /4 a 4×). **RESET** fa ripartire tutto ogni **RESET LEN** passi.

**HUMANIZE** è globale: sposta i colpi di piccole quantità casuali, uguali per tutte le voci che suonano sullo stesso passo, così il groove resta coeso.

## Lane per passo

Sotto la riga dei trigger puoi disegnare valori diversi per ogni passo. Alt+clic riporta un passo al valore predefinito.

| LANE | INTERVALLO | EFFETTO |
|---|---|---|
| **VEL** | 0–127 | Dinamica del colpo. A 127 (barra rossa) aggiunge una spinta di distorsione. |
| **SHIFT** | ±100 | Sposta il singolo passo fino a mezzo passo. |
| **PITCH** | ±24 st | Trasposizione per passo, per linee melodiche. |
| **RATCH** | 1–8 | Ripetizioni del colpo all'interno del passo. |
| **ENV** | ±100 | Accorcia o allunga gli inviluppi (fino a 4× o ¼). |
| **PAN** | ±100 | Spostamento stereo per passo. |
| **VAR** | 0–100 | Variation aggiuntiva per quel colpo. |
| **PROB** | ±100 | In negativo probabilità di saltare il colpo, in positivo probabilità di raddoppiare il ratchet. |
| **SENDS** | ±100 | In positivo mandata extra al delay, in negativo al riverbero. |
| **MACRO 2** | 0–100 | Sostituisce il valore di MACRO 2 per quel colpo. |

Ogni lane ha una modalità di avanzamento e una lunghezza propria (menu in basso a destra):

| MODALITÀ | AVANZAMENTO |
|---|---|
| **SYNC** | Segue la sequenza principale passo per passo. |
| **FREE** | Avanza a ogni passo ma con la propria lunghezza: poliritmi di parametri. |
| **TRIG** | Avanza solo quando la voce suona davvero. |
| **RETRIG** | Come TRIG, ma riparte dall'inizio a ogni giro della sequenza. |

I pulsanti in basso: **X** azzera la lane, **< >** la ruotano (con Alt ruotano anche i trigger manuali), **DADO** la randomizza, **CANCELLA TRIGGER** rimuove i trigger manuali.

## Trasporto

Nel DAW il sequencer segue il trasporto: parte e si ferma con Ableton e resta agganciato alla sua posizione. **PLAY** lo avvia anche a DAW fermo; quando il DAW parte, Drummatic torna a seguirlo. **STOP** lo ferma anche se il DAW sta suonando; il successivo play del DAW lo riarma automaticamente. Nello standalone il tempo si imposta con il campo BPM.

## Vista ALL




**Vista ALL.** Le otto sequenze insieme: si vedono il poliritmo della voce 5 (3 su 7) e della voce 6 (5 su 13).

Il pulsante **ALL** mostra tutte le sequenze in una griglia. Clicca una cella per aggiungere o togliere un trigger manuale, clicca il numero a sinistra per selezionare la voce.

# 06 Mixer, effetti e master

Strisce di canale, routing, delay, riverbero e bus master




**Pagina MIX / FX.** Otto strisce di canale a sinistra, Shatter Delay e Headspace Reverb a destra.

## Strisce di canale

| CONTROLLO | FUNZIONE |
|---|---|
| **DELAY · REVERB** | Mandate agli effetti. |
| **PAN · GAIN** | Posizione stereo e volume della voce (il meter a sinistra del numero mostra il livello). |
| **TRIGGER** | Quando questa voce suona, fa suonare anche la voce indicata: utile per stratificare. |
| **CHOKE** | Quando questa voce suona, zittisce la voce indicata (es. hi-hat aperto e chiuso). |
| **ROUTING** | Uscita della voce: Main 1-2 oppure una delle uscite ausiliarie 3-4 … 15-16. |
| **M · S** | Mute e solo. |

## Uscite multiple in Ableton

1. Nella traccia di Drummatic, apri il menu delle uscite e attiva le uscite aggiuntive del plugin.
2. Crea una traccia audio per ogni uscita usata e scegli come ingresso *Drummatic → Out 3-4* (e così via), con il monitor su *In*.
3. Nella pagina MIX / FX imposta il ROUTING delle voci da separare.

> **ATTENZIONE**
>
> Il bus MASTER (Maximize, EQ, clipping) agisce solo sull'uscita Main, e anche delay e riverbero escono sempre dal Main. Se mandi una voce su un'uscita ausiliaria non attiva nel DAW, non la sentirai.

## Shatter Delay

Un delay che cambia tempo all'istante, senza glissati di pitch.

| CONTROLLO | FUNZIONE |
|---|---|
| **TIME · SYNC** | Tempo in millisecondi, oppure una divisione musicale con SYNC attivo. |
| **FEEDBACK** | Ripetizioni. |
| **GLITCH** | Variazioni casuali del tempo: da leggero vibrato a ritmi spezzati. |
| **DUCKING** | Abbassa il delay mentre le voci suonano. |
| **FB TILT** | Scurisce o schiarisce le ripetizioni. |
| **S.RATE** | Rallenta l'elaborazione: suono lo-fi e tempi più lunghi. |
| **GAIN · > REVERB** | Volume del delay e quanto ne va nel riverbero. |
| **STEREO · PONG** | Glitch indipendente per canale; ripetizioni alternate sinistra/destra. |

## Headspace Reverb


| CONTROLLO | FUNZIONE |
|---|---|
| **Modo** | Dark, Bright, Hall o Tin Can (stanza minuscola e metallica). |
| **PREDELAY · SYNC** | Ritardo prima della coda, in ms o in divisioni musicali. |
| **DECAY** | Durata della coda (0,1–20 s). |
| **S.RATE** | Come nel delay: grana e spazio più grandi. |
| **IN TILT · OUT TILT** | Equalizzazione prima e dopo il riverbero. |
| **GAIN** | Volume del riverbero. |

## Master

**MAXIMIZE** è un compressore aggressivo che alza le parti deboli e le code. **HIGH**, **MID** e **LOW** sono un equalizzatore a tre bande (±18 dB). Il menu di clipping offre *No Clipping*, *Soft Clip*, *Hard Clip* e *Wavefold*; **GAIN** è il volume finale.

# 07 Performance

Controllare tutte le voci insieme




**Pagina PERFORM.** A sinistra ENABLE e FLIP per voce, al centro le sezioni di controllo, a destra i comandi globali.

Ogni manopola della pagina Performance **si somma** al valore corrispondente di tutte le voci abilitate. Al centro (0%) non cambia nulla; ruotandola a destra o a sinistra sposti tutte le voci nella stessa direzione.

| SEZIONE | CONTROLLI |
|---|---|
| **ENV** | ATTACK, HOLD, DECAY, CURVE — su entrambi gli inviluppi. |
| **SYNTH** | PITCH e le quattro manopole del motore. |
| **SAMPLER** | PITCH e le quattro manopole del motore sampler. |
| **MODULATION** | MACRO 1, MACRO 2, VARIATION e MOD AMP (scala tutte le profondità di modulazione, da 0 a 2×). |
| **TONE** | DISTORT, CUTOFF, RES. |
| **SEQUENCER** | STEPS, FILL, PATTERN, DENSITY, PROB, RATCHET. |

## Voci e controlli globali

**ENABLE** include o esclude una voce; **FLIP** le applica l'effetto al contrario (per esempio, alzando DECAY le altre voci si allungano e questa si accorcia). Nel riquadro GLOBAL:

| CONTROLLO | FUNZIONE |
|---|---|
| **DEPTH** | Scala tutta la pagina; in negativo la inverte. |
| **DADO** | Randomizza i controlli Performance non bloccati, con l'ampiezza di RANDOMIZE DEPTH. |
| **COMMIT** | Scrive il suono attuale nei controlli delle voci e riporta la Performance a zero. |
| **RESET** | Riporta tutti i controlli Performance a zero senza toccare le voci. |
| **ENABLED** | Attiva o disattiva l'intera pagina, per confrontare il prima e il dopo. |

> **FLUSSO CONSIGLIATO**
>
> Usa DADO finché trovi una variazione interessante, regola DEPTH per dosarla e premi COMMIT per renderla definitiva. Tasto destro su una manopola Performance la esclude dal DADO; i lucchetti delle singole voci escludono quei controlli anche dalla Performance.

# 08 Kit, preset e randomizzazione

Salvare, richiamare e generare suoni

## Kit

Un kit (`.mkit`) contiene tutto: le otto voci, le sequenze, le modulazioni, i riferimenti ai campioni, effetti, master e Performance. Usa **SALVA KIT** e **CARICA KIT** nella barra superiore; le frecce ai lati del nome scorrono i kit della cartella `Kits` in ordine alfabetico.

Nel DAW non serve salvare il kit: lo stato completo viene memorizzato con il progetto.

## Preset di voce

Un preset di voce (`.mvoice`) contiene il suono di una singola voce, comprese modulazioni e campione, ma **non** la sequenza, il routing, il choke e il trigger: puoi cambiare suono senza perdere il ritmo.

## Randomizzazione

| COMANDO | COSA CAMBIA |
|---|---|
| **DADO (voce)** | I parametri sonori della voce selezionata. |
| **RANDOM (barra)** | I parametri sonori di tutte le voci. |
| **DADO (lane)** | I valori della lane visibile nel sequencer. |
| **DADO (Performance)** | I controlli della pagina Performance. |

L'ampiezza dei cambiamenti dipende da **RND DEPTH** nel master. La randomizzazione non tocca mai sequenza, routing, choke, trigger, pan, volume e mandate, e tiene i decadimenti entro valori utilizzabili.

## Lucchetti

Tasto destro su una manopola della voce la blocca: compare una **L** rossa. Un controllo bloccato è escluso da VARIATION, dalla randomizzazione, dalla Performance e dal caricamento di preset e kit. Ripeti il tasto destro per sbloccarlo.

# 09 Controllo MIDI e tastiera

Suonare e comandare Drummatic da note MIDI

Drummatic risponde alle note MIDI su undici canali. Nel DAW crea una clip MIDI sulla traccia di Drummatic e scegli il canale di uscita del controller o della clip.

## Suonare le voci

| CANALE | NOTE | AZIONE |
|---|---|---|
| **1** | Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol (qualsiasi ottava) | Suonano le voci 1–8. |
| **2–9** | Tutte | Suonano la voce 1–8 in modo cromatico; il Do centrale (nota 60) è l'intonazione di base. |

## Trasporto, mute e solo (canale 10)

| NOTE | AZIONE |
|---|---|
| **0 · 1 · 2** | Play/stop alternato · Play · Stop del sequencer. |
| **12–19** | Mute on/off delle voci 1–8. |
| **24–31** | Solo on/off delle voci 1–8. |
| **36–43** | Mute momentaneo (finché la nota è premuta). |
| **48–55** | Solo momentaneo. |
| **60–67** | Choke immediato della voce. |

## Kit e randomizzazione (canale 11)

| NOTE | AZIONE |
|---|---|
| **0 · 1** | Kit precedente · successivo. |
| **2 · 3** | Kit casuale · randomizza tutte le voci. |
| **12 · 13 · 14** | Performance: DADO · RESET · COMMIT. |
| **24–31** | Randomizza la voce 1–8. |

## Scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie funzionano quando il pulsante **TASTI** è acceso e la finestra di Drummatic è attiva. Nello standalone TASTI è acceso di default; nel DAW è spento, così la barra spaziatrice e la tastiera MIDI del computer restano al DAW.

| TASTO | AZIONE |
|---|---|
| **Q** | Suona la voce selezionata. |
| **W · S** | Voce precedente · successiva. |
| **A · D** | Pagina precedente · successiva. |
| **Spazio** | Play/stop (solo standalone). |

# 10 Risoluzione dei problemi

Le situazioni più comuni e come uscirne

| SINTOMO | CAUSA PROBABILE E SOLUZIONE |
|---|---|
| **Il DAW suona ma Drummatic no** | Il sequencer è stato fermato (STOP acceso). Premi PLAY o riavvia il trasporto del DAW. Se succedeva premendo spazio con la finestra del plugin aperta, aggiorna alla versione 0.2.1 o successiva. |
| **Una voce non si sente** | Controlla M/S nella colonna voci, VOICE GAIN, BLEND (tutto sul sampler senza campione = silenzio) e il ROUTING nella pagina MIX / FX. |
| **Il campione non si carica** | Il kit ricorda il percorso del file: se lo hai spostato o rinominato, ricaricalo con CARICA e salva di nuovo il kit. |
| **Il plugin non compare in Ableton** | Verifica la cartella di installazione (capitolo 2) e riesegui la scansione. Su macOS rimuovi la quarantena con il comando `xattr`. |
| **macOS dice che l'app è danneggiata** | È il blocco di Gatekeeper per software non notarizzato: esegui il comando `xattr` del capitolo 2. |
| **Crepitii o interruzioni** | Aumenta la dimensione del buffer audio. Su Windows usa il driver ASIO del DAW o WASAPI esclusivo. |
| **Le scorciatoie non funzionano** | Accendi TASTI nella barra superiore e clicca dentro la finestra di Drummatic. |

## Limiti noti

- Lo standalone per Windows non include il driver ASIO: usa WASAPI esclusivo o il plugin nel DAW.
- La modulazione viene calcolata ogni 16 campioni (circa 0,3 ms): gli LFO molto veloci sono un'approssimazione della modulazione audio-rate.
- Il motore Cloner usa un banco di filtri a 8 bande invece di un'analisi spettrale completa.
- Le versioni macOS e Windows non sono firmate da un'autorità di certificazione: il sistema operativo mostra un avviso al primo avvio.

# A Appendice

Riferimenti rapidi e cronologia delle versioni

## Destinazioni di modulazione

PITCH e le quattro manopole del synth; PITCH, le quattro manopole del sampler, START ed END; BLEND; CUTOFF, RESONANCE, DISTORT; ATTACK, HOLD e DECAY di entrambi gli inviluppi; SPEED e AMP di entrambi gli LFO; PAN, VOICE GAIN, DELAY e REVERB.

## Divisioni musicali

LFO, delay e predelay del riverbero: 8 bar, 4 bar, 2 bar, 1 bar, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/64.
Velocità del sequencer: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T, con moltiplicatore /4, /3, /2, 1×, 2×, 3×, 4×.

## Cronologia delle versioni

| VERSIONE | NOVITÀ |
|---|---|
| **0.2.2** | Nuovo nome Drummatic e cartella `Documenti/Drummatic` con migrazione automatica; versione macOS universale; corretta l'evidenziazione delle pagine. |
| **0.2.1** | L'audio non si ferma più premendo spazio con il plugin in primo piano; pulsante TASTI; il play del DAW riarma sempre il sequencer; la randomizzazione non cambia più routing ed ENABLE/FLIP; correzioni a choke e Dropout. |
| **0.2** | Dieci nuovi motori (Chaos, VOSIM, SumSyn, Reson, Combinatoric, Terraining, Shame, Entangled, Haywire, Scrapyard); sampler Phase Warp, Cloner e Granular; distorsioni MiniGlitch, MegaGlitch e Contrast; pagina Performance; vista ALL; uscite multiple. |
| **0.1** | Prima versione: 8 voci, 15 motori, sampler Classic, sequencer euclideo con lane, mixer, delay, riverbero e master, controllo MIDI. |

Drummatic · Manuale utente · versione 0.2.2 · ottobre 2026. Nome, interfaccia e codice sono originali.