
MANUALE UTENTE · VST3 / AU / STANDALONE · v1.0



Monomodule
EUCLID

Una Monomachine emulata a livello di chip,
suonata da un sequencer euclideo generativo.

BASATO SU MONOMODULE DI SHNOLK (AGPL v3) · MOTORE DSP: DSP56300 EMULATO


6 TRACCE · 22 MACCHINE · 4 LANE DI P-LOCK PER TRACCIA · SYNC SAMPLE-ACCURATE

01 Panoramica

COSA È MONOMODULE EUCLID

Monomodule Euclid è uno strumento VST3 (anche AU e standalone) che unisce due cose: una Elektron Monomachine completa a sei tracce, emulata facendo girare il codice DSP originale, e un sequencer euclideo generativo che la suona da solo, agganciato al trasporto della tua DAW.

L'obiettivo è generare ritmi e melodie nello spirito della musica Warp, in particolare Autechre: pattern che si sfasano, colpi che rimbalzano, timbri che cambiano a ogni trig. Ogni nota resta comunque dentro un intervallo e una scala che scegli tu, e ogni manopola si muove solo dentro una finestra di valori, quindi il risultato resta musicale.



Tutto avviene dentro il plugin: nessun MIDI esce verso la DAW, nessun clip da registrare per sentire il sequencer.

IN BREVE	
MOTORE	Il programma DSP originale della Monomachine (OS 1.32B) gira istruzione per istruzione in un Motorola DSP56300 emulato. Stesso suono dell'hardware.
6 TRACCE	Come Monomodule Six: sei tracce mono, ognuna con una delle 22 macchine, routing OUT BUS e ingressi FX.
SEQUENCER	Un pattern euclideo per traccia, con rate indipendenti, probabilità, condizioni, ratchet, swing e drift.
NOTE	Sempre in un range LOW–HIGH e in una scala (22 scale), con cinque modi: FIXED, RANDOM, WALK, TURING, CYCLE.
P-LOCK	Quattro lane per traccia bloccano qualsiasi manopola SYN, AMP, FILT o EFX a ogni trig, dentro una finestra MIN–MAX.
SYNC	Segue play, tempo, posizione e loop della DAW con precisione al campione. Il bounce suona identico al play.
MAKU	Un secondo motore, ambient: cassa, drone, shimmer e arpeggio in un "mondo" casuale, a tempo con la DAW e nella stessa tonalità del sequencer (capitolo 08).

PRIMA DI INIZIARE

Il plugin non contiene software Elektron. Al primo avvio chiede il file **Elektron_SFX6-60_OS1.32B.syx**, scaricabile gratis dal sito Elektron: apri la pagina **SYNTH**, clicca **Select OS File…** e scegli il file. Lo fai una volta sola per tutti i plugin Monomodule. Finché manca, il sequencer resta fermo e la riga d'aiuto lo segnala.

02

Il motore Monomachine

PAGINA SYNTH

La pagina **SYNTH** (tasto SYNTH) porta sul display l'editor di Monomodule Six: i sei tasti traccia (numero, macchina, LED di attività, LOCK e MUTE) e le pagine della traccia selezionata, tutte visibili insieme: **SYNTHESIS** (le otto manopole della macchina), **AMPLIFICATION**, **FILTER**, **EFFECTS** e i tre **LFO**. Ogni valore è un byte 0–127 identico al kit hardware: un click sul valore lo fa digitare, il blocco macchina in alto apre il selettore delle 22 macchine.

FAMIGLIA	MACCHINE	CARATTERE
GND	GND, SIN, NOIS	Silenzio, sinusoide, rumore bianco: basi e percussioni minimali.
SWAVE	SAW, PULS, ENS	Oscillatori analogici sovrapposti (unison), ensemble di archi. Pad e accordi spessi.
SID	6581	Emulazione del chip del Commodore 64: grana, pulse width, modulazioni.
DPRO	WAVE, BBOX, DDRW, DENS	Forme d'onda digitali crude e BBOX, un set di campioni di batteria (un suono per tasto).
FM+	STAT, PAR, DYN	FM complessa resa semplice: metalli, campane, bassi percussivi.
VO	VO-6	Sintesi vocale a formanti: vocali, consonanti, sussurri.
FX	THRU, REVERB, CHORUS, DYNAMIX, RINGMOD, PHASER, FLANGER	Effetti: elaborano la traccia precedente (NEIBOR), il side-chain o un bus.

Le pagine di ogni traccia

PAGINA	COSA CONTROLLA
SYNTHESIS	Le 8 manopole della macchina (A–H): il loro significato cambia con la macchina, come sull'hardware.
AMP	ATK, HOLD, DEC, REL (inviluppo), DIST, VOL, PAN, PORT (portamento).
FILT	BASE e WDTH (filtro passa-banda), HPQ, LPQ, inviluppo del filtro ATK/DEC, offset BOFS/WOFS.
EFX	EQ (EQF, EQG), sample rate reduction SRR, delay (DTIM, DSND, DFB, DBAS, DWID).
LFO 1–3	Pagina e destinazione, trig, forma d'onda, moltiplicatore, velocità, interlace, profondità. Seguono il BPM.
ROUTING	Per traccia: OUT BUS AB/CD/EF; per le macchine FX: ingresso NEIBOR, INP A/B/AB o BUS. OUTPUTS: per traccia o bus.

Il kit di partenza


All'apertura il plugin è già un brano: premi play nella DAW e suona. Scala globale: D frigio.

TRACCIA	MACCHINA	RUOLO NEL KIT DI PARTENZA
T1	DPRO BBOX	Kick (tasto 48), 5 colpi su 16, qualche roll in DECEL e retrig casuali.
T2	DPRO BBOX	Colpi di batteria a caso sui tasti 49–58, 6 su 13 contro la T1, ratchet e drift.
T3	FM+ DYN	Metallico in quintine (1/20), melodia TURING da G3 a G5 che muta piano.
T4	SID 6581	Basso in WALK tra G1 e D3, filtro mosso da una SINE lenta.
T5	SWAVE SAW	Accordi in ottavi: ciclo di 5 note contro 32 step, mandate al delay.
T6	FX REVERB	Riverbero sulla T5 (ingresso NEIBOR); il suo sequencer è spento.

03 Il sequencer euclideo

CONCETTO

Un ritmo euclideo distribuisce **N colpi** il più uniformemente possibile su **M step**. Con pochi numeri nascono i ritmi di mezzo mondo: E(3,8) è il tresillo, E(5,16) un groove sincopato, E(7,12) una campana africana. Disegnati in cerchio, i colpi formano un poligono: è la *collana* che vedi nella pagina SEQ.



tresillo — groove sincopato — campana — zoppo, ruotato di 3

Il carattere "alieno" arriva sovrapponendo tracce con lunghezze e rate diversi. Una traccia di 13 step contro una di 16 torna allineata solo dopo 208 step; una in quintine (1/20) contro una in sedicesimi scivola continuamente sulla battuta. Sopra a questa base il sequencer aggiunge il caso, sempre controllato:

STRATO	COSA AGGIUNGE
RITMO	STEPS, PULSES, ROTATE, RATE per traccia, più un secondo euclideo per gli accenti.
PROBABILITÀ	CHANCE: ogni colpo suona solo con una certa probabilità. CONDITION: regole stile Elektron (1:2, PRE, NEI…).
MICRO-TEMPO	RATCHET: il colpo si ripete dentro lo step, con forme che accelerano o rimbalzano. SWING e DRIFT spostano i colpi.
ALTEZZA	Note scelte da cinque generatori, sempre in range e in scala. HOLD stabilizza le frasi.
TIMBRO	Quattro lane di p-lock per traccia: a ogni trig una manopola prende un valore nuovo dentro MIN–MAX.
FORMA	SEED decide tutto il caso. LOOP lo fa ripetere ogni N battute, EVOLVE lo fa mutare a ogni giro.


CASO DETERMINISTICO

Ogni decisione casuale è calcolata da **SEED** e dalla posizione nel brano, non da un dado lanciato in tempo reale. Se riascolti la battuta 17 senti la stessa cosa; il bounce offline è identico al play. Cambia SEED (o premi **DICE**) per una tessitura nuova.

04 L'interfaccia

IL PANNELLO


Monomodule Euclid si presenta come una groovebox hardware: al centro il display, intorno tasti in gomma con LED, otto encoder, sedici tasti trig e una tastiera. Il display cambia pagina (SEQ, SYNTH, MAKU, MIX) e il pannello intorno si adatta a quella pagina.



N	ZONA	COSA FA
1	TRACK 1–6	Selezionano la traccia (LED: lampeggia a ogni trig). Encoder, trig e tastiera lavorano sulla traccia selezionata.
2	FUNCTION	**SYNTH** e **SEQ**: la pagina del display. **GRID**: la traccia passa da EUCLID (ritmo generato) a GRID (note scritte a mano). **REC**: le note che suoni si scrivono negli step. **CLEAR**: in GRID toglie tutti i trig, in EUCLID i mute. **EUC > GRID**: copia il ritmo euclideo attuale negli step GRID, da rifinire.
3	AMBIENT	**MAKU**, **MAKU ON** e **MIX** (capitolo 08).
4	Display	La pagina scelta. In SEQ: riga di stato, tracce, lane, pagine della traccia (pagina seguente).
5	Riga d'aiuto	Sotto il display: spiega il controllo sotto il mouse, in italiano.
6	DATA ENTRY	Otto encoder sulla pagina scelta coi tasti PAGE; sopra il nome, sotto il valore.
7	PAGE	**SYN AMP FILT EFX LFO 1–3**: le manopole della Monomachine. **RHYTHM** e **MOTION** (LED arancio): quelle del sequencer.
8	Trasporto	PLAY battuta.tempo o STOP, BPM, REC attivo e lo stato di MAKU.
9	TRIG 1–16	In EUCLID mostrano i colpi (click = mute dello step). In GRID scrivono le note (sotto). La barretta sotto = durata.
10	STEP PAGE	Step 1–16 o 17–32 sui tasti trig; il LED lampeggia dove sta suonando.
11	Tastiera	Due ottave: suona la traccia; in GRID scrive la nota nello step selezionato.
12	OCTAVE	Sposta la tastiera di un'ottava (C3 = default).
13	Suggerimenti	Cosa fanno, nel modo attuale, i trig e la tastiera.

04 L'interfaccia

LA PAGINA SEQ SUL DISPLAY



N	ZONA	COSA FA
1	SEQ Tn	La traccia selezionata.
2	Barra globale	SEED con DICE, LOOP, EVOLVE, ROOT, SCALE, FREE. A destra PLAY battuta.tempo o STOP.
3	Tracce	Numero e macchina: click = selezione; il quadratino accende/spegne il sequencer della traccia.
4	Strisce di step	EUCLID: quadrato pieno = colpo, più alto = accento, barrato = muto a mano. GRID: i trig scritti, con la loro durata. Sotto la posizione che suona; a destra rate, ultima nota e GRID se la traccia è in GRID.
5	LANES	Le quattro lane di p-lock: manopola (click per scegliere), forma, finestra MIN–MAX col valore attuale, LEN e CH.
6–8	Pagine traccia	**RHYTHM** (STEP, PULS, ROT, RATE, ACNT, CHNC, COND, GATE), **MOTION** (RTCH, RMAX, SHAP, RPCH, SWNG, DRFT) e **PITCH** (MODE, SCAL, LOW, HIGH, LEN/JUMP, MUT, HOLD). In GRID, come qui sulla T4, al posto di PITCH c'è **GRID STEP** e i controlli che non servono mostrano --.
9	Collana	Il pattern come poligono, con la posizione che suona. SHAKE (un ritmo nuovo e musicale) e CLEAR (via i mute).
10	Riga d'aiuto	Spiega il controllo sotto il mouse.

Gesti sul display

GESTO	EFFETTO
Trascina su/giù o destra/sinistra	Cambia il valore. Con SHIFT premuto: passi fini.
Rotella del mouse	Un passo alla volta.
Click su una lista	Apre il menu dei valori (RATE, COND, MODE, SCALE, forme, target…).
Doppio click	Torna al valore di default. Sulla finestra MIN–MAX: apre tutto (0–127).

04 L'interfaccia

SCRIVERE LE NOTE: IL MODO GRID

Ogni traccia può lavorare in due modi, scelti col tasto **GRID**. In **EUCLID** il sequencer genera ritmo e note. In **GRID** suoni gli step che scrivi tu, come su una groovebox Elektron: ogni trig ha la sua nota e la sua durata. Chance, condizioni, ratchet, swing, drift e lane continuano a valere anche in GRID. La prima volta che passi a GRID la traccia parte da una copia del ritmo euclideo, così hai già qualcosa da modificare.

SUI TASTI TRIG	EFFETTO
Click su un tasto vuoto	Nuovo trig con l'ultima nota e durata usate; diventa lo step selezionato.
Click su un trig	Lo seleziona (il nome della nota compare sopra il tasto).
Click sul trig selezionato / tasto destro	Lo toglie.
Trascina su / giù	Cambia la nota (con SHIFT: di un'ottava).
Trascina a destra	Cambia la durata, a quarti di step: anche più lunga dello step, legata ai successivi.
Rotella	La nota, un semitono alla volta.

TASTIERA E REC	EFFETTO
Un tasto	Suona la traccia e scrive quella nota nello step selezionato (lo crea se è vuoto).
REC acceso, trasporto fermo	Ogni nota scritta fa avanzare allo step successivo: scrivi una frase nota per nota.
REC acceso, trasporto in play	Le note che suoni (dalla tastiera o da una tastiera MIDI) vanno nello step che sta suonando.

La pagina GRID STEP sul display

GRID STEP	COSA FA
STEP / NOTE / LEN / TRIG	Lo step selezionato: numero, nota, durata (trascina) e trig acceso o spento (click).
OCT	Click a sinistra / destra: tutto il pattern un'ottava sotto / sopra.
SHFT	Click a sinistra / destra: tutto il pattern uno step indietro / avanti.
EUC> GRID	Copia il ritmo euclideo attuale (con le note dal range e dalla scala) negli step.
CLR ALL	Toglie tutti i trig.

> **NOTE ON E NOTE OFF**
> In GRID ogni trig manda il suo note on all'inizio dello step e il note off dopo la durata scritta. Una durata più lunga dello step lega la nota con la successiva (sulle macchine mono diventa un legato). In EUCLID la durata la decide GATE, in percentuale dello step o della ripetizione di ratchet.

05 Come si usa

DAL PLAY AL PRIMO PATTERN IN OTTO PASSI

01

Carica il plugin su una traccia strumento

Inserisci **Monomodule Euclid** come strumento. Nella pagina SYNTH seleziona il file OS se è la prima volta. Di default tutte e sei le tracce (e MAKU) escono dall'uscita stereo 1, quindi le senti subito; per separarle vai nella pagina MIX (capitolo 08) e scegli OUTPUTS = PER TRACK.

02

Premi play nella DAW

Il sequencer parte con il trasporto, segue il tempo e i loop della DAW. Senza clip MIDI: le note nascono dentro il plugin. Per farlo girare a DAW ferma accendi **FREE**.

03

Scegli una traccia e il suo suono

Premi un tasto TRACK (1–6). Nella pagina SYNTH cambia macchina e regola il timbro di base: è il valore a cui le manopole tornano tra un p-lock e l'altro.

04

Costruisci il ritmo

In RHYTHM: `STEP` lunghezza, `PULS` quanti colpi, `ROT` dove cadono, `RATE` velocità. Prova lunghezze diverse su tracce diverse (16, 13, 11) e un rate dispari (1/20).

05

Rendilo vivo

Abbassa `CHNC` (70–90%), aggiungi `RTCH` al 15–35% con `RMAX` x3–x6, un po' di `DRFT`. Con `COND` PRE/NEI le tracce si rispondono.

06

Dai le note

In PITCH scegli `MODE` e il range `LOW–HIGH`. FIXED per la batteria (una nota sola), WALK per i bassi, TURING per frasi che mutano, CYCLE per una melodia che gira contro il ritmo. Per i kit BBOX usa `SCAL` CHROMATIC. Se vuoi una frase precisa premi `GRID` e scrivi le note sui tasti trig (capitolo 04).

07

Muovi i timbri con le lane

In LANES scegli la manopola (per esempio FILT BASE o EFX DSND), stringi la finestra MIN–MAX e scegli la forma: RANDOM per il glitch, SINE per un'onda lenta, ACCENT per enfatizzare, PITCH per seguire la melodia.

08

Dai una forma al brano

Con `LOOP` a 2–8 battute il materiale si ripete e diventa riconoscibile; `EVOLVE` al 5–15% lo fa mutare piano. `DICE` cambia tutto. Automatizza CHANCE, EVOLVE o SEED nella DAW per gli arrangiamenti.

> `TRASPORRE DAL VIVO`
>
> Suona una nota sul **canale MIDI 16**: tutte le tracce melodiche si spostano di conseguenza (C4 = nessuna trasposizione, la trasposizione resta finché non ne suoni un'altra). Le tracce in FIXED, cioè la batteria, non si muovono.

06

Ricette

PUNTI DI PARTENZA IN STILE WARP

Rimbalzi

Una percussione che cade come una pallina.

`BBOX, STEP 16, PULS 3, RATE 1/16 · RTCH 60%, RMAX x8, SHAP DECEL · lane 1: SYN PTCH, RAMP DN, 40–90.`

Polimetria a orologeria

Tre tracce che non si riallineano mai.

`T1 E(5,16) 1/16 · T2 E(4,11) 1/20 · T3 E(3,7) 1/28 · CHNC 85% ovunque · LOOP OFF.`

Basso che respira

Una linea che cammina e un filtro che si apre lentamente.

`SID, MODE WALK, LOW G1, HIGH D3, JUMP 2, HOLD 30% · lane 1: FILT BASE, SINE, LEN 48, 30–100.`

Frasi aliene

Melodie che si ripetono ma ogni tanto sbagliano.

`FM+ DYN, MODE TURING, LEN 7, MUT 10% · scala HIRAJOSHI · lane: SYN 1FEN RANDOM · LOOP 4 BARS, EVOLVE 12%.`

Accordi che scivolano

Un giro di accordi contro un ritmo lungo.

`SWAVE SAW, MODE CYCLE, LEN 5, scala MIN7 CHORD, RATE 1/8, STEP 32, PULS 5, GATE 90% · T6 REVERB su NEIBOR.`

Glitch di timbro

Ogni colpo è un suono diverso.

`Qualsiasi macchina · 4 lane RANDOM su SYN A, SYN C, EFX SRR, AMP DEC con CH 40–70% · finestre strette per restare musicali.`

RESTARE MUSICALI

Le tre leve che tengono il caso sotto controllo: un **range** stretto (un'ottava e mezza), una **scala** con poche note (pentatoniche, accordi, HIRAJOSHI) e **finestre MIN–MAX** strette sulle lane. Allarga una cosa alla volta.

07 Riferimento parametri

TUTTI AUTOMATIZZABILI DALLA DAW

Ogni parametro ha il suo nome nella DAW, per esempio `SEQ3 PULSES` o `SEQ1 LANE2 MAX`. Gli step silenziati a mano non sono parametri: vengono salvati con il progetto.

RHYTHM

CONTROLLO	VALORI	FUNZIONE
STEP	1–32	Lunghezza del pattern.
PULS	0–32	Colpi distribuiti in modo euclideo sugli step.
ROT	0–31	Rotazione del pattern verso destra.
RATE	1/32 1/28 1/24 1/20 1/16 1/14 1/12 1/10 1/8 1/6 1/4 1/2	Durata dello step. 1/24, 1/12, 1/6 = terzine; 1/20, 1/10 = quintine; 1/28, 1/14 = settimine.
ACNT	0–32	Colpi del pattern di accento (stessi step e rotazione). Usato dalle lane in modo ACCENT.
CHNC	0–100%	Probabilità che un colpo suoni.
COND	vedi tabella	Condizione del trig.
GATE	1–100%	Durata della nota rispetto allo step (o alla porzione di ratchet).

MOTION

CONTROLLO	VALORI	FUNZIONE
RTCH	0–100%	Probabilità che un colpo diventi un ratchet.
RMAX	OFF, x2–x8	Numero massimo di ripetizioni (scelto a caso tra 2 e RMAX).
SHAP	FLAT ACCEL DECEL RANDOM	Disposizione delle ripetizioni nello step.
RPCH	-4…+4	Gradi di scala aggiunti a ogni ripetizione (semitoni in FIXED).
SWNG	0–100%	Ritardo di uno step su due, fino a mezzo step.
DRFT	0–100%	Ritardo casuale di ogni colpo, fino a mezzo step.

PITCH

CONTROLLO	VALORI	FUNZIONE
MODE	FIXED RANDOM WALK TURING CYCLE	Generatore delle note (vedi sotto).
SCAL	GLOBAL + 22 scale	Scala della traccia; GLOBAL usa quella della barra in alto.
LOW / HIGH	C-1…G9	Range delle note. In FIXED si usa solo LOW.
LEN / JUMP	1–32	TURING/CYCLE: lunghezza della frase. WALK: salto massimo in gradi.
MUT	0–100%	TURING: probabilità di invertire un bit. CYCLE: di sostituire una nota.
HOLD	0–100%	Probabilità di ripetere la nota precedente.

LANES

CONTROLLO	VALORI	FUNZIONE
TARGET	OFF, SYN A–H, AMP, FILT, EFX	La manopola da bloccare (32 destinazioni). Le SYN mostrano il nome della macchina.
MIN / MAX	0–127	Finestra dei valori. MIN > MAX inverte la forma.
MODE	RANDOM CYCLE RAMP UP RAMP DN TRIANGLE SINE ACCENT PITCH TURING	Forma del movimento (vedi sotto).
LEN	1–64	Periodo in trig (SINE: in step).
CH	0–100%	Probabilità che il trig riceva il blocco; altrimenti la manopola torna al suo valore.

GLOBALE

CONTROLLO	VALORI	FUNZIONE
SEED	1–9999	Il seme di tutte le decisioni casuali. DICE ne sceglie uno a caso.
LOOP	OFF, 1–32 BARS	Ripete la tessitura ogni N battute (segue il metro della DAW).
EVOLVE	0–100%	Probabilità che ogni step del loop muti a ogni giro.
ROOT / SCALE	C…B, 22 scale	Tonica e scala globali.
FREE	OFF / ON	Gira col proprio clock a DAW ferma (tempo: BPM della pagina SYNTH).

Condizioni

CONDIZIONE	IL COLPO SUONA SE…
ALWAYS	sempre (resta valida CHANCE).
X:Y	è il giro X di ogni Y giri del pattern (1:2, 2:2, 1:3 … 4:4).
PRE / !PRE	il colpo precedente di questa traccia ha suonato / non ha suonato.
NEI / !NEI	l'ultimo colpo della traccia precedente (la T6 per la T1) ha suonato / non ha suonato.
1ST / !1ST	è il primo giro (del loop, o del pattern se LOOP è OFF) / non lo è.

Modi di pitch

MODO	COME SCEGLIE LA NOTA
FIXED	Sempre LOW, senza scala né trasposizione. Per batteria e BBOX.
RANDOM	Una nota qualsiasi del range in scala.
WALK	Passi vicini, al massimo JUMP gradi, rimbalzando ai bordi del range.
TURING	Un registro a scorrimento di LEN bit: la frase si ripete e MUT ne cambia i bit.
CYCLE	Una melodia di LEN note che si ripete, indipendente dal numero di step.

Forme delle lane

FORMA	MOVIMENTO DELLA MANOPOLA
RANDOM	Un valore nuovo a ogni trig.
CYCLE	Una sequenza di LEN valori che si ripete.
RAMP UP / DN	Rampa su LEN trig.
TRIANGLE	Sale e scende su LEN trig.
SINE	Onda lenta su LEN step (non trig): continua anche nei vuoti.
ACCENT	MAX sugli accenti, MIN altrove.
PITCH	Segue la posizione della nota nel range (key tracking).
TURING	Segue il registro TURING della traccia.

08 MAKU

IL GENERATORE AMBIENT DENTRO EUCLID

MAKU è una macchina ambient generativa di okumurari (derivata dal firmware Felucca di Leo Kuroshita), nata per la groovebox M-VAVE FM-1. Dentro Monomodule Euclid gira come secondo motore, accanto alle sei tracce Monomachine: le tracce euclidee portano ritmo e dettaglio, MAKU lo spazio e l'armonia sotto.

MAKU non si programma: si *abita*. Ogni **mondo** sceglie a caso i suoni, la tonalità e dodici macro; tu lo fai crescere, affondare o rompere con dei gesti, e quando ti piace lo ricordi con un **LIKE**. Suona anche prima di aver scelto il file OS della Monomachine.

PARTE	RUOLO	MACRO (ENCODER E–G)
1 PULSE	La cassa. Con PULSE a fuoco i tasti bianchi della tastiera sono i suoi 16 step.	DENS (da un colpo a battuta al quattro quarti, poi hi-hat) · TONE · WASH
2 FLOOR	Il drone: accordi lenti e aperti della scala.	OPEN (voci; sotto metà gli accordi si allungano) · TONE · SWAY
3 HAZE	Lo shimmer granulare in alto.	GRAIN (densità; sotto metà si dirada) · TONE · AIR
4 VOICE	La frase arpeggiata. Le note che suoni ci entrano dentro e ci restano un po'.	LOOSE (quanto si scioglie e sale) · TONE · TRAIL

Impostazioni (tutte automatizzabili)


IMPOSTAZIONE	VALORI	FUNZIONE
CLOCK	HOST / FREE / HOST BPM	HOST: MAKU riceve il trasporto della DAW come clock MIDI, sulla stessa griglia del sequencer; parte sulla prima battuta dopo il play e si ferma con lo stop. Un loop o un salto non lo fa ripartire da capo. FREE: gira sempre, al suo tempo (70–90 BPM, diverso per ogni mondo). HOST BPM: gira sempre, al tempo della DAW, anche a trasporto fermo (non agganciato alla battuta).
KEY	SEQ > MAKU / MAKU > SEQ / OFF	SEQ > MAKU: MAKU suona in ROOT e SCALE del sequencer. MAKU > SEQ: il sequencer prende la tonalità di ogni mondo. OFF: ognuno la sua.
LEVEL	OFF, -60…+24 dB	Volume di MAKU (default +9 dB).
MAKU ON	OFF / ON	Spento: silenzio e niente CPU; riacceso, riparte sulla battuta successiva.

UNA TONALITÀ, DUE MOTORI

FLAT e SHARP spostano la tonalità per quinte, come fa MAKU sul suo hardware: non è una trasposizione ma un cambio di armatura, quindi cambia solo la nota che l'armatura sposta (da C a G: F diventa F#) e le note che stanno suonando restano dove sono. Con KEY su SEQ > MAKU si sposta la ROOT del sequencer e MAKU la segue.

08 MAKU

LA PAGINA MAKU E IL PANNELLO



N	ZONA	COSA FA
1	MAKU	Mostra MAKU sul display e trasforma il pannello nel suo; premuto di nuovo torna al SEQ.
2	MAKU ON	Accende e spegne MAKU (spento non consuma CPU). Funziona da qualunque pagina.
3	Tasti PART	I tasti traccia 1–4 diventano PULSE, FLOOR, HAZE, VOICE: scelgono la parte a fuoco (LED acceso).
4	Schermo MAKU	Il suo display originale a colori: onda, BPM, volumi, parte a fuoco; mentre tieni un gesto ne mostra i tempi.
5	Riga di stato	MAKU ON, CLOCK, KEY, LEVEL (click o trascina) e a destra PLAY / WAIT FOR PLAY con i BPM.
6	PARTS	Ogni parte: nome, suono del mondo, LEVEL e i tre macro. Trascina o usa la rotella; click sul nome = fuoco.
7	Bottoni	NEW WORLD, LIKE (tasto destro: dimentica tutti i like), FLAT e SHARP.
8	Encoder	A–D volumi delle quattro parti, E–G i macro della parte a fuoco, H il volume di MAKU.
9	VERBS	I tasti pagina diventano i gesti di MAKU (sotto).
10	FLAT / SHARP	La tonalità comune scende / sale di una quinta.
11	Tastiera	Suona la parte a fuoco; le note entrano nella frase di VOICE. Con PULSE: i 16 step della cassa.
12	Collegamento	CHORD, VERBS>SEQ e FEED (pagina seguente); a destra i sei gesti attivi in questo momento. Sotto lo schermo: l'accordo di FLOOR.

08 MAKU

I DUE MOTORI SI ASCOLTANO

Sequencer e MAKU non suonano soltanto insieme: si influenzano. MAKU porta al sequencer la sua armonia e i suoi gesti, il sequencer porta a MAKU le sue note. Tre impostazioni, nella riga sopra i bottoni della pagina MAKU, decidono quanto.

IMPOSTAZIONE	VALORI	COSA FA
CHORD	0–100% (40%)	Quella percentuale delle note melodiche delle tracce EUCLID (non FIXED, non GRID) si sposta sulla nota più vicina dell'accordo che FLOOR sta suonando, restando nel range LOW–HIGH. Le melodie euclidee seguono così il drone, accordo dopo accordo.
VERBS > SEQ	0–100% (70%)	Quanto i gesti di MAKU muovono anche il sequencer (tabella sotto). A 0% agiscono solo su MAKU.
FEED	OFF, T1–T6	Le note di quella traccia euclidea entrano nella frase di VOICE: MAKU le ascolta e le riprende ogni tanto nel suo arpeggio, poi le dimentica piano.

I gesti sul sequencer

GESTO	SU MAKU	SUL SEQUENCER (A VERBS > SEQ 100%)
SINK	affonda, la cassa sparisce	colpi diradati: batteria (FIXED) fino al 90%, melodie fino al 50%
CASCADE	pioggia di note dell'arpeggio	ratchet in salita sulle tracce melodiche (+60%, fino a x5, +1 grado a ripetizione)
SWELL	accordi lunghi che si gonfiano	GATE verso il legato
WOBBLE	filtri e intonazione ondeggiano	più DRIFT: il tempo dei colpi sbanda (+40%)
LIFT	tutto più brillante	metà delle note melodiche un'ottava sopra
SCRAMBLE	arpeggio e cassa si rompono	colpi saltati, ratchet casuali, note a caso nel range, più drift

I gesti seguono il loro inviluppo (sale, resta, torna piano), quindi anche il sequencer torna com'era da solo. Le decisioni restano legate al SEED: stessa posizione e stesso gesto, stesso risultato.


Suonare MAKU dalla DAW

DALLA DAW	MESSAGGIO	EFFETTO
Canali 11–14	Note On / Off	Suonano PULSE, FLOOR, HAZE, VOICE.
Canale 15	Note On / Off	Suona la parte a fuoco; le note entrano nella frase di VOICE, come dalla tastiera.
Canale 15	CC 102–107	Tengono premuti SINK, CASCADE, SWELL, WOBBLE, LIFT, SCRAMBLE (valore 64 o più = premuto).
Canale 15	CC 108 / 109 / 110	Il tasto DRIFT (premi e rilascia = acceso/spento), NEW WORLD e LIKE (al passaggio sopra 64).

Così i gesti si possono scrivere in una clip o automatizzare: un CC 102 a 127 per due battute è un SINK tenuto per due battute.

08 MAKU

LA PAGINA MIX E IL ROUTING TRA I MOTORI



N	ZONA	COSA FA
1	MIX	Il tasto sotto MAKU / MAKU ON, a sinistra: mostra il mixer sul display; premuto di nuovo torna al SEQ.
2	OUTPUTS	STEREO MIX (default): le sei tracce e MAKU sull'uscita 1, si sente tutto subito. PER TRACK: ogni traccia sulla sua uscita, MAKU sulla settima. BUSES: i bus AB, CD, EF sulle uscite 1–3.
3	Canali T1–T6	Meter, fader LEVEL (trascina, rotella, doppio click = 100) e MUTE.
4	Canale MAKU	Meter, fader LEVEL in dB e ON/OFF.
5	ROUTING	SEND e LVL, DUCK, SIDE e DEPTH, DRIFT (sotto).
6	Indicatori	Quanto stanno abbassando adesso DUCK e SIDECHAIN; se DRIFT è acceso in MAKU.
7	Encoder	A–F i livelli delle tracce, G il livello di MAKU, H il SEND.
8	MUTES	I tasti pagina diventano MUTE 1–6 e MAKU ON (LED acceso = muto / acceso).

Il routing tra i due motori

IMPOSTAZIONE	VALORI	COSA FA
SEND	OFF, BUS AB/CD/EF	MAKU entra anche in un bus di mix. Una traccia FX (REVERB, CHORUS, RINGMOD, PHASER…) con ingresso BUS AB/CD/EF lo elabora: MAKU passa nei filtri e negli effetti della Monomachine.
LVL	0–100% (50%)	Quanto MAKU va nel bus.
DUCK	0–100% (0%)	La cassa di MAKU abbassa le sei tracce, come già abbassa i suoi droni: tutto respira con PULSE (da DENSITY 40 in su).
SIDE	OFF, T1–T6	Quella traccia abbassa MAKU a ogni colpo: per esempio la cassa euclidea su T1 che scava spazio nel drone.
DEPTH	0–100% (60%)	Quanto scende MAKU sotto la sidechain.
DRIFT	0–100% (50%)	Con DRIFT acceso in MAKU anche i pattern euclidei vagano piano: PULSES ±1–2, ROTATE ±3 e un po' meno CHANCE, un posto nuovo ogni 4 battute. Sempre dal SEED: stessa posizione, stesso risultato.

08 MAKU

I GESTI E COME SI USA

I primi sei tasti VERBS sono **gesti**: tienili premuti, il suono cambia subito e, quando lasci, torna piano da solo. Si possono sovrapporre. Funzionano a coppie opposte: SINK/LIFT (indietro/avanti), SWELL/SCRAMBLE (lungo/frammentato), CASCADE/WOBBLE (più note/più movimento).

TASTO	COSA SUCCEDE
SINK	La cassa sparisce, riverbero e delay si aprono e il suono affonda; al ritorno la cassa rientra in dissolvenza.
CASCADE	L'arpeggio suona su ogni step, con ottave e terze sopra: una pioggia di note.
SWELL	Drone e shimmer riattaccano l'accordo, attacchi e code si allungano, l'accordo resta.
WOBBLE	Filtri e chorus ondeggiano veloci, l'intonazione oscilla.
LIFT	Tutti i TONE salgono al massimo, più drive, il passa-alto sale: in avanti e luminoso.
SCRAMBLE	Arpeggio e cassa si rompono: salti, ripetizioni, rollate, colpi che saltano.
DRIFT	Un tocco lo accende o lo spegne: i 12 macro camminano da soli a piccoli passi e ogni 40–60 s un timbro cambia di nascosto.
NEW WORLD	Un mondo nuovo. Con dei like salvati, spesso ne riprende uno e lo varia un po'.
LIKE	Ricorda il mondo che suona (fino a 16). Più like dai, più i nuovi mondi somigliano ai tuoi gusti.

Come si usa

01 Premi play
Con CLOCK su HOST, MAKU aspetta il play della DAW (in alto a destra: WAIT FOR PLAY) e parte sulla prima battuta. Per sentirlo subito, a DAW ferma, metti CLOCK su FREE.

02 Scegli la tonalità
Imposta ROOT e SCALE del sequencer: con KEY su SEQ > MAKU vale per entrambi. Le scale che MAKU non ha diventano la sua più vicina (per esempio HIRAJOSHI diventa la minore naturale).

03 Bilancia le parti
Premi `MAKU`: gli encoder A–D sono i volumi di PULSE, FLOOR, HAZE e VOICE. Abbassa PULSE se la cassa la fanno le tracce euclidee.

04 Dai forma a una parte
Scegli la parte con i tasti PART e gira E–G: verso destra ogni macro è più intenso, verso sinistra si dirada e si allunga.

05 Suona i gesti
Tieni `SWELL` sull'attacco di una sezione, `SINK` per un break, `SCRAMBLE` per un fill. Accendi `DRIFT` per lasciarlo muovere da solo per minuti.

06

Cambia mondo e ricorda

NEW WORLD finché non trovi il mondo giusto, poi **LIKE**. Il mondo che suona e i like vengono salvati con il progetto della DAW.

07

Mixa e separa

Di default tutto esce dall'uscita 1. Nella pagina **MIX** regoli i livelli e, con OUTPUTS = PER TRACK, dai a ogni traccia la sua uscita e a MAKU la sua ("MAKU", dopo Track 1–6) per gli effetti della DAW. Con DUCK e SIDE i due motori respirano uno sull'altro.

LICENZA

MAKU è software libero (GPL-3.0-only) di okumurari, basato su Felucca di Leo Kuroshita (Hügelton Instruments). Il suo codice e le sue licenze sono nel progetto, in ext/maku, e nella cartella MAKU dello zip.

09

Implementazione MIDI

INGRESSI, CC, SYSEX, SINCRONIA

Monomodule Euclid riceve MIDI e non ne trasmette. Il sequencer genera i suoi eventi dentro il plugin e li mescola con quelli in arrivo dalla DAW, ordinati al campione.

MESSAGGIO	CANALE	EFFETTO
Note On / Off	1–6	Suona la traccia 1–6 (mono, priorità all'ultima nota). La velocity è ignorata.
Note On	16	Trasposizione delle tracce melodiche: nota - 60 semitoni, trattenuta. Non suona.
CC 123 / 120	1–6	All notes off / all sound off sulla traccia.
Control Change	1–6	Mappa CC dell'hardware (sotto): cambia il valore base della manopola, come un movimento in DAW.
Note On / Off	11–14	MAKU: suonano PULSE, FLOOR, HAZE, VOICE.
Note / CC	15	MAKU: la parte a fuoco (le note entrano in VOICE); CC 102–107 gesti, 108 DRIFT, 109 NEW WORLD, 110 LIKE.

Mappa CC (identica alla Monomachine)

CC	DESTINAZIONE	CC	DESTINAZIONE
7	LEVEL	80–87	EFX 1–8 (EQF … DWID)
48–55	SYN A–H (dipende dalla macchina)	88–95	LFO 1: PAGE … DPTH
56–63	AMP 1–8 (ATK … PORT)	104–111	LFO 2: PAGE … DPTH
72–79	FILT 1–8 (BASE … WOFS)	112–119	LFO 3: PAGE … DPTH

P-lock via sysex

È il formato con cui il sequencer blocca le manopole (ID 7D = uso non commerciale). Puoi inviarlo anche dalla DAW o da un altro sequencer: il plugin lo accetta in ingresso.

SYSEX	BYTE	SIGNIFICATO
Clear lock	F0 7D 01 tt F7	Toglie tutti i p-lock della traccia tt (0–5).
Set lock	F0 7D 02 tt kk vv F7	Blocca la manopola kk della traccia tt al valore vv (0–127) fino al prossimo clear. kk = pagina × 8 + manopola: 0–7 SYN, 8–15 AMP, 16–23 FILT, 24–31 EFX.


Sincronia

SINCRONIA	COMPORTAMENTO
Play / Stop	Il sequencer segue il trasporto. Allo stop: all notes off e p-lock azzerati.
Posizione	Gli step sono calcolati dalla posizione in quarti (PPQ) della DAW: allineamento al campione, anche con cambi di tempo.
Loop / salti	Un salto di posizione riparte pulito dal punto nuovo; l'evoluzione del LOOP viene conservata.
Metro	LOOP usa la lunghezza della battuta della DAW (es. 7/8).
Senza DAW	Standalone o FREE attivo: clock interno al BPM della pagina SYNTH.
MAKU	CLOCK HOST: il trasporto della DAW arriva a MAKU come clock MIDI (24 impulsi al quarto, START sulla battuta, STOP). Con HOST BPM gira al tempo della DAW anche a trasporto fermo.

Monomodule Euclid deriva da Monomodule di Shnolk (GNU AGPL v3), che usa dsp56300 e JUCE, e include MAKU di okumurari (GPL-3.0-only). Elektron e Monomachine sono marchi di Elektron Music Machines MAQ AB; il plugin non è affiliato a Elektron e non contiene software Elektron.

>> TRASMISSIONE INTERCETTATA

ORIGINE: SCONOSCIUTA · FORMATO: 8 BIT ASCII · ANELLO ESTERNO, ORARIO, DA ORE 12



Pagina nascosta.

L'anello di zeri e uni intorno al sole contiene una patch.
Decodificalo (8 bit per carattere) e inseriscila nella barra in alto.

SUGGERIMENTO: IL PRIMO CARATTERE È 01010011.

EOF // 0x14