SPINFOLIO — ASSURANCE QUALITÉ

Cahier de recette

Plan de test complet, format tableau, regroupé par famille fonctionnelle — standard, premium, lecture Apple Music, cas aux limites, fiabilisation & migration

Version du document : 3.5 — Généré le 18 octobre 2026 — 495 tests
Usage : après une modification, identifier la ou les familles concernées ci-dessous et ne rejouer que les tests correspondants. Avant la fusion de la branche `audit-fixes`, passer en priorité les 257 tests tagués AUDIT. La campagne interactive (statuts, notes, export JSON) se fait dans `QA/index.html`.

AUDIT nouveau en v3.1 à v3.3 — couvre les corrections de l'audit (fiabilisation, libellés, soumission, mode démo, accessibilité), à passer en priorité

AUTO logique déjà couverte par les tests automatiques Xcode — vérifier surtout le rendu PREMIUM fonctionnalité réservée aux comptes premium RÉGRESSION lié à un bug déjà corrigé — à surveiller en priorité

2 APPAREILS nécessite deux appareils physiques DEV nécessite un build Debug, le débogueur ou un outil (proxy, CloudKit Dashboard) LIMITE cas aux limites / robustesse

Famille	Périmètre	Nb. de tests	dont AUDIT
A	Authentification & gestion de compte	27	15
B	Collection — Consultation & navigation standard	49	23
C	Collection — Sélection multiple & actions groupées	17	3
D	Rangement physique (Shelf placement)	10	2
E	Wantlist — Standard	24	12
F	Wantlist — Sélection multiple & alertes de prix	23	10
G	Recherche & Scan	26	14
H	Fiche détail d'un release	30	18
I	Statistiques	29	14
J	Réglages — Général	38	20
K	Réglages — Export & sauvegarde	10	2
L	Premium — Paywall (SubscriptionStoreView), achat, restauration, dégradation	22	6
M	Synchronisation iCloud	26	12
N	Mode hors ligne	24	12
O	Widgets & Live Activity	23	13
P	Cas transverses / non-fonctionnel	29	15
Q	Lecture Apple Music (mini-lecteur & connexion de compte)	30	10
R	Mise à jour & migration de données	6	4
S	Langues, libellés & traductions	14	14
T	Guide de l'app (Réglages > Guide)	27	27
U	Grades et badges	11	11

Nouveautés de la version 3.1

- **v3.5 — 96 nouveaux tests AUDIT d'interface, d'accessibilité, de concurrence, de sécurité et de raccourcis Siri** : échec d'enregistrement de « Mon exemplaire » signalé (B39), caméra refusée (G20), bilan du scan par lot (G21), prix Premium réel (J26), plus-value dans la devise choisie (J27), re-tap Réglages (J28), actions hors ligne annoncées (N22), Live Activity au thème (O17), widget au premier lancement (O18), lien profond sans perte (O19), états vides et erreurs avec action (P23), graphiques VoiceOver (P24), Réduire les animations (P25), couleur du thème partout (P26). Passage au mode Swift 6 : aucun arrêt dans les traitements de fond (P27). Qualité : retour OAuth vérifié (A22), grosse collection fluide (B40), webview limitée à Discogs (P28). Raccourcis Siri : disque au hasard, démarrer et arrêter une écoute (O20–O22). Contraste du texte doré et tertiaire (P29) ; actions hors ligne annoncées par la bulle (N22 mis à jour). Petits défauts : widget au thème (O23), refus Discogs en wantlist (E18), prix Marketplace dans la devise choisie (H20), Réessayer en recherche (G22), historique de valeur par compte (I20), dossier supprimé sur discogs.com (J29), plus-value masquée sans Premium (H21), cote visible sans Premium (H22, H6 mis à jour), prix d'achat saisi sans Premium (H23, H21 mis à jour) ; pochettes conservées 7 jours au plus (N24), cotes et pochettes effacées avec les données du compte (A23) ; aperçu Premium de la démo signalé dans Réglages (L20 mis à jour) ; démo : fonctions Premium étiquetées (L21), cote d'exemple (H24), palmarès d'écoute rempli (I21) ; interrupteur de la synchro iCloud (M24, M25) ; création de compte Discogs (A23) ; plantage au lancement d'une écoute (I22) ; règle de rangement mise en évidence (J30) ; 5 lignes visibles dans Tops & Palmarès (I23) ; grand titre qui se réduit sur petit écran (B41) ; paywall après la connexion (L17 mis à jour) ; histogrammes fluides (I24) ; camemberts et artistes fluides, titre en haut (I25) ; connexion annulée sans erreur (A24) ; Collection lisible dès la première connexion (B42) ; déconnexion depuis le profil Discogs (A25) ; guide de rangement, toucher du disque central (J31) ; achat Premium sans plantage de la synchro iCloud (M26) ; « All » absent des choix de dossier (J32) ; échelle verticale des sorties originales par année (I26) ; fenêtre de lecture plein écran (Q27, Q11 mis à jour) ; écoute sur platine en petite feuille (Q28) ; barre d'onglets rétablie sur une liste courte (E19) ; aide du suivi de plus-value accessible sans Premium (J33) ; position de la fiche conservée au retour (H25) ; « Mon exemplaire » et « Alerte de prix » embellis (H26, E20) ; pastille « Utilisé pour la plus-value » vers Réglages (H27) ; carte des écoutes sur platine animée (I27) ; entrée animée du guide de rangement (J34) ; cran haptique du carrousel (B43) ; cran haptique de la barre A-Z verticale (B44) ; doigt aligné sur la barre A-Z du carrousel (B45) ; feuille « Alerte de prix » animée (E21) ;

Total	**495**	**257**

retour visuel de la cloche d'alerte (E22) ; défilement du seuil au focus du prix (E23) ; suppression d'une alerte avec confirmation (E24) ; retour au geste à l'ajout et au retrait (H28) ; disque retiré qui s'efface (B46) ; pastille « À jour » au tirage (B47) ; fiche qui arrive en cascade (H29) ; statistiques animées (I28) ; états vides illustrés (B48) ; appui long sur la jaquette du carrousel (B49) ; derniers ajouts qui suivent les ajouts et retraits (I29) ; page du suivi de plus-value accessible depuis le guide (T27) ; grades et badges de collection et d'écoute (U1–U11) ; effacement des données de l'app avec confirmation explicite (A26) ; Réglages réorganisé en pages, avec recherche (J35–J37) ; visuel d'écoute sur platine selon le support, vinyle ou CD (Q29) ; démarrage progressif, bras de lecture et arrêt en douceur (Q30) ; scan par lot, retour visuel d'un code reconnu (G23) ; suggestions tournantes dans le champ de recherche (G24) ; pochette qui vole vers la barre d'onglets à l'ajout (H30).

- **v3.4 — 7 nouveaux tests AUDIT de fiabilité des données** : déconnexion qui arrête tout (A20), suppression de compte complète iCloud compris (A21), dossiers supprimés avec actions en attente ou sur discogs.com (J24, J25), conflits iCloud résolus par la modification la plus récente (M23), ajouts rejoués sans doublon (N21), données locales partiellement illisibles conservées (P22).
- **v3.3 — 34 nouveaux tests AUDIT** : mode démo sans compte Discogs (A16–A19, B37–B38, H17, I19, L20, M22), soumission App Store (P20, O15, O16), file hors ligne sans perte (N19, N20), scan par lot conservé (G17–G19), Live Activity terminée app suspendue (O14), paywall hebdomadaire (L17–L19), VoiceOver et iOS 26 (P17–P19), gestion des dossiers et re-tap d'onglet (J20–J23), messages Wantlist (E17), textes anglais (S14), non-régression après réorganisation du code (P21).
- **Nouveau tag AUTO (41 tests)** : logique déjà vérifiée par les tests automatiques Xcode (97 tests unitaires, 5 parcours d'interface en mode démo) — le passage manuel peut se limiter au rendu.
- **Nouvelle famille S (v3.2)** — langues et libellés : interface 100 % anglaise, lexique écoute sur platine / lecture Apple Music (Listen / Play), pluriels, tutoiement, formats régionaux, nom de l'app et autorisations. J6, O4 et O11 reprennent les nouveaux libellés.
- **257 tests AUDIT** répartis dans les familles existantes : isolation des comptes (iCloud, file hors ligne), disques supprimés ou déplacés sur discogs.com, erreurs passagères vs définitives (ajout, retrait, déplacement), alertes wantlist en arrière-plan, performances (grosses collections, Stats, synchro), lecture Apple Music, confidentialité des en-têtes.
- **Alertes wantlist vérifiées à chaque ouverture de l'app** (au plus une fois toutes les 15 min) : F22, F23.
- **Nouvelle famille R** — mise à jour depuis une version précédente : reprise de la session, de la file hors ligne, de la synchro iCloud et des alertes.
- **10 compléments** hors audit : notifications refusées, synchro Wi-Fi uniquement, ouverture depuis le widget, Split View, formats régionaux, interruptions audio.
- **4 résultats attendus mis à jour** pour refléter le nouveau comportement : M13 (quota iCloud), M14 (compte iCloud déconnecté), P6 (réinstallation), Q18 (hors ligne Apple Music).
- **Outils** : Network Link Conditioner (Réglages iOS › Développeur, profil « 100% Loss » = Discogs injoignable sans être hors ligne), proxy HTTP (Proxyman/Charles), Console.app, CloudKit Dashboard, débogueur Xcode.

A Authentification & gestion de compte (27 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
A1	**Connexion initiale (premier lancement)**	App fraîchement installée, aucune session Discogs enregistrée, réseau disponible.	1. Lancer l'app. 2. Suivre l'écran de connexion Discogs (OAuth). 3. Autoriser l'app sur le site Discogs. 4. Revenir dans l'app.	L'app revient au premier plan et affiche la Collection de l'utilisateur connecté ; le nom d'utilisateur apparaît dans Réglages.
A2	**Déconnexion**	Utilisateur connecté.	1. Réglages → Se déconnecter. 2. Confirmer dans la boîte de dialogue « Se déconnecter ».	Retour à l'écran de connexion ; plus aucune donnée de l'ancien compte visible ; les identifiants ne sont plus dans le Keychain.
A3	**Reconnexion avec le même compte**	Venir de se déconnecter (A2).	1. Se reconnecter avec le même compte Discogs.	Collection, wantlist, tags et préférences de tri/filtres reviennent comme avant la déconnexion (iCloud si premium) ou sont ré-importés depuis Discogs (si non premium).
A4	**Changement de compte (compte A → compte B)**	Connecté avec le compte A ; disposer d'un compte B avec des données différentes.	1. Se déconnecter du compte A. 2. Se connecter avec le compte B.	Toutes les données affichées (collection, wantlist, tags, préférences, dossiers) appartiennent exclusivement au compte B ; aucune trace résiduelle du compte A.
A5	**Session révoquée côté Discogs**	App connectée localement.	1. Révoquer l'autorisation de l'app depuis Discogs.com (Réglages → Applications autorisées → Révoquer). 2. Revenir dans l'app et déclencher un appel réseau (tirer pour rafraîchir la Collection).	L'app détecte l'erreur d'authentification et invite à se reconnecter ; pas de crash, pas de boucle de requêtes.
A6	**Connexion sans réseau**	Mode avion activé, aucune session existante.	1. Lancer l'app. 2. Tenter de se connecter.	Message d'erreur clair indiquant l'absence de réseau ; pas de crash.
A7	**Révocation pendant une opération en cours** LIMITE	Un envoi iCloud ou un appel Discogs est en cours.	1. Révoquer l'autorisation Discogs au milieu de l'opération.	L'opération en cours échoue proprement (message d'erreur ou retry), aucun état incohérent persisté localement.
A8	**Connexion à un compte sans aucune collection** LIMITE	Compte Discogs test avec 0 album et 0 élément en wantlist.	1. Se connecter avec ce compte.	États vides corrects sur Collection et Wantlist (pas de crash, message « Collection vide » adapté), Stats n'affiche aucun graphique cassé.
A9	**Déconnexion pendant une synchro iCloud en cours** LIMITE PREMIUM	Compte premium, synchro iCloud en cours d'envoi.	1. Se déconnecter pendant que `sentRecordZoneChanges` est en cours.	La synchro s'arrête proprement (`stop()`), aucun crash, l'état est repris correctement à la reconnexion.
A10	**Double appui sur « Se connecter »** LIMITE	Écran de connexion affiché.	1. Taper rapidement deux fois sur le bouton de connexion.	Une seule session OAuth démarrée, pas de double callback ni d'état de connexion incohérent.
A11	**Callback OAuth annulé par l'utilisateur** LIMITE	Flux OAuth lancé dans Safari.	1. Annuler/fermer l'onglet Safari avant d'autoriser l'app.	Retour à l'écran de connexion sans erreur bloquante ; nouvel essai possible immédiatement.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
A12	**Horloge système décalée pendant le flux OAuth** LIMITE	Date/heure de l'appareil réglée dans le passé ou le futur avant la connexion.	1. Modifier la date système. 2. Lancer le flux de connexion Discogs.	La connexion réussit ou échoue avec un message clair ; pas de session « expirée » immédiatement après une connexion réussie.
A13	**Échec réseau juste après l'autorisation Discogs** AUDIT LIMITE	Aucune session existante, réseau disponible au départ.	1. Lancer la connexion et autoriser l'app sur Discogs. 2. Activer le mode avion au moment exact du retour dans l'app. 3. Fermer l'app (balayage), désactiver le mode avion, relancer.	Message « Impossible de se connecter à Discogs » ; au relancement, l'écran de connexion s'affiche. Jamais d'état « connecté » sans nom d'utilisateur où rien ne se charge.
A14	**Changement de compte pendant le chargement de la collection** AUDIT RÉGRESSION LIMITE	Compte A avec une grande collection (plusieurs pages), compte B différent.	1. Avec le compte A, tirer pour rafraîchir la collection (dossier « Tous »). 2. Pendant que les pages se chargent, se déconnecter puis se connecter immédiatement au compte B. 3. Attendre la fin du chargement, puis relancer l'app.	Aucun disque du compte A n'apparaît chez le compte B, ni pendant le chargement ni après relancement (cache local non mélangé).
A15	**Reconnexion après une session de connexion avortée** AUDIT LIMITE	Écran de connexion affiché.	1. Lancer la connexion puis la faire échouer (annuler, ou verrouiller l'iPhone pendant l'ouverture de la page Discogs). 2. Toucher à nouveau « Se connecter ».	Le bouton reste utilisable : une nouvelle session de connexion démarre, sans devoir relancer l'app (plus de bouton figé « en cours »).
A16	**Explorer la collection de démo depuis l'écran de connexion** AUDIT AUTO	App fraîchement installée ou déconnectée, réseau disponible.	1. Sur l'écran de connexion (onglet Collection), toucher « Explorer avec une collection de démo ». 2. Parcourir Collection, Wantlist et Stats.	La collection d'exemple s'affiche immédiatement (44 disques), la Wantlist (12 souhaits) et les Stats se remplissent. Aucun compte Discogs demandé.
A17	**Quitter le mode démo** AUDIT AUTO	Mode démo actif, quelques tags ajoutés et une écoute lancée.	1. Réglages → « Quitter le mode démo ». 2. Revenir sur Collection, puis relancer la démo.	Retour à l'écran de connexion. À la relance, la démo repart de zéro : tags et écoutes ajoutés précédemment effacés.
A18	**Démo non conservée après fermeture de l'app** AUDIT	Mode démo actif.	1. Fermer l'app depuis le sélecteur d'apps (balayage). 2. La rouvrir.	L'app s'ouvre sur l'écran de connexion habituel (qui propose la démo), pas sur la collection de démo. Le widget « Album du jour » ne propose plus de disque de la démo.
A19	**Se connecter à Discogs depuis la démo** AUDIT	Mode démo actif, compte Discogs réel disponible.	1. Réglages → section Compte → « Se connecter à Discogs ». 2. Terminer la connexion OAuth.	La démo est quittée puis la vraie collection du compte se charge ; aucune donnée d'exemple ne s'y mélange. Si la connexion est annulée, l'app revient à l'écran de connexion.
A20	**Déconnexion : plus aucun traitement pour l'ancien compte** AUDIT	Compte connecté, premium : téléchargement hors ligne en cours, écoute sur platine et lecture Apple Music lancées, au moins une alerte de prix avec notification reçue.	1. Se déconnecter. 2. Observer la Live Activity, le lecteur, le centre de notifications et le widget pendant quelques minutes.	Téléchargement interrompu, écoute et lecture arrêtées, notifications d'alerte de ce compte retirées, widget vidé ; aucune nouvelle notification ni requête pour l'ancien compte (Console : aucun appel Discogs après la déconnexion).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
A21	**Supprimer mon compte : tout est effacé, iCloud compris** AUDIT PREMIUM DEV	Compte premium avec tags, écoutes, alertes, préférences personnalisées, une action hors ligne en attente et une synchro iCloud active.	1. Réglages → Supprimer mon compte → Effacer les données de l'app… → retaper le nom d'utilisateur → Effacer définitivement mes données. 2. Vérifier dans CloudKit Dashboard la zone `account-<compte>`. 3. Se reconnecter avec le même compte.	La zone iCloud est supprimée et n'est pas recréée ; au retour, ni tags, ni écoutes, ni alertes, ni préférences, ni action en attente ; Réglages → Mode hors ligne n'affiche plus de date de dernière synchro.
A22	**Connexion : le retour de Discogs est vérifié** AUDIT AUTO	Aucune session, réseau disponible.	1. Se connecter à Discogs et autoriser l'app. 2. Se déconnecter, relancer la connexion, puis annuler sur la page Discogs.	La connexion aboutit normalement (le code de retour de Discogs correspond bien à la demande en cours) ; l'annulation ramène à l'écran de connexion sans erreur bloquante.
A23	**Créer un compte Discogs depuis l'app** AUDIT	App déconnectée (écran « Connecte-toi à Discogs » de Collection, Wantlist ou Stats, ou Réglages → Compte Discogs), adresse e-mail jamais utilisée sur Discogs.	1. Toucher « Pas de compte ? Crée-en un » (écran de connexion, puis refaire depuis Réglages). 2. Remplir le formulaire d'inscription Discogs, puis confirmer l'adresse e-mail. 3. Fermer la webview, toucher « Se connecter » et se connecter avec ce nouveau compte. 4. Rouvrir le lien plus tard (le lendemain) pour vérifier qu'il fonctionne toujours.	La webview ouvre directement le formulaire d'inscription Discogs (pas de page d'erreur « state » expiré ni de page d'accueil). Après inscription, la connexion OAuth aboutit et la collection (vide) s'affiche. Le lien fonctionne encore les jours suivants.
A23	**Supprimer mes données : cotes et pochettes effacées** AUDIT DEV	Compte connecté ayant ouvert des fiches disque (cotes chargées) et dont les pochettes sont en cache.	1. Noter la taille du cache d'images (Réglages → Mode hors ligne, ou Stats). 2. Réglages → Supprimer mon compte → Effacer les données de l'app… → retaper le nom d'utilisateur → Effacer définitivement mes données. 3. Se reconnecter, passer en mode avion, ouvrir une fiche disque et la collection.	Aucune pochette ni cote ne reste disponible hors ligne après la suppression ; le cache d'images est vide. Les années de sortie d'origine et le classement Albums / Singles & EP sont aussi effacés : après reconnexion, Stats (sorties originales) et la page d'un artiste les recalculent avec la barre de progression. Une simple déconnexion, elle, ne vide pas ces données.
A24	**Fermer la fenêtre de connexion sans se connecter** AUDIT AUTO	App déconnectée (première ouverture ou après déconnexion).	1. Toucher « Se connecter », puis fermer la fenêtre de connexion Discogs sans rien saisir (bouton de fermeture, glissé). 2. Refaire en touchant « Annuler » dans la demande « … souhaite utiliser discogs.com pour se connecter ». 3. Toucher de nouveau « Se connecter » et aller jusqu'au bout.	Aucun message d'erreur rouge après la fermeture ou l'annulation ; le bouton « Se connecter » redevient utilisable immédiatement ; la connexion complète fonctionne ensuite. Une vraie panne (réseau coupé) affiche toujours son message.
A25	**Se déconnecter depuis le profil Discogs** AUDIT	Connecté avec un compte Discogs.	1. Réglages → toucher le profil Discogs. 2. Faire défiler : le bouton « Se déconnecter » est juste au-dessus de « Supprimer mon compte… ». 3. Le toucher, puis « Annuler ». Le retoucher et confirmer.	« Annuler » ne change rien. La confirmation déconnecte, ferme le profil et ramène à l'écran de connexion ; les tags et écoutes sont retrouvés à la reconnexion avec le même compte.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
A26	**Effacer les données de l'app : confirmation explicite en deux étapes** AUDIT AUTO	Compte Discogs connecté avec des écoutes, des tags et une alerte de prix ; depuis Réglages, puis depuis le profil Discogs.	1. Réglages (ou profil) > Supprimer le compte Discogs > « Effacer les données de l'app… ». 2. Lire la feuille « Effacer mes données » : texte d'avertissement, liste des données avec leurs quantités. 3. Toucher le champ de saisie : observer la hauteur de la feuille et la position du champ par rapport au clavier ; refermer le clavier par un toucher à côté, par « OK » et par glissé. 4. 3 bis. Essayer le bouton rouge sans rien taper, puis avec un nom incorrect, puis avec le bon nom (casse indifférente). 5. Fermer par la croix ou en glissant la feuille, puis recommencer et confirmer. 6. Vérifier après confirmation : déconnexion, données effacées.	Le bouton du dialogue ne supprime plus rien : il ouvre une feuille qui dit « Ton historique d'écoute, tes tags et tes alertes seront perdus définitivement, y compris sur iCloud », avec les quantités réelles (écoutes, exemplaires avec tags, alertes, grades) et précise que les disques restent sur Discogs. Le bouton rouge « Effacer définitivement mes données » reste grisé tant que le nom d'utilisateur Discogs n'est pas retapé exactement (casse et espaces ignorés). Fermer la feuille n'efface rien. Après confirmation, la déconnexion a lieu et tout est effacé, y compris dans iCloud. La feuille s'ouvre d'emblée en grand (jamais à mi-hauteur) ; au toucher du champ, il se centre au-dessus du clavier, bouton rouge visible juste dessous (jamais recouvert) ; un toucher hors du champ, « OK » au-dessus du clavier, la touche Terminé ou un glissé de la liste referment le clavier. Même parcours depuis les deux entrées (règle du nom couverte par EraseAccountDataConfirmationTests).

B Collection — Consultation & navigation standard (49 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B1	**Affichage Liste**	Collection non vide.	1. Onglet Collection → menu «... » → Affichage → Liste.	La collection s'affiche en liste groupée par section (index alphabétique).
B2	**Affichage Carrousel**	Collection non vide.	1. Menu «... » → Affichage → Carrousel.	Affichage en carrousel de pochettes, défilement fluide.
B3	**Affichage Mosaïque**	Collection non vide.	1. Menu «... » → Affichage → Mosaïque.	Affichage en grille de pochettes.
B4	**Tri de la collection (chaque option)** AUTO	Collection avec plusieurs exemplaires.	1. Menu «... » → Tri → tester successivement chaque option disponible.	La liste se réordonne immédiatement selon le critère choisi, sans doublon ni élément manquant.
B5	**Recherche texte**	Collection non vide.	1. Taper un terme dans la barre de recherche (titre, artiste, label).	Résultats filtrés en temps réel ; la barre de recherche reste stable (pas de décrochage visuel).
B6	**Filtrage par format**	Collection avec plusieurs formats (Vinyle, CD…).	1. Menu «... » → Filtres → choisir un format.	Seuls les exemplaires du format sélectionné sont affichés ; chip de filtre visible en haut de liste.
B7	**Filtrage par un tag**	Au moins un tag existant sur la collection.	1. Menu «... » → Filtres → Filtrer par tag → sélectionner un tag.	Seuls les exemplaires portant ce tag sont affichés.
B8	**Filtrage par plusieurs tags (logique ET)**	Au moins deux tags utilisés sur des exemplaires communs et distincts.	1. Sélectionner le tag X puis le tag Y dans la feuille de filtre.	Seuls les exemplaires portant À LA FOIS X ET Y sont affichés (pas une union).
B9	**Combinaison recherche + filtres tag + format**	Collection variée.	1. Appliquer un filtre de tag, un filtre de format, puis taper un texte de recherche.	Les trois critères se cumulent correctement ; le compteur « x/y éléments » reflète le résultat final.
B10	**Effacer tous les filtres**	Au moins un filtre actif.	1. Toucher « Tout effacer » dans la barre de filtres actifs.	Tous les filtres (tags + format) sont retirés en une action ; la liste complète réapparaît.
B11	**Changement de dossier**	Plusieurs dossiers existants.	1. Menu «... » → Dossier → sélectionner un dossier spécifique, puis « Tous dossiers ».	La liste se restreint au dossier choisi ; revenir à « Tous dossiers » réaffiche tout.
B12	**Barre d'index alphabétique**	Affichage Liste, collection volumineuse.	1. Glisser le doigt sur la barre d'index à droite de l'écran.	Défilement rapide et fluide vers la lettre correspondante.
B13	**Pull-to-refresh**	Collection affichée.	1. Tirer la liste vers le bas.	Rafraîchissement déclenché sans sursensibilité (ne se déclenche pas sur un filtre actif au simple survol).
B14	**Lecture aléatoire (carrousel)**	Affichage Carrousel.	1. Déclencher la sélection aléatoire d'un album.	Animation de sélection visible (pas de saut sans transition) ; l'album choisi est mis en avant.
B15	**Accès fiche détail depuis chaque affichage**	Un exemplaire visible.	1. Toucher un exemplaire en Liste, puis en Carrousel, puis en Mosaïque.	La fiche détail s'ouvre correctement dans les trois cas.
B16	**Édition d'un exemplaire**	Un exemplaire sélectionné.	1. Ouvrir la fiche détail → modifier prix d'achat, état, notes, tags → enregistrer.	Les modifications sont persistées et visibles immédiatement dans la liste et la fiche.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B17	**Compteur « x/y éléments »**	Un filtre actif.	1. Observer le sous-titre de navigation après application d'un filtre.	Le sous-titre affiche bien le nombre d'éléments filtrés sur le total du dossier courant.
B18	**Barre de défilement système masquée** RÉGRESSION	Liste filtrée courte (quelques éléments seulement), `SectionIndexBar` visible.	1. Appliquer un filtre réduisant la liste à 2-3 sections. 2. Observer le bord droit de l'écran.	Seule la barre de navigation rapide personnalisée (jetons) est visible ; plus de longue barre grise native superposée (corrigé via `.scrollIndicators(.hidden)`).
B19	**Filtre donnant 0 résultat** LIMITE	Filtre combinant tag + format + recherche sans aucune correspondance.	1. Appliquer une combinaison de filtres qui ne correspond à aucun exemplaire.	Message d'état vide adapté (pas « Collection vide » générique) ; la barre de filtres actifs reste visible pour pouvoir les retirer.
B20	**Collection avec exactement 1 exemplaire** LIMITE	Collection réduite à un seul exemplaire (via filtre ou dossier).	1. Afficher cette collection à 1 élément dans les 3 modes d'affichage.	Pas de barre d'index (n'apparaît que si plus d'une section), pas de pull-to-refresh à rebond excessif, aucun crash sur un seul élément.
B21	**Collection très volumineuse (1000+ exemplaires)** LIMITE	Compte de test avec une très grande collection, ou générée pour le test.	1. Faire défiler rapidement du haut en bas sur toute la collection.	Chargement progressif (pagination) sans blocage ni ralentissement notable ; la barre d'index reste utilisable.
B22	**Recherche avec caractères spéciaux / emoji / espaces superflus** LIMITE	Collection non vide.	1. Rechercher avec des emoji, des accents, des espaces en début/fin, des caractères type « é », « ñ », « 日本語 ».	Aucun crash ; résultats cohérents (vides si rien ne correspond), pas de requête malformée.
B23	**Titre d'album extrêmement long** LIMITE	Un release avec un titre très long (>100 caractères) ajouté à la collection.	1. Afficher cet exemplaire dans les 3 modes d'affichage.	Le titre est tronqué proprement (pas de débordement hors de l'écran ni de superposition avec d'autres éléments).
B24	**Dossier supprimé sur Discogs.com pendant la consultation** LIMITE	Dossier affiché dans l'app, supprimé via le site Discogs entre-temps.	1. Supprimer le dossier sur Discogs.com. 2. Revenir dans l'app et rafraîchir.	L'app détecte l'absence du dossier et retombe sur « Tous dossiers » sans crash ni état bloqué.
B25	**Perte réseau en pleine pagination** LIMITE	Collection longue, défilement proche de la fin de la page chargée.	1. Activer le mode avion juste avant d'atteindre le bas de la page chargée.	Message d'erreur réseau localisé (pas un écran d'erreur plein écran) ; le chargement reprend normalement au retour du réseau.
B26	**Rotation pendant un défilement rapide** LIMITE	iPad ou iPhone en orientation libre.	1. Faire défiler rapidement tout en tournant l'appareil.	Pas de saut de position ni de crash ; la mise en page s'adapte correctement à la nouvelle orientation.
B27	**Disque supprimé sur Discogs.com** AUDIT RÉGRESSION	Exemplaire présent dans l'app.	1. Supprimer cet exemplaire de la collection sur discogs.com. 2. Dans l'app, tirer pour rafraîchir et attendre la fin du chargement de toutes les pages. 3. Activer le mode avion et relancer l'app.	Le disque disparaît de la liste après le chargement complet, et n'est plus présent dans le cache hors ligne après relancement.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B28	**Disque déplacé de dossier sur Discogs.com** AUDIT RÉGRESSION	Plusieurs dossiers ; exemplaire dans le dossier X.	1. Déplacer l'exemplaire du dossier X vers Y sur discogs.com. 2. Dans l'app, afficher le dossier X et tirer pour rafraîchir. 3. Afficher le dossier Y.	L'exemplaire disparaît du dossier X et apparaît dans Y ; compteurs de dossiers cohérents.
B29	**Rafraîchissement interrompu : rien n'est supprimé à tort** AUDIT LIMITE	Grande collection (plusieurs pages).	1. Tirer pour rafraîchir. 2. Pendant le chargement, au choix : activer le mode avion, changer de dossier ou changer de tri. 3. Revenir à l'état initial.	Aucun disque ne disparaît de la liste suite à l'interruption ; le rafraîchissement suivant, complet, remet tout à jour.
B30	**Disque ajouté pendant le chargement de fond** AUDIT LIMITE	Grande collection.	1. Tirer pour rafraîchir la collection. 2. Pendant le chargement, ajouter un nouveau disque depuis la Recherche. 3. Revenir à la Collection et attendre la fin du chargement.	Le disque ajouté reste affiché à la fin du chargement (il n'est pas retiré par le nettoyage des disques absents).
B31	**Fluidité pendant la synchro d'une grosse collection** AUDIT RÉGRESSION LIMITE	Collection de 1000+ disques, cache local vide (nouvelle connexion ou réinstallation).	1. Se connecter et ouvrir la Collection. 2. Faire défiler pendant que les pages se chargent en arrière-plan.	Défilement fluide pendant toute la synchro (pas de gel qui s'aggrave au fil des pages) ; le widget « Album aléatoire » est mis à jour à la fin.
B32	**Retirer un exemplaire déjà supprimé sur Discogs.com** AUDIT LIMITE	Exemplaire visible dans l'app, supprimé entre-temps sur discogs.com (sans rafraîchir l'app).	1. Retirer cet exemplaire depuis l'app (liste ou fiche).	Retrait accepté sans message d'erreur ; aucune action mise en file, donc pas d'« Échec définitif de synchronisation » plus tard.
B33	**Déplacement de dossier avec Discogs injoignable** AUDIT	Network Link Conditioner sur « 100% Loss » (réseau présent mais Discogs injoignable).	1. Changer un exemplaire de dossier. 2. Rétablir le réseau normal.	Alerte « Discogs ne répond pas : la modification sera synchronisée automatiquement » ; l'exemplaire reste dans son nouveau dossier et le déplacement est appliqué sur discogs.com au retour du réseau.
B34	**Déplacement refusé par Discogs** AUDIT LIMITE	Dossier Y supprimé sur discogs.com sans rafraîchir l'app.	1. Déplacer un exemplaire vers le dossier Y dans l'app.	Alerte « Impossible de changer ce disque de dossier sur Discogs » ; l'exemplaire revient dans son dossier d'origine, compteurs des dossiers restaurés.
B35	**Message « modification bloquée » hors ligne visible** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion + cache de plus de 6 h (Options développeur › simuler un cache périmé).	1. Tenter de retirer puis de déplacer un exemplaire de la collection.	Une alerte explique que la modification est bloquée (auparavant ce message restait invisible) ; rien n'est modifié.
B36	**Changements rapides de tri et de dossier** AUDIT LIMITE	Grande collection, réseau disponible.	1. Changer de tri, puis de dossier, plusieurs fois de suite très rapidement.	Aucun message d'erreur technique (« CancellationError »…) ; la liste finale correspond au dernier tri et dossier choisis.
B37	**Contenu de la collection de démo** AUDIT AUTO	Mode démo actif.	1. Parcourir la Collection en Liste, Mosaïque et Carrousel. 2. Filtrer par support et par dossier (Jazz, Électronique, Uncategorized).	Pochettes, années et genres affichés. Vinyles, CD et cassettes présents (filtre Support). Les compteurs de dossiers correspondent à leur contenu. « Oasis » affiché sans le suffixe « (2) ».

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B38	**Démo : retrait bloqué depuis la Collection** AUDIT	Mode démo actif.	1. Balayer un disque pour le retirer. 2. En sélection multiple, tenter de retirer ou déplacer plusieurs disques.	Alerte « En mode démo, il n'est pas possible de retirer des albums… » ; le disque ne disparaît jamais, même brièvement.
B39	**Mon exemplaire : échec d'enregistrement à la fermeture** AUDIT LIMITE	Collection ouverte, un exemplaire avec un champ personnalisé texte. Network Link Conditioner prêt à renvoyer une erreur, ou champ supprimé sur discogs.com juste avant.	1. Ouvrir « Mon exemplaire », modifier le champ sans le valider. 2. Fermer aussitôt la feuille (glisser vers le bas).	Si Discogs refuse l'enregistrement, une alerte s'affiche sur l'écran d'origine (Collection ou fiche release) ; la saisie n'est plus perdue en silence. Hors ligne, la modification part en file comme avant.
B40	**Grosse collection : interface fluide pendant le chargement** AUDIT LIMITE	Compte avec une collection de plusieurs milliers d'exemplaires, cache vidé (Réglages → options développeur, ou réinstallation).	1. Ouvrir la Collection, dossier « Tous », et faire défiler pendant que les pages se chargent. 2. Ouvrir les Stats pendant le chargement complet.	Défilement et onglets restent réactifs pendant le chargement (les pages sont décodées hors du fil principal) ; aucun gel de plus d'une fraction de seconde.
B41	**Grand titre qui se réduit au défilement (petit écran)** AUDIT RÉGRESSION	iPhone 13 mini (ou autre petit écran) sous iOS 26.x, collection d'au moins 10 disques répartis sur plusieurs sections ; noter la version d'iOS.	1. Ouvrir Collection en mode Liste et faire défiler lentement, en franchissant plusieurs sections (lettres). 2. Remonter en haut, puis recommencer en Mosaïque et en Carrousel. 3. Changer le tri, puis refaire défiler. 4. Répéter dans Wantlist, Stats et Réglages ; tester aussi en grande taille de texte.	Le grand titre « Collection » se réduit en petit titre centré dès que la liste défile et redevient grand en haut ; la barre du haut reste lisible (flou net, pas de liste visible à travers le titre, pas de texte superposé). Même comportement que sur un iPhone récent.
B42	**Première connexion : la Collection s'affiche même avec un exemplaire atypique** AUDIT AUTO	Compte Discogs réel, app fraîchement installée (aucun cache).	1. Se connecter pour la première fois. 2. Ouvrir l'onglet Collection sans attendre. 3. Comparer le nombre d'exemplaires avec celui du dossier « All » sur discogs.com.	La Collection se remplit sans message « Les données n'ont pas pu être lues car elles sont introuvables » ; la Wantlist aussi. Un exemplaire dont les données sont inutilisables est ignoré sans bloquer les autres.
B43	**Carrousel : cran haptique au défilement des pochettes** AUDIT	iPhone réel (le Simulateur n'a pas de retour haptique), Collection et Wantlist en affichage Carrousel, retours haptiques système activés.	1. Faire défiler lentement le carrousel au doigt, pochette par pochette. 2. Balayer rapidement sur une grosse collection. 3. Utiliser la barre A-Z du bas et le bouton « Disque au hasard ». 4. Désactiver les retours haptiques système (Réglages iOS → Sons et vibrations) et refaire l'étape 1.	Un petit cran léger est perçu chaque fois qu'une nouvelle pochette arrive au centre pendant un défilement au doigt (y compris pendant l'élan qui suit le geste), sans jamais devenir un bourdonnement continu lors d'un balayage rapide (au plus un cran toutes les 50 ms environ). Aucun cran pendant un saut par la barre A-Z ; « Disque au hasard » garde son seul impact moyen au départ. Aucun cran si les retours haptiques système sont désactivés.
B44	**Barre A-Z verticale (Liste et Mosaïque) : cran haptique à chaque lettre** AUDIT	iPhone réel, Collection et Wantlist en affichage Liste puis Mosaïque, tri alphabétique ou par date, retours haptiques système activés.	1. Poser le doigt sur la barre de lettres à droite et le glisser lentement du haut vers le bas. 2. Le glisser vite, puis remonter. 3. Rester sur la même lettre en bougeant très légèrement le doigt. 4. Désactiver les retours haptiques système et refaire l'étape 1.	Un petit cran léger à chaque changement de lettre ou d'année sous le doigt (le même que sur la barre horizontale du carrousel), un seul cran par lettre traversée, aucun cran tant qu'on reste sur la même lettre. La liste suit comme avant. Aucun cran si les retours haptiques système sont désactivés.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B45	**Carrousel : le doigt reste aligné sur la barre A-Z horizontale** AUDIT	Collection et Wantlist en affichage Carrousel ; un tri avec peu de lettres (la rangée de lettres plus étroite que l'écran) puis un tri avec beaucoup de lettres (A-Z complet, rangée compressée).	1. Poser le doigt sur une lettre précise de la barre du bas, sans bouger. 2. Glisser lentement d'un bord à l'autre de la rangée de lettres. 3. Essayer sur la première et la dernière lettre, et au bord gauche et droit de l'écran.	La lettre mise en évidence (et la bulle) est toujours celle qui se trouve juste sous le doigt, du bord gauche au bord droit de la rangée, sans décalage qui grandit vers les extrémités. Au-delà de la rangée, la première ou la dernière lettre reste sélectionnée.
B46	**Liste : un disque retiré s'efface en douceur (Collection et Wantlist)** AUDIT	Collection et Wantlist avec plusieurs disques ; affichages Liste, Mosaïque et Carrousel ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Retirer un disque de la Wantlist (balayage, menu contextuel ou fiche), puis de la Collection. 2. Observer la ligne ou la pochette. 3. Refaire avec Réduire les animations activé.	La ligne ou la pochette s'efface en fondu et les suivantes se resserrent, au lieu de disparaître d'un coup. Avec Réduire les animations : disparition immédiate. Un retrait refusé par Discogs réaffiche le disque comme avant.
B47	**Tirer pour actualiser : pastille « À jour » et haptique** AUDIT	Compte connecté, avec réseau ; Collection et Wantlist en Liste, puis hors ligne.	1. Tirer la liste vers le bas jusqu'à la synchronisation. 2. Attendre la fin de l'actualisation. 3. Couper le réseau et refaire le geste.	À la fin d'une actualisation réussie, une pastille verte « À jour » descend en haut de la liste avec un haptique de succès, puis disparaît seule après environ 1,5 s. Hors ligne, aucune pastille. Limite connue : l'indicateur de tirage reste celui du système (pas de disque qui tourne).
B48	**États vides illustrés : Collection et Wantlist** AUDIT	Compte sans disque en collection, puis sans disque en wantlist (ou démo vidée) ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Ouvrir la Collection vide puis la Wantlist vide. 2. Toucher « Rechercher un disque ». 3. Refaire avec Réduire les animations activé et en thème sombre.	Un disque noir à étiquette rose tourne lentement au-dessus du titre (avec une pastille cœur ou pile de disques), suivi de l'explication et du bouton qui ouvre la recherche. Disque fixe avec Réduire les animations ; lisible en thème clair et sombre ; l'illustration est ignorée par VoiceOver.
B49	**Carrousel : appui long sur la jaquette (menu d'actions, retrait avec confirmation)** AUDIT	Collection et Wantlist en affichage Carrousel ; compte Premium puis non Premium ; en ligne puis hors ligne avec données de plus de 6 h ; mode sélection actif puis non.	1. En Collection (Carrousel), appuyer longuement sur une jaquette. 2. Tester « J'écoute ce disque sur la platine » / « Arrêter l'écoute », « Où ranger », « Modifier la note / notes », puis « Supprimer de la collection » (confirmer, puis refaire en annulant). 3. En Wantlist (Carrousel), appuyer longuement : « Définir/Modifier une alerte prix », « Vers la collection », « Supprimer de la wantlist » (confirmer, puis annuler). 4. Toucher brièvement une jaquette, puis la cloche de la Wantlist. 5. Activer le mode sélection et appuyer longuement. 6. Passer hors ligne avec des données périmées et refaire l'appui long en Wantlist.	Un menu s'ouvre sous le doigt avec les actions listées ; chacune fait la même chose que dans la Liste. Les suppressions demandent une confirmation et, une fois confirmées, la pochette s'efface en fondu ; en annulant, rien ne change. « Où ranger » sans Premium ouvre l'offre. Le toucher bref ouvre toujours la fiche et la cloche de la Wantlist garde son comportement. En mode sélection, aucun menu : l'appui long ne fait rien de plus que le toucher. Hors ligne avec données périmées, la Wantlist ne propose que l'alerte (pas de retrait ni de passage en collection).

C Collection — Sélection multiple & actions groupées (17 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
C1	**Entrer en mode sélection**	Collection non vide.	1. Menu «... » → Sélectionner.	Mode sélection activé : cercles de sélection visibles sur chaque exemplaire, barre d'action en bas.
C2	**Sélectionner / désélectionner plusieurs exemplaires**	Mode sélection actif.	1. Toucher plusieurs exemplaires successivement.	Chaque cercle s'anime et se remplit ; le compteur de sélection se met à jour.
C3	**Sortir du mode sélection sans action**	Mode sélection actif avec sélection en cours.	1. Toucher la coche en haut de l'écran.	Retour à l'affichage normal, aucune modification appliquée.
C4	**Action groupée — Tag**	Au moins 1 exemplaire sélectionné.	1. Barre d'action → icône Tag.	TagManagementView s'ouvre en mode application groupée, feuille ouverte à mi-hauteur (.medium) ; les tags appliqués impactent tous les exemplaires sélectionnés.
C5	**Action groupée — Déplacer (1 exemplaire)**	Exactement 1 exemplaire sélectionné.	1. Barre d'action → Dossier → choisir un dossier cible.	Dialogue de confirmation au singulier : « Déplacer l'exemplaire dans le dossier X ? » avec bouton « Déplacer ».
C6	**Action groupée — Déplacer (N exemplaires)**	Plusieurs exemplaires sélectionnés.	1. Barre d'action → Dossier → choisir un dossier cible.	Dialogue au pluriel : « Déplacer les N exemplaires dans le dossier X ? » avec bouton « Déplacer » (sans répéter le nombre dans le bouton).
C7	**Annuler la confirmation de déplacement**	Dialogue de confirmation de déplacement affiché.	1. Toucher « Annuler ».	Aucun exemplaire déplacé, sélection conservée.
C8	**Action groupée — Supprimer (1 exemplaire)**	Exactement 1 exemplaire sélectionné.	1. Barre d'action → icône corbeille.	Confirmation au singulier « Supprimer de la collection ? » ; après confirmation l'exemplaire disparaît.
C9	**Action groupée — Supprimer (N exemplaires)**	Plusieurs exemplaires sélectionnés.	1. Barre d'action → icône corbeille.	Confirmation au pluriel avec le nombre correct ; tous les exemplaires sélectionnés disparaissent après confirmation.
C10	**Annuler la suppression groupée**	Dialogue de suppression affiché.	1. Toucher « Annuler ».	Aucun exemplaire supprimé, sélection conservée.
C11	**Sélectionner la totalité de la collection** LIMITE	Collection complète (ex. 278/278 éléments).	1. Sélectionner tous les exemplaires un par un ou via un éventuel raccourci.	Aucun ralentissement notable, compteur exact, action groupée (suppression/déplacement) fonctionnelle sur l'intégralité.
C12	**Action groupée avec 0 élément sélectionné** LIMITE	Mode sélection actif, aucun élément coché.	1. Observer la barre d'action en bas.	Les boutons d'action sont désactivés ou absents ; aucune action possible sans sélection.
C13	**Changement de filtre pendant une sélection en cours** LIMITE	Plusieurs exemplaires sélectionnés, mode sélection actif.	1. Changer le filtre de tag/format sans quitter le mode sélection.	Comportement cohérent : soit la sélection est conservée pour les éléments encore visibles, soit elle est clairement réinitialisée — dans tous les cas pas de compteur incohérent ni de crash.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
C14	**Perte réseau pendant une suppression groupée** LIMITE	Suppression groupée confirmée, mode avion activé juste après.	1. Confirmer la suppression puis activer immédiatement le mode avion.	Message d'erreur clair, pas de suppression partielle silencieuse ; l'état se resynchronise correctement au retour du réseau.
C15	**Suppression groupée avec Discogs injoignable** AUDIT LIMITE	Network Link Conditioner sur « 100% Loss ».	1. Sélectionner plusieurs exemplaires et les supprimer. 2. Rétablir le réseau.	Message « Discogs ne répond pas… » ; les exemplaires restent retirés de l'app et sont supprimés sur discogs.com au retour du réseau.
C16	**Tag appliqué à un très grand nombre d'exemplaires** AUDIT LIMITE	Sélection de 200+ exemplaires (premium : 2e appareil disponible).	1. Appliquer un tag à toute la sélection. 2. Retirer ce même tag de toute la sélection.	Application et retrait quasi instantanés, sans gel ; en premium, le 2e appareil reçoit les changements.
C17	**Retrait groupé d'un tag porté par une partie seulement** AUDIT	Sélection mêlant des exemplaires qui portent le tag X et d'autres non.	1. Retirer le tag X de toute la sélection.	Le tag disparaît des exemplaires qui le portaient ; les autres exemplaires et leurs tags sont inchangés.

D Rangement physique (Shelf placement) (10 tests)

PREMIUM

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
D1	**Accès « Où ranger cet album » — non premium** PREMIUM	Compte non premium, fiche détail d'un exemplaire en collection.	1. Toucher l'action « Où ranger cet album ».	Carte verrouillée Or Hifi affichée, puis paywall à l'appui.
D2	**Guide de rangement — premium** PREMIUM	Compte premium.	1. Toucher « Où ranger cet album ».	Guide affiché avec : position dans le meuble, disques repères (voisins immédiats), instructions de rangement.
D3	**Lien « Modifier » → Réglages** PREMIUM	Guide de rangement ouvert.	1. Toucher « Modifier » sous « Méthode de classement ».	Navigation vers Réglages, défilement automatique jusqu'à la section Collection & Rangement, titre visible (pas masqué sous la barre de nav).
D4	**Impact d'un changement de règle de tri** PREMIUM	Guide de rangement affiché pour un album donné.	1. Changer la règle de rangement ou le tri par nom de famille dans Réglages. 2. Revenir au guide de rangement du même album.	La position et les disques repères sont recalculés selon la nouvelle règle.
D5	**Personnalisation du tri par artiste** PREMIUM	Au moins 2 albums du même artiste.	1. Réglages → Personnaliser le tri des artistes → réordonner manuellement.	L'ordre personnalisé est respecté dans le guide de rangement et le tri de la collection.
D6	**Album sans année de sortie renseignée** LIMITE PREMIUM	Exemplaire dont le champ année est vide/inconnu côté Discogs.	1. Ouvrir le guide de rangement pour cet exemplaire.	Position calculée malgré tout (placé en fin ou selon une règle de repli définie), pas de crash ni de position « undefined ».
D7	**Collection réduite à un seul exemplaire** LIMITE PREMIUM	Dossier/filtre ramenant la collection à 1 seul exemplaire.	1. Ouvrir le guide de rangement de cet unique exemplaire.	Aucun disque repère affiché (pas de voisin), message adapté plutôt qu'une section vide cassée.
D8	**Égalité parfaite entre deux albums selon le tri** LIMITE PREMIUM	Deux exemplaires du même artiste, même année, même titre (ex. deux pressages identiques).	1. Ouvrir le guide de rangement sur l'un des deux.	Ordre stable et reproductible entre les deux (ne change pas aléatoirement d'un lancement à l'autre).
D9	**Années originales résolues pendant le chargement** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	Tri « Rangement » avec une règle utilisant l'année originale ; nombreux masters encore inconnus (nouvelle installation).	1. Ouvrir la Collection et la laisser charger plusieurs minutes.	L'ordre s'affine progressivement à mesure que les années sont résolues (environ une toutes les 1,5 s) ; la résolution ne reste pas bloquée pendant la synchro de la collection.
D10	**Master sans année sur Discogs** AUDIT LIMITE PREMIUM	Exemplaire dont le master n'a pas d'année sur Discogs ; proxy HTTP (Proxyman) facultatif.	1. Ouvrir sa fiche et son guide de rangement. 2. Fermer puis rouvrir plusieurs fois.	Rangement calculé avec l'année du pressage ; le master n'est demandé à Discogs qu'une seule fois (pas de requête /masters/ID à chaque ouverture).

E Wantlist — Standard (24 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
E1	**Ajouter un disque à la wantlist**	Résultat de recherche ou fiche détail ouverte.	1. Toucher l'action d'ajout à la wantlist.	L'élément apparaît dans l'onglet Wantlist.
E2	**Visualiser la wantlist**	Au moins un élément en wantlist.	1. Ouvrir l'onglet Wantlist.	Liste affichée correctement avec pochette, titre, artiste.
E3	**Tri wantlist**	Plusieurs éléments en wantlist.	1. Menu «... » → Tri → tester chaque option.	La liste se réordonne sans erreur.
E4	**Filtrage par format (pas de filtre tag)**	Éléments de formats différents en wantlist.	1. Menu «... » → Filtres → format.	Filtrage correct ; aucune option « Filtrer par tag » n'est proposée en Wantlist (comportement volontaire).
E5	**Recherche texte wantlist**	Plusieurs éléments en wantlist.	1. Taper un terme de recherche.	Résultats filtrés en temps réel.
E6	**Retirer un élément individuellement**	Au moins un élément en wantlist.	1. Supprimer un élément via le geste ou le bouton dédié.	L'élément disparaît immédiatement de la liste.
E7	**Déplacer un élément vers la Collection**	Élément en wantlist possédé physiquement.	1. Confirmer le déplacement vers la Collection.	L'élément quitte la Wantlist et apparaît dans la Collection.
E8	**Élément supprimé ne réapparaît pas après refresh** RÉGRESSION	Supprimer un élément puis tirer pour rafraîchir plusieurs fois de suite rapidement.	1. Supprimer un élément. 2. Tirer immédiatement pour rafraîchir 2-3 fois.	L'élément supprimé ne réapparaît JAMAIS, même en cas d'incohérence temporaire de l'API Discogs (régression corrigée via `lo callyRemovedIds`).
E9	**Pull-to-refresh wantlist**	Wantlist affichée.	1. Tirer la liste vers le bas.	Rafraîchissement correct, pas de doublon.
E10	**Wantlist vide** LIMITE	Aucun élément en wantlist.	1. Ouvrir l'onglet Wantlist.	État vide adapté (message + illustration), pas de section ou de barre d'index affichée.
E11	**Ajouter un disque déjà présent dans la wantlist** LIMITE	Élément déjà en wantlist.	1. Tenter de l'ajouter une seconde fois depuis la recherche.	Pas de doublon créé ; message ou état visuel indiquant qu'il y est déjà, le cas échéant.
E12	**Élément retiré du catalogue Discogs** LIMITE	Release supprimée/fusionnée côté Discogs après son ajout en wantlist.	1. Rafraîchir la wantlist contenant cet élément.	L'élément est soit retiré proprement, soit affiché avec un état « indisponible » explicite — jamais un crash ou une fiche vide cassée.
E13	**Disque retiré de la wantlist sur Discogs.com, consulté hors ligne** AUDIT RÉGRESSION	Élément présent dans la wantlist de l'app.	1. Retirer cet élément de la wantlist sur discogs.com. 2. Dans l'app, rafraîchir la wantlist et la faire défiler jusqu'en bas. 3. Activer le mode avion et relancer l'app.	L'élément a disparu en ligne ET reste absent hors ligne (cache local remplacé, pas seulement complété).
E14	**Retrait bloqué hors ligne (cache de plus de 6 h)** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion + cache wantlist périmé (Options développeur).	1. Tenter de retirer un élément de la wantlist. 2. Relancer l'app, toujours hors ligne.	Message de blocage ; l'élément reste dans la liste ET dans le cache après relancement (il ne disparaît plus en silence).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
E15	**Déplacement wantlist → collection hors ligne : bon dossier** AUDIT RÉGRESSION	Plusieurs dossiers Discogs, mode avion activé.	1. Déplacer un élément de la wantlist vers la collection, dossier X. 2. Rétablir le réseau et attendre la synchronisation. 3. Vérifier sur discogs.com.	Le disque est ajouté dans le dossier X (et non dans « Uncategorized »).
E16	**Ajout à la wantlist avec Discogs injoignable** AUDIT	Network Link Conditioner sur « 100% Loss ».	1. Ajouter un disque à la wantlist depuis la recherche. 2. Rétablir le réseau.	Message « Discogs ne répond pas… » ; le disque reste affiché dans la wantlist et y est ajouté sur discogs.com au retour du réseau.
E17	**Wantlist : messages d'action visibles** AUDIT RÉGRESSION	Wantlist chargée, données de plus de 6 h, mode avion activé.	1. Tenter de retirer un souhait. 2. En mode démo, tenter « Ajouter à la collection » depuis un souhait.	Une alerte s'affiche à chaque fois (« Mode hors ligne… : modification bloquée », message de démo). Avant correction, ces messages n'apparaissaient que si la wantlist était vide.
E18	**Wantlist : refus définitif de Discogs** AUDIT LIMITE	Disque de la wantlist retiré entre-temps sur discogs.com, ou compte sans droit (provoquer un refus).	1. Retirer un disque de la wantlist dont Discogs refuse le retrait. 2. Déplacer vers la collection un disque dont Discogs refuse l'ajout.	Retrait refusé : le disque réapparaît et un message l'explique (plus de mise en file qui échouait plusieurs fois). Déplacement refusé : le disque reste dans la wantlist avec un message, au lieu de disparaître des deux listes. Un disque déjà absent sur Discogs est simplement retiré.
E19	**Liste courte : la barre d'onglets réduite revient en tirant vers le bas** AUDIT	Wantlist (et Collection filtrée) de quelques disques seulement, qui tient entièrement à l'écran.	1. Ouvrir une fiche depuis la liste, y défiler vers le bas (la barre d'onglets se réduit), puis revenir en arrière. 2. Tirer légèrement la liste vers le bas. 3. Refaire en modes Liste, Mosaïque et Carrousel, sur la Wantlist puis sur la Collection.	Même quand la liste est courte, elle rebondit sous le doigt et ce léger tirage vers le bas ramène la barre d'onglets à sa taille normale presque aussitôt (sans plus de délai que le défilement normal), dans les modes Liste et Mosaïque ; sans à-coup ni clignotement de la barre. En Carrousel, le rebond est possible mais le retour de la barre peut rester plus lent. Une liste longue se comporte comme avant.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
E20	**« Alerte de prix » : grand champ, tuiles de marché, jauge et pastilles** AUDIT AUTO	Disque de la wantlist avec des offres en vente (puis un sans offre) ; compte Premium.	1. Ouvrir « Alerte de prix » depuis la wantlist. 2. Saisir un prix maximum plus bas que le prix le plus bas en ligne, puis plus haut. 3. Toucher les pastilles -10 %, -20 %, -30 % et une cote par état. 4. Enregistrer, rouvrir, supprimer l'alerte. 5. Essayer sans offre en vente, hors ligne, thème sombre, police agrandie.	Pendant le chargement du marché, des squelettes animés (tuiles, jauge si un prix est déjà saisi, pastilles de cotes) occupent la place du contenu, sans saut de mise en page à l'arrivée des données (animation figée avec Réduire les animations). Le prix maximum se saisit dans un grand champ rose, le montant exactement centré dans sa carte (devise à côté, pas de saut de curseur). Deux tuiles montrent le nombre d'offres et l'annonce la moins chère (tous états confondus). Dès qu'un prix est saisi, la jauge apparaît juste sous le champ (visible au-dessus du clavier, elle suit la saisie en direct) et place « Mon seuil » et « Annonce la moins chère » : texte « Il manque X (Y %) pour atteindre ton seuil » sous le seuil, « Seuil atteint » en vert au-dessus, « Aucune annonce » sans vente. Le pied de page explique que l'alerte se base sur l'annonce la moins chère et que les cotes par état (ventes passées) peuvent être plus basses sans offre à ce prix. Toucher la tuile « Annonce la moins chère » (flèche en haut à droite) ouvre la même page Discogs que « Consulter les annonces sur Discogs.com » en bas. Les pastilles appliquent leur prix et la pastille de la cote par état correspondant au prix saisi est mise en évidence. Un seul toucher sur le champ (ou n'importe où dans sa carte rose) suffit pour le sélectionner, y compris juste après l'ouverture ; le curseur se place toujours à la fin du montant, même sur un prix déjà saisi ou une alerte existante, pour le corriger à la suite. Le clavier se ferme avec « OK », au défilement ou au glissé. Enregistrer reste dans la barre d'outils. Le fond prend la teinte de la pochette. La feuille s'ouvre en grand (pleine hauteur), comme « Mon exemplaire ».
E21	**« Alerte de prix » : entrée en séquence, jauge glissante, prix qui roule, seuil atteint** AUDIT	Disque de la wantlist avec des annonces et des cotes par état ; compte Premium ; Réduire les animations désactivé puis activé ; iPhone réel pour les retours haptiques.	1. Ouvrir « Alerte de prix » sur un disque sans alerte, puis sur un disque avec une alerte existante. 2. Observer l'arrivée du marché (tuiles, pastilles de cotes) après le squelette. 3. Taper un prix au clavier, chiffre après chiffre, en dessous puis au-dessus de l'annonce la moins chère. 4. Toucher une pastille (-10 %, une cote par état). 5. Franchir le prix de l'annonce la moins chère en tapant, puis redescendre. 6. Toucher le champ de prix, puis fermer le clavier (« OK »). 7. Refaire avec Réduire les animations activé.	Le squelette laisse place aux deux tuiles qui montent l'une après l'autre, puis la jauge se remplit jusqu'au seuil et les pastilles défilent en cascade (une seule fois par ouverture). Pendant la saisie, les repères de la jauge glissent d'une valeur à l'autre sans sauter. Une pastille se tasse sous le doigt avec un rebond, et le grand prix fait défiler ses chiffres de l'ancienne valeur à la nouvelle en gonflant légèrement, un cran haptique léger accompagnant le toucher. Au moment où le seuil rejoint l'annonce la moins chère : repère qui rebondit, retour haptique de succès et brève lueur verte autour du prix (une seule fois par franchissement, pas à l'ouverture ni au chargement du marché). Le champ de prix s'entoure d'un halo rose qui respire tant qu'il a le focus et s'éteint à la fermeture du clavier. Une cloche sur la jaquette (grise sans alerte, rose si l'alerte est active, verte si elle est déclenchée, comme dans la liste de la Wantlist) balance une fois peu après l'ouverture. Avec Réduire les animations : tout est direct, sans rebond, défilement ni lueur.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
E22	**Wantlist : retour visuel au toucher de la cloche d'alerte** AUDIT	Compte Premium ; Wantlist en affichage Liste puis Carrousel ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. En Liste : toucher la cloche d'une ligne (sans alerte, avec alerte active, avec alerte déclenchée). 2. Maintenir le doigt un instant avant de relâcher, puis faire un toucher bref. 3. En Carrousel : toucher la cloche posée en bas à droite de la jaquette (sans alerte, active, déclenchée). 4. Refaire avec Réduire les animations activé, et sans compte Premium.	Sous le doigt, la cloche se tasse et une pastille rose s'allume derrière elle ; au relâchement elle rebondit (et la cloche fait un rebond de symbole en Liste) avec un léger retour haptique, puis la feuille « Alerte de prix » s'ouvre (ou l'offre Premium sans abonnement). En Carrousel, la cloche (sur un disque clair en thème clair et sombre en thème sombre, aux mêmes couleurs qu'en Liste : grise, rose, verte) se tasse de même, sans ouvrir la fiche du disque ; il n'y a plus de capsule sous la jaquette. Avec Réduire les animations : seule la pastille rose s'allume, sans changement d'échelle ni rebond de symbole. Le toucher reste facile à atteindre (zone de toucher inchangée).
E23	**Alerte de prix : le titre « Mon seuil d'alerte » remonte au focus du prix** AUDIT	Compte Premium ; feuille « Alerte de prix » ouverte ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Toucher le champ « Prix maximum ». 2. Observer le défilement pendant l'apparition du clavier. 3. Appuyer sur « OK » du clavier, puis refaire avec Réduire les animations activé.	Le titre de la section « Mon seuil d'alerte » est aligné en haut de l'écran : champ, jauge et pastilles de prix restent visibles au-dessus du clavier. Avec Réduire les animations, le défilement se fait sans animation. Sur une feuille trop courte pour défiler, rien ne bouge et le champ reste utilisable.
E24	**Alerte de prix : suppression depuis le bouton sous le champ du seuil, avec confirmation** AUDIT	Compte Premium ; disque de la Wantlist ayant déjà une alerte ; feuille « Alerte de prix » ouverte.	1. Repérer le bouton « Supprimer cette alerte » sous le champ « Prix maximum » (après la jauge et les raccourcis), sans défiler. 2. Le toucher, puis choisir d'annuler la confirmation. 3. Le toucher de nouveau et confirmer. 4. Ouvrir la feuille d'un disque sans alerte.	Une confirmation « Supprimer cette alerte ? » apparaît avant toute suppression ; en annulant, l'alerte et la feuille restent inchangées. En confirmant, l'alerte est supprimée (cloche grise en Liste et en Carrousel) et la feuille se ferme. Le bouton n'existe plus en bas de la feuille et n'apparaît pas pour un disque sans alerte.

F Wantlist — Sélection multiple & alertes de prix (23 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
F1	**Entrer en mode sélection wantlist**	Wantlist non vide.	1. Menu «... » → Sélectionner.	Cases à cocher animées apparaissent sur chaque ligne.
F2	**Suppression groupée**	Plusieurs éléments sélectionnés.	1. Barre d'action Liquid Glass → icône corbeille.	Confirmation avec le bon nombre d'éléments (singulier/pluriel) ; suppression effective après confirmation.
F3	**Annuler la suppression groupée**	Dialogue de confirmation affiché.	1. Toucher Annuler.	Aucun élément supprimé.
F4	**Créer une alerte de prix** PREMIUM	Compte premium, élément en wantlist.	1. Toucher l'icône cloche → définir un prix cible → enregistrer.	Alerte créée, icône cloche pleine visible sur la ligne.
F5	**Notification reçue au prix cible** PREMIUM	Alerte active dont le prix cible est atteignable sur le marketplace.	1. Attendre une vérification (ouverture de l'app ou rafraîchissement en arrière-plan).	Notification locale reçue, icône cloche passe à l'état « déclenchée ».
F6	**Icône cloche reflète l'état de l'alerte** PREMIUM	Alertes à différents états (aucune / active / déclenchée).	1. Observer l'icône sur chaque ligne concernée.	Icône vide / pleine / avec badge selon l'état exact de l'alerte.
F7	**Suppression d'une alerte** PREMIUM	Alerte active.	1. Ouvrir la feuille d'alerte → supprimer.	L'alerte disparaît, plus aucune notification pour cet élément.
F8	**Tentative de création d'alerte — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Toucher l'icône cloche sur un élément de la wantlist.	Carte verrouillée / paywall affiché, aucune alerte créée.
F9	**Prix cible nul ou négatif** LIMITE PREMIUM	Feuille de création d'alerte ouverte.	1. Saisir 0, une valeur négative, ou laisser le champ vide, puis valider.	Validation refusée avec message clair ; aucune alerte invalide enregistrée.
F10	**Alerte sur un release sans aucune offre** LIMITE PREMIUM	Release présent en wantlist mais absent du marketplace Discogs.	1. Créer une alerte sur cet élément. 2. Déclencher une vérification.	Aucune notification envoyée ; pas d'erreur visible pour l'utilisateur, l'alerte reste simplement « en attente ».
F11	**Devise de l'alerte différente de celle du marketplace** LIMITE PREMIUM	Alerte créée en EUR sur un release vendu en USD.	1. Déclencher une vérification avec une offre proche du seuil après conversion.	La conversion de devise est appliquée avant comparaison au seuil ; déclenchement cohérent avec le prix converti.
F12	**Deux alertes déclenchées simultanément** LIMITE PREMIUM	Deux alertes actives dont les seuils sont atteints au même moment (vérification groupée).	1. Déclencher une vérification couvrant les deux.	Les deux notifications sont envoyées correctement, sans que l'une n'empêche ou ne retarde indéfiniment l'autre.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
F13	**Vérification en arrière-plan exécutée (simulation)** AUDIT PREMIUM DEV	Alertes actives, app lancée depuis Xcode puis mise en arrière-plan.	1. Mettre l'app en pause dans le débogueur. 2. Exécuter : `e -l objc -- (void)[[BGTaskScheduler sharedScheduler] _simulateLaunchForTaskWithIdentifier:@"com.aurelienscarpa.Spinlog.wantlistAlertsCheck"]` 3. Reprendre l'exécution.	La vérification s'exécute (dernier prix constaté et date de vérification mis à jour) et une nouvelle vérification est planifiée.
F14	**Vérification jamais repoussée par un usage fréquent** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	Alertes actives, actualisation en arrière-plan autorisée.	1. Pendant 24 h, ouvrir et quitter l'app toutes les 1 à 2 h. 2. Consulter la date de dernière vérification des alertes.	Au moins une vérification a eu lieu en arrière-plan dans les 24 h (auparavant, chaque passage en arrière-plan repoussait la vérification de 3 h).
F15	**Expiration de la tâche de fond pendant la vérification** AUDIT PREMIUM DEV LIMITE	Nombreuses alertes (10+), vérification lancée comme en F13.	1. Pendant la vérification, exécuter dans le débogueur : `e -l objc -- (void)[[BGTaskScheduler sharedScheduler] _simulateExpirationForTaskWithIdentifier:@"com.aurelienscarpa.Spinlog.wantlistAlertsCheck"]` 2. Relancer une vérification complète.	L'app n'est pas tuée ; les alertes déjà vérifiées restent enregistrées ; aucune notification déjà envoyée n'est renvoyée à la vérification suivante.
F16	**Vérification iPhone verrouillé** AUDIT PREMIUM LIMITE	Alertes actives, iPhone verrouillé depuis au moins 10 minutes (après un premier déverrouillage depuis le redémarrage).	1. Laisser une vérification en arrière-plan se produire iPhone verrouillé (ou F13 avec l'écran verrouillé).	La vérification réussit (requêtes Discogs authentifiées) ; aucun « Échec de lecture Keychain » dans la console.
F17	**Pas de notification en double** AUDIT PREMIUM	Alerte déjà déclenchée et notifiée, prix inchangé.	1. Relancer plusieurs vérifications.	Aucune nouvelle notification tant que le prix ne baisse pas ; une seule notification par disque dans le Centre de notifications (une nouvelle bonne affaire remplace la précédente).
F18	**Alerte réarmée après remontée du prix** AUDIT PREMIUM	Alerte notifiée, puis prix le plus bas repassé au-dessus du prix cible (ou plus aucune offre).	1. Lancer une vérification (prix au-dessus du seuil). 2. Plus tard, le prix redescend sous le seuil : lancer une vérification.	Une nouvelle notification est envoyée, même si le prix est identique à celui déjà notifié auparavant.
F19	**Modifier le prix cible pendant une vérification** AUDIT PREMIUM LIMITE	Vérification de nombreuses alertes en cours (réseau lent conseillé).	1. Pendant la vérification, modifier le prix cible d'une alerte et enregistrer. 2. Rouvrir l'alerte une fois la vérification terminée.	Le nouveau prix cible est conservé (il n'est pas écrasé par la vérification en cours).
F20	**Supprimer une alerte retire sa notification** AUDIT PREMIUM	Notification d'alerte présente dans le Centre de notifications.	1. Supprimer l'alerte dans l'app. 2. Ouvrir le Centre de notifications.	La notification de ce disque a disparu.
F21	**Notifications refusées** LIMITE PREMIUM	Autorisation de notifications refusée dans Réglages iOS.	1. Créer une alerte dont le seuil est atteint. 2. Lancer une vérification.	L'alerte est créée et l'état « déclenchée » visible dans l'app ; indication claire que les notifications sont désactivées ; aucun crash.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
F22	**Actualisation en arrière-plan désactivée** AUDIT LIMITE PREMIUM	Réglages iOS › Général › Actualisation en arrière-plan désactivée pour l'app.	1. Créer une alerte, puis fermer l'app (balayage). 2. Rouvrir l'app plus de 15 minutes plus tard. 3. Consulter la date de dernière vérification de l'alerte.	Une vérification complète des alertes est lancée à l'ouverture de l'app (lancement ou retour au premier plan) : la date de dernière vérification est mise à jour, et une notification est envoyée si un seuil est atteint — même sans actualisation en arrière-plan.
F23	**Ouvertures rapprochées : pas de vérification en rafale** AUDIT PREMIUM LIMITE	Plusieurs alertes actives ; proxy HTTP (Proxyman) facultatif pour compter les requêtes.	1. Ouvrir l'app (une vérification part). 2. Dans les 15 minutes suivantes, quitter et rouvrir l'app plusieurs fois.	Aucune nouvelle vérification n'est relancée avant 15 minutes après la dernière vérification complète (premier plan ou arrière-plan) : pas de rafale de requêtes /marketplace/stats, le reste de l'app reste réactif.

G Recherche & Scan (26 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
G1	**Recherche texte (artiste, album, label, master)**	Réseau disponible.	1. Onglet Recherche → taper un terme.	Résultats pertinents affichés, regroupés par type.
G2	**Scan code-barres simple**	Un disque avec code-barres valide à disposition.	1. Lancer le scan → viser le code-barres.	Le bon release est identifié et proposé pour ajout à la Collection ou la Wantlist.
G3	**Scan par lot** PREMIUM	Compte premium, plusieurs disques à scanner.	1. Lancer « Scan par lot » → scanner plusieurs codes successivement → choisir le dossier → passer en revue → valider l'ajout.	Tous les codes scannés sont listés dans la revue ; l'ajout final répartit correctement vers Collection ou Wantlist selon le choix.
G4	**Tentative de scan par lot — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Essayer d'accéder au Scan par lot.	Carte verrouillée / paywall affiché.
G5	**Choix du pressage (plusieurs résultats pour un code-barres)**	Code-barres correspondant à plusieurs pressages.	1. Scanner un tel code-barres.	Écran « Choisir le pressage » affiché avec la liste des pressages candidats.
G6	**Aucun disque trouvé**	Code-barres invalide ou non référencé.	1. Scanner ce code.	Message « Aucun disque trouvé », pas de crash, possibilité de réessayer.
G7	**Fiches Artiste / Label / Master**	Résultat de recherche pertinent.	1. Toucher un artiste, puis un label, puis un master depuis les résultats.	Chaque fiche détail s'ouvre avec les informations et la discographie associée.
G8	**Recherche vide ou uniquement des espaces** LIMITE	Champ de recherche vide.	1. Valider une recherche vide ou composée uniquement d'espaces.	Aucune requête réseau inutile envoyée, ou résultat neutre sans erreur affichée.
G9	**Scan du même code-barres deux fois rapidement** LIMITE	Scan simple en cours.	1. Scanner deux fois de suite très rapidement le même disque.	Pas d'ajout en double ; la deuxième détection est soit ignorée, soit redemande confirmation.
G10	**Scan en mauvaises conditions (flou, code partiel)** LIMITE	Code-barres partiellement masqué ou image floue.	1. Tenter le scan dans ces conditions.	Pas de faux positif (mauvais disque identifié) ; l'app continue d'essayer ou signale l'échec sans se bloquer.
G11	**Perte réseau en pleine recherche** LIMITE	Recherche texte en cours d'exécution.	1. Activer le mode avion juste après avoir lancé la recherche.	Message d'erreur réseau clair ; la recherche peut être relancée normalement au retour du réseau.
G12	**Valider le scan par lot avec 0 code scanné** LIMITE PREMIUM	Écran de revue du scan par lot ouvert sans avoir scanné quoi que ce soit.	1. Toucher le bouton de validation.	Bouton désactivé ou message explicite ; aucun ajout vide déclenché.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
G13	**Frappe rapide pendant une recherche** AUDIT RÉGRESSION	Collection en cours de chargement (forte activité réseau).	1. Taper, effacer et retaper rapidement plusieurs termes de recherche.	Jamais de message d'erreur technique (« CancellationError ») ; les résultats affichés correspondent toujours au dernier texte saisi, jamais à une recherche précédente.
G14	**Ouverture rapide de l'onglet Recherche** AUDIT	Grande collection et grande wantlist.	1. Ouvrir l'onglet Recherche à plusieurs reprises. 2. Rechercher un disque possédé et un disque en wantlist.	Ouverture instantanée ; les indicateurs « en collection » / « en wantlist » sont corrects.
G15	**Scan par lot : ajouts rapprochés puis tags** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	5+ disques à scanner.	1. Scanner les disques et valider l'ajout groupé à la collection. 2. Ajouter un tag différent à chacun.	Tous les disques sont ajoutés ; chacun garde uniquement son tag (aucun mélange de tags entre disques ajoutés dans la même seconde) ; aucun disque ne disparaît.
G16	**Quota Discogs sous forte charge** AUDIT LIMITE	Réseau disponible, compte avec grande collection.	1. Lancer simultanément : téléchargement hors ligne complet, ouverture de Stats, plusieurs recherches.	Aucune erreur « Trop de requêtes » ni erreur d'authentification ; tout finit par se charger (un ralentissement est acceptable).
G17	**Scan par lot : codes conservés après fermeture de l'app** AUDIT PREMIUM	Compte premium, réseau disponible.	1. Ouvrir le scan par lot et scanner 3 codes-barres. 2. Fermer l'app depuis le sélecteur d'apps, la rouvrir. 3. Rouvrir le scan par lot.	Les 3 codes sont retrouvés, de nouveau recherchés sur Discogs, avec le pressage choisi à la main conservé.
G18	**Scan par lot : perte de réseau pendant le scan** AUDIT PREMIUM RÉGRESSION	Compte premium, scan par lot ouvert avec quelques codes.	1. Activer le mode avion et scanner 2 codes de plus. 2. Désactiver le mode avion.	L'écran reste ouvert avec un bandeau « Hors ligne » ; les nouveaux codes restent « en cours de recherche » (jamais « introuvable ») puis se résolvent au retour du réseau. Avant correction, l'écran se fermait et le lot était perdu.
G19	**Scan par lot : confirmation de fermeture** AUDIT PREMIUM	Scan par lot ouvert avec au moins un code.	1. Toucher « Annuler », puis tester chaque choix : « Fermer et garder les codes », « Supprimer les codes scannés », « Continuer ». 2. Tenter aussi de fermer la revue par glissement vers le bas.	La confirmation apparaît dans tous les cas (le glissement est bloqué). Garder : codes retrouvés à la réouverture. Supprimer : liste vide. Sans aucun code, fermeture directe sans question.
G20	**Caméra refusée : explication au lieu d'un écran noir** AUDIT	Réglages iOS → Spinfolio → Appareil photo désactivé.	1. Recherche → icône de scan. 2. Toucher « Ouvrir les Réglages », autoriser la caméra, revenir dans l'app. 3. Refaire l'essai avec le scan par lot.	« Accès à la caméra refusé » avec le bouton « Ouvrir les Réglages » (scan simple et scan par lot) ; au retour, le scanner s'affiche sans rouvrir l'écran. Premier lancement : la demande d'autorisation système apparaît.
G21	**Scan par lot : bilan honnête des ajouts** AUDIT LIMITE AUTO	Scan par lot avec au moins 3 codes trouvés.	1. Ajouter la sélection à la collection en mode avion. 2. Recommencer en ligne avec un code dont l'ajout échoue (ex. compte non autorisé / release refusée).	Mode avion : « N disques ajoutés » suivi de « N disques en attente de synchronisation avec Discogs ». Échec : les codes refusés restent dans la liste et le bilan les signale ; seuls les codes ajoutés disparaissent.
G22	**Recherche : bouton Réessayer** AUDIT	Recherche Discogs qui échoue (réseau coupé juste après la saisie, ou code-barres introuvable).	1. Lancer une recherche texte qui échoue, toucher « Réessayer ». 2. Scanner un code-barres inconnu, toucher « Réessayer ».	« Réessayer » relance la même recherche (texte ou code-barres) ; les résultats s'affichent si la cause a disparu.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
G23	**Scan par lot : retour visuel d'un code reconnu** AUDIT	Compte Premium, caméra autorisée, quelques disques avec code-barres ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Ouvrir le scan par lot et attendre sans rien viser. 2. Scanner un code-barres reconnu par Discogs. 3. Scanner un second disque dans les 2 s. 4. Refaire avec Réduire les animations activé.	En attente : quatre coins de visée qui respirent doucement. À chaque code lu : haptique de succès, éclair vert bref sur le pourtour de l'écran, rebond du compteur. Dès que le disque est identifié, une pastille (pochette, titre, coche verte) monte au-dessus du compteur, reste environ 2 s puis disparaît ; un second scan la remplace sans chevauchement. Les codes restaurés d'un brouillon n'affichent pas de pastille. Avec Réduire les animations : coins immobiles, pas de rebond, pastille en simple fondu ; l'éclair et l'haptique restent.
G24	**Recherche : suggestions qui tournent dans le champ** AUDIT	Onglet Recherche, champ vide ; Réduire les animations désactivé puis activé ; VoiceOver pour le dernier point.	1. Ouvrir la Recherche sans toucher le champ et attendre une quinzaine de secondes. 2. Toucher le champ (le garder vide), puis saisir une lettre, puis l'effacer. 3. Refaire avec Réduire les animations activé. 4. Avec VoiceOver, se placer sur le champ.	Le texte d'invite change toutes les 3 s en glissant vers le haut (l'invite d'origine « Artiste, disque, label, code-barre… », puis artiste, album, label, code-barres, et retour au début). La rotation s'arrête pendant la saisie ou quand le champ a le focus, et le texte disparaît dès qu'une lettre est saisie ; elle repart champ vide et au repos. Avec Réduire les animations : l'invite d'origine reste fixe. VoiceOver annonce toujours « Artiste, disque, label, code-barre… », jamais les suggestions.
G25	**Scan par lot : retour à l'onglet de destination après l'ajout** AUDIT	Compte Premium connecté (hors démo), quelques disques scannés et reconnus.	1. Dans la revue du scan, ajouter tous les disques à la collection, puis fermer le bilan par OK. 2. Refaire un lot et l'ajouter à la wantlist. 3. Refaire avec un lot dont un disque est décoché, puis avec un ajout qui échoue.	Après OK, le scan par lot se ferme et l'app affiche l'onglet Collection (ajout en collection) ou Wantlist (ajout en wantlist). Si des codes restent dans la liste (décochés ou en échec), le scan reste ouvert sur la revue, sans changer d'onglet.
G26	**Scan par lot : codes non reconnus à part, retirés en fin de lot** AUDIT	Compte Premium connecté (hors démo), un code-barres inconnu de Discogs et quelques disques reconnus scannés ; réseau actif.	1. Scanner un code inconnu et deux disques reconnus, puis toucher « Terminer ». 2. Dans la revue, toucher « Réessayer » sur le code inconnu, puis le retirer (balayage ou appui long) ; le rescanner. 3. Ajouter un seul des deux disques reconnus à la collection (l'autre décoché), fermer le bilan par OK. 4. Ajouter le dernier disque à la wantlist, fermer le bilan par OK.	Le code inconnu apparaît dans une section « Non reconnus (1) » sous les disques reconnus ; « Terminer (N) » ne compte que les codes reconnus ou en cours de recherche, et est grisé s'il n'y en a aucun. Étape 3 : il reste un disque à traiter, donc le code non reconnu est conservé et le scan reste ouvert. Étape 4 : le lot est terminé, le bilan ajoute « 1 code non reconnu retiré de la liste. », le code disparaît (aussi du brouillon à la réouverture), le scan se ferme et l'onglet Wantlist s'affiche.

H Fiche détail d'un release (30 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
H1	**Affichage des sections**	Fiche détail ouverte.	1. Parcourir la fiche : infos, tracklist, images, vidéos.	Toutes les sections se chargent sans erreur ni contenu manquant.
H2	**Visionneuse d'images**	Release avec plusieurs images.	1. Toucher une pochette → zoomer → swiper entre les images.	Zoom fluide, navigation entre images sans à-coup.
H3	**Lecture vidéo YouTube intégrée**	Release avec vidéo associée.	1. Toucher la vignette vidéo.	Le lecteur YouTube embarqué se lance et joue correctement.
H4	**Marketplace Discogs**	Release présent sur le marketplace Discogs.	1. Ouvrir la section Marketplace.	Prix le plus bas, nombre en vente et estimation par état affichés correctement, ou « Indisponible » si pas de données.
H5	**Édition prix d'achat / état du disque** PREMIUM	Compte premium, exemplaire en collection.	1. Ouvrir l'édition du prix d'achat → saisir prix, réduction, état → enregistrer.	Le prix d'achat net (prix – réduction) est recalculé et persisté.
H6	**Plus-value verrouillée — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Ouvrir la fiche d'un exemplaire en collection.	La cote actuelle reste visible ; seule la plus-value (comparaison au prix d'achat) affiche une carte verrouillée.
H7	**Comparaison prix payé vs cote actuelle** PREMIUM	Exemplaire avec prix d'achat renseigné, compte premium.	1. Observer l'écart affiché entre prix payé et cote Discogs actuelle.	Écart calculé et affiché correctement (plus-value/moins-value).
H8	**Release sans image de pochette** LIMITE	Release dont Discogs ne fournit aucune image.	1. Ouvrir la fiche détail de ce release.	Image de remplacement (placeholder) affichée, pas d'espace vide cassé ni de crash d'`AsyncCoverImage`.
H9	**Tracklist vide** LIMITE	Release sans piste renseignée côté Discogs.	1. Ouvrir la section tracklist.	Section masquée ou message « non renseigné », pas de liste vide avec en-tête orpheline.
H10	**Vidéo YouTube indisponible** LIMITE	Vidéo associée supprimée ou bloquée dans la région.	1. Toucher la vignette vidéo.	Message d'erreur du lecteur, pas de crash de l'app ni d'écran noir permanent.
H11	**Prix d'achat négatif ou non numérique** LIMITE PREMIUM	Champ de saisie du prix d'achat ouvert.	1. Saisir une valeur négative, puis des lettres.	Validation refusée ou valeur ignorée ; aucune valeur invalide persistée dans le suivi de cote.
H12	**Marketplace dans une devise non supportée** LIMITE	Release vendu uniquement dans une devise rare/non gérée par l'app.	1. Ouvrir la section Marketplace de ce release.	Affichage brut de la devise d'origine ou message « conversion indisponible », jamais un montant erroné silencieusement mal converti.
H13	**Ouverture rapide d'une fiche** AUDIT	Grande collection et grande wantlist en cache.	1. Ouvrir successivement plusieurs fiches de disques possédés et non possédés.	Statut collection / wantlist affiché instantanément, sans latence à l'ouverture.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
H14	**Ajout à la collection avec Discogs injoignable** AUDIT RÉGRESSION	Network Link Conditioner sur « 100% Loss ».	1. Ajouter le disque à la collection depuis sa fiche. 2. Rétablir le réseau et attendre la synchro. 3. Vérifier sur discogs.com.	Message « Discogs ne répond pas… » ; le bouton reste « En collection » ; un seul exemplaire ajouté sur Discogs (plus de doublon).
H15	**Retirer tous les exemplaires, réseau coupé en cours** AUDIT LIMITE	Release possédée en 3 exemplaires.	1. « Supprimer tous les exemplaires ». 2. Couper le réseau juste après la confirmation. 3. Rétablir le réseau.	Tous les exemplaires finissent retirés sur Discogs ; aucun message « Échec définitif » pour un exemplaire déjà retiré.
H16	**Ajout refusé par Discogs** AUDIT LIMITE	Release supprimée/fusionnée côté Discogs, fiche encore ouverte dans l'app.	1. Toucher « Collection » pour l'ajouter.	Message « Impossible d'ajouter ce disque sur Discogs » ; le bouton revient à l'état non ajouté ; rien n'est mis en file.
H17	**Démo : ajout à la wantlist bloqué depuis la fiche** AUDIT AUTO	Mode démo actif, réseau disponible.	1. Ouvrir la fiche d'un disque de la collection de démo. 2. Toucher « Wantlist », puis « Collection » (ajout d'un exemplaire), changer la note.	Alerte titrée « Mode démo » avec le message dédié (ajout, retrait ou modification) ; l'état des boutons ne change pas.
H18	**« Mes exemplaires » : actions par appui long** AUDIT	Release possédée, fiche ouverte (iOS 26 et iOS 27).	1. Maintenir le doigt sur un exemplaire de « Mes exemplaires ». 2. Tester Modifier, Où ranger cet exemplaire, Supprimer.	Menu contextuel avec les 3 actions, fonctionnel sur iOS 26 (où le balayage n'existe pas) comme sur iOS 27 (où le balayage reste disponible).
H19	**Taille des tags dans « Mon exemplaire »** AUDIT	Exemplaire avec plusieurs tags et un prix d'achat.	1. Ouvrir la fiche, section « Mon exemplaire », et l'édition de l'exemplaire.	Les tags ont la même taille de police que la variation de prix.
H20	**Prix le plus bas dans la devise choisie** AUDIT	Devise d'affichage réglée sur EUR (Réglages → Prix d'achat et état).	1. Ouvrir la fiche d'un disque en vente sur le Marketplace. 2. Lire « N exemplaires en vente dès … » sous la tracklist. 3. Passer la devise en USD et rouvrir.	Le prix est affiché en euros (converti depuis le dollar renvoyé par Discogs), puis en dollars après le changement de devise.
H21	**Mon exemplaire : plus-value masquée sans Premium** AUDIT	Compte sans abonnement, champ prix d'achat configuré, disque présent dans la collection avec un prix d'achat renseigné.	1. Ouvrir la fiche du disque, section « Mon exemplaire ». 2. Comparer la pastille avec celle d'un compte Premium (prix d'achat renseigné). 3. Toucher la pastille.	La pastille a le même aspect que pour un compte Premium (flèche montante, montant seul, sans pourcentage), avec le montant masqué : « +? € » ; le toucher ouvre l'offre Premium. VoiceOver annonce « Plus-value masquée ».
H22	**Cote visible sans Premium** AUDIT	Compte sans abonnement, disque présent dans la collection et coté sur Discogs.	1. Ouvrir la fiche du disque, section « Mon exemplaire ». 2. Ouvrir la feuille d'édition de l'exemplaire, section « Plus-value de l'exemplaire ». 3. Toucher la ligne « Cote actuelle » de la feuille. 4. Hors ligne, plus de 6 h après le dernier chargement, rouvrir la fiche.	« Cote actuelle » et son montant (dans la devise par défaut) s'affichent au-dessus de la carte Premium verrouillée, sur la fiche comme dans la feuille ; la pastille de plus-value reste masquée. Le toucher de la ligne ouvre le Marketplace Discogs. Hors ligne avec une cote ancienne, la ligne affiche « Cote du … ». Disque sans cote Discogs : pas de ligne, seulement la carte verrouillée.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
H23	**Prix d'achat saisi sans Premium** AUDIT	Compte sans abonnement, connecté à Discogs.	1. Réglages → Prix d'achat et état : choisir le champ prix d'achat, le champ état et la devise. 2. Ouvrir la fiche d'un disque sans prix d'achat, toucher « + Prix d'achat » et saisir un prix. 3. Regarder la pastille, puis la toucher. 4. Ouvrir Stats.	La section Réglages « Prix d'achat et état » est accessible ; la section « Suivi de plus-value » juste au-dessus affiche une carte verrouillée (« Comment ça fonctionne ? » réservé au Premium). Le prix est enregistré sur Discogs. La pastille masquée « +? € » apparaît seulement une fois le prix saisi, et son toucher ouvre l'offre Premium. Dans Stats, « Investi vs Cote actuelle » reste verrouillé (carte « Suivi de plus-value »).
H24	**Démo : cote d'exemple et plus-value** AUDIT AUTO	Mode démo actif.	1. Ouvrir Mon exemplaire de plusieurs disques de la collection de démo. 2. Quitter la démo, se connecter à un vrai compte et ouvrir un disque qui figurait aussi dans la démo.	En démo : ligne « Cote d'exemple (démo) » et plus-value calculée (positive ou négative selon le disque), valeurs identiques d'une ouverture à l'autre. Le Marketplace ne montre que les vraies données Discogs. Sur le vrai compte : aucune cote d'exemple reprise, la vraie cote Discogs est demandée.
H25	**Retour sur un écran (fiche, master, label, artiste, profil) : même position qu'au départ** AUDIT	Une fiche release longue (tracklist, crédits, exemplaires), un master avec beaucoup de pressages, un label, un artiste à longue discographie.	1. Ouvrir une fiche et faire défiler jusqu'au milieu ou en bas. 2. Toucher le master, le label ou un artiste pour ouvrir son écran. 3. Revenir en arrière. 4. 3bis. Refaire depuis le master vers une fiche, depuis le label vers une fiche, depuis l'artiste vers un master ou une fiche, puis depuis Réglages vers le profil Discogs et ses liens. 5. Refaire avec une fiche ouverte hors ligne (version limitée), puis après avoir ajouté le disque à la collection depuis l'écran du master.	Au retour, chaque écran (fiche, master, label, artiste, profil) est exactement à la même position qu'avant l'ouverture de l'autre écran, sans squelette de chargement ni retour en haut. Les boutons Collection et Wantlist reflètent l'état à jour. Une fiche en échec de chargement se recharge bien au retour.
H26	**« Mon exemplaire » : en-tête, fond teinté et pastilles de plus-value** AUDIT AUTO	Exemplaire avec prix d'achat renseigné (champ associé dans Réglages) ; un compte Premium et un compte gratuit.	1. Ouvrir « Mon exemplaire » depuis la fiche d'un disque possédé. 2. Observer l'en-tête et le fond. 3. Avec Premium : observer les pastilles Payé / Cote / Plus-value, changer le prix d'achat ou l'état du disque. 4. Sans Premium puis hors ligne. 5. Thème sombre et police agrandie.	L'en-tête montre la jaquette en grand avec son halo, titre, artiste et pastilles (année, format, dossier) ; le fond prend une teinte douce de la pochette une fois chargée. Avec Premium, trois pastilles côte à côte : prix payé, cote, plus-value en vert (gain) ou rouge (perte) avec le pourcentage ; la ligne de cote en dessous ouvre toujours le Marketplace. Sans Premium : cote seule et carte d'offre, aucune plus-value. Hors ligne ou sans prix d'achat : message explicatif à la place des pastilles.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
H27	**« Mon exemplaire » : pastille « Utilisé pour la plus-value » vers Réglages** AUDIT	Champs « prix d'achat » et « état du disque » choisis dans Réglages → Prix d'achat et état ; compte gratuit et Premium.	1. Ouvrir « Mon exemplaire » : repérer la pastille rose « Utilisé pour la plus-value › » collée sous le nom de chacun des deux champs choisis (et seulement ceux-là), y compris pour un champ texte long, un menu déroulant ou une case à cocher : elle ne doit jamais sembler appartenir à la ligne voisine. 2. Toucher la pastille sous le prix d'achat. 3. Revenir sur « Mon exemplaire » et toucher celle de l'état du disque. 4. 3bis. Après un lancement à froid de l'app (Réglages jamais ouvert pendant la session), refaire l'étape 2 : c'est le cas du tout premier essai. 5. Depuis un exemplaire ouvert dans la fiche d'un disque puis depuis la Collection ; avec un champ modifié non validé ; avec VoiceOver.	Le nom de chaque champ concerné et sa pastille ont la même teinte (orange vif pour le prix d'achat, orange plus brûlé pour l'état du disque), lisibles en thème clair comme sombre. La feuille se ferme, l'onglet Réglages s'ouvre, défile jusqu'à « Prix d'achat et état » et la ligne correspondante (Champ prix d'achat ou Champ état du disque) prend, pendant environ 2 secondes, une surbrillance de la même teinte que le champ, comme la règle de rangement depuis le guide. Aucune pastille si aucun champ n'est choisi. Une modification de champ non validée au moment du toucher est enregistrée comme à la fermeture normale. VoiceOver annonce « Utilisé pour la plus-value » avec l'indication « Ouvre ce réglage dans Réglages ».
H28	**Fiche : retour au geste après un ajout ou un retrait (collection, wantlist)** AUDIT AUTO	Compte connecté (pas la démo) ; fiche d'un disque absent de la collection et de la wantlist ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Toucher « Collection » (ajout), puis « Wantlist ». 2. Retirer le disque de la collection, puis de la wantlist (avec leurs confirmations). 3. Ouvrir la fiche d'un disque déjà en collection : aucune réaction ne doit se produire au chargement. 4. Refaire avec Réduire les animations activé.	À chaque ajout : haptique de succès, le bouton fait un petit « pop » et sa coche remplace l'icône, la jaquette pulse très légèrement. À chaque retrait : choc haptique léger, le bouton reprend son état sans pop. Rien ne se passe au simple chargement d'une fiche. Avec Réduire les animations : haptique seul, sans pop ni pulsation (règle couverte par LibraryFeedbackEventTests).
H29	**Fiche : les sections arrivent en cascade au chargement** AUDIT	Fiche d'un disque en collection (exemplaires, rangement, écoutes, note) ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Ouvrir la fiche d'un disque. 2. Observer l'arrivée des sections sous la jaquette. 3. Ouvrir une autre fiche depuis celle-ci (artiste, label), puis revenir. 4. Refaire avec Réduire les animations activé.	Une fois la fiche chargée, les actions rapides, « Mes exemplaires », le rangement, les écoutes et la note montent et apparaissent l'un après l'autre. Au retour depuis une autre fenêtre, l'animation ne se rejoue pas. Avec Réduire les animations : tout est affiché directement.
H30	**Ajout : la pochette vole vers la barre d'onglets** AUDIT AUTO	Compte connecté (hors démo) ; Réduire les animations désactivé puis activé ; barre d'onglets dépliée puis réduite par un défilement.	1. Depuis une fiche, ajouter un disque à la collection. 2. Ajouter un autre disque à la wantlist. 3. Refaire avec la barre d'onglets réduite (défiler une liste vers le bas, puis ouvrir une fiche). 4. Ajouter plusieurs disques d'un coup par le scan par lot. 5. Refaire avec Réduire les animations activé.	La pochette part du milieu de l'écran et file en courbe vers l'icône de l'onglet concerné (Collection ou Wantlist), en rapetissant, puis un halo rose s'élargit à l'arrivée ; la bulle de confirmation et le haptique restent. Barre réduite : le vol se termine près du coin inférieur gauche, sans geste parasite (point d'arrivée estimé, à régler sur appareil si l'écart est visible). Scan par lot : un seul vol à la fois, pas une rafale. Aucun vol avec Réduire les animations ; aucune interférence avec les touchers pendant le vol (calcul du point d'arrivée couvert par LibraryAddFlightGeometryTests).

I Statistiques (29 tests)

PREMIUM

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
I1	**Accès à l'onglet Stats — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Ouvrir l'onglet Stats.	Carte verrouillée / paywall affiché à la place des graphiques.
I2	**Cartes résumé** PREMIUM	Compte premium.	1. Ouvrir l'onglet Stats.	Cartes Collection / Wantlist / Artistes affichent les bons totaux.
I3	**Derniers ajouts** PREMIUM	Ajouts récents à la collection.	1. Observer la section « Derniers ajouts ».	Les ajouts les plus récents apparaissent en premier.
I4	**Classement des artistes** PREMIUM	Collection avec plusieurs artistes.	1. Faire défiler verticalement le classement.	Défilement fluide, tous les artistes accessibles.
I5	**Répartition par genre** PREMIUM	Collection avec genres variés.	1. Toucher une portion du camembert → « Voir ».	Filtre appliqué correctement vers la liste des albums de ce genre.
I6	**Répartition par support (+ détail taille vinyle)** PREMIUM	Collection avec vinyles de tailles différentes.	1. Sélectionner « Vinyles » dans le camembert support.	Détail par taille de vinyle affiché en fondu sous le camembert.
I7	**Répartition par label** PREMIUM	Collection avec plusieurs labels.	1. Toucher une portion → « Voir ».	Filtre vers la liste des albums du label correspondant.
I8	**Sorties originales par année/décennie** PREMIUM	Collection avec dates de sortie variées.	1. Changer la granularité (Par année / Par décennie).	Le graphique se met à jour sans perte de données.
I9	**Palmarès d'écoute & podiums** PREMIUM	Historique d'écoute enregistré (ListeningLogStore).	1. Consulter les podiums du mois et de l'année.	Classements cohérents avec le journal d'écoute réel.
I10	**Collection vide** LIMITE PREMIUM	Compte premium avec une collection à 0 élément.	1. Ouvrir l'onglet Stats.	État vide adapté pour chaque section (pas de camembert à 0 portion ni de division par zéro visible).
I11	**Un seul genre / un seul artiste** LIMITE PREMIUM	Collection dont tous les exemplaires partagent le même genre.	1. Ouvrir la répartition par genre.	Camembert à une seule portion (100%) affiché correctement, pas de légende vide à côté.
I12	**Changement d'année pendant l'affichage des podiums** LIMITE PREMIUM	App ouverte sur les podiums à cheval sur le passage à minuit le 31/12.	1. Laisser l'app ouverte sur cet écran au moment du changement d'année.	Pas de plantage ni d'affichage incohérent ; au pire, un rafraîchissement manuel suffit à remettre les podiums à jour.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
I13	**Classement « Les plus écoutés » — bascule Albums/Artistes** PREMIUM	Compte premium, au moins 5 écoutes enregistrées pour les deux classements.	1. Dans Tops & Palmarès, basculer le sélecteur segmenté entre « Albums » et « Artistes ».	Le contenu de la carte change instantanément entre les deux classements, sans changer d'emplacement sur l'écran (même carte, pas deux cartes empilées).
I14	**Classement artistes — défilement 5→20** PREMIUM	Au moins 6 artistes distincts dans le palmarès d'écoute.	1. Ouvrir l'onglet « Artistes » du classement. 2. Faire défiler verticalement à l'intérieur de la carte.	5 artistes visibles par défaut ; le défilement interne en révèle jusqu'à 20 ; l'indice « Faire défiler… » n'apparaît que s'il y a plus de 5 résultats.
I15	**Vignette d'artiste Apple Music dans le classement** LIMITE PREMIUM	Au moins un artiste du palmarès reconnu par Apple Music, au moins un non reconnu.	1. Ouvrir l'onglet « Artistes » du classement et observer les vignettes.	Photo carrée (coins arrondis, même taille que les pochettes album) pour les artistes reconnus ; icône micro grisée pour les autres — jamais d'erreur visible, jamais de vignette qui reste bloquée en chargement.
I16	**Ouverture de Stats sur une grosse collection** AUDIT PREMIUM	Collection de 1000+ disques en cache.	1. Ouvrir l'onglet Stats à plusieurs reprises.	Affichage rapide des répartitions, sans gel à l'ouverture ni pendant la résolution des années (rendu fluide toutes les 1,5 s).
I17	**Total investi avec service de change indisponible** AUDIT PREMIUM LIMITE	Prix d'achat dans plusieurs devises, dont SEK ou AUD ; api.frankfurter.dev bloqué (proxy) ou réseau dégradé.	1. Ouvrir Stats et observer le total investi.	Total affiché en quelques secondes (pas d'attente longue) ; les montants SEK/AUD sont convertis approximativement, jamais comptés à 1:1 dans la devise par défaut.
I18	**Progression de la résolution des années** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	Nombreux masters non résolus.	1. Ouvrir Stats (sorties originales). 2. Naviguer vers la Collection en tri « Rangement » puis revenir sur Stats.	La barre de progression avance jusqu'à 100 % ; elle ne se fige plus lorsqu'un autre écran demande aussi des années.
I19	**Démo : suivi de cote préconfiguré** AUDIT PREMIUM	Mode démo actif.	1. Ouvrir Stats et une fiche de la collection de démo.	Valeur de la collection, total investi et plus-value affichés sans aucun réglage ; Réglages → Prix d'achat et état montre les champs « Prix d'achat » et « Media Condition » déjà associés, devise EUR.
I20	**Historique de valeur propre à chaque compte** AUDIT LIMITE	Deux comptes Discogs sur le même iPhone, chacun avec un historique de valeur (Stats ouvertes plusieurs jours).	1. Compte A : ouvrir Stats → évolution de la valeur. 2. Se déconnecter, se connecter au compte B, ouvrir Stats. 3. Supprimer le compte B (Réglages → Supprimer mon compte), revenir au compte A.	Chaque compte ne voit que son propre historique ; supprimer le compte B ne touche pas à l'historique du compte A. Après la mise à jour, l'historique existant est rattaché au premier compte qui ouvre ses Stats.
I21	**Démo : palmarès d'écoute rempli** AUDIT AUTO	Mode démo démarré depuis l'écran de connexion.	1. Ouvrir Stats → Tops & Palmarès (albums, artistes, podiums du mois et de l'année). 2. Quitter la démo puis la relancer. 3. Se connecter à un vrai compte.	Classements et podiums du mois et de l'année sont remplis dès l'entrée en démo, avec des écarts nets entre les disques ; la relance de la démo donne le même journal. Le vrai compte ne contient aucune de ces écoutes et rien n'est envoyé vers iCloud.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
I22	**Lancer une écoute depuis une fiche album ou artiste** AUDIT RÉGRESSION	Compte avec une collection ; Live Activities autorisées.	1. Ouvrir la fiche d'un album de la collection, faire défiler, toucher « J'écoute ». 2. Recommencer depuis la Collection, puis depuis la fiche d'un artiste (après avoir fait défiler). 3. Ouvrir les Stats et toucher un secteur des camemberts.	Aucun plantage. Le mini-lecteur apparaît et la Live Activity démarre AVEC la jaquette (plus d'erreur « Payload maximum size exceeded »). Les camemberts s'affichent (secteurs sans arrondi).
I23	**Tops & Palmarès : 5 lignes visibles en albums comme en artistes** AUDIT PREMIUM AUTO	Compte premium avec au moins 6 albums et 6 artistes écoutés (ou mode démo).	1. Stats → Tops & Palmarès → Les plus écoutés : basculer plusieurs fois Albums / Artistes. 2. Recommencer avec une grande taille de texte (Réglages iOS → Luminosité et affichage → Taille du texte).	Dans les deux onglets, exactement 5 lignes entières sont visibles, la 5e n'est jamais coupée ni masquée ; les suivantes s'affichent en faisant défiler la liste.
I24	**Histogrammes : sélection et fermeture de la feuille fluides** AUDIT AUTO	Grosse collection (plus de 1 000 disques), onglet Stats chargé ; histogrammes « Sorties originales » (décennies puis années) et « Exemplaires ajoutés par année ».	1. Toucher une barre : observer l'estompage des autres barres. 2. Toucher rapidement une autre barre, puis revenir à la première. 3. Fermer la feuille en la glissant vers le bas, puis avec la croix. 4. Retoucher la barre sélectionnée pour la désélectionner. 5. Basculer Décennie / Année avec une barre sélectionnée.	Les autres barres s'estompent immédiatement au toucher (environ 0,15 s), avant l'ouverture de la feuille ; la liste de la feuille correspond à la dernière barre touchée (jamais à une barre précédente). À la fermeture, toutes les barres retrouvent leur aspect normal dès que la feuille commence à descendre, sans attendre la fin de l'animation. Aucun saccade de l'écran pendant l'ouverture. Le titre de l'histogramme défile en haut de l'écran à l'ouverture de la feuille.
I25	**Camemberts et classement des artistes : sélection fluide, titre en haut** AUDIT AUTO	Collection avec plusieurs genres, supports et labels (ou mode démo).	1. Camembert Genre : toucher une part (les autres s'estompent), la retoucher (ou toucher « Voir » ou le centre) pour ouvrir la feuille. 2. Fermer la feuille en la glissant vers le bas, puis avec la croix. 3. Mêmes gestes sur Support (toucher « Vinyles », puis une puce de taille) et sur Label. 4. Genre : toucher une puce de style sous le camembert. 5. Classement des artistes : toucher une barre (les autres s'estompent), fermer la feuille par glissé puis par la croix, retoucher la même barre pour la désélectionner. 6. Toucher à l'extérieur d'un anneau pour désélectionner.	Au premier toucher d'une part (sans feuille), les autres parts s'estompent immédiatement ET le titre du camembert défile en haut de l'écran. À l'ouverture de n'importe quelle feuille (y compris puces de style/taille et artistes), le titre du graphique défile en haut de l'écran, au-dessus de la feuille. Au glissé ou à la croix, la part sélectionnée de Genre, Support ou Label se remet à zéro dès que la feuille commence à descendre, sans saccade. Dans le classement des artistes, toucher une barre estompe les autres, comme sur les histogrammes ; elles reprennent leur aspect dès que la feuille commence à descendre ; retoucher la barre ouverte la désélectionne. Les puces de style et de taille de vinyle laissent leur camembert sélectionné. Aucune part ne reste sélectionnée après la fermeture d'une feuille ouverte depuis Support ou Label.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
I26	**Histogrammes par année : échelle verticale lisible et marge** AUDIT AUTO	Collection où la plupart des années comptent 1 ou 2 disques (ou mode démo).	1. Stats → Sorties originales, choisir « Par année ». 2. Regarder la hauteur des barres, puis toucher la plus haute barre. 3. Faire défiler le graphique latéralement. 4. Repasser sur « Par décennie », puis refaire de même sur « Exemplaires ajoutés » (histogramme des ajouts). 5. Toucher une barre après avoir fait défiler, puis la retoucher.	Les valeurs de l'échelle verticale (nombres entiers) sont affichées à gauche et restent en place pendant le défilement ; la barre touchée après défilement est bien celle qui est ouverte (et le second toucher la désélectionne). En vue par année, la plus haute barre ne touche pas le haut du graphique : il reste une marge au-dessus, et la pastille du nombre de disques de la barre sélectionnée est entièrement visible. Les barres à 1 disque ne paraissent plus « pleines » quand une autre année en compte 2 ou plus. La vue par décennie reste inchangée.
I27	**Fiche : carte « Mes écoutes sur platine » animée pendant une écoute** AUDIT	Une fiche de disque (possédé ou non) ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Ouvrir la fiche et regarder la carte « Mes écoutes sur platine » au repos. 2. Toucher le bouton disque pour démarrer une écoute. 3. Observer la carte pendant 10 secondes, puis toucher stop. 4. Refaire avec Réduire les animations activé. 5. Faire défiler la fiche pendant l'écoute.	Au démarrage : le compteur « Écouté N fois » passe à N+1 en faisant défiler le chiffre, la pastille « Écoute en cours » apparaît avec son point rose entouré d'un halo qui pulse, l'icône du disque tourne en continu (environ 33 tours par minute) sur son fond rose et un halo rose discret respire derrière la carte. À l'arrêt : le disque se remet droit, le halo et la pastille disparaissent, la date de dernière écoute réapparaît. Jamais écouté : le premier démarrage affiche « Écouté 1 fois ». Avec Réduire les animations : plus de rotation ni de pulsation ni de respiration, l'état « en cours » reste lisible par la pastille et la couleur. Le défilement de la fiche reste fluide.
I28	**Statistiques : compteurs qui défilent, graphiques qui se dessinent** AUDIT	Compte avec une collection fournie ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Ouvrir l'onglet Statistiques. 2. Observer les trois compteurs du haut. 3. Faire défiler : histogrammes, classement des artistes, camemberts. 4. Revenir en haut puis redescendre. 5. Refaire avec Réduire les animations activé.	Les compteurs défilent de 0 à leur valeur. Chaque graphique se dessine (barres qui montent, barres des artistes qui s'allongent, anneau qui grossit) la première fois qu'il devient visible, pas avant, et ne se rejoue pas ensuite. La sélection d'une barre ou d'une part reste instantanée. Avec Réduire les animations : valeurs et graphiques immédiats.
I29	**Statistiques : « Derniers ajouts » et compteurs suivent les ajouts et retraits** AUDIT AUTO	Compte connecté avec une collection fournie ; onglet Statistiques déjà ouvert une première fois.	1. Ouvrir Statistiques et noter les « Derniers ajouts » et les compteurs. 2. Aller en Collection, supprimer l'un des derniers disques ajoutés (liste, menu contextuel ou fiche), puis revenir à Statistiques. 3. Ajouter un disque depuis la recherche, puis revenir à Statistiques. 4. Déplacer un disque récent dans un autre dossier, puis revenir. 5. Tirer pour actualiser ou relancer l'app après un retrait.	Sans recharger l'écran : le disque supprimé a disparu de « Derniers ajouts » (la liste se complète avec le disque suivant le plus récent), le compteur Collection baisse de 1 et les répartitions se mettent à jour ; un disque ajouté apparaît en tête et le compteur monte de 1 ; un disque déplacé reste affiché. Après actualisation, un disque supprimé ne réapparaît pas, même si Discogs le renvoie encore brièvement (règles couvertes par RecentAdditionsLogicTests).

J Réglages — Général (38 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
J1	**Profil utilisateur**	Connecté.	1. Réglages → toucher la fiche profil.	Nom d'utilisateur, avatar et infos de compte affichés correctement.
J2	**Gestion des tags**	Au moins un tag existant.	1. Réglages → Gestion des tags → créer, renommer, fusionner, supprimer un tag.	Chaque opération se reflète immédiatement sur les exemplaires concernés, sans doublon après fusion.
J3	**Dossier d'ajout par défaut**	Plusieurs dossiers Discogs.	1. Réglages → changer le dossier d'ajout par défaut.	Les prochains ajouts (recherche, scan) proposent ce dossier par défaut.
J4	**Règle de rangement—**		1. Réglages → modifier la règle de rangement.	Le guide de rangement (famille D) reflète la nouvelle règle.
J5	**Trier par nom de famille (toggle)**	Collection avec artistes à particule/article.	1. Activer puis désactiver l'option.	Le tri de la collection et le guide de rangement basculent cohéremment entre les deux conventions.
J6	**Arrêt automatique de l'écoute**	—	1. Réglages → « Arrêt automatique de l'écoute » : choisir une durée. 2. Lancer une écoute sur platine (bouton « J'écoute » d'une fiche album).	L'écoute sur platine (et sa Live Activity) s'arrête automatiquement après la durée choisie. Une lecture Apple Music n'est pas concernée par ce réglage.
J7	**Mode d'affichage par défaut**	—	1. Changer le mode d'affichage par défaut → relancer l'app ou changer d'onglet et revenir.	Le mode choisi est bien celui utilisé à la prochaine ouverture de la Collection.
J8	**Couleur du thème** PREMIUM	Compte premium.	1. Réglages → Couleur du thème → tester les 8 palettes.	Chaque palette s'applique immédiatement à toute l'app (accent, icônes, etc.).
J9	**Thème — perte du premium** PREMIUM RÉGRESSION	Palette premium active, puis perte du statut premium.	1. Désactiver le compte premium (option développeur ou expiration réelle).	L'app revient automatiquement au thème par défaut (ThemeManager.revertToDefaultIfNeeded).
J10	**Devise par défaut—**		1. Changer la devise par défaut.	Tous les montants affichés (prix d'achat, cote, marketplace) utilisent la nouvelle devise, avec conversion correcte.
J11	**Champs personnalisés (prix d'achat / état)**	—	1. Modifier les champs personnalisés associés au prix d'achat et à l'état du disque.	Les champs choisis sont bien ceux utilisés lors de l'édition d'un exemplaire.
J12	**Renommer un tag avec un nom vide** LIMITE	Au moins un tag existant.	1. Ouvrir la gestion des tags → vider complètement le nom d'un tag → valider.	Validation refusée ou nom inchangé ; aucun tag à nom vide créé.
J13	**Renommer un tag vers un nom déjà existant** LIMITE	Deux tags distincts existants (ex. « Rock » et « Pop »).	1. Renommer « Pop » en « Rock ».	Comportement explicite et cohérent : soit fusion automatique des deux tags, soit refus avec message clair — jamais deux tags distincts avec le même nom affiché.
J14	**Fusionner deux tags appliqués aux mêmes exemplaires** LIMITE	Un exemplaire portant à la fois les tags « A » et « B ».	1. Fusionner le tag « A » dans le tag « B ».	L'exemplaire ne porte plus qu'un seul tag « B » (pas de doublon du même tag sur un exemplaire).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
J15	**Dossier par défaut supprimé sur Discogs.com** LIMITE	Dossier configuré comme dossier d'ajout par défaut, supprimé via le site Discogs.	1. Rafraîchir l'app. 2. Tenter un nouvel ajout.	L'app retombe sur un dossier valide (ex. « Uncategorized ») sans crash ni ajout silencieusement perdu.
J16	**Connexion Apple Music depuis Réglages**	Compte Apple Music non encore autorisé pour cette app.	1. Réglages → section « Apple Music » → toucher « Connecter Apple Music ».	Invite système d'autorisation Apple Music affichée ; après acceptation, le statut passe à « Apple Music connecté » si un abonnement actif est détecté, sinon un message explicite indique l'absence d'abonnement.
J17	**Statut Apple Music déjà connecté**	Autorisation déjà accordée et abonnement actif.	1. Rouvrir Réglages → section « Apple Music ».	Ligne « Apple Music connecté » avec coche verte, sans redemander l'autorisation ni relancer de vérification visible.
J18	**Autorisé mais sans abonnement actif** LIMITE	Autorisation Apple Music accordée, mais aucun abonnement actif sur le compte Apple.	1. Ouvrir Réglages → section « Apple Music » après avoir accordé l'autorisation sans être abonné.	Message explicite sous le bouton (« Autorisation accordée, mais aucun abonnement Apple Music actif détecté ») plutôt qu'un simple échec silencieux.
J19	**Changement de devise reçu d'un autre appareil** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS	Synchro iCloud active sur 2 appareils, collection volumineuse.	1. Changer la devise par défaut sur l'appareil 1. 2. Observer l'appareil 2 (collection ouverte).	La devise change sur l'appareil 2 ; la collection n'est rechargée qu'une fois (pas 4) et sa synchro de fond va au bout.
J20	**Gestion des dossiers : créer, renommer, dossier par défaut** AUDIT	Compte connecté, réseau disponible.	1. Réglages → Gestion des dossiers → Créer un dossier. 2. Le renommer (balayage ou appui long). 3. En faire le dossier d'ajout par défaut, puis ajouter un disque.	Le dossier apparaît aussitôt dans l'onglet Collection et sur discogs.com ; un nom déjà utilisé est refusé ; le disque ajouté arrive dans le dossier par défaut.
J21	**Gestion des dossiers : suppression d'un dossier non vide** AUDIT	Dossier personnel contenant plusieurs exemplaires.	1. Supprimer le dossier et confirmer.	Progression « Déplacement vers Uncategorized : n/N » puis suppression ; tous les exemplaires se retrouvent dans Uncategorized. Si c'était le dossier par défaut, le réglage revient à « Toujours demander ».
J22	**Gestion des dossiers : dossiers système protégés** AUDIT LIMITE	Écran Gestion des dossiers ouvert.	1. Tenter de renommer ou supprimer All et Uncategorized.	Aucune action proposée sur ces deux dossiers (badge « Système ») ; l'explication est affichée en bas de l'écran.
J23	**Re-tap sur l'onglet actif** AUDIT	Barre d'onglets non réduite.	1. Dans chaque onglet, faire défiler puis toucher de nouveau son icône. 2. Ouvrir une fiche puis toucher l'icône de l'onglet.	Sans fiche ouverte : retour tout en haut. Avec une fiche ouverte : retour à la racine de l'onglet.
J24	**Suppression d'un dossier avec des actions en attente** AUDIT LIMITE	Dossier personnel « Test » ; Discogs injoignable (Network Link Conditioner « 100% Loss ») puis ajout d'un disque dans « Test » et changement de dossier d'un exemplaire vers « Test ».	1. Rétablir le réseau sans laisser la file repartir (couper aussitôt l'app), puis supprimer le dossier « Test » depuis Gestion des dossiers. 2. Laisser la file hors ligne se vider.	Les actions en attente aboutissent dans Uncategorized (aucun « Échec définitif de synchronisation ») ; « Test » n'apparaît plus nulle part, même hors ligne.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
J25	**Dossier par défaut supprimé sur discogs.com** AUDIT LIMITE	Dossier par défaut réglé sur « Test » dans l'app.	1. Supprimer « Test » sur discogs.com. 2. Rouvrir l'app (Collection), puis ajouter un disque.	Le dossier par défaut repasse à « Toujours demander » et l'ajout aboutit, au lieu d'échouer sur un dossier inexistant.
J26	**Bannière Premium : prix réel de la boutique** AUDIT	Compte sans abonnement, compte Sandbox d'un pays hors zone euro si possible.	1. Ouvrir Réglages et lire la bannière dorée. 2. Recommencer en mode avion au lancement.	« À partir de X / mois » avec le prix StoreKit le plus bas (équivalent mensuel de l'annuel) dans la devise de la boutique. Sans réponse StoreKit, la ligne de prix est masquée (plus de « 2,50 € » codé en dur).
J27	**Plus-value dans la devise choisie** AUDIT PREMIUM	Prix d'achat renseigné sur un exemplaire, devise d'affichage réglée sur USD (Réglages → Prix d'achat et état).	1. Ouvrir « Mon exemplaire » et lire la plus-value. 2. Repasser la devise en EUR et rouvrir.	Prix d'achat, cote et plus-value sont affichés et convertis dans la devise choisie (USD puis EUR), et non plus toujours en euros.
J28	**Re-tap sur l'onglet Réglages** AUDIT	Réglages ouvert.	1. Ouvrir un sous-écran (Tags, Dossiers, Thème, Mode hors ligne…). 2. Toucher l'onglet Réglages. 3. Toucher encore l'onglet.	Premier toucher : retour à la racine de Réglages. Second toucher : remontée en haut de la liste. « Modifier » depuis le guide de rangement ouvre bien la section Collection & Rangement même si un sous-écran était ouvert.
J29	**Dossier supprimé sur discogs.com avec actions en attente** AUDIT LIMITE AUTO	Mode avion : ajouter un disque dans le dossier « Test ».	1. Sur discogs.com (autre appareil), supprimer le dossier « Test ». 2. Désactiver le mode avion et ouvrir la Collection.	L'ajout en attente part dans Uncategorized au lieu d'échouer puis d'être abandonné ; le disque apparaît sur discogs.com.
J30	**Règle de rangement mise en évidence** AUDIT PREMIUM	Compte premium, collection chargée.	1. Ouvrir le guide de rangement d'un disque (« Où ranger »). 2. Toucher « Modifier » à côté de la méthode de classement. 3. Recommencer en thème sombre et avec Réduire les animations. 4. Après un lancement à froid de l'app, sans avoir ouvert Réglages de la session, refaire les étapes 1 et 2 (premier essai).	Réglages s'ouvre sur la section Collection & Rangement ; la ligne « Règle de rangement dans le meuble » prend la teinte du thème pendant environ 2 s puis revient à la normale, sans décalage de mise en page. Le menu reste utilisable pendant la mise en évidence. Ouvrir Réglages normalement ne met rien en évidence.
J31	**Guide de rangement : toucher le disque central ou « ICI »** AUDIT	Une fiche de disque de la Collection, rangement configuré.	1. Ouvrir le guide de rangement depuis la fiche. 2. Toucher la pochette centrale, puis le repère « ICI », plusieurs fois de suite. 3. Toucher un disque voisin (gauche ou droite). 4. Activer Réglages iOS → Accessibilité → Mouvement → Réduire les animations et refaire l'étape 2. Essayer aussi avec VoiceOver.	Le repère « ICI » est à plat (texte rose sans fond ni ombre, il ne ressemble plus à un bouton). Toucher le centre fait rebondir la pochette, sa bordure rose s'épaissit un instant, avec un léger retour haptique, sans rien ouvrir ni fermer. Un voisin ouvre toujours sa fiche. Avec Réduire les animations : seule la bordure change, sans mouvement. VoiceOver lit le centre d'un seul bloc, sans le présenter comme un bouton.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
J32	**Choix d'un dossier (exemplaire, ajout depuis la fiche) : « All » n'est pas proposé** AUDIT	Compte avec au moins deux dossiers en plus de « All ».	1. Ouvrir la fiche d'un disque de la Collection, puis « Mon exemplaire ». 2. Toucher le sélecteur « Dossier ». 3. Choisir un autre dossier et enregistrer. 4. Sur la fiche d'un disque, faire un appui long sur le bouton « Collection » (disque pas encore possédé, réglage « Toujours demander » ou plusieurs dossiers), puis ouvrir le menu « Ajouter un autre exemplaire » d'un disque déjà possédé.	Aucune de ces listes ne contient « All » : elles ne contiennent que les vrais dossiers (Uncategorized et ceux créés par l'utilisateur). Le déplacement fonctionne et l'exemplaire apparaît dans le dossier choisi.
J33	**Aide « Comment ça fonctionne ? » du suivi de plus-value sans Premium** AUDIT	Compte sans abonnement (puis avec abonnement).	1. Réglages → section « Suivi de plus-value ». 2. Toucher « Comment ça fonctionne ? ». 3. Refaire avec un abonnement actif.	Sans Premium, la carte d'offre s'affiche et, juste en dessous, l'entrée « Comment ça fonctionne ? » reste accessible : elle ouvre l'aide sur le prix d'achat et l'état de la pochette, sans paywall. Avec Premium, l'entrée est la même et la carte d'offre disparaît.
J34	**Guide de rangement : entrée animée, compteur, jauge et halo du disque cible** AUDIT PREMIUM	Compte Premium, collection chargée ; Réduire les animations désactivé puis activé.	1. Ouvrir le guide de rangement d'un disque. 2. Observer l'ouverture pendant 2 secondes puis le disque cible pendant 10 secondes. 3. Toucher un disque voisin (fiche), revenir en arrière. 4. Fermer et rouvrir le guide ; essayer sur un disque en début ou en fin de meuble. 5. Refaire avec Réduire les animations activé.	À l'ouverture : le numéro « N° … » défile depuis 0 jusqu'à la position du disque pendant que la jauge se remplit ; les deux voisins (ou les colonnes « Début / Fin du meuble ») glissent depuis les côtés, puis le disque cible descend entre eux avec un léger rebond ; une fois tout en place, la pochette centrale se met à grossir puis reprendre sa taille lentement (environ 2,4 s par aller-retour, en continu tant que le guide est ouvert), un halo rose discret respire derrière elle et le repère « ICI » bat doucement (le repère ne fait pas de zoom d'accent). Le texte reste lisible dès le début. Revenir d'une fiche voisine ne rejoue pas l'entrée. Rouvrir le guide la rejoue. Le toucher sur le disque central garde son rebond et son retour haptique. Avec Réduire les animations : tout est affiché directement, sans halo ni battement.
J35	**Réglages : écran d'accueil organisé par pages** AUDIT	Compte connecté ; Premium puis non Premium ; mode démo ; thème clair et sombre.	1. Ouvrir l'onglet Réglages. 2. Parcourir l'accueil : carte compte (avatar, nom, badges de grades, « Mes grades »), bannière Premium si non abonné, puis les groupes Ma collection, Écoute, Synchronisation, Aide & personnalisation, et en bas la déconnexion. 3. Ouvrir chaque ligne : Organisation, Rangement, Suivi de plus-value, Export, Écoute et Apple Music, Synchronisation iCloud, Données hors ligne, Apparence, Guide, À propos. 4. Revenir en arrière puis re-toucher l'onglet Réglages.	L'accueil tient en une quinzaine de lignes, chacune avec son icône, son titre et un résumé en gris (règle de rangement, thème, version, état d'iCloud…). Chaque ligne ouvre sa page, qui contient les réglages auparavant empilés sur une seule liste, inchangés dans leur comportement. La page « Rangement » ne contient que la règle de rangement dans le meuble et « Limiter au dossier Discogs » ; la page « Organisation » a deux sections : « Organisation » (tags, dossiers) et « Personnalisation du tri par artiste » (« Ignorer les articles », « Trier par nom de famille », puis « Personnaliser le tri des artistes » quand le tri par nom de famille est actif). Les lignes Premium portent la pastille de la démo ; sans abonnement, iCloud, Export, Suivi de plus-value et Données hors ligne affichent leur carte Premium. Le re-tap sur l'onglet revient à la racine puis en haut de page.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
J36	**Réglages : recherche d'un réglage** AUDIT AUTO	Réglages ouvert à la racine ; compte connecté puis déconnecté ; app en français puis en anglais.	1. Tirer l'écran vers le bas ou toucher le champ « Rechercher un réglage ». 2. Taper « icloud », « tag », « etat », « dark », « csv », « prix achat », puis un mot sans rapport. 3. Toucher un résultat, puis revenir. 4. Se déconnecter et chercher « dossier » et « devise ».	Les résultats s'affichent à la place de la liste : chaque ligne montre le réglage et sa page (ex. « Devise par défaut — Suivi de plus-value ») ; un toucher ouvre la page concernée. La recherche ignore la casse et les accents, accepte plusieurs mots, et trouve aussi par mots-clés en français et en anglais quelle que soit la langue de l'app. Sans résultat, un message l'indique. Déconnecté, les réglages qui exigent un compte (dossiers, champs de prix, devise) n'apparaissent pas (règles couvertes par SettingsSearchTests).
J37	**Réglages : liens profonds vers les sous-pages** AUDIT	Compte connecté avec une collection ; pastille « Utilisé pour la plus-value » visible dans « Mon exemplaire » ; guide de rangement ouvert.	1. Dans « Mon exemplaire », toucher la pastille « Utilisé pour la plus-value » d'un champ. 2. Revenir, puis dans le guide de rangement toucher « Modifier » sur la méthode de classement. 3. Dans l'aide « Comment ça fonctionne ? » du suivi de plus-value, toucher « Choisir mes champs dans Réglages ». 4. Refaire 1 et 2 à la toute première ouverture de Réglages après le lancement.	1 ouvre Réglages > Suivi de plus-value, centré sur la section « Prix d'achat et état », la ligne du champ concerné mise en évidence environ 2 s dans la teinte du champ. 2 ouvre Réglages > Rangement avec la règle de rangement mise en évidence 2 s. 3 ouvre la page « Suivi de plus-value ». Même comportement à la toute première visite de Réglages. Le retour ramène à la racine propre, sans pile résiduelle.
J38	**Réglages : « Mode Hors Ligne » et « Couleur du thème » comme les autres pages** AUDIT	Compte Premium ; thème clair puis sombre ; texte en taille standard puis très grande ; Mode Hors Ligne avec et sans archive locale.	1. Ouvrir Réglages > Données hors ligne > Mode Hors Ligne, et comparer avec Apparence ou Rangement. 2. Lancer une synchronisation, activer puis désactiver « Synchro auto en Wi-Fi », ouvrir « Vider le cache d'images ». 3. Ouvrir Réglages > Apparence > Couleur du thème, choisir un thème, toucher un thème verrouillé (compte non Premium). 4. Refaire avec le thème sombre et une très grande taille de texte.	Les deux pages ont le même habillage que les autres sous-pages : sections en cartes groupées sur le fond de l'app, titres de section en rose avec icône, lignes à pastille colorée. La carte « Archive locale » (Mode Hors Ligne) et l'aperçu du thème restent en tête de page, dans une carte au même fond que les lignes. Toutes les actions fonctionnent comme avant ; rien n'est coupé ni superposé en très grande taille de texte.

K Réglages — Export & sauvegarde (10 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
K1	**Export CSV complet** PREMIUM	Compte premium, collection non vide, réseau disponible.	1. Réglages → Export → Export CSV.	Fichier CSV généré avec toutes les métadonnées, notes et tags ; partage/enregistrement fonctionnel.
K2	**Export PDF « Déclaration de collection »** PREMIUM	Compte premium, collection non vide.	1. Réglages → Export → Déclaration de collection (PDF).	PDF généré avec : page de garde (compte, date, nombre d'exemplaires, total investi, valeur Discogs) sous le nom « Spinfolio » ; tableau paginé (album / format-année / état / prix d'achat) avec miniatures de pochettes ; texte non inversé/mirroité.
K3	**Tentative d'export — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Essayer d'exporter en CSV ou PDF.	Carte verrouillée / paywall affiché, aucun fichier généré.
K4	**Export avec collection vide**	Dossier filtré vide ou collection vide.	1. Lancer un export.	Message d'erreur « Collection vide », pas de fichier corrompu généré.
K5	**Export sans connexion**	Mode avion activé.	1. Lancer un export nécessitant les pochettes/cote à jour.	Message d'erreur réseau clair, pas de crash.
K6	**Perte du premium pendant un export en cours** LIMITE PREMIUM	Export CSV/PDF lancé, premium désactivé juste après (option développeur).	1. Désactiver le premium pendant la génération.	L'export en cours se termine normalement (pas interrompu brutalement), ou échoue avec message clair si vraiment coupé à mi-chemin.
K7	**Caractères spéciaux dans les tags/notes exportés** LIMITE PREMIUM	Un exemplaire avec guillemets, virgules et retours à la ligne dans ses notes/tags.	1. Exporter en CSV. 2. Ouvrir le fichier dans Numbers/Excel.	Le CSV reste valide (échappement correct des guillemets/virgules/retours ligne), aucune colonne décalée.
K8	**Export d'une collection à exactement 1 exemplaire** LIMITE PREMIUM	Dossier filtré à 1 seul exemplaire.	1. Exporter en CSV puis en PDF.	Les deux fichiers se génèrent normalement avec une seule ligne/page de contenu, pas de division par zéro sur les totaux/moyennes.
K9	**Restauration d'une sauvegarde propagée à iCloud** AUDIT DEV PREMIUM 2 APPAREILS	Build Debug, synchro iCloud active sur 2 appareils, sauvegarde JSON exportée auparavant.	1. Modifier quelques tags et sessions d'écoute. 2. Options développeur › restaurer la sauvegarde sur l'appareil 1. 3. Observer l'appareil 2.	L'appareil 2 reflète l'état restauré : tags et sessions de la sauvegarde présents, tags absents de la sauvegarde retirés.
K10	**Sauvegarde contenant un tag en double** AUDIT DEV LIMITE	Fichier de sauvegarde édité à la main : un exemplaire avec deux fois le même tag.	1. Restaurer ce fichier. 2. Ajouter puis retirer un tag sur cet exemplaire.	Aucun crash ; le tag n'apparaît qu'une fois sur l'exemplaire.

L Premium — Paywall (SubscriptionStoreView), achat, restauration, dégradation (22 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
L1	**Ouverture de la paywall — tous les points d'entrée**	Compte non premium.	1. Ouvrir la paywall depuis : Réglages, une carte verrouillée (ex. Suivi de plus-value dans Stats), une fonctionnalité premium en fiche détail, et le lancement initial si applicable.	Dans tous les cas, la même `SubscriptionStoreView` s'affiche avec bannière, liste de fonctionnalités et forfaits natifs.
L2	**Achat de l'abonnement annuel**	Scheme Xcode avec `Spinlog.storekit`, ou sandbox après validation Apple.	1. Sélectionner le forfait annuel dans le picker natif → confirmer l'achat.	Achat validé, statut premium activé immédiatement, fermeture automatique de la paywall avec retour haptique de succès.
L3	**Achat de l'abonnement mensuel**	Idem L2.	1. Sélectionner le forfait mensuel → confirmer l'achat.	Idem L2 pour le forfait mensuel.
L4	**Annulation d'un achat en cours**	Feuille d'achat StoreKit affichée.	1. Annuler avant confirmation (Face ID/Touch ID annulé ou bouton Annuler).	Retour à la paywall sans erreur affichée, statut premium inchangé.
L5	**Restauration des achats (bouton natif)**	Abonnement déjà actif sur le compte Apple.	1. Paywall → bouton natif « Restaurer les achats ».	Le statut premium est restauré sans nouvel achat, via `AppStore.sync()` déclenché par le composant natif.
L6	**Liens CGU / Confidentialité natifs**	Paywall affichée.	1. Toucher les boutons natifs de mentions légales (`storeButton(.policies)`).	Les deux pages s'ouvrent correctement (CLUF standard Apple et page de confidentialité Spinfolio) via `subscriptionStorePolicyDestination`.
L7	**Fermeture de la paywall (bouton natif)**	Paywall affichée.	1. Toucher le bouton de fermeture automatique fourni par `SubscriptionStoreView`.	Retour à l'écran précédent sans achat.
L8	**Perte du statut premium — coupure de toutes les fonctions** RÉGRESSION	Compte premium actif utilisant iCloud sync, mode hors ligne et au moins une alerte wantlist.	1. Désactiver le premium (option développeur ou expiration réelle de l'abonnement).	Toutes les fonctions premium se coupent : synchro iCloud stoppée, auto-sync hors ligne stoppé, vérification/notifications d'alertes wantlist stoppées, thème repassé par défaut.
L9	**Reprise automatique après ré-abonnement** RÉGRESSION	Suite à L8, avec des alertes wantlist existantes.	1. Réactiver le premium sans relancer l'app.	La synchro iCloud et les vérifications d'alertes reprennent immédiatement (écoute de `.premiumStatusChanged`), sans relancer l'app.
L10	**Option développeur « Compte Premium »** DEV	Build Debug.	1. Réglages → Options développeur → basculer le compte premium.	Le statut bascule immédiatement dans toute l'app ; ne force jamais un retour à `false` si un vrai abonnement StoreKit est actif.
L11	**`subscriptionGroupID` ne correspond pas au groupe réel** LIMITE	Build sandbox/production pointant vers le vrai App Store (pas `Spinlog.storekit`).	1. Ouvrir la paywall.	Si l'ID ne correspond pas au groupe réel configuré dans App Store Connect, la paywall reste vide/vide de forfaits — à vérifier explicitement avant chaque soumission, ce n'est pas détectable en test local avec le fichier `.storekit`.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
L12	**Achat avec restriction parentale active (Ask to Buy)** LIMITE	Compte enfant avec autorisation parentale requise.	1. Lancer un achat depuis ce compte.	L'achat passe en état « en attente » (`.pending`) sans erreur ni fermeture prématurée de la paywall ; le statut premium s'active automatiquement si le parent approuve plus tard.
L13	**Restauration sans aucun achat existant** LIMITE	Compte Apple n'ayant jamais souscrit.	1. Toucher « Restaurer les achats ».	Aucune erreur bloquante ; le statut premium reste simplement inactif, message neutre si le composant natif en affiche un.
L14	**Essai gratuit déjà utilisé précédemment** LIMITE	Compte Apple ayant déjà consommé l'essai gratuit de l'abonnement annuel.	1. Rouvrir la paywall et sélectionner l'abonnement annuel.	Le prix plein est proposé directement, sans ré-afficher la mention d'essai gratuit (comportement géré nativement par StoreKit, à vérifier visuellement).
L15	**Achat interrompu par un appel/notification système** LIMITE	Achat en cours de confirmation (Face ID).	1. Recevoir un appel ou une notification système pendant la confirmation.	L'achat reprend ou peut être relancé proprement au retour dans l'app ; pas de double facturation ni d'état bloqué.
L16	**Family Sharing — abonnement déjà actif via un autre membre** LIMITE	Abonnement familial partagé, achat déjà fait par un autre membre du groupe familial.	1. Ouvrir la paywall sur un appareil d'un autre membre de la famille.	Le statut premium est reconnu comme actif sans nouvel achat, si le partage familial est activé pour ce produit.
L17	**Paywall après la connexion : au plus une fois par semaine** AUDIT AUTO	Compte non premium, app fraîchement installée.	1. Lancer l'app : l'écran de connexion s'affiche, SANS paywall. 2. Se connecter à Discogs (ou lancer la démo) : la paywall s'affiche juste après la connexion ; la fermer. 3. Relancer l'app plusieurs fois. 4. Avancer la date de l'appareil de 7 jours et relancer.	Aucune paywall avant la connexion ; paywall à la première connexion (compte ou démo), plus aux relances suivantes, de nouveau après 7 jours (une fois connecté). Toujours accessible depuis Réglages et les cartes verrouillées. Jamais affichée pour un abonné, ni pendant une déconnexion.
L18	**Achat : Premium actif immédiatement** AUDIT PREMIUM	Compte sandbox, non premium.	1. Acheter un forfait depuis la paywall.	La paywall se ferme et les fonctions Premium sont débloquées immédiatement, sans relancer l'app.
L19	**Abonnement revérifié au retour au premier plan** AUDIT PREMIUM LIMITE	Abonnement sandbox à renouvellement accéléré, ou remboursement depuis un autre appareil.	1. Mettre l'app en arrière-plan jusqu'à l'expiration ou au remboursement. 2. La ramener au premier plan.	Le statut Premium est mis à jour au retour au premier plan, sans relancement.
L20	**Démo : aperçu Premium et offre toujours proposée** AUDIT PREMIUM	Appareil NON premium, mode démo actif.	1. Ouvrir Stats, export, thèmes, suivi de cote. 2. Regarder Réglages, puis quitter la démo.	Les fonctions Premium sont accessibles pendant la démo ; la bannière Premium de Réglages reste affichée. Après la sortie, tout est de nouveau verrouillé et un thème Premium revient au thème par défaut. Réglages → Compte Discogs affiche « Aperçu Premium (mode démo) » avec son explication ; la ligne disparaît en quittant la démo (et n'apparaît pas avec un abonnement réel).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
L21	**Démo : fonctions Premium étiquetées** AUDIT PREMIUM	Appareil SANS abonnement, mode démo actif.	1. Ouvrir une fiche disque de la collection (Emplacement de cet album), Mon exemplaire (Plus-value), Stats (Tops & Palmarès, Investi vs Cote actuelle), le rangement, une alerte de prix, le scan par lot (icône de la barre de recherche et titre de l'écran). 2. Réglages : Suivi de plus-value, Données hors ligne, Synchronisation iCloud, Couleur du thème, export CSV. 3. Recommencer avec un abonnement actif, puis hors démo.	Chaque fonction Premium reste utilisable et porte l'étiquette dorée « ✨ PREMIUM » (VoiceOver : « Fonction Premium, offerte pendant la démo ») ; l'écran des thèmes rappelle quels thèmes sont Premium. L'icône du scan par lot porte une pastille dorée à étincelles (VoiceOver : « Scan par lot (Premium) »). En démo, l'interrupteur « Synchroniser avec iCloud » est visible mais coupé et grisé, avec la mention « Désactivée pendant la démo ». Aucune étiquette avec un abonnement réel ni hors démo.
L30	**Liste des fonctions Premium : paywall et feuille des palettes identiques** AUDIT AUTO	Compte sans abonnement.	1. Ouvrir le paywall (bannière Premium de Réglages). 2. Déplier « et N fonctionnalités supplémentaires ». 3. Dans Réglages > Apparence > « Couleur du thème », toucher une palette verrouillée pour ouvrir la feuille « Fonctionnalités premium ». 4. Comparer les deux listes.	Les deux listes ont les mêmes 9 fonctions avec les mêmes textes (en particulier « Mode hors ligne » : « …pour fouiner en brocante sans aucun réseau »). Les icônes « Palmarès d'écoute » et « Thèmes » sont dorées dans le paywall et roses dans la feuille, comme avant.

M Synchronisation iCloud (26 tests)

PREMIUM — nécessite 2 appareils physiques pour la majorité des cas (le Simulateur et le mode « Designed for iPad » sont peu fiables pour les push CloudKit).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
M1	**Activation de la synchro (1er appareil)** PREMIUM	Compte premium, iCloud activé sur l'appareil.	1. Réglages → vérifier que la synchro iCloud est active.	Aucune erreur, synchro démarrée.
M2	**Réception sur un 2e appareil** PREMIUM 2 APPAREILS	Même compte Discogs et même compte iCloud sur 2 appareils réels, appareil 1 avec des tags/sessions existants.	1. Connecter l'appareil 2 avec le même compte.	Tags, journal d'écoute, préférences de tri/affichage et alertes wantlist de l'appareil 1 apparaissent sur l'appareil 2.
M3	**Propagation appareil 1 → appareil 2** PREMIUM 2 APPAREILS	Suite à M2.	1. Ajouter un tag sur l'appareil 1.	Le tag apparaît sur l'appareil 2 en quelques secondes.
M4	**Propagation appareil 2 → appareil 1** PREMIUM 2 APPAREILS	Suite à M2.	1. Changer une préférence de tri sur l'appareil 2.	La préférence se reflète sur l'appareil 1.
M5	**Propagation d'une suppression d'alerte** PREMIUM 2 APPAREILS	Alerte wantlist créée et synchronisée sur les 2 appareils.	1. Supprimer l'alerte sur l'appareil 1.	L'alerte disparaît aussi sur l'appareil 2.
M6	**Premium activé après usage prolongé en gratuit** PREMIUM RÉGRESSION	Compte utilisé en gratuit avec des tags/sessions/préférences locales existantes, PUIS passage au premium.	1. Souscrire au premium alors que des données locales préexistent. 2. Vérifier dans un 2e appareil (ou après réinstallation) que ces données sont bien présentes.	Les données locales préexistantes sont poussées vers iCloud lors de l'activation du premium (régression « push initial jamais déclenché » corrigée — garde `syncEngine != nil` dans `hydrateActiveZone()`).
M7	**Option développeur « Forcer une nouvelle poussée initiale »** DEV PREMIUM	Compte potentiellement affecté par un ancien `pushDoneKey` resté à `true` par erreur.	1. Options développeur → Forcer une nouvelle poussée initiale.	Resynchronisation complète déclenchée, toutes les données locales repoussées vers iCloud.
M8	**Isolation des données entre comptes** PREMIUM 2 APPAREILS	iCloud actif, changement de compte Discogs (voir A4).	1. Changer de compte Discogs sur un appareil avec iCloud actif.	Chaque compte Discogs a sa propre zone CloudKit (`account-<username>`) ; aucune fuite de données entre comptes.
M9	**Arrêt de la synchro à la perte du premium** RÉGRESSION	Voir L8.	1. Perdre le statut premium.	Plus aucun appel CloudKit déclenché ; les données restent disponibles en local en lecture.
M10	**Coupure réseau pendant une synchro** PREMIUM	Synchro en cours.	1. Activer le mode avion pendant une modification, puis le désactiver.	Reprise automatique de la synchro au retour du réseau, sans perte ni duplication de données.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
M11	**Poussée massive ne bloque pas l'interface au démarrage** RÉGRESSION LIMITE PREMIUM	Backlog important en attente (ex. 150+ enregistrements après une poussée initiale forcée).	1. Relancer l'app alors qu'un gros backlog reste à envoyer. 2. Observer la fluidité de l'interface pendant les premières ~20 secondes.	L'envoi se fait par lots de 25 enregistrements (pas 1 par 1) ; l'interface reste utilisable (scroll, navigation) pendant que le lot se vide en arrière-plan.
M12	**App fermée en plein milieu du drainage de la file** LIMITE PREMIUM	Backlog partiellement envoyé, app forcée à quitter avant la fin.	1. Forcer la fermeture de l'app pendant l'envoi d'un lot. 2. Relancer l'app.	La synchro reprend au prochain lancement exactement où elle s'était arrêtée (état persisté par `CKSyncEngine`), sans doublon ni perte de changement.
M13	**Quota iCloud dépassé pendant un envoi** LIMITE PREMIUM	Compte iCloud avec un espace de stockage saturé (ou simulé).	1. Déclencher un envoi de changements alors que le quota est dépassé.	Erreur définitive : l'envoi de cet enregistrement est abandonné (log « abandonné (erreur définitive) »), sans nouvel essai toutes les 5 s ni crash. La prochaine modification locale le renverra une fois de l'espace libéré ; aucune perte des données locales.
M14	**Compte iCloud déconnecté en cours de synchro** LIMITE PREMIUM	Synchro en cours ; déconnexion du compte iCloud dans Réglages système pendant ce temps.	1. Déconnecter le compte iCloud de l'appareil pendant un envoi en cours.	L'évènement `accountChange` est capté : le moteur de synchro est recréé à neuf (ancien état effacé) et l'app conserve ses données locales, sans crash. À la reconnexion iCloud, la synchro reprend sans relancer l'app et repousse les données locales (voir M18).
M15	**Déconnexion Discogs avec changements iCloud en attente** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM 2 APPAREILS	Compte A sur 2 appareils, synchro active.	1. Appareil 1 en mode avion : modifier les tags de plusieurs disques. 2. Se déconnecter du compte A, désactiver le mode avion, se connecter au compte B. 3. Attendre quelques minutes, observer l'appareil 2 (compte A). 4. Sur l'appareil 1, revenir au compte A.	Étape 3 : les tags du compte A sont intacts sur l'appareil 2 (jamais vidés). Étape 4 : les modifications faites hors ligne partent alors et apparaissent sur l'appareil 2.
M16	**Préférences non mélangées entre comptes Discogs** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS	Comptes A et B avec règles de rangement différentes.	1. Sur l'appareil 1, passer du compte A au compte B puis modifier une préférence. 2. Observer l'appareil 2 resté sur le compte A.	Les préférences du compte A sur l'appareil 2 ne changent pas.
M17	**Modification simultanée du même disque** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS LIMITE	Synchro active sur 2 appareils.	1. Mettre les deux appareils en mode avion. 2. Modifier différemment les tags du même disque sur chacun. 3. Rétablir le réseau sur les deux.	Les deux appareils convergent vers le même état en moins d'une minute ; pas d'erreurs répétées en boucle dans la console ; aucun autre disque affecté.
M18	**Déconnexion puis reconnexion iCloud** AUDIT PREMIUM	Synchro active.	1. Réglages iOS : se déconnecter d'iCloud. 2. Se reconnecter au même compte iCloud, sans relancer l'app. 3. Modifier un tag.	La synchro reprend d'elle-même ; les données locales sont repoussées ; la modification apparaît sur un autre appareil du même compte.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
M19	**Changement de compte iCloud** AUDIT PREMIUM LIMITE	Deux identifiants Apple disponibles.	1. Se déconnecter d'iCloud et se connecter avec un autre identifiant Apple. 2. Ouvrir l'app.	Les données locales sont conservées et poussées vers le nouveau compte iCloud ; rien de l'ancien compte iCloud n'est mélangé ; pas de boucle d'erreurs.
M20	**Pas d'enregistrements parasites dans CloudKit** AUDIT PREMIUM DEV	Accès au CloudKit Dashboard (environnement de développement).	1. Hors ligne, ajouter un disque et le taguer. 2. Rétablir le réseau et attendre la synchro. 3. Inspecter les enregistrements TagAssignment de la zone account-<username>.	Aucun enregistrement nommé « tags_- » (identifiant négatif temporaire) ; le tag est présent sous l'identifiant définitif de l'exemplaire.
M21	**Première synchro d'un gros volume** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS LIMITE	Appareil 1 avec 500+ disques tagués ; appareil 2 jamais synchronisé.	1. Activer la synchro sur l'appareil 2 et faire défiler la Collection pendant la réception.	Tous les tags arrivent ; l'interface reste fluide pendant la réception (pas de saccades à chaque lot reçu).
M22	**Démo : aucune synchronisation iCloud** AUDIT PREMIUM	Compte iCloud connecté sur l'appareil, mode démo actif.	1. Ajouter des tags et des écoutes en démo. 2. Vérifier un second appareil connecté au même iCloud.	Aucune donnée de démo n'apparaît sur l'autre appareil ; aucune zone iCloud « spinfolio_demo » n'est créée.
M23	**Conflit : la modification la plus récente l'emporte** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS AUTO	Deux appareils synchronisés sur le même compte premium.	1. Appareil A en mode avion : modifier les tags d'un exemplaire. 2. Une minute plus tard, sur l'appareil B (en ligne) : modifier différemment les tags du même exemplaire. 3. Désactiver le mode avion sur A et attendre la synchro.	Les deux appareils affichent les tags saisis sur B (la modification la plus récente) ; la modification plus ancienne de A ne les écrase pas. Inversement, si A modifie après B, c'est la version de A qui reste.
M24	**Couper puis réactiver la synchro iCloud** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS	Compte premium connecté sur 2 appareils, synchro active.	1. Appareil A : Réglages → Synchronisation iCloud → couper l'interrupteur. 2. Sur A, ajouter un tag et une écoute ; sur B, ajouter un autre tag. 3. Attendre, relancer A : vérifier qu'aucun échange n'a lieu. 4. Sur A, réactiver l'interrupteur.	Pendant la coupure, A n'envoie ni ne reçoit rien et l'interrupteur reste coupé après relancement ; aucune donnée n'est effacée. À la réactivation, les modifications des deux appareils sont fusionnées : A récupère le tag de B, B reçoit le tag et l'écoute de A, sans doublon.
M25	**Synchro iCloud sans Premium, puis au passage Premium** AUDIT PREMIUM AUTO	Compte sans abonnement.	1. Ouvrir Réglages → Synchronisation iCloud. 2. Toucher la carte.	Carte verrouillée « Synchronisation iCloud » à la place de l'interrupteur ; le toucher ouvre l'offre Premium. Après un abonnement, l'interrupteur apparaît, activé. Si la synchro avait été coupée à la main avant la perte du Premium, elle est réactivée automatiquement au réabonnement, et les modifications faites sans Premium sont fusionnées avec iCloud. À la perte du Premium, la synchro s'arrête.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
M26	**Achat Premium : la synchro iCloud démarre sans plantage** AUDIT	Compte sandbox ou TestFlight, connecté à Discogs, non Premium, connecté à iCloud (sur deux appareils si possible).	1. Ouvrir le paywall et s'abonner (idéalement avec une validation lente de l'achat). 2. Observer l'app pendant et juste après la validation, sans la quitter. 3. Fermer l'app et la rouvrir. 4. Sur un second appareil, activer le Premium et vérifier que les tags et écoutes se rejoignent.	Aucun plantage pendant ou après l'achat, ni au premier lancement suivant ; le statut Premium est actif tout de suite. La synchro iCloud démarre (tags, écoutes et préférences retrouvés sur l'autre appareil).

N Mode hors ligne (24 tests)

PREMIUM

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
N1	**Téléchargement initial complet** PREMIUM	Compte premium, réseau disponible.	1. Réglages → Mode hors ligne → « Télécharger toute ma collection ».	Téléchargement de la collection et des pochettes haute résolution, barre de progression cohérente.
N2	**Consultation hors ligne après téléchargement** PREMIUM	Téléchargement N1 terminé.	1. Activer le mode avion. 2. Parcourir Collection, fiches détail, prix.	Toutes les données et pochettes restent consultables sans réseau.
N3	**Synchronisation manuelle** PREMIUM	Archive locale déjà présente.	1. « Synchroniser maintenant ».	Mise à jour incrémentale sans tout retélécharger.
N4	**Actualisation automatique** PREMIUM	Modification de la collection faite sur Discogs.com.	1. Rouvrir l'app après un délai raisonnable.	L'auto-sync se déclenche et reflète les changements faits sur Discogs.com.
N5	**Vider le cache d'images** PREMIUM	Pochettes en cache.	1. Réglages → Mode hors ligne → Vider le cache d'images.	Espace de stockage libéré, confirmation affichée, pochettes rechargées à la demande ensuite.
N6	**Affichage de l'espace de stockage** PREMIUM	Archive locale présente.	1. Observer la section Espace de stockage.	Taille affichée cohérente avec le volume réellement téléchargé.
N7	**Option grisée — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Réglages → Mode hors ligne.	Option verrouillée / renvoi vers la paywall, aucun téléchargement possible.
N8	**Perte du premium pendant mode hors ligne actif** RÉGRESSION	Voir L8, avec mode hors ligne actif.	1. Perdre le statut premium.	L'auto-sync hors ligne s'arrête (`OfflineDownloadManager.autoSyncIfNeeded` gate) ; l'archive déjà téléchargée reste consultable en lecture.
N9	**Stockage de l'appareil plein pendant le téléchargement** LIMITE PREMIUM	Appareil avec très peu d'espace disponible.	1. Lancer le téléchargement complet dans ces conditions.	Erreur claire dès que l'espace est insuffisant ; pas de téléchargement partiel silencieusement corrompu.
N10	**App mise en arrière-plan pendant le téléchargement** LIMITE PREMIUM	Téléchargement complet en cours.	1. Mettre l'app en arrière-plan (bouton Accueil) pendant le téléchargement.	Reprise propre au retour au premier plan, ou reprise à la prochaine ouverture si le système a coupé la tâche — jamais un état « à moitié téléchargé » signalé comme complet.
N11	**Archive locale périmée** LIMITE PREMIUM	Dernière synchronisation hors ligne très ancienne (plusieurs semaines).	1. Consulter la collection hors ligne avec une archive très ancienne.	Bannière/indication claire que les données peuvent être obsolètes (voir `OfflineBannerView`), pas présenté comme à jour.
N12	**Ajout hors ligne puis retrait avant synchro** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion, cache récent.	1. Ajouter un disque à la collection. 2. Le retirer (fiche ou liste). 3. Rétablir le réseau.	Le disque n'apparaît jamais sur discogs.com ; aucun message d'erreur de synchronisation.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
N13	**Ajout hors ligne puis déplacement avant synchro** AUDIT	Mode avion, plusieurs dossiers.	1. Ajouter un disque (dossier X). 2. Le déplacer vers le dossier Y. 3. Rétablir le réseau.	Le disque est ajouté directement dans le dossier Y sur discogs.com ; aucun message d'erreur.
N14	**Tags d'un disque ajouté hors ligne** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion.	1. Ajouter un disque et lui appliquer deux tags. 2. Rétablir le réseau, attendre la synchro, puis rafraîchir la collection.	Le disque apparaît avec ses deux tags après le rafraîchissement (ils ne sont plus perdus à la synchro).
N15	**File hors ligne et changement de compte** AUDIT RÉGRESSION AUTO	Comptes A et B ; mode avion.	1. Avec le compte A, ajouter un disque et en retirer un autre. 2. Se déconnecter, se connecter au compte B, rétablir le réseau. 3. Plus tard, se reconnecter au compte A.	Étape 2 : rien n'est appliqué au compte B. Étape 3 : les deux actions sont appliquées au compte A.
N16	**Pas de faux « hors ligne » au lancement** AUDIT	Réseau disponible, app fermée.	1. Lancer l'app et observer les premières secondes.	Aucun bandeau hors ligne furtif ; la collection se rafraîchit depuis Discogs dès le lancement.
N17	**Synchro auto sur Wi-Fi uniquement** PREMIUM	Synchro automatique Wi-Fi activée, dernière synchro de plus de 6 h.	1. Ouvrir l'app en données cellulaires (Wi-Fi coupé). 2. Passer en Wi-Fi et revenir au premier plan.	Aucun téléchargement automatique en cellulaire ni en Mode données réduites ; il démarre en Wi-Fi.
N18	**Téléchargement hors ligne et wantlist modifiée ailleurs** AUDIT PREMIUM	Archive hors ligne présente ; un élément retiré de la wantlist sur discogs.com depuis.	1. Relancer « Télécharger toute ma collection ». 2. Passer en mode avion et ouvrir la Wantlist.	L'élément retiré ailleurs n'apparaît plus hors ligne.
N19	**File hors ligne : coupure prolongée sans perte** AUDIT RÉGRESSION AUTO	Compte connecté.	1. En mode avion, ajouter un disque et en retirer un autre. 2. Attendre plusieurs minutes, réseau toujours coupé. 3. Rétablir le réseau.	Les deux actions arrivent sur Discogs dans l'ordre. Avant correction, une coupure de quelques secondes suffisait à les abandonner (« Échec définitif de synchronisation »).
N20	**File hors ligne : reprise au retour au premier plan** AUDIT	Une action en attente (Discogs indisponible ou réseau instable).	1. Mettre l'app en arrière-plan, rétablir le réseau. 2. Ramener l'app au premier plan.	L'action en attente part dès le retour au premier plan.
N21	**Pas de doublon quand un ajout est rejoué** AUDIT LIMITE AUTO	Network Link Conditioner avec une forte latence (ou couper le réseau juste après avoir touché « Collection »).	1. Ajouter un disque à la collection pendant que la réponse de Discogs n'arrive pas (message « Discogs ne répond pas »). 2. Rétablir le réseau et laisser la file se vider. 3. Ajouter volontairement deux exemplaires d'un autre disque hors ligne, puis revenir en ligne.	Premier disque : un seul exemplaire sur discogs.com, même si le premier envoi avait abouti. Second disque : bien deux exemplaires.
N22	**Ajout ou retrait hors ligne annoncé** AUDIT	Mode avion, données de moins de 6 h.	1. Depuis une fiche release : ajouter à la collection, puis à la wantlist. 2. Retirer un disque de la Collection (balayage) et de la Wantlist. 3. Wantlist → déplacer un disque vers la collection.	Chaque action affiche sa bulle habituelle (« Ajouté à la collection », « Retiré de la wantlist »…) avec une deuxième ligne « Hors ligne : synchronisé au retour du réseau », qui disparaît seule — plus d'alerte à fermer. Un retrait par balayage affiche aussi cette bulle. Les actions partent bien à la reconnexion.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
N23	**Cote de plus de 6 h datée hors ligne** AUDIT PREMIUM AUTO	Compte premium, exemplaire avec prix d'achat renseigné.	1. En ligne, ouvrir la fiche du disque (la cote se charge), puis la feuille d'édition de l'exemplaire. 2. Attendre plus de 6 h (ou avancer l'heure de l'iPhone de 7 h), activer le mode avion. 3. Rouvrir la fiche (section « Mon exemplaire ») et la feuille d'édition. 4. Désactiver le mode avion et rouvrir la fiche.	Étape 3 : à côté de la plus-value, « Cote du <date> » ; dans la feuille, le libellé « Cote actuelle » devient « Cote du <date> » (en anglais : « Value as of <date> »). Étape 4 : la cote est rechargée et la date disparaît. En ligne ou hors ligne avec une cote de moins de 6 h : aucune date affichée.
N24	**Pochettes : au plus 7 jours après le téléchargement** AUDIT PREMIUM LIMITE	Compte premium, collection téléchargée en mode hors ligne, synchro automatique en Wi-Fi désactivée.	1. Télécharger la collection, consulter régulièrement quelques pochettes pendant la semaine. 2. Avancer la date de l'iPhone de plus de 7 jours, fermer puis relancer l'app. 3. Passer en mode avion et ouvrir la collection. 4. Rétablir le réseau (ou « Synchroniser maintenant ») et ré-ouvrir la collection.	Au bout de 7 jours après le téléchargement, même pour les pochettes consultées entre-temps, les pochettes ne sont plus affichées hors ligne (les albums et leurs informations restent). Elles reviennent après une nouvelle synchronisation. Avant correction, la consultation prolongeait leur durée de conservation. Réglages → Mode hors ligne : la taille du cache d'images retombe, et le texte sous « Pochettes en cache » annonce « 7 jours au plus après leur téléchargement » (en anglais : « up to 7 days after download »).

O Widgets & Live Activity (23 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
O1	**Ajout du widget « Album aléatoire »**	App installée.	1. Ajouter le widget sur l'écran d'accueil.	Le widget s'affiche avec une pochette aléatoire de la collection.
O2	**Widget reflète le statut premium**	Basculer premium / non premium.	1. Observer le widget après un changement de statut premium.	Le widget adapte son affichage (verrouillé/débloqué) selon le statut premium réel, après rechargement.
O3	**Rafraîchissement après changement de collection**	Widget installé.	1. Ajouter un album à la collection.	Le widget se met à jour avec un nouveau tirage incluant potentiellement le nouvel album.
O4	**Live Activity « Écoute en cours sur la platine »**	Fonction de suivi d'écoute déclenchée.	1. Démarrer une écoute sur platine (« J'écoute »). 2. Observer l'île dynamique / écran verrouillé. 3. Terminer la session.	La Live Activity démarre, se met à jour en temps réel et se termine correctement (affiche « Écoute en cours sur la platine » et respecte le réglage « Arrêt automatique de l'écoute »).
O5	**Option développeur « Recharger les widgets »** DEV	Build Debug.	1. Options développeur → Recharger les widgets.	Les widgets affichent immédiatement les données à jour sans attendre le cycle système.
O6	**Widget ajouté avant toute connexion** LIMITE	App jamais ouverte/connectée, widget ajouté directement depuis l'écran d'accueil.	1. Ajouter le widget sans s'être jamais connecté à Discogs.	État neutre affiché (pas de pochette, message d'invite), pas de crash de l'extension widget.
O7	**Live Activity écartée puis une nouvelle déclenchée** LIMITE	Live Activity active.	1. Écarter manuellement la Live Activity depuis l'écran verrouillé. 2. Déclencher une nouvelle session d'écoute juste après.	La nouvelle Live Activity démarre proprement sans conflit avec l'ancienne instance écartée.
O8	**Plusieurs widgets identiques ajoutés** LIMITE	Deux widgets « Album aléatoire » ajoutés sur le même écran d'accueil.	1. Observer les deux instances.	Chaque instance se comporte indépendamment (pas de donnée partagée incohérente entre les deux).
O9	**Widget avec réseau lent ou absent** AUDIT LIMITE	Network Link Conditioner « Very Bad Network » ou mode avion.	1. Forcer un rechargement du widget (Options développeur ou changement de jour).	Le widget s'affiche en moins de 10 s, avec pochette si elle a pu être téléchargée, sinon sans ; jamais de widget vide ou figé.
O10	**Album du jour après la mise à jour** AUDIT	Mise à jour depuis la version précédente.	1. Observer le widget juste après la mise à jour puis au fil de la journée.	L'album du jour peut changer UNE fois juste après la mise à jour (nouveau calcul du tirage) ; il reste ensuite stable toute la journée et identique entre plusieurs widgets.
O11	**Fin d'écoute depuis l'écran verrouillé** AUDIT RÉGRESSION	Session d'écoute (Live Activity) active, app ouverte en arrière-plan.	1. Terminer la session depuis la Live Activity (écran verrouillé ou Dynamic Island). 2. Revenir dans l'app.	Le mini-lecteur de la session a disparu et les pastilles « Écoute en cours » des fiches sont revenues à l'état normal.
O12	**Ouverture d'un disque depuis le widget**	Widget « Album aléatoire » affichant un disque.	1. Toucher le widget, app fermée puis app en arrière-plan.	L'app s'ouvre directement sur la fiche du disque affiché.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
O13	**Déconnexion vide le widget**	Widget affichant un disque.	1. Se déconnecter de Discogs dans l'app.	Le widget n'affiche plus de disque du compte déconnecté (état vide ou invitation à se connecter).
O14	**Live Activity terminée alors que l'app est suspendue** AUDIT	Durée maximale d'écoute réglée sur 30 minutes.	1. Lancer une écoute, verrouiller l'iPhone sans rouvrir l'app. 2. Regarder l'écran verrouillé après 30 minutes.	La Live Activity passe en « Écoute terminée » (grisée) ou disparaît ; elle n'affiche plus « Écoute en cours » pendant des heures.
O15	**Widget après changement d'identifiant** AUDIT DEV	Installation par-dessus une version au widget d'ancien identifiant.	1. Installer la nouvelle version. 2. Réajouter le widget « Album du jour ».	L'ancien widget peut disparaître (identifiant changé) ; le nouveau s'ajoute et affiche un disque.
O16	**Widget accessible sans Premium** AUDIT	Compte non premium avec une collection.	1. Ajouter le widget « Album du jour ».	Le widget affiche un disque de la collection ; aucun écran « Fonctionnalité premium ».
O17	**Live Activity aux couleurs du thème** AUDIT	Thème de couleur autre que Signature (ex. Vert Émeraude).	1. Lancer une écoute sur platine. 2. Observer l'écran verrouillé et la Dynamic Island. 3. Changer de thème, lancer une nouvelle écoute.	Macaron du vinyle, libellé et contour de la Dynamic Island suivent le thème choisi (plus le rose fixe).
O18	**Widget : aperçu de la galerie et premier lancement** AUDIT	App installée mais jamais ouverte (ou App Group vide).	1. Ajouter le widget « Album du jour » depuis la galerie. 2. Observer le widget posé avant d'ouvrir l'app.	Galerie : aperçu avec une pochette d'exemple (Kind of Blue). Widget posé : « Ouvre Spinfolio » au lieu d'un message technique ; une fois l'app ouverte, un disque de la collection apparaît.
O19	**Lien profond sans perte de la recherche** AUDIT	Une recherche en cours dans l'onglet Recherche, Collection affichée.	1. Toucher le widget « Album du jour » (ou la Live Activity). 2. Revenir à l'onglet Recherche.	La fiche s'ouvre sur l'onglet courant (Collection si on était dans Réglages) ; la recherche en cours et ses résultats sont toujours là.
O20	**Siri : un disque au hasard** AUDIT	Compte connecté, collection déjà ouverte au moins une fois dans l'app.	1. Dire « Dis Siri, un disque au hasard avec Spinfolio » (en anglais : « Pick a random record with Spinfolio »). 2. Recommencer depuis Spotlight (taper « disque au hasard ») et depuis l'app Raccourcis.	L'app s'ouvre sur la fiche d'un disque de la collection tiré au sort, et Siri annonce son titre et son artiste. Collection jamais chargée : message « Aucun disque disponible… ».
O21	**Siri : démarrer une écoute** AUDIT LIMITE	Compte connecté, app fermée (balayée).	1. Dire « Dis Siri, démarre une écoute dans Spinfolio ». 2. Répondre au « Quel disque écoutes-tu ? » par un titre ou un artiste de la collection (ex. « Kind of Blue »), puis choisir parmi les propositions si plusieurs disques correspondent. 3. Rouvrir l'app.	La Live Activity démarre sans ouvrir l'app, avec la pochette ; l'écoute apparaît dans l'historique (Stats → écoutes sur platine) et dans le mini-lecteur à l'ouverture. Déconnecté : message invitant à se connecter.
O22	**Siri : arrêter l'écoute** AUDIT	Une écoute sur platine en cours (Live Activity affichée), app fermée.	1. Dire « Dis Siri, arrête l'écoute dans Spinfolio ». 2. Redire la phrase alors qu'aucune écoute n'est en cours.	La Live Activity disparaît et Siri confirme « Écoute arrêtée » ; la seconde fois, « Aucune écoute en cours ».
O23	**Widget « Album du jour » aux couleurs du thème** AUDIT	Widget posé sur l'écran d'accueil, thème autre que Signature.	1. Changer de thème dans l'app. 2. Revenir à l'écran d'accueil (avec une pochette claire puis sombre si possible).	La mention « ALBUM DU JOUR » et les icônes du widget prennent la couleur du thème dès le retour à l'accueil (teinte foncée sur pochette claire) ; plus de rose fixe.

P Cas transverses / non-fonctionnel (29 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
P1	**iPad vs iPhone**	Un iPad et un iPhone (ou simulateurs équivalents).	1. Ouvrir la paywall et les feuilles principales sur les deux formats.	Mise en page correcte sur iPad (pas de sheet tronquée), identique en substance à l'iPhone.
P2	**Mode sombre / mode clair**	Écrans modifiés cette session : filtres, barre d'action groupée Liquid Glass, paywall, mini-lecteur.	1. Basculer entre mode clair et sombre sur chaque écran.	Contrastes et lisibilité corrects dans les deux modes, pas d'élément invisible.
P3	**VoiceOver sur les boutons icône seule**	VoiceOver activé.	1. Naviguer au doigt sur les boutons de sélection, filtres, alertes wantlist, lecture Apple Music.	Chaque bouton annonce un libellé clair et pertinent (`accessibilityLabel`).
P4	**Dynamic Type (texte agrandi)**	Taille de texte système au maximum.	1. Parcourir Collection, Wantlist, paywall, mini-lecteur.	Aucun texte tronqué de façon illisible, mise en page qui s'adapte raisonnablement.
P5	**Changements de filtres répétés et rapides**	Collection avec plusieurs tags.	1. Appliquer puis retirer des filtres très rapidement, plusieurs fois de suite.	Pas de crash, pas de barre de recherche décrochée, pas de ralentissement visible.
P6	**Suppression puis réinstallation de l'app**	App installée avec données locales.	1. Supprimer l'app. 2. Réinstaller et se reconnecter.	Les données locales sont perdues comme attendu, mais tout revient via Discogs (collection/wantlist) et iCloud (tags/préférences/alertes) si premium. Le Keychain survivant à la suppression de l'app, il est normal qu'elle redémarre déjà connectée : la collection doit alors se recharger entièrement, sans état incohérent (connecté sans nom d'utilisateur, listes vides bloquées).
P7	**Date/heure système modifiée manuellement**	Alertes wantlist actives.	1. Modifier manuellement la date de l'appareil (avance ou retard important).	Aucun comportement erratique sur les vérifications planifiées ou les notifications déjà programmées.
P8	**Barre de défilement système masquée sur les listes à index** RÉGRESSION	Collection et Wantlist en affichage Liste avec `SectionIndexBar` visible.	1. Filtrer la liste pour qu'elle tienne presque entièrement à l'écran.	Plus de longue barre grise native superposée à la barre de navigation rapide personnalisée (voir aussi B18).
P9	**Batterie faible / Réduire les animations** LIMITE	Mode Batterie faible activé, ou « Réduire les animations » activé dans Accessibilité.	1. Parcourir les écrans avec animations (sélection, carrousel, paywall, mini-lecteur).	Les animations se simplifient/ralentissent sans casser l'affichage ni bloquer une interaction.
P10	**Réseau très lent (Edge/3G simulé)** LIMITE	Simulateur de réseau Xcode réglé sur « Edge » ou équivalent très lent.	1. Parcourir les écrans chargeant des images et des données (Collection, fiche détail, recherche Apple Music).	Affichage progressif avec indicateurs de chargement, pas de blocage total de l'interface en attendant le réseau.
P11	**Stockage de l'appareil presque plein au lancement** LIMITE	Appareil avec très peu d'espace disque libre.	1. Lancer l'app dans ces conditions.	L'app démarre et fonctionne en mode dégradé si besoin (ex. cache désactivé), sans crash au lancement.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
P12	**Défilement dans Collection/Wantlist sans lecture en cours** RÉGRESSION	Aucune lecture Apple Music ni session d'écoute manuelle active.	1. Faire défiler rapidement la liste Collection ou Wantlist.	Défilement fluide, sans saccade — le mini-lecteur ne doit monter son `safeAreaInset` que lorsqu'une lecture est réellement active (régression corrigée).
P13	**En-têtes Discogs envoyés uniquement à Discogs** AUDIT DEV	Proxy HTTP (Proxyman/Charles) avec certificat installé ; lecture Apple Music avec pochettes d'artistes (Stats).	1. Parcourir Collection, Stats (vignettes artistes), fiches. 2. Inspecter les requêtes d'images.	L'en-tête « Authorization: OAuth… » et le User-Agent Spinlog ne sont envoyés qu'aux hôtes discogs.com ; jamais à mzstatic.com ou à d'autres hôtes.
P14	**iPad en Split View / Stage Manager** LIMITE	iPad.	1. Utiliser l'app en Split View 1/3, 1/2, puis redimensionner en Stage Manager.	Mise en page adaptée à chaque largeur ; feuilles, mini-lecteur et barre d'actions restent utilisables.
P15	**Formats régionaux** LIMITE	Région iOS réglée successivement sur France, États-Unis, Royaume-Uni.	1. Saisir des prix d'achat (« 25,50 € », « $1,234.56 »). 2. Consulter Stats et la fiche détail.	Prix interprétés correctement quel que soit le format régional ; montants affichés avec le format de la région.
P16	**Journaux de production sans données personnelles** AUDIT DEV	Console.app connectée à l'iPhone, build Release (TestFlight).	1. Ouvrir l'onglet Recherche plusieurs fois et filtrer la console sur l'app.	Les journaux indiquent des nombres (« REFRESH collection=… wantlist=… ») et non la liste des identifiants de la wantlist ; aucun token n'apparaît.
P17	**VoiceOver : barres d'index A-Z** AUDIT	VoiceOver activé, Collection triée par artiste (Liste/Mosaïque) puis Carrousel.	1. Placer le curseur VoiceOver sur la barre d'index. 2. Balayer vers le haut et vers le bas.	VoiceOver annonce « Index des sections » et la section courante ; chaque balayage passe à la section suivante/précédente et la liste suit.
P18	**VoiceOver : mode sélection** AUDIT	VoiceOver activé, mode sélection ouvert (Liste, Mosaïque, Carrousel).	1. Parcourir les disques et toucher deux fois.	Chaque disque est annoncé comme bouton avec son état « sélectionné » ; le double-tap coche/décoche sans ouvrir la fiche.
P19	**iOS 26 : appui long à la place du balayage** AUDIT LIMITE	Appareil sous iOS 26.1.	1. Ouvrir Gestion des tags, Gestion des dossiers, l'éditeur de tags et « Mes exemplaires ». 2. Lire les textes d'aide, utiliser l'appui long.	Les textes disent « Maintiens le doigt… » (pas « Glisse vers la gauche ») et l'appui long propose les mêmes actions que le balayage d'iOS 27.
P20	**Soumission : validation de l'archive** AUDIT DEV	Archive Release.	1. Archiver puis valider dans Xcode / App Store Connect.	Validation sans alerte sur les manifestes de confidentialité (app et widget) ; aucune question sur le chiffrement à l'envoi.
P21	**Non-régression après réorganisation du code** AUDIT RÉGRESSION	Nouvelle version installée par-dessus l'ancienne.	1. Vérifier : synchro iCloud des tags/écoutes, cache hors ligne Collection/Wantlist, thèmes de couleur, édition d'un exemplaire (champs perso), tri des artistes, mini-lecteur (texte défilant), scan par lot.	Comportements identiques à la version précédente (code uniquement déplacé).
P22	**Données locales partiellement illisibles** AUDIT DEV AUTO	Build Debug ; dans les préférences de l'app (débogueur ou outil), altérer une entrée du JSON des tags d'un compte.	1. Relancer l'app et ouvrir la Collection.	Seuls les tags de l'entrée altérée manquent ; tous les autres sont conservés. La donnée d'origine est copiée sous la clé `<clé>.unreadableBackup` ; rien n'est vidé.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
P23	**États vides et erreurs avec une action** AUDIT AUTO	Compte avec collection vide ; puis réseau coupé au chargement d'une fiche.	1. Collection vide / Wantlist vide : toucher « Rechercher un disque ». 2. Ouvrir une fiche artiste, master, label ou release en échec réseau, puis toucher « Réessayer ». 3. Provoquer une erreur Discogs (ex. release supprimée).	« Rechercher un disque » ouvre l'onglet Recherche ; « Réessayer » recharge la fiche. Les erreurs Discogs s'affichent dans la langue de l'appareil (plus de message anglais brut de l'API).
P24	**VoiceOver : graphiques des Stats** AUDIT	VoiceOver activé, Stats chargées.	1. Placer le curseur sur chaque graphique (artistes, genres, supports, labels, années). 2. Balayer vers le haut/bas pour parcourir les actions, toucher deux fois.	Chaque graphique est lu comme un seul élément (titre + 5 premières valeurs) ; les actions listent ses éléments et ouvrent la liste de disques correspondante, comme un toucher.
P25	**Réduire les animations** AUDIT	Réglages iOS → Accessibilité → Mouvement → Réduire les animations activé.	1. Ouvrir la Collection pendant un chargement (squelettes). 2. Faire défiler une fiche release et une fiche artiste. 3. Faire défiler le carrousel.	Squelettes fixes (plus de reflet tournant) ; la jaquette défile avec le contenu (pas de parallaxe) ; pochettes du carrousel sans effet de zoom (fondu conservé).
P26	**Couleur du thème partout** AUDIT	Thème autre que Signature.	1. Parcourir : pastille de dossier d'une ligne Collection et de « Mon exemplaire », lettre active de la barre A-Z, avatar de Réglages et du profil, action de balayage de la Wantlist, pochette vinyle par défaut, encadré d'alerte de prix.	Tous ces éléments suivent le thème choisi (plus de violet fixe).
P27	**Swift 6 : aucun arrêt dans les traitements de fond** AUDIT RÉGRESSION	Build installé depuis Xcode (pour voir un éventuel arrêt « Incorrect actor executor » dans la console), compte connecté.	1. Couper puis rétablir le réseau (mode avion) plusieurs fois. 2. Se déconnecter puis se reconnecter (OAuth Discogs). 3. Lancer une écoute sur platine (Live Activity avec pochette téléchargée). 4. Laisser l'app en arrière-plan et déclencher la tâche de fond des alertes (F13). 5. Recevoir une notification d'alerte, app ouverte puis fermée, et la toucher. 6. Modifier des tags et attendre la synchro iCloud (premium).	Aucun arrêt de l'app à aucune étape ; la bannière hors ligne, la connexion, la Live Activity, les alertes et la synchro fonctionnent comme avant.
P28	**Webview limitée aux pages Discogs** AUDIT AUTO	Être connecté à discogs.com dans la webview de l'app (ex. via « Gérer les champs sur discogs.com »).	1. Depuis une page Discogs ouverte dans l'app, toucher un lien vers un autre site (site d'un label, lien externe d'une fiche). 2. Profil Discogs → toucher le site personnel indiqué. 3. Sur la page de connexion discogs.com, utiliser « Continuer avec Google » ou « avec Apple ».	Les liens vers d'autres sites s'ouvrent dans Safari ; la webview reste sur discogs.com. La connexion Google ou Apple à discogs.com fonctionne toujours dans la webview.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
P29	**Contraste du texte doré et du texte tertiaire** AUDIT	Compte sans abonnement (pour voir les éléments Premium).	1. Mode clair : Réglages (bannière « À partir de … / mois »), une carte Premium verrouillée (mention « PREMIUM »), le paywall (« et N fonctionnalités supplémentaires »). 2. Mode sombre : dates et mentions discrètes (fiche release, Stats, Réglages).	Mode clair : les textes dorés sont d'un or plus profond (bronze) et bien lisibles ; fonds et dégradés dorés inchangés. Mode sombre : les textes tertiaires restent plus discrets que les secondaires mais nettement lisibles.

Q Lecture Apple Music (mini-lecteur & connexion de compte) (30 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q1	**Bouton de lecture en face de chaque titre**	Fiche release avec tracklist, Apple Music jamais autorisé.	1. Ouvrir une fiche release ou master avec plusieurs titres.	Un bouton de lecture rond apparaît à droite de chaque titre jouable ; grisé par défaut jusqu'à résolution de la recherche de correspondance.
Q2	**Première autorisation Apple Music au premier appui**	Autorisation Apple Music jamais demandée sur cet appareil (statut `.notDetermined`).	1. Toucher le bouton de lecture d'un titre.	L'invite système Apple Music apparaît ; après acceptation, la recherche de correspondance se poursuit et la lecture démarre sans qu'un second appui soit nécessaire (régression déjà corrigée).
Q3	**Extrait de 30s sans abonnement actif**	Titre reconnu (bouton vert), pas d'abonnement Apple Music actif.	1. Toucher le bouton de lecture d'un titre reconnu.	Un extrait de 30s démarre via le lecteur intégré ; le bouton passe en pause ; l'extrait s'arrête automatiquement à la fin et le bouton redevient « lecture ».
Q4	**Bascule lecture/pause sur le même titre**	Lecture en cours sur un titre.	1. Toucher à nouveau le même bouton.	La lecture se met en pause immédiatement ; un nouvel appui la relance.
Q5	**Changement de titre pendant une lecture en cours**	Lecture en cours sur le titre A.	1. Toucher le bouton de lecture du titre B dans la même tracklist.	Le titre A s'arrête, le titre B démarre ; le mini-lecteur et le bouton du titre A reviennent à l'état neutre sans superposition de deux lectures.
Q6	**Titre sans correspondance Apple Music**	Titre obscur/rare peu susceptible d'être dans le catalogue Apple Music.	1. Observer le bouton de ce titre après le chargement de la page.	Le bouton reste grisé et désactivé ; aucun son ne se déclenche au toucher.
Q7	**Connexion Apple Music depuis Réglages**	Voir aussi J16-J18.	1. Réglages → section Apple Music → Connecter Apple Music.	Statut mis à jour selon autorisation + abonnement réel du compte Apple connecté sur l'appareil.
Q8	**Lecture complète avec abonnement actif** LIMITE	Compte Apple Music connecté avec abonnement actif (voir Q7).	1. Toucher le bouton de lecture d'un titre reconnu.	Le morceau complet se lance via `ApplicationMusicPlayer` (pas seulement 30s) ; le mini-lecteur affiche la durée réelle du morceau.
Q9	**Repli automatique sur l'extrait si la lecture complète échoue** LIMITE	Abonnement actif, mais le morceau ciblé échoue à démarrer en lecture complète (ex. restriction régionale).	1. Toucher le bouton de lecture de ce titre.	Bascule silencieuse vers l'extrait de 30s plutôt qu'une erreur visible ou une absence totale de son.
Q10	**Mini-lecteur visible sur les 5 onglets pendant une lecture**	Lecture en cours (extrait ou complète).	1. Changer d'onglet successivement (Collection, Wantlist, Stats, Recherche, Réglages).	Le mini-lecteur Liquid Glass reste visible au-dessus de la barre d'onglets sur chaque onglet, sans interrompre la lecture.
Q11	**Appui sur le mini-lecteur ouvre la fenêtre de lecture** AUDIT	Lecture en cours, navigation vers un autre onglet.	1. Toucher la zone pochette/titre du mini-lecteur. 2. Dans la fenêtre, toucher le bouton disque en haut à droite.	Le toucher ouvre la fenêtre de lecture plein écran (voir Q27), quel que soit l'onglet affiché. Le bouton disque la ferme et ramène directement à la fiche release/master d'où la lecture a été lancée.
Q12	**Glissement sur la barre de progression (scrubbing)**	Lecture en cours, mini-lecteur visible.	1. Glisser le doigt le long de la barre de progression du mini-lecteur.	La tête de lecture se déplace immédiatement à la position relâchée ; le temps affiché se met à jour pendant le glissement ; retour haptique à la fin du geste.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q13	**Bouton pause du mini-lecteur**	Lecture en cours.	1. Toucher le bouton pause du mini-lecteur.	La lecture s'arrête et le mini-lecteur disparaît (plus rien à afficher une fois arrêté).
Q14	**Mini-lecteur Apple Music vs lecture « platine » (journal manuel)** LIMITE	Une session d'écoute manuelle (platine) est en cours quand une lecture Apple Music est lancée.	1. Démarrer une session d'écoute manuelle (platine) sur un album. 2. Lancer une lecture Apple Music sur un titre d'un autre album.	Un seul des deux mini-lecteurs est visible à la fois (le plus récent prend le dessus) ; pas de superposition visuelle des deux barres.
Q15	**Tracklist longue ne bloque pas l'interface à l'ouverture** RÉGRESSION	Release avec 10+ titres (ex. « Foreign Tongues »).	1. Ouvrir la fiche de ce release et observer la fluidité dès l'affichage de la tracklist.	Pas de gel ni de ralentissement perceptible à l'ouverture ; les recherches de correspondance s'enchaînent en arrière-plan une par une plutôt que toutes en même temps (régression corrigée).
Q16	**Pas de gel pendant une lecture complète prolongée** RÉGRESSION	Lecture complète (abonnement actif) laissée en cours plusieurs minutes.	1. Laisser un morceau jouer en entier tout en naviguant dans l'app.	Aucun gel ponctuel de l'interface ; le suivi de progression interroge le lecteur toutes les 0,5s (pas 10×/seconde) et s'arrête si le lecteur n'a plus d'entrée valide.
Q17	**Artiste avec featuring reconnu comme correspondance valide** LIMITE	Titre dont l'artiste Apple Music inclut un featuring (ex. « Daft Punk & Julian Casablancas » pour « Instant Crush »).	1. Ouvrir une fiche release contenant un tel titre et observer le statut du bouton.	Le titre est reconnu comme une correspondance valide (bouton vert) malgré la différence de nom d'artiste entre Discogs et Apple Music.
Q18	**Appareil hors ligne** LIMITE	Mode avion activé.	1. Ouvrir une fiche release avec tracklist.	Les boutons restent grisés (recherche impossible), pas de crash ni de blocage de l'interface en attendant une réponse réseau qui ne viendra pas. Au retour du réseau, un appui relance la recherche : un titre n'est jamais marqué définitivement « sans correspondance » à cause d'une simple erreur réseau (voir Q22).
Q19	**Abonnement Apple Music expiré pendant une lecture complète** LIMITE	Lecture complète en cours, abonnement qui expire/est révoqué en cours de lecture (test via compte développeur si possible).	1. Simuler ou attendre l'expiration de l'abonnement pendant une lecture complète.	La lecture s'arrête proprement ou bascule sur l'extrait, sans crash ni état de mini-lecteur incohérent.
Q20	**Deux titres touchés très rapidement** AUDIT RÉGRESSION	Tracklist avec plusieurs titres reconnus.	1. Toucher le titre A puis immédiatement le titre B (moins d'une seconde).	Seul le titre B est lu ; le mini-lecteur affiche B ; aucun double son.
Q21	**Fin d'un morceau complet** AUDIT RÉGRESSION	Abonnement Apple Music actif.	1. Laisser un morceau complet se terminer.	À la fin du morceau, le mini-lecteur disparaît et le bouton du titre revient à l'état lecture (il ne reste plus affiché « en lecture »).
Q22	**Recherche en échec puis retour du réseau** AUDIT RÉGRESSION	Network Link Conditioner « 100% Loss ».	1. Toucher la lecture d'un titre (la recherche échoue). 2. Rétablir le réseau et toucher à nouveau ce titre.	Le second appui relance la recherche et lit le titre ; le bouton n'est pas resté grisé pour toute la session.
Q23	**Arrêt pendant le démarrage d'un morceau complet** AUDIT LIMITE	Abonnement actif, réseau lent conseillé.	1. Toucher la lecture d'un titre puis, immédiatement, le même bouton pour arrêter.	Aucune musique ne continue de jouer sans interface pour l'arrêter.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q24	**Extraits enchaînés et audio des autres apps** AUDIT	Pas d'abonnement (extraits 30 s) ; un podcast en pause dans l'app Podcasts.	1. Enchaîner rapidement 5 extraits différents. 2. Arrêter la lecture, puis reprendre le podcast.	Chaque extrait produit bien du son (session audio jamais désactivée en cours de lecture) ; le podcast peut reprendre normalement après l'arrêt.
Q25	**Appel entrant pendant la lecture** LIMITE	Extrait ou morceau complet en cours.	1. Recevoir un appel (ou déclencher Siri), puis raccrocher.	La lecture se met en pause pendant l'appel ; l'état du mini-lecteur reste cohérent avec ce qui est réellement joué.
Q26	**Écouteurs débranchés pendant la lecture** LIMITE	Lecture via écouteurs filaires ou AirPods.	1. Débrancher / retirer les écouteurs pendant la lecture.	La lecture se met en pause (comportement iOS standard) ; le mini-lecteur reflète l'état réel, sans son sur le haut-parleur à l'insu de l'utilisateur.
Q27	**Fenêtre de lecture plein écran (façon « Lecture en cours » d'Apple Music)** AUDIT AUTO	Disque avec tracklist dont plusieurs titres existent sur Apple Music ; connexion Apple Music facultative (extraits de 30 s sinon).	1. Lancer un titre depuis la fiche d'un disque, aller sur un autre onglet, puis toucher le mini-lecteur. 2. Observer l'écran : pochette en haut, titre et artiste à gauche, barre de progression, commandes, volume, AirPlay et liste. 3. Toucher suivant, précédent, puis déplacer la barre de progression et le curseur de volume. 4. Toucher le bouton liste : toucher une autre piste, puis la piste en cours. 5. Toucher le bouton disque à droite du titre. 6. Observer l'ouverture (la fenêtre sort du mini-lecteur en grandissant), puis glisser vers le bas lentement (elle suit le doigt et se rétracte dans le mini-lecteur, sans saccade en fin de course), relâcher à mi-course (elle revient), puis glisser franchement ; fermer aussi en touchant le repère en haut, avec la barre d'onglets normale puis réduite (mini-lecteur inline) ; rouvrir et toucher stop. 7. Lancer une écoute sur platine (voir Q28). 8. Mode avion, puis ouvrir la fenêtre ; essayer avec VoiceOver (geste Échappement pour fermer).	L'écran reprend la disposition d'Apple Music : pochette pleine largeur sur environ la moitié haute qui se fond dans un arrière-plan flouté, repère de glissé en haut, titre de la piste et artiste alignés à gauche avec le bouton disque (fiche du disque) à droite, barre de progression avec temps écoulé et temps restant, précédent / stop / suivant, curseur de volume, choix de la sortie audio (AirPlay) et bouton liste. Suivant et précédent changent de piste en sautant les intitulés de section et les titres sans correspondance ; le curseur de volume règle le volume de l'appareil (rien dans le Simulateur). La liste s'ouvre en feuille, la piste en cours repérée par une forme d'onde, et un toucher sur la piste en cours ne l'arrête pas. Le bouton disque ferme la fenêtre et ramène directement à la fiche d'origine, sans menu intermédiaire. Le glissé vers le bas, le repère ou l'Échappement VoiceOver ferment la fenêtre ; stop l'arrête et la ferme. Hors ligne, un message remplace la liste des pistes.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q28	**Écoute sur platine : petite feuille depuis le mini-lecteur** AUDIT	Écoute sur platine démarrée depuis une fiche (mini-lecteur « Écoute sur platine » visible).	1. Toucher le mini-lecteur (barre d'onglets normale, puis réduite). 2. Observer la feuille : jaquette entière devant un disque noir qui dépasse, dont l'étiquette (centre de la jaquette) tourne en continu, titre de l'album, artiste, bouton disque à droite du titre, bouton « Arrêter l'écoute ». 3. Toucher le bouton disque (retour à la fiche de l'album), puis rouvrir la feuille, la fermer en glissant vers le bas, la rouvrir et toucher « Arrêter l'écoute ». 4. Rouvrir la feuille, puis arrêter l'écoute depuis la Live Activity. 5. Essayer en police agrandie et avec VoiceOver.	Une petite feuille s'ouvre, avec la jaquette entière (jamais recadrée) devant un disque noir à sillons dont seule l'étiquette tourne, à environ 33 tours par minute et sans à-coup (avec « Réduire les animations » : disque immobile) ; à la hauteur de son contenu : pas d'espace vide en bas, pas de pistes, pas de barre de progression ni de volume, un seul bouton de lecture (stop), plus le bouton disque placé au même endroit que dans la fenêtre Apple Music : il ferme la feuille et ouvre la fiche de l'album. Elle se ferme au glissé. « Arrêter l'écoute » arrête l'écoute (mini-lecteur et Live Activity disparaissent) et ferme la feuille sans la vider d'un coup. Arrêter l'écoute ailleurs ferme la feuille. En police agrandie, la feuille grandit et tout reste lisible.
Q29	**Écoute sur platine : le visuel suit le support (vinyle ou CD)** AUDIT AUTO	Un album en collection au format Vinyl, un au format CD, un « Box Set » de CD, un vinyle avec CD bonus, une cassette ; Réduire les animations désactivé puis activé ; thème clair et sombre.	1. Lancer une écoute sur platine d'un vinyle, toucher le mini-lecteur. 2. Arrêter, lancer l'écoute d'un CD, toucher le mini-lecteur. 3. Refaire avec le coffret de CD, le vinyle avec CD bonus et la cassette. 4. Refaire avec Réduire les animations activé.	Vinyle : pochette entière devant un disque noir à étiquette qui tourne, comme avant. CD (et coffret de CD, premier support reconnu) : même disposition, mais le disque est argenté, plus petit, sans rien d'imprimé dessus, avec un reflet irisé qui tourne, un moyeu translucide et un trou central transparent. Vinyle avec CD bonus : disque vinyle ; cassette avec CD : cassette (le premier support reconnu décide). Cassette : la pochette reste carrée et entière, et c'est une cassette (rectangle en paysage) qui dépasse derrière, sa coque teintée de la couleur moyenne de la pochette (lisible aussi pour une pochette presque blanche ou presque noire), avec sur l'étiquette blanche le titre de l'album et le nom de l'artiste écrits à la main au stylo bleu (le texte court sur toute l'étiquette : le début des lignes disparaît derrière la pochette, c'est voulu ; un titre ou un artiste très long se réduit puis se tronque sans déborder de l'étiquette), deux bobines à dents qui tournent et un ruban qui passe lentement d'une bobine à l'autre (la pelote de gauche rétrécit, celle de droite grossit, puis l'inverse) ; la coque se teinte dès l'ouverture si la couleur est déjà connue, sinon dès le chargement de la pochette. Un disque absent de la collection et de la wantlist reste en vinyle. Disque, bobines et ruban fixes avec Réduire les animations ; lisible en clair et en sombre (règles de choix du support et de teinte couvertes par PhysicalMediaTests).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q30	**Écoute sur platine : démarrage progressif, bras de lecture et arrêt en douceur** AUDIT AUTO	Un album en vinyle, un en CD, un en cassette ; Réduire les animations désactivé puis activé ; écoute lancée depuis la fiche, puis feuille ouverte depuis le mini-lecteur.	1. Ouvrir la feuille d'écoute d'un vinyle et observer les 2 premières secondes. 2. Toucher « Arrêter l'écoute » et observer jusqu'à la fermeture. 3. Refaire avec un CD, puis une cassette. 4. Terminer l'écoute depuis la Live Activity ou l'autre écran pendant que la feuille est ouverte. 5. Refaire avec Réduire les animations activé.	Vinyle : le disque démarre en accélérant (environ 1,3 s) ; le bras de lecture, qui pend à droite du disque, se pose sur les sillons après un court instant avec un léger haptique. À « Arrêter l'écoute » : le bras se relève (haptique léger) pendant que le disque ralentit jusqu'à l'immobilité (environ 1,6 s), puis la feuille se ferme (environ 2 s au total) ; l'écoute, elle, s'arrête immédiatement (Live Activity et journal). CD : même démarrage et même ralentissement, sans bras. Cassette : bobines qui accélèrent puis ralentissent, ruban qui ne bouge plus une fois les bobines arrêtées, sans bras. Écoute terminée ailleurs : même arrêt en douceur avant fermeture. Le bouton est désactivé pendant l'arrêt. Avec Réduire les animations : disque immobile, bras posé d'emblée, fermeture presque immédiate. Rotation fluide, y compris sur un petit écran (le bras déborde un peu dans la marge sans être coupé) (calcul du mouvement couvert par SpinProfileTests).

R Mise à jour & migration de données (6 tests)

Installer la nouvelle version PAR-DESSUS la version précédente (App Store ou TestFlight), sans supprimer l'app, pour vérifier la reprise des données existantes.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
R1	**Mise à jour avec une session Discogs existante** AUDIT	Version précédente (App Store/TestFlight) installée et connectée. Installer la nouvelle version PAR-DESSUS, sans supprimer l'app.	1. Lancer la nouvelle version. 2. Verrouiller l'iPhone 10 minutes puis laisser une vérification d'alertes se produire (ou F13).	L'utilisateur reste connecté ; les identifiants sont migrés (lisibles même écran verrouillé) ; aucune reconnexion demandée.
R2	**Mise à jour avec des actions hors ligne en attente** AUDIT LIMITE	Version précédente : actions effectuées en mode avion (ajout, retrait, champ modifié) non encore synchronisées.	1. Installer la nouvelle version par-dessus. 2. Rétablir le réseau.	Les anciennes actions en attente sont rejouées sur le compte connecté ; un ajout depuis la wantlist mis en file par l'ancienne version arrive dans le bon dossier.
R3	**Mise à jour avec synchro iCloud active** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS	Synchro active sur 2 appareils avec l'ancienne version.	1. Mettre à jour un seul des deux appareils. 2. Modifier des tags de chaque côté.	La synchro continue dans les deux sens entre ancienne et nouvelle version ; pas de nouvelle poussée initiale complète à chaque lancement.
R4	**Mise à jour avec des alertes wantlist existantes** AUDIT PREMIUM	Alertes créées avec l'ancienne version, dont une déjà notifiée.	1. Mettre à jour. 2. Lancer une vérification (F13).	Les alertes sont conservées ; l'alerte déjà notifiée ne renvoie pas de notification tant que le prix ne baisse pas.
R5	**Mise à jour depuis une très ancienne version (tags par release)** LIMITE	Données créées avant l'isolation par compte et avant les tags par exemplaire.	1. Mettre à jour vers la nouvelle version et ouvrir la Collection.	Les anciens tags sont repris sur les bons exemplaires, une seule fois, pour le premier compte connecté ; aucun doublon.
R6	**Mise à jour hors ligne** LIMITE	Version précédente avec cache hors ligne complet ; mode avion activé avant la mise à jour.	1. Installer la nouvelle version (via Xcode) en restant en mode avion. 2. Parcourir Collection, Wantlist, Stats.	Toutes les données hors ligne restent consultables après la mise à jour ; aucune perte du cache local.

S Langues, libellés & traductions (14 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
S1	**Interface entièrement en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais (Réglages iOS → Général → Langue et région), utilisateur connecté, compte premium.	1. Parcourir les 5 onglets, une fiche album, les Réglages (toutes les sous-pages), le paywall et les feuilles d'édition (tags, prix d'achat, alerte prix). 2. Déclencher quelques messages : ajout/retrait, export sans connexion, recherche hors ligne.	Aucun texte de l'app en français (seules les données Discogs, comme les titres, genres ou notes, restent dans leur langue d'origine) ; pas de clé brute du type « %lld » visible.
S2	**Lexique : écoute sur platine ≠ lecture Apple Music (français)** AUDIT	Fiche d'un album de la collection avec des titres reconnus par Apple Music.	1. Toucher « J'écoute » puis observer le mini-lecteur, la Live Activity et la pastille de la fiche. 2. Arrêter l'écoute (balayage dans la Collection, bouton de la Live Activity). 3. Lancer un titre Apple Music et observer le mini-lecteur.	Platine : « J'écoute ce disque sur la platine », « Écoute en cours sur la platine », badge « Sur platine », « Arrêter l'écoute ». Apple Music : « Lecture sur Apple Music », bouton « Lire … sur Apple Music ». Plus aucun « Stop » ni « Touchez Lecture pour lancer ».
S3	**Lexique en anglais : Listen (platine) / Play (Apple Music)** AUDIT	iPhone en anglais.	1. Refaire les étapes de S2. 2. Ouvrir Stats → classement d'écoute, et Réglages → arrêt automatique.	Platine : « I'm Listening », « Listening on the turntable », « Stop Listening », « Listened N times », « Turntable Listening Charts », « Automatic Listening Stop ». Apple Music : « Playing on Apple Music », « Play … on Apple Music ». Jamais « Playing » pour la platine.
S4	**Les lectures Apple Music ne comptent pas comme des écoutes** AUDIT PREMIUM	Album avec un compteur « Écouté N fois » connu ; abonnement Apple Music actif.	1. Écouter un titre complet de cet album via Apple Music. 2. Revenir sur la fiche puis ouvrir Stats → palmarès.	Le compteur « Écouté N fois », « Dernière écoute » et le palmarès sont inchangés ; le paywall et les Réglages Apple Music précisent bien que les lectures Apple Music ne sont pas comptées.
S5	**Singulier / pluriel en français** AUDIT LIMITE	Disposer de cas à 0, 1 et 2 : album écouté 1 fois, release avec 1 exemplaire en vente, dossier à 1 élément, tag posé sur 1 disque.	1. Observer : « Écouté 1 fois », « 1 exemplaire en vente », sous-titre du dossier « 1 élément », suppression du tag (« retiré de 1 disque »), scan par lot avec 1 disque ajouté, essai gratuit du paywall. 2. Refaire avec 2 (ou plus).	Accord correct partout (« 1 écoute » / « 2 écoutes », « 0 disque »…) ; aucune forme bancale du type « 1 disques » ou « exemplaire(s) ».
S6	**Singulier / pluriel en anglais** AUDIT LIMITE	iPhone en anglais ; mêmes cas qu'en S5.	1. Refaire les observations de S5.	« 1 listen » / « 2 listens », « 1 copy for sale » / « 3 copies for sale », « 0 records », « 1 item » / « 5 items », « 7-day free trial ». Aucun nombre mal accordé.
S7	**Tutoiement homogène** AUDIT	iPhone en français.	1. Ouvrir les confirmations et messages : déconnexion, suppression de compte, suppression et fusion de tag, export sans connexion, téléchargement hors ligne en 4G/5G, alerte prix sans notification, paywall, autorisation caméra (premier scan).	Toute l'app tutoie l'utilisateur (« Veux-tu vraiment… », « Connecte-toi… », « Obtiens un accès complet ») ; plus aucun « vous », « votre » ni « Touchez ».

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
S8	**Messages d'erreur, notifications et sous-titres traduits** AUDIT PREMIUM	iPhone en anglais.	1. Provoquer une erreur Discogs (Network Link Conditioner « 100% Loss ») pendant un ajout. 2. Laisser une alerte prix se déclencher (notification). 3. Lancer un export PDF/CSV et un téléchargement hors ligne, puis observer leurs sous-titres de progression.	Toasts, alertes, notification (« 🎯 Wantlist Deal! ») et textes de progression (« Generating document… », « Downloading collection (page …) ») sont en anglais.
S9	**Formats régionaux (dates, nombres, prix)** AUDIT LIMITE	Tester en anglais (région États-Unis) puis en français (région France).	1. Observer les dates : ajout à la collection, dernière synchro, sections « Date d'ajout » du tri, déclaration PDF. 2. Observer les prix : cote, prix d'achat, abonnements du paywall.	Dates et mois affichés selon la langue/région de l'appareil (plus de mois forcés en français) ; prix d'abonnement fournis par l'App Store dans la devise locale.
S10	**Nom de l'app et autorisations système** AUDIT	Installation fraîche, en français puis en anglais.	1. Observer le nom sous l'icône. 2. Déclencher l'autorisation caméra (scan) et l'autorisation Apple Music (Réglages → Connecter mon compte Apple Music).	Nom « Spinfolio » dans les deux langues (pas « Spinlog ») ; textes d'autorisation tutoyés en français, traduits en anglais, et celui d'Apple Music mentionne la lecture des titres.
S11	**Widgets et Live Activity en anglais** AUDIT	iPhone en anglais, widget « Album du jour » installé.	1. Observer le widget. 2. Lancer une écoute sur platine et observer la Live Activity (écran verrouillé, Dynamic Island).	« Album of the Day », « Listening on the turntable » et bouton « Stop Listening » ; aucun texte français.
S12	**Libellés longs et grandes tailles de texte** AUDIT LIMITE	Taille du texte au maximum (accessibilité), en anglais puis en français.	1. Parcourir le mini-lecteur, le menu contextuel d'une pochette, les boutons de la fiche album, le paywall et les cartes Stats.	Les libellés plus longs (« Stop Listening on the Turntable », « I'm listening to this record on the turntable ») passent à la ligne ou se tronquent proprement, sans chevauchement.
S13	**Changement de langue sans perte de réglages** AUDIT LIMITE	Thème « Sombre », tri de collection et filtre artiste personnalisés, en français.	1. Passer l'iPhone en anglais puis rouvrir l'app. 2. Vérifier les réglages puis revenir en français.	Thème, tri, filtres et personnalisations conservés ; leurs libellés suivent la langue (« Dark » / « Sombre », « Sort: … ») sans retour aux valeurs par défaut.
S14	**Nouveaux textes en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais.	1. Parcourir la démo (entrée, messages de blocage, sortie), la gestion des dossiers, le scan par lot (fermeture, hors ligne), la Live Activity terminée.	Tout est en anglais, avec les bons pluriels (« Your 1 scanned barcode is saved… », suppression d'un dossier vide ou non).

T Guide de l'app (Réglages > Guide) (27 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
T1	**Accéder au guide depuis Réglages** AUDIT	Compte connecté, démo ou non connecté.	1. Ouvrir l'onglet Réglages. 2. Repérer la ligne « Guide » tout en haut (sous la bannière Premium si elle est affichée). 3. Toucher « Guide ».	La page Guide liste 8 sections : Premiers pas, Collection et Wantlist, Fiche d'un disque, Statistiques, Écoute sur platine, Rangement, Alertes de prix, Réglages. Chaque page de section affiche ses cartes (3 à 6), chacune avec un visuel, un titre et une phrase, sans appel réseau ni écran vide.
T2	**Visuels et textes des cartes « Premiers pas »** AUDIT	Compte non Premium.	1. Parcourir les 4 cartes. 2. Comparer chaque visuel à l'écran réel : boutons de connexion (écran de connexion d'un onglet), barre de Recherche avec l'icône de scan entourée, boutons « Collection » / « Wantlist » (fiche d'un disque), icône de scan par lot. 3. Déplier « Détails » sur chaque carte. 4. Toucher la pastille Premium et le badge « Compte Discogs requis ».	Chaque visuel ressemble à l'écran qu'il représente (libellés, icônes, couleurs du thème, clair et sombre). « Détails » montre 2 étapes au plus et une astuce. « Scan par lot » porte la pastille Premium, « Ajouter un disque » le badge « Compte Discogs requis » ; aucun toucher sur ces badges n'ouvre le paywall.
T3	**Bouton « Essayer »** AUDIT AUTO	Réglages ouvert sur une fiche du guide.	1. Sur la carte « Ajouter un disque », toucher « Essayer ». 2. Revenir dans Réglages (le guide est toujours ouvert). 3. Sur la carte « Se connecter à Discogs », toucher « Essayer ».	Le premier bouton ouvre l'onglet Recherche. Le second ramène à la racine de Réglages (liste des comptes visible), sans rester sur la page du guide. Retour léger au toucher.
T4	**Re-tap sur l'onglet Réglages depuis le guide** AUDIT	Guide ouvert, avec puis sans abonnement Premium.	1. Ouvrir Réglages > Guide > Premiers pas. 2. Toucher une fois l'onglet Réglages. 3. Toucher une seconde fois l'onglet Réglages.	Le premier toucher revient à la racine de Réglages, le second remonte tout en haut : la ligne « Guide » est visible (bannière Premium en premier pour un non abonné).
T5	**Guide sans réseau, déconnecté et en démo** AUDIT LIMITE	Mode avion ; tester déconnecté, puis en démo.	1. Ouvrir le guide hors connexion. 2. Ouvrir « Premiers pas » et lire les fiches. 3. Répéter en mode démo.	Le guide reste entièrement lisible, sans message d'erreur ni bannière hors ligne : il ne dépend d'aucune donnée réseau ni d'aucun compte.
T6	**Guide en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais.	1. Ouvrir Réglages > Guide > Getting Started. 2. Lire les 4 cartes et déplier « Details ».	Titres, phrases, étapes, astuces, badge « Discogs account required » et bouton « Try It » sont en anglais ; les visuels et les boutons cités correspondent à l'interface anglaise (« Sign In », « In Collection », « Exit Demo Mode »…).
T7	**Guide avec VoiceOver et grand texte** AUDIT	VoiceOver activé, puis taille de texte maximale (accessibilité).	1. Parcourir une page de section au rotor « En-têtes ». 2. Se placer sur un bouton « Essayer » et sur « Détails ». 3. Passer la taille de texte au maximum.	Chaque titre de carte est un en-tête ; les visuels sont ignorés par VoiceOver (le texte porte le sens) ; « Essayer » annonce le titre de sa carte ; « Détails » annonce son état déplié ou replié. En grand texte rien n'est tronqué ni chevauché.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
T8	**Textes des sections « Collection et Wantlist » et « Fiche d'un disque »** AUDIT	Compte avec une collection, au moins un tag, plusieurs dossiers ; écran de Collection puis fiche d'un disque en collection.	1. Lire les 4 cartes de « Collection et Wantlist » en dépliant « Détails ». 2. Suivre chaque étape dans la Collection : menu « ··· » (Affichage, Tri, Filtres, Dossier, Sélectionner), barre à droite, bouton « Disque au hasard », glisser ou maintenir une ligne. 3. Lire les 4 cartes de « Fiche d'un disque » et suivre chaque étape sur une fiche : maintenir « En collection », « Modifier » sur un exemplaire, « Tags de l'exemplaire », étoiles de « Ma note de la release », Réglages > « Prix d'achat et état ».	Chaque menu, bouton et section cité existe à l'identique à l'écran. Aucune étape ne décrit un geste ou un écran absent. « Ranger » est bien réservé au Premium, et les tags ne sont pas visibles sur discogs.com. La carte « Trois affichages » ne renvoie pas vers Réglages : le mode liste/mosaïque/carrousel est retenu séparément pour la Collection et la Wantlist (le « Mode d'affichage » de Réglages est le thème clair/sombre).
T9	**Visuels des sections « Collection et Wantlist » et « Fiche d'un disque »** AUDIT	Thèmes clair et sombre, puis une palette Premium.	1. Comparer les maquettes aux écrans réels : trois affichages, tri avec barre d'index, recherche et puces de filtre, actions de ligne, titres, exemplaires, tags et étoiles, prix et cote. 2. Passer en thème sombre, puis changer de palette. 3. Taille de texte maximale.	Les maquettes ressemblent aux écrans réels (couleurs, icônes, libellés) et suivent le thème et la palette. Aucune maquette ne déborde sur sa voisine ni ne se tronque, y compris en grand texte.
T10	**Sections « Collection et Wantlist » et « Fiche d'un disque » en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais.	1. Ouvrir Settings > Guide > Collection and Wantlist, puis A Record's Page. 2. Lire toutes les cartes et déplier « Details ».	Tout est en anglais, et les menus et boutons cités correspondent à ceux de l'interface anglaise (« Display », « Sort », « Filters », « Select », « Edit », « Shelve », « Random Record », « Copy Tags », « My Release Rating », « Purchase Price and Condition »).
T11	**Textes de la section « Statistiques »** AUDIT	Compte avec une collection, un prix d'achat renseigné sur quelques exemplaires et quelques écoutes ; avec puis sans Premium.	1. Lire les 4 cartes de « Statistiques » en dépliant « Détails ». 2. Suivre chaque étape dans l'onglet Stats : tuiles « Collection » et « Wantlist », « Estimation de la collection », toucher une portion ou une barre, bascule années/décennies dans « Sorties originales », « Investi vs Cote actuelle », « Tops & Palmarès ». 3. Vérifier les badges d'accès des cartes.	Chaque titre de section et chaque geste cité existent à l'identique à l'écran. « Plus-value » et « Palmarès d'écoute » portent la pastille Premium et sont verrouillés sans abonnement ; les deux autres cartes portent « Compte Discogs requis ». Hors ligne, seuls les compteurs et la cote sont indisponibles.
T12	**Visuels de la section « Statistiques »** AUDIT	Thèmes clair et sombre, puis une palette Premium ; taille de texte maximale.	1. Comparer les maquettes (3 compteurs, anneau et histogramme, total investi / cote / plus-value, podium) à l'onglet Stats. 2. Passer en thème sombre, changer de palette, puis agrandir le texte.	Les maquettes ressemblent aux écrans réels et suivent le thème et la palette ; les trois tuiles de compteurs ont la même hauteur ; la plus-value positive est en vert lisible ; rien ne se tronque ni ne se chevauche.
T13	**Section « Statistiques » en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais.	1. Ouvrir Settings > Guide > Statistics. 2. Lire les 4 cartes et déplier « Details ».	Tout est en anglais ; les noms cités correspondent à l'interface anglaise (« Recent Additions », « Original Releases », « Collection Valuation », « Invested vs Current Value », « Top Charts », « I'm Listening »).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
T14	**Textes de la section « Écoute sur platine »** AUDIT	Compte avec une collection ; Live Activités autorisées ; widget « Album du jour » ajoutable ; avec puis sans abonnement Apple Music.	1. Lire les 4 cartes de la section en dépliant « Détails ». 2. Suivre chaque étape : « J'écoute » (fiche et glissé d'une ligne), mini-lecteur puis feuille « Écoute sur platine », durée maximale dans Réglages, « Connecter mon compte Apple Music », ajout du widget « Album du jour » en petit, moyen et grand format. 3. Relancer une écoute sur un autre disque pendant la première.	Chaque libellé et chaque geste cité existent à l'identique. La nouvelle écoute interrompt la précédente ; l'écoute s'arrête à la fin de la durée choisie ; les lectures Apple Music ne s'ajoutent pas au compteur « Écouté N fois » ; le widget est disponible sans abonnement Premium et change de disque chaque jour.
T15	**Visuels de la section « Écoute sur platine »** AUDIT	Thèmes clair et sombre, puis une palette Premium ; taille de texte maximale.	1. Comparer les maquettes (boutons d'écoute et pastille, bandeau de Live Activity, réglage Apple Music, widget) aux écrans réels. 2. Passer en thème sombre, changer de palette, puis agrandir le texte.	Les maquettes ressemblent aux écrans réels et suivent le thème et la palette ; la ligne Apple Music passe à deux lignes sans se tronquer ; rien ne déborde.
T16	**Section « Écoute sur platine » en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais.	1. Ouvrir Settings > Guide > Listening on the turntable. 2. Lire les 4 cartes et déplier « Details ».	Tout est en anglais ; les noms cités correspondent à l'interface anglaise (« I'm Listening », « Turntable Listening & Live Activity », « Connect My Apple Music Account », « Album of the Day »).
T17	**Textes de la section « Rangement »** AUDIT PREMIUM	Compte Premium avec des disques de plusieurs artistes (dont « The … » et un solo) et plusieurs supports ; puis compte non Premium.	1. Lire les 4 cartes de « Rangement » en dépliant « Détails ». 2. Suivre chaque étape : glisser une ligne et « Ranger », « Rangement physique » sur une fiche, « Règle de rangement dans le meuble » dans Réglages, « Ignorer les articles », « Trier par nom de famille », « Personnaliser le tri des artistes », « Limiter au dossier Discogs ». 3. Ajouter un disque à la collection et observer le guide de rangement.	Chaque libellé cité existe à l'identique. Sans Premium, « Ranger » ouvre le verrou et non le guide. Le guide s'ouvre après un ajout, montre le disque central entre ses deux voisins, et sépare vinyles 12/10/7 pouces, CD et cassettes ; « Personnaliser le tri des artistes » n'apparaît qu'avec « Trier par nom de famille » actif.
T18	**Visuels de la section « Rangement »** AUDIT	Thèmes clair et sombre, puis une palette Premium ; taille de texte maximale.	1. Comparer les maquettes (disque entre ses voisins avec N° et jauge, quatre règles, noms d'artistes, supports et badge de dossier) au guide de rangement et aux Réglages. 2. Passer en thème sombre, changer de palette, puis agrandir le texte.	Les maquettes ressemblent aux écrans réels et suivent le thème et la palette ; les règles de classement et les puces de supports ne se tronquent pas en grand texte.
T19	**Section « Rangement » en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais.	1. Ouvrir Settings > Guide > Shelving. 2. Lire les 4 cartes et déplier « Details ».	Tout est en anglais ; les noms cités correspondent à l'interface anglaise (« Shelve », « Physical Shelving », « Shelving Rule », « Ignore Articles (The...) », « Sort by Last Name », « Customize Artist Sorting », « Limit to Discogs Folder »).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
T20	**Textes de la section « Alertes de prix »** AUDIT PREMIUM	Compte Premium avec des disques en wantlist ; notifications autorisées, puis refusées ; compte non Premium.	1. Lire les 3 cartes de « Alertes de prix » en dépliant « Détails ». 2. Dans la Wantlist, glisser ou maintenir une ligne : « Définir une alerte prix » ; saisir « Prix maximum » ; toucher un état de « Cote moyenne récente par état » ; utiliser -10 %, -20 %, -30 % ; « Enregistrer ». 3. Vérifier la pastille « ≤ prix » sur la ligne, puis son passage en vert quand l'alerte se déclenche.	Chaque libellé cité existe à l'identique. Un état touché remplit le prix cible ; la pastille apparaît sur la ligne. Sans notification autorisée, l'alerte propose « Ouvrir Réglages » ou « Continuer quand même ». Sans Premium, la fonction est verrouillée.
T21	**Textes de la section « Réglages »** AUDIT PREMIUM	Compte Premium puis non Premium ; au moins un tag et deux dossiers ; démo testée à part.	1. Lire les 6 cartes de « Réglages » en dépliant « Détails ». 2. Suivre chaque étape : « Mode hors ligne » (« Télécharger toute ma collection », « Synchro auto en Wi-Fi »), « Synchroniser avec iCloud », « Mode d'affichage » et « Couleur du thème », « Exporter la collection en CSV » et « Déclaration de collection (PDF) », « Gestion des tags » et « Gestion des dossiers », profil Discogs, « Se déconnecter », « Supprimer mon compte… ». 3. Répéter en mode démo pour iCloud.	Chaque libellé et chaque geste cité existent à l'identique. Pendant la démo, iCloud est coupé. Sans Premium, hors ligne, iCloud, export et palettes sont verrouillés mais le thème Signature et le mode clair/sombre restent disponibles.
T22	**Visuels des sections « Alertes de prix » et « Réglages »** AUDIT	Thèmes clair et sombre, puis une palette Premium ; taille de texte maximale.	1. Comparer les maquettes (pastille d'alerte, cotes par état, alerte déclenchée en vert, archive locale, iCloud, palettes, exports, tags et dossier, compte) aux écrans réels. 2. Passer en thème sombre, changer de palette, puis agrandir le texte.	Les maquettes ressemblent aux écrans réels et suivent le thème ; la pastille d'alerte et les libellés d'export ne se tronquent pas en grand texte.
T23	**Sections « Alertes de prix » et « Réglages » en anglais** AUDIT	iPhone réglé en anglais.	1. Ouvrir Settings > Guide > Price Alerts, puis Settings. 2. Lire toutes les cartes et déplier « Details ».	Tout est en anglais ; les noms cités correspondent à l'interface anglaise (« Set Price Alert », « Maximum price », « Offline Mode », « Auto-Sync Over Wi-Fi », « Sync with iCloud », « Theme Color », « Tag Management », « Folder Management », « Sign Out », « Delete My Account… »).
T24	**Page « Comment ça fonctionne ? » du suivi de plus-value : contenu** AUDIT	Compte connecté, avec puis sans champ « prix d'achat » ni « état du disque » créés sur Discogs.	1. Réglages > Suivi de plus-value > « Comment ça fonctionne ? ». 2. Lire « Le principe » (prix payé et état du disque → cote Discogs → plus-value), « Un exemple » et « Ta configuration ». 3. Déplier « Créer le champ prix d'achat » puis « Limites à connaître ».	Le schéma, l'exemple (20 € – 35 € = +15 €) et les détails repliés s'affichent. « Ta configuration » indique « Détecté » ou « À créer sur Discogs » pour le prix, « Détecté » ou « Non détecté : cote moyenne » pour l'état, et la devise par défaut. La page est lisible sans Premium (voir J33) et sans réseau.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
T25	**Page plus-value : corriger la configuration depuis la page** AUDIT	Compte sans champ « prix d'achat » détecté.	1. Sur la page, toucher « Choisir mes champs dans Réglages ». 2. Choisir un champ dans « Champ prix d'achat » puis revenir sur la page. 3. Toucher « Ouvrir les réglages de collection Discogs » et fermer la fenêtre.	Le bouton ramène à la racine de Réglages ; après le choix, « Champ prix d'achat » passe à « Détecté » et le bouton disparaît quand les deux champs sont définis. La fenêtre Discogs s'ouvre et se ferme sans perdre la page.
T26	**Page plus-value en anglais, VoiceOver et grand texte** AUDIT	iPhone réglé en anglais ; VoiceOver activé ; taille de texte maximale.	1. Ouvrir Settings > Gain Tracking > page d'aide. 2. Parcourir la page avec VoiceOver, puis agrandir le texte.	Tout est en anglais (« How It Works », « An Example », « Your Setup », « Detected », « Not detected: average value »). VoiceOver lit chaque ligne de configuration d'un bloc (état en toutes lettres) et l'exemple comme une phrase ; rien ne se tronque en grand texte.
T27	**Fiche « Plus-value » : accès à la page « Comment ça fonctionne ? »** AUDIT	Compte non Premium puis Premium ; Réglages > Guide > Statistiques ; aussi en démo.	1. Ouvrir la fiche « Plus-value » de la section Statistiques. 2. Toucher « Comment ça fonctionne ? ». 3. Faire retour, puis toucher « Essayer ». 4. Comparer avec la page ouverte depuis Réglages (ligne « Comment ça fonctionne ? » du suivi de plus-value).	Le bouton « Comment ça fonctionne ? » apparaît à côté de « Essayer » et ouvre, dans la pile de Réglages, la même page « Suivi de plus-value » (schéma, exemple, état de la configuration, détails), accessible sans Premium. Le retour ramène à la fiche du guide ; « Essayer » mène toujours à l'onglet Statistiques. Les deux boutons tiennent sur une ligne en taille de texte standard et passent sous eux en grande taille.

U Grades et badges (11 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
U1	**Réglages : badges près du nom et ligne « Mes grades »** AUDIT	Compte Discogs connecté avec une collection déjà fournie (ex. 120 disques) et des écoutes ; première ouverture de Réglages après la mise à jour.	1. Ouvrir Réglages. 2. Observer la ligne du compte (avatar, nom) et la ligne en dessous. 3. Toucher la ligne « Mes grades ».	Un ou deux badges (un par parcours) apparaissent à droite du nom, seulement pour les parcours où un grade est acquis ; la ligne « Mes grades » résume les grades (ex. « Passionné · Habitué ») et mène à la page. À la première évaluation, les grades déjà mérités sont attribués avec leur vraie date historique (date d'ajout du N-ième disque, horodatage de la N-ième écoute) et une seule carte « Bienvenue ! » présente le plus haut (voir U10). Sans aucun grade, aucun badge et le texte « Gagne ton premier grade en ajoutant un disque. ».
U2	**Page « Mes grades » : grade acquis, jauge, liste et animations** AUDIT	Au moins un grade acquis par parcours ; Réduire les animations désactivé puis activé ; thème clair puis sombre.	1. Ouvrir « Mes grades ». 2. Observer les deux parcours (Collection, Écoute sur platine) : badge, nom du grade, « Obtenu le … », compteur et jauge. 3. Parcourir la liste des 7 grades de chaque parcours. 4. Refaire avec Réduire les animations activé.	Les sections arrivent en cascade, le badge rebondit, le nombre défile jusqu'à sa valeur et la jauge se remplit avec un reflet. Les badges obtenus tournent lentement (anneau, reflets, halo qui respire ; étincelles au dernier grade) ; les grades à venir sont grisés, immobiles, avec un cadenas et leur condition (« À 250 disques »). Le grade actuel porte la pastille « Grade actuel ». Avec Réduire les animations : tout est fixe et affiché directement. Lisible en clair et en sombre.
U3	**Franchir un palier de collection : célébration** AUDIT	Compte avec 49 disques distincts, collection complète et synchronisée (ou 9 pour tester le palier des 10).	1. Ajouter un disque absent de la collection (recherche). 2. Attendre quelques secondes. 3. Toucher « Voir mes grades », puis refaire en touchant « Fermer » et en touchant à côté.	Quelques secondes après l'ajout, une carte s'ouvre par-dessus l'app : le badge arrive en tournant et rebondissant au milieu d'étincelles, avec un haptique de succès, le nom du grade et « Nouveau grade ! ». « Voir mes grades » ouvre la page dans Réglages ; « Fermer » et le toucher à côté la ferment. Le grade et sa date du jour apparaissent dans « Mes grades ». Aucune seconde célébration pour le même palier.
U4	**Aucune rétrogradation quand on retire des disques** AUDIT AUTO	Compte au grade « Collectionneur » (50 disques ou plus).	1. Supprimer des disques jusqu'à passer sous 50. 2. Ouvrir Réglages puis « Mes grades ». 3. Rajouter un disque.	Le grade et sa date d'obtention restent inchangés ; la jauge vise le palier suivant d'après le nombre actuel. Repasser au-dessus de 50 ne déclenche aucune nouvelle célébration (règles couvertes par GradeRulesTests et GradeStoreTests).
U5	**Écoutes sur platine : grade « Auditeur » à 10 écoutes, Apple Music exclu** AUDIT	Compte avec 9 écoutes sur platine enregistrées.	1. Lancer une lecture Apple Music d'un disque (sans écoute sur platine) et la laisser tourner. 2. Enregistrer une 10e écoute sur platine (« J'écoute ce disque sur la platine »). 3. Ouvrir « Mes grades ».	La lecture Apple Music ne change pas le compteur d'écoute ni le grade. La 10e écoute sur platine déclenche la célébration « Auditeur » (parcours Écoute sur platine), avec haptique et badge animé ; le compteur de « Mes grades » affiche 10.
U6	**Synchro iCloud sur deux appareils : grades fusionnés, date la plus ancienne** AUDIT PREMIUM	Compte Premium avec synchro iCloud sur 2 appareils ; grades différents sur chacun.	1. Sur l'appareil A, franchir un palier de collection ; sur l'appareil B, un palier d'écoute. 2. Laisser iCloud synchroniser, rouvrir l'app sur les deux. 3. Comparer « Mes grades » sur A et B.	Les deux appareils affichent les deux grades. Pour un grade franchi des deux côtés, la date affichée est la plus ancienne. Aucun grade ne disparaît, quel que soit l'ordre de synchronisation, et un appareil qui reçoit un grade d'ailleurs ne le fête pas par un saut en bloc (synchro de masse).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
U7	**Comptes multiples, démo et suppression du compte** AUDIT	Deux comptes Discogs sur l'appareil ; mode démo disponible.	1. Noter les grades du compte A, se déconnecter, se connecter avec le compte B, noter ses grades, revenir au compte A. 2. Lancer la démo : regarder Réglages. 3. Supprimer les données du compte A (Réglages), se reconnecter.	Chaque compte garde ses propres grades et les retrouve en se reconnectant. La démo n'attribue ni n'affiche aucun grade (pas de badge, pas de célébration). Après suppression des données du compte, ses grades locaux sont effacés et recalculés en silence à la reconnexion.
U8	**Collection partielle, périmée ou hors ligne : aucun grade attribué ni fêté** AUDIT AUTO	Grosse collection (plus de 250 disques) ; compte neuf sur l'appareil ; réseau coupé puis rétabli.	1. Se connecter hors ligne avec un cache de plus de 6 h ou une collection pas encore chargée : ouvrir « Mes grades ». 2. Rétablir le réseau et laisser la collection se synchroniser entièrement. 3. Revenir sur « Mes grades ».	Tant que la collection n'est pas complète et fraîche en cache, aucun grade de collection n'est attribué et le texte « Le comptage apparaîtra une fois ta collection synchronisée. » s'affiche. Une fois la synchro terminée, les grades mérités sont attribués d'un coup, en silence (règle couverte par GradeRulesTests).
U9	**Accessibilité des grades : VoiceOver et grande taille de texte** AUDIT	VoiceOver activé puis taille de texte maximale.	1. Parcourir Réglages, la ligne du compte et « Mes grades » avec VoiceOver. 2. Parcourir la page « Mes grades » et la célébration d'un grade. 3. Passer en très grande taille de texte.	Les badges sont annoncés avec le nom du grade et le parcours (ex. « Collectionneur, Collection »), sans bruit décoratif ; chaque ligne de la liste est lue d'un bloc (nom, date ou condition, grade actuel). La célébration est lisible, se ferme avec le geste d'échappement et « Fermer ». Rien n'est tronqué en grande taille de texte.
U10	**Import d'une grosse collection : carte « Bienvenue ! » et dates historiques** AUDIT AUTO	Compte Discogs de plus de 250 disques et plusieurs écoutes, jamais connecté à cette version ; réseau disponible ; collection chargée en entier.	1. Se connecter et laisser la collection se synchroniser complètement. 2. Observer la carte qui s'ouvre. 3. Fermer, ouvrir Réglages puis « Mes grades ». 4. Se déconnecter puis se reconnecter, et relancer l'app.	Une seule carte « Bienvenue ! » s'ouvre, pour le plus haut grade déjà mérité (la collection l'emporte à égalité), avec son animation et le texte « Voici ton grade de départ… ». Dans « Mes grades », chaque grade porte la vraie date où il a été franchi (date d'ajout du N-ième disque distinct, horodatage de la N-ième écoute), jamais la date du jour sauf grade tout juste gagné. Aucun autre grade n'est fêté. L'accueil ne se répète ni à la reconnexion ni après relance, et un compte qui part de zéro n'en reçoit pas (règles couvertes par GradeRulesTests et GradeStoreTests).
U11	**Accueil sur un second appareil : pas de carte en double** AUDIT PREMIUM	Compte Premium avec synchro iCloud, accueil déjà fait sur l'appareil A ; second appareil B jamais utilisé avec ce compte.	1. Sur B, se connecter au même compte, laisser iCloud se rapatrier puis la collection se synchroniser. 2. Ouvrir « Mes grades » sur B.	B n'affiche pas de nouvelle carte « Bienvenue ! » (le fait que l'accueil est fait est synchronisé) et retrouve les grades et dates de A. Limite connue : si B décide avant la fin du premier rapatriement iCloud, la carte peut apparaître une fois.