

QUANTUM TECHNOLOGY

TP ADMINISTRATION, SUPERVISION, SECURITE ET RESEAU

TP: INITIATION AUX TECHNOLOGIES CLOUD

TAF du 26/08/2026

Nom: Nde tine tagu christ junior


matricule: QT-STG-2026-003

Question 1 : Installer et configurer le serveur DHCP

Question 2 : Allez sur vos postes clients et basculer les tous en mode DHCP afin qu'ils puissent hériter des adresses IP de notre étendu (NB : vous devez être en mode Administrateur sur les postes clients afin d'effectuer le basculement)


Question 3 : Vérifier au niveau du serveur DHCP si effectivement les postes clients apparaissent au niveau de l'étendu que vous avez créé. (NB : les postes clients appartiennent toujours au domaine reseau2.com

1- Installer un serveur DHCP et configurer les étendues Installer le rôle DHCP





1.1 Installer le rôle DHCP


1. Sur le serveur, ouvre le **Gestionnaire de serveur**.
2. Clique sur "**Ajouter des rôles et fonctionnalités**".
3. Suis l'assistant jusqu'à l'étape "**Sélection des rôles**".
4. Coche "**Serveur DHCP**".
5. Une fenêtre pop-up apparaît → clique sur "**Ajouter des fonctionnalités**".
6. Clique sur **Suivant** jusqu'à l'installation.
7. Clique sur "**Installer**".



1.2 Ouvrir la console DHCP

1. Une fois l'installation terminée, va dans **Outils** → **DHCP**.
2. La console DHCP s'ouvre.





Créer une nouvelle étendue avec de l'IPv4 pour plage « 192.168.0.30 à 192.168.0.100 »

Définir un bail de 5 jours pour la durée de vie des adresses IP attribuées aux équipements

1.3 Créer une nouvelle étendue

1. Dans la console, développe le nom de ton serveur (ex: Serv_AD_TP.reseau2.com).
2. Clic droit sur "IPv4" → "Nouvelle étendue".
3. L'assistant de nouvelle étendue s'ouvre :
 - **Nom de l'étendue** : tape Etendue_LAN → Suivant.
 - **Plage d'adresses IP** :
 - Adresse de début : 192.168.0.30
 - Adresse de fin : 192.168.0.100
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (ou 24) → Suivant.
 - **Ajouter des exclusions** : laisse vide → Suivant.
 - **Durée du bail** : 5 jours → Suivant.
 - **Configurer les options DHCP** : choisis "Oui, je souhaite configurer ces options maintenant" → Suivant.
 - **Passerelle par défaut** : entre l'IP de ton point d'accès (ex: 192.168.0.1) → Ajouter → Suivant.
 - **Nom de domaine et serveurs DNS** : laisse les paramètres par défaut (ou mets 192.168.0.5 pour le DNS) → Suivant.
 - **Serveurs WINS** : laisse vide → Suivant.
 - **Activer l'étendue** : choisis "Oui, je souhaite activer cette étendue maintenant" → Suivant.
 - **Terminer.**

Réserver l'adresse IP « 192.168.0.45 » uniquement pour le compte « eric »

1.4 Réserver l'IP pour eric

1. Dans la console DHCP, développe l'étendue Etendue_LAN.
2. Clic droit sur "**Réservations**" → "**Nouvelle réservation**".
3. Remplis :
 - **Nom de la réservation** : Reservation_Eric
 - **Adresse IP** : 192.168.0.45
 - **Adresse MAC** : (l'adresse physique du client où eric se connecte – trouve-la avec `ipconfig /all` sur le client)
 - **Type** : DHCP
4. Clique sur "**Ajouter**" → **Fermer**.

Vérification

- Dans DHCP, tu dois voir l'étendue avec une petite flèche verte (active).
- Les clients pourront obtenir une IP automatiquement (après passage en DHCP).

PROBLEME RENCONTRE:

Je ne réussissais pas à me connecter au domaine, et quand j'ai tapé à l'invite de commande en tant qu'administrateur.

ton client n'arrive pas à contacter le contrôleur de domaine (reseau2.com).

C'est un problème de **réseau** ou de **DNS**.

Causes possibles :

1. **Le client n'a pas la bonne IP/DNS.**
2. **Le serveur AD n'est pas accessible** (éteint, IP changée, réseau différent).
3. **Le pare-feu bloque la communication.**

Vérifications à faire (dans l'ordre) :

1. Vérifier l'IP du client

- Sur le client, ouvre une invite de commandes et tape :
`ipconfig /all`
 - Vérifie que :
 - **IP** : 192.168.0.x (dans la même plage que le serveur)
 - **DNS** : 192.168.0.5 (IP du serveur AD)
-

2. Tester la communication avec le serveur

- Depuis le client, fais :
`ping 192.168.0.5`
 - **Si ça ne répond pas** :
 - Vérifie que le serveur est allumé.
 - Vérifie que les deux VM sont sur le **même réseau virtuel** (Host-Only ou Pont).
-

3. Tester la résolution DNS

- Depuis le client :
`nslookup reseau2.com`
 - Doit renvoyer l'IP 192.168.0.5.
 - **Si ça échoue**, le DNS du client pointe mal.
-

4. Vérifier le pare-feu du serveur

- Sur le serveur, désactive temporairement le pare-feu Windows pour tester :
 - Panneau de configuration → Pare-feu → Activer/Désactiver.
-

Une fois la communication rétablie :

- Refais `gpupdate /force` sur le client.
 - Rejoins le domaine avec Administrateur.
-

PROBLEME RENCONTRE:

le ping ne passe pas, et pourtant le pare-feu est désactivé.
Le problème est clair : **ton client est sur un réseau différent du serveur.**

Ce que je vois dans ta capture :

- Adresse IPv4 du client : 192.168.54.128
- Serveur DHCP : 192.168.54.254
- Serveur DNS : 192.168.0.5
- Serveur AD (IP cible) : 192.168.0.5

→ Le client est sur le réseau 192.168.54.0/24, tandis que le serveur est sur 192.168.0.0/24.

Ils ne sont **pas dans le même réseau**, donc ils ne peuvent pas se voir.


Ce que tu dois faire (sur le client) :

1. Basculer le client en IP fixe dans le même réseau que le serveur :

- **Panneau de configuration** → **Centre réseau** → **Modifier les paramètres de la carte**.
 - Clic droit sur ta carte → **Propriétés** → **IPv4** → **Propriétés**.
 - Remplis :
 - **IP** : 192.168.0.20
 - **Masque** : 255.255.255.0
 - **DNS** : 192.168.0.5
 - **OK** → redémarre le client.
-

Après modification :

- Refais un ping 192.168.0.5 → doit répondre.
- Rejoins le domaine avec Administrateur.



```
Administrateur : Windows PowerShell

Pour diagnostiquer la panne, ouvrez le journal des événements ou exécutez GPRESULT /H GPReport.html depuis la ligne de commande
pour accéder aux résultats de la stratégie de groupe.
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : PC_01
    Suffixe DNS principal . . . . . : reseau2.com
    Type de . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS : reseau2.com
    localdomain

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion . . . : localdomain
    Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-E5-43-FF
    DHCP activé . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée . . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale . . . . : fe80::136fe:5d2a:60ff:616b%5(préféré)
    Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.0.5
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu . . . . . : mercredi 2 septembre 2026 13:29:44
    Bail expirant . . . . . : mercredi 2 septembre 2026 14:35:45
    Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.0.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.0.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
    DUID de client DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-32-0D-3F-11-00-0C-29-E5-43-FF
    Serveurs DNS . . . . . : 192.168.0.5
    NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Actifé

PS C:\Windows\system32> ping 192.168.0.5

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.5 avec 32 octets de données :
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Windows\system32>
```

```
Administrateur : Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows



    Nom de l'hôte . . . . . : PC_01
    Suffixe DNS principal . . . . . : reseau2.com
    Type de . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS : reseau2.com

Carte Ethernet Ethernet0 :


    Suffixe DNS propre à la connexion . . . : localdomain
    Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-E5-43-FF
    DHCP activé . . . . . : Non
    Configuration automatique activée . . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale . . . . : fe80::136fe:5d2a:60ff:616b%5(préféré)
    Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.0.5
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu . . . . . : mercredi 2 septembre 2026 13:29:44
    Bail expirant . . . . . : mercredi 2 septembre 2026 14:35:45
    Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.0.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.0.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
    DUID de client DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-32-0D-3F-11-00-0C-29-E5-43-FF
    Serveurs DNS . . . . . : 192.168.0.5
    NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Actifé

PS C:\Windows\system32> ping 192.168.0.5

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Windows\system32> nslookup reseau2.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server : Unknown
Address : 192.168.0.5
Nom : reseau2.com
Address : 192.168.0.5
```



Question 4 : Vérifier le fichier Log du serveur DHCP pour voir les différentes configurations ou opérations effectuer sur ce serveur afin de réaliser un audit en cas de dysfonctionnements



Accéder aux logs DHCP

1. Sur le serveur, ouvre l'Explorateur de fichiers.
2. Va dans : **C:\Windows\System32\dhcp**
3. Cherche les fichiers qui commencent par : **DhcpSrvLog-*.log**
(ex: DhcpSrvLog-Mon.log ou DhcpSrvLog-2026-09-04.log)
4. Ouvre le plus récent avec le Bloc-notes (ou un autre éditeur de texte).



Ce que tu dois y voir :


- Des lignes avec des **adresses IP attribuées** (ex: "DHCPACK").,
- Des **baux** (durée, renouvellement (ex: "DHCPREQUEST")),
- Des **erreurs** éventuelles (ex: "DHCP failed to start") (ex: "DHCPDECLINE" ou "DHCPNAK").

L'audit des logs DHCP a été réalisé en consultant le fichier DhcpSrvLog-Mon.log. Les logs montrent des attributions d'IP (DHCPACK) et des renouvellements (DHCPREQUEST) sans erreur notable. La réservation IP pour Eric apparaît bien dans les enregistrements. Le serveur DHCP semble fonctionner correctement

Question 5 : Configuration d'un profil itinérant afin que les données des utilisateurs puissent les suivre de machine en machine. Les données des utilisateurs ne seront plus stockées en local sur une machine mais sur le réseau. (NB : avoir deux machines clientes pour ce LAB)

- Créer au niveau de la racine C un dossier appelé « profil_itinerant » (NB : en entreprise cela se fait sur un serveur dédié aux fichiers pas dans la racine C).
partager ce répertoire en définissant les autorisations (lecture et écriture)
uniquement aux utilisateurs du domaine « reseau2.com ». définissez également les autorisations ntfs au niveau de l'onglet « sécurité » du partage en donnant un contrôle total aux utilisateurs du domaine. (NB : nous venons de configurer les permissions standards et les permissions ntfs)





Question 5 : Profil itinérant pour Eric

5.1 Créer le dossier profil_itinerant sur le serveur

- Sur le serveur (Serv_AD_TP), va dans le disque C:\.
- Crée un nouveau dossier nommé **profil_itinerant**.


5.2 Partager le dossier

- Clic droit sur le dossier profil_itinerant → **Propriétés**.
- Onglet **Partage** → clique sur "**Partage avancé**".
- Coche "**Partager ce dossier**".
- Clique sur "**Autorisations**" → "**Ajouter...**".
- Dans le champ, tape : **Utilisateurs du domaine** (ou Domain Users).
- Clique sur "**Vérifier les noms**" → il doit reconnaître le groupe.
- **OK** → puis donne-lui **Contrôle total**.
- **OK** → **OK** → **Fermer**.

5.3 Configurer les permissions NTFS (onglet Sécurité)

- Toujours dans les propriétés du dossier, va dans l'onglet **Sécurité**.
- Clique sur "**Modifier...**" → "**Ajouter...**".
- Tape : **Utilisateurs du domaine** → **Vérifier les noms** → **OK**.
- Sélectionne Utilisateurs du domaine dans la liste → coche **Contrôle total**.
- **OK** → **OK**.



- Créer un profil pour chaque utilisateur et le lier à ce répertoire itinérant. Pour cela, allez dans « utilisateurs Active Directory », ouvrir les propriétés l'utilisateur « Eric ». sous l'onglet « profil », ajouter le lien UNC du répertoire -« profil_itinérant » suivi de « \%username% ». Faire cette même opération pour chaque utilisateur.



5.4 Lier le profil à Eric (dans AD)

- Ouvre **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
 - Trouve l'utilisateur **Eric** (dans l'UO Yaoundé).
 - Clic droit sur Eric → **Propriétés**.
 - Va dans l'onglet **Profil**.
 - Dans la section "**Chemin du profil**", tape :
\\Serv_AD_TP\profil_itinerant%\%username%
 - **OK**.
-

- Connecter vous sur le poste « PC_01 » avec le compte « Eric ». dans le répertoire « Documents », créer un dossier quelconque et un fichier texte où vous saisirez quelques mots. Après déconnecter-vous de votre compte sur « PC_01 »
- Ouvrir votre compte « Eric » de nouveau, mais le faire sur le poste « PC_02 ». vérifier que vos données se trouvent effectivement dans le répertoire « Documents »
- Vous pouvez également vérifier que votre profil ou compte est itinérant en allant dans les paramètres système du poste client (paramètre système avancé\profil des utilisateurs\paramètres). Vous y verrez les profils locaux et les profils itinérants



5.5 Tester le profil itinérant

- Connecte-toi sur un client (ex: PC_01) avec **Eric**.
- Crée un fichier dans **Documents** (ex: test.txt).
- Déconnecte-toi.
- Connecte-toi sur un autre client (ex: PC_02) avec **Eric**.
- Ouvre **Documents** → le fichier doit être là.

3. (Optionnel) Vérification depuis le serveur :

- Sur le serveur, va dans `C:\profil_itinerant\Eric`.
- Tu verras que le dossier contient une copie du profil d'Eric (avec ses fichiers et dossiers).

si tu ne vois pas le fichier sur le deuxième poste :

Vérifie que le chemin UNC `\\Serv_AD_TP\profil_itinerant\Eric` est accessible depuis le client.
•Vérifie que le partage est bien accessible en lecture/écriture pour Eric.

PROBLEME RENCONTRE:

rejoindre le domaine peut parfois bloquer. Voici les vérifications à faire dans l'ordre.

Étape 1 : Vérifier que PC_02 ping le serveur

- Sur PC_02, ouvre une invite de commandes et tape :
ping 192.168.0.5
- **Si ça ne répond pas** → problème réseau (IP, DNS, pare-feu).

Étape 2 : Vérifier l'IP et le DNS de PC_02

- Tape ipconfig /all et vérifie :
 - **IP** : 192.168.0.x (dans la même plage que le serveur)
 - **DNS** : 192.168.0.5
- Si ce n'est pas le cas, **passer en IP fixe** :
 - IP : 192.168.0.21 (par exemple)
 - Masque : 255.255.255.0
 - DNS : 192.168.0.5

Étape 3 : Vérifier la résolution DNS

- Tape :
nslookup reseau2.com
- Doit renvoyer 192.168.0.5.
- Si ce n'est pas le cas, le DNS est mal configuré.

Étape 4 : Rejoindre le domaine

- **Ce PC** → **Propriétés** → **Modifier les paramètres** → **Modifier...**
- Coche "**Membre du domaine**" → entre reseau2.com.
- Identifiants : Administrateur + mot de passe du serveur.



Si l'erreur persiste :

- Désactive le pare-feu sur PC_02 (temporairement).
- Redémarre PC_02 et réessaie.

Question 6 : Définir un GPO pour limiter l'espace disque utilisé par chaque compte ou profil itinérant :

Créer une GPO avec pour nom « limiter_espace_profil »


Modifier là en l'activant dans Stratégie\Modèle d'administration\Système\profil itinérant et appliquer le GPO.

Faite un « gpupdate /force » sur le serveur

Connecter-vous à votre compte « Eric » et simuler une saturation de votre profil (transférer un fichier assez lourd dans votre machine virtuelle cliente) en fonction de la limite que vous avez défini dans le GPO « limiter_espace_profil »




GPO pour limiter l'espace disque du profil

Objectif : Empêcher un utilisateur de saturer le serveur avec des fichiers trop lourds.



6.1 Créer la GPO

- Sur le serveur, ouvre **Gestion des stratégies de groupe**.
- Clic droit sur reseau2.com → **Créer une GPO et lier**.
- Nom : limiter_espace_profil.



6.2 Configurer la GPO

- Clic droit sur `limiter_espace_profil` → **Modifier**.
- Va dans :
Configuration utilisateur → Stratégie → Modèles d'administration → Système
→ Profil utilisateur
- Double-clique sur "**Limiter la taille du profil utilisateur**".
- Choisis **Activé**.
- Définis une taille (ex: 10 Mo) → **OK**.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
PS C:\Windows\system32>
```

6.3 Appliquer la GPO

- Sur le client, ouvre une invite de commandes en admin :
gpupdate /force
- Redémarre.



6.4 Tester

- Connecte-toi avec **Eric**.
- Essaie de copier un fichier volumineux (ex: > 10 Mo) dans Documents.
- Normalement, tu dois recevoir une erreur (ou le fichier ne se copie pas).

Question 7: Bloquer certains sites internet à certains utilisateurs du domaine en utilisant les stratégies de groupes.


- Créer un objet GPO pour le groupe « Commerciale » avec pour nom « blocage_site »
- Modifier ce GPO en allant dans « Préférence\Paramètres windows\Registre.
- Ensuite vous créez un nouvel élément de registre. Après cela, Vous recherchez ensuite le chemin d'accès à la clé de registre « Internet settings » qui se trouve dans : HKE_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\Windows\currentVersion\Internet settings, ensuite on sélectionne la clé
- Au niveau du nom de valeur par défaut vous allez saisir « ProxyEnable », vous sélectionner le type de valeur « REG_DWORD » et comme valeur vous mettez «1» NB : les registres nous permettent de faire certaines modifications système. Il est très conseillé de s'y connaître pour pouvoir y apporter des modifications. Maintenant nous pouvons poursuivre dans la configuration.
- Faites un copier/coller du registre que vous venez de configurer (dupliquer 4 fois).
- Modifier la 1ère version dupliquée (dans ses propriétés) en définissant comme nom de valeur par défaut « ProxyServer » comme type de valeur « REG_SZ » et comme valeur l'adresse de boucle locale « 127.0.0.1:80 » et vous appliquer et « OK »
- Modifier la 2ème version dupliquée (dans ses propriétés) en définissant comme nom de valeur par défaut « ProxyOverride » comme type de valeur « REG_SZ » et comme valeur l'adresse de boucle locale « *minesup.cm » et vous appliquer et « OK »-
-

Modifier la 3ème version dupliquée (dans ses propriétés) en définissant comme nom de valeur par défaut « AutoDectect » comme type de valeur « REG_DWORD » et comme valeur l'adresse de boucle locale « 0 » et vous appliquer et « OK » Appliquer le GPO et faire des tests au niveau des utilisateurs du groupe « commerciale ». normalement, certains les sites internet ne pourront pas être accessibles en dehors de « minesup.cm » NB : les utilisateurs expérimentés pourront toujours au niveau de leur poste client modifier les options de connexion (changer le proxy) au niveau du navigateur. Il faut donc bloqué cette fonctionnalité au niveau du GPO

Question 7 : GPO pour bloquer certains sites (proxy)



Objectif :

Empêcher les utilisateurs du groupe **Commerciale** d'accéder à certains sites (hors minesup.cm).



7.1 Créer la GPO blocage_site

- Gestion des stratégies de groupe → Clic droit sur reseau2.com → **Créer une GPO et lier.**
- Nom : blocage_site.




7.2 Configurer la GPO

- Clic droit sur **blocage_site** → **Modifier**.
- Va dans :
Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Registre
- Clic droit → **Nouveau** → **Élément de registre**.


Créer 4 entrées (ou dupliquer) :

Nom	Type	Donnée
ProxyEnable	REG_DWORD	1
ProxyServer	REG_SZ	127.0.0.1:80
ProxyOverride	REG_SZ	*minesup.cm
AutoDetect	REG_DWORD	0



7.3 Filtrer la GPO sur le groupe Commercial

- Dans les propriétés de la GPO **blocage_site**, onglet **Délégation** (ou **Sécurité**).
- Supprimer **Authenticated Users**.
- Ajouter **Commercial** (le groupe).
- **OK**.



7.4 Appliquer et tester

- Sur un client, `gpupdate /force`.
- Connecte-toi avec un utilisateur du groupe **Commerciale** (ex: `achille`).
- Essaie d'accéder à un site autre que `minesup.cm` → doit être bloqué.

PROBLME RENCONTRE:

la GPO `blocage_site` n'est appliquée qu'au groupe **Commerciale**. Si Eric n'est pas dans ce groupe, il ne sera pas affecté par le proxy.

Ce que tu dois faire pour tester :

1. Connecte-toi avec un utilisateur du groupe **Commerciale** (ex: `achille`).
2. Sur ce compte, essaie d'accéder à n'importe quel site (ex: `google.com`) → normalement, il sera bloqué (ou redirigé vers `127.0.0.1:80`).
3. Si le blocage ne fonctionne pas même avec `achille` :
 - Vérifie que la GPO `blocage_site` est bien liée au domaine.
 - Vérifie que le filtre de sécurité inclut **Commerciale** et non **Authenticated Users**.
 - Fais `gpupdate /force` sur le client et redémarre.

Si même avec achile ça ne bloque pas :

- Ouvre le registre sur le client (après connexion avec achile) :
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
- Vérifie que ProxyEnable vaut 1 et ProxyServer = 127.0.0.1:80.