

QUANTUM TECHNOLOGY

TP ADMINISTRATION, SUPERVISION, SCURITE ET RESEAU

TAF du 05/08/2026

1- Installation de VMWare WorkStation

- 2- Installation d'une VM avec le Système d'exploitation Windows Server 2016, et de deux autres VM avec pour chacun un système client
- 3- Changer le nom du serveur en « Serv_AD_TP » et donner lui une adresse fixe « 192.168.0.5 » et définissez son adresse DNS comme étant sa propre adresse IP (NB : redémarrer le serveur)
- 4- Installer le rôle ADDS (Active Directory Domain Services)
- 5- Promouvoir le Serveur en contrôleur de domaine

- Ajouter une nouvelle forêt avec un nom de domaine « reseau2.com »

- 6- Redémarrer le Serveur afin qu'il remplace le compte administrateur local par un compte administrateur de domaine.
- 7- Créer deux unités d'organisations : « utilisateurs » et « ordinateurs ». Dans « utilisateurs », créer deux sous unités d'organisation : « Yaoundé », « Douala ». Dans « ordinateurs », créer deux sous unités d'organisation : « Laptops », « Desktop »
- 8- Créer 4 utilisateurs (eric, patrick, danielle, sodi) dans l'unité d'organisation « Yaoundé » et cinq autres (achile, denise, rose, papin, jeanne) dans l'unité d'organisation « Douala ». (NB : Chaque utilisateur doit avoir la possibilité de changer son mot de passe à la première ouverture de sa session pour éviter ainsi que l'administrateur de domaine sache les mots de passe des utilisateurs).
- 9- Créer ces groupes (Direction, Comptabilité, commerciale, communication, IT) et y ajouter chaque utilisateur en fonctions des droits suivants

Utilisateurs / Groupes	Eric	patrick	Danielle	Sodi	Achile	Denise	Rose	papin	jeanne
Direction	*		*				*		
Comptabilité	*	*		*			*		
Commerciale	*				*				
Communication	*	*	*			*			*
IT	*				*			*	

10- Ajouter une machine cliente dans le domaine :

- A) Donner une adresse IP fixe au poste client « 192.168.0.20 », avec comme serveur DNS : « 192.168.0.5 » afin que le poste client puisse communiquer avec le serveur.

- B) Tester à l'aide des ping si la communication est effective en va et vient. Si la communication ne fonctionne pas dans les deux sens, pensez à vérifier les firewalls (NB : par défaut sous Windows, l'ICMP est bloqué, il faut donc, soit autoriser les flux ICMP au travers de son port de connexion, soit alors désactiver les firewalls). **Attention : en entreprise les firewalls ne doivent pas être désactivés, au contraire ils doivent être complètement activés et ensuite la communication sera faite par autorisation de chaque flux entrant comme sortant.**
- C) enfin, modifier pour la machine cliente : son nom en « PC_01 » et son domaine par « reseau2.com » (nb : id = Administrateur, mot de passe = ce que vous avez défini dans le compte administrateur de domaine). La machine cliente va redémarrer.
- D) ouvrir le poste serveur et vérifier au niveau de ADDS que votre poste client apparaît effectivement dans l'unité d'organisation « computers »
- E) sur le poste client, connectez-vous à l'aide de l'utilisateur « eric » (NB : utiliser le nom de session que vous avez défini lors de la création de votre compte)

11-Créer une stratégie de groupe (GPO) qui va forcer tous les postes utilisateurs appartenant au domaine à avoir une même image de fond d'écran (NB : les utilisateurs ne pourront pas modifier ce fond d'écran sur leur poste)

- A) Créer un répertoire sur la racine (Disque local C) de votre serveur avec pour nom « fond_ecran »
- B) Dans les propriétés du dossier, Partager ce répertoire pour que tous les utilisateurs y aient accès. En partageant, donner l'autorisation « control total », et ajouter au niveau de l'onglet « sécurité », tous les ordinateurs du domaine.
- C) copier une image quelconque dans le répertoire « fond_ecran ». renommer l'image par « arriere_plan » (NB : assurer vous que l'extension de l'image soit bien visible).
- D) aller dans le gestionnaire du serveur/gestion des stratégies de groupe
- E) créer une nouvelle stratégie de groupe pour tout le domaine et donner lui le nom « Background »
- F) Modifier ensuite « Background » : allez dans Modèle d'administration/Bureau. Cliquer sur le menu "Activer/Désactiver Desktop" , activer cette fonctionnalité afin d'interdire aux utilisateurs de modifier le fond d'écran.
- G) Cliquer ensuite sur le menu "Papier peint du Bureau" et définissez le chemin UNC de votre fichier image et valider
- H) Revenir sur « Background » et appliquer.
- I) Revenir sur la machine cliente et vérifier que le fond d'écran a changé. Si ce n'est pas le cas, forcer les modifications en tapant sur l'invite de commande « gpupdate /force » puis valider et redémarrer le poste client

12-Monter les lecteurs réseau sur un serveur de fichiers à l'aide des GPO afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir se partager les fichiers, ceci en respectant les droits d'accès aux fichiers pour chaque utilisateur :

- A) Créer les différents répertoires de partages (Lecteurs) sur le serveur de fichiers : Allez sur le serveur de fichier et cliquer sur "Partage" et créer un nouveau partage en définissant le nom de votre premier partage qui sera « Compta » . Ensuite définissez les noms des groupes (dans l'onglet « partage ») qui doivent voir ce lecteur (Direction et comptabilité). Faire ceci pour tous les répertoires (Lecteurs) en fonction des droits d'accès des groupes comme défini ainsi qui suit.

Lecteurs / Groupes	Compta	Dossier_client	Maquette_chantier	Dossier_technique	Comm
Direction	LR	LR	LR	LR	LR
Comptabilité	LR	x	L	x	L
Commerciale	L	LR	x	LR	x
Communication	x	LR	LR	L	x
IT	x	LR	LR	x	LR

- B) Vérifier au niveau des postes clients que les lecteurs sont visibles pour les utilisateurs en tapant le lien UNC du serveur au niveau de l'explorateur de fichier.
- C) faites un mappage de lecteurs avec les GPO pour qu'ils soient visible au niveau des postes clients sans toutefois taper le lien UNC : pour cela, nous allons aller au niveau « du gestionnaire du serveur/gestion des stratégies de groupe », créer un GPO au niveau du domaine avec le nom « mapage_lecteur ». modifier ensuite ce GPO, ensuite allez dans «préférence/paramètres windows/mappage de lecteurs », ensuite faites un clic-droit pour mettre à jour un lecteur mappé et définir l'emplacement

13-Installer un serveur DHCP et configurer les étendus :

- Installer le rôle DHCP
- Créer une nouvelle étendu avec de l'IPv4 avec la plage « 192.168.0.10 à 192.168.0.100 »