

Go-SyncFlow - 系统使用手册

企业级身份同步与管理解决方案

版本: v3.5

更新日期: 2026-02-25

文档状态: 正式发布

Go-SyncFlow Team

企业级统一身份管理 • 多源数据同步 • SSO 单点登录 • VPN 集成

目录

1	Go-SyncFlow - 系统使用手册	3
1.1	1. 系统概述	3
1.2	2. 快速开始	3
1.2.1	2.1 首次登录	3
1.2.2	2.2 界面布局	3
1.3	3. 用户管理	3
1.3.1	3.1 用户列表	4
1.3.2	3.2 创建用户	4
1.3.3	3.3 用户状态	4
1.3.4	3.4 批量操作	4
1.4	4. 角色管理	4
1.4.1	4.1 角色列表	4
1.4.2	4.2 创建角色	4
1.4.3	4.3 自动分配规则	5
1.5	5. 同步管理	5
1.5.1	5.1 上游同步	5
1.5.2	5.2 下游同步	6
1.5.3	5.3 字段映射	6
1.6	6. 单点登录	6
1.6.1	6.1 应用管理	6
1.6.2	6.2 协议配置	7
1.6.3	6.3 权限管理	7
1.7	7. VPN 接入	7
1.7.1	7.1 服务概览	7
1.7.2	7.2 用户组	7
1.7.3	7.3 在线用户	8
1.7.4	7.4 VPN 日志	8
1.8	8. 日志管理	8
1.8.1	8.1 系统日志	8
1.8.2	8.2 同步日志	8
1.8.3	8.3 API 调用日志	8
1.8.4	8.4 日志设置	9
1.9	9. 通知管理	9
1.9.1	9.1 通知渠道	9
1.9.2	9.2 告警规则	9
1.10	10. 系统设置	10
1.10.1	10.1 界面配置	10

1.10.2	10.2 HTTPS 证书	10
1.10.3	10.3 LDAP 服务	10
1.10.4	10.4 密码代理	10
1.10.5	10.5 API 密钥	11
1.10.6	10.6 安全配置	11
1.11	11. 常见问题	11
1.11.1	11.1 忘记管理员密码	11
1.11.2	11.2 同步失败排查	11
1.11.3	11.3 SSO 登录失败	11
1.11.4	11.4 VPN 无法连接	12
1.12	12. 快捷键	12
1.13	13. 联系支持	12

1 Go-SyncFlow - 系统使用手册

版本：v3.5 / 更新日期：2026-02-25

本文档面向系统管理员，描述 Go-SyncFlow 统一身份管理平台的各功能模块操作指南。

1.1 1. 系统概述

Go-SyncFlow 是一套企业级统一身份管理平台，提供以下核心功能：

- **用户管理**：用户、角色、权限的集中管理
- **同步管理**：支持多种数据源的双向同步
- **单点登录**：支持 CAS、SAML、OIDC 协议
- **VPN 接入**：集成 VPN 用户认证与管理
- **安全中心**：登录安全、IP 管控、告警通知

1.2 2. 快速开始

1.2.1 2.1 首次登录

1. 访问系统地址：`http://<服务器IP>:8080`
2. 使用默认管理员账号登录：
 - 用户名：admin
 - 密码：Admin@2024
3. 首次登录后请立即修改密码

1.2.2 2.2 界面布局

- **顶部导航**：搜索、通知、个人中心
- **左侧菜单**：功能模块导航
- **主内容区**：功能操作界面

1.3 3. 用户管理

1.3.1 3.1 用户列表

路径：用户管理 → 用户列表

功能：- 查看所有系统用户 - 支持按用户名、姓名、手机号搜索 - 支持按状态、角色筛选 - 支持批量操作

操作：1. 点击「新建用户」创建用户 2. 点击用户行可查看/编辑详情 3. 状态开关可快速启用/禁用用户 4. 点击「重置密码」可重置用户密码

1.3.2 3.2 创建用户

必填项：- 用户名（登录账号，唯一） - 显示名称

可选项：- 邮箱、手机号 - 所属角色 - 密码（不填则自动生成）

1.3.3 3.3 用户状态

状态	说明
正常	可正常登录使用
禁用	无法登录，保留数据

1.3.4 3.4 批量操作

- 批量启用/禁用
- 批量重置密码
- 批量分配角色
- 导出用户列表（Excel）

1.4 4. 角色管理

1.4.1 4.1 角色列表

路径：角色管理

功能：- 管理系统角色 - 配置角色权限 - 设置自动分配规则

1.4.2 4.2 创建角色

必填项：- 角色名称 - 角色代码（英文标识）

权限配置：- 用户管理：user:list, user:create, user:update, user:delete - 角色管理：role:list,

role:create, role:update, role:delete - 日志查看: log:login, log:operation, log:api - 系统设置: settings:system, settings:ui - 单点登录: sso:apps, sso:integration

1.4.3 4.3 自动分配规则

根据用户属性自动分配角色:

规则示例:

- 条件: department = "研发部"
- 动作: 自动分配"研发人员"角色

1.5 5. 同步管理

1.5.1 5.1 上游同步

路径: 同步管理 → 上游同步

功能: 从外部数据源同步用户到本系统

支持的连接器:

类型	名称	说明
im_dingtalk	钉钉 DingTalk	从钉钉组织架构同步用户和部门
im_wechatwork	企业微信 WeChatWork	从企业微信通讯录同步用户和部门
im_feishu	飞书 FeiShu	从飞书组织架构同步用户和部门
im_welink	WeLink	从华为 WeLink 同步用户
ldap_ad	Active Directory	从 AD 域控同步用户
ldap_openldap	OpenLDAP	从 OpenLDAP 服务器同步用户
db_mysql	MySQL	从 MySQL 数据库同步用户
db_postgresql	PostgreSQL	从 PostgreSQL 数据库同步用户
db_oracle	Oracle	从 Oracle 数据库同步用户
db_sqlserver	SQL Server	从 SQL Server 数据库同步用户
radius	RADIUS 服务器	通过 RADIUS 协议认证用户
http_api	HTTP API	通过自定义 HTTP 接口同步/认证用户

配置步骤: 1. 新建上游连接器, 填写连接参数 2. 点击「测试连接」验证 3. 新建同步规则, 选择连接器 4. 配置字段映射 5. 设置同步触发方式 (定时/手动)

1.5.2 5.2 下游同步

路径：同步管理 → 下游同步

功能：将本系统用户同步到外部系统

支持的连接器：

类型	名称	说明
ldap_ad	Active Directory	同步用户到 AD 域控
ldap_openldap	OpenLDAP	同步用户到 OpenLDAP 服务器
ldap_generic	LDAP 通用	同步用户到其他 LDAP 服务器
db_mysql	MySQL	同步用户到 MySQL 数据库
db_postgresql	PostgreSQL	同步用户到 PostgreSQL 数据库
db_oracle	Oracle	同步用户到 Oracle 数据库
db_sqlserver	SQL Server	同步用户到 SQL Server 数据库

事件触发：- 用户创建时同步 - 用户更新时同步 - 用户删除时同步 - 密码修改时同步

1.5.3 5.3 字段映射

配置源字段与目标字段的对应关系：

示例：
源字段 displayName → 目标字段 cn
源字段 email → 目标字段 mail
源字段 phone → 目标字段 telephoneNumber

转换规则：- {{value}}：直接使用原值 - {{value | lower}}：转小写 - {{value | upper}}：转大写 - 固定值：直接填写固定值

1.6 6. 单点登录

1.6.1 6.1 应用管理

路径：单点登录 → 应用管理

功能：管理接入 SSO 的第三方应用

创建应用：1. 点击「新建应用」2. 填写应用名称、代码、描述 3. 选择支持的协议（CAS/SAML/OIDC）4. 配置协议参数 5. 保存并获取接入参数

1.6.2 6.2 协议配置

CAS 配置：- Service 白名单：允许的回调地址列表

OIDC 配置：- Client ID：自动生成 - Client Secret：自动生成 - Redirect URIs：回调地址白名单 - Grant Types：authorization_code, client_credentials

SAML 配置：- ACS URL：断言消费服务地址 - Entity ID：SP 实体标识 - 证书：自动生成或上传

1.6.3 6.3 权限管理

路径：单点登录 → 权限管理

应用权限项：定义应用侧的角色/权限值 **授权分配：**将权限项分配给本系统的角色或用户 **输出模板：**SAML 额外属性配置

1.7 7. VPN 接入

1.7.1 7.1 服务概览

路径：VPN 接入 → 服务概览

功能：- 查看 VPN 服务状态 - 在线用户统计 - 流量统计

1.7.2 7.2 用户组

路径：VPN 接入 → 用户组

功能：管理 VPN 用户组及认证策略

认证方式：

方式	说明
本地认证	使用系统本地用户密码
LDAP 认证	通过上游 LDAP 连接器认证（AD/OpenLDAP）
数据库认证	通过上游数据库连接器认证
RADIUS 认证	通过 RADIUS 服务器认证
HTTP API 认证	通过自定义 HTTP 接口认证

配置步骤：1. 创建用户组 2. 选择认证方式 3. 配置认证参数 4. 设置访问策略（IP 范围、路由）
5. 可选开启双因素认证

1.7.3 7.3 在线用户

路径：VPN 接入 → 在线用户

功能：- 查看当前在线的 VPN 用户 - 强制下线用户 - 查看连接详情

1.7.4 7.4 VPN 日志

路径：日志管理 → VPN 日志

日志类型：- 用户活动：登录/登出记录 - 访问审计：访问目标记录

1.8 8. 日志管理

1.8.1 8.1 系统日志

路径：日志管理 → 系统日志

包含内容：- 登录日志：用户登录/退出记录 - 操作日志：用户操作记录

筛选条件：- 时间范围 - 用户名 - 日志类型 - 操作状态

导出：支持导出为 Excel 文件

1.8.2 8.2 同步日志

路径：日志管理 → 同步日志

包含内容：- 上游同步记录 - 下游同步记录 - 事件触发记录

字段说明：

字段	说明
方向	上游/下游
触发	事件/定时/手动
事件	触发的具体事件类型
状态	成功/部分成功/失败
概要	同步结果摘要

1.8.3 8.3 API 调用日志

路径：日志管理 → API 调用日志

功能：记录开放 API 的调用情况

统计信息： - 今日调用次数 - 成功率 - 平均耗时 - 异常数量

1.8.4 8.4 日志设置

路径： 日志管理 → 日志设置

配置项： - 各类日志保留天数 - 自动清理开关 - 清理执行时间

1.9 9. 通知管理

1.9.1 9.1 通知渠道

路径： 通知管理 → 通知渠道

支持的渠道：

渠道	说明
邮件	SMTP 邮件发送
短信-阿里云	阿里云短信服务
短信-腾讯云	腾讯云短信服务
短信-云片	云片短信服务
短信-创蓝	创蓝短信服务
钉钉	钉钉机器人/工作通知
企业微信	企业微信应用消息
飞书	飞书应用消息
Webhook	自定义 HTTP 回调

配置步骤： 1. 选择渠道类型 2. 填写配置参数（API Key、密钥等） 3. 点击「测试」验证配置 4. 保存启用

1.9.2 9.2 告警规则

路径： 通知管理 → 告警规则

预设规则： - 登录失败次数超限 - 暴力破解检测 - 异常 IP 登录 - 敏感操作告警

配置项： - 触发条件 - 通知渠道 - 通知接收人 - 告警级别

1.10 10. 系统设置

1.10.1 10.1 界面配置

路径：系统设置 → 界面与证书 → 界面配置

配置项：- 系统名称 - Logo 图片 - 登录页背景 - 主题色

1.10.2 10.2 HTTPS 证书

路径：系统设置 → 界面与证书 → HTTPS 证书

功能：- 上传 SSL 证书 - 配置 HTTPS 端口 - 自动 HTTP 跳转

1.10.3 10.3 LDAP 服务

路径：系统设置 → LDAP 服务

功能：将本系统作为 LDAP 服务端，供其他应用接入

配置项：- 启用/禁用 - 监听端口（默认 389） - Base DN - 绑定账号

1.10.4 10.4 密码代理

路径：系统设置 → 密码代理

功能：代理用户密码认证到外部系统，学习用户密码

支持的认证源：

类型	说明
LDAP (AD/OpenLDAP)	通过 LDAP 协议认证并学习密码
数据库	通过数据库查询认证并学习密码
RADIUS	通过 RADIUS 协议认证并学习密码
HTTP API	通过自定义 HTTP 接口认证并学习密码

应用场景：- IM 平台用户（钉钉/飞书/企微）无密码，通过代理认证学习密码 - 上游同步的用户（LDAP/AD/数据库/HTTP API）通过代理认证学习密码 - 用户首次登录从旧系统迁移密码

密码学习机制：当用户本地无密码或密码验证失败时，系统会尝试通过配置的上游连接器进行密码代理认证。认证成功后：- 本地密码将被更新为 bcrypt 格式 - 同时生成 SambaNTPassword 以支持本地 LDAP 服务 - 后续登录将直接使用本地密码验证，无需再次代理

注意：上游同步不直接同步密码，密码统一通过密码代理功能学习。这样设计更安全且逻辑更清晰。

1.10.5 10.5 API 密钥

路径：系统设置 → API 密钥

功能：管理开放 API 的访问密钥

配置项： - AppID：自动生成 - AppKey：自动生成（仅创建时显示） - 权限范围：选择允许访问的接口 - 有效期：设置密钥有效期

1.10.6 10.6 安全配置

路径：安全中心

功能模块： - 安全仪表盘：总览安全状态 - 登录策略：密码复杂度、登录失败锁定 - IP 管控：黑白名单配置 - 会话管理：在线会话查看/踢出 - 双因素认证：短信/邮箱验证码

1.11 11. 常见问题

1.11.1 11.1 忘记管理员密码

1. 登录服务器
2. 使用重置脚本：

```
cd /opt/go-syncflow
./go-syncflow reset-password admin newpassword
```

1.11.2 11.2 同步失败排查

1. 检查连接器配置是否正确
2. 点击「测试连接」验证
3. 查看同步日志中的错误详情
4. 检查网络连通性

1.11.3 11.3 SSO 登录失败

1. 确认应用协议已启用
2. 检查 service/redirect_uri 白名单
3. 查看 SSO 登录日志
4. 确认账号在本系统存在

1.11.4 11.4 VPN 无法连接

1. 检查 VPN 服务状态
 2. 确认用户组认证配置
 3. 检查用户是否在允许的用户组
 4. 查看 VPN 日志
-

1.12 12. 快捷键

快捷键	功能
/	聚焦搜索框
Esc	关闭弹窗
Ctrl + S	保存当前表单

1.13 13. 联系支持

如遇问题，请联系系统管理员或查阅在线帮助文档。