

VPN 使用手册

企业级身份同步与管理解决方案

版本: v3.6

更新日期: 2026-03-14

文档状态: 正式发布

Go-SyncFlow Team

企业级统一身份管理 • 多源数据同步 • SSO 单点登录 • VPN 集成

目录

1	VPN 使用手册	2
1.1	一、概述	2
1.1.1	1.1 主要特性	2
1.1.2	1.2 支持的客户端	2
1.2	二、管理员配置指南	2
1.2.1	2.1 服务配置	2
1.2.2	2.2 用户组管理	3
1.2.3	2.3 在线用户管理	4
1.2.4	2.4 日志查看	4
1.3	三、用户使用指南	4
1.3.1	3.1 获取连接信息	5
1.3.2	3.2 Windows 客户端连接	5
1.3.3	3.3 macOS 客户端连接	5
1.3.4	3.4 Linux 命令行连接	5
1.3.5	3.5 移动端连接	5
1.4	四、常见问题	5
1.4.1	4.1 连接失败	6
1.4.2	4.2 短信验证码收不到	6
1.4.3	4.3 连接后无法访问内网	6
1.4.4	4.4 连接不稳定	6
1.5	五、安全建议	6
1.6	六、版本历史	6

1 VPN 使用手册

1.1 一、概述

Go-SyncFlow VPN 是集成在用户管理平台中的企业级 SSL VPN 服务，支持 OpenConnect 协议，可用于安全的远程办公和内网访问。

1.1.1 1.1 主要特性

- **统一身份认证**：使用平台本地用户账号直接登录 VPN
- **细粒度访问控制**：基于用户组配置访问策略和路由规则
- **多重安全保障**：支持短信二次认证、使用范围限制
- **实时监控管理**：在线用户管理、连接日志审计

1.1.2 1.2 支持的客户端

平台	推荐客户端	下载地址
Windows	Cisco AnyConnect / OpenConnect	官网下载
macOS	Cisco AnyConnect / OpenConnect	App Store 或官网
Linux	OpenConnect	<code>apt install openconnect</code> 或 <code>yum install openconnect</code>
iOS	Cisco AnyConnect	App Store
Android	Cisco AnyConnect	Google Play / 应用商店

1.2 二、管理员配置指南

1.2.1 2.1 服务配置

进入 VPN 接入 → 服务配置页面：

基础配置

配置项	说明	建议值
启用 VPN 服务	开关控制 VPN 服务启停	开启

配置项	说明	建议值
监听地址	VPN 服务端口	443
启用 DTLS	启用 UDP 传输提升性能	推荐开启

网络配置

配置项	说明	示例
链路模式	TUN（路由模式）或 TAP（桥接模式）	TUN
主网卡	服务器出口网卡	eth0
IP 网段	VPN 客户端分配的 IP 段	192.168.90.0/24
网关地址	VPN 网关 IP	192.168.90.1
IP 范围	客户端 IP 分配范围	192.168.90.100 - 192.168.90.200

连接参数

配置项	说明	建议值
最大客户端数	同时在线最大连接数	200
单用户连接数	同一用户最大同时连接	3
会话超时	连接自动断开时间（秒）	43200（12 小时）
空闲超时	无流量自动断开时间（秒）	3600（1 小时）
锁定时间	密码错误锁定时间（秒）	300

1.2.2 2.2 用户组管理

进入 VPN 接入 → 用户组页面：

创建用户组

1. 点击「新增用户组」
2. 填写基本信息：
 - 名称：用户组标识，如 ops、dev、all
 - 备注：用户组说明

认证配置

配置项	说明
认证方式	syncflow - 使用平台本地用户认证
短信二次认证	开启后登录需要短信验证码

使用范围 限制哪些用户可以使用此用户组登录 VPN：

- **允许的用户**：指定具体用户
- **允许的部门**：指定部门下所有用户

如果两者都不设置，则该用户组允许所有本地用户使用

网络策略

配置项	说明	示例
允许局域网	允许访问客户端本地网络	通常关闭
DNS 服务器	推送给客户端的 DNS	8.8.8.8
包含路由	走 VPN 的目标网段	10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16
排除路由	不走 VPN 的网段	根据需要配置

1.2.3 2.3 在线用户管理

进入 **VPN 接入** → **在线用户** 页面：

- 查看当前所有 VPN 在线用户
- 显示用户名、分配的 IP、连接时长、流量统计
- 支持强制踢出指定用户

1.2.4 2.4 日志查看

进入 **日志管理** → **VPN 日志** 页面：

- **用户活动日志**：登录、登出、认证失败等记录
- **访问审计日志**：用户访问的目标地址记录

1.3 三、用户使用指南

1.3.1 3.1 获取连接信息

联系管理员获取以下信息：

- VPN 服务器地址（如：vpn.company.com）
- 您的用户名和密码（与平台账号相同）

1.3.2 3.2 Windows 客户端连接

1. 安装 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
2. 打开 AnyConnect，输入服务器地址
3. 点击「Connect」
4. 输入用户名和密码
5. 如启用短信验证，输入收到的验证码
6. 连接成功后，任务栏显示 AnyConnect 图标

1.3.3 3.3 macOS 客户端连接

1. 从 App Store 安装 Cisco AnyConnect
2. 打开应用，添加 VPN 连接
3. 输入服务器地址、用户名、密码
4. 点击连接

1.3.4 3.4 Linux 命令行连接

```
# 安装 openconnect
sudo apt install openconnect

# 连接 VPN
sudo openconnect https://vpn.company.com

# 输入用户名和密码后连接
```

1.3.5 3.5 移动端连接

1. 从应用商店安装 Cisco AnyConnect
2. 添加 VPN 配置，输入服务器地址
3. 连接时输入用户名和密码

1.4 四、常见问题

1.4.1 4.1 连接失败

问题：输入账号密码后提示” 用户不存在或已停用”

解决：1. 确认用户账号在平台中处于启用状态 2. 确认用户属于 VPN 用户组的使用范围 3. 联系管理员检查用户组配置

1.4.2 4.2 短信验证码收不到

问题：开启短信验证后收不到验证码

解决：1. 确认手机号码正确 2. 检查短信通道配置是否正常 3. 查看系统通知渠道设置

1.4.3 4.3 连接后无法访问内网

问题：VPN 连接成功但无法访问内网资源

解决：1. 检查用户组的「包含路由」是否包含目标网段 2. 检查服务器防火墙规则 3. 确认 NAT 转发已启用

1.4.4 4.4 连接不稳定

问题：VPN 经常断开

解决：1. 启用 DTLS 提升连接稳定性 2. 调整会话超时和空闲超时参数 3. 检查网络质量

1.5 五、安全建议

1. **启用短信二次认证：**对敏感用户组强制开启
2. **限制使用范围：**仅允许需要的用户/部门使用 VPN
3. **定期审计日志：**检查异常登录和访问记录
4. **设置合理超时：**避免连接长期空闲
5. **限制单用户连接数：**防止账号共享

1.6 六、版本历史

版本	日期	更新内容
1.0	2026-02	初始版本，集成 VPN 服务
