

Avazu Native Ad SDK Setup for Android Google Play Compliant

2015-04-24	1.1.1	Release version for Google Play
2015-05-12	1.2.0	Change server
2015-05-27	1.3.0	Code refactoring



	_		
4	a	A	
я	v	,	
١	v	,	

1.	开发	准名	¥	3		
	1)		导入 jar 包	3		
	2)		配置 AndroidManifest.xml	3		
2.	. 主要功能代码					
	1)		SDK 初始化	3		
	2)		获取 AdView	3		
		a)	实例化 AdViewSettings	3		
		b)	生成 AvazuAdView	4		
		c)	加载 AvazuAdView	4		
		d)	AdViewStateListener	. 4		
	3)		AdView 配置	. 4		
		a)	广告元素配置	4		
		b)	广告颜色配置	5		
		c)	广告数量配置	5		
		d)	广告背景透明度配置	5		
	4)		获取 RawData	. 6		
		a)	获取原始 RawData	. 6		
		h)	参数说 明	6		



1. 开发准备

1) 导入 jar 包

将 adsdk 1.3.0. jar 文件拷进工程

导入 android support v7 和 Gooogle Service 服务

注:如不添加这两个依赖库,会导致应用无正常运行,如应用已经使用了 androidsupport-v7 和 gms:play-services, 请不要重复添加

2)配置 AndroidManifest.xml

您需要将下列权限添加到 AndroidManifest. xml 中:

```
<uses-permissionandroid:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.ACCESS NETWORK STATE"/>
<uses-permissionandroid:name="android.permission.READ PHONE STATE"/>
<uses-permissionandroid:name="android.permission.ACCESS WIFI STATE"/>
<uses-permissionandroid:name="android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE"/>
<uses-permissionandroid:name="android.permission.READ EXTERNAL STORAGE"/>
```

2.主要功能代码

1) SDK 初始化

方法调用:

Adsdk.initialize(Context context, String sourceId);

方法说明:

必须在应用启动的地方调用该初始化方法。

sourceId: 应用渠道 ID

2) 获取 AdView

a) 实例化 AdViewController

AdViewSettings (int width_dip, int height_dip, int show_type, boolean should_show_loading)

参数说明:

width dip:广告空间的宽度(单位为 dip)

height_dip:广告空间的高度(单位为 dip)



show type:展现形式,有以下四种展现形式

AdViewController.TYPE_RECT_WALL: 矩形块状应用墙 AdViewController.TYPE RECT SINGLE: 单个矩形块状 AdViewController.TYPE BANNER WALL: 条状应用墙 AdViewController.TYPE_BANNER_SINGLE:单个 banner

AdViewController.TYPE BANNER TRANSPARENT:背景透明的单个

banner

should_show_loading: 加载广告时,是否需要 loading 效果

b) 生成 AvazuAdView

通过实例化的 AdViewSettings 对象生成 AdView:

AvazuAdView adView = new AvazuAdView(Context context, AdViewController controller);

生成的 AdView 可根据应用情况摆放至应用中的合适位置

c) 加载 AvazuAdView

adView.loadWebviewAd(); 在需要显示广告的时候用此方法加载广告

d) AdViewStateListener

AdView广告内容加载进度的监听器 调用方法:

AdView.setAdViewStateListener(AdViewStateListener 1);

回调方法说明:

public void onLoadAdStart(AdView view);

说明: 在开始加载广告内容时会被回调

public void onLoadAdFinish(AdView view, int adCount); 说明:在广告内容加载完成后会被回调,adCount为广告数量

public boolean onLoadAdError(AdView view, String error); 说明: 在加载广告内容时,出现错误时会被回调, error 为错误信息

3)AdView 配置

AdViewSettings 还提供了多种配置:

a) 广告元素配置

设置广告中是否展示 Icon

AdViewSettings.setNeedIcon(boolean needIcon)

设置广告中是否展示标题

AdViewSettings.setNeedTitle(boolean needTitle)



设置广告中是否展示评分

AdViewSettings.setNeedRating(boolean needRating)

设置广告中是否展示分类

AdViewSettings.setNeedCat(boolean needCat)

设置广告中是否展示安装包大小

AdViewSettings.setNeedSize(boolean needSize)

设置广告中是否展示下载按钮

AdViewSettings.setNeedBtn(boolean needBtn)

设置广告中是否展示安装数量

AdViewSettings.setNeedInstalls(boolean needInstalls)

设置广告中是否展示查看数量

AdViewSettings.setNeedReviewNum(boolean needReviewNum)

b) 广告颜色配置

所有颜色值 的设置方式为 "#"加上 6 位十六进制数 RGB 格式的字符串,如 "#FFFFFF"表示白色

设置应用墙背景色(仅在应用墙风格设置有效)

AdViewSettings.setMainBackColor(String mainBackColor)

设置广告块背景色

AdViewSettings.setBlockBackColor(String blockBackColor)

设置广告标题背景色

AdViewSettings.setAppTitleColor(String appTitleColor)

设置广告下载按钮字体颜色

AdViewSettings.setButtonTextColor(String buttonTextColor)

设置广告下载按钮背景色

AdViewSettings.setButtonBackColor(String buttonBackColor)

c) 广告数量配置

在 TYPE RECT WALL、TYPE RECT SINGLE、TYPE BANNER WALL 风格下,可 以通过下面的代码,设置需要展示的广告数量:

设置广告数量

AdViewSettings.setAppCount(int appCount)

d) 广告背景透明度配置

在 TYPE BANNER TRANSPARENT 风格下,可以通过下面的代码,设置背景的透 明度:

AdViewSettings.setAlpha(int alpha)

参数说明 alpha: 合法取值范围 0~100,0 表示完全透明,100 表示完全不透 明



4) 获取 RawData

a) 获取原始 RawData

AdSDK.getAdRawData(Context context, final String sourceId, String excludePackages, int limitNumber, FetchRawDataListener listener)

b) 参数说明

String sourceId: 渠道 Id

String excludePackages: 传入不想显示的广告的 campaign_id, 用于翻 页时不显示重复广告,若有多个以","分隔,若无则传入"",例如

Int limitNumber:获取 RawData 的最大数量。

FetchRawDataListener listener: 获取 RawData 的回调,返回 RawData FetchRawDataListener 说明:

void onLoadRawDataStart() 开始去加载 RawData,在主线程中执行

void onLoadRawDataSuccess(List<FetchAdResult.Ad> data) 加载 RawData 结束,回传 RawData,在主线程中执行

void onLoadRawDataFail(Error mError) 加载 RawData 失败,在主 线程中执行