QNET网络测试工具

一、产品介绍

1、背景

为什么要讲行网络测试?

- (1) 验证应用/游戏在不同网络场景下表现是否符合预期,会不会触发未知的系统bug;
- (2) 提高不同网络场景下的用户体验;
- (3) 测试公用组件/SDK在不同网络状态下的稳定性。

目前在测试移动设备上进行弱网络专项测试的方案主要有两种:

- (1) 通过Android设备连接到PC上进行弱网络测试,比如Fiddler,Charles,NET-Simulator等。基本 思路是在PC上装一个Fiddler网络抓包工具,然后再将Android设备的网络代理到PC上,通过在PC上的 Fiddler在设置延时来进行弱网络模拟。
- (2) 在专有服务器上构建弱网络Wi-Fi, 移动设备连接该Wi-Fi进行弱网络测试, 相关的技术方案有 Facebook的ATC和腾讯的WeTest-WiFi。

以上两种方法都能够实现移动设备的弱网专项测试,也已经是比较成熟的方案,但都存在以下几点缺点:

- (1) 需要额外的PC或者服务器,弱网环境构建成本高;
- (2) 需要安装、部署额外的工具,并且弱网络环境需要在PC上或者Web上进行配置,使用成本高;
- (3) 弱网络环境功能并不完善,比如Fiddler不支持丢包、抖动等弱网环境。

2、ONET介绍

QNET网络测试工具能够不借助PC或者服务器,搭建一套完善的弱网环境,进行弱网络模拟测试,只需在任一智能手机上安装QNET网络测试工具,即完成弱网络环境搭建工作,接下来根据需要选择不同场景进行测试即可;除此之外,还提供了网络数据包抓包功能,便于进行网络数据问题的分析。

3、QNET 2.0新增特性一览


- 新增国内各省市、运营商真实网络数据;
- 新增地铁、电梯等20+弱场景网络,更加贴合真实弱网络场景;
- 增加全局弱网选项,整个设备应用弱网络环境;
- 全面优化弱网络模型,增加burst波形,支持ICMP/DNS协议,增加抖动概率配置;
- 增加弱网IP配置;
- 交互全新升级,体验更加友好;
- 支持adb接口访问,实现弱网络自动化测试

二、工具使用介绍

1、登录与注销

(1) 按钮登录

点击应用图标启动APP后,第一次打开会进入到登录界面:



点击【QQ登录】按钮,如果本地已安装QQ或者TIM,会直接拉起应用进行登录确认,如果没有会弹出 二维码页面扫码登录。

(2) 自动登录

登录之后会记录此次登录, 之后七天内登录不用再进行登录确认。

(3) 注销登录

登录进入APP功能页面后,如果要退出登录或者切换登录用户,下方切换到【设置】切页,点击【注销】按钮即注销登录,回到登录页面:



2、弱网模板的增删改查

(1) 新增弱网模板

增加弱网模板的入口有两个,第一个入口在【工作台】切页和【网络场景】切页右上角的【新增】按钮,由用户选择参数增加模板;第二个入口在【网络场景】切页中每一项推荐模板的右下角【添加】按钮,这里提供系统推荐的模板,点击按钮后【编辑】-【新增】:



点击入口按钮后,会跳转到【模板编辑】页面,设置一个对应的【模板名称】,选择【模板类型】,会 弹出两种可供选择的类型,【场景模板】和【自定义模板】。


【场景模板】: 提供了网络选择(客户端所处地区、服务器所处地区、运营商类型、网络类型)、场景选择(电梯、地铁、高铁、视频网络标准、语音网络标准等),最后填写对应的【模板描述】,点击页面右上角【保存】按钮。



【自定义模板】: 提供了多种弱网参数,可以根据测试需要,组合填写对应的参数,最后点击右上角 【保存】。关于参数的详细介绍参见下节【弱网功能介绍】。


(2) 删除弱网模板

在【工作台】切页,向左滑动要删除的模板,出现【删除】按钮,点击按钮进行删除:



(3) 更新弱网模板

在【工作台】切页上,点击要更新模板的右侧文字,进入编辑页面更新模板:



(4) 查找弱网模板

在【工作台】切页上,在【搜索框】中输入模板名称关键字,会在下面排列出搜索结果:




3、弱网功能的开启与关闭

(1) 开启弱网功能


在【工作台】切页,选择【启动栏】左侧,选择【全部应用】或者一个应用;接着选择一个模板;最后点击【启动】按钮开启弱网:



第一次开启时会弹出请求【悬浮窗权限】,具体操作为弹出【悬浮窗权限管理】-【QNET】,勾选允许悬浮窗功能即可(不同系统页面可能有差异,下图只做参考):



悬浮窗权限打开后再次点击启动,第一次运行时会弹出请求【VPN权限】,点击【确定】后QNET启动成功:



(2) 关闭弱网功能

测试完成后,回到【QNET】-【工作台】切页,点击【停止】按钮关闭弱网功能:



(3) 辅助功能

在【设置】切页中包含了三个辅助功能:

①网络抓包: 勾选后再启动弱网时生效, 结束弱网后保存到对应文件路径;

②控制悬浮窗:包含三个按钮,第一个【QNet图标】按钮双击后会回到QNET应用中(部分厂商手机可能不支持);第二个【暂停/继续】按钮点击后会切换到正常网络,继续后会回到当前弱网模板继续执行;第三个【扩展/收缩】按钮点击后会展示所有的模板,方便用户切换模板;

③信息悬浮窗:展示当前弱网类型、网络延时ping值、当前弱网生效状态和参数内容。



4、QA

(1) 部分系统双击【控制悬浮窗】-【QNet图标】按钮不会回到QNET应用中? 权限问题,需要打开【QET】应用权限中的后台弹出界面权限。

三、弱网功能详细介绍

1、自定义模板参数介绍


(1)网络模板

单位kbps,限制当前网络上下行最大的带宽容量,例如针对腾讯视频设置1024kbps限速后,下载速度只能达到128KB/s左右:



(2) 网络延时

单位ms, 当前网络的上下行延时约等于设置值,设置延时100ms、200ms、300ms切换的网络数据包波形图:




(3) 延时抖动

对每个数据包以设置的概率进行抖动选择,延时范围在0~抖动值之间随机产生:



(4) 随机丢包


按设置的概率对每个包进行丢包:




(5) 周期弱网

按照放行时长、弱网时长设置交替切换,根据弱网类型进行弱网。

【完全丢包】: 处于弱网时长的数据包直接丢包,对应网络数据包到达时间波形图:



【Burst】:模拟路由或者底层硬件在判断当前网络连接不通时保存数据包,在网络通畅后爆发式的将数据包推送出去,对应网络数据包到达时间波形图:



(6) 协议控制

支持对不同协议的弱网控制,协议类型包括TCP\UDP\ICMP\DNS;

(7) IP控制

可以针对IP进行弱网控制,多个IP以|分割。

2、场景模板介绍

(1) 网络选择

提供真实的省市间网络传递的数据参数、运营商数据、网络类型数据;

(2) 场景选择

提供多个真实测量不同场景下的网络波形,以【场景模板】-【WIFI穿墙】为例,对应网络数据包到达时间波形图:



四、ADB指令执行介绍

1、介绍

ADB指令执行功能可以自动化的启用弱网,帮助用户可以接入进行自动化测试弱网。功能包括adb命令行发送指令启动弱网、停止弱网、更新弱网模板等功能。

2、启动弱网

首先执行命令启动QNET进程:

adb shell am start {--[类型] [key] [value]} com.tencent.qnet/.Component.AdbStartActivity

使用示例: 针对微信进行UDP上行50ms延时抓包
adb shell am start --ei "dump_pcap" 1 --es "package_name" "com.tencent.mm" --ei "out_delay" 50 --ei "protocol" 2 com.tencent.qnet/.Component.AdbStartActivity

3、更新弱网模板

更新弱网参数:

adb shell am broadcast -a "qnet.boradcast.drive" --include-stopped-packages {--[类型] [key] [value]} com.tencent.qnet

使用示例: 更新参数进行TCP/UDP 100%丢包
adb shell am broadcast -a "qnet.boradcast.drive" --include-stopped-packages --es
"command" "update" --ei "in_rate" 100 --ei "out_rate" 100 --ei "protocol" 3 com.tencent.qnet

4、结束弱网

结束弱网并退出进程:

adb shell am broadcast -a "qnet.boradcast.drive" --include-stopped-packages {--[类型] [key] [value]} com.tencent.qnet

使用示例: 结束弱网
adb shell am broadcast -a "qnet.boradcast.drive" --include-stopped-packages --es
"command" "stop_service" com.tencent.qnet

5、参数传递方式

--[类型] [key] [value]

--ei: 表示参数值为int

--es: 表示参数值为string

6、详细参数列表

参数	键值	类型	默认值	值说明	是否必须
执行命令	command	字符串	无	update:更新参数;stop_service:结束进程。	更新和停止命令必须包含
上行带宽	out_bandwidth	int	-1	单位kpbs	否
下行带宽	in_bandwidth	int	-1	单位kpbs	否
上行延时	out_delay	int	-1	单位ms	否
上行延时抖 动	out_delaybias	int	-1	单位ms	否
下行延时	in_delay	int	-1	单位ms	否
下行延时抖 动	in_delaybias	int	-1	单位ms	否
上行随机丢 包	out_rate	int	-1	0%~100%	否
上行连续丢 包(放行)	out_pass	int	-1	需要和丟包一起设置才会生效,单位ms	否
上行连续丢包(丢包)	out_loss	int	-1	需要和放行一起设置才会生效,单位ms	否
上行连续丢 包 (时间点 发送)	out_burst	int	-1	需要和放行一起设置才会生效,单位ms	否
下行随机丢包	in_rate	int	-1	0%~100%	否
下行连续丢包(放行)	in_pass	int	-1	需要和丢包一起设置才会生效,单位ms	否
下行连续丢 包(完全丢 包)	in_loss	int	-1	需要和放行一起设置才会生效,单位ms	否
下行连续丢 包 (Burst)	in_burst	int	-1	需要和放行一起设置才会生效,单位ms	否
协议控制	protocol	int	15	1: TCP, 2: UDP, 4: DNS, 8:ICMP, 按位或关系	否
是否抓包	dump_pcap	int	-1	1:启用抓包,0:不启用抓包,只在start_vpn命令 生效;数据包生成 在/sdcard/Android/Data/com.tencent.qnet/cache/ 目录下	否

参数	键值	类型	默认值	值说明	是否必须
控制应用包名	package_name	字符串	1111	为空是全局生效,多个应用使用" "间隔,只在 start_vpn命令生效	否
IP列表	ip_list	字符串	1111	为空表示全局生效,多个IP使用" "间隔	否
信息悬浮窗 开关	info_float_window	int	-1	1表示开启,0表示关闭	否

7、注意

- QNET进程不能被清理,否则弱网会被关闭;
- 更新弱网参数是全量更新,参数中没有设置的参数会被直接设置为默认值。