Настройка отказоустойчивого кластера PostgreSQL



Версия 1.5 2021 г.



Содержание

Введение	3
Используемое ПО	3
Перед установкой	4
Установка ПО	4
Настройка кластера	5
Настройка PostgreSQL	6
Настройка ресурсов кластера	8
Создание ресурсов кластера	8
Создание ресурсов фенсинга	10
Настройка доступа по ssh	10
Приложения	12
Приложение 1	12
Приложение 2	13
Приложение 3	14



Введение

Система резервного копирования (СРК) RuBackup использует СУБД PostgreSQL для хранения параметров системы и метаданных резервных копий. Поэтому для бесперебойной работы СРК RuBackup в отказоустойчивой конфигурации необходимо также обеспечить постоянную доступность базы данных.

Данное руководство содержит шаги настройки отказоустойчивого кластера PostgreSQL с синхронной репликацией из трёх узлов в минимальной конфигурации на основе программного обеспечения (ПО) Pacemaker и Corosync.

Примеры конфигурации в данном руководстве, используются для демонстрации работы кластера в закрытой сети. Для более тонкой настройки используйте официальную документацию PostgreSQL и Pacemaker, ориентируясь на используемую рабочую среду и принятую политику безопасности в вашей организации.

Используемое ПО

Для развёртывания отказоустойчивого кластера PostgreSQL используется следующее ПО:

- Операционная система Ubuntu 20.04 LTS
- Гипервизор KVM
- СУБД PostgreSQL 12.6
- Pacemaker 2.0.3
- Corosync 3.0.3
- Fence-agents 4.5.2
- Resource-agents 4.7.0

Допускается использование ПО версий выше указанных.



Перед установкой

Для развёртывания кластера необходимо подготовить инфраструктуру, состоящую из минимум трёх узлов. Возможно использование как физических, так и виртуальных машин (как в примере ниже).

Узлы могут иметь произвольные названия. Здесь и ниже три узла называются *node1*, *node2* и *node3*.

Выполните следующие действия:

- 1. В качестве узлов подготовьте три виртуальные машины одинаковой конфигурации и установите на них операционную систему Ubuntu 20.04 LTS.
 - 2. Настройте синхронизацию времени между всеми узлами.
 - 3. На всех узлах добавьте IP-адреса всех узлов в файл /etc/hosts.

Установка ПО

На все подготовленные узлы кластера установите необходимое ПО при помощи команды:

\$ sudo apt install corosync pcs pacemaker fence-agents postgresql

Поскольку пакет расемакег содержит версию пакета resource-agents, которая не поддерживает работу с PostgreSQL версии 12, следует заменить его пакетом версии 4.7.0. Для этого:

- 1. Удалите resource-agents со всеми зависимостями:
- \$ sudo dpkg --remove --force-depends resource-agents
 - 2. Скачайте и установите пакет resource-agents версии 4.7.0:
- \$ wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/r/resourceagents/resource-agents_4.7.0-1_amd64.deb
- \$ sudo dpkg -i resource-agents_4.7.0-1_amd64.deb



Настройка кластера

Для первоначальной настройки кластера выполните следующие действия.

- 1. Измените пароль пользователя hacluster, который был создан автоматически на всех узлах кластера при установке пакетов:
 - \$ sudo passwd hacluster
 - 2. Произведите аутентификацию на одном из узлов кластера:
 - \$ sudo pcs host auth node1 node2 node3
 - 3. Создайте кластер под названием pgcluster.
 - \$ sudo pcs cluster setup --force pgcluster node1 addr=ipaddr node2 addr=ipaddr node3 addr=ipaddr

Параметры команды:

ipaddr - IP-адрес добавляемого узла;

node1, node2, node3 - сетевые имена узлов кластера.

Внимание! IP-адреса всех узлов кластера должны быть явно указаны в файле /etc/hosts на всех узлах кластера.

- 4. Запустите кластер и настройте автоматический запуск кластера при запуске системы:
 - \$ sudo systemctl enable corosync.service
 - \$ sudo systemctl enable pacemaker.service
 - \$ sudo pcs cluster enable -all

Эти действия завершают настройку кластера.

Чтобы узнать статус кластера используйте команду:

\$ sudo pcs cluster status

Чтобы проверить синхронизацию узлов кластера используйте команду:

\$ corosync-cmapctl | grep members

Для отслеживания состояния кластера в реальном времени можно использовать команду:

\$ sudo crm_mon -Afr



Hастройка PostgreSQL

После первоначальной настройки кластера следует настроить СУБД PostgreSQL следующим образом.

1. Отключите запуск **postgresql.service** при загрузке системы на каждом узле кластера. Включать и отключать сервис при необходимости теперь будет Pacemaker.

\$ sudo systemctl disable postgresql.service

2. На узле (в нашем случае это *node1*), который первоначально будет являться мастером, инициализируйте новую базу данных:

\$ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/12/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/12/main

Если база уже запущена, то остановите процесс **postgresql**, очистите директорию /var/lib/postgresql/12/main и выполните команду ещё раз.

3. Запустите базу:

\$ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl -D /var/lib/postgresql/12/main start

4. Создайте пользователя для репликации:

\$ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/12/bin/createuser -replication -P repl

5. Измените файл /var/lib/postgresql/12/main/pg_hba.conf и добавьте в него необходимые разрешения следующим образом:

# TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD	
# "local" is for Unix domain socket connections only					
local	all	all	•	trust	
# IPv4 local connections:					
host	all	all	127.0.0.1/32	trust	
# IPv6 local connections:					
host	all	all	::1/128	trust	
#Allow replication connections from localhost, by a user with the					
#replication privilege.					
local	replication	all		trust	
host	replication	all	127.0.0.1/32	trust	
host	replication	all	::1/128	trust	
host	replication	all	192.168.110.0/24	trust	
host	all	all	192.168.110.0/24	trust	

Внимание! В двух нижних строках в столбце ADDRESS следует указать вашу подсеть.



6. Измените файл /var/lib/postgresql/12/main/postgresql.conf и добавьте в него следующие строки:

```
listen_addresses = '*'
wal_level = replica
logging_collector = on
hot_standby = on
lc_messages = 'C'
wal_keep_segments = 10
    7. Перезапустите СУБД PostgreSQL:
$ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl -D
```

/var/lib/postgresql/12/main stop \$ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl -D /var/lib/postgresql/12/main start

На других двух узлах (node2 и node3) выполните следующие действия:

- 1. Остановите процесс postgresql, если он запущен.
- 2. Очистите директорию /var/lib/postgresql/12/main.
- 3. Скопируйте базу данных с мастера (node1) при помощи команды:

\$ sudo -u postgres pg_basebackup -D /var/lib/postgresql/12/main -h
192.168.110.200 -X stream

Параметр 192.168.110.200 в данном случае - это IP-адрес узла node1, на котором мы произвели первоначальную настройку PostgreSQL и инициализировали базу данных.



Настройка ресурсов кластера

Создание ресурсов кластера

После настройки СУБД PostgreSQL на всех узлах кластера следует создать ресурсы кластера. Для этого выполните следующие действия:

1. Создайте ресурс с именем *virtual_ip* типа IPaddr2, который будет использоваться для подключение в базе данных PostgreSQL:

```
$ sudo pcs resource create virtual_ip IPaddr2 ip="192.168.110.204" cidr_netmask="24" meta migration-threshold="0" op monitor timeout="60s" interval="10s" on-fail="restart" op stop timeout="60s" interval="0s" on-fail="ignore" op start timeout="60s" interval="0s" on-fail="stop"
```

В качестве значения параметра ір укажите любой адрес из подсети, в которой находятся узлы кластера. Этот ІР-адрес будет автоматически добавляться на интерфейс того узла, который будет являться мастером в тот момент времени.

2. Создайте ресурс с именем *my-pgsql* типа pgsql для управления конфигурацией PostgreSQL:

```
$ sudo pcs resource create my-pgsql pgsql
pgctl="/usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl"
psql="/usr/lib/postgresql/12/bin/psql"
pgdata="/var/lib/postgresql/12/main" rep_mode="sync"
node_list="node1 node2 node3" master_ip="192.168.110.204"
restart_on_promote="false" check_wal_receiver="true" pgport="5432"
primary conninfo opt="password=12345" repuser="repl"
```

3. Для созданного выше pecypca *my-pgsql* укажите, что он может иметь одно из нескольких состояний и менять их в зависимости от типа узла (master и slave):

```
$ sudo pcs resource promotable my-pgsql promoted-max=1 promoted-
node-max=1 clone-max=3 clone-node-max=1 notify=true
```

Свяжите два созданных выше ресурса, чтобы они запускались вместе на одном узле, и установите очерёдность запуска таким образом, чтобы ресурс *virtual_ip* запускался только после успешного запуска ресурса *my-pgsql*. Для этого создайте группу ресурсов *master-group* и добавьте в неё ресурсы:

```
$ sudo pcs resource group add master-group virtual_ip
$ sudo pcs constraint colocation add master-group with Master my-
pgsql-clone
```



\$ sudo pcs constraint order promote my-pgsql-clone then start
master-group symmetrical=false score=INFINITY
\$ sudo pcs constraint order demote my-pgsql-clone then stop
master-group symmetrical=false score=0



Создание ресурсов фенсинга

Для защиты разделяемых ресурсов и изоляции узла кластера при его неисправности существует механизм фенсинга (изоляции).

Чтобы вывести список доступных fence-agents используйте команду:

\$ sudo pcs stonith list

При использовании виртуальных машин в качестве узлов кластера можно использовать агент **fence_virsh**.

Чтобы вывести необходимые настройки для выбранного агента используйте команду:

\$ sudo pcs stonith describe fence virsh

Настройка доступа по ssh

Чтобы настроить доступ по ssh к серверу с гипервизором под пользователем root по ключу выполните следующие действия.

- 1. На сервере в файле /etc/ssh/sshd_config установите значение параметра PermitRootLogin равное yes.
 - 2. Перезагрузите службу sshd:
 - \$ sudo systemctl restart sshd.service
 - 3. На всех узлах сгенерируйте ключи при помощи команды:
 - \$ ssh-keygen
 - 4. На всех узлах отправьте публичный ключ на сервер с гипервизором:
 - \$ ssh-copy-id root@192.168.110.1
- 5. Ha сервере в файле /etc/ssh/sshd_config закомментируйте параметр PermitRootLogin (чтобы он не применялся в конфигурации).
 - 6. Перезагрузите службу sshd для применения настроек:
 - \$ sudo systemctl restart sshd.service

Для проверки работы fence_virsh перед настройкой можно использовать команду:

```
\ sudo fence_virsh -a 192.168.110.1 -l root -n node1 -x -k /home/user/.ssh/id_rsa -o list
```

Параметры команды:

-а *192.168.110.1* - IP-адрес сервера, на котором запущен гипервизор KVM;



- -l root логин пользователя для подключения к серверу с гипервизором по ssh;
 - -n *node1* название виртуальной машины в гипервизоре;
- -k /home/user/.ssh/id_rsa путь к ключу, созданному при помощи команды ssh-keygen.

В результате выполнения команда выведет список всех виртуальных машин в гипервизоре.

Теперь следует создать и настроить ресурсы фенсинга для всех узлов кластера. Выполните следующие действия.

1. Создайте ресурс фенсинга *fence_node1* для первого узла (*node1*) при помощи команды:

\$ sudo pcs stonith create fence_node1 fence_virsh
pcmk_host_list="node1" ipaddr="192.168.110.1" login="root"
identity_file="/home/u/.ssh/id_rsa" pcmk_reboot_action="reboot"
pcmk_monitor_timeout=60s plug=node1

Параметры команды:

pcmk_host_list - какими узлами кластера может управлять данный ресурс;

plug - название виртуальной машины в гипервизоре.

2. Аналогично создайте ресурсы fence_node2 и fence_node3 для узлов node2 и node3.

После создания ресурсов фенсинга для каждого узла, необходимо настроить их таким образом, чтобы они не запускались на тех узлах, для перезагрузки которых они созданы.

- 1. Для ресурса *fence node1* выполните команду:
- \$ sudo pcs constraint location fence_node1 avoids node1=INFINITY
 - 2. Выполните аналогичную команду для других узлов:
- \$ sudo pcs constraint location fence_node2 avoids node2=INFINITY
- \$ sudo pcs constraint location fence_node3 avoids node3=INFINITY
 - 3. Перезагрузите все виртуальные машины в кластере.

На этом базовая настройка отказоустойчивого кластера PostgreSQL окончена.



Приложения

Приложение 1

Содержимое файла конфигурации PostgreSQL 12

/var/lib/postgresql/12/main/postgresql.conf

```
max\_connections = 100
shared_buffers = 128MB
dynamic_shared_memory_type = posix
max_wal_size = 1GB
min_wal_size = 80MB
log_timezone = 'Europe/Moscow'
datestyle = 'iso, mdy'
timezone = 'Europe/Moscow'
lc_messages = 'C.UTF-8'
lc_monetary = 'C.UTF-8'
lc_numeric = 'C.UTF-8'
lc_time = 'C.UTF-8'
default_text_search_config = 'pg_catalog.english'
listen_addresses = '*'
wal_level = replica
logging_collector = on
hot_standby = on
lc_messages = 'C'
wal_keep_segments = 10
```



192.168.110.0/24

Приложение 2

Содержимое файла конфигурации PostgreSQL 12

/var/lib/postgresql/12/main/pg_hba.conf

TYPE DATABASE USER ADDRESS **METHOD** # "local" is for Unix domain socket connections only local all all trust # IPv4 local connections: all all 127.0.0.1/32 trust # IPv6 local connections: all host ::1/128 trust # Allow replication connections from localhost, by a user with the # replication privilege. local replication all trust host replication all 127.0.0.1/32 trust host replication all ::1/128

all

host replication all trust

replication

host trust

host all all

192.168.110.0/24 trust



Приложение 3

Содержимое файла конфигурации Corosync

```
/etc/corosync/corosync.conf
totem {
   version: 2
    cluster_name: pgcluster
   transport: knet
   crypto_cipher: aes256
   crypto_hash: sha256
}
nodelist {
    node {
        ring0_addr: 192.168.110.200
        name: node1
        nodeid: 1
    }
    node {
        ring0_addr: 192.168.110.201
        name: node2
        nodeid: 2
    }
    node {
        ring0_addr: 192.168.110.203
        name: node3
        nodeid: 3
    }
}
quorum {
    provider: corosync_votequorum
}
logging {
    to_logfile: yes
    logfile: /var/log/corosync/corosync.log
   to_syslog: yes
   timestamp: on
}
```

