Cartesian Input/Output Library 1.3.6

作成: Doxygen 1.8.4

Thu Oct 3 2013 13:54:52

Contents

1	ネー	-ムスペ-	ース索引											1
	1.1	ネーム	スペース	一覧			 	 	 	 		 		 1
2	階層	索引												3
	2.1	クラス	.階層				 	 	 	 		 		 3
3		索引												5
	3.1	構成 .					 	 	 	 	٠.	 	٠.	 5
4	ファ	イル索	31											7
	4.1	ファイ	ル一覧				 	 	 	 		 		 7
5		-ムスペ-												9
	5.1	ネーム		CIO										
		5.1.1												
		5.1.2	列挙型											
			5.1.2.1	E_CIO_/	ARRAYS	SHAPE	 	 	 	 		 		 10
			5.1.2.2	E_CIO_[OTYPE		 	 	 	 		 		 11
			5.1.2.3	E_CIO_E	ENDIAN	TYPE	 	 	 	 		 		 11
			5.1.2.4	E_CIO_E	ERROR	CODE	 	 	 	 		 		 12
			5.1.2.5	E_CIO_F	ORMA	Γ	 	 	 	 		 		 15
			5.1.2.6	E_CIO_0	ONOFF		 	 	 	 		 		 15
			5.1.2.7	E_CIO_F	READTY	PE .	 	 	 	 		 		 15
		5.1.3	関数				 	 	 	 		 		 16
			5.1.3.1	cioPath_	Connect	Path	 	 	 	 		 		 16
			5.1.3.2	cioPath_	DirName	e	 	 	 	 		 		 16
			5.1.3.3	cioPath_	FileNam	ie	 	 	 	 		 		 17
			5.1.3.4	cioPath_	getDelin	nChar	 	 	 	 		 		 17
			5.1.3.5	cioPath_	getDelin	nString	 	 	 	 		 		 18
			5.1.3.6	cioPath_	hasDrive	e	 	 	 	 		 		 18
			5.1.3.7	cioPath_	is A bsolu	ıte	 	 	 	 		 		 18
			5.1.3.8	vfvPath	emitDriv	e	 	 	 	 				 18

iv CONTENTS

6	クラ	ス			21
	6.1	クラス	cio_Active	eSubDomain	21
		6.1.1	説明		21
		6.1.2	コンスト	ラクタとデストラクタ	21
			6.1.2.1	cio_ActiveSubDomain	21
			6.1.2.2	cio_ActiveSubDomain	22
			6.1.2.3	~cio_ActiveSubDomain	23
		6.1.3	関数		23
			6.1.3.1	clear	23
			6.1.3.2	GetPos	23
			6.1.3.3	operator!=	23
			6.1.3.4	operator==	24
			6.1.3.5	SetPos	24
		6.1.4	变数		25
			6.1.4.1	m_pos	25
	6.2	クラス	cio_Array		25
		6.2.1	説明		28
		6.2.2	コンスト	ラクタとデストラクタ	28
			6.2.2.1	~cio_Array	28
			6.2.2.2	cio_Array	28
			6.2.2.3	cio_Array	28
		6.2.3	関数		29
			6.2.3.1	_getArraySize	29
			6.2.3.2	_getArraySizeInt	29
			6.2.3.3	copyArray	29
			6.2.3.4	copyArray	30
			6.2.3.5	getArrayLength	30
			6.2.3.6	getArrayShape	30
			6.2.3.7	getArrayShapeString	30
			6.2.3.8	getArraySize	30
			6.2.3.9	getArraySizeInt	31
			6.2.3.10	getData	31
			6.2.3.11	getDataType	32
			6.2.3.12	getDataTypeString	32
			6.2.3.13	getGc	33
			6.2.3.14	getGcInt	33
			6.2.3.15	getHeadIndex	33
			6.2.3.16	getNcomp	33
			6.2.3.17	getNcompInt	34
			6.2.3.18	getTailIndex	34

CONTENTS

		6.2.3.19	InstanceArray	 	 34
		6.2.3.20	instanceArray	 	 35
		6.2.3.21	instanceArray	 	 35
		6.2.3.22	instanceArray	 	 35
		6.2.3.23	instanceArray	 	 36
		6.2.3.24	instanceArray	 	 36
		6.2.3.25	instanceArray	 	 36
		6.2.3.26	instanceArray	 	 36
		6.2.3.27	instanceArray	 	 37
		6.2.3.28	instanceArray	 	 37
		6.2.3.29	instanceArray	 	 37
		6.2.3.30	instanceArray	 	 37
		6.2.3.31	interp_coarse	 	 38
		6.2.3.32	readBinary	 	 39
		6.2.3.33	setHeadIndex	 	 39
		6.2.3.34	writeBinary	 	 39
	6.2.4	変数		 	 39
		6.2.4.1	m_dtype	 	 39
		6.2.4.2	m_gc	 	 40
		6.2.4.3	m_gcl	 	 40
		6.2.4.4	m_gcl	 	 40
		6.2.4.5	m_headIndex	 	 40
		6.2.4.6	m_ncomp	 	 40
		6.2.4.7	m_ncompl	 	 40
		6.2.4.8	m_shape	 	 40
		6.2.4.9	m_sz	 	 40
		6.2.4.10	m_Sz	 	 41
		6.2.4.11	m_szl	 	 41
		6.2.4.12	m_Szl	 	 41
		6.2.4.13	m_tailIndex	 	 41
6.3	クラス	cio_DFI		 	 41
	6.3.1	説明		 	 46
	6.3.2	コンスト	- ラクタとデストラクタ	 	 47
		6.3.2.1	cio_DFI	 	 47
		6.3.2.2	~cio_DFI	 	 47
	6.3.3	関数		 	 47
		6.3.3.1	AddUnit		47
		6.3.3.2	CheckReadRank		47
		6.3.3.3	CheckReadType		48
		6.3.3.4	cio_Create_dfiProcessInfo	 	 49

vi CONTENTS

6.3.3.5	ConvDatatypeE2S	50
6.3.3.6	ConvDatatypeS2E	50
6.3.3.7	CreateReadStartEnd	51
6.3.3.8	Generate_DFI_Name	52
6.3.3.9	Generate_Directory_Path	52
6.3.3.10	Generate_FieldFileName	53
6.3.3.11	get_cio_Datasize	54
6.3.3.12	GetArrayShape	54
6.3.3.13	GetArrayShapeString	55
6.3.3.14	GetcioDomain	55
6.3.3.15	GetcioFileInfo	55
6.3.3.16	GetcioFilePath	55
6.3.3.17	GetcioMPI	56
6.3.3.18	GetcioProcess	56
6.3.3.19	GetcioTimeSlice	56
6.3.3.20	GetcioUnit	57
6.3.3.21	getComponentVariable	57
6.3.3.22	GetDataType	57
6.3.3.23	GetDataTypeString	57
6.3.3.24	GetDFIGlobalDivision	58
6.3.3.25	GetDFIGlobalVoxel	58
6.3.3.26	getMinMax	58
6.3.3.27	GetNumComponent	59
6.3.3.28	GetUnit	59
6.3.3.29	GetUnitElem	59
6.3.3.30	getVectorMinMax	60
6.3.3.31	getVersionInfo	60
6.3.3.32	MakeDirectory	60
6.3.3.33	MakeDirectoryPath	61
6.3.3.34	MakeDirectorySub	61
6.3.3.35	normalizeBaseTime	62
6.3.3.36	normalizeDelteT	62
6.3.3.37	normalizeIntervalTime	62
6.3.3.38	normalizeLastTime	63
6.3.3.39	normalizeStartTime	63
6.3.3.40	normalizeTime	63
6.3.3.41	read_averaged	63
6.3.3.42	read_Datarecord	64
6.3.3.43	read_HeaderRecord	64
6.3.3.44	ReadData	64

CONTENTS vii

	6.3.3.45	ReadData	65
	6.3.3.46	ReadData	65
	6.3.3.47	ReadData	67
	6.3.3.48	ReadData	67
	6.3.3.49	ReadFieldData	69
	6.3.3.50	ReadInit	71
	6.3.3.51	setComponentVariable	74
	6.3.3.52	setIntervalStep	75
	6.3.3.53	setIntervalTime	75
	6.3.3.54	SetTimeSliceFlag	76
	6.3.3.55	write_averaged	77
	6.3.3.56	write_DataRecord	77
	6.3.3.57	write_HeaderRecord	77
	6.3.3.58	WriteData	78
	6.3.3.59	WriteData	78
	6.3.3.60	WriteData	80
	6.3.3.61	WriteFieldData	81
	6.3.3.62	WriteIndexDfiFile	82
	6.3.3.63	WriteInit	83
	6.3.3.64	WriteInit	84
	6.3.3.65	WriteProcDfiFile	86
	6.3.3.66	WriteProcDfiFile	86
6.3.4	变数		88
	6.3.4.1	DFI_Domain	88
	6.3.4.2	DFI_Finfo	88
	6.3.4.3	DFI_Fpath	88
	6.3.4.4	DFI_MPI	88
	6.3.4.5	DFI_Process	88
	6.3.4.6	DFI_TimeSlice	89
	6.3.4.7	DFI_Unit	89
	6.3.4.8	$m_comm \ \dots \dots$	89
	6.3.4.9	m_directoryPath	89
	6.3.4.10	m_indexDfiName	89
	6.3.4.11	m_intervalMngr	89
	6.3.4.12	m_RankID	89
	6.3.4.13	m_read_type	90
	6.3.4.14	m_readRankList	90
クラス	cio_DFI_E	BOV	90
6.4.1	説明		92
6.4.2	コンスト	ラクタとデストラクタ	92
	クラス 6.4.1	6.3.3.46 6.3.3.47 6.3.3.48 6.3.3.50 6.3.3.51 6.3.3.52 6.3.3.53 6.3.3.54 6.3.3.55 6.3.3.56 6.3.3.57 6.3.3.58 6.3.3.60 6.3.3.61 6.3.3.62 6.3.3.63 6.3.3.64 6.3.3.65 6.3.3.65 6.3.3.66 6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.4.3 6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.4.3 6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.4.3 6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.4.3 6.3.4.1	6.3.3.46 ReadData 6.3.3.47 ReadData 6.3.3.48 ReadData 6.3.3.49 ReadFieldData 6.3.3.50 ReadInit 6.3.3.51 setComponentVariable 6.3.3.52 setIntervalStep 6.3.3.53 setIntervalStep 6.3.3.54 SetTimeSitoeFlag 6.3.3.55 write_averaged 6.3.3.56 write_DataRecord 6.3.3.57 write_DataRecord 6.3.3.58 WriteData 6.3.3.59 WriteData 6.3.3.60 WriteData 6.3.3.61 WriteFieldData 6.3.3.62 WriteInit 6.3.3.63 WriteInit 6.3.3.63 WriteInit 6.3.3.64 WriteInit 6.3.3.65 WriteProcDiFile 6.3.3.65 WriteProcDiFile 6.3.4.1 DFL_Domain 6.3.4.2 数trip DFL_Epath 6.3.4.3 DFL_Fpath 6.3.4.4 DFL_MPI 6.3.4.5 DFL_Process 6.3.4.6 DFL_TimeSlice 6.3.4.7 DFL_Unit 6.3.4.8 m_comm 6.3.4.9 m_directoryPath 6.3.4.10 m_indexDiName 6.3.4.11 m_indexDiName 6.3.4.11 m_comm 6.3.4.11 m_indexDiName 6.3.4.11 m_indexDiName 6.3.4.11 m_indexDiName 6.3.4.11 m_readRankID 6.3.4.12 m_readRankID 6.3.4.13 m_read_lype 6.3.4.14 m_readRankList 7万ス cio_DFI_BOV 6.4.11 就明

viii CONTENTS

		6.4.2.1 cio_DFI_BOV
		6.4.2.2 cio_DFI_BOV
		6.4.2.3 ~cio_DFI_BOV
	6.4.3	関数
		6.4.3.1 read_averaged
		6.4.3.2 read_Datarecord
		6.4.3.3 read_HeaderRecord
		6.4.3.4 write_averaged
		6.4.3.5 write_DataRecord
		6.4.3.6 write_HeaderRecord
6.5	クラス	Cio_DFI_SPH
	6.5.1	説明99
	6.5.2	列挙型 99
		6.5.2.1 DataDims
		6.5.2.2 RealType
	6.5.3	コンストラクタとデストラクタ 99
		6.5.3.1 cio_DFI_SPH
		6.5.3.2 cio_DFI_SPH
		6.5.3.3 ~cio_DFI_SPH
	6.5.4	関数
		6.5.4.1 read_averaged
		6.5.4.2 read_Datarecord
		6.5.4.3 read_HeaderRecord
		6.5.4.4 write_averaged
		6.5.4.5 write_DataRecord
		6.5.4.6 write_HeaderRecord
6.6	クラス	Cio_Domain
	6.6.1	説明
	6.6.2	コンストラクタとデストラクタ110
		6.6.2.1 cio_Domain
		6.6.2.2 cio_Domain
		6.6.2.3 ~cio_Domain
	6.6.3	関数
		6.6.3.1 Read
		6.6.3.2 Write
	6.6.4	变数
		6.6.4.1 ActiveSubdomainFile
		6.6.4.2 GlobalDivision
		6.6.4.3 GlobalOrigin
		6.6.4.4 GlobalRegion

CONTENTS

		6.6.4.5	GlobalVoxel	14
6.7	クラス	. cio_FileIr	nfo	14
	6.7.1	説明		15
	6.7.2	コンスト	- ラクタとデストラクタ	15
		6.7.2.1	cio_FileInfo	15
		6.7.2.2	cio_FileInfo	15
		6.7.2.3	~cio_FileInfo	16
	6.7.3	関数		16
		6.7.3.1	getComponentVariable	16
		6.7.3.2	Read	17
		6.7.3.3	setComponentVariable	20
		6.7.3.4	Write	20
	6.7.4	変数		21
		6.7.4.1	ArrayShape	21
		6.7.4.2	Component	22
		6.7.4.3	ComponentVariable	22
		6.7.4.4	DataType	22
		6.7.4.5	DirectoryPath	22
		6.7.4.6	Endian	22
		6.7.4.7	FileFormat	22
		6.7.4.8	GuideCell	23
		6.7.4.9	Prefix	23
		6.7.4.10	TimeSliceDirFlag	23
6.8	クラス	. cio_FileP	Path	23
	6.8.1	説明		23
	6.8.2	コンスト	· ラクタとデストラクタ	24
		6.8.2.1	cio_FilePath	24
		6.8.2.2	cio_FilePath	24
		6.8.2.3	~cio_FilePath	24
	6.8.3	関数		24
		6.8.3.1	Read	24
		6.8.3.2	Write	25
	6.8.4	变数		25
		6.8.4.1	ProcDFIFile	25
6.9	クラス	. cio_Inter	val_Mngr	26
	6.9.1	説明		27
	6.9.2	列挙型		27
		6.9.2.1	type_IO_spec	27
	6.9.3	コンスト	·ラクタとデストラクタ12	28
		6.9.3.1	cio_Interval_Mngr	28

X CONTENTS

		6.9.3.2	~cio_Interval_Mngr	28
	6.9.4	関数		28
		6.9.4.1	calcNextStep	28
		6.9.4.2	calcNextTime	29
		6.9.4.3	dmod	29
		6.9.4.4	getIntervalStep	29
		6.9.4.5	getIntervalTime	29
		6.9.4.6	getMode	29
		6.9.4.7	getStartStep	30
		6.9.4.8	getStartTime	30
		6.9.4.9	initTrigger	30
		6.9.4.10	isLastStep	31
		6.9.4.11	isLastTime	31
		6.9.4.12	isStarted	31
		6.9.4.13	isTriggered	31
		6.9.4.14	normalizeBaseTime	33
		6.9.4.15	normalizeDelteT	33
		6.9.4.16	normalizeIntervalTime	33
		6.9.4.17	normalizeLastTime	33
		6.9.4.18	normalizeStartTime	33
		6.9.4.19	normalizeTime	34
		6.9.4.20	setInterval	34
		6.9.4.21	setLast	34
		6.9.4.22	setMode	35
		6.9.4.23	setStart	35
	6.9.5	变数		135
		6.9.5.1	m_base_step	35
		6.9.5.2	m_base_time	35
		6.9.5.3	m_dt	35
		6.9.5.4	m_intvl_step	36
		6.9.5.5	m_intvl_time	36
		6.9.5.6	m_last_step	36
		6.9.5.7	m_last_time	36
		6.9.5.8	m_mode	36
		6.9.5.9	m_start_step	36
		6.9.5.10	m_start_time	36
6.10				
	6.10.1	説明		37
	6.10.2		·ラクタとデストラクタ	
		6.10.2.1	cio_MPI 1	37

CONTENTS xi

		6.10.2.2 cio_MPI
		6.10.2.3 ~cio_MPI
	6.10.3	関数
		6.10.3.1 Read
		6.10.3.2 Write
	6.10.4	变数
		6.10.4.1 NumberOfGroup
		6.10.4.2 NumberOfRank
6.11	クラス	cio_Process
	6.11.1	説明
	6.11.2	型定義
		6.11.2.1 headT
	6.11.3	コンストラクタとデストラクタ14
		6.11.3.1 cio_Process
		6.11.3.2 ~cio_Process
	6.11.4	関数
		6.11.4.1 CheckReadRank
		6.11.4.2 CheckStartEnd
		6.11.4.3 CreateHeadMap
		6.11.4.4 CreateHeadMap
		6.11.4.5 CreateRankList
		6.11.4.6 CreateRankList
		6.11.4.7 CreateRankMap
		6.11.4.8 CreateRankMap
		6.11.4.9 CreateSubDomainInfo
		6.11.4.10 isMatchEndianSbdmMagick
		6.11.4.11 Read
		6.11.4.12 ReadActiveSubdomainFile
		6.11.4.13 Write
	6.11.5	变数
		6.11.5.1 m_rankMap
		6.11.5.2 RankList
6.12	クラス	cio_Rank
	6.12.1	説明
	6.12.2	コンストラクタとデストラクタ150
		6.12.2.1 cio_Rank
		6.12.2.2 ~cio_Rank
	6.12.3	関数
		6.12.3.1 Read
		6.12.3.2 Write

xii CONTENTS

	6.12.4	変数				 	 	 	 	 	155
		6.12.4.1	HeadIndex			 	 	 	 	 	155
		6.12.4.2	HostName			 	 	 	 	 	155
		6.12.4.3	RankID			 	 	 	 	 	155
		6.12.4.4	TailIndex .			 	 	 	 	 	155
		6.12.4.5	VoxelSize .			 	 	 	 	 	155
6.13	クラス	cio_Slice				 	 	 	 	 	156
	6.13.1	説明				 	 	 	 	 	156
	6.13.2	コンスト	ラクタとデ	ストラ	クタ	 	 	 	 	 	156
		6.13.2.1	cio_Slice .			 	 	 	 	 	156
		6.13.2.2	\sim cio_Slice			 	 	 	 	 	157
	6.13.3	関数				 	 	 	 	 	157
		6.13.3.1	Read			 	 	 	 	 	157
		6.13.3.2	Write			 	 	 	 	 	159
	6.13.4	変数				 	 	 	 	 	159
		6.13.4.1	AveragedSt	ер		 	 	 	 	 	159
		6.13.4.2	AveragedTi	me		 	 	 	 	 	160
		6.13.4.3	avr_mode			 	 	 	 	 	160
		6.13.4.4	Max			 	 	 	 	 	160
		6.13.4.5	Min			 	 	 	 	 	160
		6.13.4.6	step			 	 	 	 	 	160
		6.13.4.7	time			 	 	 	 	 	160
		6.13.4.8	VectorMax			 	 	 	 	 	160
		6.13.4.9	VectorMin			 	 	 	 	 	160
6.14	クラス	cio_TextP	arser			 	 	 	 	 	161
	6.14.1	説明				 	 	 	 	 	161
	6.14.2	コンスト	ラクタとデ	ストラ	クタ	 	 	 	 	 	162
		6.14.2.1	cio_TextPar	ser		 	 	 	 	 	162
		6.14.2.2	\sim cio_TextP	arser .		 	 	 	 	 	162
	6.14.3										
		6.14.3.1	chkLabel .			 	 	 	 	 	162
		6.14.3.2	chkNode .			 	 	 	 	 	163
		6.14.3.3	countLabels			 	 	 	 	 	164
		6.14.3.4	GetNodeStr			 	 	 	 	 	165
		6.14.3.5	getTPinstan	ce		 	 	 	 	 	166
		6.14.3.6	GetValue .			 	 	 	 	 	166
		6.14.3.7	GetValue .			 	 	 	 	 	167
			GetValue .								
		6.14.3.9	GetVector			 	 	 	 	 	168
		6.14.3.10	GetVector			 	 	 	 	 	169

CONTENTS xiii

		6.14.3.11 GetVector
		6.14.3.12 readTPfile
		6.14.3.13 remove
	6.14.4	变数
		6.14.4.1 tp
6.15	クラス	cio_TimeSlice
	6.15.1	説明
	6.15.2	コンストラクタとデストラクタ17
		6.15.2.1 cio_TimeSlice
		6.15.2.2 ~cio_TimeSlice
	6.15.3	関数
		6.15.3.1 AddSlice
		6.15.3.2 getMinMax
		6.15.3.3 getVectorMinMax
		6.15.3.4 Read
		6.15.3.5 Write
	6.15.4	変数
		6.15.4.1 SliceList
6.16		. テンプレート cio_TypeArray <t>17</t>
		説明
	6.16.2	コンストラクタとデストラクタ17
		6.16.2.1 cio_TypeArray
		6.16.2.2 cio_TypeArray
		6.16.2.3 ~cio_TypeArray
		6.16.2.4 cio_TypeArray
	6.16.3	関数
		6.16.3.1 _val
		6.16.3.2 _val
		6.16.3.3 copyArray
		6.16.3.4 copyArray
		6.16.3.5 getData
		6.16.3.6 hval
		6.16.3.7 hval
		6.16.3.8 readBinary
		6.16.3.9 val
		6.16.3.10 val
		6.16.3.11 writeBinary
	6.16.4	变数
		6.16.4.1 m_data
		6.16.4.2 m_outptr

XIV

	6.17	クラス	cio_Unit	83
		6.17.1	説明	83
		6.17.2	コンストラクタとデストラクタ1	83
			6.17.2.1 cio_Unit	83
			6.17.2.2 ~cio_Unit	84
		6.17.3	関数	84
			6.17.3.1 GetUnit	84
			6.17.3.2 GetUnitElem	84
			6.17.3.3 Read	85
			6.17.3.4 Write	86
		6.17.4	变数	86
			6.17.4.1 UnitList	86
	6.18	クラス	. cio_UnitElem	87
		6.18.1	説明	87
		6.18.2	コンストラクタとデストラクタ1	87
			6.18.2.1 cio_UnitElem	87
			6.18.2.2 cio_UnitElem	88
			6.18.2.3 ~cio_UnitElem	88
		6.18.3	関数	88
			6.18.3.1 Read	88
			6.18.3.2 Write	89
		6.18.4	变数	89
			6.18.4.1 BsetDiff	89
			6.18.4.2 difference	89
			6.18.4.3 Name	90
			6.18.4.4 reference	90
			6.18.4.5 Unit	90
_		211		•
7	ファ			91
	7.1	_		91
	7.0	7.1.1	説明	
	7.2			91
	7.3	_	ray.h	
		7.3.1	関数	
			7.3.1.1 cio_interp_ijkn_r4	
				93
			7.3.1.3 cio_interp_nijk_r4	
				93
	7.4	_	ray_inline.h	
		7.4.1	マクロ定義	94

CONTENTS xv

		7.4.1.1	CIO_INLINE	194
		7.4.1.2	CIO_MEMFUN	194
7.5	cio_De	efine.h		194
	7.5.1	説明		197
	7.5.2	マクロ定	《義	197
		7.5.2.1	_CIO_IDX_IJ	197
		7.5.2.2	_CIO_IDX_IJK	197
		7.5.2.3	_CIO_IDX_IJKN	199
		7.5.2.4	_CIO_IDX_NIJ	199
		7.5.2.5	_CIO_IDX_NIJK	200
		7.5.2.6	_CIO_TAB_STR	200
		7.5.2.7	_CIO_WRITE_TAB	200
		7.5.2.8	D_CIO_BIG	201
		7.5.2.9	D_CIO_EXT_BOV	201
		7.5.2.10	D_CIO_EXT_SPH	201
		7.5.2.11	D_CIO_FLOAT32	201
		7.5.2.12	D_CIO_FLOAT64	201
		7.5.2.13	D_CIO_IJNK	201
		7.5.2.14	D_CIO_INT16	201
		7.5.2.15	D_CIO_INT32	201
		7.5.2.16	D_CIO_INT64	202
		7.5.2.17	D_CIO_INT8	202
		7.5.2.18	D_CIO_LITTLE	202
		7.5.2.19	D_CIO_NIJK	202
		7.5.2.20	D_CIO_OFF	202
		7.5.2.21	D_CIO_ON	202
		7.5.2.22	D_CIO_UINT16	202
		7.5.2.23	D_CIO_UINT32	202
		7.5.2.24	D_CIO_UINT64	202
		7.5.2.25	D_CIO_UINT8	202
7.6	cio_DF	FI.C		203
	7.6.1	説明		203
7.7	cio_DF	El.h		203
	7.7.1	説明		204
7.8	cio_DF	FI_BOV.C		204
	7.8.1	説明		204
7.9	cio_DF	I_BOV.h		205
	7.9.1	説明		205
7.10				
	7.10.1	マクロ定	'義	206

xvi CONTENTS

	7.10.1.1 CIO_INLINE	
7.11	cio_DFI_Read.C	
	7.11.1 説明	
7.12	cio_DFI_SPH.C	
	7.12.1 説明	
7.13	cio_DFI_SPH.h	
	7.13.1 説明	207
7.14	cio_DFI_Write.C	
	7.14.1 説明	
7.15	cio_Domain.C	
	7.15.1 説明	
7.16	cio_Domain.h	
	7.16.1 説明	
7.17	cio_endianUtil.h	
	7.17.1 説明	
	7.17.2 マクロ定義	
	7.17.2.1 BSWAP16	
	7.17.2.2 BSWAP32	
	7.17.2.3 BSWAP64	
	7.17.2.4 BSWAP_X_16	
	7.17.2.5 BSWAP_X_32	
	7.17.2.6 BSWAP_X_64	
	7.17.2.7 BSWAPVEC	
	7.17.2.8 CIO_INLINE	
7 10	7.17.2.10 SBSWAPVEC	
7.10	7.18.1 説明	
7 10	cio FileInfo.h	
7.19	7.19.1 説明	
7 20	cio FilePath.C	
7.20	7.20.1 説明	
7 91	cio FilePath.h	
7.21	7.21.1 説明	
7 22	cio_interp_ijkn.h	
	cio_interp_nijk.h	
	cio_Interval_Mngr.h	
	cio_MPI.C	
7.20	7.25.1 説明	
7.26	cio_MPl.h	
0		

CONTENTS xvii

	7.26.1	説明				 	 	 	 	 	215
7.27	cio_Pat	thUtil.h .				 	 	 	 	 	215
	7.27.1	マクロ定	義			 	 	 	 	 	216
		7.27.1.1	MAXPA	THLEN .		 	 	 	 	 	216
7.28	cio_Pro	cess.C .				 	 	 	 	 	216
	7.28.1	説明				 	 	 	 	 	216
7.29	cio_Pro	ocess.h .				 	 	 	 	 	217
	7.29.1	説明				 	 	 	 	 	217
7.30	cio_Tex	ktParser.C				 	 	 	 	 	217
	7.30.1	説明				 	 	 	 	 	217
7.31	cio_Tex	ktParser.h				 	 	 	 	 	218
	7.31.1	説明				 	 	 	 	 	218
7.32	cio_Tin	neSlice.C				 	 	 	 	 	218
	7.32.1	説明				 	 	 	 	 	219
7.33	cio_Tin	neSlice.h				 	 	 	 	 	219
	7.33.1	説明				 	 	 	 	 	219
7.34	cio_Typ	eArray.h				 	 	 	 	 	219
7.35	cio_Un	it.C				 	 	 	 	 	220
	7.35.1	説明				 	 	 	 	 	221
7.36	cio_Un	it.h				 	 	 	 	 	221
	7.36.1	説明				 	 	 	 	 	221
7.37	cio_Ver	rsion.h .				 	 	 	 	 	221
	7.37.1	説明				 	 	 	 	 	222
	7.37.2	マクロ定	義			 	 	 	 	 	222
		7.37.2.1	CIO_RE	VISION		 	 	 	 	 	222
		7.37.2.2	CIO_VE	RSION_N	١ ٥٧	 	 	 	 	 	222
7.38	mpi_stu	ubs.h				 	 	 	 	 	222
	7.38.1	マクロ定	義			 	 	 	 	 	222
		7.38.1.1	MPI_CF	IAR		 	 	 	 	 	222
		7.38.1.2	MPI_CC	OM_WO	RLD .	 	 	 	 	 	223
		7.38.1.3	MPI_IN	Γ		 	 	 	 	 	223
		7.38.1.4	MPI_SU	ICCESS		 	 	 	 	 	223
	7.38.2	型定義				 	 	 	 	 	223
		7.38.2.1	MPI_Co	mm		 	 	 	 	 	223
		7.38.2.2	MPI_Da	tatype .		 	 	 	 	 	223
	7.38.3	関数				 	 	 	 	 	223
		7.38.3.1	MPI_AII	gather .		 	 	 	 	 	223
		7.38.3.2	MPI_Co	mm_rank		 	 	 	 	 	223
		7.38.3.3	MPI_Co	mm_size		 	 	 	 	 	223
		7.38.3.4	MPI_Ga	ther		 	 	 	 	 	224

CONTE	:NIS
7.38.3.5 MPI_Init	224
	225

Cartesian Input/Output Library に対して Thu Oct 3 2013 13:54:52 に生成されました。 Doxygen

ネームスペース索引

1.1 ネームスペー	ス一覧	
ネームスペースの一覧で	す 。	
CIO		

階層索引

2.1 クラス階層

この	継承一覧はおおまかにはソートされていますが、完全にアルファベット順でソートされてはいませ	ん。
	_ActiveSubDomain	21
	_Array	25
	$\label{eq:cio_TypeArray} \mbox{cio_TypeArray} < \mbox{T} > \ \ \dots \$	176
	_DFI	41
	cio_DFI_BOV	90
	cio_DFI_SPH	97
	_Domain	109
	_FileInfo	114
	_FilePath	
	_Interval_Mngr	
		137
		139
	- "	152
	Slice	
	TextParser	
	TimeSlice	
	_Unit	
	UnitElem	18/

構成索引

3.1 構成

クラス、構造体、共用体、インタフェースの説明です。

cio_ActiveSubDomain	
cio_Array	25
cio_DFI	41
cio_DFI_BOV	90
cio_DFI_SPH	
cio_Domain	
cio_FileInfo	
cio_FilePath	
cio_Interval_Mngr	126
cio_MPI	
cio_Process	
cio_Rank	
cio_Slice	
cio_TextParser	
cio_TimeSlice	
cio_TypeArray< T >	
cio_Unit	183
cio UnitElem	187

ファイル索引

4.1 ファイル一覧

_	40	1	-		اا	臣た 一	~ ~
,	XI.	1.1	ノア	1	11,—	T	· · · a

cio_ActiveSubDomain.C
Cio_ActiveSubDomain class 関数
cio_ActiveSubDomain.h
cio_Array.h
cio_Array_inline.h
cio_Define.h
CIO の定義マクロ記述ヘッダーファイル
cio_DFI.C
Cio_DFI Class
cio_DFI.h
Cio_DFI Class Header
cio_DFI_BOV.C
Cio_DFI_BOV Class
cio_DFI_BOV.h
Cio_DFI_BOV Class Header
cio_DFI_inline.h
cio_DFI_Read.C
Cio_DFI Class
cio_DFI_SPH.C
Cio_DFI_SPH Class
cio_DFI_SPH.h
Cio_DFI_SPH Class Header
cio_DFI_Write.C
Cio_DFI Class
cio_Domain.C
Cio Domain Class
cio_Domain.h
Cio Domain Class Header
cio endianUtil.h
cio_FileInfo.C
Cio FileInfo Class
cio FileInfo.h
Cio FileInfo Class Header
cio_FilePath.C
Cio FilePath Class
cio_FilePath.h
Cio_FilePath Class Header

7 アイル索引

cio_interp_ijkn.h	214
cio_interp_nijk.h	214
cio_Interval_Mngr.h	214
cio_MPI.C	
Cio_MPI Class	214
cio_MPI.h	
Cio_MPI Class Header	215
cio_PathUtil.h	215
cio_Process.C	
Cio_Rank & cio_Process Class	216
cio_Process.h	
Cio_RANK & cio_Process Class Header	217
cio_TextParser.C	
TextParser Control class	217
cio_TextParser.h	
TextParser Control class Header	218
cio_TimeSlice.C	
Cio_Slice Class	218
cio_TimeSlice.h	
Cio_Slice & cio_TimeSliceClass Header	219
cio_TypeArray.h	219
cio_Unit.C	
Cio_Unit Class	220
cio_Unit.h	
Cio_UnitElem & cio_Unit Class Header	221
cio_Version.h	
mni stuhs h	222

ネームスペース

5.1 ネームスペース CIO

= 1900, E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE = 2000,

列挙型

```
enum E_CIO_FORMAT { E_CIO_FMT_UNKNOWN = -1, E_CIO_FMT_SPH, E_CIO_FMT_BOV }
• enum E CIO ONOFF { E CIO OFF = 0, E CIO ON }
enum E_CIO_DTYPE {
 E_CIO_DTYPE_UNKNOWN = 0, E_CIO_INT8, E_CIO_INT16, E_CIO_INT32,
 E_CIO_INT64, E_CIO_UINT8, E_CIO_UINT16, E_CIO_UINT32,
 E_CIO_UINT64, E_CIO_FLOAT32, E_CIO_FLOAT64 }

    enum E_CIO_ARRAYSHAPE { E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN =-1, E_CIO_IJKN =0, E_CIO_NIJK }

    enum E_CIO_ENDIANTYPE { E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN =-1, E_CIO_LITTLE =0, E_CIO_BIG }

enum E CIO READTYPE {
 E CIO SAMEDIV SAMERES =1, E CIO SAMEDIV REFINEMENT, E CIO DIFFDIV SAMERES,
 E CIO DIFFDIV REFINEMENT,
 E_CIO_READTYPE_UNKNOWN }
enum E CIO ERRORCODE {
 E_CIO_SUCCESS = 1, E_CIO_ERROR = -1, E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN = 1000,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION = 1001,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL = 1002, E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION =
 1003, E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH = 1004, E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY
 E CIO ERROR READ DFI PREFIX = 1006, E CIO ERROR READ DFI FILEFORMAT = 1007,
 E CIO ERROR READ DFI GUIDECELL = 1008, E CIO ERROR READ DFI DATATYPE = 1009,
 E CIO ERROR READ DFI ENDIAN = 1010, E CIO ERROR READ DFI ARRAYSHAPE = 1011,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT = 1012, E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
 = 1013,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK = 1014, E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID = 1015, E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOST
 = 1016, E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE = 1017,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX = 1018, E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX = 1019,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE = 1020, E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP = 1021,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME = 1022, E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX = 1023, E_CIO_ERROR_READ_DFI_
 = 1024, E CIO ERROR READ DFI MAX = 1025,
 E CIO ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR = 1050, E_CIO_ERROR_TEXTPARSER = 1051,
 E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO = 1052, E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH = 1053,
 E CIO ERROR READ UNIT = 1054, E CIO ERROR READ TIMESLICE = 1055, E CIO ERROR READ PROCFILE OPE
 = 1056, E CIO ERROR READ DOMAIN = 1057,
 E CIO ERROR READ MPI = 1058, E CIO ERROR READ PROCESS = 1059, E CIO ERROR READ FIELDDATA FILE
```

E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1 = 2001, E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2 = 2002, E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC

10 ネームスペース

```
= 2003, E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4 = 2004,
E CIO ERROR READ SPH REC5 = 2005, E CIO ERROR READ SPH REC6 = 2006, E CIO ERROR READ SPH REC
= 2007, E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE = 2050,
E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN = 2051, E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE = 2100, E_CIO_ERROR_READ_FIELD_H
= 2102, E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD = 2103,
E CIO ERROR READ FIELD AVERAGED RECORD = 2104, E CIO ERROR MISMATCH NP SUBDOMAIN
= 3003, E CIO ERROR INVALID DIVNUM = 3011, E CIO ERROR OPEN SBDM = 3012,
E CIO ERROR READ SBDM HEADER = 3013, E CIO ERROR READ SBDM FORMAT = 3014,
E CIO ERROR READ SBDM DIV = 3015, E CIO ERROR READ SBDM CONTENTS = 3016,
E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO = 3017, E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY = 3100,
E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA = 3101, E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD =
3102,
E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD = 3103, E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD
= 3104, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1 = 3201, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2 = 3202,
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3 = 3203, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4 = 3204, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_F
= 3205, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6 = 3206,
E CIO ERROR WRITE SPH REC7 = 3207, E CIO ERROR WRITE PROCFILENAME EMPTY = 3500,
E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR = 3501, E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN = 3502,
E_CIO_ERROR_WRITE_MPI = 3503, E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS = 3504, E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID
= 3505, E CIO ERROR WRITE INDEXFILENAME EMPTY = 3510,
E CIO ERROR WRITE PREFIX EMPTY = 3511, E CIO ERROR WRITE INDEXFILE OPENERROR =
3512, E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO = 3513, E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT = 3514,
E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE = 3515, E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH = 3516, E_CIO_WARN_GETUNIT
= 4000  }
```

関数

- · char cioPath_getDelimChar ()
- std::string cioPath_getDelimString ()
- bool cioPath_hasDrive (const std::string &path)
- std::string vfvPath_emitDrive (std::string &path)
- bool cioPath_isAbsolute (const std::string &path)
- std::string cioPath_DirName (const std::string &path, const char dc=cioPath_getDelimChar())
- std::string cioPath_FileName (const std::string &path, const std::string &addext=std::string(""), const char dc=cioPath_getDelimChar())
- std::string cioPath_ConnectPath (std::string dirName, std::string fname)

5.1.1 説明

namespace の設定

5.1.2 列挙型

5.1.2.1 enum CIO::E CIO ARRAYSHAPE

配列形式

列挙型の値

E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN 未定 E_CIO_IJKN ijkn E_CIO_NIJK nijk

cio_Define.h の 86 行で定義されています。

データ形式

列挙型の値

E_CIO_DTYPE_UNKNOWN 未定
E_CIO_INT8 char
E_CIO_INT16 short
E_CIO_INT32 int
E_CIO_INT64 long long
E_CIO_UINT8 unsigned char
E_CIO_UINT16 unsigned short
E_CIO_UINT32 unsigned int
E_CIO_UINT34 unsigned long long

E_CIO_FLOAT64 double

E_CIO_FLOAT32 float

cio_Define.h の 70 行で定義されています。

```
E_CIO_DTYPE_UNKNOWN = 0,
73
       E_CIO_INT8,
74
75
       E_CIO_INT16,
      E_CIO_INT32,
76
      E_CIO_INT64,
      E CIO UINT8,
       E_CIO_UINT16,
79
       E_CIO_UINT32,
80
       E_CIO_UINT64,
81
       E_CIO_FLOAT32,
      E_CIO_FLOAT64
82
```

5.1.2.3 enum CIO::E_CIO_ENDIANTYPE

Endian 形式

列挙型の値

E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN
E_CIO_LITTLE
E_CIO_BIG

cio_Define.h の 94 行で定義されています。

```
95 {
96 E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN=-1,
97 E_CIO_LITTLE=0,
98 E_CIO_BIG
99 }:
```

```
5.1.2.4 enum CIO::E_CIO_ERRORCODE
```

CIO のエラーコード

列挙型の値

- E_CIO_SUCCESS 正常終了
- **E_CIO_ERROR** エラー終了
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN DFI GlobalOrigin 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION DFI GlobalRegion 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL DFI GlobalVoxel 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION** DFI GlobalDivision 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH** DFI DirectoryPath 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY DFI TimeSliceDirectoryPath 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX DFI Prefix 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT** DFI FileFormat 読込みエラー
- E CIO ERROR READ DFI GUIDECELL DFI GuideCell 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE DFI DataType 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN DFI Endian 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE DFI ArrayShape 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT** DFI Component 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS DFI FilePath/Process 読込みエラー
- E CIO ERROR READ DFI NO RANK DFI Rank 要素なし
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID DFI ID 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME** DFI HoatName 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE DFI VoxelSize 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX DFI HeadIndex 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX DFI TailIndex 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE** DFI TimeSlice 要素なし
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP** DFI Step 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME** DFI Time 読込みエラー
- E CIO ERROR READ DFI NO MINMAX DFI MinMax 要素なし
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN** DFI Min 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX DFI Max 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR** Index ファイルオープンエラー
- E_CIO_ERROR_TEXTPARSER TextParser エラー
- **E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO** FileInfo 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH FilePath 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_UNIT UNIT 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE TimeSlice 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR** Proc ファイルオープンエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN Domain 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_MPI MPI 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_PROCESS Process 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE** フィールドデータファイル読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE** SPH ファイル読込みエラー

E CIO ERROR READ SPH REC1 SPH ファイルレコード 1 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2** SPH ファイルレコード 2 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3** SPH ファイルレコード 3 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4** SPH ファイルレコード 4 読込みエラー **E CIO ERROR READ SPH REC5** SPH ファイルレコード 5 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6** SPH ファイルレコード 6 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7** SPH ファイルレコード 7 読込みエラー **E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE** SPH のボクセルサイズとDFI のボクセルサイズが合致しない E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN 出力Fornat が合致しない(Endian 形式がBig,Little 以外) E CIO ERROR READ BOV FILE BOV ファイル読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD** フィールドヘッダーレコード読込み失敗 E CIO ERROR READ FIELD DATA RECORD フィールドデータレコード読込み失敗 **E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD** フィールドAverage 読込み失敗 **E CIO ERROR MISMATCH NP SUBDOMAIN** 並列数とサブドメイン数が一致していない E CIO ERROR INVALID DIVNUM 領域分割数が不正 **E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM** ActiveSubdomain ファイルのオープンに失敗 **E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER** ActiveSubdomain ファイルのヘッダー読み込みに失敗 E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT ActiveSubdomain ファイルのフォーマットエラー **E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV** ActiveSubdomain ファイルの領域分割数読み込みに失敗 **E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS** ActiveSubdomain ファイルのContents 読み込みに失敗 **E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO** ActiveSubdomain ファイルの活性ドメイン数が 0. E CIO ERROR MAKEDIRECTORY Directory 生成で失敗 E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA フィールドデータのオープンに失敗 **E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD** フィールドヘッダーレコード出力失敗 **E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD** フィールドデータレコード出力失敗 **E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD** フィールドAverage 出力失敗 **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1** SPH ファイルレコード 1 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2** SPH ファイルレコード 2 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3** SPH ファイルレコード 3 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4** SPH ファイルレコード 4 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5** SPH ファイルレコード 5 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6** SPH ファイルレコード 6 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7** SPH ファイルレコード 7 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY** proc dfi ファイル名が未定義 **E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR** proc dfi ファイルオープン失敗 E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN Domain 出力失敗 E CIO ERROR WRITE MPI MPI 出力失敗 E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS Process 出力失敗 E CIO ERROR WRITE RANKID 出力ランク以外 E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY index dfi ファイル名が未定義 E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY Prefix が未定義 **E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR** proc dfi ファイルオープン失敗

E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE TimeSlice 出力失敗

E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO FileInfo 出力失敗

E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT Unit 出力失敗

14 ネームスペース

E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH FilePath 出力失敗 E_CIO_WARN_GETUNIT Unit の単位がない

cio Define.h の 112 行で定義されています。

```
113
       E_CIO_SUCCESS
114
115 ,
        E CIO ERROR
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN
116 ,
117 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION
118
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL
119
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION
                                               = 1003
120 ,
                                               = 1004
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY = 1005
121 ,
                                        = 1006
122 ,
        E CIO ERROR READ DFI PREFIX
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT
124
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL
125
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE
                                               = 1009
126 ,
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN
                                               = 1010
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE
E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT
127 ,
                                               = 1011
128 ,
                                                = 1012
129
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK
130 ,
131
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID
                                               = 1015
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME
132
                                               = 1016
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE
E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX
133 ,
                                               = 1017
134 ,
                                               = 1018
135 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX
136
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE
                                               = 1020
137
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP
                                               = 1021
138
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME
                                               = 1022
                                               = 1023
139 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO MINMAX
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN
140 ,
                                               = 1024
                                               = 1025
141 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX
142
        E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR
143
        E_CIO_ERROR_TEXTPARSER
                                               = 1051
144
        E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO
                                               = 1052
145 ,
        E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH
                                               = 1053
                                               = 1054
146 ,
        E CIO ERROR_READ_UNIT
       E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE
147
148
        E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR
        E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN
149
150
        E_CIO_ERROR_READ_MPI
                                               = 1058
151 ,
        E_CIO_ERROR_READ_PROCESS
                                               = 1059
        E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE
152 ,
                                               = 1900
153 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE
                                               = 2000
154 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1
155
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2
156
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3
                                               = 2003
157
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4
                                               = 2004
158 ,
        E CIO ERROR_READ_SPH_REC5
                                               = 2005
159 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6
                                               = 2006
160 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7
                                               = 2007
161 ,
        E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE
                                               = 2050
        E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN
162
                                               = 2051
163 ,
        E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE
                                               = 2100
        E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD
164 ,
                                               = 2102
165 ,
        E CIO ERROR READ FIELD DATA RECORD
                                               = 2103
166 ,
       E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD = 2104
167 //,
         E_CIO_ERROR_DATATYPE
                                                  = 2500 ///< DataType error
                                               = 3003
        E_CIO_ERROR_MISMATCH_NP_SUBDOMAIN
168
       E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM
169
                                               = 3011
170 ,
        E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM
                                               = 3012
171 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER
                                               = 3013
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT
172
                                               = 3014
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV
174
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS
                                               = 3016
175
        E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO
                                               = 3017
                                               = 3100
176
        E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY
177
        E CIO ERROR OPEN FIELDDATA
        E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD
178
                                               = 3102
                                               = 3103
179
        E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD
        E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD = 3104
180
                                    = 3201
181
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1
                                               = 3202
182
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2
183 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3
                                               = 3203
                                               = 3204
184 ,
        E CIO ERROR WRITE SPH REC4
185 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6
186
187
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7
188 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY
                                                = 3500
        E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR
189 ,
                                                = 3501
190 .
        E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN
                                                = 3502
191 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_MPI
                                                = 3503
       E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS
```

```
E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID
194 , E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY
195 , E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY
                                                        = 3511
196 ,
      E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR
                                                       = 3512
        E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO
E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT
197 ,
                                                        = 3513
198 ,
                                                        = 3514
        E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE
                                                        = 3515
200 ,
         E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH
                                                        = 3516
201 , F
202 };
       E_CIO_WARN_GETUNIT
                                                        = 4000
```

5.1.2.5 enum CIO::E_CIO_FORMAT

File 形式

列挙型の値

E_CIO_FMT_UNKNOWN 未定 E_CIO_FMT_SPH sph format E_CIO_FMT_BOV bov format

cio_Define.h の 55 行で定義されています。

5.1.2.6 enum CIO::E_CIO_ONOFF

スイッチ on or off

列挙型の値

E_CIO_OFF off **E_CIO_ON** on

cio_Define.h の 63 行で定義されています。

5.1.2.7 enum CIO::E CIO READTYPE

読込みタイプコード

列挙型の値

E_CIO_SAMEDIV_SAMERES 同一分割&同一密度
E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT 同一分割&粗密
E_CIO_DIFFDIV_SAMERES MxN &同一密度
E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT MxN &粗密
E_CIO_READTYPE_UNKNOWN error

cio_Define.h の 102 行で定義されています。

16 ネームスペース

5.1.3 関数

5.1.3.1 std::string CIO::cioPath ConnectPath (std::string dirName, std::string fname) [inline]

cio_PathUtil.h の 169 行で定義されています。

参照先 cioPath getDelimChar(), と cioPath getDelimString().

参照元 cio_DFI::Generate_DFI_Name(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadInit(), と cio_DFI::WriteData().

```
170
        std::string path = dirName;
171
172
173
        const char *p = dirName.c_str();
        if( p[strlen(p)-1] != CIO::cioPath_getDelimChar() )
175
176
         path += CIO::cioPath_getDelimString();
177
178
179
       path += fname;
180
       return path;
182 }
```

5.1.3.2 std::string ClO::cioPath_DirName (const std::string & path, const char dc = cioPath_getDelimChar())
[inline]

cio PathUtil.h の 67 行で定義されています。

参照先 cioPath_isAbsolute().

参照元 cio_DFI::Generate_DFI_Name(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::MakeDirectorySub(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
69
        char* name = strdup( path.c_str() );
70
        char* p = name;
71
        for (;; ++p) {
          if ( ! *p ) {
             if ( p > name ) {
75
                char rs[2] = {dc, ' \setminus 0'};
76
                return rs;
77
             } else {
78
               char rs[3] = \{'.', dc, '\setminus 0'\};
                return rs;
80
81
82
          if ( *p != dc ) break;
83
84
        for ( ; *p; ++p );
while ( *--p == dc ) continue;
*++p = '\0';
85
87
88
        while ( --p >= name )
  if ( *p == dc ) break;
89
90
         ++p;
         if ( p == name )
93
94
           char rs[3] = \{'.', dc, '\setminus 0'\};
9.5
           return rs;
96
97
        while ( --p >= name )
```

```
if ( *p != dc ) break;
100
         ++p;
101
         *p = ' \setminus 0';
102
         if( p == name ) {
103
          char rs[2] = \{dc, ' \setminus 0'\};
104
105
           return rs;
106
107
           std::string s( name );
108
           free( name );
           if( !CIO::cioPath_isAbsolute(s) )
109
110
             const char *q = s.c_str();
if( q[0] != '.' && q[1] != '/' )
111
112
113
114
                char rs[3] = \{'.', dc, '\setminus 0'\};
115
                s = std::string(rs) + s;
             }
116
117
           }
118
           return s;
119
120
```

5.1.3.3 std::string ClO::cioPath_FileName (const std::string & path, const std::string & addext = std::string (""), const char dc = cioPath_getDelimChar()) [inline]

cio_PathUtil.h の 122 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::Generate_DFI_Name(), cio_DFI::ReadInit(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
124
125
         char* name = strdup( path.c_str() );
126
         char* p = name;
127
128
         for ( ; ; ++p ) {
  if ( ! *p ) {
129
130
             if ( p > name ) {
131
               char rs[2] = \{dc, ' \setminus 0'\};
132
                return rs;
133
             } else
134
                return "";
135
136
           if ( *p != dc ) break;
137
138
         for ( ; *p; ++p ) continue;
while ( *--p == dc ) continue;
*++p = '\0';
139
140
141
142
143
         while ( --p >= name )
144
           if ( *p == dc ) break;
145
        ++p;
146
147
         bool add = false;
148
         if ( addext.length() > 0 ) {
149
           const int suffixlen = addext.length();
150
           const int stringlen = strlen( p );
           if ( suffixlen < stringlen ) {
  const int off = stringlen - suffixlen;</pre>
151
152
              if ( strcasecmp( p + off, addext.c_str()) != 0 )
153
                add = true;
155
156
           else
157
                add = true;
158
159
           }
160
162
         std::string s(p);
163
         if( add ) s += addext;
164
165
         free ( name );
166
         return s;
```

5.1.3.4 char CIO::cioPath_getDelimChar() [inline]

cio_PathUtil.h の 21 行で定義されています。

18 ネームスペース

参照元 cioPath_ConnectPath(), cioPath_getDelimString(), と cioPath_isAbsolute().

```
22 {
23 #ifdef WIN32
24 return '\\';
25 #else
26 return '/';
27 #endif
28 }
```

5.1.3.5 std::string CIO::cioPath_getDelimString() [inline]

cio_PathUtil.h の 30 行で定義されています。

参照先 cioPath getDelimChar().

参照元 cioPath_ConnectPath().

5.1.3.6 bool CIO::cioPath_hasDrive (const std::string & path) [inline]

cio PathUtil.h の37行で定義されています。

参照元 vfvPath_emitDrive().

5.1.3.7 bool CIO::cioPath_isAbsolute (const std::string & path) [inline]

cio_PathUtil.h の 57 行で定義されています。

参照先 cioPath_getDelimChar(), と vfvPath_emitDrive().

参照元 cioPath_DirName(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::ReadData(), と cio_DFI::WriteData().

```
58 {
59     std::string xpath(path);
60     vfvPath_emitDrive(xpath);
61     char c1, c2;
62     c1 = xpath[0];
63     c2 = cioPath_getDelimChar();
64     return (c1 == c2);
65 }
```

5.1.3.8 std::string CIO::vfvPath_emitDrive(std::string & path) [inline]

cio PathUtil.hの46行で定義されています。

参照先 cioPath_hasDrive().

参照元 cioPath_isAbsolute().

```
47 {
48     // returns drive (ex. 'C:')
49     if ( ! cioPath_hasDrive(path) ) return std::string();
50     std::string driveStr = path.substr(0, 2);
51     path = path.substr(2);
52     return driveStr;
53     }
```

Chapter 6

クラス

6.1 クラス cio_ActiveSubDomain

```
#include <cio_ActiveSubDomain.h>
```

Public メソッド

- cio_ActiveSubDomain ()
- cio_ActiveSubDomain (int pos[3])
- virtual ~cio_ActiveSubDomain ()
- virtual void clear ()
- void SetPos (int pos[3])
- const int * GetPos () const
- bool operator== (cio_ActiveSubDomain dom)
- bool operator!= (cio_ActiveSubDomain dom)

Private 变数

int m_pos [3]領域分割内での位置

6.1.1 説明

ActiveSubDomian class

cio_ActiveSubDomain.h の 19 行で定義されています。

6.1.2 コンストラクタとデストラクタ

6.1.2.1 cio_ActiveSubDomain::cio_ActiveSubDomain()

デフォルトコンストラクタ

cio_ActiveSubDomain.C の 19 行で定義されています。 参照先 clear().

```
20 {
21 clear();
22 }
```

6.1.2.2 cio_ActiveSubDomain::cio_ActiveSubDomain (int pos[3])

コンストラクタ

引数

```
in pos | 領域分割内での位置
```

cio ActiveSubDomain.Cの26行で定義されています。

参照先 SetPos().

```
27 {
28 SetPos(pos);
29 }
```

6.1.2.3 cio_ActiveSubDomain::~cio_ActiveSubDomain() [virtual]

デストラクタ

cio_ActiveSubDomain.C の 33 行で定義されています。

```
34 {
35 }
```

6.1.3 関数

6.1.3.1 void cio_ActiveSubDomain::clear() [virtual]

情報のクリア

cio_ActiveSubDomain.Cの39行で定義されています。

参照先 m pos.

参照元 cio_ActiveSubDomain().

```
40 {
41     m_pos[0]=0;
42     m_pos[1]=0;
43     m_pos[2]=0;
```

6.1.3.2 const int * cio_ActiveSubDomain::GetPos () const

位置の取得

戻り値

位置情報整数配列のポインタ

cio_ActiveSubDomain.C の 57 行で定義されています。

参照先 m pos.

参照元 cio_Process::CreateRankMap().

```
58 {
59    return m_pos;
60 }
```

6.1.3.3 bool cio_ActiveSubDomain::operator!= (cio_ActiveSubDomain dom)

比較演算子

引数

in	dom	比較対象の活性サブドメイン情報

戻り値

true	違う位置情報を持つ
false	同じ位置情報を持つ

cio_ActiveSubDomain.C の 74 行で定義されています。

参照先 m_pos.

```
75 {
76   if( m_pos[0] == dom.m_pos[0] ) return false;
77   if( m_pos[1] == dom.m_pos[1] ) return false;
78   if( m_pos[2] == dom.m_pos[2] ) return false;
79   return true;
80 }
```

6.1.3.4 bool cio_ActiveSubDomain::operator== (cio_ActiveSubDomain dom)

比較演算子

引数

in	dom	比較対象の活性サブドメイン情報

戻り値

true	同じ位置情報を持つ
false	違う位置情報を持つ

cio_ActiveSubDomain.C の 64 行で定義されています。

参照先 m_pos.

```
65 {
66    if( m_pos[0] != dom.m_pos[0] ) return false;
67    if( m_pos[1] != dom.m_pos[1] ) return false;
68    if( m_pos[2] != dom.m_pos[2] ) return false;
69    return true;
70 }
```

6.1.3.5 void cio_ActiveSubDomain::SetPos (int pos[3])

位置のセット

引数

上記 POO ベスグリードリンの位置	in	pos	領域分割内での位置
--------------------	----	-----	-----------

cio_ActiveSubDomain.C の 48 行で定義されています。

参照先 m_pos.

参照元 cio_ActiveSubDomain().

```
49 {
50    m_pos[0] = pos[0];
51    m_pos[1] = pos[1];
52    m_pos[2] = pos[2];
53 }
```

6.1.4 変数

6.1.4.1 int cio_ActiveSubDomain::m_pos[3] [private]

領域分割内での位置

cio_ActiveSubDomain.h の 63 行で定義されています。

参照元 clear(), GetPos(), operator!=(), と SetPos().


このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio ActiveSubDomain.h
- cio_ActiveSubDomain.C

6.2 クラス cio_Array

#include <cio_Array.h>

cio_Array に対する継承グラフ



Public メソッド

virtual ∼cio_Array ()

デストラクタ

void * getData (bool extract=false)

データポインタを取得

• CIO::E_CIO_DTYPE getDataType () const

データタイプの取得

char * getDataTypeString () const

データタイプ文字列の取得

• CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE getArrayShape () const

配列形状の取得

• char * getArrayShapeString () const

配列形状文字列の取得

• size_t getGc () const

ガイドセル数を取得

• int getGcInt () const

ガイドセル数を取得 (int 版)

size_t getNcomp () const

成分数を取得

• int getNcompInt () const

成分数を取得 (int 版)

```
    const size_t * getArraySize ()

        格子数を取得

    const int * getArraySizeInt ()

        格子数を取得 (int 版)

    const int * getHeadIndex ()

        head インデクスを取得

    const int * getTailIndex ()

        tail インデクスを取得

    const size_t * _getArraySize ()

         ガイドセルを含んだ格子数を取得

    const int * _getArraySizeInt ()

         ガイドセルを含んだ格子数を取得 (int 版)
   • size_t getArrayLength () const
         配列長を取得

    void setHeadIndex (int head[3])

        head/tail をセット

    virtual int copyArray (cio_Array *dst, bool ignoreGc=false)=0

         配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

    virtual int copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array *dst)=0

         範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

    virtual size t readBinary (FILE *fp, bool bMatchEndian)=0

         配列サイズ分のバイナリデータを読み込み (戻り値は読み込んだ要素数)

    virtual size t writeBinary (FILE *fp)=0

         配列サイズ分のバイナリデータを書き出す (戻り値は読み込んだ要素数)
   template<class T >
     instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t
     ncomp)
   template<class T >
     instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp)

    template<class T >

     instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp)

    template < class T >

     instanceArray (T *data, CIO::E CIO ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp)
Static Public メソッド

    static cio_Array * instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix,

     size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp=1)
         インスタンス

    static cio Array * instanceArray (CIO::E CIO DTYPE dtype, CIO::E CIO ARRAYSHAPE shape, size -

     t sz[3], size t gc, size t ncomp=1)
         インスタンス
   • static cio_Array * instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int
     jx, int kx, int gc, int ncomp=1)
         インスタンス
```

template < class T >
 static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp=1)

static cio_Array * instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3],

インスタンス

int gc, int ncomp=1) インスタンス

```
template<class T >
     static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t
     ncomp=1)
        インスタンス

    template<class T >

     static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int
     ncomp=1)
        インスタンス

    template<class T >

     static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp=1)
        インスタンス
   • static cio_Array * interp_coarse (cio_Array *src, int &err, bool head0start=true)
        粗密データの補間処理を行う
Protected メソッド
   · cio_Array ()
        デフォルトコンストラクタ
   · cio Array (CIO::E CIO DTYPE dtype, CIO::E CIO ARRAYSHAPE shape, size t ix, size t ix, size t kx,
     size_t gc, size_t ncomp=1)
        コンストラクタ
Protected 变数
   • CIO::E_CIO_DTYPE m_dtype
        データタイプ
   • CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE m_shape
        配列形状
   size_t m_gc
        ガイドセル数
   • size_t m_sz [3]
        格子数
   • size t m Sz [4]
        ガイドセルを含んだ格子数
   • size_t m_gcl [4]
        ガイドセル数 (インデクス毎)
   size_t m_ncomp
        成分数
   • int m_gcl
        ガイドセル数 (int)
   • int m_szl [3]
        格子数 (int)
   • int m_Szl [4]
        ガイドセルを含んだ格子数 (int)
   • int m_ncompl
        成分数 (int)

    int m_headIndex [4]

        head インデックス
   • int m tailIndex [4]
        tail インデックス
```

6.2.1 説明

cio_Array.h の 14 行で定義されています。

6.2.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.2.2.1 virtual cio_Array::∼cio_Array() [inline], [virtual]
```

デストラクタ

cio Array.h の 51 行で定義されています。

```
52 {
53 }
```

6.2.2.2 cio_Array::cio_Array() [inline], [protected]

デフォルトコンストラクタ

cio_Array.h の 350 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, m_dtype, m_gc, m_gcl, m_headIndex, m_ncomp, m_shape, m_sz, m_Sz, と m_tailIndex.

```
352
         m_dtype = CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
353
         m_shape = CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN;
         m sz[0] = m_sz[1] = m_sz[2] = 0;
354
355
         m_Sz[0] = m_Sz[1] = m_Sz[2] = m_Sz[3] = 0;
356
         m qc = 0;
357
         m_gcl[0] = m_gcl[1] = m_gcl[2] = m_gcl[3] = 0;
358
         m_ncomp = 1;
         m_headIndex[0] = m_headIndex[1] = m_headIndex[2] = m_headIndex[3] = 0;
m_tailIndex[0] = m_tailIndex[1] = m_tailIndex[2] = m_tailIndex[3] = 0;
359
360
361
```

6.2.2.3 cio_Array::cio_Array (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp = 1) [inline], [protected]

コンストラクタ

cio_Array.h の 364 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_dtype, m_gc, m_gcl, m_gcl, m_ncomp, m_ncompl, m_shape, m_sz, m_sz, m_szl, m_szl, と setHeadIndex().

```
371
372
        m_sz[0] = m_sz[0] = ix;
373
         m_sz[1] = m_szI[1] =
374
         m_sz[2] = m_sz[2] = kx;
375
376
         switch(shape)
377
378
         case CIO::E_CIO_IJKN:
379
           m_Sz[0] = m_SzI[0] = ix+2*gc;
           m_Sz[1] = m_SzI[1] = jx+2*gc;
380
           m_Sz[2] = m_SzI[2] = kx+2*gc;
m_Sz[3] = m_SzI[3] = ncomp;
381
382
           m_gcl[0] = gc;
383
           m_{gcl}[1] = gc;
384
           m_gcl[2] = gc;
385
386
           m_{gc1[3]} = 0;
387
388
         case CIO::E_CIO_NIJK:
           m_Sz[0] = m_SzI[0] = ncomp;
m_Sz[1] = m_SzI[1] = ix+2*gc;
389
390
391
           m_Sz[2] = m_SzI[2] = jx+2*gc;
392
           m_Sz[3] = m_SzI[3] = kx+2*gc;
```

```
393
          m_gcl[0] = 0;
394
          m_{gcl[1]} = gc;
          m_{gcl[2]} = gc;
395
396
         m_gc1[3] = gc;
397
398
       m_gc = m_gcI = gc;
399
400
        m_ncomp = m_ncompI = ncomp;
401
        m_dtype = dtype;
402
        m_shape = shape;
403
       int head[3]=\{0,0,0\};
404
405
       setHeadIndex(head);
```

6.2.3 関数

6.2.3.1 const size_t* cio_Array::_getArraySize() [inline]

ガイドセルを含んだ格子数を取得

cio_Array.h の 267 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_shape, と m_Sz.

```
269
         switch (m_shape)
270
271
         case CIO::E_CIO_IJKN:
272
         return m_Sz;
break;
273
274
        case CIO::E_CIO_NIJK:
275
         return m_Sz + 1;
break;
276
        1
277
278
        return NULL;
279
```

6.2.3.2 const int* cio_Array::_getArraySizeInt() [inline]

ガイドセルを含んだ格子数を取得 (int 版)

cio_Array.h の 282 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_shape, と m_Szl.

```
284
         switch (m_shape)
285
286
         case CIO::E_CIO_IJKN:
2.87
         return m_SzI;
break;
288
289
        case CIO::E_CIO_NIJK:
290
         return m_SzI + 1;
break;
291
292
293
        return NULL;
      }
294
```

6.2.3.3 virtual int cio_Array::copyArray (cio Array * dst, bool ignoreGc = false) [pure virtual]

配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

cio_TypeArray<T>で実装されています。

参照元 cio_DFI_BOV::read_Datarecord(), cio_DFI_SPH::read_Datarecord(), cio_DFI::ReadData(), と cio_DFI::-WriteData().

6.2.3.4 virtual int cio_Array::copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array * dst) [pure virtual]

範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー) cio_TypeArray< T >で実装されています。

6.2.3.5 size_t cio_Array::getArrayLength() const [inline]

配列長を取得

cio_Array.h の 297 行で定義されています。

参照先 m_Sz.

参照元 cio_DFI_BOV::read_Datarecord(), と cio_DFI_SPH::read_Datarecord().

```
298 {
299     size_t nw = 1;
300     for( int i=0;i<4;i++ )
301     {
        nw *= m_Sz[i];
303     }
304     return nw;
305 }</pre>
```

6.2.3.6 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE cio_Array::getArrayShape() const [inline]

配列形状の取得

cio_Array.h の 180 行で定義されています。

参照先 m_shape.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

```
181  {
182          return m_shape;
183     }
```

6.2.3.7 char* cio_Array::getArrayShapeString() const [inline]

配列形状文字列の取得

cio_Array.h の 186 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, と m_shape.

```
187
188
        switch (m_shape)
189
190
        case CIO::E_CIO_IJKN:
191
         return "IJKN";
192
         break:
193
        case CIO::E CIO NIJK:
194
         return "NIJK";
195
          break;
196
197
        return "Unknown";
     }
198
```

6.2.3.8 const size_t* cio_Array::getArraySize() [inline]

格子数を取得

cio_Array.h の 225 行で定義されています。

参照先 m_sz.

```
226 {
227    return m_sz;
228 }
```

6.2.3.9 const int* cio_Array::getArraySizeInt() [inline]

格子数を取得 (int 版)

cio_Array.h の 231 行で定義されています。

参照先 m szl.

```
232  {
233     return m_szI;
234  }
```

6.2.3.10 cio_Array::getData (bool extract = false)

データポインタを取得

cio_Array_inline.h の 236 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CI

参照元 interp_coarse(), と cio_DFI::ReadData().

```
237 {
238
      switch( m_dtype )
      case CIO::E_CIO_INT8:
241
          cio_TypeArray<char> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<char>*>(this);
2.42
          return ptr->getData( extract );
243
244
245
        break;
246
      case CIO::E_CIO_INT16:
247
248
          cio_TypeArray<short> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<short>*>(this);
249
          return ptr->getData( extract );
250
251
        break;
252
      case CIO::E_CIO_INT32:
253
254
         cio_TypeArray<int> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<int>*>(this);
255
         return ptr->getData( extract );
256
257
        break;
258
      case CIO::E_CIO_INT64:
259
260
        cio_TypeArray<long long> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<long long>*>(this);
261
          return ptr->getData( extract );
262
263
       break:
      case CIO::E_CIO_UINT8:
264
265
266
         cio_TypeArray<unsigned char> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned char>*>(this);
267
          return ptr->getData( extract );
268
269
       break;
270
      case CIO::E_CIO_UINT16:
271
272
         cio_TypeArray<unsigned short> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned short>*>(this);
273
          return ptr->getData( extract );
275
       break;
276
      case CIO::E_CIO_UINT32:
277
278
         cio_TypeArray<unsigned int> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned int>*>(this);
279
          return ptr->getData( extract );
280
```

```
281
       break;
      case CIO::E_CIO_UINT64:
282
283
284
          cio_TypeArray<unsigned long long> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned long long>*>(this);
285
          return ptr->getData( extract );
286
287
      case CIO::E_CIO_FLOAT32:
288
289
290
          cio_TypeArray<float> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<float>*>(this);
291
          return ptr->getData( extract );
292
293
294
      case CIO::E_CIO_FLOAT64:
295
          cio_TypeArray<double> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<double>*>(this);
296
297
          return ptr->getData( extract );
298
299
        break;
300
     }
301
302
     return NULL;
303 }
```

6.2.3.11 CIO::E CIO DTYPE cio_Array::getDataType() const [inline]

データタイプの取得

cio Array.h の 135 行で定義されています。

参照先 m_dtype.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray(), と interp_coarse().

```
136  {
137          return m_dtype;
138     }
```

6.2.3.12 char* cio_Array::getDataTypeString() const [inline]

データタイプ文字列の取得

cio Array.h の 141 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, と m_dtype.

```
142
143
        switch( m_dtype )
144
        case CIO::E_CIO_INT8:
145
         return "INT8";
break;
146
147
148
        case CIO::E_CIO_INT16:
         return "INT16";
149
150
          break;
        case CIO::E_CIO_INT32:
   return "INT32";
151
152
153
          break;
154
        case CIO::E_CIO_INT64:
          return "INT64";
155
156
          break;
157
        case CIO::E_CIO_UINT8:
158
          return "UINT8";
159
          break;
160
        case CIO::E_CIO_UINT16:
161
         return "UINT16";
162
          break;
163
        case CIO::E_CIO_UINT32:
164
          return "UINT32";
165
          break:
166
        case CIO::E_CIO_UINT64:
167
          return "UINT64";
```

```
168
        break;
169
      case CIO::E_CIO_FLOAT32:
      return "FLOAT32";
break;
170
171
      case CIO::E_CIO_FLOAT64:
   return "FLOAT64";
   break;
172
173
174
175
176
      return "Unknown";
177
6.2.3.13 size_t cio_Array::getGc( ) const [inline]
ガイドセル数を取得
cio_Array.h の 201 行で定義されています。
参照先 m gc.
202
6.2.3.14 int cio_Array::getGcInt( ) const [inline]
ガイドセル数を取得 (int 版)
cio_Array.h の 207 行で定義されています。
参照先 m_gcl.
参照元 cio TypeArray< T >::copyArray().
208 {
   return m_gcI;
}
209
6.2.3.15 const int* cio_Array::getHeadIndex( ) [inline]
head インデクスを取得
cio Array.h の 237 行で定義されています。
参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_headIndex, と m_shape.
参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().
238
239
      switch (m_shape)
240
       case CIO::E_CIO_IJKN:
      return m_headIndex;
break;
242
243
244
       case CIO::E_CIO_NIJK:
       return m_headIndex + 1;
break;
245
246
248
       return NULL;
249
6.2.3.16 size_t cio_Array::getNcomp() const [inline]
```

成分数を取得

cio_Array.h の 213 行で定義されています。

参照先 m_ncomp.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

```
214 {
215     return m_ncomp;
216 }
```

6.2.3.17 int cio_Array::getNcompInt() const [inline]

成分数を取得 (int 版)

cio_Array.h の 219 行で定義されています。

参照先 m ncompl.

```
220  {
221     return m_ncompI;
222  }
```

6.2.3.18 const int* cio_Array::getTailIndex () [inline]

tail インデクスを取得

cio_Array.h の 252 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_shape, と m_tailIndex.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

```
253
254
        switch(m_shape)
255
256
        case CIO::E_CIO_IJKN:
257
         return m_tailIndex;
258
         break;
259
        case CIO::E CIO NIJK:
        return m_tailIndex + 1;
break;
260
261
262
263
        return NULL;
264
```

6.2.3.19 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio_Array_inline.h の 22 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, m_gcl, と m_Sz.

参照元 interp_coarse(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), と cio_DFI::WriteData().

```
29 {
30    cio_Array *ptr = NULL;
31    switch( dtype )
32    {
33    case CIO::E_CIO_INT8:
34     ptr = new cio_TypeArray<char>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
35    break;
36    case CIO::E_CIO_INT16:
37    ptr = new cio_TypeArray<short>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
38    break;
39    case CIO::E_CIO_INT32:
```

```
40
       ptr = new cio_TypeArray<int>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
42
     case CIO::E_CIO_INT64:
43
      ptr = new cio_TypeArray<long long>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
44
       break;
45
     case CIO::E CIO UINT8:
46
       ptr = new cio_TypeArray<unsigned char>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
48
    case CIO::E_CIO_UINT16:
49
      ptr = new cio_TypeArray<unsigned short>(dtype,shape,ix,jx,kx,gc,ncomp);
       break:
50
     case CIO::E CIO UINT32:
51
      ptr = new cio_TypeArray<unsigned int>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
       break;
    case CIO::E_CIO_UINT64:
55
      ptr = new cio_TypeArray<unsigned long long>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
56
       break:
     case CIO::E CIO FLOAT32:
57
58
      ptr = new cio_TypeArray<float>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
       break;
    case CIO::E_CIO_FLOAT64:
61
      ptr = new cio_TypeArray<double>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
62
       break;
6.3
64
65 #ifdef _CIO_DEBUG
     if( ptr )
67
       printf("dtype = %d\n",(int)dtype);
printf("shape = %d\n",(int)shape);
printf("ixjxkx = %d %d %d\n",(int)ix,(int)jx,(int)kx);
68
69
70
       printf("gc = %d\n", (int)gc);
72
       printf("ncomp = %d\n", (int) ncomp);
       size_t *m_Sz=ptr->m_Sz;
73
       size_t *m_gcl=ptr->m_gcl;
printf("Sz = %d %d %d %d\n",(int)m_Sz[0],(int)m_Sz[1],(int)m_Sz[2],(int)m_Sz[3]);
74
75
       printf("gcl = %d %d %d\n", (int)m_gcl[0], (int)m_gcl[1], (int)m_gcl[2], (int)m_gcl[3]);
76
78 #endif
79
80
     return ptr;
81 }
```

6.2.3.20 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio Array inline.h の 85 行で定義されています。

```
90 {
91    return instanceArray(dtype,shape,sz[0],sz[1],sz[2],gc,ncomp);
92 }
```

6.2.3.21 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio_Array_inline.h の 96 行で定義されています。

```
103 {
104    return instanceArray(dtype, shape, size_t(ix), size_t(jx), size_t(kx), size_t(gc), size_t(ncomp));
105 }
```

6.2.3.22 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio_Array_inline.h の 109 行で定義されています。

```
114 {
115    return instanceArray(dtype, shape, size_t(sz[0]), size_t(sz[1]), size_t(sz[2]), size_t(gc), size_t(ncomp));
116 }
```

6.2.3.23 template < class T > static cio_Array* cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size t ix, size t ix, size t kx, size t gc, size t ncomp = 1) [static]

インスタンス

6.2.3.24 template < class T > static cio_Array* cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp = 1) [static]

インスタンス

6.2.3.25 template < class T > static cio_Array* cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

6.2.3.26 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp)

cio_Array_inline.h の 121 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, C-IO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_C-IO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, m_gcl, と m_Sz.

```
128 {
129
     cio Arrav *ptr = NULL;
130
     CIO::E_CIO_DTYPE dtype = CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
131
132
      if( typeid(data) == typeid(char*) )
133
        dtype = CIO::E_CIO_INT8;
134
135
     else if( typeid(data) == typeid(short*) )
136
137
138
        dtype = CIO::E_CIO_INT16;
139
140
     else if( typeid(data) == typeid(int*) )
141
142
        dtype = CIO::E_CIO_INT32;
143
144
     else if( typeid(data) == typeid(long long*) )
145
146
        dtype = CIO::E_CIO_INT64;
147
148
     else if( typeid(data) == typeid(unsigned char*) )
149
150
        dtype = CIO::E_CIO_UINT8;
151
152
      else if( typeid(data) == typeid(unsigned short*) )
153
154
        dtype = CIO::E CIO UINT16;
155
156
      else if( typeid(data) == typeid(unsigned int*) )
157
        dtype = CIO::E_CIO_UINT32;
158
159
     else if( typeid(data) == typeid(unsigned long long*) )
160
161
        dtype = CIO::E_CIO_UINT64;
162
163
164
     else if( typeid(data) == typeid(float*) )
165
       dtype = CIO::E_CIO_FLOAT32;
166
167
168
     else if( typeid(data) == typeid(double*) )
```

```
169
       {
170
         dtype = CIO::E_CIO_FLOAT64;
171
172
173
       if ( dtype != CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN )
174
175
         ptr = new cio_TypeArray<T>(data, dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
176
177
178 #ifdef _CIO_DEBUG
179
       if( ptr )
180
      {
         printf("dtype = %d\n", (int)dtype);
printf("shape = %d\n", (int) shape);
181
182
183
         printf("ixjxkx = %d %d %d\n", (int) ix, (int) jx, (int)kx);
         printf("gc = %d\n", (int)gc);
printf("ncomp = %d\n", (int)ncomp);
184
185
         size_t *m_Sz=ptr->m_Sz;
size_t *m_gcl=ptr->m_gcl;
186
187
         printf("Sz = %d %d %d %d)n", (int)m_Sz[0], (int)m_Sz[1], (int)m_Sz[2], (int)m_Sz[3]);
189
         printf("gcl = %d %d %d %d\n", (int)m_gcl[0], (int)m_gcl[1], (int)m_gcl[2], (int)m_gcl[3]);
190
191 #endif
192
193
      return ptr;
194 }
```

6.2.3.27 template < class T > static cio_Array* cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

6.2.3.28 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp)

cio_Array_inline.h の 199 行で定義されています。

```
204 {
205   return instanceArray(data,shape,sz[0],sz[1],sz[2],gc,ncomp);
206 }
```

6.2.3.29 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp)

cio Array inline.h の 211 行で定義されています。

```
218 {
219    return instanceArray(data,shape,size_t(ix),size_t(jx),size_t(kx),size_t(gc),size_t(ncomp));
220 }
```

6.2.3.30 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp)

cio_Array_inline.h の 225 行で定義されています。

```
230 {
231   return instanceArray(data, shape, size_t(sz[0]), size_t(sz[1]), size_t(sz[2]), size_t(gc), size_t(ncomp));
232 }
```

6.2.3.31 cio_Array::interp_coarse (cio_Array * *src,* int & *err,* bool *head0start =* true **)** [static]

粗密データの補間処理を行う

cio Array inline.h の 469 行で定義されています。

参照先 cio_interp_ijkn_r4_(), cio_interp_ijkn_r8_(), cio_interp_nijk_r4_(), cio_interp_nijk_r8_(), CIO::E_CIO_FLO-AT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_IJKN, getData(), getDataType(), instanceArray(), と setHeadIndex().

参照元 cio_DFI::ReadData().

```
470 {
      err = 1;
471
472
473
      // データタイプ
      // 実数型のみ対応
474
475
      CIO::E_CIO_DTYPE dtype = src->getDataType();
      if( dtype != CIO::E_CIO_FLOAT32 && dtype != CIO::E_CIO_FLOAT64 )
476
477
478
        err = -1;
479
        return NULL;
480
481
      // 配列形状
482
483
      CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape = src->getArrayShape();
484
485
486
      // 成分数は 1 か 3 のみ対応
      int ncomp = src->getNcomp();
if( ncomp != 1 && ncomp != 3 )
487
488
489
490
        err = -1;
491
        return NULL;
492
493
494
      // その他の情報の取得
495
      int gcS = src->getGc();
      void *ptrS = src->getData();
const int *szS = src->getArraySizeInt();
496
497
      const int *headS = src->getHeadIndex();
498
      const int *tailS = src->getTailIndex();
499
500
      // 密配列のインスタンス
501
502
      int gcD = gcS\star2;
      int szD[3] = \{szS[0] * 2, szS[1] * 2, szS[2] * 2\};
503
504
      cio_Array *dst = cio_Array::instanceArray( dtype, shape, szD, gcD, ncomp );
505
      void *ptrD = dst->getData();
506
507
      // head インデクスのセット
508
      int headD[31:
      for( int i=0;i<3;i++ )</pre>
509
510
511
        headD[i] = headS[i] *2;
512
        if( !headOstart )
513
514
          headD[i] -= 1;
515
516
517
      dst->setHeadIndex( headD );
      // f90 コードのコール (配列形状、実数型毎)
519
520
      if( shape == CIO::E_CIO_IJKN )
521
522
        if ( dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 )
523
524
          cio_interp_ijkn_r4_(szS,&gcS,szD,&gcD,&ncomp,(float*)ptrS,(float*)ptrD);
525
526
        else
527
528
          cio interp ijkn r8 (szS,&qcS,szD,&qcD,&ncomp,(double*)ptrS,(double*)ptrD);
529
531
      else
532
533
        if( dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 )
534
535
          cio_interp_nijk_r4_(szS,&gcS,szD,&gcD,&ncomp,(float*)ptrS,(float*)ptrD);
536
537
538
539
          cio_interp_nijk_r8_(szS,&gcS,szD,&gcD,&ncomp,(double*)ptrS,(double*)ptrD);
540
541
      }
542
```

```
543 return dst; 544 }
```

6.2.3.32 virtual size_t cio_Array::readBinary (FILE * fp, bool bMatchEndian) [pure virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを読み込み(戻り値は読み込んだ要素数)

cio_TypeArray<T>で実装されています。

参照元 cio DFI BOV::read Datarecord(), と cio DFI SPH::read Datarecord().

6.2.3.33 void cio_Array::setHeadIndex (int head[3]) [inline]

head/tail をセット

cio_Array.h の 308 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_headIndex, m_shape, m_sz, と m_tailIndex.

参照元 cio_Array(), interp_coarse(), cio_DFI_BOV::read_Datarecord(), cio_DFI_SPH::read_Datarecord(), cio_DFI::ReadData(), と cio_DFI::ReadFieldData().

```
309
310
        switch (m_shape)
311
        case CIO::E CIO IJKN:
312
313
          m headIndex[0] = head[0];
          m_headIndex[1] = head[1];
314
315
          m_headIndex[2] = head[2];
          m_headIndex[3] = 0;
m_tailIndex[0] = m_headIndex[0] + m_sz[0] - 1;
316
317
318
          m_{tailIndex[1]} = m_{headIndex[1]} + m_{sz[1]} - 1;
          m_tailIndex[2] = m_headIndex[2] + m_sz[2] - 1;
319
          m_tailIndex[3] = 0;
321
322
        case CIO::E_CIO_NIJK:
          m_headIndex[0] = 0;
m_headIndex[1] = head[0];
323
324
325
          m_headIndex[2] = head[1];
326
          m_headIndex[3] = head[2];
          m_tailIndex[0] = 0;
328
          m_{tailIndex[1]} = m_{headIndex[1]} + m_{sz[0]} - 1;
          m_tailIndex[2] = m_headIndex[2] + m_sz[1] - 1;
329
          m_{tailIndex[3]} = m_{headIndex[3]} + m_{sz[2]} - 1;
330
331
      }
332
```

6.2.3.34 virtual size_t cio_Array::writeBinary (FILE * fp) [pure virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを書き出す(戻り値は読み込んだ要素数)

cio_TypeArray< T >で実装されています。

参照元 cio DFI BOV::write DataRecord(), と cio DFI SPH::write DataRecord().

6.2.4 变数

6.2.4.1 CIO::E_CIO_DTYPE cio_Array::m_dtype [protected]

データタイプ

cio_Array.h の 416 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), getDataType(), と getDataTypeString().

```
6.2.4.2 size_t cio_Array::m_gc [protected]
ガイドセル数
cio_Array.h の 422 行で定義されています。
参照元 cio_Array(), cio_TypeArray( T >::cio_TypeArray(), と getGc().
```

6.2.4.3 int cio_Array::m_gcl [protected]

ガイドセル数 (int)

cio_Array.h の 438 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), と getGcInt().

6.2.4.4 size_t cio_Array::m_gcl[4] [protected]

ガイドセル数 (インデクス毎)

cio_Array.h の 431 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), と instanceArray().

6.2.4.5 int cio_Array::m_headIndex[4] [protected]

head インデックス

cio_Array.h の 451 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), getHeadIndex(), と setHeadIndex().

6.2.4.6 size_t cio_Array::m_ncomp [protected]

成分数

cio Array.h の 434 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), cio_TypeArray< T >::cio_TypeArray(), と getNcomp().

6.2.4.7 int cio_Array::m_ncompl [protected]

成分数 (int)

cio Array.h の 447 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), と getNcompInt().

6.2.4.8 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE cio_Array::m_shape [protected]

配列形状

cio_Array.h の 419 行で定義されています。

参照元 _getArraySize(), _getArraySizeInt(), cio_Array(), getArrayShape(), getArrayShapeString(), getHeadIndex(), getTailIndex(), と setHeadIndex().

6.2.4.9 size_t cio_Array::m_sz[3] [protected]

格子数

cio_Array.h の 425 行で定義されています。

参照元 cio Array(), cio TypeArray< T >::cio TypeArray(), getArraySize(), と setHeadIndex().

6.2.4.10 size_t cio_Array::m_Sz[4] [protected]

ガイドセルを含んだ格子数

cio_Array.h の 428 行で定義されています。

参照元 _getArraySize(), cio_Array(), getArrayLength(), と instanceArray().

6.2.4.11 int cio_Array::m_szl[3] [protected]

格子数 (int)

cio_Array.h の 441 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), と getArraySizeInt().

6.2.4.12 int cio_Array::m_Szl[4] [protected]

ガイドセルを含んだ格子数 (int)

cio Array.h の 444 行で定義されています。

参照元 _getArraySizeInt(), と cio_Array().

6.2.4.13 int cio_Array::m_tailIndex[4] [protected]

tail インデックス

cio_Array.h の 454 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), getTailIndex(), と setHeadIndex().


このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio Array.h
- cio_Array_inline.h


6.3 クラス cio DFI

#include <cio_DFI.h>

cio_DFI に対する継承グラフ



cio_DFI のコラボレーション図



Public メソッド

- cio_DFI()
- ~cio_DFI ()
- const cio_FileInfo * GetcioFileInfo ()

cioFileInfo クラスのポインタを取得

const cio_FilePath * GetcioFilePath ()

cio_FilePath クラスのポインタを取得

const cio_Unit * GetcioUnit ()

cio_Unit クラスのポインタを取得

const cio_Domain * GetcioDomain ()

cio_Domain クラスのポインタ取得

const cio_MPI * GetcioMPI ()

cio_MPI クラスのポインタ取得

const cio_TimeSlice * GetcioTimeSlice ()

cio_TimeSlice クラスのポインタ取得

• const cio_Process * GetcioProcess ()

cio_Process クラスのポインタ取得

• std::string Generate_FieldFileName (int RankID, int step, const bool mio)

フィールドデータ (SPH,BOV)ファイル名の作成

• template<class TimeT , class TimeAvrT >

void * ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE &ret, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT &time, const bool mode, unsigned &step_avr, TimeAvrT &time_avr)

read field data record (template function)

• template < class T , class TimeT , class TimeAvrT >

CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadData (T *val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT &time, const bool mode, unsigned &step_avr, TimeAvrT &time_avr)

read field data record (template function)

CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadData (cio_Array *val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], double &time, const bool mode, unsigned &step_avr, double &time avr)

read field data record

 $\bullet \ \ template\!<\!class\ T\ ,\ class\ TimeT\ ,\ class\ TimeAvrT>$

CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteData (const unsigned step, TimeT time, const int sz[3], const int nComp, const int gc, T *val, T *minmax=NULL, bool force=true, bool avr_mode=true, unsigned step_avr=0, TimeAvrT time avr=0.0)

write field data record (template function)

 CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteData (const unsigned step, const int gc, double time, cio_Array *val, double *minmax, const bool avr_mode, const unsigned step_avr, double time_avr, bool force)

write field data record

CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host=false, float *org=NU-LL)

proc DFI ファイル出力コントロール (float)

CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host=false, double *org=N-ULL)

proc DFI ファイル出力コントロール (double 版)

• std::string GetArrayShapeString ()

配列形状を文字列で返す

CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE GetArrayShape ()

配列形状を返す

• std::string GetDataTypeString ()

get DataType (データタイプの取り出し関数)

CIO::E_CIO_DTYPE GetDataType ()

get DataType(データタイプの取り出し関数)

int GetNumComponent ()

get Number of Component (成分数の取り出し関数)

int * GetDFIGlobalVoxel ()

DFI Domain のGlobalVoxel の取り出し

int * GetDFIGlobalDivision ()

DFI Domain のGlobalDivision の取り出し

• void AddUnit (const std::string Name, const std::string Unit, const double reference, const double difference=0.0, const bool BsetDiff=false)

Uuit をセットする

CIO::E_CIO_ERRORCODE GetUnitElem (const std::string Name, cio_UnitElem &unit)

UuitElem を取得する

CIO::E_CIO_ERRORCODE GetUnit (const std::string Name, std::string &unit, double &ref, double &diff, bool &bSetDiff)

UnitElem のメンバ変数毎に取得する

void SetTimeSliceFlag (const CIO::E CIO ONOFF ONOFF)

TimeSlice OnOff フラグをセットする

void setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

FileInfo の成分名を登録する

std::string getComponentVariable (int pcomp)

FileInfo の成分名を取得する

CIO::E_CIO_ERRORCODE getVectorMinMax (const unsigned step, double &vec_min, double &vec_max)

DFI に出力されている minmax の合成値を取得

- CIO::E_CIO_ERRORCODE getMinMax (const unsigned step, const int compNo, double &min_value, double &max value)
- CIO::E_CIO_ERRORCODE CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3],
 CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector< int > &readRankList)

読込みランクリストの作成

• void setIntervalStep (int interval step, int base step=0, int start step=0, int last step=-1)

出力インターバルステップの登録

 void setIntervalTime (double interval_time, double dt, double base_time=0.0, double start_time=0.0, double last time=-1.0)

インターバルタイムの登録

• bool normalizeTime (const double scale)

インターバルの計算に使われる全ての時間をスケールで無次元化する

void normalizeBaseTime (const double scale)

インターバルの base_time をスケールで無次元化する

void normalizeIntervalTime (const double scale)

インターバルの interval をスケールで無次元化する

• void normalizeStartTime (const double scale)

インターバルの start_time をスケールで無次元化する

void normalizeLastTime (const double scale)

インターバルの last_time をスケールで無次元化する

void normalizeDelteT (const double scale)

インターバルのDetlaT をスケールで無次元化する

virtual cio_Array * ReadFieldData (std::string fname, const unsigned step, double &time, const int sta[3], const int end[3], const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], bool avr_mode, unsigned &avr_step, double &avr time, CIO::E CIO ERRORCODE &ret)

read field data record(sph or bov)

• virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE read_HeaderRecord (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double &time)=0

フィールドデータファイルのヘッダーレコード読込み

• virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE read_Datarecord (FILE *fp, bool matchEndian, cio_Array *buf, int head[3], int nz, cio_Array *&src)=0

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE read_averaged (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned &avr_step, double &avr_time)=0

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

int MakeDirectory (const std::string path)

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectorySub を呼出して作成)

• int MakeDirectoryPath ()

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectory 関数を呼出して作成)

std::string Generate_Directory_Path ()

dfi のパスとDirectoryPath を連結する関数

• template<class TimeT , class TimeAvrT >

CIO_INLINE void * ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE &ret, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT &time, const bool mode, unsigned &step_avr, TimeAvrT &time_avr)

- template < class T , class TimeT , class TimeAvrT >
 CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadData (T *val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)
- template < class T , class TimeT , class TimeAvrT >
 CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteData (const unsigned step, TimeT time, const int sz[3], const int nComp, const int gc, T *val, T *minmax, bool force, const bool avr_mode, const unsigned step_avr, TimeAvrT time avr)

Static Public メソッド

• static cio_DFI * ReadInit (const MPI_Comm comm, const std::string dfifile, const int G_Voxel[3], const int G_Div[3], CIO::E_CIO_ERRORCODE &ret)

read インスタンス

• static std::string Generate DFI Name (const std::string prefix)

出力DFI ファイル名を作成する

static cio_DFI * WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const float pitch[3], const float G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF_TSliceOnOff)

write インスタンス float 型

static cio_DFI * WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const double pitch[3], const double G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF TSliceOnOff)

write インスタンス double 型

static CIO::E CIO DTYPE ConvDatatypeS2E (const std::string datatype)

データタイプを文字列から e_num 番号に変換

static std::string ConvDatatypeE2S (const CIO::E_CIO_DTYPE Dtype)

データタイプを e num 番号から文字列に変換

static int MakeDirectorySub (std::string path)

ディレクトリパスの作成 (system 関数 mkdir で作成)

• static std::string getVersionInfo ()

Protected メソッド

 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteFieldData (std::string fname, const unsigned step, double time, cio_Array *val, const bool mode, const unsigned step_avr, const double time_avr)

write field data record (double)

 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE write_HeaderRecord (FILE *fp, const unsigned step, const double time, const int RankID)=0

SPH ヘッダファイルの出力

virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE write_DataRecord (FILE *fp, cio_Array *val, const int gc, const int Rank-ID)=0

SPH データレコードの出力

virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE write_averaged (FILE *fp, const unsigned step_avr, const double time_avr)=0

Average レコードの出力

void cio_Create_dfiProcessInfo (const MPI_Comm comm, cio_Process &G_Process)

Create Process.

 CIO::E_CIO_READTYPE CheckReadType (const int G_voxel[3], const int DFI_GlobalVoxel[3], const int G_-Div[3], const int DFI_GlobalDivision[3])

読込み判定判定

void CreateReadStartEnd (bool isSame, const int head[3], const int tail[3], const int gc, const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], const int DFI_gc, const CIO::E_CIO_READTYPE readflag, int copy_sta[3], int copy_end[3], int read_sta[3], int read_end[3])

フィールドデータの読込み範囲を求める

• CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteIndexDfiFile (const std::string dfi_name)

index DFI ファイル出力

Static Protected メソッド

static int get_cio_Datasize (CIO::E_CIO_DTYPE Dtype)

データタイプ毎のサイズを取得

Protected 变数

• MPI Comm m comm

MPI コミュニケータ

std::string m_directoryPath

index dfi ファイルのディレクトリパス

std::string m indexDfiName

index dfi ファイル名

CIO::E_CIO_READTYPE m_read_type

読込みタイプ

• int m_RankID

ランク番号

cio_FileInfo DFI_Finfo

FileInfo class.

· cio_FilePath DFI_Fpath

FilePath class.

• cio_Unit DFI_Unit

Unit class.

• cio_Domain DFI_Domain

Domain class.

• cio_MPI DFI_MPI

MPI class.

cio_TimeSlice DFI_TimeSlice

TimeSlice class.

• cio_Process DFI_Process

Process class.

 $\bullet \ \ vector < int > m_readRankList \\$

読込みランクリスト

· cio Interval Mngr m intervalMngr

インターバルマネージャー

6.3.1 説明

CIO main class

cio_DFI.h の 46 行で定義されています。

6.3.2 コンストラクタとデストラクタ

6.3.2.1 cio_DFI::cio_DFI()

コンストラクタ

cio_DFI.C の 23 行で定義されています。

参照先 CIO::E CIO READTYPE UNKNOWN, m RankID, と m read type.

```
24 {
25
26 m_read_type = CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN;
27 m_RankID = 0;
28
29 }
```

6.3.2.2 cio_DFI::∼cio_DFI ()

デストラクタ

cio_DFI.C の 34 行で定義されています。

```
35 {
36
37 }
```

6.3.3 関数

6.3.3.1 void cio_DFI::AddUnit (const std::string *Name*, const std::string *Unit*, const double *reference*, const double *difference*= 0 . 0. const bool *BsetDiff* = false)

Uuit をセットする

引数

in	Name	追加する単位系 ("Length","Velocity",")
in	Unit	単位ラベル ("M","CM","MM","M/S"",)
in	reference	規格化したスケール値
in	difference	差の値
in	BsetDiff	difference の有無

UnitElem の生成

UnilList へのセット

cio_DFI.C の 850 行で定義されています。

参照先 DFI_Unit, と cio_Unit::UnitList.

```
855 {
856
858     cio_UnitElem unit = cio_UnitElem(Name,Unit,reference,difference,BsetDiff);
859
861     DFI_Unit.UnitList.insert(map<std::string,cio_UnitElem>::value_type(Name,unit));
862
863 }
```

6.3.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector < int > & readRankList)

読込みランクリストの作成

RankList があるかないか判定しないときは新規にRankList を生成し それをもとにランクマップの生成、読込みランクリスト readRankList を生成する

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
in	head	ソルバーのHeadIndex
in	tail	ソルバーのTailIndex
in	readflag	読込み方法
out	readRankList	読込みランクリスト

戻り値

error code

cio_DFI.C の 936 行で定義されています。

参照先 cio Process::CheckReadRank(), と DFI Process.

6.3.3.3 CIO::E_CIO_READTYPE cio_DFI::CheckReadType (const int *G_voxel[3]*, const int *DFI_GlobalVoxel[3]*, const int *G_Div[3]*, const int *DFI_GlobalDivision[3]*) [protected]

読込み判定判定

引数

in	G_voxel	計算空間全体のボクセルサイズ(自)
in	DFI_GlobalVoxel	計算空間全体のボクセルサイズ(DFI)
in	G_Div	分割数 (自)
in	DFI_Global-	分割数 (DFI)
	Division	

戻り値

読込みタイプコード

cio_DFI.C の 587 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_READTYPE_UNK-NOWN, CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, と CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES.

参照元 ReadData(), と ReadInit().

```
591 {
592
593
      bool isSameDiv=true;
594
       //分割数チェック
595
       for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
596
597
        if( DFI_GlobalDivision[i] != G_Div[i] ) {
598
           isSameDiv = false;
599
600
601
      if( isSameDiv ) {
602
        if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]
    G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1]
603
604
605
              G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2]
                                                       ) return CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES;
606
607
         if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]*2 &&
             G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1] *2 && G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2] *2 ) return
608
609
      CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT;
      } else {
```

```
611
        if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]
             G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1]
613
             G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2]
                                                     ) return CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES;
614
615
         if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]*2 &&
             G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1]*2 &&
G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2]*2 ) return
616
617
      CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT;
618
619
620
      return CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN;
621 }
```

6.3.3.4 void cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo (const MPI_Comm comm, cio_Process & G_Process) [protected]

Create Process.

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
out	G_Process	Process class

cio_DFI.C の 534 行で定義されています。

参照先 DFI_Process, cio_Rank::HeadIndex, MPI_Comm_rank(), MPI_Comm_size(), MPI_Gather(), MPI_INT, cio_Rank::RankID, cio_Process::RankList, cio_Rank::TailIndex, と cio_Rank::VoxelSize.

参照元 WriteProcDfiFile().

```
536 {
537
538
       cio_Rank G_Rank;
539
540
       int RankID;
541
      MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
542
543
544
       MPI_Comm_size( comm, &nrank );
545
546
       if( nrank > 1 ) {
        int *headtail = NULL;
if( RankID == 0 ) {
547
548
549
           headtail = new int[6*nrank];
550
551
552
         int sbuff[6];
553
         for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
554
           sbuff[i]
                        = DFI_Process.RankList[RankID].HeadIndex[i];
555
           sbuff[i+3] = DFI_Process.RankList[RankID].TailIndex[i];
556
557
558
         MPI_Gather(sbuff, 6, MPI_INT, headtail, 6, MPI_INT, 0, comm);
559
560
         if(RankID == 0) {
561
           for(int i=0; i<nrank; i++) {</pre>
562
              G_Rank.RankID=i;
563
              for(int j=0; j<3; j++) {</pre>
                G_Rank.HeadIndex[j]=headtail[i*6+j];
G_Rank.TailIndex[j]=headtail[i*6+j+3];
564
565
                G_Rank.VoxelSize[j]=G_Rank.TailIndex[j]-G_Rank.HeadIndex[j]+1;
566
567
568
              G_Process.RankList.push_back(G_Rank);
569
570
571
572
         if ( RankID == 0 ) delete [] headtail;
574
575
         G_Rank.RankID=0;
576
         for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
           G_Rank.HeadIndex[i]=DFI_Process.RankList[0].HeadIndex[i];
G_Rank.TailIndex[i]=DFI_Process.RankList[0].TailIndex[i];
577
578
579
           G_Rank.VoxelSize[i]=G_Rank.TailIndex[i]-G_Rank.HeadIndex[i]+1;
581
         G_Process.RankList.push_back(G_Rank);
582
583 }
```

6.3.3.5 std::string cio_DFI::ConvDatatypeE2S (const CIO::E_CIO_DTYPE Dtype) [static]

データタイプを e_num 番号から文字列に変換

引数

```
in Dtype データタイプ
```

戻り値

データタイプ (string)

cio DFI.Cの485行で定義されています。

参照先 D_CIO_FLOAT32, D_CIO_FLOAT64, D_CIO_INT16, D_CIO_INT32, D_CIO_INT64, D_CIO_INT8, D_CIO_UINT16, D_CIO_UINT32, D_CIO_UINT64, D_CIO_UINT8, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT64, と CIO::E_CIO_UINT8.

参照元 GetDataTypeString(), と cio FileInfo::Write().

```
486 {
487
               ( Dtype == CIO::E_CIO_INT8
                                                  ) return D_CIO_INT8;
488
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT16
                                                  ) return D_CIO_INT16;
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT32
489
                                                  ) return D_CIO_INT32;
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT64
490
                                                  ) return D_CIO_INT64;
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT8
                                                  ) return D_CIO_UINT8;
491
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT16
                                                  ) return D_CIO_UINT16;
493
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT32
                                                  ) return D_CIO_UINT32;
494
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT64
                                                  ) return D_CIO_UINT64;
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) return D_CIO_FLOAT32;
else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) return D_CIO_FLOAT64;
else return "dummy";
495
496
497
498
499 }
```

6.3.3.6 CIO::E_CIO_DTYPE cio_DFI::ConvDatatypeS2E (const std::string *datatype* **)** [static]

データタイプを文字列から e_num 番号に変換

引数

```
in datatype dfi から取得したデータタイプ
```

戻り値

データタイプ (E_CIO_DTYPE)

cio_DFI.C の 466 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, C-IO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT8.

参照元 cio_FileInfo::Read().

```
467
468
469
               ( !strcasecmp(datatype.c_str(),"Int8"
                                                               ) ) return CIO::E_CIO_INT8;
      else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"Int16"
else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"Int32"
470
                                                                    return CIO::E_CIO_INT16;
471
                                                                    return CIO::E CIO INT32;
      else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"Int64"
472
                                                                    return CIO::E CIO INT64;
473
      else if( !strcasecmp(datatype.c_str(), "UInt8"
                                                                    return CIO::E_CIO_UINT8;
      else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"UInt16"
                                                                    return CIO::E_CIO_UINT16;
      else if( !strcasecmp(datatype.c_str(), "UInt32" )
475
                                                                    return CIO::E_CIO_UINT32;
      else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"UInt64" ) )
476
                                                                    return CIO::E_CIO_UINT64;
      else if (!strcasecmp(datatype.c_str(),"Float32") ) return CIO::E_CIO_FLOAT32;
else if (!strcasecmp(datatype.c_str(),"Float64") ) return CIO::E_CIO_FLOAT64;
477
478
      return CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
481 }
```

6.3.3.7 void cio_DFI::CreateReadStartEnd (bool isSame, const int head[3], const int tail[3], const int gc, const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], const int DFI_gc, const CIO::E_CIO_READTYPE readflag, int copy_sta[3], int copy_end[3], int read_end[3]) [protected]

フィールドデータの読込み範囲を求める

引数

in	isSame	粗密フラグ true:密、false:粗
in	head	計算領域の開始位置 (自)
in	tail	計算領域の終了位置 (自)
in	gc	仮想セル数 (自)
in	DFI_head	計算領域の開始位置 (DFI)
in	DFI_tail	計算領域の終了位置 (DFI)
in	DFI_gc	仮想セル数 (DFI)
in	readflag	読込み方法
out	copy_sta	コピー開始位置
out	copy_end	コピー終了位置
out	read_sta	読込み開始位置
out	read_end	読込み終了位置

cio_DFI.C の 625 行で定義されています。

参照先 DFI_Domain, と cio_Domain::GlobalVoxel.

参照元 ReadData().

```
637 {
638
639
     int src_head[3],src_tail[3],src_gc;
640
     if (!isSame)
     // 粗密のとき密に変換、ガイドセルは倍にする
641
642
       src\_gc = DFI\_gc*2;
643
       for(int i=0; i<3; i++)</pre>
644
         src_head[i]=DFI_head[i]*2-1;
645
         src_tail[i]=DFI_tail[i]*2;
       }
646
647
     // 粗密でない時各値をコピー
648
649
      src_gc = DFI_gc;
650
       for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
651
         src_head[i]=DFI_head[i];
652
         src_tail[i]=DFI_tail[i];
653
654
656 //スタート、エンドをセット
657
     for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
658
       copy_sta[i] = max(head[i],src_head[i]);
       copy_end[i] = min(tail[i], src_tail[i]);
659
660
       //仮想セルが読込みの実セル内のときの処理(スタート)
661
       if( copy_sta[i] == 1 ) {
  copy_sta[i] -= min(gc, src_gc);
662
663
664
       } else if( head[i]>src_head[i] ) {
665
         copy_sta[i] = max(head[i]-gc,src_head[i]);
666
667
668
       //仮想セルが読込みの実セル内のときの処理
669
       if( ( isSame && copy_end[i] == DFI_Domain.GlobalVoxel[i] )
         (!isSame && copy_end[i] == DFI_Domain.GlobalVoxel[i] *2 ) ) {
    copy_end[i] += min(gc,src_gc);
    else if( tailiilors trill) }
670
671
672
       } else if( tail[i] < src_tail[i] ) {</pre>
         copy_end[i] = min(tail[i]+gc,src_tail[i]);
673
674
675
676
        //read satrt/end のセット
677
        if(!isSame) {
         if( copy_sta[i]>0 ) read_sta[i] = (copy_sta[i]+1)/2;
678
                              read_sta[i] = copy_sta[i]/2;
680
          681
682
         else
683
684
       } else {
685
         read_sta[i] = copy_sta[i];
          read_end[i] = copy_end[i];
```

```
687 }
688
689 }
690 }
```

6.3.3.8 std::string cio_DFI::Generate_DFI_Name (const std::string *prefix*) [static]

出力DFI ファイル名を作成する

引数

```
in prefix ファイル接頭文字
```

戻り値

DFI ファイル名

cio_DFI.C の 825 行で定義されています。

参照先 CIO::cioPath ConnectPath(), CIO::cioPath DirName(), と CIO::cioPath FileName().

```
826 {
827
     // directory path
829
     std::string dirName = CIO::cioPath_DirName(prefix);
830
831
     // file extension
     std::string dfiname = CIO::cioPath_FileName(prefix,".dfi");
832
833
834
835
     std::string fname = CIO::cioPath_ConnectPath( dirName, dfiname );
836
    837 #if 0 // for debug
838
839
841
842
     printf("\n");
843 #endif
844
845
     return fname;
846 }
```

6.3.3.9 std::string cio_DFI::Generate_Directory_Path ()

dfi のパスとDirectoryPath を連結する関数

戻り値

パス名

cio DFI.C の 796 行で定義されています。

参照先 CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_DirName(), CIO::cioPath_isAbsolute(), DFI_Finfo, CIO::E_CIO-_ON, m_directoryPath, m_indexDfiName, と cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag.

参照元 MakeDirectoryPath().

```
807
       path = CIO::cioPath_ConnectPath(path, "");
808
809
810
      // absolute path
811
      if( CIO::cioPath_isAbsolute(path) )
812
813
       return path;
815
816
      // relative path
      std::string dfidir = CIO::cioPath_DirName(m_indexDfiName);
817
818
     path = CIO::cioPath_ConnectPath(dfidir, path);
819
      return path;
820
821 }
```

6.3.3.10 std::string cio_DFI::Generate_FieldFileName (int RankID, int step, const bool mio)

フィールドデータ (SPH,BOV) ファイル名の作成

引数

in	RankID	ランク番号
in	step	読込みステップ番号
in	mio	並列判定フラグ(逐次 or 並列の判定用)

戻り値

生成されたファイル名

cio_DFI.C の 694 行で定義されています。

参照先 D_CIO_EXT_BOV, D_CIO_EXT_SPH, DFI_Finfo, cio_FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CI-O::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_ON, cio_FileInfo::FileFormat, cio_FileInfo::Prefix, と cio_FileInfo::TimeSliceDir-Flag.

参照元 ReadData(), と WriteData().

```
697 {
698
      if( DFI_Finfo.DirectoryPath.empty() ) return NULL;
699
700
      if( DFI_Finfo.Prefix.empty() ) return NULL;
701
      std::string fmt;
      if( DFI_Finfo.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH ) {
703
704
        fmt=D_CIO_EXT_SPH;
705
      } else if( DFI_Finfo.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
706
        fmt=D_CIO_EXT_BOV;
707
708
      int len = DFI_Finfo.DirectoryPath.size() + DFI_Finfo.Prefix.size() + fmt.size() + 25; // id(6) + step(10) + 1(0) + "_"(2) + "."(1) + "id"(2) if( DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) len += 11;
709
710
711
712
713
      char* tmp = new char[len];
714
      memset(tmp, 0, sizeof(char)*len);
715
716
      if( DFT_Finfo.TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) {
    sprintf(tmp, "%s/%010d/%s_%010d_id%06d.%s",DFI_Finfo.DirectoryPath.c_str(),step,
DFI_Finfo.Prefix.c_str(),
717
718
719
                 step, RankID, fmt.c_str());
720
721
           DFI_Finfo.Prefix.c_str(),
722
                 step, RankID, fmt.c_str());
723
724
725
        if( DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) {
726
           sprintf(tmp, "%s/%010d/%s_%010d.%s",DFI_Finfo.DirectoryPath.c_str(),step,
      DFI_Finfo.Prefix.c_str(),
727
                  step, fmt.c_str());
728
        } else {
          sprintf(tmp, "%s/%s_%010d.%s",DFI_Finfo.DirectoryPath.c_str(),DFI_Finfo.
729
      Prefix.c_str(),
```

6.3.3.11 int cio_DFI::get_cio_Datasize (CIO::E_CIO_DTYPE Dtype) [static], [protected]

データタイプ毎のサイズを取得

引数

```
in Dtype データタイプ (Int8,Int16,,,,etc)
```

戻り値

データサイズ 0 エラー

cio DFI.C の 502 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT64, と CIO::E_CIO_UINT78.

参照元 cio DFI BOV::write DataRecord(), と cio DFI SPH::write DataRecord().

```
503 {
504
              ( Dtype == CIO::E_CIO_INT8
                                             ) return sizeof(char);
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT16
                                             ) return sizeof(short);
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT32
                                             ) return sizeof(int);
508
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT64
                                             ) return sizeof(long long);
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT8
509
                                             ) return sizeof(unsigned char);
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT16
else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT32
510
                                             ) return sizeof(unsigned short);
                                             ) return sizeof(unsigned int);
511
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT64
                                             ) return sizeof(unsigned long long);
513
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) return sizeof(float);
514
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) return sizeof(double);
515
      else return 0;
516
517 }
```

6.3.3.12 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE cio_DFI::GetArrayShape ()

配列形状を返す

戻り値

配列形状 (e_num 番号)

cio DFI.C の 438 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, と DFI_Finfo.

```
439 {
440  return (CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE)DFI_Finfo.ArrayShape;
441 }
```

```
6.3.3.13 std::string cio_DFI::GetArrayShapeString()
配列形状を文字列で返す
戻り値
     配列形状 (文字列)
cio_DFI.C の 429 行で定義されています。
参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, D_CIO_IJNK, D_CIO_NIJK, DFI_Finfo, CIO::E_CIO_IJKN, と CIO::E_CIO_NIJK.
430 {
if( DFI_Finfo.ArrayShape == CIO::E_CIO_IJKN ) return D_CIO_IJNK;
if( DFI_Finfo.ArrayShape == CIO::E_CIO_NIJK ) return D_CIO_NIJK;
return " ";
6.3.3.14 const cio_Domain * cio_DFI::GetcioDomain ( )
cio_Domain クラスのポインタ取得
戻り値
     cio_Domain クラスポインタ
cio_DFI.C の 244 行で定義されています。
参照先 DFI_Domain.
246
     return &DFI_Domain;
6.3.3.15 const cio_FileInfo * cio_DFI::GetcioFileInfo ( )
cioFileInfo クラスのポインタを取得
戻り値
     cio_FileInfo クラスポインタ
cio DFI.C の 220 行で定義されています。
参照先 DFI_Finfo.
222
     return &DFI_Finfo;
6.3.3.16 const cio_FilePath * cio_DFI::GetcioFilePath ( )
cio FilePath クラスのポインタを取得
```

```
戻り値
    cio FilePath クラスポインタ
cio_DFI.C の 228 行で定義されています。
参照先 DFI Fpath.
230 return &DFI_Fpath;
231 }
6.3.3.17 const cio_MPI * cio_DFI::GetcioMPI ( )
cio_MPI クラスのポインタ取得
戻り値
    cio_MPI クラスポインタ
cio_DFI.C の 252 行で定義されています。
参照先 DFI_MPI.
254
    return &DFI_MPI;
255 }
6.3.3.18 const cio_Process * cio_DFI::GetcioProcess ( )
cio_Process クラスのポインタ取得
戻り値
    cio_Process クラスポインタ
cio_DFI.C の 269 行で定義されています。
参照先 DFI_Process.
271 return &DFI_Process;
272 }
6.3.3.19 const cio_TimeSlice * cio_DFI::GetcioTimeSlice ( )
cio_TimeSlice クラスのポインタ取得
戻り値
    cio_TimeSlice クラスポインタ
cio_DFI.C の 260 行で定義されています。
参照先 DFI_TimeSlice.
```

262 return &DFI_TimeSlice;
263 }

```
6.3.3.20 const cio_Unit * cio_DFI::GetcioUnit ( )
cio_Unit クラスのポインタを取得
戻り値
    cio_Unit クラスポインタ
cio_DFI.C の 236 行で定義されています。
参照先 DFI_Unit.
237 {
238
    return &DFI_Unit;
239 }
6.3.3.21 std::string cio_DFI::getComponentVariable ( int pcomp )
FileInfo の成分名を取得する
引数
                             成分位置 0:u, 1:v, 2:w
    in
                     pcomp
戻り値
    成分名
cio_DFI.C の 903 行で定義されています。
参照先 DFI_Finfo, と cio_FileInfo::getComponentVariable().
904 {
906
     return DFI_Finfo.getComponentVariable(pcomp);
907
908 }
6.3.3.22 CIO::E_CIO_DTYPE cio_DFI::GetDataType ( )
get DataType (データタイプの取り出し関数)
戻り値
    データタイプ (e num 番号)
cio DFI.C の 452 行で定義されています。
参照先 cio_FileInfo::DataType, と DFI_Finfo.
    return (CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType;
```

6.3.3.23 std::string cio_DFI::GetDataTypeString ()

get DataType (データタイプの取り出し関数)

戻り値

```
データタイプ (文字列)
```

cio_DFI.C の 445 行で定義されています。

参照先 ConvDatatypeE2S(), cio FileInfo::DataType, と DFI Finfo.

```
446 {
447     return ConvDatatypeE2S((CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType);
448 }
```

```
6.3.3.24 int * cio_DFI::GetDFIGlobalDivision ( )
```

DFI Domain のGlobalDivision の取り出し

戻り値

GlobalDivision のポインタ

cio DFI.C の 528 行で定義されています。

参照先 DFI_Domain, と cio_Domain::GlobalDivision.

```
529 {
530    return DFI_Domain.GlobalDivision;
531 }
```

6.3.3.25 int * cio_DFI::GetDFIGlobalVoxel()

DFI Domain のGlobalVoxel の取り出し

戻り値

GlobalVoxel のポインタ

cio_DFI.C の 521 行で定義されています。

参照先 DFI_Domain, と cio_Domain::GlobalVoxel.

```
522 {
523    return DFI_Domain.GlobalVoxel;
524 }
```

6.3.3.26 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::getMinMax (const unsigned *step*, const int *compNo*, double & *min_value*, double & *max_value*)

brief DFI に出力されている minmax を取得

引数

in	step	取得するステップ
in	compNo	成分No(0~n)
out	min_value	取得した min

out	max_value	取得した max	
-----	-----------	----------	--

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio DFI.Cの923行で定義されています。

参照先 DFI_TimeSlice, と cio_TimeSlice::getMinMax().

6.3.3.27 int cio_DFI::GetNumComponent ()

get Number of Component (成分数の取り出し関数)

戻り値

成分数

cio_DFI.C の 459 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, と DFI_Finfo.

```
460 {
461    return DFI_Finfo.Component;
462 }
```

6.3.3.28 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::GetUnit (const std::string Name, std::string & unit, double & ref, double & diff, bool & bSetDiff)

UnitElem のメンバ変数毎に取得する

引数

in	Name	取得する単位系
out	unit	単位文字列
out	ref	reference
out	diff	difference
out	bSetDiff	difference の有無(true:あり false:なし)

戻り値

error code

cio_DFI.C の 875 行で定義されています。

参照先 DFI_Unit, と cio_Unit::GetUnit().

6.3.3.29 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::GetUnitElem (const std::string Name, cio_UnitElem & unit)

UuitElem を取得する

引数

in	Name	取得する単位系
out	unit	取得した cio_UnitElem

戻り値

error code

cio_DFI.C の 867 行で定義されています。

参照先 DFI Unit, と cio Unit::GetUnitElem().

```
869 {
870    return DFI_Unit.GetUnitElem(Name, unit);
871 }
```

6.3.3.30 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::getVectorMinMax (const unsigned *step*, double & *vec_min*, double & *vec_max*)

DFI に出力されている minmax の合成値を取得

引数

in	step	取得するステップ
out	vec_min	取得した minmax の合成値
out	vec_max	取得した minmax の合成値

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio_DFI.C の 912 行で定義されています。

参照先 DFI_TimeSlice, と cio_TimeSlice::getVectorMinMax().

```
915 {
916
917    return DFI_TimeSlice.getVectorMinMax(step,vec_min,vec_max);
918
919 }
```

6.3.3.31 static std::string cio_DFI::getVersionInfo() [inline],[static]

バージョンを出力する

cio_DFI.h の 900 行で定義されています。

参照先 CIO_VERSION_NO.

```
901 {
902          std::string str(CIO_VERSION_NO);
903          return str;
904     }
```

6.3.3.32 int cio_DFI::MakeDirectory (const std::string path)

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectorySub を呼出して作成)

引数

in path パス

戻り値

error code

cio DFI.C の 743 行で定義されています。

参照先 MakeDirectorySub().

参照元 MakeDirectoryPath(), と WriteData().

```
744 {
745
      int ret = MakeDirectorySub(path);
      if ( ret != 0 )
746
747
748
        // 既存以外のエラー
749
         if ( EEXIST != errno )
750
751
752
            printf( "\tError(errno)=[%s]\n", strerror(errno) );
            return 0;
753
754
     }
756
     // failed
757
     return 1;
758 }
```

6.3.3.33 int cio_DFI::MakeDirectoryPath ()

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectory 関数を呼出して作成)

戻り値

error code

cio_DFI.C の 762 行で定義されています。

参照先 Generate_Directory_Path(), と MakeDirectory().

```
763 {
764     // DirectoryPath with TimeSlice
765     std::string path = Generate_Directory_Path();
766
767     return MakeDirectory(path);
768 }
```

6.3.3.34 int cio_DFI::MakeDirectorySub (std::string path) [static]

ディレクトリパスの作成 (system 関数 mkdir で作成)

引数

in path パス

戻り値

error code

cio_DFI.C の 771 行で定義されています。

参照先 CIO::cioPath_DirName().

参照元 MakeDirectory().

```
772 {
773
774
775
      umask(022);
776
      int ret = mkdir(path.c_str(), 0777);
777
      if( ret != 0 )
778
779
         if( errno == EEXIST ) return 0;
780
        std::string parent = CIO::cioPath_DirName(path);
781
        int ret2 = MakeDirectorySub( parent );
if( ret2 != 0 )
782
783
784
785
          return ret2;
786
787
        ret = MakeDirectorySub( path );
788
789
790
      return ret;
791
792 }
```

6.3.3.35 void cio_DFI::normalizeBaseTime (const double scale)

インターバルの base time をスケールで無次元化する

引数

```
in scale スケール
```

cio_DFI.C の 1003 行で定義されています。

参照先 m intervalMngr, と cio Interval Mngr::normalizeBaseTime().

```
1004 {
1005  m_intervalMngr.normalizeBaseTime(scale);
1006 }
```

6.3.3.36 void cio_DFI::normalizeDelteT (const double scale)

インターバルのDetlaT をスケールで無次元化する

引数

in	scale	スケール
----	-------	------

cio DFI.C の 1031 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeDelteT().

```
1032 {
1033    m_intervalMngr.normalizeDelteT(scale);
1034 }
```

6.3.3.37 void cio_DFI::normalizeIntervalTime (const double scale)

インターバルの interval をスケールで無次元化する

引数

```
in scale スケール
```

cio DFI.C の 1010 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeIntervalTime().

```
1011 {
1012    m_intervalMngr.normalizeIntervalTime(scale);
1013 }
```

6.3.3.38 void cio_DFI::normalizeLastTime (const double scale)

インターバルの last_time をスケールで無次元化する

引数

in scale スケール

cio DFI.C の 1024 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeLastTime().

```
1025 {
1026  m_intervalMngr.normalizeLastTime(scale);
1027 }
```

6.3.3.39 void cio_DFI::normalizeStartTime (const double scale)

インターバルの start_time をスケールで無次元化する

引数

```
in scale スケール
```

cio_DFI.C の 1017 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeStartTime().

```
1018 {
1019    m_intervalMngr.normalizeStartTime(scale);
1020 }
```

6.3.3.40 bool cio_DFI::normalizeTime (const double scale)

インターバルの計算に使われる全ての時間をスケールで無次元化する

(base_time, interval_time, start_time, last_time)

引数

in	scale │ スケール retu	ırn mode がStep のときは false を返す、無次元化し	ない

cio DFI.C の 996 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeTime().

```
997 {
998   return m_intervalMngr.normalizeTime(scale);
999 }
```

6.3.3.41 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::read_averaged (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned & avr_step, double & avr_time) [pure virtual]

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ	

	in	matchEndian	true:Endian 一致
Ī	in	step	読込み step 番号
Ī	out	avr_step	平均ステップ
	out	avr_time	平均タイム

cio DFI SPH, とcio DFI BOVで実装されています。

参照元 ReadFieldData().

6.3.3.42 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::read_Datarecord (FILE * fp, bool matchEndian, cio_Array * buf, int head[3], int nz, cio_Array *& src) [pure virtual]

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ	
in	matchEndian	true:Endian 一致	
in	buf	読込み用バッファ	
in	head	読込みバッファHeadIndex	
in	nz	z 方向のボクセルサイズ (実セル + ガイドセル * 2)	
out	src	読み込んだデータを格納した配列のポインタ	

cio_DFI_SPH, とcio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 ReadFieldData().

6.3.3.43 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::read_HeaderRecord (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double & time) [pure virtual]

フィールドデータファイルのヘッダーレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	step	ステップ番号
in	head	dfi OHeadIndex
in	tail	
in	gc	dfi のガイドセル数
out	voxsize	voxsize
out	time	時刻

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, と cio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 ReadFieldData().

6.3.3.44 template < class TimeT , class TimeAvrT > CIO_INLINE void* cio_DFI::ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE & ret, const unsigned step, const int gc, const int Goven[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)

cio_DFI_inline.h の 36 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, DFI_Finfo, CIO::E_CIO_SUCC-ESS, cio_Array::getData(), cio_Array::instanceArray(), と ReadData().

```
47 {
49
      for(int i=0; i<3; i++) sz[i]=tail[i]-head[i]+1;</pre>
50
51
     cio_Array *data = cio_Array::instanceArray
                        ( DFI_Finfo.DataType
53
                        , DFI_Finfo.ArrayShape
55
56
                        , DFI_Finfo.Component);
57
     double d time = (double)time;
58
59
     double d time avr = (double)time avr;
       int ret = ReadData(data, step, gc, Gvoxel, Gdivision, head, tail,
     ret = ReadData(data, step, gc, Gvoxel, Gdivision, head, tail,
63
                          d_time, mode, step_avr, d_time_avr);
64
65
     if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
       delete data;
       return NULL;
68
69
70 // T* ptr = (T*)data->getData(true);
     void* ptr = data->getData(true);
72
     delete data;
73
74
     time_avr = d_time_avr;
7.5
76
     return ptr;
77 }
```

6.3.3.45 template < class T, class TimeT, class TimeAvrT > CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::ReadData (T * val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)

cio_DFI_inline.h の 83 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, DFI_Finfo, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Array-::instanceArray(), と ReadData().

```
94 {
95
96
      int sz[3];
      for(int i=0; i<3; i++) sz[i]=tail[i]-head[i]+1;</pre>
97
98
99
      cio_Array *data = cio_Array::instanceArray
                          ( val
101
                          , DFI_Finfo.ArrayShape
                          , sz
102
103
                          , DFI Finfo.Component);
104
105
106
       double d_time = (double)time;
107
       double d_time_avr = (double)time_avr;
108
       CIO::E CIO ERRORCODE ret;
109
       ret = ReadData(data, step, gc, Gvoxel, Gdivision, head, tail,
110
111
                      d_time, mode, step_avr, d_time_avr);
113
       if( ret == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
         time = d_time;
114
115
        time_avr = d_time_avr;
116
117
118
       //data->getData(true);
       delete data;
120
121
       return ret;
122 }
```

6.3.3.46 template < class TimeT, class TimeAvrT > void* cio_DFI::ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE & ret, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)

read field data record (template function)

66 クラス 読み込んだデータのポインタを戻り値として返す

引数

out	ret	終了コード 1:正常、1 以外:エラー
in	step	入力ステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	Gvoxel	グローバルボクセルサイズ
in	Gdivision	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
out	time	読み込んだ時間
in	mode	平均ステップ&時間読込みフラグ false : 読込み true : 読み込まない
out	step_avr	平均ステップ
out	time_avr	平均時間

戻り値

読みんだフィールドデータのポンタ

参照元 ReadData().

6.3.3.47 template < class T , class TimeT , class TimeAvrT > CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::ReadData (T * val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)

read field data record (template function)

引数で渡された配列ポインタにデータを読込む

引数

out	val	読み込んだデータポインタ
in	step	入力ステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	Gvoxel	グローバルボクセルサイズ
in	Gdivision	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
out	time	読み込んだ時間
in	mode	平均ステップ&時間読込みフラグ false : 読込み true : 読み込まない
out	step_avr	平均ステップ
out	time_avr	平均時間

戻り値

終了コード 1:正常 1 以外:エラー

6.3.3.48 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::ReadData (cio_Array * val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], double & time, const bool mode, unsigned & step_avr, double & time_avr)

read field data record

template ReadData 関数で型に応じた配列を確保した後、呼び出される

引数

out	val	読み込み先の配列をポインタで渡す
in	step	読み込むステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	Gvoxel	グローバルボクセルサイズ
in	Gdivision	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
out	time	読み込んだ時間
in	mode	平均ステップ&時間読込みフラグ false : 読込み true : 読み込まない
out	step_avr	平均ステップ
out	time_avr	平均時間

戻り値

終了コード 1:正常 1 以外:エラー

dts にHead/Tail をセット

index DFI ファイルの ディレクトリパスを取得

- < DFI ファイルの並列フラグ
- < 粗密フラグ true:密 false:粗
- < 読込み判定フラグ

読込みフラグ取得

粗密フラグセット

読込みランクリストの生成

<Process が1より大きい時並列

ファイル名の生成

読込み領域 start end の取得

読込み方法の取得

フィールドデータの読込み

読込めたファイル名の出力(ランク0のみ)

src にHead/Tail をセット

粗密処理

cio_DFI_Read.C の 20 行で定義されています。

参照先 cio_Process::CheckReadRank(), CheckReadType(), CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_Dir-Name(), CIO::cioPath_isAbsolute(), cio_Array::copyArray(), CreateReadStartEnd(), DFI_Domain, DFI_Finfo, DFI_Process, cio_FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_SUCCESS, Generate_FieldFileName(), cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalVoxel, cio_FileInfo::GuideCell, cio_Array::interp_coarse(), m_indexDfiName, m_RankID, m_readRankList, cio_Process::RankList, ReadFieldData(), と cio_Array::setHeadIndex().

```
31 {
32
    CIO::E CIO ERRORCODE ret;
33
34
     int Shead[3];
38
     for(int i=0; i<3; i++) Shead[i] = head[i];</pre>
39
    dst->setHeadIndex(Shead);
40
    std::string dir = CIO::cioPath_DirName(m_indexDfiName);
42
43
    bool mio = false;
44
    bool isSame =true;
```

```
46
    CIO::E_CIO_READTYPE readflag;
49
     readflag = CheckReadType(Gvoxel, DFI_Domain.GlobalVoxel,
50
                              Gdivision, DFI_Domain.GlobalDivision);
51
     if( readflag == CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT || readflag ==
53
      CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT ) isSame = false;
54
56
     ret = DFI_Process.CheckReadRank(DFI_Domain, head, tail, readflag,
      m_readRankList);
57
     if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
      printf("error code : %d\n", (int) ret);
58
59
       return ret;
60
62
     if( DFI_Process.RankList.size() > 1 ) mio = true;
63
     for(int i=0; i<m readRankList.size(); i++) {</pre>
64
65
      int n = m_readRankList[i];
      int ID= DFI_Process.RankList[n].RankID;
66
69
       std::string fname;
      if( CIO::cioPath_isAbsolute(DFI_Finfo.DirectoryPath) ) {
70
71
        fname = Generate_FieldFileName(ID, step, mio);
72
      } else {
73
        std::string tmp = Generate_FieldFileName(ID, step, mio);
74
         fname = CIO::cioPath_ConnectPath( dir, tmp );
75
76
77
       int copy_sta[3],copy_end[3],read_sta[3],read_end[3];
78
80
       CreateReadStartEnd(isSame, head, tail, gc, DFI_Process.RankList[n].HeadIndex,
                          DFI_Process.RankList[n].TailIndex,
81
82
                          DFI_Finfo.GuideCell, readflag,
83
                          copy_sta, copy_end, read_sta, read_end);
84
      89
90
                                     DFI_Process.RankList[n].TailIndex,
92
                                      avr_mode, avr_step, avr_time, ret);
93
       if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
94
        delete src;
9.5
        return ret;
96
99
       if(m_RankID == 0) {
        printf("\t[%s] has read :\tstep=%d time=%e ]\n",fname.c_str(), step, time); }
100
101
102
103
105
        src->setHeadIndex(read_sta);
106
108
        if(!isSame) {
109
         cio_Array *temp = src;
110
         int err;
111
         src = cio_Array::interp_coarse(temp,err,false);
112
         delete temp;
113
114
115
        src->copyArray(copy_sta,copy_end,dst);
116
        delete src;
117
118
119
120
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
121
122 }
```

6.3.3.49 cio_Array * cio_DFI::ReadFieldData (std::string fname, const unsigned step, double & time, const int sta[3], const int end[3], const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], bool avr_mode, unsigned & avr_step, double & avr_time,

CIO::E CIO ERRORCODE & ret) [virtual]

read field data record(sph or bov)

引数

in	fname	FieldData ファイル名
in	step	読込みステップ番号
out	time	読み込んだ時間
in	sta	読込みスタート位置
in	end	読込みエンド位置
in	DFI_head	dfi OHeadIndex
in	DFI_tail	dfi のTailIndex
in	avr_mode	平均ステップ&時間読込みフラグ false : 読込み

true: 読み込まない

引数

out	avr_step	平均ステップ
out	avr_time	平均時間
out	ret	終了コード

戻り値

読み込んだ配列のポインタ

ファイルオープン

Endian セット

ヘッダーレコードの読込み

< voxsize - 2*gc: 実セル数

cio DFI Read.C の 126 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, DFI_Finfo, CIO::E_CIO_BIG, CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE, CIO::E_CIO_LITTLE, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::Endian, cio_FileInfo::GuideCell, cio_Array::instanceArray(), read_averaged(), read_Datarecord(), read_HeaderRecord(), cio_Array::setHeadIndex().

参照元 ReadData().

```
137 {
138
139
      ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
140
141
      if( !fname.c_str() || !DFI_Finfo.Component ) {
142
143
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE;
144
145
146
148
      if( !(fp=fopen(fname.c_str(),"rb")) ) {
149
150
       printf("Can't open file. (%s)\n", fname.c_str());
151
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA;
152
        return NULL;
153
154
      int idumy = 1;
char* cdumy = (char*)(&idumy);
156
157
      CIO::E_CIO_ENDIANTYPE Endian=CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN;
158
159
      if( cdumy[0] == 0x01 ) Endian = CIO::E_CIO_LITTLE;
160
      if(cdumy[0] == 0x00) Endian = CIO::E_CIO_BIG;
161
162
      bool matchEndian = true;
      if( Endian != DFI_Finfo.Endian ) matchEndian = false;
163
164
165
      //RealType real_type;
166
      int voxsize[3];
168
      ret = read_HeaderRecord(fp, matchEndian, step, DFI_head, DFI_tail,
                             DFI_Finfo.GuideCell, voxsize, time);
169
170
      if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS )
171
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD;
```

```
printf("**** read error\n");
174
         fclose(fp);
175
         return NULL;
176
177
178
      int sz[31;
179
      for(int i=0; i<3; i++) sz[i]=voxsize[i]-2*DFI_Finfo.GuideCell;</pre>
180
181
      int szB[3],headB[3];
      for(int i=0; i<3; i++) {
   szB[i] = voxsize[i];
   headB[i] = DFI_head[i] - DFI_Finfo.GuideCell;</pre>
182
183
184
185
186
      // 1層ずつ読み込むので、バッファの Z サイズは1にしておく
187
188
189 //読み込みバッファ
      cio_Array* buf = cio_Array::instanceArray
190
191
                         ( DFI_Finfo.DataType
192
                          , DFI_Finfo.ArrayShape
193
                          , 0
194
                          , DFI_Finfo.Component );
195
196
197
      int szS[3];
      int headS[3];
198
199
       for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
         szS[i]=end[i]-sta[i]+1;
200
201
         headS[i]=sta[i];
202
203
204
      cio_Array* src = cio_Array::instanceArray
205
                          ( DFI_Finfo.DataType
206
                          , DFI_Finfo.ArrayShape
207
                            szS
                          , 0
208
                            DFI_Finfo.Component );
209
210
      src->setHeadIndex( headS );
211
212
213
      //data 読込み
      //if(!read_Datarecord(fp, matchEndian, buf, headB, voxsize[2], src ) ) {
ret = read_Datarecord(fp, matchEndian, buf, headB, voxsize[2], src );
214
215
       if ( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS)
216
217
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD;
218
         fclose(fp);
219
         printf("ERROR Data Record Read error!!!!\n");
220
         delete buf;
221
         return NULL:
222
223
224
       //read average
225
       if( !avr_mode ) {
226
        //if( !read_averaged(fp, matchEndian, step, avr_step, avr_time) )
227
         ret = read_averaged(fp, matchEndian, step, avr_step, avr_time);
         if( ret !=CIO::E_CIO_SUCCESS )
228
229
230
           ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD;
231
           delete buf;
232
           return src;
233
234
235
236
      fclose(fp);
237
      delete buf;
238
239
      return src;
240
241 }
```

6.3.3.50 cio_DFI * cio_DFI::ReadInit (const MPI_Comm comm, const std::string dfifile, const int $G_{out}[3]$, const int $G_{out}[3]$, clo::E_CIO_ERRORCODE & ret) [static]

read インスタンス

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	dfifile	DFI ファイル名
in	G_Voxel	計算空間全体のボクセルサイズ
in	G_Div	計算空間の領域分割数
out	ret	終了コード

戻り値

インスタンスされたクラスのポインタ

DFI のディレクトリパスの取得

index.dfi read

TP インスタンス

入力ファイル index.dfi をセット

Fileinfo の読込み

FilePath の読込み

Unit の読込み

TimeSlice の読込み

TextParser の破棄

proc.dfi file name の取得

proc.dfi read

TP インスタンス

入力ファイル proc.dfi をセット

Domain の読込み

MPI の読込み

Process の読込み

TextParser の破棄

dfi のインスタンス

cio DFI.C の 41 行で定義されています。

参照先 CheckReadType(), CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_DirName(), CIO::cioPath_FileName(), D-FI_Domain, CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_ERROR_IN-VALID_DIVNUM, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_READ_MPI, CIO::E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR, CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCESS, CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR, C-IO::E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_UNIT, CIO::E_CIO_ERROR_TEXTPARS-ER, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_SAMERES, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::FileFormat, cio_TextParser::getTPinstance(), cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalVoxel, m_comm, m_indexDfiName, m_RankID, m_read_type, MPI_Comm_rank(), cio_FilePath::ProcDFIFile, cio_FilePath::Read(), cio_MPI::Read(), cio_Domain::Read(), cio_TextParser::readTPfile(), と cio_TextParser::remove().

```
46 {
47
49    std::string dirName = CIO::cioPath_DirName(DfiName);
50    int RankID;
52    MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
53    cio_TextParser tpCntl;
55    tpCntl.getTPinstance();
```

```
59
     FILE*fp = NULL;
60
61
     if( !(fp=fopen(DfiName.c_str(),"rb")) ) {
       printf("Can't open file. (%s)\n",DfiName.c_str());
62
6.3
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR;
64
       return NULL:
65
     fclose(fp);
67
69
     int ierror = 0;
     ierror = tpCntl.readTPfile(DfiName);
70
71
     if ( ierror )
72
73
       printf("\tinput file not found '%s'\n",DfiName.c_str());
74
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_TEXTPARSER;
75
       return NULL;
76
77
79
     cio_FileInfo F_info;
     if( F_info.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
81
82
       printf("\tFileInfo Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO;
8.3
84
       return NULL;
     }
85
86
88
     cio_FilePath F_path;
89
     if( F_path.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
90
91
       printf("\tFilePath Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
       ret = CIO::E CIO ERROR READ FILEPATH;
92
93
       return NULL;
94
95
97
     cio_Unit unit;
     if( unit.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
98
99
100
        printf("\tUnit Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
101
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_UNIT;
102
        return NULL;
103
104
      cio TimeSlice TimeSlice:
106
107
      if( TimeSlice.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
108
109
        printf("\tTimeSlice Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
110
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE;
111
        return NULL;
112
113
115
      tpCntl.remove();
116
118
      std::string dfiname = CIO::cioPath_FileName(F_path.ProcDFIFile,".dfi");
119
      std::string procfile = CIO::cioPath_ConnectPath(dirName, dfiname);
120
123
      tpCntl.getTPinstance();
124
125
126
      if( !(fp=fopen(procfile.c_str(),"rb")) ) {
        printf("Can't open file. (%s)\n",procfile.c_str());
ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR;
127
128
129
        return NULL;
130
131
      fclose(fp);
132
134
      ierror = tpCntl.readTPfile(procfile);
135
      if ( ierror )
136
137
       printf("\tinput file not found '%s'\n",procfile.c_str());
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_TEXTPARSER;
138
139
        return NULL;
140
141
      cio Domain domain;
143
      if ( domain.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
144
145
146
        printf("\tDomain Data Read error %s\n",procfile.c_str());
147
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN;
148
        return NULL;
149
150
152
      cio_MPI mpi;
      if( mpi.Read(tpCntl,domain) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
153
154
155
        printf("\tMPI Data Read error %s\n",procfile.c_str());
156
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_MPI;
157
        return NULL;
```

```
158
159
161
      cio_Process process;
162
      if( process.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
163
        printf("\tProcess Data Read error %s\n",procfile.c_str());
164
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCESS;
165
166
        return NULL;
167
168
      tpCntl.remove();
170
171
      cio_DFI *dfi = NULL;
173
174
      if(F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH) {
      dfi = new cio_DFI_SPH(F_info, F_path, unit, domain, mpi, TimeSlice, process);
} else if( F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
175
176
177
       dfi = new cio_DFI_BOV(F_info, F_path, unit, domain, mpi, TimeSlice, process);
      } else {
178
179
       return NULL;
180
181
      //読込みタイプのチェック
182
     dfi->m_read_type = dfi->CheckReadType(G_Voxel,dfi->DFI_Domain.GlobalVoxel,
183
                                               G_Div,dfi->DFI_Domain.GlobalDivision);
184
      if( dfi->m_read_type == CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN ) {
185
       //printf("\tDimension size error (%d %d %d)\n",
// G_Voxel[0], G_Voxel[1], G_Voxel[2]);
186
187
188
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM;
189
        dfi->m_comm = comm;
        dfi->m_indexDfiName = DfiName;
190
191
        dfi->m_RankID = RankID;
192
        return dfi;
193
194
195 #if 0
     if( dfi->m_start_type == E_CIO_SAMEDIV_SAMERES ) {
196
     printf("***** SAMEDIV_SAMERES\n");
} else if( dfi->m_start_type == E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT ) {
197
198
199
       printf("**** SAMEDIV_REFINEMENT\n");
200
     } else if( dfi->m_start_type == E_CIO_DIFFDIV_SAMERES ) {
205 #endif
206
207
      dfi->m_comm = comm;
     dfi->m_indexDfiName = DfiName;
208
209
     dfi->m_RankID = RankID;
210
211
      ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
212
213
      return dfi;
214
215 }
```

6.3.3.51 void cio_DFI::setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

FileInfo の成分名を登録する

引数

in	pcomp	成分位置 0:u, 1:v, 2:w
in	compName	成分名 "u","v","w"",

cio DFI.C の 894 行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, と cio_FileInfo::setComponentVariable().

```
895 {
896
897 DFI_Finfo.setComponentVariable(pcomp, compName);
898
899 }
```

6.3.3.52 void cio_DFI::setIntervalStep (int interval_step, int base_step = 0, int start_step = 0, int last_step = -1)

出力インターバルステップの登録

登録しない(本メソッドがコールされない)場合はCIO でのインターバル 制御は行わない

引数

in	interval_step	インターバルステップ
in	base_step	基準となるステップ (デフォルト 0 ステップ)
in	start_step	セッション開始ステップ (デフォルト 0 ステップ)
in	last_step	セッション最終ステップ (デフォルト、-1:最終ステップで出力しない)

cio DFI.Cの949行で定義されています。

参照先 cio_Interval_Mngr::By_step, cio_Interval_Mngr::initTrigger(), m_intervalMngr, cio_Interval_Mngr::set-Interval(), cio_Interval_Mngr::setMode(), と cio_Interval_Mngr::setStart().

```
953 {
     //インターバルモードの登録(ステップ)
954
955
     \verb|m_intervalMngr.setMode(cio_Interval_Mngr::By\_step)|;
956
957
     //インターバルステップの登録
958
     m_intervalMngr.setInterval(interval_step);
959
     //インターバル開始ステップの登録
960
961
     m_intervalMngr.setStart(start_step);
962
     //インターバル最終ステップの登録
963
964
     m_intervalMngr.setLast(last_step);
965
966
     //トリガーの初期化
967
    m_intervalMngr.initTrigger(base_step,0.0,0.0);
968 }
```

6.3.3.53 void cio_DFI::setIntervalTime (double interval_time, double dt, double base_time = 0.0, double start_time = 0.0, double last_time = -1.0)

インターバルタイムの登録

引数

	in	interval_time	出力インターバルタイム
Ī	in	dt	計算の時間間隔
Ī	in	base_time	基準となるタイム(デフォルト 0.0 タイム)
Ī	in	start_time	セッション開始タイム(デフォルト 0.0 タイム)
Ī	in	last time	せっしょん最終タイム(デフォルト、-1.0:最終タイムで出力しない)

cio_DFI.C の 972 行で定義されています。

参照先 cio_Interval_Mngr::By_time, cio_Interval_Mngr::initTrigger(), m_intervalMngr, cio_Interval_Mngr::set-Interval(), cio_Interval_Mngr::setLast(), cio_Interval_Mngr::setMode(), と cio_Interval_Mngr::setStart().

```
977 {
     //インターバルモードの登録 (タイム)
979
     m_intervalMngr.setMode(cio_Interval_Mngr::By_time);
980
     //インターバルタイムの登録
981
982
     m_intervalMngr.setInterval(interval_time);
983
984
     //インターバル開始タイムの登録
985
     m_intervalMngr.setStart(start_time);
986
     //インターバル終了タイムの登録
987
988
     m_intervalMngr.setLast(last_time);
989
     //トリガーの初期化
991
     m_intervalMngr.initTrigger(0,base_time,dt);
992 1
```

6.3.3.54 void cio_DFI::SetTimeSliceFlag (const CIO::E_CIO_ONOFF ONOFF)

TimeSlice OnOff フラグをセットする

引数

in	ONOFF	
T11	CIVOLI	

cio DFI.Cの887行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, と cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag.

```
888 {
889   DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == ONOFF;
890 }
```

6.3.3.55 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::write_averaged (FILE * fp, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [pure virtual]

Average レコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step_avr	平均ステップ番号
in	time_avr	平均時刻

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, とcio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 WriteFieldData().

6.3.3.56 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::write_DataRecord (FILE * fp, cio_Array * val, const int gc, const int RankID) [protected], [pure virtual]

SPH データレコードの出力

引数

in	fp	
in	val	データポインタ
in	gc	ガイドセル
in	RankID	ランク番号

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, と cio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 WriteFieldData().

6.3.3.57 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::write_HeaderRecord (FILE * fp, const unsigned step, const double time, const int RankID) [protected], [pure virtual]

SPH ヘッダファイルの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step	ステップ番号
in	time	時刻
in	RankID	ランク番号

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, とcio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 WriteFieldData().

6.3.3.58 template < class T , class TimeT , class TimeAvrT > CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteData (const unsigned *step*, TimeT *time*, const int *sz[3]*, const int *nComp*, const int *gc*, T * *val*, T * *minmax*, bool *force*, const bool *avr_mode*, const unsigned *step_avr*, TimeAvrT *time_avr*)

cio DFI inline.h の 129 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, DFI_Finfo, DFI_Process, cio_Array::instanceArray(), m-RankID, cio Process::RankList, と WriteData().

```
140 {
141
142
      cio_Array *data = cio_Array::instanceArray
                          ( val
143
144
                          , DFI_Finfo.ArrayShape
                          , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize[0]
145
                          , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize[1]
146
                          , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize[2]
147
148
149
                          , DFI_Finfo.Component);
150
      double d_time = (double)time;
151
      double d_time_avr = (double)time_avr;
152
153
      double *d_minmax=NULL;
154
      if( minmax ) {
155
        if( DFI_Finfo.Component>1 ) {
156
           d_minmax = new double[DFI_Finfo.Component*2+2];
          for(int i=0; i<OFI_Finfo.Component*2+2; i++) {
   d_minmax[i] = minmax[i];</pre>
157
158
159
160
        } else {
           d_minmax = new double[2];
161
          d_minmax[0] = minmax[0];
d_minmax[1] = minmax[1];
162
163
        }
164
165
166
167
      CIO::E_CIO_ERRORCODE ret;
168
      ret = WriteData(step, gc, d_time, data, d_minmax, avr_mode, step_avr, d_time_avr, force);
169
170
      //val = (T*)data->getData(true);
      //data->getData(true);
171
172
173
      if( d_minmax ) delete [] d_minmax;
174
175
      delete data;
176
      return ret;
177
178 }
```

6.3.3.59 template < class T , class TimeT , class TimeAvrT > CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteData (const unsigned *step*, TimeT *time*, const int *sz[3]*, const int *nComp*, const int *gc*, T * *val*, T * *minmax* = NULL, bool *force* = true, bool *avr_mode* = true, unsigned *step_avr* = 0, TimeAvrT *time_avr* = 0 . 0)

write field data record (template function)

スカラーのとき、minmax[0]=min minmax[1]=max ベクトルのとき、minmax[0] =成分 1 の minX minmax[1] = 成分 1 の maxX ... minmax[2n-2]=成分 n の minX minmax[2n-1]=成分 n の maxX minmax[2n]=合成値の min minmax[2n+1]=合成値の max

引数

in	step	出力ステップ番号
in	time	出力時刻
in	SZ	val の実ボクセルサイズ
in	пСотр	val の成分数(1or3)
in	gc	val の仮想セル数
in	val	出力データポインタ
in	minmax	フィールデータのMinMax
in	force	強制出力指示
in	avr_mode	平均ステップ&時間出力 false : 出力 true : 出力しない
in	step_avr	平均ステップ
in	time_avr	平均時間

参照元 WriteData().

6.3.3.60 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteData (const unsigned *step*, const int *gc*, double *time*, cio_Array * val, double * minmax, const bool avr_mode, const unsigned step_avr, double time_avr, bool force)

write field data record

template WriteData 関数で方に応じた配列を確保した後、呼び出される

引数

in	step	出力ステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	time	出力時刻
in	val	出力データポインタ
in	minmax	フィールデータのMinMax
in	avr_mode	平均ステップ&時間出力 false : 出力 true : 出力しない
in	step_avr	平均ステップ
in	time_avr	平均時間
in	force	強制出力指示

cio_DFI_Write.C の 203 行で定義されています。

参照先 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_FileInfo::ArrayShape, CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_Dir-Name(), CIO::cioPath_FileName(), CIO::cioPath_isAbsolute(), cio_FileInfo::Component, cio_Array::copyArray(), cio_FileInfo::DataType, DFI_Finfo, DFI_MPI, DFI_Process, DFI_TimeSlice, cio_FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY, CIO::E_CIO_SUCCESS, Generate_FieldFileName(), cio_FileInfo::GuideCell, cio_Array::instanceArray(), cio_Interval_Mngr::isTriggered(), m_directoryPath, m_indexDfiName, m_intervalMngr, m_RankID, MakeDirectory(), cio_MPI::NumberOfRank, cio_Process::RankList, WriteFieldData(), と WriteIndexDfi-File().

```
212 {
213
      //インターバルチェック
214
215
      if( !m_intervalMngr.isTriggered(step, time, force ) ) return
      CIO::E_CIO_SUCCESS;
216
217
      bool mio=false;
      if( DFI_MPI.NumberOfRank > 1 ) mio=true;
218
219
      std::string outFile;
220
      if( CIO::cioPath_isAbsolute(DFI_Finfo.DirectoryPath) ) {
221
       outFile = Generate_FieldFileName(m_RankID, step, mio);
222
        outFile = m_directoryPath + "/"+ Generate_FieldFileName(m_RankID, step, mio);
223
224
226
      std::string dir = CIO::cioPath_DirName(outFile);
227
228
      if( MakeDirectory(dir) != 1 ) return CIO::E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY;
229
230
      cio_Array *outArray = val;
if( gc != DFI_Finfo.GuideCell ) {
231
        //出力用バッファのインスタンス
```

```
233
       outArray = cio_Array::instanceArray
234
                  ( DFI_Finfo.DataType
235
                  , DFI_Finfo.ArrayShape
                   , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize
236
                  , DFI_Finfo.GuideCell
237
       , DFI_Finfo.Component);
//配列のコピー val -> outArray
238
239
240
        int ret = val->copyArray(outArray);
241
242
     //フィールデータの出力
243
     CIO::E CIO ERRORCODE err = CIO::E CIO SUCCESS;
244
245
     err = WriteFieldData(outFile, step, time, outArray, avr mode, step avr, time avr);
246
247
      //出力バッファのメモリ解放
248
     if( val != outArray ) {
249
       delete outArray;
     }
250
251
252
     if( err != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return err;
253
     //index dfi ファイルのディレクトリ作成
254
2.5.5
     cio_DFI::MakeDirectory(m_directoryPath);
     std::string dfiname = CIO::cioPath_FileName(m_indexDfiName,".dfi");
256
257
     std::string fname = CIO::cioPath_ConnectPath( m_directoryPath, dfiname );
258
259
      //Slice へのセット
260
     DFI_TimeSlice.AddSlice(step, time, minmax, DFI_Finfo.Component, avr_mode,
261
                             step_avr, time_avr);
262
     //index dfi のファイル出力
263
264
     if(m_RankID == 0)
265
       err = WriteIndexDfiFile(fname);
266
2.67
268
     return err;
269 }
```

6.3.3.61 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteFieldData (std::string fname, const unsigned step, double time, cio_Array * val, const bool mode, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [virtual]

write field data record (double)

引数

in	fname	出力フィールドファイル名
in	step	出力ステップ番号
in	time	出力時刻
in	val	出力データポインタ
in	mode	平均ステップ&時間出力 false : 出力 true : 出力しない
in	step_avr	平均ステップ
in	time_avr	平均時間

戻り値

error code

cio DFI Write.C の 274 行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAG-ED_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_H-EADER_RECORD, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::GuideCell, m_RankID, write_averaged(), write_Data-Record(), と write HeaderRecord().

参照元 WriteData().

```
281 {
282
283    FILE* fp;
284    if( (fp = fopen(fname.c_str(),"wb")) == NULL ) {
285        fprintf(stderr,"Can't open file.(%s)\n",fname.c_str());
```

```
286
        return CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA;
287
288
      //ヘッダー出力
289
290
      if( write_HeaderRecord(fp, step, time, m_RankID) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
291
       fclose(fp);
292
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD;
293
294
      //データ出力
295
      if( write_DataRecord(fp, val, DFI_Finfo.GuideCell, m_RankID) !=
296
      CIO::E CIO SUCCESS) {
297
        fclose(fp);
298
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD;
299
300
301
      //average 出力
302
      if (!avr mode) {
303
       if( write_averaged(fp, step_avr, time_avr) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
304
305
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD;
306
307
     }
308
309
      fclose(fp);
310
311
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
312
313 }
```

6.3.3.62 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteIndexDfiFile (const std::string dfi_name) [protected]

index DFI ファイル出力

引数

in dfi_name DFIファイル名

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio DFI Write.C の 20 行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, DFI_Fpath, DFI_TimeSlice, DFI_Unit, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::Prefix, cio_FilePath::Write(), cio_FileInfo::Write(), cio_Unit::Write().

参照元 WriteData().

```
21 {
23
    if ( dfi_name.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY;
    if ( DFI_Finfo.Prefix.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY;
26
    FILE* fp = NULL;
    // File exist ?
28
29
    bool flag = false;
    if ( fp = fopen(dfi_name.c_str(), "r") )
30
32
       flag = true;
33
       fclose(fp);
34
35
     if( !(fp = fopen(dfi_name.c_str(), "w")) )
36
37
38
       fprintf(stderr, "Can't open file.(%s)\n", dfi_name.c_str());
39
       return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR;
40
41
    //FileInfo {} の出力
     if( DFI_Finfo.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
```

```
44
45
      fclose(fp);
46
      return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO;
47
48
    //FilePath {} の出力
49
    if( DFI_Fpath.Write(fp, 1) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
50
52
53
      return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH;
    }
54
55
56
    //Unit {} の出力
58
     if( DFI_Unit.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
59
      fclose(fp);
60
      return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT;
61
62
    //TimeSlice {} の出力
65
    if ( DFI_TimeSlice.Write(fp, 1) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
66
      fclose(fp);
67
      return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE;
68
70
71
   return CIO::E_CIO_SUCCESS;
72
73 }
```

6.3.3.63 cio_DFI * cio_DFI::WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const float pitch[3], const float G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF TSliceOnOff) [static]

write インスタンス float 型

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	DfiName	DFI ファイル名
in	Path	フィールドデータのディレクトリ
in	prefix	ベースファイル名
in	format	ファイルフォーマット
in	GCell	出力仮想セル数
in	DataType	データタイプ
in	ArrayShape	配列形状
in	nComp	成分数
in	proc_fname	proc.dfi ファイル名
in	G_size	グローバルボクセルサイズ
in	pitch	ピッチ
in	G_origin	原点座標値
in	division	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
in	hostname	ホスト名
in	TSliceOnOff	TimeSlice フラグ

戻り値

インスタンスされたクラスのポインタ

cio_DFI.C の 276 行で定義されています。

294 {

```
295
296
      // float 型を double 型に変換して double 版 WriteInit 関数を呼ぶ
297
298
      double d_pch[3],d_org[3];
      for (int i=0; i<3; i++) {
  d_pch[i]=(double)pitch[i];</pre>
299
300
301
         d_org[i] = (double) G_origin[i];
302
303
304
      return WriteInit(comm,
305
                          DfiName,
306
                          Path.
307
                          prefix,
308
                           format,
309
                           GCell,
310
                          DataType,
311
                          ArrayShape,
                          nComp,
proc_fname,
312
313
                           G_size,
315
                           d_pch,
316
                           d_org,
317
                          division,
318
                          head,
319
                          tail,
320
                          hostname,
321
                           TSliceOnOff);
322
323 }
```

6.3.3.64 cio_DFI * cio_DFI::WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const double pitch[3], const double G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF TSliceOnOff) [static]

write インスタンス double 型

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	DfiName	DFI ファイル名
in	Path	フィールドデータのディレクトリ
in	prefix	ベースファイル名
in	format	ファイルフォーマット
in	GCell	出力仮想セル数
in	DataType	データタイプ
in	ArrayShape	配列形状
in	пСотр	成分数
in	proc_fname	proc.dfi ファイル名
in	G_size	グローバルボクセルサイズ
in	pitch	ピッチ
in	G_origin	原点座標値
in	division	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
in	hostname	ホスト名
in	TSliceOnOff	TimeSlice フラグ

戻り値

インスタンスされたクラスのポインタ

cio_DFI.C の 327 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, CIO::cioPath_DirName(), cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_-FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_BIG, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_LITTLE,

cio_FileInfo::Endian, cio_FileInfo::FileFormat, cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalOrigin, cio_Domain::GlobalRegion, cio_Domain::GlobalVoxel, cio_FileInfo::GuideCell, m_comm, m_directoryPath, m_indexDfiName, m_RankID, MPI_Comm_rank(), MPI_Comm_size(), cio_MPI::NumberOfGroup, cio_MPI::NumberOfRank, cio_FileInfo::Prefix, cio_FilePath::ProcDFIFile, cio_Process::RankList, と cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag.

```
345 {
346
      cio_DFI *dfi = NULL;
347
348
349
      int RankID;
350
      MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
351
352
      int nrank:
      MPI_Comm_size( comm, &nrank );
353
354
      cio_FileInfo out_F_info;
      out_F_info.DirectoryPath
356
                                    = Path;
357
      out_F_info.TimeSliceDirFlag = TSliceOnOff;
358
      out_F_info.Prefix
                                    = prefix;
                                    = format;
359
      out_F_info.FileFormat
360
      out_F_info.GuideCell
                                    = GCell;
361
      out_F_info.DataType
                                    = DataType;
                                    = ArrayShape;
362
      out_F_info.ArrayShape
363
      out_F_info.Component
364
365
      int idumy = 1;
      char* cdumy = (char*)(&idumy);
if( cdumy[0] == 0x01 ) out_F_info.Endian = CIO::E_CIO_LITTLE;
if( cdumy[0] == 0x00 ) out_F_info.Endian = CIO::E_CIO_BIG;
366
367
368
369
370
      cio_FilePath out_F_path;
371
      out_F_path.ProcDFIFile = proc_fname;
372
373
      cio Unit out unit;
374
375
      cio_MPI out_mpi;
376
      out_mpi.NumberOfRank = nrank;
377
      out_mpi.NumberOfGroup = 1;
378
379
      cio_Domain out_domain;
380
      cio_Process out_Process;
381
      cio_Rank out_Rank;
382
383
      for(int i=0; i<nrank; i++ ) {</pre>
384
         out_Process.RankList.push_back(out_Rank);
385
386
387
      out_Process.RankList[RankID].RankID=RankID;
388
      out_Process.RankList[RankID].HostName=hostname;
389
      for(int i=0; i<3; i++)</pre>
        out_Process.RankList[RankID].HeadIndex[i]=head[i];
390
391
        out_Process.RankList[RankID].TailIndex[i]=tail[i];
        out_Process.RankList[RankID].VoxelSize[i]=tail[i]-head[i]+1;
392
393
394
395
      for (int i=0; i<3; i++) {</pre>
396
        out_domain.GlobalVoxel[i] = G_size[i];
        out_domain.GlobalDivision[i] = division[i];
397
398
        out_domain.GlobalOrigin[i] = G_origin[i];
399
        out_domain.GlobalRegion[i] = pitch[i] *G_size[i];
400
401
402
      cio_TimeSlice out_TSlice;
403
404
      char tmpname[512];
405
      memset (tmpname, 0x00, sizeof(char) *512);
406
      if ( gethostname (tmpname, 512) != 0 ) printf("*** error gethostname() n");
407
408
      if( out_F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH ) {
        dfi = new cio_DFI_SPH(out_F_info, out_F_path, out_unit, out_domain, out_mpi,
409
                                out_TSlice, out_Process);
410
      } else if( out_F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
411
412
413
        dfi = new cio_DFI_BOV(out_F_info, out_F_path, out_unit, out_domain, out_mpi,
414
                                out_TSlice, out_Process);
415
      } else return NULL:
416
417
      dfi->m_indexDfiName = DfiName;
418
      dfi->m_directoryPath = CIO::cioPath_DirName(DfiName);
420
      dfi->m_comm = comm;
421
      dfi->m_RankID = RankID;
422
423
      return dfi;
424
```

425 }

6.3.3.65 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host = false, float * org = NULL)

proc DFI ファイル出力コントロール (float)

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	out_host	ホスト名出力フラグ
in	org	原点座標値

org がNULL のときは、WriteInit で渡した、G_origin を出力

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio DFI Write.C の 78 行で定義されています。

参照先 DFI_Domain, と cio_Domain::GlobalOrigin.

```
82
     //orign の再設定
83
     double d_org[3];
if( org != NULL ) {
84
85
        for(int i=0; i<3; i++)</pre>
          d_org[i] = (double) org[i];
88
89
     } else {
        for (int i=0; i<3; i++) {</pre>
90
          d_org[i]=DFI_Domain.GlobalOrigin[i];
91
92
95
     return WriteProcDfiFile(comm, out_host, d_org);
96
97 }
```

6.3.3.66 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host = false, double * org = NULL)

proc DFI ファイル出力コントロール (double 版)

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	out_host	ホスト名出力フラグ
in	org	原点座標値

org がNULL のときは、WriteInit で渡した、G_origin を出力

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗 true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_Write.C の 101 行で定義されています。

参照先 cio_Create_dfiProcessInfo(), CIO::cioPath_DirName(), CIO::cioPath_FileName(), DFI_Domain, DFI_Fpath, DFI_Process, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_MPI, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalOrigin, cio_-

Domain::GlobalRegion, cio_Domain::GlobalVoxel, m_indexDfiName, MPI_CHAR, MPI_Comm_rank(), MPI_Comm_size(), MPI_COMM_WORLD, MPI_Gather(), cio_MPI::NumberOfGroup, cio_MPI::NumberOfRank, cio_FilePath::ProcDFIFile, cio_Process::RankList, cio_MPI::Write(), cio_Domain::Write(), と cio_Process::Write().

```
104 {
105
106
      //proc ファイル名の生成
      std::string procFileName = CIO::cioPath_DirName(m_indexDfiName)+"/"+
107
      CIO::cioPath_FileName(DFI_Fpath.ProcDFIFile, ".dfi");
108
109
      if( procFileName.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY;
110
111
      int RankID;
112
      MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
113
114
      int nrank;
115
      MPI_Comm_size( comm, &nrank );
116
117
      cio_MPI out_mpi;
118
      out_mpi.NumberOfRank = nrank;
119
      out_mpi.NumberOfGroup = 1;
120
121
      cio_Domain out_domain;
      cio_Process out_Process;
123
      //出力する Process 情報の生成
124
125
      cio_Create_dfiProcessInfo(comm, out_Process);
126
      //orign の設定
127
128
      if( org!=NULL )
129
        for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
130
          out_domain.GlobalOrigin[i] = org[i];
131
132
      } else {
        for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
133
134
          out_domain.GlobalOrigin[i] = DFI_Domain.GlobalOrigin[i];
135
136
137
      //Domain の設定
138
      for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
139
140
        out_domain.GlobalVoxel[i]
                                       = DFI_Domain.GlobalVoxel[i];
        out_domain.GlobalDivision[i] = DFI_Domain.GlobalDivision[i];
142
        out_domain.GlobalRegion[i]
                                      = DFI_Domain.GlobalRegion[i];
143
144
      //ホスト名出力指示ありの時、各ランクのホスト名を集める
145
146
      if( out_host )
147
        const int LEN=256;
        char *recbuf = new char[out_Process.RankList.size()*LEN];
148
        char sedbuf[LEN];
//sprintf(sedbuf,"%s",hostname.c_str());
149
150
        sprintf(sedbuf, "%s", DFI_Process.RankList[RankID].HostName.c_str());
151
152
        MPI Gather (sedbuf, LEN, MPI CHAR, recbuf, LEN, MPI CHAR, 0, MPI COMM WORLD);
153
154
        for( int i=0; i<out_Process.RankList.size(); i++ ) {</pre>
155
         char* hn =&(recbuf[i*LEN]);
156
         out_Process.RankList[i].HostName=(std::string(hn));
157
158
159
        if( recbuf ) delete [] recbuf;
160
161
      //proc.df の出力
162
163
      if(RankID == 0) {
164
165
        FILE* fp = NULL;
166
        if( !(fp = fopen(procFileName.c_str(), "w")) )
167
          fprintf(stderr, "Can't open file.(%s)\n", procFileName.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR;
168
169
170
171
172
        //Domain {} の出力
173
        if( out_domain.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
174
175
          if (fp) fclose(fp);
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN;
176
178
179
        //MPI {} の出力
180
        if( out_mpi.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
181
          fclose(fp);
182
183
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_MPI;
184
```

```
185
186
        //Process {} の出力
187
        if( out_Process.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
188
189
          fclose(fp);
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS;
190
191
192
193
        fclose(fp);
194
195
196
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
197
```

6.3.4 变数

6.3.4.1 cio_Domain cio_DFI::DFI_Domain [protected]

Domain class.

cio_DFI.h の 61 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), CreateReadStartEnd(), GetcioDomain(), GetDFIGlobalDivision(), GetDFIGlobalVoxel(), ReadData(), ReadInit(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), とWriteProcDfiFile().

6.3.4.2 cio_FileInfo cio_DFI::DFI_Finfo [protected]

FileInfo class.

cio DFI.h の 58 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), Generate_Directory_Path(), Generate_FieldFileName(), GetArrayShape(), GetArrayShapeString(), GetcioFileInfo(), getComponentVariable(), GetData-Type(), GetDataTypeString(), GetNumComponent(), cio_DFI_SPH::read_averaged(), cio_DFI_SPH::read_Header-Record(), ReadData(), ReadFieldData(), setComponentVariable(), SetTimeSliceFlag(), cio_DFI_SPH::write_averaged(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_Header-Record(), WriteData(), WriteFieldData(), & WriteIndexDfiFile().

6.3.4.3 cio_FilePath cio_DFI::DFI_Fpath [protected]

FilePath class.

cio_DFI.h の 59 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioFilePath(), WriteIndexDfiFile(), とWriteProcDfiFile().

6.3.4.4 cio_MPI cio_DFI::DFI_MPI [protected]

MPI class.

cio_DFI.h の 62 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioMPI(), と WriteData().

6.3.4.5 cio_Process cio_DFI::DFI_Process [protected]

Process class.

cio_DFI.h の 64 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioProcess(), ReadData(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecor

6.3.4.6 cio_TimeSlice cio_DFI::DFI_TimeSlice [protected]

TimeSlice class.

cio_DFI.h の 63 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioTimeSlice(), getMinMax(), getVector-MinMax(), cio_DFI_BOV::read_averaged(), cio_DFI_BOV::read_HeaderRecord(), WriteData(), と WriteIndexDfi-File().

6.3.4.7 cio_Unit cio_DFI::DFI_Unit [protected]

Unit class.

cio DFI.hの60行で定義されています。

参照元 AddUnit(), cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioUnit(), GetUnit(), GetUnit-Elem(), と WriteIndexDfiFile().

6.3.4.8 MPI_Comm cio_DFI::m_comm [protected]

MPI コミュニケータ

cio DFI.h の 51 行で定義されています。

参照元 ReadInit(), と WriteInit().

6.3.4.9 std::string cio_DFI::m_directoryPath [protected]

index dfi ファイルのディレクトリパス

cio DFI.h の 52 行で定義されています。

参照元 Generate_Directory_Path(), WriteData(), と WriteInit().

6.3.4.10 std::string cio_DFI::m_indexDfiName [protected]

index dfi ファイル名

cio DFI.h の53行で定義されています。

参照元 Generate_Directory_Path(), ReadData(), ReadInit(), WriteData(), WriteInit(), と WriteProcDfiFile().

6.3.4.11 cio_Interval_Mngr cio_DFI::m_intervalMngr [protected]

インターバルマネージャー

cio_DFI.h の 68 行で定義されています。

参照元 normalizeBaseTime(), normalizeDelteT(), normalizeIntervalTime(), normalizeLastTime(), normalizeStart-Time(), normalizeTime(), setIntervalStep(), setIntervalTime(), と WriteData().

6.3.4.12 int cio_DFI::m_RankID [protected]

ランク番号

cio_DFI.h の 56 行で定義されています。

参照元 cio_DFI(), ReadData(), ReadInit(), WriteData(), WriteFieldData(), と WriteInit().

6.3.4.13 CIO::E_CIO_READTYPE cio_DFI::m_read_type [protected]

読込みタイプ

cio_DFI.h の 54 行で定義されています。

参照元 cio_DFI(), と ReadInit().

6.3.4.14 vector<**int**> **cio_DFI::m_readRankList** [protected]

読込みランクリスト

cio_DFI.h の 66 行で定義されています。


参照元 ReadData().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:


- cio_DFI.h
- cio_DFI.C
- cio_DFI_Read.C
- cio_DFI_Write.C
- cio_DFI_inline.h

6.4 クラス cio_DFI_BOV

#include <cio_DFI_BOV.h>
cio_DFI_BOVに対する継承グラフ



cio_DFI_BOV のコラボレーション図



Public メソッド

- · cio DFI BOV ()
- cio_DFI_BOV (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio_MPI mpi, const cio_TimeSlice TSlice, const cio_Process process)

コンストラクタ

• ~cio_DFI_BOV ()

Protected メソッド

• CIO::E_CIO_ERRORCODE read_HeaderRecord (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double &time)

bov ファイルのヘッダーレコード読込み

CIO::E_CIO_ERRORCODE read_Datarecord (FILE *fp, bool matchEndian, cio_Array *buf, int head[3], int nz, cio_Array *&src)

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

CIO::E_CIO_ERRORCODE read_averaged (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned &avr_step, double &avr_time)

bov ファイルのAverage データレコードの読込み

 CIO::E_CIO_ERRORCODE write_HeaderRecord (FILE *fp, const unsigned step, const double time, const int RankID)

bov ヘッダファイルの出力

- CIO::E_CIO_ERRORCODE write_DataRecord (FILE *fp, cio_Array *val, const int gc, const int RankID)

 bov データ出力
- CIO::E_CIO_ERRORCODE write_averaged (FILE *fp, const unsigned step_avr, const double time_avr)

 Average レコードの出力

Additional Inherited Members

6.4.1 説明

cio_DFI_BOV.h の 20 行で定義されています。

6.4.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.4.2.1 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV()
```

コンストラクタ

cio_DFI_BOV.C の 20 行で定義されています。

```
21 {
22
23 }
```

6.4.2.2 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio_MPI mpi, const cio_TimeSlice TSlice, const cio_Process process)
[inline]

コンストラクタ

引数

in	F_Info	FileInfo
in	F_Path	FilePath
in	unit	Unit
in	domain	Domain
in	mpi	MPI
in	TSlice	TimeSlice
in	process	Process

cio_DFI_BOV.h の 36 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_Domain, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Fpath, cio_DFI::DFI_MPI, cio_DFI::DFI_Process, cio_DFI::DFI_TimeSlice, と cio_DFI::DFI_Unit.

```
43
      DFI_Finfo
44
                      = F_Info;
45
       DFI_Fpath
                      = F_Path;
46
       DFI Unit
                      = unit;
       DFI_Domain
                      = domain;
       DFI_MPI
                      = mpi;
49
       DFI_TimeSlice = TSlice;
50
      DFI_Process
51
    };
```

6.4.2.3 cio_DFI_BOV::~cio_DFI_BOV()

デストラクタ

cio_DFI_BOV.C の 28 行で定義されています。

```
29 {
30
31 }
```

- 6.4.3 関数
- 6.4.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::read_averaged (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned & avr_step, double & avr_time) [protected], [virtual]

bov ファイルのAverage データレコードの読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	step	読込み step 番号
out	avr_step	平均ステップ
out	avr_time	平均タイム

戻り値

errorcode

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 92 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_TimeSlice, CIO::E_CIO_SUCCESS, と cio_TimeSlice::SliceList.

```
97 {
98
99
     step_avr=0;
100
     time_avr=0.0;
101
      for(int i=0; i<DFI_TimeSlice.SliceList.size(); i++) {</pre>
102
        if( DFI_TimeSlice.SliceList[i].step == step ) {
           step_avr=(int)DFI_TimeSlice.SliceList[i].AveragedStep;
104
105
           time_avr=(double)DFI_TimeSlice.SliceList[i].AveragedTime;
106
107
108
109
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.4.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::read_Datarecord (FILE * fp, bool matchEndian, cio_Array * buf, int head[3], int nz, cio_Array *& src) [protected], [virtual]

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in		
in	buf	読込み用バッファ
in	head	読込みバッファHeadIndex
in	nz	z 方向のボクセルサイズ (実セル + ガイドセル * 2)
out	src	読み込んだデータを格納した配列のポインタ

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio DFI BOV.C の 61 行で定義されています。

参照先 cio_Array::copyArray(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Array::getArrayLength(), cio_Array::readBinary(), と cio_Array::setHeadIndex().

```
buf->setHeadIndex(head);

// 1層読み込
size_t ndata = buf->getArrayLength();
if( buf->readBinary(fp,matchEndian) != ndata ) return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD;

// コピー
buf->copyArray(src);

buf->copyArray(src);

return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.4.3.3 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::read_HeaderRecord (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double & time) [protected], [virtual]

bov ファイルのヘッダーレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	エンディアンチェックフラグ true:合致
in	step	ステップ番号
in	head	dfi のHeadIndex
in	tail	dfi のTailIndex
in	gc	dfi のガイドセル数
out	voxsize	voxsize
out	time	時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio DFI BOV.C の 36 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_TimeSlice, CIO::E_CIO_SUCCESS, と cio_TimeSlice::SliceList.

```
44 {
45
46
     time=0.0;
47
     for(int i=0; i<DFI_TimeSlice.SliceList.size(); i++) {</pre>
        if( DFI_TimeSlice.SliceList[i].step == step ) {
48
          time=(double)DFI_TimeSlice.SliceList[i].time;
49
50
53
    for(int i=0; i<3; i++) voxsize[i]=tail[i]-head[i]+1+(2*gc);</pre>
54
55
    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.4.3.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::write_averaged (FILE * fp, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [virtual]

Average レコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step_avr	平均ステップ番号
in	time_avr	平均時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 151 行で定義されています。

参照先 CIO::E CIO SUCCESS.

```
154 {
155    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
156 }
```

6.4.3.5 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::write_DataRecord (FILE * fp, cio_Array * val, const int gc, const int RankID) [protected], [virtual]

bov データ出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	val	データポインタ
in	gc	仮想セル数
in	RankID	ランク番号

戻り値

error code

cio DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 126 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Process, CIO::E_-CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_DFI::get_cio_Datasize(), cio_-Process::RankList, と cio Array::writeBinary().

```
130 {
131
132
      CIO::E_CIO_DTYPE Dtype = (CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType;
      int Real_size = get_cio_Datasize(Dtype);
133
134
135
      int size[3];
136
      for(int i=0; i<3; i++ ) size[i] = (int)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(int)(2*gc);</pre>
137
138
      size_t dLen = (size_t)(size[0] * size[1] * size[2]);
139
      if ( DFI_Finfo.Component > 1 ) dLen *= 3;
140
141
      unsigned int dmy = dLen * Real_size;
142
143
      if( val->writeBinary(fp) != dLen ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD;
144
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
145
146 }
```

6.4.3.6 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::write_HeaderRecord (FILE * fp, const unsigned step, const double time, const int RankID) [protected], [virtual]

bov ヘッダファイルの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step	ステップ番号
in	time	時刻
in	RankID	ランク番号

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 115 行で定義されています。 参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS.


```
119 {
120    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
121 }
```

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:


- cio_DFI_BOV.h
- cio_DFI_BOV.C

6.5 クラス cio_DFI_SPH

#include <cio_DFI_SPH.h>
cio_DFI_SPH に対する継承グラフ



cio_DFI_SPH のコラボレーション図



Public メソッド

- · cio DFI SPH ()
- cio_DFI_SPH (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio_MPI mpi, const cio_TimeSlice TSlice, const cio_Process process)

コンストラクタ

∼cio_DFI_SPH ()

Protected 型

- enum DataDims { _DATA_UNKNOWN =0, _SCALAR, _VECTOR }
- enum RealType { _REAL_UNKNOWN =0, _FLOAT, _DOUBLE }

Protected メソッド

• CIO::E_CIO_ERRORCODE read_HeaderRecord (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double &time)

sph ファイルのヘッダーレコード読込み

CIO::E_CIO_ERRORCODE read_Datarecord (FILE *fp, bool matchEndian, cio_Array *buf, int head[3], int nz, cio_Array *&src)

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

• CIO::E_CIO_ERRORCODE read_averaged (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned &avr_step, double &avr_time)

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

 CIO::E_CIO_ERRORCODE write_HeaderRecord (FILE *fp, const unsigned step, const double time, const int RankID) SPH ヘッダファイルの出力

- CIO::E_CIO_ERRORCODE write_DataRecord (FILE *fp, cio_Array *val, const int gc, const int RankID) SPHデータレコードの出力
- CIO::E_CIO_ERRORCODE write_averaged (FILE *fp, const unsigned step_avr, const double time_avr)

 Average レコードの出力

Additional Inherited Members

```
6.5.1 説明
cio_DFI_SPH.h の 20 行で定義されています。
6.5.2 列挙型
6.5.2.1 enum cio_DFI_SPH::DataDims [protected]
data dims(scalar or vector)
列挙型の値
   _DATA_UNKNOWN
    _SCALAR
    _VECTOR
cio_DFI_SPH.h の 25 行で定義されています。
25 {_DATA_UNKNOWN=0, _SCALAR, _VECTOR} DataDims;
6.5.2.2 enum cio DFI SPH::RealType [protected]
data type(float or double)
列挙型の値
    _REAL_UNKNOWN
    _FLOAT
    _DOUBLE
cio_DFI_SPH.h の 28 行で定義されています。
28 {_REAL_UNKNOWN=0, _FLOAT, _DOUBLE} RealType;
6.5.3 コンストラクタとデストラクタ
6.5.3.1 cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH()
コンストラクタ
cio DFI SPH.C の 20 行で定義されています。
21 {
22
```

23 }

6.5.3.2 cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio_MPI mpi, const cio_TimeSlice TSlice, const cio_Process process)
[inline]

コンストラクタ

引数

in	F_Info	FileInfo
in	F_Path	FilePath
in	unit	Unit
in	domain	Domain
in	mpi	MPI
in	TSlice	TimeSlice
in	process	Process

cio_DFI_SPH.h の 45 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_Domain, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Fpath, cio_DFI::DFI_MPI, cio_DFI::DFI_Process, cio_DFI::DFI_TimeSlice, と cio_DFI::DFI_Unit.

```
DFI_Finfo
53
                    = F_Info;
54
      DFI_Fpath
                    = F_Path;
55
      DFI Unit
                    = unit;
56
     DFI_Domain
                 = domain;
     DFI_MPI
                    = mpi;
     DFI_TimeSlice = TSlice;
59
     DFI_Process
                   = process;
60 };
```

6.5.3.3 cio_DFI_SPH::~cio_DFI_SPH()

デストラクタ

cio_DFI_SPH.C の 28 行で定義されています。

```
29 {
30
31 }
```

6.5.4 関数

6.5.4.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::read_averaged (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned & avr_step, double & avr_time) [protected], [virtual]

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	step	読込み step 番号
out	avr_step	平均ステップ
out	avr_time	平均タイム

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 249 行で定義されています。

参照先 BSWAP32, BSWAP64, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_R-EC7, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, と CIO::E_CIO_SUCCESS.

```
254 {
```

```
255
256
      unsigned int dmy, type_dmy;
257
258
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) type_dmy = 8;
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) type_dmy = 16;
259
      if (fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1) { fclose(fp); return
260
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
261
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
262
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
263
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) {
       int r_step;
264
        if( fread(&r_step, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
265
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
266
        if(!matchEndian) BSWAP32(r_step);
267
        step_avr=(unsigned)r_step;
268
      } else if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) {
269
        long long r_step;
      if( fread(&r_step, sizeof(long long), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
270
271
        if( !matchEndian ) BSWAP64(r_step);
272
        step_avr=(unsigned)r_step;
273
2.74
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) {
        float r_time;
275
276
         if( fread(&r_time, sizeof(float), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
         if(!matchEndian) BSWAP32(r_time);
277
278
        time_avr = (double)r_time;
279
      } else if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) {
280
        double r_time;
        if( fread(&r_time, sizeof(double), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
281
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
282
        if(!matchEndian) BSWAP64(r_time);
283
        time_avr = r_time;
284
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
285
      if(!matchEndian) BSWAP32(dmy);
286
287
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
288
289
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
290 }
```

6.5.4.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::read_Datarecord (FILE * fp, bool matchEndian, cio_Array * buf, int head[3], int nz, cio_Array *& src) [protected], [virtual]

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	buf	読込み用バッファ
in	head	読込みバッファHeadIndex
in		z 方向のボクセルサイズ (実セル + ガイドセル * 2)
out	src	読み込んだデータを格納した配列のポインタ

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 208 行で定義されています。

参照先 BSWAP32, cio_Array::copyArray(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Array::getArrayLength(), cio_Array::readBinary(), と cio_Array::setHeadIndex().

```
214 {
215
216 //1層ずつ読み込み
217 int hzB = head[2];
218
219 // fortran record の読込み
```

```
int idmy;
      if( fread(&idmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6;
222
     if( !matchEndian ) BSWAP32(idmy);
223
224
      for( int k=0; k<nz; k++ ) {</pre>
        //head インデクスをずらす
226
        head[2]=hzB+k;
227
        buf->setHeadIndex(head);
228
        //1層読み込み
229
       size_t ndata = buf->getArrayLength();
230
        if( buf->readBinary(fp,matchEndian) != ndata ) return
231
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6;
232
233
        // コピー
234
       buf->copyArray(src);
235
236
      // fortran record の読込み
      if( fread(&idmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6;
239
      if( !matchEndian ) BSWAP32(idmy);
2.40
241
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
242
243 }
```

6.5.4.3 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double & time) [protected], [virtual]

sph ファイルのヘッダーレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	エンディアンチェックフラグ true:合致
in	step	ステップ番号
in	head	dfi OHeadIndex
in		
in	gc	dfi のガイドセル数
out	voxsize	voxsize
out	time	時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio DFI SPH.C の 36 行で定義されています。

参照先_DOUBLE,_FLOAT,_SCALAR,_VECTOR, BSWAP32, BSWAP64, cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5, CIO::E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, と CIO::E_CIO_SUCCESS.

```
44 {
45
46
    unsigned int dmy, type_dmy;
47
48 //REC1
   if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
50
    if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
51
    if ( dmy != 8 ) {
      BSWAP32(dmy);
52
53
       if ( dmy != 8 )
         fclose(fp);
```

```
55
         return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
56
57
         fclose(fp);
58
         return CIO::E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN;
59
     }
60
61
     DataDims data_dims;
     if( fread(&data_dims, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
63
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
     if( !matchEndian ) BSWAP32(data_dims);
if( data_dims == _SCALAR && DFI_Finfo.Component != 1 ) { fclose(fp); return
64
65
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
     if( data_dims == _VECTOR && DFI_Finfo.Component <= 1 ) { fclose(fp); return</pre>
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
67
68
     int real_type;
69
70
     if( fread(&real_type, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
     if( !matchEndian ) BSWAP32(real_type);
72
     if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
7.3
     if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
74
     if( dmy != 8 ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
75
76
     if( real_type == _FLOAT ) {
77
       if( DFI_Finfo.DataType != CIO::E_CIO_FLOAT32 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
78
       type_dmy=12;
79
     } else if( real_type == _DOUBLE) {
80
        if( DFI_Finfo.DataType != CIO::E_CIO_FLOAT64 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
81
       type_dmy=24;
82
     }
83
84 //REC2
85 //ボクセルサイズ
86
     if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2; }
87
     if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
     if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2; }
if( real_type == _FLOAT ) {
88
89
        if( fread(voxsize, sizeof(int), 3, fp) != 3 ){fclose(fp);return
90
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2;}
91
       if(!matchEndian)
92
         BSWAP32(voxsize[0]);
93
         BSWAP32(voxsize[1]);
         BSWAP32(voxsize[2]);
94
95
96
     } else if( real_type == _DOUBLE ) {
       long long tmp[3];
97
98
       if( fread(tmp, sizeof(long long), 3, fp) != 3 ){fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2;}
99
       if(!matchEndian) {
          BSWAP64 (tmp[0]);
100
          BSWAP64(tmp[1]);
101
          BSWAP64 (tmp[2]);
102
103
104
        voxsize[0] = (int)tmp[0];
105
        voxsize[1]=(int)tmp[1];
106
        voxsize[2]=(int)tmp[2];
107
108
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2; }
109
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
110
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE; }
111
112 //REC3
113 //原点座標
       if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
114
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
115
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
if( real_type == _FLOAT ) {
116
117
118
        float voxorg[3];
119
         if( fread(voxorg, sizeof(float), 3, fp) != 3 ){fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3;}
120
        if(!matchEndian) {
          BSWAP32 (voxorg[0]);
121
          BSWAP32 (voxorg[1]);
122
123
          BSWAP32 (voxorg[2]);
124
125
      } else if( real_type == _DOUBLE ) {
        double voxorg[3];
126
      if( fread(voxorg, sizeof(double), 3, fp) != 3 ){fclose(fp);return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3;}
127
```

```
128
        if(!matchEndian)
129
          BSWAP64 (voxorg[0]);
130
          BSWAP64 (voxorg[1]);
131
          BSWAP64 (voxorg[2]);
132
133
      }
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
134
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
135
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
136
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
137
138 //REC4
139 //pit
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4; }
141
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4; }
if( real_type == _FLOAT ) {
  float voxpit[3];
142
143
144
145
         if( fread(voxpit, sizeof(float), 3, fp) != 3 ){fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4;}
146
         if(!matchEndian)
          BSWAP32(voxpit[0]);
147
          BSWAP32(voxpit[1]);
148
149
          BSWAP32(voxpit[2]);
150
      } else if( real_type == _DOUBLE ) {
151
152
        double voxpit[3];
153
         if( fread(voxpit, sizeof(double), 3, fp) != 3 ){fclose(fp);return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4;}
154
        if (!matchEndian ) {
155
          BSWAP64 (voxpit[0]);
156
          BSWAP64 (voxpit[1]);
157
          BSWAP64(voxpit[2]);
158
159
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
160
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4; }
161
      if(!matchEndian) BSWAP32(dmy);
162
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE; }
163
164 //REC5
165 //step,time
      if( real_type == _FLOAT ) type_dmy = 8;
if( real_type == _DOUBLE) type_dmy = 16;
166
167
168
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
169
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
if( real_type == _FLOAT ) {
170
171
172
       int r_step;
173
        if( fread(&r_step, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
174
         if( !matchEndian ) BSWAP32(r_step);
      if( r_step != step ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
} else if( real_type == _DOUBLE ) {
175
176
177
        long long r_step;
178
         if( fread(&r_step, sizeof(long long), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
179
         if( !matchEndian ) BSWAP64(r_step);
        if( r_step != step ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
180
181
182
      if ( real_type == _FLOAT ) {
       float r_time;
184
        if( fread(&r_time, sizeof(float), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
185
         if (!matchEndian ) BSWAP32(r_time);
186
        time = r_time;
187
      } else if( real_type == _DOUBLE ) {
188
        double r_time;
         if( fread(&r_time, sizeof(double), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
189
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
190
         if( !matchEndian ) BSWAP64(r_time);
191
        time = r_time;
192
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
194
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
195
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
196
197
      for(int i=0; i<3; i++) {
   if( voxsize[i] != (tail[i]-head[i]+1+2*gc) ) return</pre>
198
      CIO::E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE;
199
200
2.01
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
202
```

203 }

6.5.4.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::write_averaged (FILE * fp, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [virtual]

Average レコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step_avr	平均ステップ番号
in	time_avr	平均時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 423 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7, CIO::E_CIO_FLO-AT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, と CIO::E_CIO_SUCCESS.

```
426 {
427
      int dType = 0;
428
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) dType = 1;
429
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) dType = 2;
430
431
      unsigned int dmy;
      int Int_size, Real_size;
432
433
         ( dType == 1 ) {
434
        dmy = 8;
435
        Int_size = sizeof(int);
       Real_size = sizeof(float);
436
437
      }else{
438
        dmy = 16;
439
        Int_size = sizeof(long long);
440
        Real_size = sizeof(double);
441
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) {
442
443
        fclose(fp);
444
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
445
446
447
      //averaged step time の出力
448
      if( dType == 1 ) {
   //float 型
449
450
        int istep = (int)step_avr;
451
        float ttime = (float)time_avr;
452
        if ( fwrite(&istep, Int_size, 1, fp) != 1 ) {
453
          fclose(fp);
454
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
455
456
        if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) {
457
          fclose(fp);
458
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
459
460
      } else {
        //doublet 型
461
        long long dstep = (long long)step_avr;
double ttime = (double)time_avr;
462
463
464
        if( fwrite(&dstep, Int_size, 1, fp) != 1 ) {
465
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
466
467
        if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) {
468
469
          fclose(fp);
470
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
471
472
473
474
      if ( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) {
475
        fclose(fp);
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
```

```
477 }
478
479 return CIO::E_CIO_SUCCESS;
480
481 }
```

6.5.4.5 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::write_DataRecord (FILE * fp, cio_Array * val, const int gc, const int RankID) [protected], [virtual]

SPH データレコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	val	データポインタ
in	gc	ガイドセル
in	RankID	ランク番号

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 397 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Process, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_DFI::get_cio_Datasize(), cio_Process::RankList, と cio_Array::writeBinary().

```
401 {
402
      CIO::E_CIO_DTYPE Dtype = (CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType;
403
      int Real_size = get_cio_Datasize(Dtype);
405
406
      for(int i=0; i<3; i++ ) size[i] = (int)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(int)(2*gc);</pre>
407
408
409
      size_t dLen = (size_t)(size[0] * size[1] * size[2]);
410
      if( DFI_Finfo.Component > 1 ) dLen *= 3;
411
412
      unsigned int dmy = dLen * Real_size;
413
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6;
414
415
      if( val->writeBinary(fp) != dLen ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6;
416
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6;
417
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
418 }
```

6.5.4.6 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord (FILE * fp, const unsigned step, const double time, const int RankID) [protected], [virtual]

SPH ヘッダファイルの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step	ステップ番号
in	time	時刻

in RankID ランク番号

戻り値

error code

cio DFIを実装しています。

cio DFI SPH.C の 295 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Domain, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Process, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalOrigin, cio_Domain::GlobalRegion, cio_Domain::GlobalVoxel, cio_FileInfo::GuideCell, と cio_Process::RankList.

```
300
301
      //REC1
302
      int svType = 0;
      if( DFI_Finfo.Component == 1 ) svType = 1;
if( DFI_Finfo.Component > 1 ) svType = 2;
303
304
305
      if( svType == 0 ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
306
307
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) dType = 1;
if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) dType = 2;
308
309
310
      if( dType == 0 ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
311
      unsigned int dmy;
313
314
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
315
      if( fwrite(&svType, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
      if( fwrite(&dType, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
317
       if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
318
319
320
      if( dType == 1 ) dmy = 12; //float
321
                         dmy = 24; //double
322
323
      //REC2
324
      //voxel size
325
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
326
      if( dType == 1 )
       int size[3];
327
328
        for(int i=0; i<3; i++) size[i] = (int)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(int)(2*</pre>
      DFI_Finfo.GuideCell);
        if( fwrite(size, sizeof(int), 3, fp) !=3 ) return
329
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
330
      } else {
        long long size[3];
332
        for(int i=0; i<3; i++ ) size[i] = (long long)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(long long)(2*</pre>
      DFI_Finfo.GuideCell);
333
        if (fwrite(size, sizeof(long long), 3, fp) !=3) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
334
335
336
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
337
338
      //REC3
339
      //origin
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
340
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
341
      if(dType == 1) {
342
        float org[3];
        for(int i=0; i<3; i++ ) org[i]=(float)DFI_Domain.GlobalOrigin[i];</pre>
343
         if( fwrite(org, sizeof(float), 3, fp) !=3 ) return
344
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
345
346
        double org[3];
        for(int i=0; i<3; i++ ) org[i]=(double)DFI_Domain.GlobalOrigin[i];</pre>
347
      if( fwrite(org, sizeof(double), 3, fp) !=3 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
348
349
```

6.6 クラス cio_Domain 109

```
350
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
351
352
      //REC4
353
      //pitch
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
354
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
355
      if( dType == 1 )
356
       float pch[3];
357
        for(int i=0; i<3; i++ ) pch[i]=(float)DFI_Domain.GlobalRegion[i]/DFI_Domain.</pre>
      GlobalVoxel[i];
        if( fwrite(pch, sizeof(float), 3, fp) !=3 ) return
358
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
359
360
        double pch[3];
361
        GlobalVoxel[i];
      if( fwrite(pch, sizeof(double), 3, fp) !=3 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
362
363
       f( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
364
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
365
      //REC5
366
367
      //step&time
368
      int Int_size, Real_size;
      if ( dType == 1 ) {
369
370
371
        Int_size = sizeof(int);
        Real_size = sizeof(float);
372
373
      }else{
374
        dmy = 16;
375
        Int_size = sizeof(long long);
376
        Real_size = sizeof(double);
377
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
if( dType == 1 ) {
378
379
       float ttime = (float)time;
        if( fwrite(&step, Int_size, 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
382
        if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
383
        long long dstep = (long long)step;
double ttime = (double)time;
384
385
386
        if( fwrite(&dstep, Int_size, 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
387
      if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
388
       if (fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
389
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
390
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
391
392 }
```

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio DFI SPH.h
- cio_DFI_SPH.C

6.6 クラス cio Domain

#include <cio_Domain.h>

Public メソッド

- cio_Domain ()
- cio_Domain (const double *_GlobalOrigin, const double *_GlobalRegion, const int *_GlobalVoxel, const int *_GlobalDivision)

コンストラクタ

~cio_Domain ()

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read Domain(proc.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Domain を出力する

Public 变数

• double GlobalOrigin [3]

計算空間の起点座標

double GlobalRegion [3]

計算空間の各軸方向の長さ

• int GlobalVoxel [3]

計算領域全体のボクセル数

int GlobalDivision [3]

計算領域の分割数

• std::string ActiveSubdomainFile

ActiveSubdomain ファイル名

6.6.1 説明

proc.dfi ファイルの Domain

cio_Domain.h の 19 行で定義されています。

6.6.2 コンストラクタとデストラクタ

6.6.2.1 cio_Domain::cio_Domain()

コンストラクタ

cio_Domain.C の 21 行で定義されています。

参照先 ActiveSubdomainFile, GlobalDivision, GlobalOrigin, GlobalRegion, と GlobalVoxel.

```
22 {
23
24     for(int i=0; i<3; i++) GlobalOrigin[i]=0.0;
25     for(int i=0; i<3; i++) GlobalRegion[i]=0.0;
26     for(int i=0; i<3; i++) GlobalVoxel[i]=0;
27     for(int i=0; i<3; i++) GlobalDivision[i]=0;
28     ActiveSubdomainFile="";
29
30 }</pre>
```

6.6.2.2 cio_Domain::cio_Domain (const double * _GlobalOrigin, const double * _GlobalRegion, const int * _GlobalVoxel, const int * _GlobalDivision)

コンストラクタ

引数

in	_GlobalOrigin	起点座標
in	_GlobalRegion	各軸方向の長さ

6.6 クラス cio_Domain 111

in	_GlobalVoxel	ボクセル数
in	_GlobalDivision	分割数

cio_Domain.C の 34 行で定義されています。

参照先 GlobalDivision, GlobalOrigin, GlobalRegion, と GlobalVoxel.

```
38 {
      GlobalOrigin[0]=_GlobalOrigin[0];
39
40
      GlobalOrigin[1] = _GlobalOrigin[1];
      GlobalOrigin[2]=_GlobalOrigin[2];
42
      GlobalRegion[0]=_GlobalRegion[0];
GlobalRegion[1]=_GlobalRegion[1];
GlobalRegion[2]=_GlobalRegion[2];
43
44
45
      GlobalVoxel[0] = _GlobalVoxel[0];
      GlobalVoxel[1]=_GlobalVoxel[1];
GlobalVoxel[2]=_GlobalVoxel[2];
48
49
50
51
      GlobalDivision[0]=_GlobalDivision[0];
      GlobalDivision[1] = _GlobalDivision[1];
53
      GlobalDivision[2]=_GlobalDivision[2];
54 }
```

```
6.6.2.3 cio_Domain:: ∼cio_Domain ( )
```

デストラクタ

cio_Domain.C の 58 行で定義されています。

```
59 {
60
61 }
```

6.6.3 関数

6.6.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Domain::Read (cio_TextParser tpCntl)

read Domain(proc.dfi)

引数

in	tpCntl cio_TextParser クラス	
----	---------------------------	--

戻り値

error code

cio_Domain.C の 66 行で定義されています。

参照先 ActiveSubdomainFile, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION, CIO::E_CIO_ERROR_RE-AD_DFI_GLOBALORIGIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION, CIO::E_CIO_ERROR_READ_-DFI_GLOBALVOXEL, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetValue(), cio_TextParser::GetVector(), Global-Division, GlobalOrigin, GlobalRegion, と GlobalVoxel.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
67 {
68
69     std::string str;
70     std::string label;
71     double v[3];
72     int iv[3];
73
74     //GlobalOrign
75     label = "/Domain/GlobalOrigin";
76     for (int n=0; n<3; n++) v[n]=0.0;</pre>
```

```
if ( !(tpCntl.GetVector(label, v, 3 )) )
78
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
79
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN;
80
81
82
     GlobalOrigin[0]=v[0];
83
     GlobalOrigin[1]=v[1];
     GlobalOrigin[2]=v[2];
85
86
     //GlobalRegion
     label = "/Domain/GlobalRegion";
87
     for (int n=0; n<3; n++) v[n]=0.0;</pre>
88
     if (!(tpCntl.GetVector(label, v, 3)))
89
90
91
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s' \n", label.c\_str());
92
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION;
93
     GlobalRegion[0]=v[0];
94
95
     GlobalRegion[1]=v[1];
    GlobalRegion[2]=v[2];
     //Global_Voxel
label = "/Domain/GlobalVoxel";
98
99
     for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0;</pre>
100
      if (!(tpCntl.GetVector(label, iv, 3)))
101
102
103
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
104
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL;
105
106
      GlobalVoxel[0]=iv[0];
107
      GlobalVoxel[1]=iv[1];
108
      GlobalVoxel[2]=iv[2];
109
110
      //Global_Division
111
      label = "/Domain/GlobalDivision";
      for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0;</pre>
112
113
      if (!(tpCntl.GetVector(label, iv, 3)))
114
115
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
116
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION;
117
118
      GlobalDivision[0]=iv[0];
      GlobalDivision[1]=iv[1];
119
      GlobalDivision[2]=iv[2];
120
121
122
      //ActiveSubdomain
123
      label = "/Domain/ActiveSubdomainFile";
124
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
125
       str="";
126
127
128
     ActiveSubdomainFile=str;
129
130
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
131
132 }
```

6.6.3.2 CIO::E CIO ERRORCODE cio_Domain::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Domain を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio Domain.C の 137 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, ActiveSubdomainFile, CIO::E_CIO_SUCCESS, GlobalDivision, GlobalOrigin, Global-Region, と GlobalVoxel.

参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.6 クラス cio_Domain 113

```
139 {
140
141
      fprintf(fp, "Domain \{ n' \});
      fprintf(fp, "\n");
142
143
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
144
      fprintf(fp, "GlobalOrigin
145
                                             = (%e, %e, %e)\n",
146
                GlobalOrigin[0],
147
                GlobalOrigin[1],
148
               GlobalOrigin[2]);
149
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
150
      fprintf(fp, "GlobalRegion GlobalRegion[0],
                                             = (%e, %e, %e)\n",
151
152
153
                GlobalRegion[1],
154
                GlobalRegion[2]);
155
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "GlobalVoxel
156
157
                                             = (%d, %d, %d) n",
                GlobalVoxel[0],
158
159
                GlobalVoxel[1],
160
                GlobalVoxel[2]);
161
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "GlobalDivision
162
                                            = (%d, %d, %d)\n",
163
               GlobalDivision[0],
164
165
                GlobalDivision[1]
166
                GlobalDivision[2]);
167
168
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
      fprintf(fp, "ActiveSubdomainFile = \"%s\"\n", ActiveSubdomainFile.c_str());
169
170
171
      fprintf(fp, "\n");
      fprintf(fp, "}\n");
fprintf(fp, "\n");
172
173
174
175
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
176
177 }
```

6.6.4 変数

6.6.4.1 std::string cio_Domain::ActiveSubdomainFile

ActiveSubdomain ファイル名

cio Domain.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), cio_Process::CreateSubDomainInfo(), Read(), と Write().

6.6.4.2 int cio_Domain::GlobalDivision[3]

計算領域の分割数

cio_Domain.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_Process::CheckReadRank(), cio_Process::CheckStartEnd(), cio_Domain(), cio_Process::CreateRank-List(), cio_Process::CreateSubDomainInfo(), cio_DFI::GetDFIGlobalDivision(), cio_MPI::Read(), Read(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.6.4.3 double cio_Domain::GlobalOrigin[3]

計算空間の起点座標

cio_Domain.h の 23 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), Read(), Write(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.6.4.4 double cio_Domain::GlobalRegion[3]

計算空間の各軸方向の長さ

cio Domain.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), Read(), Write(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.6.4.5 int cio_Domain::GlobalVoxel[3]

計算領域全体のボクセル数

cio_Domain.h の 25 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), cio_Process::CreateRankList(), cio_DFI::CreateReadStartEnd(), cio_DFI::GetDFIGlobal-Voxel(), Read(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio_Domain.h
- · cio_Domain.C

6.7 クラス cio_FileInfo

#include <cio_FileInfo.h>

Public メソッド

- · cio_FileInfo ()
- cio_FileInfo (const std::string _DirectoryPath, const CIO::E_CIO_ONOFF _TimeSliceDirFlag, const std::string _Prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT _FileFormat, const int _GuideCell, const CIO::E_CIO_DTYPE _Data-Type, const CIO::E_CIO_ENDIANTYPE _Endian, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE _ArrayShape, const int _Component)

コンストラクタ

- ~cio FileInfo ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read FileInfo(inde.dfi)

CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:FileInfo 要素を出力する

void setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

成分名をセットする

std::string getComponentVariable (int pcomp)

成分名を取得する

Public 变数

- std::string DirectoryPath
- CIO::E_CIO_ONOFF TimeSliceDirFlag

TimeSlice on or off.

std::string Prefix

ファイル接頭文字

CIO::E_CIO_FORMAT FileFormat

6.7 クラス cio_FileInfo 115

ファイルフォーマット "bov", "sph",,,

· int GuideCell

仮想セルの数

CIO::E_CIO_DTYPE DataType

配列のデータタイプ "float",,,,

• CIO::E_CIO_ENDIANTYPE Endian

エンディアンタイプ "big","little"

CIO::E CIO ARRAYSHAPE ArrayShape

配列形状

int Component

成分数

vector < std::string > ComponentVariable 成分名

6.7.1 説明

index.dfi ファイルの FileInfo

cio_FileInfo.h の 20 行で定義されています。

6.7.2 コンストラクタとデストラクタ

6.7.2.1 cio_FileInfo::cio_FileInfo()

コンストラクタ

cio_FileInfo.C の 20 行で定義されています。

参照先 ArrayShape, Component, DataType, DirectoryPath, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN, CIO::E_C-IO_DTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN, CIO::E_CIO_OFF, Endian, FileFormat, GuideCell, Prefix, と TimeSliceDirFlag.

```
21 {
    DirectoryPath
2.2
     TimeSliceDirFlag =CIO::E_CIO_OFF;
23
24
    Prefix
                      =CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN;
    FileFormat
26
    GuideCell
     DataType
                      =CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
28
    Endian
                      =CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN;
29
    ArrayShape
                      =CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN;
                      =0;
30
    Component
```

6.7.2.2 cio_FileInfo::cio_FileInfo (const std::string _DirectoryPath, const CIO::E_CIO_ONOFF_TimeSliceDirFlag, const std::string _Prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT_FileFormat, const int _GuideCell, const CIO::E_CIO_DTYPE _DataType, const CIO::E_CIO_ENDIANTYPE _Endian, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE _ArrayShape, const int _Component)

コンストラクタ

引数

	in	_DirectoryPath	ディレクトリパス
--	----	----------------	----------

in	_TimeSliceDir-	TimeSlice on or off
	Flag	
in	_Prefix	ファイル接頭文字
in	_FileFormat	ファイルフォーマット
in	_GuideCell	
in	_DataType	
in	_Endian	エンディアンタイプ
in	_ArrayShape	配列形状
in	_Component	成分数

cio_FileInfo.C の 35 行で定義されています。

参照先 ArrayShape, Component, DataType, DirectoryPath, Endian, FileFormat, GuideCell, Prefix, と TimeSliceDir-Flag.

```
44 {
45
    {\tt DirectoryPath}
                       =_DirectoryPath;
46
                      =_Prefix;
    Prefix
     TimeSliceDirFlag =_TimeSliceDirFlag;
47
48
                      =_FileFormat;
    FileFormat
    GuideCell
                       =_GuideCell;
     DataType
51
    Endian
                       =_Endian;
52
    ArrayShape
                       =_ArrayShape;
53
                       =_Component;
    Component
```

6.7.2.3 cio_FileInfo::~cio_FileInfo()

デストラクタ

cio_FileInfo.C の 57 行で定義されています。

```
58 {
59
60 }
```

6.7.3 関数

6.7.3.1 std::string cio_FileInfo::getComponentVariable (int pcomp)

成分名を取得する

引数

in	рсотр	成分位置 0:u, 1:v, 2:w
----	-------	--------------------

戻り値

成分名 成分名が無い場合は空白が返される

cio FileInfo.C の 79 行で定義されています。

参照先 ComponentVariable.

参照元 cio_DFI::getComponentVariable().

```
80 {
81   std::string CompName="";
82   if(ComponentVariable.size() < pcomp+1)   return CompName;
83   return ComponentVariable[pcomp];
84 }</pre>
```

6.7 クラス cio_FileInfo 117

6.7.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FileInfo::Read (cio_TextParser tpCntl)
read FileInfo(inde.dfi)

引数

in tpCntl cio_TextParser クラス

戻り値

error code

cio FileInfo.Cの90行で定義されています。

参照先 ArrayShape, cio_TextParser::chkNode(), Component, ComponentVariable, cio_DFI::ConvDatatypeS2E(), cio_TextParser::countLabels(), DataType, DirectoryPath, CIO::E_CIO_BIG, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_A-RRAYSHAPE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN, CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_LITTLE, CIO::E_CIO_NIJK, CIO::E_CIO_OFF, CIO-::E_CIO_ON, CIO::E_CIO_SUCCESS, Endian, FileFormat, cio_TextParser::GetNodeStr(), cio_TextParser::GetValue(), GuideCell, Prefix, と TimeSliceDirFlag.

参照元 cio DFI::ReadInit().

```
91 {
92
93
     std::string str;
94
     std::string label, label base, label leaf, label leaf leaf;
     int ct:
96
97
     int ncnt=0;
98
     //Directorypath
label = "/FileInfo/DirectoryPath";
99
100
101
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
103
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
104
         return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH;
105
106
      DirectoryPath=str:
107
108
109
110
      //TimeSilceDirectory
label = "/FileInfo/TimeSliceDirectory";
111
112
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
113
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
114
115
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY;
116
117
      if( !strcasecmp(str.c_str(),"on" ) ) {
118
119
        TimeSliceDirFlag=CIO::E_CIO_ON;
120
      } else if( !strcasecmp(str.c_str(), "off" ) ) {
        TimeSliceDirFlag=CIO::E_CIO_OFF;
122
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",str.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY;
123
124
125
126
127
128
      //Prefix
label = "/FileInfo/Prefix";
129
130
       if (!(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
131
132
133
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c\_str());
134
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX;
135
136
      Prefix=str:
137
138
      ncnt++;
139
140
       //FileFormat
141
      label = "/FileInfo/FileFormat";
142
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
143
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
144
         return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT;
145
```

```
146
147
      if( !strcasecmp(str.c_str(), "sph" ) ) {
148
        FileFormat=CIO::E_CIO_FMT_SPH;
149
      else if( !strcasecmp(str.c_str(), "bov" ) ) {
   FileFormat=CIO::E_CIO_FMT_BOV;
150
151
152
153
      else FileFormat=CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN;
154
155
      ncnt++;
156
157
      //GuidCell
      label = "/FileInfo/GuideCell";
158
159
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) )
160
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL;
161
162
163
164
      GuideCell=ct:
165
166
      ncnt++;
167
      //DataType
label = "/FileInfo/DataType";
168
169
170
      if (!(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
171
172
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
173
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE;
174
175
      DataType=cio_DFI::ConvDatatypeS2E(str);
176
177
      ncnt++;
178
      //Endian
label = "/FileInfo/Endian";
179
180
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
181
182
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
183
184
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN;
185
186
      if( !strcasecmp(str.c_str(),"little" ) ) {
       Endian=CIO::E_CIO_LITTLE;
187
      }else if( !strcasecmp(str.c str(), "big" ) ) {
188
189
        Endian=CIO::E_CIO_BIG;
190
      }else {
191
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", str.c_str());
192
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN;
193
194
195
      ncnt++;
196
197
      //ArrayShape
      label = "/FileInfo/ArrayShape";
198
199
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
200
201
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE;
202
203
204
      if( !strcasecmp(str.c_str(),"ijkn" ) ) {
205
        ArrayShape=CIO::E_CIO_IJKN;
206
      } else if( !strcasecmp(str.c str(), "nijk" ) ) {
207
       ArrayShape=CIO::E_CIO_NIJK;
208
      }else {
209
      printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", str.c_str());
210
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE;
211
212
213
      ncnt++;
214
215
      //Componet
216
      label = "/FileInfo/Component";
217
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) )
218
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
219
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT;
220
221
222
      Component=ct;
223
224
      ncnt++;
225
      //Component Variable
226
227
      int ncomp=0;
228
      label_leaf_leaf = "/FileInfo/Variable";
229
      if (tpCntl.chkNode(label_leaf_leaf)) //があれば
230
        ncomp = tpCntl.countLabels(label_leaf_leaf);
2.31
232
```

```
233
234
       ncnt++;
235
       label_leaf = "/FileInfo";
236
237
238
       if( ncomp>0 ) {
239
          for(int i=0; i<ncomp; i++) {</pre>
240
            if(!tpCntl.GetNodeStr(label_leaf,ncnt+i,&str))
241
              printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX;
242
243
244
            if( !strcasecmp(str.substr(0,8).c_str(), "variable") ) {
  label_leaf_leaf = label_leaf+"/"+str;
245
246
247
248
               label = label_leaf_leaf + "/name";
               if (!(tpCntl.GetValue(label, &str )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
249
250
                 return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN;
251
252
253
254
                 ComponentVariable.push_back(str);
255
256
257
         }
258
259
260
       return CIO::E_CIO_SUCCESS;
261 }
```

6.7.3.3 void cio_FileInfo::setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

成分名をセットする

引数

in	рсотр	成分位置 0:u, 1:v, 2:w
in	compName	成分名 "u","v","w"",

cio_FileInfo.C の 64 行で定義されています。

参照先 ComponentVariable.

参照元 cio_DFI::setComponentVariable().

```
66 {
67
68    if( ComponentVariable.size()>pcomp+1 ) {
69        ComponentVariable[pcomp]=compName;
70    } else {
71        for(int i=ComponentVariable.size(); i<pcomp+1; i++) {
75        ComponentVariable.push_back(compName);
76    }
77    }
78   }</pre>
```

6.7.3.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FileInfo::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:FileInfo 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_FileInfo.C の 266 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, ArrayShape, Component, ComponentVariable, cio_DFI::ConvDatatypeE2S(), Data-Type, DirectoryPath, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_LITTLE, C-IO::E_CIO_OFF, CIO::E_CIO_ON, CIO::E_CIO_SUCCESS, Endian, FileFormat, GuideCell, Prefix, と TimeSlice-DirFlag.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
268 {
269
      fprintf(fp, "FileInfo {\n");
fprintf(fp, "\n");
270
271
272
273
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
274
      fprintf(fp, "DirectoryPath
                                        = \"%s\"\n", DirectoryPath.c_str());
275
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
276
277
                  TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_OFF ) {
        fprintf(fp, "TimeSliceDirectory = \"off\"\n");
279
      } else if( TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) {
        fprintf(fp, "TimeSliceDirectory = \non\n");
280
281
282
283
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
      fprintf(fp, "Prefix
284
                                        = \"%s\"\n", Prefix.c_str());
285
286
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
287
                 FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH ) {
      fprintf(fp, "FileFormat = \"sph\"\n");
} else if( FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
                                          = \"sph\"\n");
288
289
        fprintf(fp, "FileFormat
290
                                          = \"bov\"\n");
291
292
293
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
                                        = %d\n", GuideCell);
294
      fprintf(fp, "GuideCell
295
296
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
      std::string Dtype = cio_DFI::ConvDatatypeE2S((CIO::E_CIO_DTYPE)DataType);
      fprintf(fp, "DataType
                                          \"%s\\\"\n",Dtype.c_str());
298
299
      300
301
302
303
304
        fprintf(fp, "Endian
                                           = \"big\"\n");
305
306
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
if( ArrayShape == CIO::E_CIO_IJKN ) {
307
308
        fprintf(fp, "ArrayShape
309
                                         = \"ijkn\"\n");
310
        fprintf(fp, "ArrayShape
                                         = \"nijk\"\n");
311
312
313
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
314
315
      fprintf(fp, "Component
                                        = %d\n",Component);
316
317
      if( ComponentVariable.size()>0 ) {
318
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
       fprintf(fp, "Variable[0]{ name = \"%s\" }\n",ComponentVariable[0].c_str());
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
319
320
        fprintf(fp, "Variable[@]{ name = \"%s\" }\n", ComponentVariable[1].c_str());
321
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
322
323
        fprintf(fp, "Variable[@]{ name = \"%s\" }\n", ComponentVariable[2].c_str());
324
325
      fprintf(fp, "\n");
fprintf(fp, "\\n");
fprintf(fp, "\\n");
326
327
328
329
330
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
331
332 }
```

6.7.4 変数

6.7.4.1 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE cio_FileInfo::ArrayShape

配列形状

cio_FileInfo.h の 32 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::GetArrayShape(), cio_DFI::GetArrayShapeString(), Read(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.2 int cio_FileInfo::Component

成分数

cio FileInfo.h の33行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::GetNumComponent(), Read(), cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.3 vector<std::string> cio_FileInfo::ComponentVariable

成分名

cio_FileInfo.h の 34 行で定義されています。

参照元 getComponentVariable(), Read(), setComponentVariable(), と Write().

6.7.4.4 CIO::E_CIO_DTYPE cio_FileInfo::DataType

配列のデータタイプ "float",,,,

cio FileInfo.h の30行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::GetDataType(), cio_DFI::GetDataTypeString(), Read(), cio_DFI_SPH::read_averaged(), cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI_SPH::write_averaged(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.5 std::string cio_FileInfo::DirectoryPath

フィールデータの存在するディレクトリパス index.dfi からの相対パスまたは絶対パス

cio_FileInfo.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), cio_DFI::ReadData(), Write(), cio_DFI::Write-Data(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.6 CIO::E_CIO_ENDIANTYPE cio_FileInfo::Endian

エンディアンタイプ "big","little"

cio_FileInfo.h の 31 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), Read(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.7 CIO::E_CIO_FORMAT cio_FileInfo::FileFormat

ファイルフォーマット "bov", "sph",,,

cio_FileInfo.h の 28 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), と cio_DFI::Write-Init().

6.8 クラス cio_FilePath 123

6.7.4.8 int cio_FileInfo::GuideCell

仮想セルの数

cio_FileInfo.h の 29 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), Read(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI_SPH::write_-HeaderRecord(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteFieldData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.9 std::string cio_FileInfo::Prefix

ファイル接頭文字

cio_FileInfo.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), Write(), cio_DFI::WriteIndexDfiFile(), と cio_D-FI::WriteInit().

6.7.4.10 CIO::E_CIO_ONOFF cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag

TimeSlice on or off.

cio_FileInfo.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), cio_DFI::SetTimeSliceFlag(), Write(), と cio_DFI::WriteInit().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio FileInfo.h
- · cio_FileInfo.C

6.8 クラス cio FilePath

#include <cio_FilePath.h>

Public メソッド

- cio FilePath ()
- cio_FilePath (const std::string _ProcDFIFile)

コンストラクタ

- ∼cio_FilePath ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read FilePath(inde.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

Public 变数

std::string ProcDFIFile
 proc.dfi ファイル名

6.8.1 説明

index.dfi ファイルの FilePath

cio_FilePath.h の 19 行で定義されています。

6.8.2 コンストラクタとデストラクタ

6.8.2.1 cio_FilePath::cio_FilePath()

コンストラクタ

cio_FilePath.C の 21 行で定義されています。

参照先 ProcDFIFile.

```
22 {
23    ProcDFIFile="";
24 }
```

6.8.2.2 cio_FilePath::cio_FilePath (const std::string _ProcDFIFile)

コンストラクタ

引数

in _*ProcDFIFile* | proc.dfi ファイル名

cio FilePath.C の 28 行で定義されています。

参照先 ProcDFIFile.

```
29 {
30    ProcDFIFile=_ProcDFIFile;
31 }
```

6.8.2.3 cio_FilePath::~cio_FilePath()

デストラクタ

cio_FilePath.Cの35行で定義されています。

```
36 {
37
38 }
```

6.8.3 関数

6.8.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FilePath::Read (cio_TextParser tpCntl)

read FilePath(inde.dfi)

proc.dfi ファイル名の読込み

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス	
----	--------	--------------------	--

戻り値

error code

cio FilePath.Cの43行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::Get-Value(), と ProcDFIFile.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
44 {
46
     std::string str;
47
     std::string label;
48
    //Process
label = "/FilePath/Process";
49
50
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS;
53
54
55
56
    ProcDFIFile=str;
    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
59
60 }
```

6.8.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FilePath::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

proc.dfi ファイル名の出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_FilePath.C の 65 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_SUCCESS, と ProcDFIFile.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
67 {
68
69     fprintf(fp, "FilePath {\n");
70     fprintf(fp, "\n");
71
72     _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
73     fprintf(fp, "Process = \"%s\"\n",ProcDFIFile.c_str());
74
75     fprintf(fp, "\n");
76     fprintf(fp, "\n");
77     fprintf(fp, "\n");
78
79     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
80
81 }
```

6.8.4 変数

6.8.4.1 std::string cio_FilePath::ProcDFIFile

proc.dfi ファイル名

cio_FilePath.h の 23 行で定義されています。

参照元 cio_FilePath(), Read(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile(). このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio FilePath.h
- · cio_FilePath.C

6.9 クラス cio_Interval_Mngr

```
#include <cio_Interval_Mngr.h>
```

Public 型

enum type_IO_spec { noset =-1, By_step = 1, By_time = 2 }

Public メソッド

• cio_Interval_Mngr ()

コンストラクタ

~cio_Interval_Mngr ()

デストラクタ

void setMode (const type_IO_spec mode)

モードをセット

type_IO_spec getMode ()

モードを取得

• bool setInterval (const double interval)

• int getIntervalStep ()

インターバル (ステップ) の取得

• double getIntervalTime ()

インターバル (時刻) の取得

bool setLast (const double last)

最終ステップ (時刻) のセット

• bool setStart (const double start)

セッション開始ステップ (時刻) のセット

• int getStartStep ()

セッション開始ステップの取得

• double getStartTime ()

セッション開始時刻の取得

bool initTrigger (const int step, const double time, const double dt, bool d_flag=false)

トリガーの初期化

- bool isTriggered (const int step, const double time, bool forced_out=false, bool d_flag=false)
- bool isStarted (const int step, const double time)

```
セッションが開始しているかをチェック
```

- bool normalizeTime (const double scale)
- void normalizeBaseTime (const double scale)
- void normalizeIntervalTime (const double scale)
- void normalizeStartTime (const double scale)
- void normalizeLastTime (const double scale)
- void normalizeDelteT (const double scale)

Protected メソッド

int calcNextStep (const int step)

次の出力ステップを計算

double calcNextTime (const double time)

次の出力時刻を計算

• bool isLastStep (const int step)

最終ステップかどうか

• bool isLastTime (const double time)

最終時刻かどうか

Static Protected メソッド

• static double dmod (double a, double b)

実数の余り (fortran の mod と同じ)

Protected 变数

type_IO_spec m_mode

モード (noset:未定義、By_step:ステップ間隔指定、By_time:時刻間隔指定)

int m_base_step

インターバルの基点となるステップ (By_step のとき有効)

int m_intvl_step

ステップ間隔 (By_step のとき有効)

• int m_start_step

セッションを開始するステップ (By_step のとき有効)

• int m_last_step

最終ステップ (By_step のとき有効)

• double m base time

インターバルの基点となる時刻 (By_time のとき有効)

• double m_intvl_time

時刻間隔 (By_time のとき有効)

double m_start_time

セッションを開始する時刻 (By_time のとき有効)

• double m_last_time

最終時刻 (By_time のとき有効)

double m_dt

計算の時間間隔 t

6.9.1 説明

cio_Interval_Mngr.h の 23 行で定義されています。

6.9.2 列挙型

6.9.2.1 enum cio_Interval_Mngr::type_IO_spec

モード

列挙型の値

noset

By_step

By_time

cio_Interval_Mngr.h の 28 行で定義されています。

```
29 {
30     noset =-1,
31     By_step= 1,
32     By_time= 2,
33     };
```

6.9.3 コンストラクタとデストラクタ

6.9.3.1 cio_Interval_Mngr::cio_Interval_Mngr() [inline]

コンストラクタ

cio_Interval_Mngr.h の 54 行で定義されています。

参照先 m_base_step, m_base_time, m_dt, m_intvl_step, m_intvl_time, m_last_step, m_last_time, m_mode, m_start_step, m_start_time, と noset.

```
55
56
        m_mode = noset;
        m_base_step = 0;
m_intvl_step = 0;
57
58
        m_start_step = 0;
59
60
        m_last_step = -1;
        m_base_time = 0.0;
62
        m_intvl_time = 0.0;
63
        m_start_time = 0.0;
        m_{ast_time} = -1.0;

m_{dt} = 0.0;
64
65
```

6.9.3.2 cio_Interval_Mngr::~cio_Interval_Mngr() [inline]

デストラクタ

cio Interval Mngr.h の 69 行で定義されています。

```
70 {
71 }
```

6.9.4 関数

6.9.4.1 int cio_Interval_Mngr::calcNextStep (const int *step*) [inline], [protected]

次の出力ステップを計算

cio_Interval_Mngr.h の 336 行で定義されています。

参照先 m_base_step, m_intvl_step, と m_start_step.

参照元 initTrigger(), と isTriggered().

```
6.9.4.2 double cio_Interval_Mngr::calcNextTime ( const double time ) [inline], [protected]
```

次の出力時刻を計算

cio_Interval_Mngr.h の 345 行で定義されています。

参照先 dmod(), m base time, m intvl time, と m start time.

参照元 initTrigger(), と isTriggered().

6.9.4.3 static double cio_Interval_Mngr::dmod (double a, double b) [inline], [static], [protected]

実数の余り (fortran の mod と同じ)

cio_Interval_Mngr.h の 355 行で定義されています。

参照元 calcNextTime().

6.9.4.4 int cio_Interval_Mngr::getIntervalStep() [inline]

インターバル (ステップ) の取得

cio_Interval_Mngr.h の 104 行で定義されています。

参照先 m intvl step.

```
105 {
106     return m_intvl_step;
```

6.9.4.5 double cio_Interval_Mngr::getIntervalTime() [inline]

インターバル (時刻) の取得

cio Interval Mngr.h の 110 行で定義されています。

参照先 m_intvl_time.

```
111  {
112     return m_intvl_time;
113  }
```

6.9.4.6 type_IO_spec cio_Interval_Mngr::getMode() [inline]

モードを取得

cio Interval Mngr.h の 80 行で定義されています。

参照先 m_mode.

```
81 {
82     return m_mode;
83     }
```

6.9.4.7 int cio_Interval_Mngr::getStartStep() [inline]

セッション開始ステップの取得

cio Interval Mngr.h の 152 行で定義されています。

参照先 m start step.

6.9.4.8 double cio_Interval_Mngr::getStartTime() [inline]

セッション開始時刻の取得

cio_Interval_Mngr.h の 158 行で定義されています。

参照先 m start time.

```
159 {
160         return m_start_time;
161    }
```

6.9.4.9 bool cio_Interval_Mngr::initTrigger (const int *step*, const double *time*, const double *dt*, bool *d_flag* = false) [inline]

トリガーの初期化

cio Interval Mngr.h の 164 行で定義されています。

参照先 By_step, By_time, calcNextStep(), calcNextTime(), m_base_step, m_base_time, m_dt, m_intvl_step, m_intvl_time, m_last_step, m_last_time, m_mode, m_start_step, と m_start_time.

参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().

```
165
        m_dt = dt;
166
167
        if( m_mode == By_step )
168
169
          m_base_step = step;
170
           if( d_flag )
171
             int next_step = calcNextStep(step);
if( next_step == m_base_step ) next_step += m_intvl_step;
172
173
174
            printf("cio_Interval_Mngr : mode=By_step, base_step=%d, interval=%d, start=%d, first_step=%d"
175
                   , m_base_step, m_intvl_step, m_start_step, next_step);
             if( m_last_step > 0 )
  printf(", last_step=%d\n", m_last_step);
176
177
178
             else
               printf("\n");
179
180
          }
181
182
        else if( m_mode == By_time )
183
184
          m_base_time = time;
185
           if( d_flag )
186
187
             double next_time = calcNextTime(time);
             if( next_time == m_base_time ) next_time += m_intvl_time;
188
189
             printf("cio_Interval_Mngr : mode=By_time, base_time=%e, delta_t=%e, interval=%e, start=%e,
       first_time=%e"
             , m_base_time, m_dt, m_intvl_time, m_start_time, next_time);
if( m_last_time > 0.0 )
190
191
              printf(", last_time=%e\n", m_last_time);
192
193
               printf("\n");
194
195
          }
196
197
        else
198
199
           return false;
```

```
return true;
202
6.9.4.10 bool cio_Interval_Mngr::isLastStep ( const int step ) [inline], [protected]
最終ステップかどうか
cio_Interval_Mngr.h の 361 行で定義されています。
参照先 m_last_step.
参照元 isTriggered().
362
       if( m_last_step <= 0 ) return false;
if( m_last_step == step ) return true;</pre>
363
364
365
       return false;
366
6.9.4.11 bool cio_Interval_Mngr::isLastTime ( const double time ) [inline], [protected]
最終時刻かどうか
cio_Interval_Mngr.h の 369 行で定義されています。
参照先 m dt, と m last time.
参照元 isTriggered().
       if( m_last_time <= 0 ) return false;</pre>
372
       if( time <= m_last_time && m_last_time < time + m_dt ) return true;</pre>
373
       return false;
374 }
6.9.4.12 bool cio_Interval_Mngr::isStarted ( const int step, const double time ) [inline]
セッションが開始しているかをチェック
cio_Interval_Mngr.h の 286 行で定義されています。
参照先 By_step, By_time, m_mode, m_start_step, と m_start_time.
参照元 isTriggered().
```

```
287  {
288     if( m_mode == By_step )
289     {
290         if( m_start_step <= step ) return true;
291     }
292     else if( m_mode == By_time )
293     {
294         if( m_start_time <= time ) return true;
295     }
296     return false;
297     }</pre>
```

6.9.4.13 bool cio_Interval_Mngr::isTriggered (const int *step*, const double *time*, bool *forced_out* = false, bool *d_flag* = false) [inline]

インターバルのチェック 出力ステップ (時刻) であっても、同じステップ (時刻) に既に isTriggered がコールされている場合は false を返す (重複出力対応)

cio_Interval_Mngr.h の 206 行で定義されています。

参照先 By_step, By_time, calcNextStep(), calcNextTime(), isLastStep(), isLastTime(), isStarted(), m_dt, m_intvl_step, m_intvl_time, m_mode, と noset.

参照元 cio_DFI::WriteData().

```
207
        // 強制出力フラグ
208
209
        if( forced_out )
210
211
         return true;
213
        // noset のときは必ず true(上位プログラムで判定しているものとする)
214
215
        if( m_mode == noset )
216
217
         return true;
218
219
        // セッションが開始しているか
220
221
        if( !isStarted(step, time) )
222
223
         return false;
224
225
        // ステップ指定のとき
226
227
        if( m_mode == By_step )
228
229
          // interval が正常か
230
          if( m_intvl_step <= 0 )</pre>
232
            return false;
233
          .
// 次の出力ステップかどうか
234
          if( step == calcNextStep( step ) )
235
236
237
            if( d_flag )
238
            {
239
             printf("cio\_Interval\_Mngr::isTriggerd : step=%d\n", step);\\
240
241
            return true;
242
243
          // 最終ステップかどうか
244
          if( isLastStep( step ) )
245
246
            if( d_flag )
2.47
             printf("cio_Interval_Mngr::isTriggerd : last step=%d\n", step);
248
249
            return true;
251
         }
252
        // 時刻指定のとき
253
254
        else if( m_mode == By_time )
255
256
          // interval が正常か
257
          if( m_intvl_time <= 0.0 )</pre>
258
259
            return false:
260
          // 次の出力時刻
261
262
          double next_time = calcNextTime( time );
          // 次の出力時刻かどうか
263
264
          if( time <= next_time && next_time < time + m_dt )</pre>
265
266
            if( d_flag )
267
268
             printf("cio_Interval_Mngr::isTriggerd : time=%e\n", time);
270
            return true;
271
          // 最終時刻かどうか
2.72
273
          if( isLastTime( time ) )
275
276
277
              printf("cio_Interval_Mngr::isTriggerd : last time=%e\n", time);
278
279
            return true;
280
281
282
        return false;
283
```

```
6.9.4.14 void cio_Interval_Mngr::normalizeBaseTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 313 行で定義されています。
参照先 m base time.
参照元 cio DFI::normalizeBaseTime(), と normalizeTime().
     {
  m_base_time /= scale;
6.9.4.15 void cio_Interval_Mngr::normalizeDelteT ( const double scale ) [inline]
cio Interval Mngr.h の 329 行で定義されています。
参照先 m_dt.
参照元 cio_DFI::normalizeDelteT(), と normalizeTime().
    m_dt /= scale;
}
331
332
6.9.4.16 void cio_Interval_Mngr::normalizeIntervalTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 317 行で定義されています。
参照先 m intvl time.
参照元 cio_DFI::normalizeIntervalTime(), と normalizeTime().
6.9.4.17 void cio_Interval_Mngr::normalizeLastTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 325 行で定義されています。
参照先 m last time.
参照元 cio_DFI::normalizeLastTime(), と normalizeTime().
    m_last_time /= scale;
}
6.9.4.18 void cio_Interval_Mngr::normalizeStartTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 321 行で定義されています。
参照先 m start time.
参照元 cio_DFI::normalizeStartTime(), と normalizeTime().
      m_start_time /= scale;
```

6.9.4.19 bool cio_Interval_Mngr::normalizeTime (const double scale) [inline]

cio_Interval_Mngr.h の 300 行で定義されています。

参照先 By_time, m_mode, normalizeBaseTime(), normalizeDelteT(), normalizeIntervalTime(), normalizeLast-Time(), と normalizeStartTime().

参照元 cio DFI::normalizeTime().

```
301
302
        if( m_mode != By_time )
303
304
          return false;
305
306
        normalizeBaseTime(scale);
307
        normalizeIntervalTime(scale);
308
        normalizeStartTime(scale);
309
        normalizeLastTime(scale);
310
        normalizeDelteT(scale);
311
312
```

6.9.4.20 bool cio_Interval_Mngr::setInterval (const double interval) [inline]

インターバル値のセット

cio_Interval_Mngr.h の 86 行で定義されています。

参照先 By step, By time, m intvl step, m intvl time, と m mode.

参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().

```
88
       if( m_mode == By_step )
29
90
         m_intvl_step = (int)interval;
91
       else if( m mode == By time )
92
         m_intvl_time = interval;
95
96
97
98
         return false;
100
        return true;
101
```

6.9.4.21 bool cio_Interval_Mngr::setLast (const double *last*) [inline]

最終ステップ (時刻) のセット

cio_Interval_Mngr.h の 116 行で定義されています。

参照先 By_step, By_time, m_last_step, m_last_time, と m_mode.

参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().

```
117
        if( m_mode == By_step )
119
120
          m_last_step = (int) last;
121
        else if( m_mode == By_time )
122
123
124
          m_last_time = last;
126
        else
127
128
          return false;
129
130
        return true;
```

```
6.9.4.22 void cio_Interval_Mngr::setMode ( const type_IO_spec mode ) [inline]
モードをセット
cio Interval Mngr.h の 74 行で定義されています。
参照先 m mode.
参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().
76
77
     m_mode = mode;
6.9.4.23 bool cio_Interval_Mngr::setStart ( const double start ) [inline]
セッション開始ステップ (時刻) のセット
cio_Interval_Mngr.h の 134 行で定義されています。
参照先 By step, By time, m mode, m start step, と m start time.
参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().
135
       if( m_mode == By_step )
137
138
        m_start_step = (int)start;
139
140
       else if( m_mode == By_time )
141
142
        m_start_time = start;
143
144
      else
145
146
        return false;
147
       return true;
6.9.5 変数
6.9.5.1 int cio_Interval_Mngr::m_base_step [protected]
インターバルの基点となるステップ (By step のとき有効)
cio_Interval_Mngr.h の 39 行で定義されています。
参照元 calcNextStep(), cio Interval Mngr(), と initTrigger().
6.9.5.2 double cio_Interval_Mngr::m_base_time [protected]
インターバルの基点となる時刻 (By_time のとき有効)
cio Interval Mngr.h の 44 行で定義されています。
参照元 calcNextTime(), cio_Interval_Mngr(), initTrigger(), と normalizeBaseTime().
6.9.5.3 double cio_Interval_Mngr::m_dt [protected]
計算の時間間隔 t
cio_Interval_Mngr.h の 49 行で定義されています。
参照元 cio_Interval_Mngr(), initTrigger(), isLastTime(), isTriggered(), と normalizeDelteT().
```

6.9.5.4 int cio_Interval_Mngr::m_intvl_step [protected]

ステップ間隔 (By_step のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 40 行で定義されています。

参照元 calcNextStep(), cio Interval Mngr(), getIntervalStep(), initTrigger(), isTriggered(), と setInterval().

6.9.5.5 double cio_Interval_Mngr::m_intvl_time [protected]

時刻間隔 (By time のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 45 行で定義されています。

参照元 calcNextTime(), cio_Interval_Mngr(), getIntervalTime(), initTrigger(), isTriggered(), normalizeIntervalTime(), と setInterval().

6.9.5.6 int cio_Interval_Mngr::m_last_step [protected]

最終ステップ (By_step のとき有効)

cio Interval Mngr.h の 42 行で定義されています。

参照元 cio_Interval_Mngr(), initTrigger(), isLastStep(), と setLast().

6.9.5.7 double cio_Interval_Mngr::m_last_time [protected]

最終時刻 (By time のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 47 行で定義されています。

参照元 cio_Interval_Mngr(), initTrigger(), isLastTime(), normalizeLastTime(), と setLast().

6.9.5.8 type_IO_spec cio_Interval_Mngr::m_mode [protected]

モード (noset:未定義、By_step:ステップ間隔指定、By_time:時刻間隔指定)

cio Interval Mngr.h の 37 行で定義されています。

参照元 cio_Interval_Mngr(), getMode(), initTrigger(), isStarted(), isTriggered(), normalizeTime(), setInterval(), setLast(), setMode(), と setStart().

6.9.5.9 int cio_Interval_Mngr::m_start_step [protected]

セッションを開始するステップ (Bv step のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 41 行で定義されています。

参照元 calcNextStep(), cio_Interval_Mngr(), getStartStep(), initTrigger(), isStarted(), と setStart().

6.9.5.10 double cio_Interval_Mngr::m_start_time [protected]

セッションを開始する時刻 (By time のとき有効)

cio Interval Mngr.h の 46 行で定義されています。

参照元 calcNextTime(), cio_Interval_Mngr(), getStartTime(), initTrigger(), isStarted(), normalizeStartTime(), と set-Start().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

cio_Interval_Mngr.h

6.10 クラス cio_MPI 137

6.10 クラス cio_MPI

```
#include <cio_MPI.h>
```

Public メソッド

- cio MPI ()
- cio_MPI (const int _NumberOfRank, int _NumberOfGroup=0)

コンストラクタ

- ~cio_MPI ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, const cio_Domain domain)

read MPI(proc.dfi)

• CIO::E CIO ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:MPI を出力する

Public 变数

· int NumberOfRank

プロセス数

• int NumberOfGroup

グループ数

6.10.1 説明

proc.dfi ファイルの MPI

cio_MPI.h の 19 行で定義されています。

6.10.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.10.2.1 cio_MPI::cio_MPI( )
```

コンストラクタ

cio_MPI.C の 21 行で定義されています。

参照先 NumberOfGroup, と NumberOfRank.

```
22 {
23    NumberOfRank=0;
24    NumberOfGroup=1;
25 }
```

6.10.2.2 cio_MPI::cio_MPI (const int _NumberOfRank, int _NumberOfGroup = 0)

コンストラクタ

引数

in	_NumberOfRank	プロセス数

in	_NumberOf-	グループ数
	Group	

cio_MPI.C の 29 行で定義されています。

参照先 NumberOfGroup, と NumberOfRank.

```
30 {
31    NumberOfRank=_NumberOfRank;
32    NumberOfGroup=_NumberOfGroup;
33 }
```

デストラクタ

6.10.2.3 cio_MPI::∼cio_MPI()

cio_MPI.C の 37 行で定義されています。

```
38 {
39
40 }
```

6.10.3 関数

6.10.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_MPI::Read (cio_TextParser tpCntl, const cio_Domain domain)

read MPI(proc.dfi)

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
in	domain	Domain

戻り値

error code

cio_MPI.C の 45 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetValue(), cio_Domain::GlobalDivision, NumberOfGroup, と NumberOfRank.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
47 {
48
49
    std::string str;
50
    std::string label;
51
    int ct:
52
53
    //NumberOfRank
    label = "/MPI/NumberOfRank";
    if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
       ct = domain.GlobalDivision[0]*domain.GlobalDivision[1]*domain.GlobalDivision[2];
56
58
    else {
      NumberOfRank = ct;
59
60
    //NumberOfGroup
62
    label = "/MPI/NumberOfGroup";
63
    if (!(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
64
65
      ct = 1;
66
68
      NumberOfGroup = ct;
69
70
    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
71
73 }
```

6.10.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_MPI::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:MPI を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_MPI.C の 78 行で定義されています。

参照先 CIO WRITE TAB, CIO::E CIO SUCCESS, と NumberOfRank.

参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
79 {
80
81     fprintf(fp, "MPI {\n");
82     fprintf(fp, "\n");
83
84     _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
85     fprintf(fp, "NumberOfRank = %d\n", NumberOfRank);
86
87     _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
88     fprintf(fp, "NumberOfGroup = %d\n", 1);
89
90     fprintf(fp, "\n");
91     fprintf(fp, "\n");
92     fprintf(fp, "\n");
93
94     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
95
96 }
```

6.10.4 変数

6.10.4.1 int cio_MPI::NumberOfGroup

グループ数

cio_MPI.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_MPI(), Read(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.10.4.2 int cio_MPI::NumberOfRank

プロセス数

cio_MPI.h の 23 行で定義されています。

参照元 cio_MPI(), Read(), Write(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile(). このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio MPI.h
- · cio MPI.C

6.11 クラス cio_Process

#include <cio_Process.h>

Public 型

typedef std::map< int, int > headT

Public メソッド

- · cio Process ()
- ∼cio Process ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read Rank(proc.dfi)

CIO::E_CIO_ERRORCODE CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3],
 CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector< int > &readRankList)

読込みランクリストの作成

CIO::E_CIO_ERRORCODE CreateRankList (cio_Domain dfi_domain, map< int, int > &mapHeadX, map< int, int > &mapHeadY, map< int, int > &mapHeadZ)

DFI のProcess にHeadIndex, TailIndex 指定が無い場合

CIO::E_CIO_ERRORCODE CreateRankList (int div[3], int gvox[3], map< int, int > &mapHeadX, map< int, int > &mapHeadZ)

DFI の Process に HeadIndex, TailIndex 指定が無い場合 渡された、subDomain をもとに CPM 同様の分割方法で RankList を生成する

CIO::E_CIO_ERRORCODE CreateSubDomainInfo (cio_Domain dfi_domain, vector< cio_ActiveSubDomain > &subDomainInfo)

ActiveSubDomain 情報を作成

int * CreateRankMap (int div[3], std::vector< cio_ActiveSubDomain > &subDomainInfo)

subdomain 情報からランクマップを生成(非活性を含む)

int * CreateRankMap (int ndiv[3], headT &mapHeadX, headT &mapHeadY, headT &mapHeadZ)

生成済のRankList からランクマップを生成

void CreateHeadMap (std::set< int >head, headT &map)

head map の生成

void CreateHeadMap (int *head, int ndiv, headT &map)

head map の生成

 CIO::E_CIO_ERRORCODE CheckStartEnd (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, headT mapHeadX, headT mapHeadY, headT mapHeadZ, vector< int > &readRankList)

読込みランクファイルリストの作成

CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

Static Public メソッド

· static int isMatchEndianSbdmMagick (int ident)

ActiveSubdomain ファイルのエンディアンをチェック

static CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadActiveSubdomainFile (std::string subDomainFile, std::vector
 cio ActiveSubDomain > &subDomainInfo, int div[3])

ActiveSubdomain ファイルの読み込み (static 関数)

Public 变数

- vector< cio_Rank > RankList
- int * m_rankMap

6.11.1 説明

proc.dfi ファイルのProcess

cio_Process.h の 59 行で定義されています。

6.11.2 型定義

6.11.2.1 typedef std::map<int,int> cio_Process::headT

cio Process.h の 63 行で定義されています。

6.11.3 コンストラクタとデストラクタ

```
6.11.3.1 cio_Process::cio_Process()
```

コンストラクタ

cio Process.C の 145 行で定義されています。

参照先 m_rankMap.

```
146 {
147
148  m_rankMap=NULL;
149
150 }
```

6.11.3.2 cio_Process:: ∼cio_Process ()

デストラクタ

cio_Process.C の 154 行で定義されています。

参照先 m_rankMap.

```
155 {
156    if( m_rankMap ) delete m_rankMap;
157 }
```

6.11.4 関数

6.11.4.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector< int > & readRankList)

読込みランクリストの作成

RankList があるかないか判定しないときは新規にRankList を生成し それをもとにランクマップの生成、読込みランクリスト readRankList を生成する

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
in	head	ソルバーのHeadIndex
in	tail	ソルバーのTailIndex

in	readflag	読込み方法
out	readRankList	読込みランクリスト

戻り値

error code

cio Process.C の 205 行で定義されています。

参照先 CheckStartEnd(), CreateHeadMap(), CreateRankList(), CreateRankMap(), CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_-Domain::GlobalDivision, m_rankMap, と RankList.

参照元 cio_DFI::CheckReadRank(), と cio_DFI::ReadData().

```
210 {
212
      headT mapHeadX, mapHeadY, mapHeadZ;
213
214
      //DFI に Process/Rank [@] がない処理
215
      if ( RankList.emptv() )
216
       CIO::E_CIO_ERRORCODE ret = CreateRankList(dfi_domain, mapHeadX, mapHeadY, mapHeadZ);
        if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return ret;
217
218
219
      //rankMap が未定義(DFI に Process/Rank[@] がある場合)
220
      if( m_rankMap == NULL ) {
   m_rankMap = CreateRankMap(dfi_domain.GlobalDivision, mapHeadX, mapHeadY, mapHeadZ);
221
222
223
224
225
      //mapHeadX,mapHeadY,mapHeadZ が未定義
226
      if( mapHeadX.empty() || mapHeadY.empty() || mapHeadZ.empty() ) {
227
        std::set<int>headx, heady, headz;
228
        for(int i=0; i<RankList.size(); i++ ) {</pre>
          headx.insert(RankList[i].HeadIndex[0]);
229
          heady.insert(RankList[i].HeadIndex[1]);
231
          headz.insert(RankList[i].HeadIndex[2]);
232
233
        CreateHeadMap(headx, mapHeadX);
234
        CreateHeadMap(heady, mapHeadY);
235
        CreateHeadMap(headz, mapHeadZ);
236
237
238
      return CheckStartEnd(dfi_domain, head, tail, readflag, mapHeadX, mapHeadX, ReadRankList);
239
240 }
```

6.11.4.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CheckStartEnd (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, headT mapHeadX, headT mapHeadY, headT mapHeadZ, vector < int > & readRankList)

読込みランクファイルリストの作成

引数

in	dfi_domain	DFI のDomain 情報
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
in	readflag	粗密データ判定フラグ
in	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadY	headY をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadZ	headZ をキーにした位置情報マップ
out	readRankList	読込みに必要なランク番号リスト

cio Process.C の 610 行で定義されています。

参照先 _CIO_IDX_IJK, CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_SU-CCESS, cio_Domain::GlobalDivision, と m_rankMap.

参照元 CheckReadRank().

```
618 {
619
620
      int StartEnd[6];
621
62.2
      int ndiv = dfi_domain.GlobalDivision[0] *
623
                  dfi domain.GlobalDivision[1]*
624
                  dfi_domain.GlobalDivision[2];
625
      int head2[3],tail2[3];
626
      if( readflag == CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES || readflag ==
      CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES ) {
627
       for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
         head2[i]=head[i];
628
629
          tail2[i]=tail[i];
630
631
      } else {
632
       for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
          if( head[i] < 0 ) head2[i]=head[i]/2;</pre>
633
                              head2[i] = (head[i]+1)/2;
634
          else
          if( tail[i] < 0 ) tail2[i]=tail[i]/2;</pre>
635
636
          else
                              tail2[i] = (tail[i] + 1)/2;
637
638
     }
639
640 //x 方向の絞り込み
641
      for( headT::iterator it=mapHeadX.begin();it!=mapHeadX.end();it++ )
643
        if(head2[0] >= (*it).first) StartEnd[0] = (*it).second;
644
        if( tail2[0] >= (*it).first ) StartEnd[3] = (*it).second;
645
        else break;
646
647
648 //y 方向の絞り込み
649
     for( headT::iterator it=mapHeadY.begin();it!=mapHeadY.end();it++ )
650
        if( head2[1] >= (*it).first ) StartEnd[1] = (*it).second;
if( tail2[1] >= (*it).first ) StartEnd[4] = (*it).second;
651
652
653
       else break;
654
655
656 //z 方向の絞り込み
657
      for( headT::iterator it=mapHeadZ.begin();it!=mapHeadZ.end();it++ )
658
        if ( head2[2] >= (*it).first ) StartEnd[2] = (*it).second;
659
        if( tail2[2] >= (*it).first ) StartEnd[5] = (*it).second;
660
661
        else break;
662
663
664
      readRankList.clear();
665
      for(int k=StartEnd[2]; k<=StartEnd[5]; k++) {</pre>
666
     for(int j=StartEnd[1]; j<=StartEnd[4]; j++) {
  for(int i=StartEnd[0]; i<=StartEnd[3]; i++) {</pre>
667
668
669
        int rank = m_rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,dfi_domain.GlobalDivision[0],
670
                                                  dfi_domain.GlobalDivision[1],
671
                                                  dfi_domain.GlobalDivision[2],0)1;
672
       if ( rank<0 ) continue;
673
674
        readRankList.push_back(rank);
675
676
     } } }
677
678
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.11.4.3 void cio_Process::CreateHeadMap (std::set< int > head, headT & map)

head map の生成

引数

in	head	head インデックス
out	тар	head map

cio_Process.C の 529 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), CreateRankList(), と CreateRankMap().

```
531 {
532
533 map.clear();
```

```
534
535    int cnt=0;
536    for(std::set<int>::iterator it=head.begin();it!=head.end();it++)
537    {
538         int key=*it;
539         map.insert(headT::value_type(key,cnt));
540         cnt++;
541    }
542 }
```

6.11.4.4 void cio_Process::CreateHeadMap (int * head, int ndiv, headT & map)

head map の生成

引数

in	head	head インデックス
in	ndiv	分割数
out	тар	head map

cio Process.C の 546 行で定義されています。

```
549 {
550
551     map.clear();
552
553     for(int i=0; i<ndiv; i++)
554     {
555         map.insert(headT::value_type(head[i],i));
556     }
557 }</pre>
```

6.11.4.5 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CreateRankList (cio_Domain dfi_domain, map< int, int > & mapHeadX, map< int, int > & mapHeadZ)

DFI のProcess にHeadIndex,TailIndex 指定が無い場合

ActiveSubDomain があれば、読込み、なければ全て有効で subDomain を生成し、CreateRankList に渡す CPMと同じ分割で head&tail 情報を作成してRankList を作成する

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
out	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadY	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadZ	headX をキーにした位置情報マップ

戻り値

error code

cio Process.C の 245 行で定義されています。

参照先 CreateRankMap(), CreateSubDomainInfo(), CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalDivision, cio_-Domain::GlobalVoxel, と m_rankMap.

参照元 CheckReadRank().

```
249 {
250
251    vector<cio_ActiveSubDomain> subDomainInfo;
252
253    CIO::E_CIO_ERRORCODE ret;
254
255    ret = CreateSubDomainInfo(dfi_domain, subDomainInfo);
256    if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return ret;
```

6.11.4.6 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CreateRankList (int div[3], int gvox[3], map< int, int > & mapHeadX, map< int, int > & mapHeadY, map< int, int > & mapHeadZ)

DFI のProcess にHeadIndex,TailIndex 指定が無い場合 渡された、subDomain をもとにCPM 同様の分割方法でRankList を生成する

引数

in	div	分割数
in	gvox	ボクセルサイズ
out	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadY	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadZ	headX をキーにした位置情報マップ

戻り値

error code

cio_Process.C の 295 行で定義されています。

参照先_CIO_IDX_IJK, CreateHeadMap(), CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Rank::HeadIndex, m_rankMap, cio_Rank::RankID, RankList, cio_Rank::TailIndex, と cio_Rank::VoxelSize.

```
300 {
      if( !m_rankMap ) return CIO::E_CIO_ERROR;
301
      int ndiv = div[0]*div[1]*div[2];
302
303
304
      cio_Rank rank;
305
      //ローカルの VOXEL 数
306
      int *nvX = new int[div[0]];
int *nvY = new int[div[1]];
307
308
      int *nvZ = new int[div[2]];
310
      int *nv[3] = \{nvX, nvY, nvZ\};
311
      for ( int n=0; n<3; n++ )
312
       int *nvd = nv[n];
313
314
        //基準のボクセル数
315
        int nbase = gvox[n] / div[n];
316
317
        //余り
        int amari = gvox[n] % div[n];
318
319
320
        //ボクセル数をセット
321
        for( int i=0;i<div[n];i++ )</pre>
322
323
          nvd[i] = nbase;
324
           if( i<amari ) nvd[i]++;</pre>
325
326
      }
327
329
      int *headX = new int[div[0]];
      int *headY = new int[div[1]];
330
      int *headZ = new int[div[2]];
int *head[3] = {headX,headY,headZ};
331
332
333
      for ( int n=0; n<3; n++ )
334
335
        int *nvd = nv[n];
        int *hd = head[n];
336
337
        hd[0] = 1;
338
339
        for( int i=1;i<div[n];i++ )</pre>
```

```
341
            hd[i] = hd[i-1]+nvd[i-1];
342
343
344
345
       CreateHeadMap(headX, div[0], mapHeadX);
346
       //CreateHeadMap(headY,div[0],mapHeadY);
       CreateHeadMap(headY, div[1], mapHeadY);
347
348
        //CreateHeadMap(headZ,div[0],mapHeadZ);
349
       CreateHeadMap(headZ,div[2],mapHeadZ);
350
351
       for( int k=0;k<div[2];k++ ){</pre>
       for( int j=0; j<div[1]; j++ ) {
for( int i=0; i<div[0]; i++ ) {</pre>
352
353
354
         int rankNo = m_rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0)];
355
          if( rankNo < 0 ) continue;</pre>
356
         rank.RankID = rankNo;
         rank.VoxelSize[0] = (headX[i] + nvX[i] - 1) - headX[i] + 1;
rank.VoxelSize[1] = (headY[j] + nvY[j] - 1) - headY[j] + 1;
rank.VoxelSize[2] = (headZ[k] + nvZ[k] - 1) - headZ[k] + 1;
357
358
359
360
         rank.HeadIndex[0]=headX[i];
361
         rank.HeadIndex[1]=headY[j];
362
          rank.HeadIndex[2]=headZ[k];
         rank.TailIndex[0]=headX[i]+nvX[i]-1;
rank.TailIndex[1]=headY[j]+nvY[j]-1;
363
364
365
         rank.TailIndex[2]=headZ[k]+nvZ[k]-1;
366
         RankList.push_back(rank);
367
368
369
       delete [] nvX;
370
       delete [] nvY;
371
       delete [] nvZ:
372
       delete [] headX;
373
       delete [] headY;
374
       delete [] headZ;
375
376
       return CIO::E_CIO_SUCCESS;
377 }
```

6.11.4.7 int * cio_Process::CreateRankMap (int div[3], std::vector < cio_ActiveSubDomain > & subDomainInfo)

subdomain 情報からランクマップを生成(非活性を含む)

引数

in	div	領域分割数
in	subDomainInfo	活性ドメイン情報

戻り値

ランクマップ NULL

cio_Process.C の 483 行で定義されています。

参照先 _CIO_IDX_IJK, と cio_ActiveSubDomain::GetPos().

参照元 CheckReadRank(), と CreateRankList().

```
486 {
487
      size_t ndiv = size_t(div[0]) * size_t(div[1]) * size_t(div[2]);
488
     int *rankMap = new int[ndiv];
489
     if(!rankMap) return NULL;
490
491
492
      for( size_t i=0;i<ndiv;i++ ) rankMap[i] = -1;</pre>
493
      // 活性サブドメイン情報配置位置に 0 をセット
494
      for( int i=0; i<subDomainInfo.size(); i++ )</pre>
495
496
497
        //サブドメイン情報
498
       const cio_ActiveSubDomain dom = subDomainInfo[i];
499
        //位置を取得
500
501
       const int *pos = dom.GetPos();
502
       if(!pos)
```

```
504
           delete [] rankMap;
505
           return NULL;
506
507
        //0 をセット
508
509
        rankMap[_CIO_IDX_IJK(pos[0],pos[1],pos[2],div[0],div[1],div[2],0)] = 0;
510
511
512 //i->j->k の優先順で活性サプドメインにランク番号をセット
513
      int rankCount = 0;
      for( int k=0; k<div[2]; k++ ) {</pre>
514
      for( int j=0; j<div[1]; j++ ) {
for( int i=0; i<div[0]; i++ ) {</pre>
515
516
517
        if(rankMap[\_CIO\_IDX\_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0)] == 0)
518
519
           \label{local_count} \verb|rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0)| = \verb|rankCount|;|
520
           rankCount++;
521
522
      } } }
523
524
      return rankMap;
525 }
```

6.11.4.8 int * cio_Process::CreateRankMap (int ndiv[3], headT & mapHeadY, headT & mapHeadY, headT & mapHeadZ)

生成済のRankList からランクマップを生成

引数

in	ndiv	領域分割数
in	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadY	headY をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadZ	headZ をキーにした位置情報マップ

戻り値

ランクマップ NULL

cio_Process.C の 562 行で定義されています。

参照先 _CIO_IDX_IJK, CreateHeadMap(), と RankList.

```
566 {
567
568
      int i, j, k;
569
      std::set<int>headx,heady,headz;
570
      for(int i=0; i<RankList.size(); i++ )</pre>
572
      headx.insert(RankList[i].HeadIndex[0]);
573
        heady.insert(RankList[i].HeadIndex[1]);
574
       headz.insert(RankList[i].HeadIndex[2]);
575
576
     CreateHeadMap(headx, mapHeadX);
577
     CreateHeadMap(heady, mapHeadY);
     CreateHeadMap(headz, mapHeadZ);
579
580
      size_t ndiv = div[0]*div[1]*div[2];
581
582
      int *rankMap = new int[ndiv];
583
      for(int i=0; i<ndiv; i++) rankMap[i]=-1;</pre>
584
585
      headT::iterator it;
586
587
      for(int n=0; n<RankList.size(); n++)</pre>
588
589
       it=mapHeadX.find(RankList[n].HeadIndex[0]);
590
        i=it->second;
591
592
        it=mapHeadY.find(RankList[n].HeadIndex[1]);
593
        j=it->second;
594
595
        it=mapHeadZ.find(RankList[n].HeadIndex[2]);
596
        k=it->second;
```

```
598     int rnkPos=_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0);
599
600     rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0)] = n;
601
602
603     return rankMap;
604
605 }
```

6.11.4.9 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CreateSubDomainInfo (cio_Domain dfi_domain, vector < cio_ActiveSubDomain > & subDomainInfo)

ActiveSubDomain 情報を作成

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
out	subDomainInfo	活性ドメイン情報

cio_Process.C の 270 行で定義されています。

参照先 cio_Domain::ActiveSubdomainFile, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalDivision, と ReadActive-SubdomainFile().

参照元 CreateRankList().

```
272 {
273
      if( !domain.ActiveSubdomainFile.empty() ) {
274
         int divSudomain[3] = {0,0,0};
275
         CIO::E_CIO_ERRORCODE ret = ReadActiveSubdomainFile( domain.ActiveSubdomainFile,
276
                                                              subDomainInfo, divSudomain);
277
         if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return ret;
278
         //活性サブドメイン情報
279
         for( int k=0; k<domain.GlobalDivision[2]; k++ ) {</pre>
280
         for( int j=0;j<domain.GlobalDivision[1];j++ ){
for( int i=0;i<domain.GlobalDivision[0];i++ ){</pre>
281
282
283
           int pos[3] = \{i, j, k\};
           cio_ActiveSubDomain dom( pos );
2.84
285
           subDomainInfo.push_back(dom);
286
         }}}
287
288
      }
289
290
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
291 }
```

6.11.4.10 int cio_Process::isMatchEndianSbdmMagick(int ident) [static]

ActiveSubdomain ファイルのエンディアンをチェック

引数

in	ident	ActiveSubdomain ファイルのIdentifier

戻り値

1 一致 0 不一致

-1 フォーマットが異なる

cio_Process.C の 458 行で定義されています。

参照元 ReadActiveSubdomainFile().

```
459 {
460    char magick_c[] = "SBDM";
461    int magick_i=0;
```

```
462
      //cheak match
463
464
      magick_i = (magick_c[3] << 24) + (magick_c[2] << 16) + (magick_c[1] << 8) + magick_c[0];
465
      if( magick_i == ident )
466
467
        return 1:
468
469
     //chack unmatch
470
471
      magick_i = (magick_c[0] << 24) + (magick_c[1] << 16) + (magick_c[2] << 8) + magick_c[3];
      if( magick_i == ident )
472
473
     {
474
       return 0;
475
476
477
     //unknown format
478
     return -1;
479 }
```

6.11.4.11 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::Read (cio_TextParser tpCntl)

read Rank(proc.dfi)

引数

```
in tpCntl cio_TextParser クラス
```

戻り値

error code

< リターンコード

Rank の読込み

cio_Process.C の 162 行で定義されています。

参照先 cio_TextParser::chkNode(), cio_TextParser::countLabels(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetNodeStr(), RankList, と cio_Rank::Read().

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
163 {
164
165
      std::string str;
166
      std::string label_base,label_leaf;
167
      int nnode=0;
168
     CIO::E_CIO_ERRORCODE iret;
169
170
      cio_Rank rank;
171
172
173
      nnode=0;
      label_base = "/Process";
174
175
      if (tpCntl.chkNode(label_base)) //node があれば
176
        nnode = tpCntl.countLabels(label_base);
178
179
180
      for (int i=0; i<nnode; i++) {</pre>
181
182
        if(!tpCntl.GetNodeStr(label base, i+1, &str))
183
184
          printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
185
          return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK;
186
        if( strcasecmp(str.substr(0,4).c_str(), "Rank") ) continue;
label_leaf=label_base+"/"+str;
187
188
189
191
        iret = rank.Read(tpCntl, label_leaf);
192
        if( iret == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
193
          RankList.push_back(rank);
194
        } else return iret;
195
196
      }
197
```

```
198    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
199
200 }
```

6.11.4.12 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::ReadActiveSubdomainFile (std::string subDomainFile, std::vector < cio_ActiveSubDomain > & subDomainInfo, int div[3]) [static]

Active Subdomain ファイルの読み込み (static 関数)

引数

in	subDomainFile	ActiveSubdomain ファイル名
out	subDomainInfo	活性ドメイン情報
out	div	ActiveSubdiomain ファイル中の領域分割数

戻り値

```
終了コード (CIO_SUCCESS=正常終了)
```

cio Process.C の 382 行で定義されています。

参照先 BSWAPVEC, CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER, CIO::E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO, CIO::E_CIO_SUCCESS, と isMatch-EndianSbdmMagick().

参照元 CreateSubDomainInfo().

```
386 {
387
      if( subDomainFile.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM;
388
389
      // ファイルオープン
     FILE*fp = fopen( subDomainFile.c_str(), "rb" );
if( !fp ) return CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM;
390
391
392
393
      //エンディアン識別子
394
395
        if( fread( &ident, sizeof(int), 1, fp ) != 1 )
396
397
       fclose(fp);
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER;
398
399
400
401 //エンディアンチェック
402
      if( isMatchEndianSbdmMagick( ident ) < 0 )</pre>
403
404
       fclose(fp);
405
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT;
406
407
408
      // 領域分割数
409
      if ( fread( div, sizeof(int), 3, fp ) != 3 )
410
411
       fclose(fp);
412
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV;
413
414
415
      if( isMatchEndianSbdmMagick( ident ) == 0 ) BSWAPVEC(div,3);
416
      // contents
417
418
      size_t nc = size_t(div[0]) * size_t(div[1]) * size_t(div[2]);
419
      unsigned char *contents = new unsigned char[nc];
420
      if( fread( contents, sizeof(unsigned char), nc, fp ) != nc )
421
422
        delete [] contents;
423
       fclose(fp);
424
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS;
425
426
      // ファイルクローズ
427
428
     fclose(fp);
429
     size_t ptr = 0;
430
      // 活性ドメイン情報の生成
```

```
432
       for( int k=0; k<div[2]; k++ ) {</pre>
       for( int j=0; j<div[1]; j++ ) {
  for( int i=0; i<div[0]; i++ ) {</pre>
433
434
435
        if ( contents[ptr] == 0x01 )
436
           int pos[3] = {i,j,k};
cio_ActiveSubDomain dom( pos );
437
438
439
           subDomainInfo.push_back(dom);
440
441
         ptr++;
      }}}
442
443
444
       // contents \mathcal O delete
445
      delete [] contents;
446
447
       // 活性ドメインの数をチェック
448
      if( subDomainInfo.size() == 0 )
449
      {
450
        return CIO::E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO;
451
452
453
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
454 }
```

6.11.4.13 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio Process.C の 684 行で定義されています。

参照先_CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, RankList, と cio_Rank::Write(). 参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
686 {
687
      fprintf(fp, "Process {\n");
fprintf(fp, "\n");
688
689
690
691
      cio_Rank rank;
692
693
       for(int i=0; i<RankList.size(); i++) {</pre>
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "Rank[@] {\n");
fprintf(fp, "\n");
694
695
696
697
698
         rank = RankList[i];
699
         //Rank 要素の出力
700
         if( rank.Write(fp,tab+2) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return CIO::E_CIO_ERROR;
701
702
703
         fprintf(fp, "\n");
704
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
705
         fprintf(fp, "\n");
706 }
707
708
      fprintf(fp, "\n");
fprintf(fp, "}\n");
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
712 }
```

6.11.5 変数

6.11.5.1 int* cio_Process::m_rankMap

cio_Process.h の 67 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), CheckStartEnd(), cio_Process(), CreateRankList(), と ~cio_Process().

6.11.5.2 vector<cio_Rank>cio_Process::RankList

cio_Process.h の 65 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), CreateRankList(), CreateRankMap(), Read(), cio_DFI::ReadData(), Write(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteData()

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio Process.h
- · cio Process.C

6.12 クラス cio_Rank

#include <cio_Process.h>

Public メソッド

- · cio Rank ()
- ~cio_Rank ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

read Rank(proc.dfi)

CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Rank 出力する

Public 变数

• int RankID

ランク番号

std::string HostName

ホスト名

• int VoxelSize [3]

ボクセルサイズ

• int HeadIndex [3]

始点インデックス

• int TailIndex [3]

終点インデックス

6.12.1 説明

proc.dfi ファイルの Rank

cio_Process.h の 19 行で定義されています。

6.12 クラス cio_Rank 153

6.12.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.12.2.1 cio_Rank::cio_Rank( )
```

コンストラクタ

cio_Process.C の 21 行で定義されています。

参照先 HeadIndex, HostName, RankID, TailIndex, と VoxelSize.

```
22 {
23
24     RankID = 0;
25     HostName = "";
26     for(int i=0; i<3; i++) {
27         VoxelSize[i]=0;
28         HeadIndex[i]=0;
29         TailIndex[i]=0;
30     }
31
32 }</pre>
```

6.12.2.2 cio_Rank::~cio_Rank()

デストラクタ

cio Process.C の 37 行で定義されています。

```
38 {
39
40 }
```

6.12.3 関数

6.12.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Rank::Read (cio_TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

read Rank(proc.dfi)

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
in	label_leaf	ベースとなる名前("/Process/Rank")

戻り値

error code

cio_Process.C の 45 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetValue(), cio_TextParser::GetVector(), HeadIndex, Host-Name, RankID, TailIndex, と VoxelSize.

参照元 cio_Process::Read().

```
printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
58
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID;
59
60
     else {
61
       RankID= ct;
     }
62
63
65
     label = label_leaf + "/HostName";
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) ) {
   printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", label.c_str());
66
67
68
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME;
69
70
     HostName= str;
71
72
     //VoxelSize
     label = label_leaf + "/VoxelSize";
73
     for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0.0;
if (!(tpCntl.GetVector(label, iv, 3)))
74
75
76
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
78
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE;
79
     VoxelSize[0]=iv[0];
80
     VoxelSize[1]=iv[1];
81
     VoxelSize[2]=iv[2];
82
84
     //HeadIndex
     label = label_leaf + "/HeadIndex";
8.5
86
     for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0.0;
     if ( !(tpCntl.GetVector(label, iv, 3 )) )
87
88
89
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
90
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX;
91
     HeadIndex[0]=iv[0];
92
93
     HeadIndex[1]=iv[1];
94
     HeadIndex[2]=iv[2];
96
     //TailIndex
97
     label = label_leaf + "/TailIndex";
     for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0.0;
98
     if ( !(tpCntl.GetVector(label, iv, 3 )) )
99
100
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
101
102
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX;
103
104
      TailIndex[0]=iv[0];
105
      TailIndex[1]=iv[1]:
      TailIndex[2]=iv[2];
106
107
108
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
109 }
```

6.12.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Rank::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Rank 出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio Process.C の 114 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_SUCCESS, HeadIndex, HostName, RankID, TailIndex, と VoxelSize.

参照元 cio Process::Write().

6.12 クラス cio_Rank 155

```
120
121
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
       fprintf(fp, "HostName = \"%s\"\n", HostName.c_str());
122
123
124
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
       fprintf(fp, "VoxelSize = (%d, %d, %d)\n", VoxelSize[0],
125
126
127
128
129
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
       fprintf(fp, "HeadIndex = (%d, %d, %d)\n", HeadIndex[0],
130
131
                                                   HeadIndex[1].
132
                                                   HeadIndex[2]);
133
134
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
135
       fprintf(fp, "TailIndex = (%d, %d, %d)\n", TailIndex[0],
136
                                                   TailIndex[1]
137
                                                   TailIndex[2]);
138
139
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
140
141 }
```

6.12.4 変数

6.12.4.1 int cio_Rank::HeadIndex[3]

始点インデックス

cio Process.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write().

6.12.4.2 std::string cio_Rank::HostName

ホスト名

cio Process.h の 25 行で定義されています。

参照元 cio_Rank(), Read(), と Write().

6.12.4.3 int cio_Rank::RankID

ランク番号

cio_Process.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write().

6.12.4.4 int cio_Rank::TailIndex[3]

終点インデックス

cio_Process.h の 28 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write().

6.12.4.5 int cio_Rank::VoxelSize[3]

ボクセルサイズ

cio_Process.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write(). このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio_Process.h
- cio_Process.C

6.13 クラス cio_Slice

#include <cio_TimeSlice.h>

Public メソッド

- cio Slice ()
- ~cio_Slice ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

Public 变数

· int step

ステップ番号

· double time

時刻

· bool avr_mode

Average 出力フラグ true:出力なし、false:出力

int AveragedStep

平均ステップ

• double AveragedTime

平均タイム

• double VectorMin

Vector のとき、最小値の合成値

double VectorMax

Vector のとき、最大値の合成値

vector< double > Min

最小値

vector< double > Max

最大値

6.13.1 説明

index.dfi ファイルの Slice

cio_TimeSlice.h の 19 行で定義されています。

6.13.2 コンストラクタとデストラクタ

6.13.2.1 cio_Slice::cio_Slice()

コンストラクタ

cio_TimeSlice.C の 21 行で定義されています。

参照先 AveragedStep, AveragedTime, Max, Min, step, time, VectorMax, と VectorMin.

6.13 クラス cio_Slice 157

```
22 {
     step = 0;
time = 0.0;
24
2.5
2.6
    AveragedStep = 0;
     AveragedTime = 0.0;
     VectorMin = 0.0;
29
     VectorMax = 0.0;
30
    Min.clear();
31
32
    Max.clear();
33
34 }
```

6.13.2.2 cio_Slice::~cio_Slice()

デストラクタ

cio_TimeSlice.C の 39 行で定義されています。

```
40 {
41
42 }
```

6.13.3 関数

6.13.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Slice::Read (cio_TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
in	label_leaf	ベースとなる名前("/TimeSlice/Slice")

戻り値

error code

cio_TimeSlice.Cの47行で定義されています。

参照先 AveragedStep, AveragedTime, cio_TextParser::chkNode(), cio_TextParser::countLabels(), CIO::E_CIO_E-RROR_READ_DFI_MAX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINM-AX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetNodeStr(), cio_TextParser::GetValue(), Max, Min, step, time, VectorMax, & VectorMin.

参照元 cio_TimeSlice::Read().

```
49 {
50
     std::string str;
     std::string label,label_leaf_leaf;
54
     int ct;
55
     double dt;
56
57
     int ncnt=0;
     //Step
label = label_leaf + "/Step";
59
60
     if (!(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
61
62
        return CiO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP;
63
65
     else {
66
       step=ct;
67
68
69
     ncnt++;
```

```
//Time
72
     label = label_leaf + "/Time";
73
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
74
7.5
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME;
76
     else {
78
       time= dt;
79
     }
80
81
     ncnt++;
82
83
     //AveragedStep
84
     label = label_leaf + "/AveragedStep";
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
85
86
       AveragedStep=-1;
87
88
     else {
89
      AveragedStep= ct;
90
       ncnt++;
91
92
     //AveragedTime
9.3
     label = label_leaf + "/AveragedTime";
94
95
     if (!(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
      AveragedTime=0.0;
97
98
99
       AveragedTime= dt;
100
        ncnt++;
101
102
103
      //VectorMinMax/Min
      label = label_leaf + "/VectorMinMax/Min";
104
105
      if ( (tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
106
        VectorMin=dt;
107
108
        ncnt++;
109
110
111
      //VectorMinMax/Max
      label = label_leaf + "/VectorMinMax/Max";
112
      if ( (tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
113
114
        VectorMax=dt;
115
116
117
118
      //MinMax
      int ncomp=0;
119
      label_leaf_leaf = label_leaf + "/MinMax";
120
      if (tpCntl.chkNode(label_leaf_leaf)) //があれば
121
122
123
        ncomp = tpCntl.countLabels(label_leaf_leaf);
124
125
126
      ncnt++;
128
129
      Max.clear();
130
131
      for ( int j=0; j<ncomp; j++ ) {</pre>
132
133
        if(!tpCntl.GetNodeStr(label_leaf, j+ncnt, &str))
134
135
          printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
136
          return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX;
137
        if( strcasecmp(str.substr(0,6).c_str(), "minmax") ) continue;
label_leaf_leaf = label_leaf+"/"+str;
138
139
140
141
        label = label_leaf_leaf + "/Min";
142
        if ( !(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
          printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c\_str());
143
           return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN;
144
145
146
147
          Min.push_back(dt);
148
149
        label = label leaf leaf + "/Max":
150
        if (!(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", label.c_str());
151
152
153
          return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX;
154
155
        else {
156
          Max.push_back(dt);
157
```

6.13 クラス cio_Slice 159

```
158
159  }
160
161  return CIO::E_CIO_SUCCESS;
162 }
```

6.13.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Slice::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_TimeSlice.C の 167 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, AveragedStep, AveragedTime, avr_mode, CIO::E_CIO_SUCCESS, Max, Min, step, time, VectorMax, と VectorMin.

```
169 {
170
171
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
        fprintf(fp, "Step = u\n", step);
172
173
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
174
        fprintf(fp, "Time = %e\n",time);
176
177
        if( !avr_mode ) {
          _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
fprintf(fp, "AveragedStep = %u\n", AveragedStep);
178
179
180
            _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
           fprintf(fp, "AveragedTime = %e\n", AveragedTime);
181
182
183
184
        if( Min.size()>1 ) {
185
          _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
          cro_martinal(pp, tab),
fprintf(fp, "VectorMinMax {\n");
    _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "Min = %e\n", VectorMin);
186
187
188
189
           _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
          fprintf(fp, "Max = %e\n", VectorMax);
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
fprintf(fp, "}\n");
190
191
192
193
195
        for(int j=0; j<Min.size(); j++){</pre>
196
            _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
          fprintf(fp, "MinMax[@] {\n");
  _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "Min = %e\n",Min[j]);
197
198
199
           CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "Max = %e\n",Max[j]);
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
200
201
202
203
           fprintf(fp, "\n");
204
205
        return CIO::E_CIO_SUCCESS;
207
208 }
```

6.13.4 変数

6.13.4.1 int cio_Slice::AveragedStep

平均ステップ

cio_TimeSlice.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.2 double cio_Slice::AveragedTime

平均タイム

cio_TimeSlice.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio TimeSlice::AddSlice(), cio Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.3 bool cio_Slice::avr_mode

Average 出力フラグ true:出力なし、false:出力

cio_TimeSlice.h の 25 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), と Write().

6.13.4.4 vector<double> cio_Slice::Max

最大値

cio_TimeSlice.h の31行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.5 vector<double> cio_Slice::Min

最小值

cio_TimeSlice.h の30行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.6 int cio_Slice::step

ステップ番号

cio_TimeSlice.h の23行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.7 double cio_Slice::time

時刻

cio_TimeSlice.h の24行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.8 double cio_Slice::VectorMax

Vector のとき、最大値の合成値

cio_TimeSlice.h の 29 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.9 double cio_Slice::VectorMin

Vector のとき、最小値の合成値

cio_TimeSlice.h の 28 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write(). このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio TimeSlice.h
- cio_TimeSlice.C

6.14 クラス cio TextParser

#include <cio_TextParser.h>

Public メソッド

- · cio_TextParser ()
- ∼cio_TextParser ()
- bool GetVector (const std::string label, int *vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(整数型)

bool GetVector (const std::string label, double *vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(実数型)

bool GetVector (const std::string label, std::string *vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(文字列型)

bool GetValue (const std::string label, int *ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(整数型)

bool GetValue (const std::string label, double *ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(実数型)

• bool GetValue (const std::string label, std::string *ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(文字列型)

• bool chkLabel (const std::string label)

ラベルの有無をチェック

bool chkNode (const std::string label)

ノードの有無をチェック

bool GetNodeStr (const std::string label, const int nnode, std::string *ct)

ノード以下の nnode 番目の文字列を取得する

• int countLabels (const std::string label)

ノード以下のラベルの数を数える

void getTPinstance ()

TextParserLibrary のインスタンス生成

int readTPfile (const std::string filename)

TextParser オブジェクトに入力ファイルをセットする

• int remove ()

Private 变数

TextParser * tp

テキストパーサ

6.14.1 説明

cio_TextParser.h の 30 行で定義されています。

6.14.2 コンストラクタとデストラクタ

6.14.2.1 cio_TextParser::cio_TextParser() [inline]

コンストラクタ

cio_TextParser.h の37行で定義されています。

37 {};

6.14.2.2 cio_TextParser::~cio_TextParser() [inline]

デストラクタ

cio_TextParser.h の 40 行で定義されています。

40 {};

6.14.3 関数

6.14.3.1 bool cio_TextParser::chkLabel (const std::string label)

ラベルの有無をチェック

引数

in label チェックするラベル(絶対パス)

cio_TextParser.C の 21 行で定義されています。

参照先 tp

参照元 GetValue(), と GetVector().

```
23
     int ierror;
    std::string value;
26
     if( !tp ) return false;
27
     // ラベルがあるかチェック
2.8
29
     vector<std::string> labels;
31
     ierror=tp->getAllLabels(labels);
32
33
     if (ierror != 0)
34
       cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: "
<< " ERROR CODE "<< ierror << endl;</pre>
35
36
37
       return false;
38
39
     int flag=0;
40
     for (int i = 0; i < labels.size(); i++)</pre>
41
43
              if( !strcasecmp(label.c_str(), labels[i].c_str()) )
44
45
                        flag=1;
46
                       break;
47
48
     }
     if (flag==0)
51
52
              return false;
53
54
     return true;
```

6.14.3.2 bool cio_TextParser::chkNode (const std::string label)

ノードの有無をチェック

引数

```
in label チェックするノード(絶対パス)
```

cio_TextParser.Cの62行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_Slice::Read(), cio_FileInfo::Read(), cio_TimeSlice::Read(), cio_Process::Read(), と cio_Unit::Read().

```
63 {
64
      int ierror:
      std::string node;
65
66
      vector<std::string> labels;
      int len=label.length();
68
69
      if( !tp ) return false;
70
      // Node があるかチェック
      ierror = tp->getAllLabels(labels);
73
74
      if (ierror != 0)
75
        cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: "
<< " ERROR CODE "<< ierror << endl;</pre>
76
77
78
        return false;
79
80
     int flag=0;
for (int i = 0; i < labels.size(); i++) {
    node = labels[i].substr(0,len);</pre>
81
82
83
        if (!strcasecmp(node.c_str(), label.c_str()))
86
87
                          flag=1;
88
                          break;
89
     }
90
      if (flag==0)
93
94
                return false:
95
      }
96
      return true;
```

6.14.3.3 int cio_TextParser::countLabels (const std::string label)

ノード以下のラベルの数を数える

引数

```
in label ラベルを数えるノードの絶対パス
```

戻り値

```
ラベルの数(エラー、もし
くはない場合は-1 を返す)
```

cio_TextParser.C の 104 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_Slice::Read(), cio_FileInfo::Read(), cio_TimeSlice::Read(), cio_Process::Read(), と cio_Unit::Read().

```
105 {
      int ierror;
106
107
      std::string node, str, chkstr="";
      vector<std::string> labels;
109
      int len=label.length();
110
      int flag=0;
111
      int inode=0;
112
      int next=0;
113
114
      if( !tp ) return -1;
```

```
115
116
       // Node があるかチェック
117
      ierror=tp->getAllLabels(labels);
118
      if (ierror != 0) {
   cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: "</pre>
119
120
        cout << "ERROR in TextParser::getA
<< " ERROR CODE "<< ierror << endl;</pre>
121
122
123
124
      for (int i = 0; i < labels.size(); i++) {</pre>
125
126
                node=labels[i].substr(0,len);
127
128
                if( !strcasecmp(node.c_str(), label.c_str()) ) {
129
                         str=labels[i].substr(len+1);
130
                         next=str.find("/");
131
                         if(next==0) inode++;
132
133
                         else{
134
                                   if(chkstr!=str.substr(0,next)){
135
                                            chkstr=str.substr(0,next);
136
                                            inode++;
137
                                   }
138
139
140
141
142
143
      return inode;
144 }
```

6.14.3.4 bool cio_TextParser::GetNodeStr (const std::string label, const int nnode, std::string * ct)

ノード以下の nnode 番目の文字列を取得する

引数

in	label	ノードの絶対パス
in	nnode	取得する文字列が現れる順番
out	ct	取得した文字列

cio_TextParser.C の 159 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_Slice::Read(), cio_FileInfo::Read(), cio_TimeSlice::Read(), cio_Process::Read(), と cio_Unit::Read().

```
160 {
161
      if ( !tp ) return -1;
162
163
      int ierror;
164
      int len=label.length();
165
      int flag=0;
     int inode=0;
166
167
      int next=0;
168
169
      std::string node;
170
      std::string str;
171
      std::string chkstr="";
172
      vector<std::string> labels;
173
174
      // Node があるかチェック
175
176
      ierror = tp->getAllLabels(labels);
177
178
      if (ierror != 0)
179
180
        cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: " << " ERROR CODE "<< ierror << endl;</pre>
181
        return false;
182
183
184
      for (int i = 0; i < labels.size(); i++) {</pre>
185
              node = labels[i].substr(0, len);
186
187
              if ( !strcasecmp(node.c_str(), label.c_str()) )
188
        {
189
                       str = labels[i].substr(len+1);
190
                      next = str.find("/");
191
```

```
192
                       if ( next == 0 )
193
194
                                inode++;
195
196
                       else
197
           {
198
                                if ( chkstr != str.substr(0, next) )
199
200
                                        chkstr = str.substr(0, next);
201
                                        inode++;
202
203
204
205
                       if ( inode == nnode )
206
207
                                *ct = chkstr;
208
                                return true:
209
210
211
212
      return false;
213 }
```

6.14.3.5 void cio_TextParser::getTPinstance ()

TextParserLibrary のインスタンス生成

戻り値

エラーコード

cio_TextParser.C の 150 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
151 {
152    tp = new TextParser;
153 }
```

6.14.3.6 bool cio_TextParser::GetValue (const std::string label, int * ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(整数型)

引数

in	label	取得する変数のラベル(絶対パス)
out	ct	変数格納ポインタ

cio_TextParser.C の 341 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

参照元 cio_Rank::Read(), cio_FilePath::Read(), cio_MPI::Read(), cio_Slice::Read(), cio_UnitElem::Read(), cio_Domain::Read(), と cio_FileInfo::Read().

```
342 {
343
     int ierror;
344
     std::string value;
345
     if( !tp ) return false;
346
347
     // ラベルがあるかチェック
348
349
     if( !chkLabel(label)) {
350
351
     }
352
353
     //値の取得
354
     ierror=tp->getValue(label,value);//label は絶対パスを想定
     if (ierror != TP_NO_ERROR) {
```

```
cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR no label " << label << ierror << endl;</pre>
356
357
358
                   return false;
359
        }
360
        //型の取得
361
362
        TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierror);
        if (ierror != TP_NO_ERROR) {
    cout << " label: " << label << endl;
    cout << "ERROR in TextParser::getType file: " << ierror << endl;</pre>
363
364
365
                   return false;
366
367
        if( type != TP_NUMERIC_VALUE ) {
368
                  cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::Type error: " << ierror << endl;</pre>
369
370
371
                   return false;
372
373
374
       // string to real
375
       int val = tp->convertInt(value, &ierror);
       if (ierror != TP_NO_ERROR) {
    cout << " label: " << label << endl;
    cout << "ERROR convertInt " << ierror << endl;</pre>
376
377
378
379
                   return false;
380
       }
381
382
        *ct=val;
383
384
       return true;
385 }
```

6.14.3.7 bool cio_TextParser::GetValue (const std::string label, double * ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(実数型)

引数

in	label	取得する変数のラベル(絶対パス)
out	ct	変数格納ポインタ

cio_TextParser.C の 390 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
391 {
392
      int ierror:
393
      std::string value;
394
      std::string node;
395
      if( !tp ) return false;
396
397
      // ラベルがあるかチェック
398
399
       if( !chkLabel(label)) {
400
                return false;
401
402
       //値の取得
403
404
       ierror=tp->getValue(label,value);//label は絶対パスを想定
       if (ierror != TP_NO_ERROR) {
      cout << " label: " << label << endl;
      cout << "ERROR no label " << ierror << endl;</pre>
405
406
407
408
                return false;
409
       }
410
       //型の取得
411
       TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierror);
412
      if (ierror != TP_NO_ERROR){
    cout << " label: " << label << endl;
    cout << "ERROR in TextParser::getType file: " << ierror << endl;</pre>
413
414
415
416
                 return false;
417
       if( type != TP_NUMERIC_VALUE ) {
418
                cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::Type error: " << ierror << endl;</pre>
419
420
421
                 return false;
422
      }
423
424
      // string to real
425
      //REAL_TYPE val = tp->convertFloat(value, &ierror);
      double val = tp->convertFloat(value, &ierror);
```

6.14.3.8 bool cio_TextParser::GetValue (const std::string label, std::string * ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(文字列型)

引数

in	label	取得する変数のラベル(絶対パス)
out	ct	変数格納ポインタ

cio_TextParser.C の 441 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
442 {
      int ierror:
443
444
      std::string value;
446
      if ( !tp ) return false;
447
448
      // ラベルがあるかチェック
449
      if (!chkLabel(label))
450
      {
451
               return false;
452
453
      //値の取得
454
455
      ierror = tp->getValue(label, value); //label は絶対パスを想定
456
457
      if (ierror != TP_NO_ERROR)
458
                cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR no label " << label << endl;</pre>
459
460
               return false;
461
462
      }
463
464
      //型の取得
465
      TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierror);
466
      if (ierror != TP_NO_ERROR)
467
               cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::getType file: " << ierror << endl;</pre>
468
469
470
               return false;
471
      }
472
473
      if( type != TP_STRING_VALUE )
474
               cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::Type error: " << ierror << endl;</pre>
475
476
477
               return false;
478
479
480
      *ct=value:
481
482
      return true;
483 }
```

6.14.3.9 bool cio_TextParser::GetVector (const std::string label, int * vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(整数型)

引数

in	label	取得するベクトルのラベル(絶対パス)
out	vec	ベクトル格納配列ポインタ
in	nvec	ベクトルサイズ

cio TextParser.C の 219 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

参照元 cio_Rank::Read(), と cio_Domain::Read().

```
220 {
221
      int ierr = TP_NO_ERROR;
222
      std::string value;
223
224
     if( !tp ) return false;
225
     // ラベルがあるかチェック
226
227
     if( !chkLabel(label)) {
             return false;
228
229
230
      // get value
231
      if( (ierr = tp->getValue(label, value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
232
233
234
235
      TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierr);
     if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
if( type != TP_VECTOR_NUMERIC ) return false;
236
237
238
239
      // split
240
      vector<std::string> vec_value;
241
      if( (ierr = tp->splitVector(value, vec_value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
242
      // check number of vector element
243
244
      if( vec_value.size() != nvec ) return false;
245
246
      // string to real
247
      for(int i=0; i<vec_value.size(); i++ )</pre>
248
249
        vec[i] = tp->convertInt(vec_value[i], &ierr);
250
       if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
251
     }
252
253
     return true;
254 }
```

6.14.3.10 bool cio_TextParser::GetVector (const std::string label, double * vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(実数型)

引数

in	label	取得するベクトルのラベル(絶対パス)
out	vec	ベクトル格納配列ポインタ
in	nvec	ベクトルサイズ

cio TextParser.C の 259 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
260 {
261
       int ierr = TP_NO_ERROR;
262
      std::string value;
263
264
      if (!tp ) return false;
265
      // ラベルがあるかチェック
266
267
      if( !chkLabel(label)) {
268
                return false;
269
      }
270
271
      // get value
      if( (ierr = tp->getValue(label, value)) != TP_NO_ERROR ){
  cout << " GetVector debug 333" << endl;</pre>
272
```

```
274
               return false;
275
276
2.77
      // get type
278
      TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierr);
if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
279
      if( type != TP_VECTOR_NUMERIC ) return false;
280
281
282
      // split
283
      vector<std::string> vec_value;
      if( (ierr = tp->splitVector(value, vec_value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
284
285
286
      // check number of vector element
287
      if( vec_value.size() != nvec ) return false;
288
289
      // string to real
290
      for(int i=0; i<vec_value.size(); i++ )</pre>
291
292
        vec[i] = tp->convertDouble(vec_value[i], &ierr);
293
        if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
294
295
296
     return true;
297 }
```

6.14.3.11 bool cio_TextParser::GetVector (const std::string label, std::string * vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(文字列型)

引数

in	label	取得するベクトルのラベル(絶対パス)
out	vec	ベクトル格納配列ポインタ
in	nvec	ベクトルサイズ

cio_TextParser.C の 302 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
303 {
304
      int ierr = TP_NO_ERROR;
305
      std::string value;
306
307
      if( !tp ) return false;
308
309
      // ラベルがあるかチェック
310
      if( !chkLabel(label)) {
311
              return false;
312
313
314
      // get value
315
      if( (ierr = tp->getValue(label, value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
316
317
      TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierr);
if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
318
319
      if( type != TP_VECTOR_NUMERIC ) return false;
320
321
322
323
      vector<std::string> vec_value;
      if( (ierr = tp->splitVector(value, vec_value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
324
325
326
      // check number of vector element
327
      if( vec_value.size() != nvec ) return false;
328
329
      // string to string
330
      for(int i=0;i<vec_value.size();i++ )</pre>
331
332
        vec[i] = vec_value[i];
333
334
335
      return true;
336 }
```

6.14.3.12 int cio_TextParser::readTPfile (const std::string filename)

TextParser オブジェクトに入力ファイルをセットする

引数

in	filename	入力ファイル名
----	----------	---------

戻り値

```
エラーコード
```

cio_TextParser.C の 489 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
490 {
       int ierr = TP_NO_ERROR;
491
492
       if( !tp ) return TP_ERROR;
493
494
495
       if( (ierr = tp->read(filename)) != TP_NO_ERROR )
496
        cout << "ERROR : in input file: " << filename << endl
<< " ERROR CODE = "<< ierr << endl;</pre>
497
498
499
         return ierr;
500
      return ierr;
501
502 }
```

6.14.3.13 int cio_TextParser::remove() [inline]

テキストパーサーの内容を破棄

cio_TextParser.h の 140 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
141 {
142     return tp->remove();
143 }
```

6.14.4 变数

6.14.4.1 TextParser* cio_TextParser::tp [private]

テキストパーサ

cio_TextParser.h の 33 行で定義されています。

参照元 chkLabel(), chkNode(), countLabels(), GetNodeStr(), getTPinstance(), GetValue(), GetVector(), と readT-Pfile().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- cio_TextParser.h
- · cio TextParser.C

6.15 クラス cio_TimeSlice

#include <cio_TimeSlice.h>

Public メソッド

• cio_TimeSlice ()

- ∼cio_TimeSlice ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

- CIO::E_CIO_ERRORCODE getVectorMinMax (const unsigned step, double &vec_min, double &vec_max)

 DFI に出力されている minmax の合成値を取得
- CIO::E_CIO_ERRORCODE getMinMax (const unsigned step, const int compNo, double &min_value, double &max_value)
- void AddSlice (int step, double time, double *minmax, int Ncomp, bool avr_mode, int step_avr, double time_avr)

SliceList への追加

Public 变数

• vector< cio Slice > SliceList

6.15.1 説明

index.dfi ファイルの TimeSlice

cio_TimeSlice.h の 62 行で定義されています。

6.15.2 コンストラクタとデストラクタ

6.15.2.1 cio_TimeSlice::cio_TimeSlice()

コンストラクタ

cio TimeSlice.C の 212 行で定義されています。

参照先 SliceList.

```
213 {
214    SliceList.clear();
215 }
```

6.15.2.2 cio_TimeSlice:: ~cio_TimeSlice ()

デストラクタ

cio_TimeSlice.C の 219 行で定義されています。

```
220 {
221
222 }
```

6.15.3 関数

6.15.3.1 void cio_TimeSlice::AddSlice (int step, double time, double * minmax, int Ncomp, bool avr_mode, int step_avr, double time_avr)

SliceList への追加

引数

in	step	ステップ番号
in	time	時刻
in	minmax	minmax
in	Ncomp	
in	avr_mode	Average があるかないかのフラグ
in	step_avr	Average step
in	time_avr	Average time

cio TimeSlice.C の 341 行で定義されています。

参照先 cio_Slice::AveragedStep, cio_Slice::AveragedTime, cio_Slice::avr_mode, cio_Slice::Max, cio_Slice::Min, SliceList, cio_Slice::step, cio_Slice::time, cio_Slice::VectorMax, と cio_Slice::VectorMin.

参照元 cio_DFI::WriteData().

```
348 {
350
      cio_Slice slice;
351
      slice.step = step;
slice.time = time;
352
353
354
355
      //minmax のセット
356
        //成分が1個の場合
357
        if( Ncomp == 1 ) {
    slice.Min.push_back(minmax[0]);
358
359
360
          slice.Max.push_back(minmax[1]);
361
362
        //成分が複数個の場合
363
           for(int i=0; i<Ncomp; i++) {</pre>
             slice.Min.push\_back(minmax[i*2]);
364
             slice.Max.push_back(minmax[i*2+1]);
365
366
367
          slice.VectorMin=minmax[6];
368
          slice.VectorMax=minmax[7];
369
370
371
372
      //average のセット
373
      slice.avr_mode = avr_mode;
374
      if( !avr_mode ) {
375
        slice.AveragedStep=step_avr;
376
377
        slice.AveragedTime=time_avr;
378
        slice.AveragedStep=0;
379
        slice.AveragedTime=0.0;
380
381
382
      SliceList.push_back(slice);
383
384 }
```

6.15.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_TimeSlice::getMinMax (const unsigned *step*, const int *compNo*, double & *min_value*, double & *max_value*)

brief DFI に出力されている minmax と minmax の合成値を取得

引数

in	step	取得するステップ
in	compNo	取得する成分番号 (0~n)
out	min_value	取得した min
out	max_value	取得した max

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio_TimeSlice.C の 322 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と SliceList.

参照元 cio_DFI::getMinMax().

```
326 {
      for(int i=0;SliceList.size(); i++) {
328
329
        if( (int)step == SliceList[i].step ) {
          min_value=SliceList[i].Min[compNo];
max_value=SliceList[i].Max[compNo];
330
331
332
           return CIO::E_CIO_SUCCESS;
333
334
335
336
      return CIO::E_CIO_ERROR;
337
338 }
```

6.15.3.3 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_TimeSlice::getVectorMinMax (const unsigned *step*, double & *vec_min*, double & *vec_max*)

DFI に出力されている minmax の合成値を取得

引数

in	step	取得するステップ
out	vec_min	取得した min の合成値
out	vec_max	取得した min の合成値

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio_TimeSlice.C の 304 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と SliceList.

参照元 cio_DFI::getVectorMinMax().

```
307 {
308
       for(int i=0;SliceList.size(); i++) {
309
         if( (int)step == SliceList[i].step ) {
           vec_min=SliceList[i].VectorMin;
vec_max=SliceList[i].VectorMax;
310
311
312
           return CIO::E_CIO_SUCCESS;
313
314
315
316
      return CIO::E_CIO_ERROR;
317 }
```

6.15.3.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_TimeSlice::Read (cio_TextParser tpCntl)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
----	--------	--------------------

戻り値

error code

cio_TimeSlice.C の 227 行で定義されています。

参照先 cio_TextParser::chkNode(), cio_TextParser::countLabels(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetNodeStr(), cio_Slice::Read(), と SliceList.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
228 {
229
230
      std::string str;
231
      std::string label_base,label_leaf;
232
233
      cio_Slice slice;
234
235
      int nnode=0;
236
237
      CIO::E_CIO_ERRORCODE iret;
238
239
      //TimeSlice
240
      nnode=0;
241
      label_base = "/TimeSlice";
242
      if (tpCntl.chkNode(label_base)) //があれば
243
244
        nnode = tpCntl.countLabels(label_base);
245
246
247
      for (int i=0; i<nnode; i++) {</pre>
248
249
       int ncnt=0;
250
251
        if(!tpCntl.GetNodeStr(label_base,i+1,&str))
252
253
          printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
254
          return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE;
255
        if( strcasecmp(str.substr(0,5).c_str(), "Slice") ) continue;
label_leaf=label_base+"/"+str;
256
257
258
259
        //Slice 要素の読込み
260
        iret = slice.Read(tpCntl,label_leaf);
261
        if( iret == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
262
263
          SliceList.push_back(slice);
        } else return iret;
264
265
267
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
268
269
270 }
```

6.15.3.5 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_TimeSlice::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_TimeSlice.C の 275 行で定義されています。

参照先_CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と SliceList.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
277 {
278
      279
281
282
      for(int i=0; i<SliceList.size(); i++) {</pre>
283
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
fprintf(fp, "Slice[@] {\n");
284
285
286
        //Slice 要素の出力
288
        if( SliceList[i].Write(fp,tab+1) != CIO::E_CIO_SUCCESS) return
      CIO::E_CIO_ERROR;
289
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab); fprintf(fp, "}\n");
290
291
292
293
294
      fprintf(fp, "\n'n\n");
295
296
     fclose(fp);
297
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.15.4 变数

6.15.4.1 vector<cio_Slice> cio_TimeSlice::SliceList

cio_TimeSlice.h の 66 行で定義されています。

参照元 AddSlice(), cio_TimeSlice(), getMinMax(), getVectorMinMax(), Read(), cio_DFI_BOV::read_averaged(), cio_DFI_BOV::read_HeaderRecord(), と Write().


このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- cio_TimeSlice.h
- · cio_TimeSlice.C


6.16 クラス テンプレート cio_TypeArray< T>

```
#include <cio_TypeArray.h>
```

cio_TypeArray<T>に対する継承グラフ



cio_TypeArray<T>のコラボレーション図



Public メソッド

cio_TypeArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp=1)

コンストラクタ

• cio_TypeArray (T *data, CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp=1)

コンストラクタ

virtual ~cio_TypeArray ()

デストラクタ

• T * getData (bool extract=false)

実データのポインタを取得

- const T & val (int i, int j, int k, int l=0) const
- T & val (int i, int j, int k, int l=0)
- const T & hval (int i, int j, int k, int l=0) const
- T & hval (int i, int j, int k, int l=0)
- const T & _val (size_t i, size_t j, size_t k, size_t l=0) const
- T & _val (size_t i, size_t j, size_t k, size_t l=0)
- virtual int copyArray (cio_Array *dst, bool ignoreGc=false)

配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

virtual int copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array *dst)

範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

virtual size_t readBinary (FILE *fp, bool bMatchEndian)

配列サイズ分のバイナリデータを読み込み (戻り値は読み込んだ要素数)

virtual size_t writeBinary (FILE *fp)

配列サイズ分のバイナリデータを書き出す (戻り値は読み込んだ要素数)

Protected メソッド

cio_TypeArray ()

デフォルトコンストラクタ

Protected 变数

bool m_outptr

実データポインタタイプ

• T * m data

実データ配列

Additional Inherited Members

6.16.1 説明

template < class T > class cio_TypeArray < T >

cio_TypeArray.h の7行で定義されています。

6.16.2 コンストラクタとデストラクタ

コンストラクタ

cio_TypeArray.h の 20 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data, cio_Array::m_gc, cio_Array::m_ncomp, cio_TypeArray< T >::m_outptr, と cio_Array::m_sz.

```
2.7
       : cio_Array(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp)
2.8
29
30
       m_outptr=false;
31
32
       size_t nw=1;
33
        for ( int i=0; i<3; i++ )
34
35
         nw *= (m_sz[i]+2*m_gc);
36
       nw *= m_ncomp;
38
       m_data = new T[nw];
39
       memset(m_data, 0, sizeof(T)*nw);
40
```

6.16.2.2 template < class T > cio_TypeArray < T >::cio_TypeArray (T * data, CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp = 1) [inline]

コンストラクタ

cio_TypeArray.h の 43 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data, と cio_TypeArray< T >::m_outptr.

6.16.2.3 template < class T > virtual cio_TypeArray < T >::~cio_TypeArray () [inline], [virtual]

デストラクタ

cio_TypeArray.h の 60 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data, と cio_TypeArray< T >::m_outptr.

```
66 delete [] m_data;
67 }
68 }
69 }
```

6.16.2.4 template < class T > cio_TypeArray < T >::cio_TypeArray () [inline], [protected]

デフォルトコンストラクタ

cio_TypeArray.h の 119 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data.

6.16.3 関数

6.16.3.1 template < class T > cio_TypeArray < T >::_val (size_t i, size_t j, size_t k, size_t l = 0) const

参照 (ガイドセルを含む) ガイドセルを含む配列全体の最小インデクスを (0,0,0) とする IJKN のとき val(i,j,k,n) NIJK のとき val(n,i,j,k)

cio Array inline.h の 357 行で定義されています。

```
358 {
359    return _val(i,j,k,n);
360 }
```

6.16.3.2 template < class T > cio_TypeArray< T >::_val (size_t i, size_t j, size_t k, size_t l = 0)

cio_Array_inline.h の 346 行で定義されています。

配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

cio Arrayを実装しています。

cio_Array_inline.h の 365 行で定義されています。

参照先 cio_Array::getGcInt(), cio_Array::getHeadIndex(), と cio_Array::getTailIndex().

```
366 {
367
      cio_TypeArray<T> *src = this;
368
369
      // コピーの範囲
370
                gcS
                         = src->getGcInt();
      const int *headS = src->getHeadIndex();
371
372
      const int *tailS = src->getTailIndex();
373
      int.
                 gcD
                         = dst->getGcInt();
     const int *headD = dst->getHeadIndex();
const int *tailD = dst->getTailIndex();
374
375
      if( ignoreGc )
```

```
{
378
        gcS = gcD = 0;
379
380
      int sta[3],end[3];
381
      for( int i=0;i<3;i++ )</pre>
382
       sta[i] = (headS[i]-gcS>=headD[i]-gcD) ? headS[i]-gcS : headD[i]-gcD;
383
384
        end[i] = (tailS[i]+gcS<=tailD[i]+gcD) ? tailS[i]+gcS : tailD[i]+gcD;</pre>
385
386
387
     return copyArray(sta,end,dst);
388 }
```

6.16.3.4 template < class T > cio_TypeArray < T >::copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array * dst) [virtual]

範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

cio Arrayを実装しています。

cio_Array_inline.h の 393 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, cio_Array::getArrayShape(), cio_Array::getDataType(), cio_Array::getGcInt(), cio_Array::getHeadIndex(), cio_Array::getNcomp(), cio_Array::getTailIndex(), と cio_TypeArray< T >::hval().

```
394 {
395
      cio_TypeArray<T> *src = this;
396
397
      //mod.s
398
      cio_TypeArray<T> *dst = dynamic_cast<cio_TypeArray<T>*>(dstptr);
399
      if (!dst)
401
402
403
      // データタイプのチェック
404
405
      if( src->getDataType() != dst->getDataType() )
406
407
       return 2;
408
409
      CIO::E_CIO_DTYPE dtype = src->getDataType();
410
411
412
      if( src->getArrayShape() != dst->getArrayShape() )
413
414
        return 3;
415
      CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape = src->getArrayShape();
416
417
      // 成分数
418
419
      if( src->getNcomp() != src->getNcomp() )
420
421
       return 4;
422
423
      int ncomp = src->getNcomp();
424
      // コピーの範囲
425
426
                        = src->getGcInt();
427
      const int *headS = src->getHeadIndex();
      const int *tailS = src->getTailIndex();
428
                        = dst->getGcInt();
429
      int
                acD
430
      const int *headD = dst->getHeadIndex();
      const int *tailD = dst->getTailIndex();
431
432
      int sta[3],end[3];
433
      for( int i=0;i<3;i++ )</pre>
434
        sta[i] = (headS[i]-gcS>=headD[i]-gcD) ? headS[i]-gcS : headD[i]-gcD;
435
        end[i] = (tailS[i]+gcS<=tailD[i]+gcD) ? tailS[i]+gcS : tailD[i]+gcD;</pre>
436
437
      for( int i=0;i<3;i++ )</pre>
438
439
        sta[i] = (_sta[i]>=sta[i]) ? _sta[i] : sta[i];
440
        end[i] = (\_end[i] \le end[i]) ? \_end[i] : end[i];
441
442
443
444
      // コピー
445
      if( m_shape == CIO::E_CIO_IJKN )
446
447
        for( int n=0; n<ncomp; n++ ) {</pre>
        for( int k=sta[2];k<=end[2];k++ ){</pre>
448
449
        for( int j=sta[1]; j<=end[1]; j++ ) {</pre>
450
        for( int i=sta[0];i<=end[0];i++ ) {</pre>
```

```
451
            dst->hval(i,j,k,n) = src->hval(i,j,k,n);
452
         } } } }
453
454
       else
455
         for( int k=sta[2]; k<=end[2]; k++ ) {</pre>
456
         for( int j=sta[1]; j<=end[1]; j++ ) {</pre>
457
458
          for( int i=sta[0];i<=end[0];i++ ){</pre>
459
        for( int n=0;n<ncomp;n++ ) {</pre>
460
           dst \rightarrow hval(n, i, j, k) = src \rightarrow hval(n, i, j, k);
         } } } }
461
462
463
464
      return 0;
465 }
```

6.16.3.5 template < class T > T * cio_TypeArray < T >::getData (bool extract = false) [inline]

実データのポインタを取得

cio TypeArray.h の 72 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data.

参照元 cio Array::getData().

```
73  {
74      T *ptr = m_data;
75      if( extract )
76      {
77          m_data = NULL;
78      }
79      return ptr;
80 }
```

6.16.3.6 template < class T > cio_TypeArray< T >::hval (int i, int j, int k, int l = 0) const

参照 (head インデクス考慮版) 実セルの最小インデクスを (head[0],head[1],head[2]) とする IJKN のとき val(i,j,k,n) NIJK のとき val(n,i,j,k)

cio_Array_inline.h の 338 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

```
339 {
340    return hval(i,j,k,n);
341 }
```

6.16.3.7 template < class T > cio_TypeArray< T >::hval (int i, int j, int k, int l = 0)

cio_Array_inline.h の 327 行で定義されています。

6.16.3.8 template < class T > size_t cio_TypeArray < T >::readBinary (FILE * fp, bool bMatchEndian) [virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを読み込み(戻り値は読み込んだ要素数)

cio Arrayを実装しています。

cio_Array_inline.h の 548 行で定義されています。

参照先 BSWAPVEC, DBSWAPVEC, と SBSWAPVEC.

```
549 {
550
      if( !fp ) return size_t(0);
      size_t ndata = getArrayLength();
size_t nread = fread(m_data, sizeof(T), ndata, fp);
551
552
553
      if(!bMatchEndian)
554
555
        size_t bsz = sizeof(T);
556
         if(bsz == 2)
557
558
          SBSWAPVEC (m_data, nread);
559
        else if( bsz == 4 )
560
561
562
          BSWAPVEC(m_data,nread);
563
564
         else if(bsz == 8)
565
          DBSWAPVEC(m_data, nread);
566
567
568
569
      return nread;
570 }
```

6.16.3.9 template < class T > cio_TypeArray< T >:: val (int i, int j, int k, int l = 0) const

参照 実セルの最小インデクスを (0,0,0) とする IJKN のとき val(i,j,k,n) NIJK のとき val(n,i,j,k) cio_Array_inline.h の 319 行で定義されています。

```
320 {
321 return val(i,j,k,n);
322 }
```

6.16.3.10 template < class T > cio_TypeArray< T >::val (int i, int j, int k, int l = 0)

cio_Array_inline.h の 308 行で定義されています。

6.16.3.11 template < class T > size_t cio_TypeArray< T >::writeBinary (FILE * fp) [virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを書き出す (戻り値は読み込んだ要素数)

cio_Arrayを実装しています。

cio_Array_inline.h の 574 行で定義されています。

```
575 {
576    if( !fp ) return size_t(0);
577    return fwrite(m_data,sizeof(T),getArrayLength(),fp);
578 }
```

6.16.4 変数

6.16.4.1 template<class T> T* cio_TypeArray< T>::m_data [protected]

実データ配列

cio_TypeArray.h の 136 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::cio_TypeArray(), cio_TypeArray< T >::detData(), と cio_TypeArray< T >:: \sim cio_TypeArray().

6.17 クラス cio_Unit 183

```
6.16.4.2 template < class T > bool cio_TypeArray < T >::m_outptr [protected]
```

実データポインタタイプ

cio TypeArray.h の 133 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::cio_TypeArray(), と cio_TypeArray< T >::~cio_TypeArray().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio_TypeArray.h
- · cio_Array_inline.h

6.17 クラス cio_Unit

```
#include <cio_Unit.h>
```

Public メソッド

- cio_Unit ()
- ∼cio Unit ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read Unit(inde.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE GetUnitElem (const std::string Name, cio_UnitElem &unit)

該当するUnitElem の取り出し

• CIO::E_CIO_ERRORCODE GetUnit (const std::string Name, std::string &unit, double &ref, double &diff, bool &bSetDiff)

単位の取り出し ("m","cm",,,,)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Unit 要素を出力する

Public 変数

• map< std::string, cio_UnitElem > UnitList

6.17.1 説明

index.dfi ファイルの Unit

cio Unit.h の 68 行で定義されています。

6.17.2 コンストラクタとデストラクタ

6.17.2.1 cio_Unit::cio_Unit()

コンストラクタ

cio Uit class

cio Unit.C の 122 行で定義されています。

```
123 {
124
125 }
```

```
6.17.2.2 cio_Unit:: ~cio_Unit ( )
```

デストラクタ

cio_Unit.C の 129 行で定義されています。

参照先 UnitList.

```
130 {
131
132   UnitList.clear();
133
134 }
```

6.17.3 関数

6.17.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Unit::GetUnit (const std::string *Name*, std::string & *unit*, double & *ref*, double & *diff*, bool & *bSetDiff*)

単位の取り出し ("m","cm",,,,)

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	unit	単位文字列
out	ref	reference
out	diff	difference
out	bSetDiff	difference 有無フラグ true:あり、false:なし

戻り値

error code

cio_Unit.C の 198 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, と UnitList.

参照元 cio_DFI::GetUnit().

```
203 {
204
     map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
205
206
     //Name をキーにして cio_UnitElem を検索
     it=UnitList.find(Name);
207
208
209
     //見つからなかった場合は空白を返す
210
     if( it == UnitList.end() )
       return CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
212
213
     //単位を返す
214
215
     unit=(*it).second.Unit;
216
     ref = (*it).second.reference;
217
     diff=(*it).second.difference;
218
     BsetDiff=(*it).second.BsetDiff;
219
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
220
221
222 }
```

6.17.3.2 CIO::E CIO ERRORCODE cio_Unit::GetUnitElem (const std::string Name, cio UnitElem & unit)

該当するUnitElem の取り出し

6.17 クラス cio_Unit 185

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	unit	取得した cio_UnitElem クラス

戻り値

error code

cio_Unit.C の 176 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と UnitList.

参照元 cio_DFI::GetUnitElem().

```
178 {
179
     map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
180
181
      //Name をキーにして cio_UnitElem を検索
182
     it=UnitList.find(Name);
183
     //見つからなかった場合は NULL を返す
184
185
     if( it == UnitList.end() ) {
       return CIO::E_CIO_ERROR;
186
187
188
189
     //UnitElem を返す
190
     unit = (*it).second;
191
192
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
193
194 }
```

6.17.3.3 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Unit::Read (cio_TextParser tpCntl)

read Unit(inde.dfi)

引数

in tpCntl cio_TextParser クラス

戻り値

error code

UnitElem の読込み

cio_Unit.C の 139 行で定義されています。

参照先 cio_TextParser::chkNode(), cio_TextParser::countLabels(), CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::Get-NodeStr(), cio_UnitElem::Name, cio_UnitElem::Read(), と UnitList.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
140 {
141
142
      std::string str;
      std::string label_base,label_leaf;
143
145
     CIO::E_CIO_ERRORCODE iret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
146
      //UnitList
147
      label_base = "/UnitList";
148
149
      if (tpCntl.chkNode(label_base)) //node があれば
150
151
       nnode = tpCntl.countLabels(label_base);
152
153
154
      for(int i=0; i<nnode; i++) {</pre>
156
       if(!tpCntl.GetNodeStr(label_base, i+1, &str))
157
```

```
158
          //printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
159
160
161
        label_leaf=label_base+"/"+str;
162
        cio_UnitElem unit;
163
        unit.Name = str:
        if( unit.Read(tpCntl, label_leaf) == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
164
165
          UnitList.insert(map<std::string,cio_UnitElem>::value_type(str,unit));
166
167
168
169
     return iret;
170
171 }
```

6.17.3.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Unit::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Unit 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio Unit.C の 313 行で定義されています。

参照先_CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と UnitList.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
315 {
316
     317
318
319
320
     map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
321
      for( it=UnitList.begin(); it!=UnitList.end(); it++ ) {
322
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
323
324
       fprintf(fp, "%s {\n",(*it).second.Name.c_str());
325
326
        if( (*it).second.Write(fp,tab+2) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return
      CIO::E_CIO_ERROR;
327
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
328
        fprintf(fp, "\n");
329
330
     fprintf(fp, "\n");
fprintf(fp, "\\n");
fprintf(fp, "\\n");
331
332
333
334
335
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
336
```

6.17.4 变数

6.17.4.1 map<std::string,cio_UnitElem> cio_Unit::UnitList

cio_Unit.h の 72 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::AddUnit(), GetUnit(), GetUnitElem(), Read(), Write(), と ~cio_Unit().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio Unit.h
- · cio_Unit.C

6.18 クラス cio_UnitElem

```
#include <cio_Unit.h>
```

Public メソッド

- cio_UnitElem ()
- cio_UnitElem (const std::string _Name, const std::string _Unit, const double _reference, const double _difference, const bool _BsetDiff)
- ~cio_UnitElem ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, const std::string label_leaf)

Unit 要素の読込み

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Unit 要素を出力する

Public 变数

· std::string Name

単位の種類名 (Length, Velovity,,,)

std::string Unit

単位のラベル (m,m/s,Pa,,,,)

· double reference

規格化に用いたスケール

· double difference

差

bool BsetDiff

difference の有無 (false:なし true:あり)

6.18.1 説明

cio_Unit.h の 18 行で定義されています。

6.18.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.18.2.1 cio_UnitElem::cio_UnitElem()
```

コンストラクタ

cio UnitElem class

cio_Unit.C の 24 行で定義されています。

参照先 BsetDiff, difference, Name, reference, と Unit.

```
25 {
26
27    Name="";
28    Unit="";
29    reference=0.0;
30    difference=0.0;
31    BsetDiff=false;
32
33 }
```

6.18.2.2 cio_UnitElem::cio_UnitElem (const std::string _*Name*, const std::string _*Unit*, const double _*reference*, const double _*difference*, const bool _*BsetDiff*)

コンストラクタ

cio_Unit.C の 37 行で定義されています。

参照先 BsetDiff, difference, Name, reference, と Unit.

```
42 {
43  Name = _Name;
44  Unit = _Unit;
45  reference = _reference;
46  difference = _difference;
47  BsetDiff = _BsetDiff;
48 }
```

6.18.2.3 cio_UnitElem::~cio_UnitElem()

デストラクタ

cio_Unit.C の 53 行で定義されています。

```
54 {
55
56
57 }
```

6.18.3 関数

6.18.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_UnitElem::Read (cio_TextParser tpCntl, const std::string label_leaf)

Unit 要素の読込み

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
in	label_leaf	

戻り値

error code

cio_Unit.C の 62 行で定義されています。

参照先 BsetDiff, difference, CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, cio_TextParser::GetValue(), reference, と Unit.

参照元 cio_Unit::Read().

```
64 {
65
    std::string str,label;
66
67
    double dt;
68
     //単位系のの読込み
70
    label = label_leaf + "/Unit";
71
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
72
73
      return CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
75
    Unit=str;
77
     //値の読込み
    label = label_leaf + "/Reference";
78
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
79
80
       dt=0.0;
```

```
82
    reference=dt;
84
    //diff の読込み
8.5
    label = label_leaf + "/Difference";
86
    if (!(tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
      difference=0.0;
90
     BsetDiff=false;
91
      difference=dt:
92
93
      BsetDiff=true;
    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
98 1
```

6.18.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_UnitElem::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Unit 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_Unit.C の 103 行で定義されています。

参照先 CIO WRITE TAB, BsetDiff, difference, CIO::E CIO SUCCESS, reference, と Unit.

```
105
106
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
      fprintf(fp, "Unit =
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
                                   = \"%s\"\n",Unit.c_str());
107
108
      fprintf(fp, "Reference = %e\n", reference);
if( BsetDiff ) {
109
110
111
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
        fprintf(fp, "Difference = e^n, difference);
112
113
114
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
115
117 }
```

6.18.4 变数

6.18.4.1 bool cio_UnitElem::BsetDiff

difference の有無 (false:なし true:あり) cio_Unit.h の 26 行で定義されています。 参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().

6.18.4.2 double cio_UnitElem::difference

差

cio_Unit.h の 25 行で定義されています。 参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().

6.18.4.3 std::string cio_UnitElem::Name

単位の種類名 (Length, Velovity,,,)
cio_Unit.h の 22 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), と cio_Unit::Read().

6.18.4.4 double cio_UnitElem::reference

規格化に用いたスケール
cio_Unit.h の 24 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().

6.18.4.5 std::string cio_UnitElem::Unit

単位のラベル (m,m/s,Pa,,,,)
cio_Unit.h の 23 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().
このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- cio_Unit.h
- cio_Unit.C


Chapter 7

ファイル

7.1 cio_ActiveSubDomain.C

cio_ActiveSubDomain class 関数

#include "cio_ActiveSubDomain.h" cio_ActiveSubDomain.C のインクルード依存関係図



7.1.1 説明

cio_ActiveSubDomain class 関数

作者

kero

cio_ActiveSubDomain.C で定義されています。

7.2 cio_ActiveSubDomain.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。




192 ファイル

構成


• class cio_ActiveSubDomain

7.3 cio_Array.h

#include "cio_Define.h" cio_Array.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

· class cio_Array

関数

- void cio_interp_ijkn_r4_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, float *src, float *dst)
- void cio_interp_ijkn_r8_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, double *src, double *dst)
- void cio_interp_nijk_r4_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, float *src, float *dst)
- void cio_interp_nijk_r8_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, double *src, double *dst)

7.4 cio_Array_inline.h 193

7.3.1 関数

7.3.1.1 void cio_interp_ijkn_r4_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, float * src, float * dst)

参照元 cio_Array::interp_coarse().

7.3.1.2 void cio_interp_ijkn_r8_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, double * src, double * dst)

参照元 cio_Array::interp_coarse().

7.3.1.3 void cio_interp_nijk_r4_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, float * src, float * dst)


参照元 cio_Array::interp_coarse().

7.3.1.4 void cio_interp_nijk_r8_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, double * src, double * dst)

参照元 cio_Array::interp_coarse().


7.4 cio_Array_inline.h

#include "cio_Array.h"
#include <typeinfo>
cio_Array_inline.h のインクルード依存関係図



194 ファイル

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

- #define CIO_INLINE inline
- #define CIO_MEMFUN(rettype) CIO_INLINE rettype

7.4.1 マクロ定義

7.4.1.1 #define CIO_INLINE inline

cio_Array_inline.h の 12 行で定義されています。


7.4.1.2 #define CIO_MEMFUN(rettype) CIO_INLINE rettype

cio_Array_inline.h の 17 行で定義されています。

7.5 cio_Define.h


CIO の定義マクロ記述ヘッダーファイル

#include "mpi.h" cio_Define.h のインクルード依存関係図



7.5 cio_Define.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



ネームスペース

• CIO

Constant Groups

• CIO

マクロ定義

- #define D_CIO_EXT_SPH "sph"
- #define D_CIO_EXT_BOV "dat"
- #define D_CIO_ON "on"
- #define D_CIO_OFF "off"
- #define D_CIO_INT8 "Int8"
- #define D_CIO_INT16 "Int16"
- #define D_CIO_INT32 "Int32"
- #define D_CIO_INT64 "Int64"

 ### CIO_LINETE THE POINT AND TO THE POINT AND THE PO
- #define D_CIO_UINT8 "UInt8"
- #define D_CIO_UINT16 "UInt16"#define D_CIO_UINT32 "UInt32"
- #define D_CIO_UINT64 "UInt64"
- #define D_CIO_FLOAT32 "Float32"
- #define D_CIO_FLOAT64 "Float64"
- #define D_CIO_IJNK "ijkn"
- #define D_CIO_NIJK "nijk"
- #define D_CIO_LITTLE "little"
- #define D CIO BIG "big"
- #define _CIO_TAB_STR " "
- #define _CIO_IDX_IJK(_I, _J, _K, _NI, _NJ, _NK, _VC)
- #define _CIO_IDX_IJ(_I, _J, _NI, _NJ, _VC)
- #define _CIO_IDX_NIJ(_N, _I, _J, _NI, _NJ, _NN, _VC)
- #define _CIO_IDX_IJKN(_I, _J, _K, _N, _NI, _NJ, _NK, _VC)
- #define _CIO_IDX_NIJK(_N, _I, _J, _K, _NN, _NI, _NJ, _NK, _VC)
- #define _CIO_WRITE_TAB(_FP, _NTAB)

196 ファイル

列挙型

```
    enum CIO::E CIO FORMAT (CIO::E CIO FMT UNKNOWN = -1, CIO::E CIO FMT SPH, CIO::E CIO FMT BOV

 }
enum CIO::E CIO ONOFF { CIO::E CIO OFF = 0, CIO::E CIO ON }
enum CIO::E CIO DTYPE {
 CIO::E CIO DTYPE UNKNOWN = 0, CIO::E CIO INT8, CIO::E CIO INT16, CIO::E CIO INT32,
 CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32,
 CIO::E CIO UINT64, CIO::E CIO FLOAT32, CIO::E CIO FLOAT64 }

    enum CIO::E CIO ARRAYSHAPE { CIO::E CIO ARRAYSHAPE UNKNOWN =-1, CIO::E CIO IJKN =0,

 CIO::E CIO NIJK }

    enum CIO::E_CIO_ENDIANTYPE { CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN =-1, CIO::E_CIO_LITTLE =0,

 CIO::E CIO BIG }
enum CIO::E CIO READTYPE {
 CIO::E CIO SAMEDIV SAMERES = 1, CIO::E CIO SAMEDIV REFINEMENT, CIO::E CIO DIFFDIV SAMERES,
 CIO::E CIO DIFFDIV_REFINEMENT,
 CIO::E CIO READTYPE UNKNOWN }
• enum CIO::E CIO ERRORCODE {
 CIO::E CIO SUCCESS = 1, CIO::E CIO ERROR = -1, CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALORIGIN
 = 1000, CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALREGION = 1001,
 CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALVOXEL = 1002, CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALDIVISION
 = 1003, CIO::E CIO ERROR READ DFI DIRECTORYPATH = 1004, CIO::E CIO ERROR READ DFI TIMESLICEDIRECT
 CIO::E CIO ERROR READ DFI PREFIX = 1006, CIO::E CIO ERROR READ DFI FILEFORMAT =
 1007, CIO::E CIO ERROR READ DFI GUIDECELL = 1008, CIO::E CIO ERROR READ DFI DATATYPE
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN = 1010, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE =
 1011, CIO::E CIO ERROR READ_DFI_COMPONENT = 1012, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
 = 1013,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK = 1014, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID = 1015,
 CIO::E CIO ERROR READ DFI HOSTNAME = 1016, CIO::E CIO ERROR READ DFI VOXELSIZE
 CIO::E CIO ERROR READ DFI HEADINDEX = 1018, CIO::E CIO ERROR READ DFI TAILINDEX =
 1019, CIO::E CIO ERROR READ DFI NO SLICE = 1020, CIO::E CIO ERROR READ DFI STEP =
 CIO::E CIO ERROR READ DFI TIME = 1022, CIO::E CIO ERROR READ DFI NO MINMAX = 1023,
 CIO::E CIO ERROR READ DFI MIN = 1024, CIO::E CIO ERROR READ DFI MAX = 1025,
 CIO::E CIO ERROR READ INDEXFILE OPENERROR = 1050, CIO::E CIO ERROR TEXTPARSER =
 1051, CIO::E CIO ERROR READ FILEINFO = 1052, CIO::E CIO ERROR READ FILEPATH = 1053,
 CIO::E CIO ERROR READ UNIT = 1054, CIO::E CIO ERROR READ TIMESLICE = 1055, CIO::E CIO ERROR READ F
 = 1056, CIO::E CIO ERROR READ DOMAIN = 1057,
 CIO::E CIO ERROR READ MPI = 1058, CIO::E CIO ERROR READ PROCESS = 1059, CIO::E CIO ERROR READ FIE
 = 1900, CIO::E CIO ERROR READ SPH FILE = 2000,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1 = 2001, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2 = 2002,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3 = 2003, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4 = 2004,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5 = 2005, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6 = 2006,
 CIO::E CIO ERROR READ SPH REC7 = 2007, CIO::E CIO ERROR UNMATCH VOXELSIZE = 2050,
 CIO::E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN = 2051, CIO::E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE = 2100,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD = 2102, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD
 CIO::E CIO ERROR READ FIELD AVERAGED RECORD = 2104. CIO::E CIO ERROR MISMATCH NP SUBDOMAIN
 = 3003, CIO::E CIO ERROR INVALID DIVNUM = 3011, CIO::E CIO ERROR OPEN SBDM = 3012,
 CIO::E CIO ERROR READ SBDM HEADER = 3013, CIO::E CIO ERROR READ SBDM FORMAT =
 3014, CIO::E CIO ERROR READ SBDM DIV = 3015, CIO::E CIO ERROR READ SBDM CONTENTS
 = 3016.
 CIO::E CIO ERROR SBDM NUMDOMAIN ZERO = 3017, CIO::E CIO ERROR MAKEDIRECTORY =
 3100, CIO::E CIO ERROR OPEN FIELDDATA = 3101, CIO::E CIO ERROR WRITE FIELD HEADER RECORD
```

7.5 cio Define.h

= 3102,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD = 3103, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORI = 3104, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1 = 3201, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2 = 3202,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3 = 3203, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4 = 3204,

CIO::E CIO ERROR WRITE SPH REC5 = 3205, CIO::E CIO ERROR WRITE SPH REC6 = 3206,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7 = 3207, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY

= 3500, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR = 3501, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_MPI = 3503, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS = 3504, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_ = 3505, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY = 3510,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY = 3511, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR

= 3512, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO = 3513, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT = 3514,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE = 3515, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH = 3516,

CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT = 4000 }

7.5.1 説明

CIO の定義マクロ記述ヘッダーファイル

作者

kero

cio_Define.h で定義されています。

7.5.2 マクロ定義

7.5.2.1 #define $_{CIO_IDX_IJ}($ $_{I}$, $_{J}$, $_{NI}$, $_{NJ}$, $_{VC}$)

值:

```
( (long long)((_J)+(_VC)) * (long long)((_NI)+2*(_VC)) \
+ (long long)((_I)+(_VC)) \
```

2 次元(スカラー)インデクス (i,j) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j方向インデクス
in	_N/	i 方向インデクスサイズ
in	_NJ	j 方向インデクスサイズ
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1次元インデクス

cio Define.h の 230 行で定義されています。

7.5.2.2 #define _CIO_IDX_IJK(_I, _J, _K, _NI, _NJ, _NK, _VC)

值:

198 ファイル

```
( (long long)((_K)+(_VC)) * (long long)((_NI)+2*(_VC)) * (long long)((_NJ)+2*(_VC)) \
+ (long long)((_J)+(_VC)) * (long long)((_NI)+2*(_VC)) \
+ (long long)((_I)+(_VC)) \
)
```

3 次元(スカラー)インデクス (i,j,k) -> 1 次元インデクス変換マクロ

7.5 cio_Define.h

引数

in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j方向インデクス
in	_	k 方向インデクス
in	_	i 方向インデクスサイズ
in		• • • • •
in	_NK	k 方向インデクスサイズ
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1 次元インデクス

cio_Define.h の 216 行で定義されています。

参照元 cio_Process::CheckStartEnd(), cio_Process::CreateRankList(), と cio_Process::CreateRankMap().

7.5.2.3 #define _CIO_IDX_IJKN($_I$, $_J$, $_K$, $_N$, $_NI$, $_NJ$, $_NK$, $_VC$)

值:

```
( (long long) (_N) * (long long) ((_NI)+2*(_VC)) * (long long) ((_NJ)+2*(_VC)) \
* (long long) ((_NK)+2*(_VC)) \
+ _CIO_IDX_IJK(_I,_J,_K,_NI,_NJ,_NK,_VC) \
)
```

3 次元 (ベクトル) インデクス (i,j,k,n) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in	_1	i 方向インデクス
in		j方向インデクス
in	—	k 方向インデクス
in		
in		
in		j 方向インデクスサイズ
in	_NK	k 方向インデクスサイズ
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1次元インデクス

cio_Define.h の 262 行で定義されています。

 $7.5.2.4 \quad \texttt{\#define_CIO_IDX_NIJ(} \quad \textit{_N,} \quad \textit{_I,} \quad \textit{_J,} \quad \textit{_NI,} \quad \textit{_NJ,} \quad \textit{_NN,} \quad \textit{_VC} \)$

值:

```
( (long long) (_NN) *_CIO_IDX_IJ(_I,_J,_NI,_NJ,_VC) \
+ (long long) (_N) \
)
```

2 次元 (スカラー) インデクス (n,i,j) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in	_N	成分インデクス
in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j方向インデクス
in	_N/	i 方向インデクスサイズ
in	_NJ	j方向インデクスサイズ
in	_NN	成分数
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1 次元インデクス

cio_Define.h の 245 行で定義されています。

7.5.2.5 #define _CIO_IDX_NIJK($_N$, $_I$, $_J$, $_K$, $_NN$, $_NI$, $_NJ$, $_NK$, $_VC$)

值:

```
( (long long) (_NN) * _CIO_IDX_IJK(_I,_J,_K,_NI,_NJ,_NK,_VC) \ + (long long) (_N) )
```

3 次元 (ベクトル) インデクス (n,i,j,k) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in	_N	成分インデクス
in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j 方向インデクス
in	_K	k 方向インデクス
in	_ <i>NN</i>	成分数
in	_N/	
in	_NJ	j方向インデクスサイズ
in	_NK	k 方向インデクスサイズ
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1 次元インデクス

cio_Define.h の 280 行で定義されています。

7.5.2.6 #define _CIO_TAB_STR " "

cio_Define.h の 48 行で定義されています。

7.5.2.7 #define _CIO_WRITE_TAB(_FP, _NTAB)

值:

```
{\
  for(int _NTCNT=0; _NTCNT<_NTAB; _NTCNT++) fprintf(_FP,_CIO_TAB_STR); \
}</pre>
```

DFI ファイルのTab 出力

7.5 cio_Define.h

引数

in	_FP	ファイルポインタ
in	_NTAB	インデント数

cio_Define.h の 288 行で定義されています。

参照元 cio_Rank::Write(), cio_FilePath::Write(), cio_MPI::Write(), cio_Slice::Write(), cio_UnitElem::Write(), cio_Domain::Write(), cio_FileInfo::Write(), cio_TimeSlice::Write(), cio_Unit::Write(), と cio_Process::Write().

7.5.2.8 #define D_CIO_BIG "big"

cio_Define.h の 46 行で定義されています。

7.5.2.9 #define D_CIO_EXT_BOV "dat"

cio_Define.h の 26 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::Generate_FieldFileName().

7.5.2.10 #define D_CIO_EXT_SPH "sph"

cio_Define.h の 25 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::Generate_FieldFileName().

7.5.2.11 #define D_CIO_FLOAT32 "Float32"

cio_Define.h の 39 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.12 #define D_CIO_FLOAT64 "Float64"

cio_Define.h の 40 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.13 #define D_CIO_IJNK "ijkn"

cio_Define.h の 42 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::GetArrayShapeString().

7.5.2.14 #define D_CIO_INT16 "Int16"

cio_Define.h の 32 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.15 #define D_CIO_INT32 "Int32"

cio_Define.h の 33 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.16 #define D_CIO_INT64 "Int64"

cio_Define.h の 34 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.17 #define D_CIO_INT8 "Int8"

cio_Define.h の 31 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.18 #define D_CIO_LITTLE "little"

cio Define.h の 45 行で定義されています。

7.5.2.19 #define D_CIO_NIJK "nijk"

cio_Define.h の 43 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::GetArrayShapeString().

7.5.2.20 #define D_CIO_OFF "off"

cio_Define.h の 29 行で定義されています。

7.5.2.21 #define D_CIO_ON "on"

cio Define.h の 28 行で定義されています。

7.5.2.22 #define D_CIO_UINT16 "UInt16"

cio_Define.h の 36 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.23 #define D_CIO_UINT32 "UInt32"

cio_Define.h の 37 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.24 #define D_CIO_UINT64 "UInt64"

cio_Define.h の 38 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.25 #define D_CIO_UINT8 "UInt8"

cio_Define.h の 35 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S(). 7.6 cio_DFI.C 203

7.6 cio_DFI.C

cio DFI Class

```
#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
#include "cio_DFI_SPH.h"
#include "cio_DFI_BOV.h"
cio DFI.C のインクルード依存関係図
```



7.6.1 説明

cio_DFI Class

作者

kero


cio DFI.C で定義されています。

7.7 cio_DFI.h

cio_DFI Class Header

```
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>
#include <typeinfo>
#include <set>
#include <map>
#include <string>
#include "cio_Define.h"
#include "cio_Version.h"
#include "cio_PathUtil.h"
#include "cio_TextParser.h"
#include "cio_ActiveSubDomain.h"
#include "cio_endianUtil.h"
#include "cio_TypeArray.h"
#include "cio_FileInfo.h"
#include "cio FilePath.h"
#include "cio_Unit.h"
#include "cio_TimeSlice.h"
#include "cio_Domain.h"
#include "cio_MPI.h"
#include "cio_Process.h"
#include "cio_Interval_Mngr.h"
#include "inline/cio_DFI_inline.h"
```

cio_DFI.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_DFI

7.7.1 説明

cio DFI Class Header

作者


kero

cio_DFI.h で定義されています。

7.8 cio_DFI_BOV.C

cio_DFI_BOV Class

#include "cio_DFI.h"
#include "cio_DFI_BOV.h"
cio_DFI_BOV.C のインクルード依存関係図



7.8.1 説明

cio_DFI_BOV Class

作者

kero


cio_DFI_BOV.C で定義されています。

7.9 cio_DFI_BOV.h 205


7.9 cio_DFI_BOV.h

cio DFI BOV Class Header

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_BOV.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_DFI_BOV

7.9.1 説明

cio_DFI_BOV Class Header


作者

kero

cio_DFI_BOV.h で定義されています。

7.10 cio_DFI_inline.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

• #define CIO_INLINE inline

7.10.1 マクロ定義


7.10.1.1 #define CIO_INLINE inline

cio_DFI_inline.h の 23 行で定義されています。

7.11 cio_DFI_Read.C

cio_DFI Class

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_Read.C のインクルード依存関係図



7.11.1 説明

cio_DFI Class

作者


kero

cio_DFI_Read.C で定義されています。

7.12 cio_DFI_SPH.C

cio_DFI_SPH Class

#include "cio_DFI.h"
#include "cio_DFI_SPH.h"
cio_DFI_SPH.C のインクルード依存関係図



7.12.1 説明

cio_DFI_SPH Class

7.13 cio_DFI_SPH.h 207

作者


kero

cio_DFI_SPH.C で定義されています。


7.13 cio_DFI_SPH.h

cio_DFI_SPH Class Header

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_SPH.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_DFI_SPH

7.13.1 説明

cio_DFI_SPH Class Header

作者


kero

cio_DFI_SPH.h で定義されています。

7.14 cio_DFI_Write.C

cio_DFI Class

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_Write.C のインクルード依存関係図



7.14.1 説明

cio_DFI Class

作者

kero

cio_DFI_Write.C で定義されています。

7.15 cio_Domain.C

cio_Domain Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_Domain.C のインクルード依存関係図



7.15.1 説明

cio_Domain Class

作者

kero


cio_Domain.C で定義されています。

7.16 cio_Domain.h

cio_Domain Class Header

7.17 cio_endianUtil.h 209

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

· class cio_Domain

7.16.1 説明

cio_Domain Class Header

作者


kero

cio Domain.h で定義されています。


7.17 cio_endianUtil.h

エンディアンユーティリティマクロ・関数ファイル

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <iostream>
#include <string>
cio endianUtil.h のインクルード依存関係図
```



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

```
• #define CIO_INLINE inline
```

- #define BSWAP_X_16(x)
- #define BSWAP16(x)
- #define BSWAP_X_32(x)
- #define BSWAP32(x)
- #define BSWAP_X_64(x)
- #define BSWAP64(x)
- #define SBSWAPVEC(a, n)
- #define BSWAPVEC(a, n)
- #define DBSWAPVEC(a, n)

7.17.1 説明

エンディアンユーティリティマクロ・関数ファイル

作者

kero

cio_endianUtil.h で定義されています。

7.17.2 マクロ定義

```
7.17.2.1 #define BSWAP16( x )
```

值:

```
{ \
    register unsigned short& _x_v = (unsigned short&)(x); \
    _x_v = BSWAP_X_16(_x_v); }
```

cio_endianUtil.h の 46 行で定義されています。

7.17.2.2 #define BSWAP32(x)

值:

```
{register unsigned int& x_v = (unsigned int&)(x); \\ x_v = BSWAP_X_32(x_v); }
```

cio_endianUtil.h の 70 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_SPH::read_averaged(), cio_DFI_SPH::read_Datarecord(), と cio_DFI_SPH::read_Header-Record().

7.17.2.3 #define BSWAP64(x)

值:

```
{register unsigned long long& _x_v = (unsigned long long&)(x); \ _x_v = BSWAP_X_64(_x_v);}
```

cio_endianUtil.h の 104 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_SPH::read_averaged(), と cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord().

7.17 cio_endianUtil.h 211

```
7.17.2.4 #define BSWAP_X_16( x )
值:
( (((x) & 0xff00) >> 8) \
   | (((x) & 0x00ff) << 8))
cio_endianUtil.h の 43 行で定義されています。
7.17.2.5 #define BSWAP_X_32( x )
值:
| (((x) & 0x000000ff) << 24) )
cio_endianUtil.h の 65 行で定義されています。
7.17.2.6 #define BSWAP_X_64( x )
值:
(((x) & 0x00ff00000000000ull) >> 40)
     (((x) & 0x0000ff000000000ull) >> 24)
     (((x) \& 0x000000ff0000000ull) >> 8)
     (((x) \& 0x00000000ff000000ull) << 8)
    (((x) & 0x000000000ff0000ull) << 24) \
(((x) & 0x0000000000ff000ull) << 40) \
    | (((x) \& 0x0000000000000ffull) << 56) )
cio_endianUtil.h の 95 行で定義されています。
7.17.2.7 #define BSWAPVEC( a, n)
值:
   for(register unsigned int _i=0;_i<(n);_i++){BSWAP32(a[_i]);}\
  }while(0)
cio_endianUtil.h の 139 行で定義されています。
参照元 cio Process::ReadActiveSubdomainFile(), と cio TypeArray<T >::readBinary().
7.17.2.8 #define CIO_INLINE inline
cio endianUtil.h の 28 行で定義されています。
7.17.2.9 #define DBSWAPVEC( a, n)
值:
   for(register unsigned int _i=0;_i<(n);_i++) {BSWAP64(a[_i]);}
cio_endianUtil.h の 156 行で定義されています。
```

参照元 cio_TypeArray< T >::readBinary().

7.17.2.10 #define SBSWAPVEC(a, n)

值:

```
do{\
    for(register unsigned int _i=0;_i<(n);_i++){BSWAP16(a[_i]);}\
}while(0)</pre>
```

cio_endianUtil.h の 121 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::readBinary().

7.18 cio_FileInfo.C

cio_FileInfo Class

```
#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio FileInfo.C のインクルード依存関係図
```



7.18.1 説明

cio_FileInfo Class

作者


kero

cio_FileInfo.C で定義されています。

7.19 cio_FileInfo.h

cio FileInfo Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_FileInfo

7.20 cio_FilePath.C 213

7.19.1 説明

cio_FileInfo Class Header

作者

kero

cio_FileInfo.h で定義されています。

7.20 cio_FilePath.C

cio_FilePath Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_FilePath.C のインクルード依存関係図



7.20.1 説明

cio FilePath Class

作者


kero

cio_FilePath.C で定義されています。

7.21 cio_FilePath.h

cio_FilePath Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

class cio_FilePath

7.21.1 説明

cio_FilePath Class Header


作者

kero

cio FilePath.h で定義されています。

- 7.22 cio_interp_ijkn.h
- 7.23 cio_interp_nijk.h
- 7.24 cio_Interval_Mngr.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_Interval_Mngr

7.25 cio MPI.C

cio_MPI Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_MPI.C のインクルード依存関係図



7.25.1 説明

cio_MPI Class

作者

kero


cio_MPI.C で定義されています。

7.26 cio_MPI.h 215

7.26 cio_MPI.h

cio MPI Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_MPI

7.26.1 説明

cio_MPI Class Header


作者

kero


cio_MPI.h で定義されています。

7.27 cio_PathUtil.h

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sstream>
cio_PathUtil.h のインクルード依存関係図
```



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



ネームスペース

• CIO

Constant Groups

• CIO

マクロ定義

• #define MAXPATHLEN 512

関数

- char CIO::cioPath_getDelimChar ()
- std::string CIO::cioPath_getDelimString ()
- bool CIO::cioPath hasDrive (const std::string &path)
- std::string CIO::vfvPath_emitDrive (std::string &path)
- bool CIO::cioPath_isAbsolute (const std::string &path)
- std::string CIO::cioPath_DirName (const std::string &path, const char dc=cioPath_getDelimChar())
- std::string CIO::cioPath_FileName (const std::string &path, const std::string &addext=std::string(""), const char dc=cioPath getDelimChar())
- std::string CIO::cioPath_ConnectPath (std::string dirName, std::string fname)

7.27.1 マクロ定義

7.27.1.1 #define MAXPATHLEN 512

cio_PathUtil.h の 17 行で定義されています。

7.28 cio_Process.C

cio_Rank & cio_Process Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_Process.C のインクルード依存関係図



7.28.1 説明

cio_Rank & cio_Process Class

作者

kero


cio_Process.C で定義されています。

7.29 cio_Process.h 217

7.29 cio_Process.h

cio_RANK & cio_Process Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

- class cio_Rank
- · class cio_Process

7.29.1 説明

cio_RANK & cio_Process Class Header

作者


kero

cio_Process.h で定義されています。

7.30 cio_TextParser.C

TextParser Control class.

#include "cio_TextParser.h" cio_TextParser.C のインクルード依存関係図



7.30.1 説明

TextParser Control class.

作者


kero

cio_TextParser.C で定義されています。


7.31 cio_TextParser.h

TextParser Control class Header.

```
#include <math.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <map>
#include "string.h"
#include "cio_Define.h"
#include "TextParser.h"
cio_TextParser.hのインクルード依存関係図
```



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

· class cio_TextParser

7.31.1 説明

TextParser Control class Header.

作者

kero

cio_TextParser.h で定義されています。

7.32 cio_TimeSlice.C

cio_Slice Class

```
#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
```

7.33 cio_TimeSlice.h 219

cio_TimeSlice.C のインクルード依存関係図



7.32.1 説明

cio_Slice Class

作者


kero

cio_TimeSlice.C で定義されています。

7.33 cio_TimeSlice.h

cio_Slice & cio_TimeSliceClass Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

- · class cio_Slice
- class cio_TimeSlice

7.33.1 説明

cio_Slice & cio_TimeSliceClass Header

作者


kero

cio_TimeSlice.h で定義されています。


7.34 cio_TypeArray.h

```
#include "cio_Array.h"
#include "inline/cio_Array_inline.h"
```

cio_TypeArray.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_TypeArray< T >

7.35 cio_Unit.C

cio_Unit Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_Unit.C のインクルード依存関係図



7.36 cio_Unit.h 221

7.35.1 説明

cio_Unit Class

作者


kero

cio_Unit.C で定義されています。

7.36 cio_Unit.h

cio_UnitElem & cio_Unit Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

- class cio UnitElem
- class cio_Unit

7.36.1 説明

cio_UnitElem & cio_Unit Class Header


作者

kero

cio_Unit.h で定義されています。

7.37 cio_Version.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

- #define CIO_VERSION_NO "1.3.7"
- #define CIO_REVISION "20130627_2300"

7.37.1 説明

CIO バージョン情報のヘッダーファイル cio_Version.h で定義されています。

7.37.2 マクロ定義

7.37.2.1 #define CIO_REVISION "20130627_2300"

CIO ライブラリのリビジョン

cio_Version.h の 21 行で定義されています。

7.37.2.2 #define CIO_VERSION_NO "1.3.7"

CIO ライブラリのバージョン

cio Version.h の 18 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::getVersionInfo().

7.38 mpi_stubs.h

マクロ定義

- #define MPI_COMM_WORLD 0
- #define MPI_INT 1
- #define MPI_CHAR 2
- #define MPI_SUCCESS true

型定義

- typedef int MPI Comm
- typedef int MPI_Datatype

関数

- bool MPI_Init (int *argc, char ***argv)
- int MPI Comm rank (MPI Comm comm, int *rank)
- int MPI_Comm_size (MPI_Comm comm, int *size)
- int MPI_Allgather (void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype, MPI_Comm comm)
- int MPI_Gather (void *sendbuf, int sendcnt, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcnt, MPI_Datatype recvtype, int root, MPI_Comm comm)

7.38.1 マクロ定義

7.38.1.1 #define MPI_CHAR 2

mpi_stubs.h の 8 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

7.38 mpi_stubs.h 223

```
7.38.1.2 #define MPI_COMM_WORLD 0
mpi_stubs.h の 6 行で定義されています。
参照元 cio DFI::WriteProcDfiFile().
7.38.1.3 #define MPI_INT 1
mpi_stubs.h の 7 行で定義されています。
参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo().
7.38.1.4 #define MPI_SUCCESS true
mpi_stubs.h の 10 行で定義されています。
7.38.2 型定義
7.38.2.1 typedef int MPI_Comm
mpi_stubs.h の 4 行で定義されています。
7.38.2.2 typedef int MPI_Datatype
mpi_stubs.h の 5 行で定義されています。
7.38.3
       関数
7.38.3.1 int MPI_Allgather (void * sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void * recvbuf, int recvcount,
       MPI_Datatype recvtype, MPI_Comm comm ) [inline]
mpi_stubs.h の 26 行で定義されています。
30 31 }
    return 0;
7.38.3.2 int MPI_Comm_rank( MPI_Comm comm, int * rank) [inline]
mpi_stubs.h の 14 行で定義されています。
参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_DFI::ReadInit(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfi-
File().
   *rank = 0;
    return 0;
7.38.3.3 int MPI_Comm_size ( MPI_Comm comm, int * size ) [inline]
mpi_stubs.h の 20 行で定義されています。
```

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

Index

\sim cio_ActiveSubDomain	cio_Define.h, 200
cio_ActiveSubDomain, 23	_DATA_UNKNOWN
~cio_Array	cio_DFI_SPH, 99
cio_Array, 28	_DOUBLE
~cio_DFI	cio_DFI_SPH, 99
cio_DFI, 47	_FLOAT
~cio_DFI_BOV	cio_DFI_SPH, 99
cio_DFI_BOV, 92	_REAL_UNKNOWN
~cio_DFI_SPH	cio_DFI_SPH, 99
cio_DFI_SPH, 101	_SCALAR
\sim cio_Domain	cio_DFI_SPH, 99
cio_Domain, 111	_VECTOR
\sim cio_FileInfo	cio_DFI_SPH, 99
cio_FileInfo, 116	_getArraySize
\sim cio_FilePath	cio_Array, 29
cio_FilePath, 124	_getArraySizeInt
~cio_Interval_Mngr	cio_Array, 29
cio_Interval_Mngr, 128	_val
∼cio_MPI	cio_TypeArray, 179
cio_MPI, 138	A .: O
\sim cio_Process	ActiveSubdomainFile
cio_Process, 141	cio_Domain, 113
~cio_Rank	AddSlice
cio_Rank, 153	cio_TimeSlice, 172
~cio_Slice	AddUnit
cio_Slice, 157	cio_DFI, 47
~cio_TextParser	ArrayShape
cio_TextParser, 162	cio_FileInfo, 121
~cio_TimeSlice	AveragedStep
cio_TimeSlice, 172	cio_Slice, 159
~cio_TypeArray	AveragedTime
cio_TypeArray, 178	cio_Slice, 159
~cio_Unit	avr_mode
cio Unit, 183	cio_Slice, 160
~cio_UnitElem	BSWAP16
cio UnitElem, 188	cio endianUtil.h, 210
_CIO_IDX_IJ	BSWAP32
cio_Define.h, 197	cio_endianUtil.h, 210
CIO IDX IJK	BSWAP64
cio Define.h, 197	cio_endianUtil.h, 210
CIO IDX IJKN	BSWAP X 16
cio_Define.h, 199	cio_endianUtil.h, 210
CIO IDX NIJ	BSWAP X 32
cio_Define.h, 199	cio_endianUtil.h, 211
_CIO_IDX_NIJK	BSWAP X 64
cio Define.h, 200	cio_endianUtil.h, 211
_CIO_TAB_STR	BSWAPVEC
cio_Define.h, 200	cio_endianUtil.h, 211
CIO WRITE TAB	BsetDiff

cio_UnitElem, 189	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME, 12
By_step	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIREC-
cio_Interval_Mngr, 128	TORY, 12
By_time	E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE, 12
cio_Interval_Mngr, 128	E CIO ERROR READ DOMAIN, 12
	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RE-
CIO, 9	CORD, 13
cioPath_ConnectPath, 16	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD,
cioPath_DirName, 16	13
cioPath_FileName, 17	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECO-
cioPath_getDelimChar, 17	RD, 13
cioPath_getDelimString, 18	E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE, 12
cioPath_hasDrive, 18	E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO, 12
cioPath_isAbsolute, 18	E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH, 12
E_CIO_ARRAYSHAPE, 10	E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERR-
E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN, 10	OR, 12
E_CIO_BIG, 11	E CIO ERROR READ MPI, 12
E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, 15	E_CIO_ERROR_READ_PROCESS, 12
E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, 15	E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERR-
E_CIO_DTYPE, 11	OR, 12
E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, 11	E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS, 13
E_CIO_ENDIANTYPE, 11	E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV, 13
E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN, 11	E CIO ERROR READ SBDM FORMAT, 13
E_CIO_ERROR, 12	E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER, 13
E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM, 13	E CIO ERROR READ SPH FILE, 12
E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1, 12
E_CIO_ERROR_MISMATCH_NP_SUBDOMAIN, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2, 13
E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3, 13
E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4, 13
E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5, 13
E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE, 12	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT, 12	E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE, 12
E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE, 12	E_CIO_ERROR_READ_UNIT, 12
E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH,	E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO, 13
12	E_CIO_ERROR_TEXTPARSER, 12
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN, 12	E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCE-	E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_R-
SS, 12	ECORD, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION,	E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECOR-
12	D, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_REC-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION,	ORD, 13
12	E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERR-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX, 12	OR, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EM-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID, 12	PTY, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_MPI, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERR-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE, 12	OR, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMP-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP, 12	TY, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID, 13

E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1, 13 E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2, 13	chkLabel cio_TextParser, 162
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3, 13	chkNode
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4, 13	cio_TextParser, 162
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5, 13	cio_ActiveSubDomain, 21
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6, 13	\sim cio_ActiveSubDomain, 23
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7, 13	cio_ActiveSubDomain, 21
E CIO ERROR WRITE TIMESLICE, 13	cio_ActiveSubDomain, 21
E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT, 13	clear, 23
E_CIO_ERRORCODE, 11	GetPos, 23
E CIO FLOAT32, 11	m_pos, 25
E_CIO_FLOAT64, 11	operator==, 24
E_CIO_FMT_BOV, 15	SetPos, 24
E_CIO_FMT_SPH, 15	cio_ActiveSubDomain.C, 191
E_CIO_FMT_UNKNOWN, 15	cio_ActiveSubDomain.h, 191
E_CIO_FORMAT, 15	cio_ActiveSdbDomain.n, 191
	_ •
E_CIO_IJKN, 10	~cio_Array, 28
E_CIO_INT16, 11	_getArraySize, 29
E_CIO_INT32, 11	_getArraySizeInt, 29
E_CIO_INT64, 11	cio_Array, 28
E_CIO_INT8, 11	cio_Array, 28
E_CIO_LITTLE, 11	copyArray, 29
E_CIO_NIJK, 10	getArrayLength, 30
E_CIO_OFF, 15	getArrayShape, 30
E_CIO_ON, 15	getArrayShapeString, 30
E_CIO_ONOFF, 15	getArraySize, 30
E_CIO_READTYPE, 15	getArraySizeInt, 31
E_CIO_READTYPE_UNKNOWN, 15	getData, 31
E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, 15	getDataType, 32
E_CIO_SAMEDIV_SAMERES, 15	getDataTypeString, 32
E_CIO_SUCCESS, 12	getGc, 33
E_CIO_UINT16, 11	getGcInt, 33
E_CIO_UINT32, 11	getHeadIndex, 33
E_CIO_UINT64, 11	getNcomp, 33
E_CIO_UINT8, 11	getNcompInt, 34
E_CIO_WARN_GETUNIT, 14	getTailIndex, 34
vfvPath_emitDrive, 18	instanceArray, 34–37
CIO_INLINE	interp_coarse, 37
cio_Array_inline.h, 194	m_Sz, <mark>41</mark>
cio_DFI_inline.h, 206	m_SzI, 41
cio_endianUtil.h, 211	m_dtype, 39
CIO_MEMFUN	m_gc, 39
cio_Array_inline.h, 194	m_gcl, 40
CIO_REVISION	m_gcl, 40
cio_Version.h, 222	m_headIndex, 40
CIO_VERSION_NO	m_ncomp, 40
cio_Version.h, 222	m_ncompl, 40
calcNextStep	m_shape, 40
cio_Interval_Mngr, 128	m_sz, 40
calcNextTime	m_szl, 41
cio_Interval_Mngr, 128	m_tailIndex, 41
CheckReadRank	readBinary, 39
cio_DFI, 47	setHeadIndex, 39
cio_Process, 141	writeBinary, 39
CheckReadType	cio_Array.h, 192
cio_DFI, 48	cio_interp_ijkn_r4_, 193
CheckStartEnd	cio_interp_ijkn_r8_, 193
cio_Process, 142	cio_interp_nijk_r4_, 193

cio_interp_nijk_r8_, 193	normalizeBaseTime, 62
cio_Array_inline.h, 193	normalizeDelteT, 62
CIO_INLINE, 194	normalizeIntervalTime, 62
CIO_MEMFUN, 194	normalizeLastTime, 62
cio_Create_dfiProcessInfo	normalizeStartTime, 63
cio_DFI, 49	normalizeTime, 63
cio_DFI, 41	read_Datarecord, 64
\sim cio_DFI, 47	read_HeaderRecord, 64
AddUnit, 47	read_averaged, 63
CheckReadRank, 47	ReadData, 64, 65, 67
CheckReadType, 48	ReadFieldData, 69
cio_Create_dfiProcessInfo, 49	ReadInit, 71
cio_DFI, 47	setComponentVariable, 74
cio_DFI, 47	setIntervalStep, 74
ConvDatatypeE2S, 49	setIntervalTime, 75
ConvDatatypeS2E, 50	SetTimeSliceFlag, 75
CreateReadStartEnd, 50	write_DataRecord, 77
DFI_Domain, 88	write_HeaderRecord, 77
DFI_Finfo, 88	write_averaged, 77
DFI_Fpath, 88	WriteData, 78, 80
DFI_MPI, 88	WriteFieldData, 81
DFI_Process, 88	WriteIndexDfiFile, 82
DFI_TimeSlice, 89	WriteInit, 83, 84
DFI_Unit, 89	WriteProcDfiFile, 86
Generate_DFI_Name, 52	cio_DFI.C, 203
Generate_Directory_Path, 52	cio_DFI.h, 203
Generate_FieldFileName, 53	cio_DFI_BOV, 90
get_cio_Datasize, 54	\sim cio_DFI_BOV, 92
GetArrayShape, 54	cio_DFI_BOV, 92
GetArrayShapeString, 54	cio_DFI_BOV, 92
getComponentVariable, 57	read_Datarecord, 94
GetDFIGlobalDivision, 58	read_HeaderRecord, 95
GetDFIGlobalVoxel, 58	read_averaged, 93
GetDataType, 57	write_DataRecord, 96
GetDataTypeString, 57	write_HeaderRecord, 96
getMinMax, 58	write_averaged, 95
GetNumComponent, 59	cio_DFI_BOV.C, 204
GetUnit, 59	cio_DFI_BOV.h, 205
GetUnitElem, 59	cio_DFI_Read.C, 206
getVectorMinMax, 60	cio_DFI_SPH, 97
getVersionInfo, 60	\sim cio_DFI_SPH, 101
GetcioDomain, 55	_DATA_UNKNOWN, 99
GetcioFileInfo, 55	_DOUBLE, 99
GetcioFilePath, 55	_FLOAT, 99
GetcioMPI, 56	_REAL_UNKNOWN, 99
GetcioProcess, 56	_SCALAR, 99
GetcioTimeSlice, 56	_VECTOR, 99
GetcioUnit, 56	cio_DFI_SPH, 99
m_RankID, 89	cio_DFI_SPH, 99
m_comm, 89	DataDims, 99
m_directoryPath, 89	read_Datarecord, 102
m_indexDfiName, 89	read_HeaderRecord, 103
m_intervalMngr, 89	read_averaged, 101
m_read_type, 90	RealType, 99
m_readRankList, 90	write_DataRecord, 107
MakeDirectory, 60	write_HeaderRecord, 107
MakeDirectoryPath, 61	write_averaged, 106
MakeDirectorySub, 61	cio_DFI_SPH.C, 206

cio_DFI_SPH.h, 207	setComponentVariable, 120
cio_DFI_Write.C, 207	TimeSliceDirFlag, 123
cio_DFI_inline.h, 205	Write, 120
CIO_INLINE, 206	cio_FileInfo.C, 212
cio_Define.h, 194	cio_FileInfo.h, 212
_CIO_IDX_IJ, 197	cio_FilePath, 123
_CIO_IDX_IJK, 197	\sim cio_FilePath, 124
_CIO_IDX_IJKN, 199	cio_FilePath, 124
_CIO_IDX_NIJ, 199	cio_FilePath, 124
_CIO_IDX_NIJK, 200	ProcDFIFile, 125
_CIO_TAB_STR, 200	Read, 124
_CIO_WRITE_TAB, 200	Write, 125
D_CIO_BIG, 201	cio_FilePath.C, 213
D_CIO_EXT_BOV, 201	cio_FilePath.h, 213
D_CIO_EXT_SPH, 201	cio_Interval_Mngr, 126
D_CIO_FLOAT32, 201	\sim cio_Interval_Mngr, 128
D_CIO_FLOAT64, 201	By_step, 128
D_CIO_IJNK, 201	By_time, 128
D_CIO_INT16, 201	calcNextStep, 128
D_CIO_INT32, 201	calcNextTime, 128
D_CIO_INT64, 201	cio_Interval_Mngr, 128
D_CIO_INT8, 202	cio_Interval_Mngr, 128
D_CIO_LITTLE, 202	dmod, 129
D_CIO_NIJK, 202	getIntervalStep, 129
D_CIO_OFF, 202	getIntervalTime, 129
D_CIO_ON, 202	getMode, 129
D_CIO_UINT16, 202	getStartStep, 129
D_CIO_UINT32, 202	getStartTime, 130
D_CIO_UINT64, 202	initTrigger, 130
D_CIO_UINT8, 202	isLastStep, 131
cio_Domain, 109	isLastTime, 131
\sim cio_Domain, 111	isStarted, 131
ActiveSubdomainFile, 113	isTriggered, 131
cio_Domain, 110	m_base_step, 135
cio_Domain, 110	m_base_time, 135
GlobalDivision, 113	m_dt, 135
GlobalOrigin, 113	m_intvl_step, 135
GlobalRegion, 113	m_intvl_time, 136
GlobalVoxel, 114	m_last_step, 136
Read, 111	m_last_time, 136
Write, 112	m_mode, 136
cio_Domain.C, 208	m_start_step, 136
cio_Domain.h, 208	m_start_time, 136
cio_FileInfo, 114	normalizeBaseTime, 132
\sim cio_FileInfo, 116	normalizeDelteT, 133
ArrayShape, 121	normalizeIntervalTime, 133
cio_FileInfo, 115	normalizeLastTime, 133
cio_FileInfo, 115	normalizeStartTime, 133
Component, 122	normalizeTime, 133
ComponentVariable, 122	noset, 128
DataType, 122	setInterval, 134
DirectoryPath, 122	setLast, 134
Endian, 122	setMode, 134
FileFormat, 122	setStart, 135
getComponentVariable, 116	type_IO_spec, 127
GuideCell, 122	cio_Interval_Mngr.h, 214
Prefix, 123	cio_MPI, 137
Read, 116	~cio_MPI, 138

cio_MPI, 137	chkNode, 162
cio_MPI, 137	cio_TextParser, 162
NumberOfGroup, 139	cio_TextParser, 162
NumberOfRank, 139	countLabels, 164
Read, 138	GetNodeStr, 165
Write, 138	getTPinstance, 166
cio_MPI.C, 214	GetValue, 166–168
cio_MPI.h, 215	GetVector, 168-170
cio_PathUtil.h, 215	readTPfile, 170
MAXPATHLEN, 216	remove, 171
cio_Process, 139	tp, 171
~cio_Process, 141	cio_TextParser.C, 217
CheckReadRank, 141	cio_TextParser.h, 218
CheckStartEnd, 142	cio TimeSlice, 171
cio_Process, 141	\sim cio_TimeSlice, 172
cio_Process, 141	AddSlice, 172
CreateHeadMap, 143, 144	cio TimeSlice, 172
CreateRankList, 144, 145	cio TimeSlice, 172
CreateRankMap, 146, 147	getMinMax, 173
CreateSubDomainInfo, 148	getVectorMinMax, 174
headT, 141	Read, 174
isMatchEndianSbdmMagick, 148	SliceList, 176
m_rankMap, 151	Write, 175
	cio TimeSlice.C, 218
RankList, 152	_
Read, 149	cio_TimeSlice.h, 219
ReadActiveSubdomainFile, 150	cio_TypeArray
Write, 151	∼cio_TypeArray, 178
cio_Process.C, 216	_val, 179
cio_Process.h, 217	cio_TypeArray, 178, 179
cio_Rank, 152	cio_TypeArray, 178, 179
∼cio_Rank, 153	copyArray, 179, 180
cio_Rank, 153	getData, 181
cio_Rank, 153	hval, 181
HeadIndex, 155	m_data, 182
HostName, 155	m_outptr, 182
RankID, 155	readBinary, 181
Read, 153	val, 182
TailIndex, 155	writeBinary, 182
VoxelSize, 155	$cio_TypeArray < T >$, 176
Write, 154	cio_TypeArray.h, 219
cio_Slice, 156	cio_Unit, 183
\sim cio_Slice, 157	\sim cio_Unit, 183
AveragedStep, 159	cio_Unit, 183
AveragedTime, 159	cio_Unit, 183
avr_mode, 160	GetUnit, 184
cio_Slice, 156	GetUnitElem, 184
cio Slice, 156	Read, 185
Max, 160	UnitList, 186
Min, 160	Write, 186
Read, 157	cio_Unit.C, 220
step, 160	cio_Unit.h, 221
time, 160	cio_UnitElem, 187
VectorMax, 160	∼cio_UnitElem, 188
VectorMin, 160	BsetDiff, 189
Write, 159	cio UnitElem, 187
cio_TextParser, 161	cio_UnitElem, 187
~cio TextParser, 162	difference, 189
chkLabel, 162	Name, 189

Read, 188	cio_Process, 143, 144
reference, 190	CreateRankList
Unit, 190	cio_Process, 144, 145
Write, 189	CreateRankMap
cio_Version.h, 221	cio_Process, 146, 147
CIO_REVISION, 222	CreateReadStartEnd
CIO_VERSION_NO, 222	cio_DFI, 50
cio_endianUtil.h, 209	CreateSubDomainInfo
BSWAP16, 210	cio_Process, 148
BSWAP32, 210	
BSWAP64, 210	D_CIO_BIG
BSWAP_X_16, 210	cio_Define.h, 201
BSWAP_X_32, 211	D_CIO_EXT_BOV
BSWAP_X_64, 211	cio_Define.h, 201
BSWAPVEC, 211	D_CIO_EXT_SPH
CIO_INLINE, 211	cio_Define.h, 201
DBSWAPVEC, 211	D_CIO_FLOAT32
SBSWAPVEC, 211	cio_Define.h, 201
cio_interp_ijkn.h, 214	D_CIO_FLOAT64
cio_interp_ijkn_r4_	cio_Define.h, 201
cio_Array.h, 193	D_CIO_IJNK
cio_niterp_ijkn_r8_	cio_Define.h, 201
cio_Array.h, 193	D_CIO_INT16
cio_niterp_nijk.h, 214	cio_Define.h, 201
	D_CIO_INT32
cio_interp_nijk_r4_	cio_Define.h, 201
cio_Array.h, 193	D_CIO_INT64
cio_interp_nijk_r8_	cio_Define.h, 201
cio_Array.h, 193	D_CIO_INT8
cioPath_ConnectPath	cio_Define.h, 202
CIO, 16	D_CIO_LITTLE
cioPath_DirName	cio_Define.h, 202
CIO, 16	D_CIO_NIJK
cioPath_FileName	cio_Define.h, 202
CIO, 17	D_CIO_OFF
cioPath_getDelimChar	cio_Define.h, 202
CIO, 17	D_CIO_ON
cioPath_getDelimString	cio_Define.h, 202
CIO, 18	D_CIO_UINT16
cioPath_hasDrive	cio_Define.h, 202
CIO, 18	D_CIO_UINT32
cioPath_isAbsolute	cio_Define.h, 202
CIO, 18	D_CIO_UINT64
clear	cio_Define.h, 202
cio_ActiveSubDomain, 23	D_CIO_UINT8
Component	cio_Define.h, 202
cio_FileInfo, 122	DBSWAPVEC
ComponentVariable	cio_endianUtil.h, 211
cio_FileInfo, 122	DFI_Domain
ConvDatatypeE2S	cio_DFI, 88
cio_DFI, 49	DFI_Finfo
ConvDatatypeS2E	cio_DFI, 88
cio_DFI, 50	DFI_Fpath
copyArray	cio_DFI, 88
cio_Array, 29	DFI_MPI
cio_TypeArray, 179, 180	cio_DFI, 88
countLabels	DFI_Process
cio_TextParser, 164	cio_DFI, 88
CreateHeadMap	DFI_TimeSlice

cio_DFI, 89	CIO, 12
DFI Unit	E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
cio_DFI, 89	CIO, 12
DataDims	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION
cio_DFI_SPH, 99	CIO, 12
	,
DataType	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN
cio_FileInfo, 122	CIO, 12
difference	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION
cio_UnitElem, 189	CIO, 12
DirectoryPath	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL
cio_FileInfo, 122	CIO, 12
dmod	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL
cio_Interval_Mngr, 129	CIO, 12
E_CIO_ARRAYSHAPE	E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX
CIO, 10	CIO, 12
E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN	E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME
CIO, 10	CIO, 12
E_CIO_BIG	E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID
	CIO, 12
CIO, 11	E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX
E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT	CIO, 12
CIO, 15	E CIO ERROR READ DFI MIN
E_CIO_DIFFDIV_SAMERES	CIO, 12
CIO, 15	E CIO ERROR READ DFI NO MINMAX
E_CIO_DTYPE	CIO, 12
CIO, 11	E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK
E_CIO_DTYPE_UNKNOWN	CIO, 12
CIO, 11	E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE
E_CIO_ENDIANTYPE	CIO, 12
CIO, 11	E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX
E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN	CIO, 12
CIO, 11	E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP
E_CIO_ERROR	CIO, 12
CIO, 12	E CIO ERROR READ DFI TAILINDEX
E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM	CIO, 12
CIO, 13	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME
E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY	CIO, 12
CIO, 13	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY
E_CIO_ERROR_MISMATCH_NP_SUBDOMAIN CIO, 13	CIO, 12
•	E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE
E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN CIO, 13	CIO, 12
E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA	E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN
CIO, 13	CIO, 12
E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECOR-
CIO, 13	D
E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD
E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE
E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE	CIO, 12
CIO, 12	E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO
E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH	CIO, 12
CIO, 12	E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN	CIO, 12
CIO, 12	E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR
E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT	CIO, 12
	•

E_CIO_ERROR_READ_MPI	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY
E_CIO_ERROR_READ_PROCESS	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS
E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV	CIO, 13
CIO, 13	
	E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2
E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERRORCODE
E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE	CIO, 11
CIO, 12	E_CIO_FLOAT32
E_CIO_ERROR_READ_UNIT	CIO, 11
CIO, 12	E_CIO_FLOAT64
E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO	CIO, 11
CIO, 13	E_CIO_FMT_BOV
E_CIO_ERROR_TEXTPARSER	CIO, 15
CIO, 12	E_CIO_FMT_SPH
E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE	CIO, 15
CIO, 13	E_CIO_FMT_UNKNOWN
E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN	CIO, 15
CIO, 13	E_CIO_FORMAT
E CIO ERROR WRITE FIELD AVERAGED RECO-	CIO, 15
RD	E_CIO_IJKN
CIO, 13	CIO, 10
E CIO ERROR WRITE FIELD DATA RECORD	E_CIO_INT16
CIO, 13	CIO, 11
E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD	E_CIO_INT32
CIO, 13	CIO, 11
E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO	E_CIO_INT64
CIO, 13	CIO, 11
E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH	E_CIO_INT8
CIO, 13	CIO, 11
E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR	E_CIO_LITTLE
CIO, 13	CIO, 11
E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY	E_CIO_NIJK
CIO, 13	CIO, 10
E_CIO_ERROR_WRITE_MPI	E_CIO_OFF

CIO, 15	cio DFI, 58
E_CIO_ON	getData
CIO, 15	cio Array, 31
E_CIO_ONOFF	cio_TypeArray, 181
CIO, 15	GetDataType
E_CIO_READTYPE	cio_DFI, 57
CIO, 15	
E_CIO_READTYPE_UNKNOWN	getDataType
	cio_Array, 32
CIO, 15	GetDataTypeString
E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT	cio_DFI, 57
CIO, 15	getDataTypeString
E_CIO_SAMEDIV_SAMERES	cio_Array, 32
CIO, 15	getGc
E_CIO_SUCCESS	cio_Array, <mark>33</mark>
CIO, 12	getGcInt
E_CIO_UINT16	cio_Array, 33
CIO, 11	getHeadIndex
E_CIO_UINT32	cio_Array, 33
CIO, 11	getIntervalStep
E_CIO_UINT64	cio Interval Mngr, 129
CIO, 11	getIntervalTime
E_CIO_UINT8	cio_Interval_Mngr, 129
CIO, 11	getMinMax
E CIO WARN GETUNIT	_
CIO, 14	cio_DFI, 58
Endian	cio_TimeSlice, 173
cio_FileInfo, 122	getMode
010_1 11011110, 122	cio_Interval_Mngr, 129
FileFormat	getNcomp
cio_FileInfo, 122	cio_Array, <mark>33</mark>
010_1 11011110, 122	getNcompInt
Generate_DFI_Name	cio_Array, <mark>34</mark>
cio_DFI, 52	GetNodeStr
Generate_Directory_Path	cio_TextParser, 165
cio_DFI, 52	GetNumComponent
Generate_FieldFileName	cio_DFI, 59
cio_DFI, 53	GetPos
	cio ActiveSubDomain, 23
get_cio_Datasize	getStartStep
cio_DFI, 54	cio Interval Mngr, 129
getArrayLength	getStartTime
cio_Array, 30	cio_Interval_Mngr, 130
GetArrayShape	
cio_DFI, 54	getTPinstance
getArrayShape	cio_TextParser, 166
cio_Array, 30	getTailIndex
GetArrayShapeString	cio_Array, 34
cio_DFI, 54	GetUnit
getArrayShapeString	cio_DFI, 59
cio_Array, 30	cio_Unit, 184
getArraySize	GetUnitElem
cio_Array, 30	cio_DFI, 59
getArraySizeInt	cio_Unit, 184
cio_Array, 31	GetValue
getComponentVariable	cio_TextParser, 166-168
cio_DFI, 57	GetVector
cio_FileInfo, 116	cio_TextParser, 168–170
GetDFIGlobalDivision	getVectorMinMax
cio_DFI, 58	cio_DFI, 60
GetDFIGlobalVoxel	cio_DFI, 80 cio_TimeSlice, 174
GELDI IGIODAI VONEI	010_11111E3110E, 1/4

getVersionInfo	m_base_step
cio_DFI, 60	cio_Interval_Mngr, 135
GetcioDomain	m_base_time
cio_DFI, 55	cio_Interval_Mngr, 135
GetcioFileInfo	m_comm
cio_DFI, 55	cio_DFI, 89
GetcioFilePath	m_data
cio_DFI, 55	cio_TypeArray, 182
GetcioMPI	m_directoryPath
cio_DFI, 56	cio DFI, 89
GetcioProcess	m dt
cio DFI, 56	cio Interval Mngr, 135
GetcioTimeSlice	m_dtype
cio DFI, 56	cio_Array, 39
GetcioUnit	m_gc
cio_DFI, 56	cio Array, 39
GlobalDivision	m_gcl
cio_Domain, 113	— -
GlobalOrigin	cio_Array, 40
cio_Domain, 113	m_gcl
GlobalRegion	cio_Array, 40
cio_Domain, 113	m_headIndex
GlobalVoxel	cio_Array, 40
	m_indexDfiName
cio_Domain, 114	cio_DFI, 89
GuideCell	m_intervalMngr
cio_FileInfo, 122	cio_DFI, 89
HeadIndex	m_intvl_step
	cio_Interval_Mngr, 135
cio_Rank, 155 headT	m_intvl_time
	cio_Interval_Mngr, 136
cio_Process, 141	m_last_step
HostName	cio_Interval_Mngr, 136
cio_Rank, 155	m_last_time
hval	cio_Interval_Mngr, 136
cio_TypeArray, 181	m_mode
initTriggor	cio_Interval_Mngr, 136
initTrigger	m ncomp
cio_Interval_Mngr, 130	cio_Array, 40
instanceArray	m_ncompl
cio_Array, 34–37	cio_Array, 40
interp_coarse	m_outptr
cio_Array, 37	cio_TypeArray, 182
isLastStep	m pos
cio_Interval_Mngr, 131	cio_ActiveSubDomain, 25
isLastTime	m_rankMap
cio_Interval_Mngr, 131	cio Process, 151
isMatchEndianSbdmMagick	-
cio_Process, 148	m_read_type
isStarted	cio_DFI, 90
cio_Interval_Mngr, 131	m_readRankList
isTriggered	cio_DFI, 90
cio_Interval_Mngr, 131	m_shape
	cio_Array, 40
m_RankID	m_start_step
cio_DFI, 89	cio_Interval_Mngr, 136
m_Sz	m_start_time
cio_Array, 41	cio_Interval_Mngr, 136
m_SzI	m_sz
cio_Array, 41	cio_Array, 40

m szl	normalizeIntervalTime
cio Array, 41	cio DFI, 62
m tailIndex	- '
-	cio_Interval_Mngr, 133
cio_Array, 41	normalizeLastTime
MAXPATHLEN	cio_DFI, 62
cio_PathUtil.h, 216	cio_Interval_Mngr, 133
MPI_Allgather	normalizeStartTime
mpi_stubs.h, 223	cio_DFI, 63
MPI_CHAR	cio_Interval_Mngr, 133
mpi_stubs.h, 222	normalizeTime
MPI COMM WORLD	cio_DFI, 63
mpi_stubs.h, 222	cio_Interval_Mngr, 133
MPI Comm	noset
mpi_stubs.h, 223	cio_Interval_Mngr, 128
MPI_Comm_rank	
	NumberOfGroup
mpi_stubs.h, 223	cio_MPI, 139
MPI_Comm_size	NumberOfRank
mpi_stubs.h, 223	cio_MPI, 139
MPI_Datatype	
mpi_stubs.h, 223	operator==
MPI Gather	cio_ActiveSubDomain, 24
mpi_stubs.h, 224	
MPI INT	Prefix
mpi_stubs.h, 223	cio_FileInfo, 123
	ProcDFIFile
MPI_Init	cio_FilePath, 125
mpi_stubs.h, 224	clo_i liei atii, 125
MPI_SUCCESS	RankID
mpi_stubs.h, 223	
MakeDirectory	cio_Rank, 155
cio_DFI, 60	RankList
MakeDirectoryPath	cio_Process, 152
cio_DFI, 61	Read
MakeDirectorySub	cio_Domain, 111
cio DFI, 61	cio_FileInfo, 116
	cio FilePath, 124
Max	cio_MPI, 138
cio_Slice, 160	cio Process, 149
Min	-
cio_Slice, 160	cio_Rank, 153
mpi_stubs.h, 222	cio_Slice, 157
MPI Allgather, 223	cio_TimeSlice, 174
MPI CHAR, 222	cio_Unit, 185
MPI_COMM_WORLD, 222	cio_UnitElem, 188
MPI Comm, 223	read_Datarecord
MPI Comm rank, 223	cio_DFI, 64
MPI Comm size, 223	cio DFI BOV, 94
,	cio DFI SPH, 102
MPI_Datatype, 223	read HeaderRecord
MPI_Gather, 224	cio DFI, 64
MPI_INT, 223	- '
MPI_Init, 224	cio_DFI_BOV, 95
MPI_SUCCESS, 223	cio_DFI_SPH, 103
	read_averaged
Name	cio_DFI, 63
cio_UnitElem, 189	cio_DFI_BOV, 93
normalizeBaseTime	cio DFI SPH, 101
cio DFI, 62	ReadActiveSubdomainFile
cio_Interval_Mngr, 132	cio Process, 150
normalizeDelteT	-
	readBinary
cio_DFI, 62	cio_Array, 39
cio_Interval_Mngr, 133	cio_TypeArray, 181

ReadData	val
cio_DFI, 64, 65, 67	cio_TypeArray, 182
ReadFieldData	VectorMax
cio_DFI, 69	cio_Slice, 160
ReadInit	VectorMin
cio_DFI, 71	cio_Slice, 160
readTPfile	vfvPath_emitDrive
cio_TextParser, 170	CIO, 18
RealType	VoxelSize
cio_DFI_SPH, 99	cio_Rank, 155
reference	
cio_UnitElem, 190	Write
remove	cio_Domain, 112
cio_TextParser, 171	cio_FileInfo, 120
	cio_FilePath, 125
SBSWAPVEC	cio_MPI, 138
cio_endianUtil.h, 211	cio_Process, 151
setComponentVariable	cio_Rank, 154
cio_DFI, 74	cio_Slice, 159
cio_FileInfo, 120	cio_TimeSlice, 175
setHeadIndex	cio_Unit, 186
cio_Array, 39	cio_UnitElem, 189
setInterval	write_DataRecord
cio_Interval_Mngr, 134	cio_DFI, 77
setIntervalStep	cio_DFI_BOV, 96
cio_DFI, 74	cio_DFI_SPH, 107
setIntervalTime	write_HeaderRecord
cio DFI, 75	cio_DFI, 77
setLast	cio_DFI_BOV, 96
cio_Interval_Mngr, 134	cio_DFI_SPH, 107
setMode	write_averaged
cio_Interval_Mngr, 134	cio_DFI, 77
SetPos	cio_DFI_BOV, 95
cio_ActiveSubDomain, 24	cio_DFI_SPH, 106
setStart	writeBinary
cio_Interval_Mngr, 135	cio_Array, 39
SetTimeSliceFlag	cio_TypeArray, 182
cio_DFI, 75	WriteData
SliceList	cio_DFI, 78, 80 WriteFieldData
cio TimeSlice, 176	cio DFI, 81
step	WriteIndexDfiFile
cio_Slice, 160	cio DFI, 82
	WriteInit
TailIndex	cio DFI, 83, 84
cio Rank, 155	WriteProcDfiFile
time	cio DFI, 86
cio_Slice, 160	0.0_51 1, 00
TimeSliceDirFlag	
cio_FileInfo, 123	
tp	
cio_TextParser, 171	
type_IO_spec	
cio_Interval_Mngr, 127	
Unit	
cio_UnitElem, 190	
UnitList	
cio_Unit, 186	