Cartesian Input/Output Library 1.3.6

作成: Doxygen 1.8.4

Wed Sep 11 2013 14:54:15

Contents

1	ネー	-ムスペ-	ース索引											1
	1.1	ネーム	スペース	一覧			 	 	 	 		 		 1
2	階層	索引												3
	2.1	クラス	.階層				 	 	 	 		 		 3
3		索引												5
	3.1	構成 .					 	 	 	 	٠.	 	٠.	 5
4	ファ	イル索	31											7
	4.1	ファイ	ル一覧				 	 	 	 		 		 7
5		-ムスペ-												9
	5.1	ネーム		CIO										
		5.1.1												
		5.1.2	列挙型											
			5.1.2.1	E_CIO_/	ARRAYS	SHAPE	 	 	 	 		 		 10
			5.1.2.2	E_CIO_[OTYPE		 	 	 	 		 		 11
			5.1.2.3	E_CIO_E	ENDIAN	TYPE	 	 	 	 		 		 11
			5.1.2.4	E_CIO_E	ERROR	CODE	 	 	 	 		 		 12
			5.1.2.5	E_CIO_F	ORMA	Γ	 	 	 	 		 		 15
			5.1.2.6	E_CIO_0	ONOFF		 	 	 	 		 		 15
			5.1.2.7	E_CIO_F	READTY	PE .	 	 	 	 		 		 15
		5.1.3	関数				 	 	 	 		 		 16
			5.1.3.1	cioPath_	Connect	Path	 	 	 	 		 		 16
			5.1.3.2	cioPath_	DirName	e	 	 	 	 		 		 16
			5.1.3.3	cioPath_	FileNam	ie	 	 	 	 		 		 17
			5.1.3.4	cioPath_	getDelin	nChar	 	 	 	 		 		 17
			5.1.3.5	cioPath_	getDelin	nString	 	 	 	 		 		 18
			5.1.3.6	cioPath_	hasDrive	e	 	 	 	 		 		 18
			5.1.3.7	cioPath_	is A bsolu	ıte	 	 	 	 		 		 18
			5.1.3.8	vfvPath	emitDriv	e	 	 	 	 				 18

iv CONTENTS

6	クラ	ス			21
	6.1	クラス	cio_Active	eSubDomain	21
		6.1.1	説明		21
		6.1.2	コンスト	ラクタとデストラクタ	21
			6.1.2.1	cio_ActiveSubDomain	21
			6.1.2.2	cio_ActiveSubDomain	22
			6.1.2.3	~cio_ActiveSubDomain	23
		6.1.3	関数		23
			6.1.3.1	clear	23
			6.1.3.2	GetPos	23
			6.1.3.3	operator!=	23
			6.1.3.4	operator==	24
			6.1.3.5	SetPos	24
		6.1.4	变数		25
			6.1.4.1	m_pos	25
	6.2	クラス	cio_Array		25
		6.2.1	説明		28
		6.2.2	コンスト	ラクタとデストラクタ	28
			6.2.2.1	~cio_Array	28
			6.2.2.2	cio_Array	28
			6.2.2.3	cio_Array	28
		6.2.3	関数		29
			6.2.3.1	_getArraySize	29
			6.2.3.2	_getArraySizeInt	29
			6.2.3.3	copyArray	29
			6.2.3.4	copyArray	30
			6.2.3.5	getArrayLength	30
			6.2.3.6	getArrayShape	30
			6.2.3.7	getArrayShapeString	30
			6.2.3.8	getArraySize	30
			6.2.3.9	getArraySizeInt	31
			6.2.3.10	getData	31
			6.2.3.11	getDataType	32
			6.2.3.12	getDataTypeString	32
			6.2.3.13	getGc	33
			6.2.3.14	getGcInt	33
			6.2.3.15	getHeadIndex	33
			6.2.3.16	getNcomp	33
			6.2.3.17	getNcompInt	34
			6.2.3.18	getTailIndex	34

		6.2.3.19	instanceArray .		 	 	 	 . 3	4
		6.2.3.20	instanceArray .		 	 	 	 . 3	5
		6.2.3.21	instanceArray .		 	 	 	 . 3	5
		6.2.3.22	instanceArray .		 	 	 	 . 3	5
		6.2.3.23	instanceArray .		 	 	 	 . 3	6
		6.2.3.24	instanceArray .		 	 	 	 . 3	6
		6.2.3.25	instanceArray .		 	 	 	 . 3	6
		6.2.3.26	instanceArray .		 	 	 	 . 3	6
		6.2.3.27	instanceArray .		 	 	 	 . 3	7
		6.2.3.28	instanceArray .		 	 	 	 . 3	7
		6.2.3.29	instanceArray .		 	 	 	 . 3	7
		6.2.3.30	instanceArray .		 	 	 	 . 3	7
		6.2.3.31	interp_coarse .		 	 	 	 . 3	8
		6.2.3.32	readBinary		 	 	 	 . 3	9
		6.2.3.33	setHeadIndex .		 	 	 	 . 3	9
		6.2.3.34	writeBinary		 	 	 	 . 3	9
	6.2.4	変数			 	 	 	 . 3	9
		6.2.4.1	m_dtype		 	 	 	 . 3	9
		6.2.4.2	m_gc		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.3	m_gcl		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.4	m_gcl		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.5	m_headIndex .		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.6	m_ncomp		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.7	m_ncompl		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.8	m_shape		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.9	m_sz		 	 	 	 . 4	0
		6.2.4.10	m_Sz		 	 	 	 . 4	1
		6.2.4.11	m_szl		 	 	 	 . 4	1
		6.2.4.12	m_SzI		 	 	 	 . 4	1
		6.2.4.13	m_tailIndex		 	 	 	 . 4	1
6.3	クラス	cio_DFI			 	 	 	 . 4	1
	6.3.1	説明			 	 	 	 . 4	6
	6.3.2	コンスト	ラクタとデスト	ラクタ .	 	 	 	 . 4	6
		6.3.2.1	cio_DFI		 	 	 	 . 4	6
		6.3.2.2	\sim cio_DFI		 	 	 	 . 4	7
	6.3.3	関数			 	 	 	 . 4	7
		6.3.3.1	AddUnit		 	 	 	 . 4	7
		6.3.3.2	CheckReadRank		 	 	 	 . 4	7
		6.3.3.3	CheckReadType		 	 	 	 . 4	8
		6.3.3.4	cio_Create_dfiPr	ocessInfo	 	 	 	 . 4	8

vi CONTENTS

6.3.3.5	ConvDatatypeE2S	49
6.3.3.6	ConvDatatypeS2E	50
6.3.3.7	CreateReadStartEnd	50
6.3.3.8	Generate_DFI_Name	52
6.3.3.9	Generate_Directory_Path	53
6.3.3.10	Generate_FieldFileName	54
6.3.3.11	get_cio_Datasize	55
6.3.3.12	GetArrayShape	56
6.3.3.13	GetArrayShapeString	56
6.3.3.14	GetcioDomain	57
6.3.3.15	GetcioFileInfo	57
6.3.3.16	GetcioFilePath	57
6.3.3.17	GetcioMPI	57
6.3.3.18	GetcioProcess	58
6.3.3.19	GetcioTimeSlice	58
6.3.3.20	GetcioUnit	58
6.3.3.21	getComponentVariable	58
6.3.3.22	GetDataType	59
6.3.3.23	GetDataTypeString	59
6.3.3.24	GetDFIGlobalDivision	59
6.3.3.25	GetDFIGlobalVoxel	60
6.3.3.26	getMinMax	60
6.3.3.27	GetNumComponent	60
6.3.3.28	getVectorMinMax	60
6.3.3.29	getVersionInfo	61
6.3.3.30	MakeDirectory	61
6.3.3.31	MakeDirectoryPath	62
6.3.3.32	MakeDirectorySub	62
6.3.3.33	normalizeBaseTime	62
6.3.3.34	normalizeDelteT	63
6.3.3.35	normalizeIntervalTime	63
6.3.3.36	normalizeLastTime	63
6.3.3.37	normalizeStartTime	63
6.3.3.38	normalizeTime	64
6.3.3.39	read_averaged	64
6.3.3.40	read_Datarecord	64
6.3.3.41	read_HeaderRecord	65
6.3.3.42	ReadData	65
6.3.3.43	ReadData	66
6.3.3.44	ReadData	66

CONTENTS vii

		6.3.3.45	ReadData	67
		6.3.3.46	ReadData	67
		6.3.3.47	ReadFieldData	69
		6.3.3.48	ReadInit	71
		6.3.3.49	setComponentVariable	74
		6.3.3.50	setIntervalStep	74
		6.3.3.51	setIntervalTime	75
		6.3.3.52	SetTimeSliceFlag	75
		6.3.3.53	write_averaged	76
		6.3.3.54	write_DataRecord	76
		6.3.3.55	write_HeaderRecord	76
		6.3.3.56	WriteData	77
		6.3.3.57	WriteData	77
		6.3.3.58	WriteData	79
		6.3.3.59	WriteFieldData	80
		6.3.3.60	WriteIndexDfiFile	81
		6.3.3.61	WriteInit	82
		6.3.3.62	WriteInit	83
		6.3.3.63	WriteProcDfiFile	85
		6.3.3.64	WriteProcDfiFile	85
	6.3.4	变数		87
		6.3.4.1	DFI_Domain	87
		6.3.4.2	DFI_Finfo	87
		6.3.4.3	DFI_Fpath	87
		6.3.4.4	DFI_MPI	87
		6.3.4.5	DFI_Process	87
		6.3.4.6	DFI_TimeSlice	88
		6.3.4.7	DFI_Unit	88
		6.3.4.8	m_comm	88
		6.3.4.9	m_directoryPath	88
		6.3.4.10	m_indexDfiName	88
		6.3.4.11	m_intervalMngr	88
			m_RankID	88
		6.3.4.13	m_read_type	89
			m_readRankList	89
6.4	クラス		BOV	89
	6.4.1			91
	6.4.2	コンスト	·ラクタとデストラクタ	91
		6.4.2.1	cio_DFI_BOV	91
		6.4.2.2	cio_DFI_BOV	91

viii CONTENTS

		6.4.2.3 ~cio_DFI_BOV
	6.4.3	関数
		6.4.3.1 read_averaged
		6.4.3.2 read_Datarecord
		6.4.3.3 read_HeaderRecord
		6.4.3.4 write_averaged
		6.4.3.5 write_DataRecord
		6.4.3.6 write_HeaderRecord
6.5	クラス	cio_DFI_SPH
	6.5.1	説明98
	6.5.2	列拳型 98
		6.5.2.1 DataDims
		6.5.2.2 RealType
	6.5.3	コンストラクタとデストラクタ 98
		6.5.3.1 cio_DFI_SPH
		6.5.3.2 cio_DFI_SPH
		6.5.3.3 ~cio_DFI_SPH
	6.5.4	関数
		6.5.4.1 read_averaged
		6.5.4.2 read_Datarecord
		6.5.4.3 read_HeaderRecord
		6.5.4.4 write_averaged
		6.5.4.5 write_DataRecord
		6.5.4.6 write_HeaderRecord
6.6	クラス	cio_Domain
	6.6.1	説明109
	6.6.2	コンストラクタとデストラクタ109
		6.6.2.1 cio_Domain
		6.6.2.2 cio_Domain
		6.6.2.3 ~cio_Domain
	6.6.3	関数
		6.6.3.1 Read
		6.6.3.2 Write
	6.6.4	变数
		6.6.4.1 ActiveSubdomainFile
		6.6.4.2 GlobalDivision
		6.6.4.3 GlobalOrigin
		6.6.4.4 GlobalRegion
		6.6.4.5 GlobalVoxel
6.7	クラス	cio_FileInfo

CONTENTS

	6.7.1	説明
	6.7.2	コンストラクタとデストラクタ114
		6.7.2.1 cio_FileInfo
		6.7.2.2 cio_FileInfo
		6.7.2.3 ~cio_FileInfo
	6.7.3	関数
		6.7.3.1 getComponentVariable
		6.7.3.2 Read
		6.7.3.3 setComponentVariable
		6.7.3.4 Write
	6.7.4	变数120
		6.7.4.1 ArrayShape
		6.7.4.2 Component
		6.7.4.3 ComponentVariable
		6.7.4.4 DataType
		6.7.4.5 DirectoryPath
		6.7.4.6 Endian
		6.7.4.7 FileFormat
		6.7.4.8 GuideCell
		6.7.4.9 Prefix
		6.7.4.10 TimeSliceDirFlag
6.8	クラス	cio_FilePath
	6.8.1	説明
	6.8.2	コンストラクタとデストラクタ123
		6.8.2.1 cio_FilePath
		6.8.2.2 cio_FilePath
		6.8.2.3 ~cio_FilePath
	6.8.3	関数
		6.8.3.1 Read
		6.8.3.2 Write
	6.8.4	変数
		6.8.4.1 ProcDFIFile
6.9	クラス	cio_Interval_Mngr
	6.9.1	説明
	6.9.2	列拳型
		6.9.2.1 type_IO_spec
	6.9.3	コンストラクタとデストラクタ127
		6.9.3.1 cio_Interval_Mngr
		6.9.3.2 ~cio_Interval_Mngr
	6.9.4	関数

CONTENTS

		6.9.4.1	calcNextStep	127
		6.9.4.2	calcNextTime	128
		6.9.4.3	dmod	128
		6.9.4.4	getIntervalStep	128
		6.9.4.5	getIntervalTime	128
		6.9.4.6	getMode	128
		6.9.4.7	getStartStep	129
		6.9.4.8	getStartTime	129
		6.9.4.9	initTrigger	129
		6.9.4.10	isLastStep	130
		6.9.4.11	isLastTime	130
		6.9.4.12	isStarted	130
		6.9.4.13	isTriggered	130
		6.9.4.14	normalizeBaseTime	132
		6.9.4.15	normalizeDelteT	132
		6.9.4.16	normalizeIntervalTime	132
		6.9.4.17	normalizeLastTime	132
		6.9.4.18	normalizeStartTime	132
		6.9.4.19	normalizeTime	133
		6.9.4.20	setInterval	133
		6.9.4.21	setLast	133
		6.9.4.22	setMode	134
		6.9.4.23	setStart	134
	6.9.5	変数		134
		6.9.5.1	m_base_step	134
		6.9.5.2	m_base_time	134
		6.9.5.3	$m_dt \ \dots $	134
		6.9.5.4	$m_intvl_step \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	135
		6.9.5.5	$m_intvl_time \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	135
		6.9.5.6	m_last_step	135
		6.9.5.7	m_last_time	135
		6.9.5.8	$m_mode \ \ldots \ $	135
		6.9.5.9	$m_start_step \dots \dots$	135
		6.9.5.10	m_start_time	135
6.10	クラス	cio_MPI		136
	6.10.1	説明		136
	6.10.2	コンスト	ラクタとデストラクタ	136
		6.10.2.1	cio_MPI	136
		6.10.2.2	cio_MPI	136
		6.10.2.3	\sim cio_MPI	137

CONTENTS xi

	6.10.3	関数
		6.10.3.1 Read
		6.10.3.2 Write
	6.10.4	変数
		6.10.4.1 NumberOfGroup
		6.10.4.2 NumberOfRank
6.11	クラス	cio_Process
	6.11.1	説明
	6.11.2	型定義
		6.11.2.1 headT
	6.11.3	コンストラクタとデストラクタ140
		6.11.3.1 cio_Process
		6.11.3.2 ~cio_Process
	6.11.4	関数
		6.11.4.1 CheckReadRank
		6.11.4.2 CheckStartEnd
		6.11.4.3 CreateHeadMap
		6.11.4.4 CreateHeadMap
		6.11.4.5 CreateRankList
		6.11.4.6 CreateRankList
		6.11.4.7 CreateRankMap
		6.11.4.8 CreateRankMap
		6.11.4.9 CreateSubDomainInfo
		6.11.4.10 isMatchEndianSbdmMagick
		6.11.4.11 Read
		6.11.4.12 ReadActiveSubdomainFile
		6.11.4.13 Write
	6.11.5	変数
		6.11.5.1 m_rankMap
		6.11.5.2 RankList
6.12	クラス	cio_Rank
	6.12.1	説明
	6.12.2	コンストラクタとデストラクタ151
		6.12.2.1 cio_Rank
		6.12.2.2 ~cio_Rank
	6.12.3	関数
		6.12.3.1 Read
		6.12.3.2 Write
	6.12.4	変数
		6.12.4.1 HeadIndex

xii CONTENTS

	6.12.4.2	HostName		 	 	 	 	 	 . 15
	6.12.4.3	RankID		 	 	 	 	 	 . 15
	6.12.4.4	TailIndex		 	 	 	 	 	 . 15
	6.12.4.5	VoxelSize		 	 	 	 	 	 . 15
6.13 クラス	cio_Slice			 	 	 	 	 	 . 15
6.13.1	説明			 	 	 	 	 	 . 15
6.13.2	コンスト	ラクタとデストラ	クタ	 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.2.1	cio_Slice		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.2.2	\sim cio_Slice		 	 	 	 	 	 . 15
6.13.3	関数			 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.3.1	Read		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.3.2	Write		 	 	 	 	 	 . 15
6.13.4	変数			 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.1	AveragedStep .		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.2	AveragedTime .		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.3	avr_mode		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.4	Max		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.5	Min		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.6	step		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.7	time		 	 	 	 	 	 . 15
	6.13.4.8	VectorMax		 	 	 	 	 	 . 15
		VectorMin							
6.14 クラス	cio_TextPa	arser		 	 	 	 	 	 . 16
6.14.1	説明			 	 	 	 	 	 . 16
6.14.2	コンスト	ラクタとデストラ	クタ	 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.2.1	cio_TextParser .		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.2.2	\sim cio_TextParser		 	 	 	 	 	 . 16
6.14.3	関数			 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.1	chkLabel		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.2	chkNode		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.3	countLabels		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.4	GetNodeStr		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.5	getTPinstance .		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.6	GetValue		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.7	GetValue		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.8	GetValue		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.9	GetVector		 	 	 	 	 	 . 16
	6.14.3.10	GetVector		 	 	 	 	 	 . 16
		GetVector							
	6.14.3.12	readTPfile		 	 	 	 	 	 . 16

CONTENTS xiii

		6.14.3.13 remove
	6.14.4	変数
		6.14.4.1 tp
6.15	クラス	cio_TimeSlice
	6.15.1	説明
	6.15.2	コンストラクタとデストラクタ17
		6.15.2.1 cio_TimeSlice
		6.15.2.2 ~cio_TimeSlice
	6.15.3	関数
		6.15.3.1 AddSlice
		6.15.3.2 getMinMax
		6.15.3.3 getVectorMinMax
		6.15.3.4 Read
		6.15.3.5 Write
	6.15.4	变数
		6.15.4.1 SliceList
6.16	クラス	テンプレート cio_TypeArray < T >
	6.16.1	説明
	6.16.2	コンストラクタとデストラクタ17
		6.16.2.1 cio_TypeArray
		6.16.2.2 cio_TypeArray
		6.16.2.3 ~cio_TypeArray
		6.16.2.4 cio_TypeArray
	6.16.3	関数
		6.16.3.1 _val
		6.16.3.2 _val
		6.16.3.3 copyArray
		6.16.3.4 copyArray
		6.16.3.5 getData
		6.16.3.6 hval
		6.16.3.7 hval
		6.16.3.8 readBinary
		6.16.3.9 val
		6.16.3.10 val
		6.16.3.11 writeBinary
	6.16.4	变数
		6.16.4.1 m_data
		6.16.4.2 m_outptr
6.17	クラス	cio_Unit
	6.17.1	説明

XIV

	6.17.2	コンストラクタとデストラクタ 18	3
		6.17.2.1 cio_Unit	3
		6.17.2.2 ~cio_Unit	3
	6.17.3	関数	3
		6.17.3.1 GetBaseName	3
		6.17.3.2 GetBaseValue	4
		6.17.3.3 GetDiffName	4
		6.17.3.4 GetDiffValue	5
		6.17.3.5 GetUnit	5
		6.17.3.6 GetUnitElem	6
		6.17.3.7 Read	6
		6.17.3.8 Write	7
	6.17.4	変数	8
		6.17.4.1 UnitList	
6.18		cio_UnitElem	
		説明	
	6.18.2	コンストラクタとデストラクタ18	9
		6.18.2.1 cio_UnitElem	
		6.18.2.2 cio_UnitElem	9
		6.18.2.3 ~cio_UnitElem	
	6.18.3	関数	
		6.18.3.1 Read	
		6.18.3.2 Write	
	6.18.4	変数	
		6.18.4.1 BaseName	1
		6.18.4.2 BaseValue	
		6.18.4.3 DiffName	
		6.18.4.4 DiffValue	
		6.18.4.5 Name	
		6.18.4.6 Unit	1
ファ	イル	19	3
7.1	cio Act	iveSubDomain.C	3
	7.1.1	説明	3
7.2	cio_Act	iveSubDomain.h	3
7.3	cio_Arr	ay.h	4
	7.3.1	· 関数	5
		7.3.1.1 cio_interp_ijkn_r4	5
		7.3.1.2 cio_interp_ijkn_r8	5
		7.3.1.3 cio_interp_nijk_r4	5

7

CONTENTS xv

		7.3.1.4	cio_interp_nijk_r8	
7.4	cio_Arı	-	h	
	7.4.1	マクロ定	3義	
		7.4.1.1	CIO_INLINE	
		7.4.1.2	CIO_MEMFUN	
7.5	cio_De			
	7.5.1	説明		199
	7.5.2	マクロ定	3義	199
		7.5.2.1	_CIO_IDX_IJ	199
		7.5.2.2	_CIO_IDX_IJK	
		7.5.2.3	_CIO_IDX_IJKN	
		7.5.2.4	_CIO_IDX_NIJ	
		7.5.2.5	_CIO_IDX_NIJK	202
		7.5.2.6	_CIO_TAB_STR	202
		7.5.2.7	_CIO_WRITE_TAB	202
		7.5.2.8	D_CIO_BIG	203
		7.5.2.9	D_CIO_EXT_BOV	203
		7.5.2.10	D_CIO_EXT_SPH	203
		7.5.2.11	D_CIO_FLOAT32	203
		7.5.2.12	D_CIO_FLOAT64	203
		7.5.2.13	D_CIO_IJNK	203
		7.5.2.14	D_CIO_INT16	203
		7.5.2.15	D_CIO_INT32	203
		7.5.2.16	D_CIO_INT64	204
		7.5.2.17	D_CIO_INT8	204
		7.5.2.18	D_CIO_LITTLE	204
		7.5.2.19	D_CIO_NIJK	204
		7.5.2.20	D_CIO_OFF	204
		7.5.2.21	D_CIO_ON	204
		7.5.2.22	D_CIO_UINT16	204
		7.5.2.23	D_CIO_UINT32	204
		7.5.2.24	D_CIO_UINT64	204
		7.5.2.25	D_CIO_UINT8	204
7.6	cio_DF	I.C		205
	7.6.1	説明		205
7.7	cio_DF	l.h		205
	7.7.1	説明		206
7.8	cio_DF	I_BOV.C		206
	7.8.1	説明		206
7.9	cio_DF	I_BOV.h		207

xvi CONTENTS

	7.9.1	説明			 	207						
7.10	cio_DF	l_inline.h			 	207						
	7.10.1	マクロ定	義		 	208						
		7.10.1.1	CIO_INI	LINE .	 	208						
7.11	cio_DF	I_Read.C			 	208						
	7.11.1	説明			 	208						
7.12	cio_DF	_SPH.C			 	208						
	7.12.1	説明			 	208						
7.13	cio_DF	I_SPH.h			 	209						
	7.13.1	説明			 	209						
7.14	cio_DF	I_Write.C			 	209						
	7.14.1	説明			 	210						
7.15	cio_Doi	main.C .			 	210						
	7.15.1	説明			 	210						
7.16	cio_Doi	main.h .			 	210						
	7.16.1	説明			 	211						
7.17	cio_end	dianUtil.h			 	211						
	7.17.1	説明			 	212						
	7.17.2	マクロ定	義		 	212						
		7.17.2.1	BSWAP	16	 	212						
		7.17.2.2	BSWAP	32	 	212						
		7.17.2.3	BSWAP	64	 	212						
		7.17.2.4	BSWAP	_X_16	 	213						
		7.17.2.5	BSWAP	_X_32	 	213						
		7.17.2.6	BSWAP	_X_64	 	213						
		7.17.2.7	BSWAP	VEC .	 	213						
		7.17.2.8	CIO_INI	LINE .	 	213						
		7.17.2.9	DBSWA	PVEC	 	213						
		7.17.2.10	SBSWA	PVEC	 	214						
7.18	cio_File	eInfo.C .			 	214						
	7.18.1	説明			 	214						
7.19	cio_File	elnfo.h .			 	214						
	7.19.1	説明			 	215						
7.20	cio_File	Path.C .			 	215						
	7.20.1	説明			 	215						
7.21	cio_File	Path.h .			 	215						
		説明										
7.22		erp_ijkn.h										
		erp_nijk.h										
		rval_Mng										

CONTENTS xvii

7.25	cio_MPI.C	216
	7.25.1 説明	216
7.26	cio_MPI.h	217
	7.26.1 説明	217
7.27	cio_PathUtil.h	217
	7.27.1 マクロ定義	218
	7.27.1.1 MAXPATHLEN	218
7.28	cio_Process.C	218
	7.28.1 説明	218
7.29	cio_Process.h	219
	7.29.1 説明	219
7.30	cio_TextParser.C	219
	7.30.1 説明	219
7.31	cio_TextParser.h	220
	7.31.1 説明	220
7.32	cio_TimeSlice.C	220
	7.32.1 説明	221
7.33	cio_TimeSlice.h	221
	7.33.1 説明	221
7.34	cio_TypeArray.h	221
7.35	cio_Unit.C	222
	7.35.1 説明	223
7.36	cio_Unit.h	223
	7.36.1 説明	223
7.37	cio_Version.h	223
	7.37.1 説明	224
	7.37.2 マクロ定義	224
	7.37.2.1 CIO_REVISION	224
	7.37.2.2 CIO_VERSION_NO	224
7.38	mpi_stubs.h	224
	7.38.1 マクロ定義	224
	7.38.1.1 MPI_CHAR	224
	7.38.1.2 MPI_COMM_WORLD	225
	7.38.1.3 MPI_INT	225
	7.38.1.4 MPI_SUCCESS	225
	7.38.2 型定義	225
	7.38.2.1 MPI_Comm	225
	7.38.2.2 MPI_Datatype	225
	7.38.3 関数	225
	7.38.3.1 MPI_Allgather	225

xviii		CONTENTS
	7.38.3.2	MPI_Comm_rank
		MPI_Comm_size
	7.38.3.4	MPI_Gather
	7.38.3.5	MPI_Init
索引		227

ネームスペース索引

1.1 ネームスペー	ス一覧	
ネームスペースの一覧で	す 。	
CIO		

階層索引

2.1 クラス階層

この継承一覧はおおまかにはソートされていますが、完全にアルファベット順でソートさ	れてはいません。
cio_ActiveSubDomain	21
cio_Array	25
cio_TypeArray< T >	176
cio_DFI	41
cio_DFI_BOV	89
cio_DFI_SPH	96
cio_Domain	108
cio_FileInfo	113
cio_FilePath	122
cio_Interval_Mngr	
cio_MPI	136
cio_Process	138
cio_Rank	151
cio_Slice	154
cio_TextParser	160
cio_TimeSlice	170
cio_Unit	182
oio UnitElom	100

構成索引

3.1 構成

クラス、構造体、共用体、インタフェースの説明です。

cio_ActiveSubDomain	
cio_Array	25
cio_DFI	41
cio_DFI_BOV	
cio_DFI_SPH	
cio_Domain	
cio_FileInfo	
cio_FilePath	
cio_Interval_Mngr	
cio_MPI	
cio_Process	
cio_Rank	
cio_Slice	
cio_TextParser	
cio_TimeSlice	
cio_TypeArray< T >	
cio_Unit	
cio UnitElem	

ファイル索引

4.1 ファイル一覧

_	40	1	-	_	اا	臣た 一	~ ~
,	XI.	1.1	ノア	1	11,—	T	· · · a

cio_ActiveSubDomain.C
Cio_ActiveSubDomain class 関数
cio_ActiveSubDomain.h
cio_Array.h
cio_Array_inline.h
cio_Define.h
CIO の定義マクロ記述ヘッダーファイル
cio_DFI.C
Cio_DFI Class
cio_DFI.h
Cio_DFI Class Header
cio_DFI_BOV.C
Cio_DFI_BOV Class
cio_DFI_BOV.h
Cio_DFI_BOV Class Header
cio_DFI_inline.h
cio_DFI_Read.C
Cio_DFI Class
cio_DFI_SPH.C
Cio_DFI_SPH Class
cio_DFI_SPH.h
Cio_DFI_SPH Class Header
cio_DFI_Write.C
Cio_DFI Class
cio_Domain.C
Cio_Domain Class
cio_Domain.h
Cio_Domain Class Header
cio_endianUtil.h
エンディアンユーティリティマクロ・関数ファイル 21
cio_FileInfo.C
Cio_FileInfo Class
cio_FileInfo.h
Cio_FileInfo Class Header
cio_FilePath.C
Cio_FilePath Class
cio_FilePath.h
Cio_FilePath Class Header

7 アイル索引

cio_interp_ijkn.h	216
cio_interp_nijk.h	216
cio_Interval_Mngr.h	216
cio_MPI.C	
Cio_MPI Class	216
cio_MPI.h	
Cio_MPI Class Header	217
cio_PathUtil.h	217
cio_Process.C	
Cio_Rank & cio_Process Class	218
cio_Process.h	
Cio_RANK & cio_Process Class Header	219
cio_TextParser.C	
TextParser Control class	219
cio_TextParser.h	
TextParser Control class Header	220
cio_TimeSlice.C	
Cio_Slice Class	220
cio_TimeSlice.h	
Cio_Slice & cio_TimeSliceClass Header	221
cio_TypeArray.h	221
cio_Unit.C	
Cio_Unit Class	222
cio_Unit.h	
Cio_UnitElem & cio_Unit Class Header	223
cio_Version.h	223
mpi stuhs h	224

ネームスペース

5.1 ネームスペース CIO

= 1900, E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE = 2000,

列挙型

```
enum E_CIO_FORMAT { E_CIO_FMT_UNKNOWN = -1, E_CIO_FMT_SPH, E_CIO_FMT_BOV }
• enum E CIO ONOFF { E CIO OFF = 0, E CIO ON }
enum E_CIO_DTYPE {
 E_CIO_DTYPE_UNKNOWN = 0, E_CIO_INT8, E_CIO_INT16, E_CIO_INT32,
 E_CIO_INT64, E_CIO_UINT8, E_CIO_UINT16, E_CIO_UINT32,
 E_CIO_UINT64, E_CIO_FLOAT32, E_CIO_FLOAT64 }

    enum E_CIO_ARRAYSHAPE { E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN =-1, E_CIO_IJKN =0, E_CIO_NIJK }

    enum E_CIO_ENDIANTYPE { E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN =-1, E_CIO_LITTLE =0, E_CIO_BIG }

enum E CIO READTYPE {
 E CIO SAMEDIV SAMERES =1, E CIO SAMEDIV REFINEMENT, E CIO DIFFDIV SAMERES,
 E CIO DIFFDIV REFINEMENT,
 E_CIO_READTYPE_UNKNOWN }
enum E CIO ERRORCODE {
 E_CIO_SUCCESS = 1, E_CIO_ERROR = -1, E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN = 1000,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION = 1001,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL = 1002, E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION =
 1003, E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH = 1004, E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY
 E CIO ERROR READ DFI PREFIX = 1006, E CIO ERROR READ DFI FILEFORMAT = 1007,
 E CIO ERROR READ DFI GUIDECELL = 1008, E CIO ERROR READ DFI DATATYPE = 1009,
 E CIO ERROR READ DFI ENDIAN = 1010, E CIO ERROR READ DFI ARRAYSHAPE = 1011,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT = 1012, E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
 = 1013,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK = 1014, E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID = 1015, E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOST
 = 1016, E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE = 1017,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX = 1018, E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX = 1019,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE = 1020, E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP = 1021,
 E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME = 1022, E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX = 1023, E_CIO_ERROR_READ_DFI_
 = 1024, E CIO ERROR READ DFI MAX = 1025,
 E CIO ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR = 1050, E_CIO_ERROR_TEXTPARSER = 1051,
 E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO = 1052, E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH = 1053,
 E CIO ERROR READ UNIT = 1054, E CIO ERROR READ TIMESLICE = 1055, E CIO ERROR READ PROCFILE OPE
 = 1056, E CIO ERROR READ DOMAIN = 1057,
 E CIO ERROR READ MPI = 1058, E CIO ERROR READ PROCESS = 1059, E CIO ERROR READ FIELDDATA FILE
```

E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1 = 2001, E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2 = 2002, E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC

10 ネームスペース

```
= 2003, E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4 = 2004,
E CIO ERROR READ SPH REC5 = 2005, E CIO ERROR READ SPH REC6 = 2006, E CIO ERROR READ SPH REC
= 2007, E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE = 2050,
E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN = 2051, E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE = 2100, E_CIO_ERROR_READ_FIELD_H
= 2102, E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD = 2103,
E CIO ERROR READ FIELD AVERAGED RECORD = 2104, E CIO ERROR MISMATCH NP SUBDOMAIN
= 3003, E CIO ERROR INVALID DIVNUM = 3011, E CIO ERROR OPEN SBDM = 3012,
E CIO ERROR READ SBDM HEADER = 3013, E CIO ERROR READ SBDM FORMAT = 3014,
E CIO ERROR READ SBDM DIV = 3015, E CIO ERROR READ SBDM CONTENTS = 3016,
E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO = 3017, E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY = 3100,
E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA = 3101, E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD =
3102,
E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD = 3103, E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD
= 3104, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1 = 3201, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2 = 3202,
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3 = 3203, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4 = 3204, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_F
= 3205, E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6 = 3206,
E CIO ERROR WRITE SPH REC7 = 3207, E CIO ERROR WRITE PROCFILENAME EMPTY = 3500,
E CIO ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR = 3501, E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN = 3502,
E_CIO_ERROR_WRITE_MPI = 3503, E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS = 3504, E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID
= 3505, E CIO ERROR WRITE INDEXFILENAME EMPTY = 3510,
E CIO ERROR WRITE PREFIX EMPTY = 3511, E CIO ERROR WRITE INDEXFILE OPENERROR =
3512, E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO = 3513, E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT = 3514,
E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE = 3515, E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH = 3516, E_CIO_WARN_GETUNIT
= 4000  }
```

関数

- char cioPath getDelimChar ()
- std::string cioPath getDelimString ()
- bool cioPath_hasDrive (const std::string &path)
- std::string vfvPath_emitDrive (std::string &path)
- bool cioPath_isAbsolute (const std::string &path)
- std::string cioPath_DirName (const std::string &path, const char dc=cioPath_getDelimChar())
- std::string cioPath_FileName (const std::string &path, const std::string &addext=std::string(""), const char dc=cioPath_getDelimChar())
- std::string cioPath_ConnectPath (std::string dirName, std::string fname)

5.1.1 説明

namespace の設定

5.1.2 列挙型

5.1.2.1 enum CIO::E CIO ARRAYSHAPE

配列形式

列挙型の値

E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN 未定 E_CIO_IJKN ijkn E_CIO_NIJK nijk

cio_Define.h の 86 行で定義されています。

```
{
 88
      E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN=-1,
 89
      E_CIO_IJKN=0,
 90
     E_CIO_NIJK
 91
5.1.2.2 enum CIO::E_CIO_DTYPE
 データ形式
列挙型の値
    E_CIO_DTYPE_UNKNOWN 未定
    E CIO INT8 char
    E_CIO_INT16 short
    E_CIO_INT32 int
    E_CIO_INT64 long long
    E_CIO_UINT8 unsigned char
```

E_CIO_UINT32 unsigned int

E_CIO_UINT16 unsigned short

E_CIO_UINT64 unsigned long long

E_CIO_FLOAT32 float
E_CIO_FLOAT64 double

cio_Define.h の 70 行で定義されています。

```
E_CIO_DTYPE_UNKNOWN = 0,
73
       E_CIO_INT8,
74
75
       E_CIO_INT16,
      E_CIO_INT32,
76
      E_CIO_INT64,
      E CIO UINT8,
       E_CIO_UINT16,
79
       E_CIO_UINT32,
80
       E_CIO_UINT64,
81
       E_CIO_FLOAT32,
      E_CIO_FLOAT64
82
```

5.1.2.3 enum CIO::E_CIO_ENDIANTYPE

Endian 形式

列挙型の値

E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN
E_CIO_LITTLE
E_CIO_BIG

cio_Define.h の 94 行で定義されています。

```
95 {
96 E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN=-1,
97 E_CIO_LITTLE=0,
98 E_CIO_BIG
99 }:
```

5.1.2.4 enum CIO::E_CIO_ERRORCODE

CIO のエラーコード

列挙型の値

- E_CIO_SUCCESS 正常終了
- **E_CIO_ERROR** エラー終了
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN DFI GlobalOrigin 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION DFI GlobalRegion 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL DFI GlobalVoxel 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION** DFI GlobalDivision 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH** DFI DirectoryPath 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY DFI TimeSliceDirectoryPath 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX DFI Prefix 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT DFI FileFormat 読込みエラー
- E CIO ERROR READ DFI GUIDECELL DFI GuideCell 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE DFI DataType 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN DFI Endian 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE** DFI ArrayShape 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT** DFI Component 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS DFI FilePath/Process 読込みエラー
- E CIO ERROR READ DFI NO RANK DFI Rank 要素なし
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID DFI ID 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME** DFI HoatName 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE DFI VoxelSize 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX DFI HeadIndex 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX DFI TailIndex 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE DFI TimeSlice 要素なし
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP DFI Step 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME** DFI Time 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX** DFI MinMax 要素なし
- E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN DFI Min 読込みエラー
- E CIO ERROR READ DFI MAX DFI Max 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR** Index ファイルオープンエラー
- E_CIO_ERROR_TEXTPARSER TextParser エラー
- **E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO** FileInfo 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH FilePath 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_UNIT UNIT 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE TimeSlice 読込みエラー
- **E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR** Proc ファイルオープンエラー
- E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN Domain 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_MPI MPI 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_PROCESS Process 読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE フィールドデータファイル読込みエラー
- E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE SPH ファイル読込みエラー

E CIO ERROR READ SPH REC1 SPH ファイルレコード 1 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2** SPH ファイルレコード 2 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3** SPH ファイルレコード 3 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4** SPH ファイルレコード 4 読込みエラー **E CIO ERROR READ SPH REC5** SPH ファイルレコード 5 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6** SPH ファイルレコード 6 読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7** SPH ファイルレコード 7 読込みエラー **E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE** SPH のボクセルサイズとDFI のボクセルサイズが合致しない E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN 出力Fornat が合致しない(Endian 形式がBig,Little 以外) E CIO ERROR READ BOV FILE BOV ファイル読込みエラー **E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD** フィールドヘッダーレコード読込み失敗 E CIO ERROR READ FIELD DATA RECORD フィールドデータレコード読込み失敗 **E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD** フィールドAverage 読込み失敗 **E CIO ERROR MISMATCH NP SUBDOMAIN** 並列数とサブドメイン数が一致していない E CIO ERROR INVALID DIVNUM 領域分割数が不正 **E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM** ActiveSubdomain ファイルのオープンに失敗 **E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER** ActiveSubdomain ファイルのヘッダー読み込みに失敗 E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT ActiveSubdomain ファイルのフォーマットエラー **E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV** ActiveSubdomain ファイルの領域分割数読み込みに失敗 **E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS** ActiveSubdomain ファイルのContents 読み込みに失敗 **E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO** ActiveSubdomain ファイルの活性ドメイン数が 0. E CIO ERROR MAKEDIRECTORY Directory 生成で失敗 E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA フィールドデータのオープンに失敗 **E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD** フィールドヘッダーレコード出力失敗 **E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD** フィールドデータレコード出力失敗 **E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD** フィールドAverage 出力失敗 E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1 SPH ファイルレコード 1 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2** SPH ファイルレコード 2 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3** SPH ファイルレコード 3 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4** SPH ファイルレコード 4 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5** SPH ファイルレコード 5 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6** SPH ファイルレコード 6 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7** SPH ファイルレコード 7 出力エラー **E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY** proc dfi ファイル名が未定義 **E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR** proc dfi ファイルオープン失敗 E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN Domain 出力失敗 E CIO ERROR WRITE MPI MPI 出力失敗 E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS Process 出力失敗 E CIO ERROR WRITE RANKID 出力ランク以外 E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY index dfi ファイル名が未定義 E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY Prefix が未定義 **E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR** proc dfi ファイルオープン失敗 E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO FileInfo 出力失敗

E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE TimeSlice 出力失敗

E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT Unit 出力失敗

14 ネームスペース

E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH FilePath 出力失敗 E_CIO_WARN_GETUNIT Unit の単位がない

cio Define.h の 112 行で定義されています。

```
113
       E_CIO_SUCCESS
114
115 ,
       E CIO ERROR
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN
116 ,
117 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION
118
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL
119
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION
                                               = 1003
120 ,
                                               = 1004
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY = 1005
121 ,
                                        = 1006
122 ,
        E CIO ERROR READ DFI PREFIX
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT
124
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL
125
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE
                                               = 1009
126 ,
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN
                                               = 1010
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE
E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT
127 ,
                                               = 1011
128 ,
                                                = 1012
129
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK
130 ,
                                               = 1015
131
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME
132
                                               = 1016
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE
E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX
133 ,
                                               = 1017
134 ,
                                               = 1018
135 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX
136
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE
137
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP
                                               = 1021
138
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME
                                               = 1022
                                               = 1023
139 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO MINMAX
       E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN
140 ,
                                               = 1024
                                               = 1025
141 ,
        E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX
142 .
        E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR
143
        E_CIO_ERROR_TEXTPARSER
                                               = 1051
144 ,
        E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO
                                               = 1052
145 ,
        E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH
                                               = 1053
                                               = 1054
146 ,
       E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE
        E CIO ERROR_READ_UNIT
147
148
        E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR
        E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN
149
150
        E_CIO_ERROR_READ_MPI
                                               = 1058
151 ,
        E_CIO_ERROR_READ_PROCESS
                                               = 1059
        E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE
152 ,
                                               = 1900
153 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE
                                               = 2000
154 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1
155
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2
156
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3
                                               = 2003
157
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4
                                               = 2004
158 ,
        E CIO ERROR_READ_SPH_REC5
                                               = 2005
159 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6
                                               = 2006
160 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7
                                               = 2007
161 ,
        E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE
                                               = 2050
        E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN
162
                                               = 2051
163 ,
        E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE
                                               = 2100
        E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD
164 ,
                                               = 2102
165 ,
        E CIO ERROR READ FIELD DATA RECORD
                                               = 2103
166 ,
       E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD = 2104
167 //,
         E_CIO_ERROR_DATATYPE
                                                  = 2500 ///< DataType error
                                               = 3003
        E_CIO_ERROR_MISMATCH_NP_SUBDOMAIN
168
       E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM
169
                                               = 3011
170 ,
        E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM
                                               = 3012
171 ,
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER
                                               = 3013
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT
172
                                               = 3014
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV
174
        E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS
                                               = 3016
175
        E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO
                                               = 3017
                                               = 3100
176
        E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY
177
        E CIO ERROR OPEN FIELDDATA
        E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD
178
                                               = 3102
                                               = 3103
179
        E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD
        E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD = 3104
180
                                    = 3201
181
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1
                                               = 3202
182
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2
183 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3
                                               = 3203
                                               = 3204
184 ,
        E CIO ERROR WRITE SPH REC4
185 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6
186
187
        E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7
188 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY
                                                = 3500
189 ,
                                                = 3501
        E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR
190 .
        E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN
                                                = 3502
191 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_MPI
                                                = 3503
       E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS
```

```
E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID
194 , E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY
195 , E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY
                                                        = 3511
196 ,
      E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR
                                                       = 3512
        E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO
E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT
197 ,
                                                        = 3513
198 ,
                                                       = 3514
        E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE
                                                       = 3515
200 ,
        E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH
                                                       = 3516
201 , F
202 };
       E_CIO_WARN_GETUNIT
                                                        = 4000
```

5.1.2.5 enum CIO::E_CIO_FORMAT

File 形式

列挙型の値

E_CIO_FMT_UNKNOWN 未定 E_CIO_FMT_SPH sph format E_CIO_FMT_BOV bov format

cio_Define.h の 55 行で定義されています。

5.1.2.6 enum CIO::E_CIO_ONOFF

スイッチ on or off

列挙型の値

E_CIO_OFF off **E_CIO_ON** on

cio_Define.h の 63 行で定義されています。

5.1.2.7 enum CIO::E CIO READTYPE

読込みタイプコード

列挙型の値

E_CIO_SAMEDIV_SAMERES 同一分割&同一密度
E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT 同一分割&粗密
E_CIO_DIFFDIV_SAMERES MxN &同一密度
E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT MxN &粗密
E_CIO_READTYPE_UNKNOWN error

cio_Define.h の 102 行で定義されています。

16 ネームスペース

5.1.3 関数

5.1.3.1 std::string CIO::cioPath ConnectPath (std::string dirName, std::string fname) [inline]

cio_PathUtil.h の 169 行で定義されています。

参照先 cioPath getDelimChar(), と cioPath getDelimString().

参照元 cio_DFI::Generate_DFI_Name(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadInit(), と cio_DFI::WriteData().

```
170
        std::string path = dirName;
171
172
173
        const char *p = dirName.c_str();
        if( p[strlen(p)-1] != CIO::cioPath_getDelimChar() )
175
176
         path += CIO::cioPath_getDelimString();
177
178
179
       path += fname;
180
       return path;
182 }
```

5.1.3.2 std::string ClO::cioPath_DirName (const std::string & path, const char dc = cioPath_getDelimChar()) [inline]

cio PathUtil.h の 67 行で定義されています。

参照先 cioPath_isAbsolute().

参照元 cio_DFI::Generate_DFI_Name(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::MakeDirectorySub(), cio_-DFI::ReadData(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
69
        char* name = strdup( path.c_str() );
70
        char* p = name;
71
        for (;; ++p) {
          if ( ! *p ) {
             if ( p > name ) {
75
                char rs[2] = {dc, ' \setminus 0'};
76
                return rs;
77
             } else {
78
               char rs[3] = \{'.', dc, '\setminus 0'\};
                return rs;
80
81
82
          if ( *p != dc ) break;
83
84
        for ( ; *p; ++p );
while ( *--p == dc ) continue;
*++p = '\0';
85
87
88
        while ( --p >= name )
  if ( *p == dc ) break;
89
90
         ++p;
         if ( p == name )
92
93
94
           char rs[3] = \{'.', dc, '\setminus 0'\};
9.5
           return rs;
96
97
        while (--p >= name)
```

```
if ( *p != dc ) break;
100
         ++p;
101
         *p = ' \setminus 0';
102
         if( p == name ) {
103
          char rs[2] = \{dc, ' \setminus 0'\};
104
105
           return rs;
106
107
           std::string s( name );
108
           free( name );
           if( !CIO::cioPath_isAbsolute(s) )
109
110
             const char *q = s.c_str();
if( q[0] != '.' && q[1] != '/' )
111
112
113
114
                char rs[3] = \{'.', dc, '\setminus 0'\};
115
                s = std::string(rs) + s;
             }
116
117
           }
118
           return s;
119
120
```

5.1.3.3 std::string ClO::cioPath_FileName (const std::string & path, const std::string & addext = std::string (""), const char dc = cioPath_getDelimChar()) [inline]

cio_PathUtil.h の 122 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::Generate_DFI_Name(), cio_DFI::ReadInit(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
124
125
         char* name = strdup( path.c_str() );
126
         char* p = name;
127
128
         for ( ; ; ++p ) {
  if ( ! *p ) {
129
130
             if ( p > name ) {
131
               char rs[2] = \{dc, ' \setminus 0'\};
132
                return rs;
133
             } else
134
                return "";
135
136
           if ( *p != dc ) break;
137
138
         for ( ; *p; ++p ) continue;
while ( *--p == dc ) continue;
*++p = '\0';
139
140
141
142
143
         while ( --p >= name )
144
           if ( *p == dc ) break;
145
        ++p;
146
147
         bool add = false;
148
         if ( addext.length() > 0 ) {
149
           const int suffixlen = addext.length();
150
           const int stringlen = strlen( p );
           if ( suffixlen < stringlen ) {
  const int off = stringlen - suffixlen;</pre>
151
152
              if ( strcasecmp( p + off, addext.c_str()) != 0 )
153
                add = true;
155
156
           else
157
                add = true;
158
159
           }
160
162
         std::string s(p);
163
         if( add ) s += addext;
164
165
         free ( name );
166
         return s;
```

5.1.3.4 char CIO::cioPath_getDelimChar() [inline]

cio_PathUtil.h の 21 行で定義されています。

18 ネームスペース

参照元 cioPath_ConnectPath(), cioPath_getDelimString(), と cioPath_isAbsolute().

```
22 {
23 #ifdef WIN32
24 return '\\';
25 #else
26 return '/';
27 #endif
28 }
```

5.1.3.5 std::string CIO::cioPath_getDelimString() [inline]

cio_PathUtil.h の 30 行で定義されています。

参照先 cioPath getDelimChar().

参照元 cioPath_ConnectPath().

5.1.3.6 bool CIO::cioPath_hasDrive (const std::string & path) [inline]

cio PathUtil.hの37行で定義されています。

参照元 vfvPath_emitDrive().

5.1.3.7 bool CIO::cioPath_isAbsolute (const std::string & path) [inline]

cio_PathUtil.h の 57 行で定義されています。

参照先 cioPath_getDelimChar(), と vfvPath_emitDrive().

参照元 cioPath_DirName(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::ReadData(), と cio_DFI::WriteData().

5.1.3.8 std::string CIO::vfvPath_emitDrive(std::string & path) [inline]

cio PathUtil.hの46行で定義されています。

参照先 cioPath_hasDrive().

参照元 cioPath_isAbsolute().

```
47 {
48     // returns drive (ex. 'C:')
49     if ( ! cioPath_hasDrive(path) ) return std::string();
50     std::string driveStr = path.substr(0, 2);
51     path = path.substr(2);
52     return driveStr;
53     }
```

Chapter 6

クラス

6.1 クラス cio_ActiveSubDomain

```
#include <cio_ActiveSubDomain.h>
```

Public メソッド

- cio_ActiveSubDomain ()
- cio_ActiveSubDomain (int pos[3])
- virtual ~cio_ActiveSubDomain ()
- virtual void clear ()
- void SetPos (int pos[3])
- const int * GetPos () const
- bool operator== (cio_ActiveSubDomain dom)
- bool operator!= (cio_ActiveSubDomain dom)

Private 变数

int m_pos [3]領域分割内での位置

6.1.1 説明

ActiveSubDomian class

cio_ActiveSubDomain.h の 19 行で定義されています。

6.1.2 コンストラクタとデストラクタ

6.1.2.1 cio_ActiveSubDomain::cio_ActiveSubDomain()

デフォルトコンストラクタ

cio_ActiveSubDomain.C の 19 行で定義されています。 参照先 clear().

```
20 {
21 clear();
22 }
```

6.1.2.2 cio_ActiveSubDomain::cio_ActiveSubDomain (int pos[3])

コンストラクタ

引数

```
in pos | 領域分割内での位置
```

cio ActiveSubDomain.Cの26行で定義されています。

参照先 SetPos().

```
27 {
28 SetPos(pos);
29 }
```

6.1.2.3 cio_ActiveSubDomain::~cio_ActiveSubDomain() [virtual]

デストラクタ

cio_ActiveSubDomain.Cの33行で定義されています。

```
34 {
35 }
```

6.1.3 関数

6.1.3.1 void cio_ActiveSubDomain::clear() [virtual]

情報のクリア

cio_ActiveSubDomain.Cの39行で定義されています。

参照先 m pos.

参照元 cio_ActiveSubDomain().

```
40 {
41     m_pos[0]=0;
42     m_pos[1]=0;
43     m_pos[2]=0;
```

6.1.3.2 const int * cio_ActiveSubDomain::GetPos () const

位置の取得

戻り値

位置情報整数配列のポインタ

cio_ActiveSubDomain.C の 57 行で定義されています。

参照先 m pos.

参照元 cio_Process::CreateRankMap().

```
58 {
59    return m_pos;
60 }
```

6.1.3.3 bool cio_ActiveSubDomain::operator!= (cio_ActiveSubDomain dom)

比較演算子

引数

in	dom	比較対象の活性サブドメイン情報
----	-----	-----------------

戻り値

true	違う位置情報を持つ
false	同じ位置情報を持つ

cio_ActiveSubDomain.C の 74 行で定義されています。

参照先 m_pos.

```
75 {
76    if( m_pos[0] == dom.m_pos[0] ) return false;
77    if( m_pos[1] == dom.m_pos[1] ) return false;
78    if( m_pos[2] == dom.m_pos[2] ) return false;
79    return true;
80 }
```

6.1.3.4 bool cio_ActiveSubDomain::operator== (cio_ActiveSubDomain dom)

比較演算子

引数

in	dom	比較対象の活性サブドメイン情報
		201111111111111111111111111111111111111

戻り値

true	同じ位置情報を持つ
false	違う位置情報を持つ

cio_ActiveSubDomain.C の 64 行で定義されています。

参照先 m_pos.

```
65 {
66    if( m_pos[0] != dom.m_pos[0] ) return false;
67    if( m_pos[1] != dom.m_pos[1] ) return false;
68    if( m_pos[2] != dom.m_pos[2] ) return false;
69    return true;
70 }
```

6.1.3.5 void cio_ActiveSubDomain::SetPos (int pos[3])

位置のセット

引数

in <i>pos</i>	領域分割内での位置
---------------	-----------

cio_ActiveSubDomain.C の 48 行で定義されています。

参照先 m_pos.

参照元 cio_ActiveSubDomain().

```
49 {
50    m_pos[0] = pos[0];
51    m_pos[1] = pos[1];
52    m_pos[2] = pos[2];
53 }
```

6.1.4 変数

6.1.4.1 int cio_ActiveSubDomain::m_pos[3] [private]

領域分割内での位置

cio_ActiveSubDomain.h の 63 行で定義されています。

参照元 clear(), GetPos(), operator!=(), と SetPos().


このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio ActiveSubDomain.h
- cio_ActiveSubDomain.C

6.2 クラス cio_Array

#include <cio_Array.h>

cio_Array に対する継承グラフ



Public メソッド

virtual ~cio_Array ()

デストラクタ

void * getData (bool extract=false)

データポインタを取得

• CIO::E_CIO_DTYPE getDataType () const

データタイプの取得

char * getDataTypeString () const

データタイプ文字列の取得

• CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE getArrayShape () const

配列形状の取得

• char * getArrayShapeString () const

配列形状文字列の取得

• size_t getGc () const

ガイドセル数を取得

• int getGcInt () const

ガイドセル数を取得 (int 版)

size_t getNcomp () const

成分数を取得

• int getNcompInt () const

成分数を取得 (int 版)

```
    const size_t * getArraySize ()

        格子数を取得

    const int * getArraySizeInt ()

        格子数を取得 (int 版)

    const int * getHeadIndex ()

        head インデクスを取得

    const int * getTailIndex ()

        tail インデクスを取得

    const size_t * _getArraySize ()

         ガイドセルを含んだ格子数を取得

    const int * _getArraySizeInt ()

         ガイドセルを含んだ格子数を取得 (int 版)
   • size_t getArrayLength () const
         配列長を取得

    void setHeadIndex (int head[3])

        head/tail をセット

    virtual int copyArray (cio_Array *dst, bool ignoreGc=false)=0

         配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

    virtual int copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array *dst)=0

         範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

    virtual size t readBinary (FILE *fp, bool bMatchEndian)=0

         配列サイズ分のバイナリデータを読み込み (戻り値は読み込んだ要素数)

    virtual size t writeBinary (FILE *fp)=0

         配列サイズ分のバイナリデータを書き出す (戻り値は読み込んだ要素数)
   template<class T >
     instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t
     ncomp)
   template<class T >
     instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp)

    template<class T >

     instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp)

    template < class T >

     instanceArray (T *data, CIO::E CIO ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp)
Static Public メソッド

    static cio_Array * instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix,

     size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp=1)
         インスタンス

    static cio Array * instanceArray (CIO::E CIO DTYPE dtype, CIO::E CIO ARRAYSHAPE shape, size -

     t sz[3], size t gc, size t ncomp=1)
         インスタンス
   • static cio_Array * instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int
     jx, int kx, int gc, int ncomp=1)
         インスタンス

    static cio_Array * instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3],

     int gc, int ncomp=1)
```

インスタンス
• template < class T >

size_t gc, size_t ncomp=1) インスタンス

Cartesian Input/Output Library に対して Wed Sep 11 2013 14:54:15 に生成されました。 Doxygen

static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx,

```
template<class T >
     static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t
     ncomp=1)
        インスタンス

    template<class T >

     static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int
     ncomp=1)
        インスタンス

    template<class T >

     static cio_Array * instanceArray (T *data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp=1)
        インスタンス
   • static cio_Array * interp_coarse (cio_Array *src, int &err, bool head0start=true)
        粗密データの補間処理を行う
Protected メソッド
   · cio_Array ()
        デフォルトコンストラクタ
   · cio Array (CIO::E CIO DTYPE dtype, CIO::E CIO ARRAYSHAPE shape, size t ix, size t ix, size t kx,
     size_t gc, size_t ncomp=1)
        コンストラクタ
Protected 变数
   • CIO::E_CIO_DTYPE m_dtype
        データタイプ
   • CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE m_shape
        配列形状
   size_t m_gc
        ガイドセル数
   • size_t m_sz [3]
        格子数
   • size t m Sz [4]
        ガイドセルを含んだ格子数
   • size_t m_gcl [4]
        ガイドセル数 (インデクス毎)
   size_t m_ncomp
        成分数
   • int m_gcl
        ガイドセル数 (int)
   • int m_szl [3]
        格子数 (int)
   • int m_Szl [4]
        ガイドセルを含んだ格子数 (int)
   • int m_ncompl
        成分数 (int)

    int m_headIndex [4]

        head インデックス
   • int m tailIndex [4]
        tail インデックス
```

6.2.1 説明

cio_Array.h の 14 行で定義されています。

6.2.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.2.2.1 virtual cio_Array::∼cio_Array() [inline], [virtual]
```

デストラクタ

cio Array.h の 51 行で定義されています。

```
52 {
53 }
```

6.2.2.2 cio_Array::cio_Array() [inline], [protected]

デフォルトコンストラクタ

cio_Array.h の 350 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, m_dtype, m_gc, m_gcl, m_headIndex, m_ncomp, m_shape, m_sz, m_sz, b m_tailIndex.

```
352
         m_dtype = CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
353
         m_shape = CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN;
         m sz[0] = m_sz[1] = m_sz[2] = 0;
354
355
         m_Sz[0] = m_Sz[1] = m_Sz[2] = m_Sz[3] = 0;
356
         m qc = 0;
357
         m_gcl[0] = m_gcl[1] = m_gcl[2] = m_gcl[3] = 0;
358
         m_ncomp = 1;
         m_headIndex[0] = m_headIndex[1] = m_headIndex[2] = m_headIndex[3] = 0;
m_tailIndex[0] = m_tailIndex[1] = m_tailIndex[2] = m_tailIndex[3] = 0;
359
360
361
```

6.2.2.3 cio_Array::cio_Array (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp = 1) [inline], [protected]

コンストラクタ

cio_Array.h の 364 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_dtype, m_gc, m_gcl, m_gcl, m_ncomp, m_ncompl, m_shape, m_sz, m_sz, m_szl, m_szl, と setHeadIndex().

```
371
372
        m_sz[0] = m_sz[0] = ix;
373
         m_sz[1] = m_szI[1] =
374
         m_sz[2] = m_sz[2] = kx;
375
376
         switch(shape)
377
378
         case CIO::E_CIO_IJKN:
379
           m_Sz[0] = m_SzI[0] = ix+2*gc;
           m_Sz[1] = m_SzI[1] = jx+2*gc;
380
           m_Sz[2] = m_SzI[2] = kx+2*gc;
m_Sz[3] = m_SzI[3] = ncomp;
381
382
           m_gcl[0] = gc;
383
           m_{gcl}[1] = gc;
384
           m_{gcl[2]} = gc;
385
386
           m_{gc1[3]} = 0;
387
388
         case CIO::E_CIO_NIJK:
           m_Sz[0] = m_SzI[0] = ncomp;
m_Sz[1] = m_SzI[1] = ix+2*gc;
389
390
391
           m_Sz[2] = m_SzI[2] = jx+2*gc;
392
           m_Sz[3] = m_SzI[3] = kx+2*gc;
```

```
393
          m_gcl[0] = 0;
394
          m_{gcl[1]} = gc;
          m_{gcl[2]} = gc;
395
396
         m_gc1[3] = gc;
397
398
       m_gc = m_gcI = gc;
399
400
       m_ncomp = m_ncompI = ncomp;
401
        m_dtype = dtype;
402
        m_shape = shape;
403
       int head[3]=\{0,0,0\};
404
405
       setHeadIndex(head);
```

6.2.3 関数

6.2.3.1 const size_t* cio_Array::_getArraySize() [inline]

ガイドセルを含んだ格子数を取得

cio_Array.h の 267 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_shape, と m_Sz.

```
269
         switch (m_shape)
270
271
         case CIO::E_CIO_IJKN:
272
         return m_Sz;
break;
273
274
        case CIO::E_CIO_NIJK:
275
         return m_Sz + 1;
break;
276
        1
277
278
        return NULL;
279
```

6.2.3.2 const int* cio_Array::_getArraySizeInt() [inline]

ガイドセルを含んだ格子数を取得 (int 版)

cio_Array.h の 282 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_shape, と m_Szl.

```
284
         switch (m_shape)
285
286
         case CIO::E_CIO_IJKN:
2.87
         return m_SzI;
break;
288
289
        case CIO::E_CIO_NIJK:
290
         return m_SzI + 1;
break;
291
292
293
        return NULL;
      }
294
```

6.2.3.3 virtual int cio_Array::copyArray (cio Array * dst, bool ignoreGc = false) [pure virtual]

配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

cio_TypeArray<T>で実装されています。

参照元 cio_DFI_BOV::read_Datarecord(), cio_DFI_SPH::read_Datarecord(), cio_DFI::ReadData(), と cio_DFI::WriteData().

6.2.3.4 virtual int cio_Array::copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array * dst) [pure virtual]

範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー) cio_TypeArray< T >で実装されています。

```
6.2.3.5 size_t cio_Array::getArrayLength() const [inline]
```

配列長を取得

cio_Array.h の 297 行で定義されています。

参照先 m_Sz.

参照元 cio_DFI_BOV::read_Datarecord(), と cio_DFI_SPH::read_Datarecord().

```
298 {
299     size_t nw = 1;
300     for(int i=0;i<4;i++)
301     {
302         nw *= m_Sz[i];
303     }
304     return nw;
305 }</pre>
```

6.2.3.6 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE cio_Array::getArrayShape() const [inline]

配列形状の取得

cio_Array.h の 180 行で定義されています。

参照先 m_shape.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

```
181  {
182          return m_shape;
183     }
```

6.2.3.7 char* cio_Array::getArrayShapeString() const [inline]

配列形状文字列の取得

cio Array.h の 186 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, と m_shape.

```
187
188
        switch (m_shape)
189
190
        case CIO::E_CIO_IJKN:
191
         return "IJKN";
192
         break:
193
        case CIO::E CIO NIJK:
194
         return "NIJK";
195
          break;
196
        return "Unknown";
197
     }
198
```

6.2.3.8 const size_t* cio_Array::getArraySize() [inline]

格子数を取得

cio_Array.h の 225 行で定義されています。

参照先 m_sz.

```
226  {
227     return m_sz;
228  }
```

6.2.3.9 const int* cio_Array::getArraySizeInt() [inline]

格子数を取得 (int 版)

cio_Array.h の 231 行で定義されています。

参照先 m szl.

```
232  {
233     return m_szI;
234  }
```

6.2.3.10 cio_Array::getData (bool extract = false)

データポインタを取得

cio_Array_inline.h の 236 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CI

参照元 interp_coarse(), と cio_DFI::ReadData().

```
237 {
238
      switch( m_dtype )
      case CIO::E_CIO_INT8:
241
          cio_TypeArray<char> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<char>*>(this);
2.42
          return ptr->getData( extract );
243
244
245
        break;
246
      case CIO::E_CIO_INT16:
247
248
          cio_TypeArray<short> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<short>*>(this);
249
          return ptr->getData( extract );
250
251
        break;
252
      case CIO::E_CIO_INT32:
253
254
         cio_TypeArray<int> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<int>*>(this);
255
         return ptr->getData( extract );
256
257
        break;
258
      case CIO::E_CIO_INT64:
259
260
        cio_TypeArray<long long> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<long long>*>(this);
261
          return ptr->getData( extract );
262
263
       break:
      case CIO::E_CIO_UINT8:
264
265
266
         cio_TypeArray<unsigned char> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned char>*>(this);
267
          return ptr->getData( extract );
268
269
       break;
270
      case CIO::E_CIO_UINT16:
271
272
         cio_TypeArray<unsigned short> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned short>*>(this);
273
          return ptr->getData( extract );
275
       break;
276
      case CIO::E_CIO_UINT32:
277
278
         cio_TypeArray<unsigned int> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned int>*>(this);
279
          return ptr->getData( extract );
280
```

```
281
       break;
      case CIO::E_CIO_UINT64:
282
283
284
          cio_TypeArray<unsigned long long> *ptr = dynamic_cast<</pre>
      cio_TypeArray<unsigned long long>*>(this);
285
          return ptr->getData( extract );
286
287
      case CIO::E_CIO_FLOAT32:
288
289
290
          cio_TypeArray<float> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<float>*>(this);
291
          return ptr->getData( extract );
292
293
294
      case CIO::E_CIO_FLOAT64:
295
          cio_TypeArray<double> *ptr = dynamic_cast<cio_TypeArray<double>*>(this);
296
297
          return ptr->getData( extract );
298
299
        break;
300
     }
301
302
     return NULL;
303 }
```

6.2.3.11 CIO::E_CIO_DTYPE cio_Array::getDataType() const [inline]

データタイプの取得

cio Array.h の 135 行で定義されています。

参照先 m_dtype.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray(), と interp_coarse().

```
136  {
137          return m_dtype;
138     }
```

6.2.3.12 char* cio_Array::getDataTypeString() const [inline]

データタイプ文字列の取得

cio Array.h の 141 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, と m_dtype.

```
142
143
        switch( m_dtype )
144
        case CIO::E_CIO_INT8:
145
         return "INT8";
break;
146
147
148
        case CIO::E_CIO_INT16:
         return "INT16";
149
150
          break;
        case CIO::E_CIO_INT32:
    return "INT32";
151
152
153
          break;
154
        case CIO::E_CIO_INT64:
          return "INT64";
155
156
          break;
157
        case CIO::E_CIO_UINT8:
158
          return "UINT8";
159
          break;
160
        case CIO::E_CIO_UINT16:
161
         return "UINT16";
162
          break;
163
        case CIO::E_CIO_UINT32:
164
          return "UINT32";
165
          break:
166
        case CIO::E_CIO_UINT64:
167
          return "UINT64";
```

```
168
        break;
169
      case CIO::E_CIO_FLOAT32:
      return "FLOAT32";
break;
170
171
      case CIO::E_CIO_FLOAT64:
   return "FLOAT64";
   break;
172
173
174
175
176
      return "Unknown";
177
6.2.3.13 size_t cio_Array::getGc( ) const [inline]
ガイドセル数を取得
cio_Array.h の 201 行で定義されています。
参照先 m gc.
202
6.2.3.14 int cio_Array::getGcInt( ) const [inline]
ガイドセル数を取得 (int 版)
cio_Array.h の 207 行で定義されています。
参照先 m_gcl.
参照元 cio TypeArray< T >::copyArray().
208 {
   return m_gcI;
209
6.2.3.15 const int* cio_Array::getHeadIndex( ) [inline]
head インデクスを取得
cio Array.h の 237 行で定義されています。
参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_headIndex, と m_shape.
参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().
238
239
      switch(m_shape)
240
       case CIO::E_CIO_IJKN:
      return m_headIndex;
break;
242
243
244
       case CIO::E_CIO_NIJK:
       return m_headIndex + 1;
break;
245
246
248
       return NULL;
249
6.2.3.16 size_t cio_Array::getNcomp() const [inline]
```

成分数を取得

cio_Array.h の 213 行で定義されています。

参照先 m_ncomp.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

6.2.3.17 int cio_Array::getNcompInt() const [inline]

成分数を取得 (int 版)

cio_Array.h の 219 行で定義されています。

参照先 m ncompl.

```
220  {
221     return m_ncompI;
222  }
```

6.2.3.18 const int* cio_Array::getTailIndex() [inline]

tail インデクスを取得

cio_Array.h の 252 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_shape, と m_tailIndex.

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

```
253
254
        switch(m_shape)
255
256
        case CIO::E_CIO_IJKN:
257
         return m_tailIndex;
258
         break;
259
        case CIO::E CIO NIJK:
        return m_tailIndex + 1;
break;
260
261
262
263
        return NULL;
264
```

6.2.3.19 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio_Array_inline.h の 22 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, m_gcl, と m_Sz.

参照元 interp_coarse(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), と cio_DFI::WriteData().

```
29 {
30    cio_Array *ptr = NULL;
31    switch( dtype )
32    {
33    case CIO::E_CIO_INT8:
34     ptr = new cio_TypeArray<char>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
35    break;
36    case CIO::E_CIO_INT16:
37    ptr = new cio_TypeArray<short>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
38    break;
39    case CIO::E_CIO_INT32:
```

```
40
       ptr = new cio_TypeArray<int>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
42
     case CIO::E_CIO_INT64:
43
      ptr = new cio_TypeArray<long long>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
44
       break;
45
    case CIO::E CIO UINT8:
46
      ptr = new cio_TypeArray<unsigned char>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
48
   case CIO::E_CIO_UINT16:
49
      ptr = new cio_TypeArray<unsigned short>(dtype,shape,ix,jx,kx,gc,ncomp);
       break:
50
    case CIO::E CIO UINT32:
51
     ptr = new cio_TypeArray<unsigned int>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
       break;
    case CIO::E_CIO_UINT64:
55
     ptr = new cio_TypeArray<unsigned long long>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
56
       break:
    case CIO::E CIO FLOAT32:
57
58
      ptr = new cio_TypeArray<float>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
       break;
   case CIO::E_CIO_FLOAT64:
61
     ptr = new cio_TypeArray<double>(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
62
       break;
6.3
64
65 #ifdef _CIO_DEBUG
    if( ptr )
67
       printf("dtype = %d\n",(int)dtype);
printf("shape = %d\n",(int)shape);
printf("ixjxkx = %d %d %d\n",(int)ix,(int)jx,(int)kx);
68
69
70
       printf("gc = %d\n", (int)gc);
72
       printf("ncomp = %d\n", (int) ncomp);
       size_t *m_Sz=ptr->m_Sz;
73
       size_t *m_gcl=ptr->m_gcl;
printf("Sz = %d %d %d %d\n",(int)m_Sz[0],(int)m_Sz[1],(int)m_Sz[2],(int)m_Sz[3]);
74
75
       76
78 #endif
79
80
     return ptr;
81 }
```

6.2.3.20 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio Array inline.h の 85 行で定義されています。

```
90 {
91    return instanceArray(dtype,shape,sz[0],sz[1],sz[2],gc,ncomp);
92 }
```

6.2.3.21 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio_Array_inline.h の 96 行で定義されています。

```
103 {
104    return instanceArray(dtype, shape, size_t(ix), size_t(jx), size_t(kx), size_t(gc), size_t(ncomp));
105 }
```

6.2.3.22 cio_Array::instanceArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

cio_Array_inline.h の 109 行で定義されています。

```
114 {
115    return instanceArray(dtype, shape, size_t(sz[0]), size_t(sz[1]), size_t(sz[2]), size_t(gc), size_t(ncomp));
116 }
```

6.2.3.23 template < class T > static cio_Array* cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size t ix, size t jx, size t kx, size t gc, size t ncomp = 1) [static]

インスタンス

6.2.3.24 template < class T > static cio_Array* cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp = 1) [static]

インスタンス

6.2.3.25 template < class T > static cio_Array* cio_Array*:instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

6.2.3.26 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp)

cio_Array_inline.h の 121 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, C-IO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_C-IO_UINT64, CIO::E_CIO_UINT8, m_gcl, と m_Sz.

```
128 {
129
      cio Arrav *ptr = NULL;
130
      CIO::E_CIO_DTYPE dtype = CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
131
132
      if( typeid(data) == typeid(char*) )
133
        dtype = CIO::E_CIO_INT8;
134
135
      else if( typeid(data) == typeid(short*) )
136
137
138
        dtype = CIO::E_CIO_INT16;
139
140
      else if( typeid(data) == typeid(int*) )
141
142
        dtype = CIO::E_CIO_INT32;
143
      else if( typeid(data) == typeid(long long*) )
144
145
146
        dtype = CIO::E_CIO_INT64;
147
148
      else if( typeid(data) == typeid(unsigned char*) )
149
150
        dtype = CIO::E_CIO_UINT8;
151
152
      else if( typeid(data) == typeid(unsigned short*) )
153
154
        dtype = CIO::E CIO UINT16;
155
156
      else if( typeid(data) == typeid(unsigned int*) )
157
        dtype = CIO::E_CIO_UINT32;
158
159
      else if( typeid(data) == typeid(unsigned long long*) )
160
161
        dtype = CIO::E_CIO_UINT64;
162
163
164
      else if( typeid(data) == typeid(float*) )
165
        dtype = CIO::E_CIO_FLOAT32;
166
167
168
      else if( typeid(data) == typeid(double*) )
```

```
169
       {
170
         dtype = CIO::E_CIO_FLOAT64;
171
172
173
       if ( dtype != CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN )
174
175
         ptr = new cio_TypeArray<T>(data, dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp);
176
177
178 #ifdef _CIO_DEBUG
179
       if( ptr )
180
      {
         printf("dtype = %d\n", (int)dtype);
printf("shape = %d\n", (int) shape);
181
182
183
         printf("ixjxkx = %d %d %d\n", (int) ix, (int) jx, (int)kx);
         printf("gc = %d\n", (int)gc);
printf("ncomp = %d\n", (int)ncomp);
184
185
         size_t *m_Sz=ptr->m_Sz;
size_t *m_gcl=ptr->m_gcl;
186
187
         printf("Sz = %d %d %d %d)n", (int)m_Sz[0], (int)m_Sz[1], (int)m_Sz[2], (int)m_Sz[3]);
189
         printf("gcl = %d %d %d %d\n", (int)m_gcl[0], (int)m_gcl[1], (int)m_gcl[2], (int)m_gcl[3]);
190
191 #endif
192
193
      return ptr;
194 }
```

6.2.3.27 template < class T > static cio_Array* cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp = 1) [static]

インスタンス

- 6.2.3.28 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t sz[3], size_t gc, size_t ncomp)
- cio_Array_inline.h の 199 行で定義されています。

```
204 {
205   return instanceArray(data,shape,sz[0],sz[1],sz[2],gc,ncomp);
206 }
```

- 6.2.3.29 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int ix, int jx, int kx, int gc, int ncomp)
- cio Array inline.h の 211 行で定義されています。

```
218 {
219    return instanceArray(data,shape,size_t(ix),size_t(jx),size_t(kx),size_t(gc),size_t(ncomp));
220 }
```

- 6.2.3.30 template < class T > cio_Array::instanceArray (T * data, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, int sz[3], int gc, int ncomp)
- cio_Array_inline.h の 225 行で定義されています。

```
230 {
231   return instanceArray(data, shape, size_t(sz[0]), size_t(sz[1]), size_t(sz[2]), size_t(gc), size_t(ncomp));
232 }
```

6.2.3.31 cio_Array::interp_coarse(cio_Array * src, int & err, bool headOstart = true) [static]

粗密データの補間処理を行う

cio Array inline.h の 467 行で定義されています。

参照先 cio_interp_ijkn_r4_(), cio_interp_ijkn_r8_(), cio_interp_nijk_r4_(), cio_interp_nijk_r8_(), CIO::E_CIO_FLO-AT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_IJKN, getData(), getDataType(), instanceArray(), と setHeadIndex().

参照元 cio_DFI::ReadData().

```
468 {
      err = 1;
469
470
      // データタイプ
      // 実数型のみ対応
472
473
      CIO::E_CIO_DTYPE dtype = src->getDataType();
      if( dtype != CIO::E_CIO_FLOAT32 && dtype != CIO::E_CIO_FLOAT64 )
474
475
476
        err = -1;
477
        return NULL;
478
479
      // 配列形状
480
481
      CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape = src->getArrayShape();
482
483
484
      // 成分数は 1 か 3 のみ対応
      int ncomp = src->getNcomp();
if( ncomp != 1 && ncomp != 3 )
485
486
487
488
        err = -1;
489
        return NULL;
490
491
492
      // その他の情報の取得
493
      int gcS = src->getGc();
      void *ptrS = src->getData();
const int *szS = src->getArraySizeInt();
494
495
      const int *headS = src->getHeadIndex();
496
      const int *tailS = src->getTailIndex();
497
498
      // 密配列のインスタンス
499
500
      int gcD = gcS\star2;
      int szD[3] = {szS[0]*2, szS[1]*2, szS[2]*2};
501
502
      cio_Array *dst = cio_Array::instanceArray( dtype, shape, szD, gcD, ncomp );
503
      void *ptrD = dst->getData();
504
505
      // head インデクスのセット
506
      int headD[31:
      for( int i=0;i<3;i++ )</pre>
507
508
509
        headD[i] = headS[i] *2;
510
        if( !headOstart )
511
512
          headD[i] -= 1;
513
514
515
      dst->setHeadIndex( headD );
      // f90 コードのコール (配列形状、実数型毎)
517
518
      if( shape == CIO::E_CIO_IJKN )
519
520
        if ( dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 )
521
522
          cio_interp_ijkn_r4_(szS,&gcS,szD,&gcD,&ncomp,(float*)ptrS,(float*)ptrD);
523
524
        else
525
526
          cio interp ijkn r8 (szS,&qcS,szD,&qcD,&ncomp,(double*)ptrS,(double*)ptrD);
527
528
529
      else
530
531
        if( dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 )
532
533
          cio_interp_nijk_r4_(szS,&gcS,szD,&gcD,&ncomp,(float*)ptrS,(float*)ptrD);
534
535
536
537
          cio_interp_nijk_r8_(szS,&gcS,szD,&gcD,&ncomp,(double*)ptrS,(double*)ptrD);
538
539
      }
```

```
541 return dst;
542 }
```

6.2.3.32 virtual size_t cio_Array::readBinary (FILE * fp, bool bMatchEndian) [pure virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを読み込み(戻り値は読み込んだ要素数)

cio_TypeArray<T>で実装されています。

参照元 cio DFI BOV::read Datarecord(), と cio DFI SPH::read Datarecord().

6.2.3.33 void cio_Array::setHeadIndex (int head[3]) [inline]

head/tail をセット

cio_Array.h の 308 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_NIJK, m_headIndex, m_shape, m_sz, と m_tailIndex.

参照元 cio_Array(), interp_coarse(), cio_DFI_BOV::read_Datarecord(), cio_DFI_SPH::read_Datarecord(), cio_DFI::ReadData(), と cio_DFI::ReadFieldData().

```
309
310
        switch (m_shape)
311
        case CIO::E CIO IJKN:
312
313
          m headIndex[0] = head[0];
          m_headIndex[1] = head[1];
314
315
          m_headIndex[2] = head[2];
          m_headIndex[3] = 0;
m_tailIndex[0] = m_headIndex[0] + m_sz[0] - 1;
316
317
318
          m_{tailIndex[1]} = m_{headIndex[1]} + m_{sz[1]} - 1;
          m_tailIndex[2] = m_headIndex[2] + m_sz[2] - 1;
319
          m_tailIndex[3] = 0;
321
322
        case CIO::E_CIO_NIJK:
          m_headIndex[0] = 0;
m_headIndex[1] = head[0];
323
324
325
          m_headIndex[2] = head[1];
326
          m_headIndex[3] = head[2];
          m_tailIndex[0] = 0;
328
          m_{tailIndex[1]} = m_{headIndex[1]} + m_{sz[0]} - 1;
          m_tailIndex[2] = m_headIndex[2] + m_sz[1] - 1;
329
          m_{tailIndex[3]} = m_{headIndex[3]} + m_{sz[2]} - 1;
330
331
      }
332
```

6.2.3.34 virtual size_t cio_Array::writeBinary (FILE * fp) [pure virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを書き出す(戻り値は読み込んだ要素数)

cio_TypeArray<T>で実装されています。

参照元 cio DFI BOV::write DataRecord(), と cio DFI SPH::write DataRecord().

6.2.4 変数

6.2.4.1 CIO::E CIO DTYPE cio_Array::m_dtype [protected]

データタイプ

cio_Array.h の 416 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), getDataType(), と getDataTypeString().

```
40
6.2.4.2 size_t cio_Array::m_gc [protected]
ガイドセル数
cio Array.h の 422 行で定義されています。
参照元 cio_Array(), cio_TypeArray< T >::cio_TypeArray(), と getGc().
6.2.4.3 int cio_Array::m_gcl [protected]
ガイドセル数 (int)
cio_Array.h の 438 行で定義されています。
参照元 cio_Array(), と getGcInt().
6.2.4.4 size_t cio_Array::m_gcl[4] [protected]
ガイドセル数 (インデクス毎)
cio_Array.h の 431 行で定義されています。
参照元 cio_Array(), と instanceArray().
6.2.4.5 int cio_Array::m_headIndex[4] [protected]
head インデックス
cio_Array.h の 451 行で定義されています。
参照元 cio_Array(), getHeadIndex(), と setHeadIndex().
6.2.4.6 size_t cio_Array::m_ncomp [protected]
成分数
cio Array.h の 434 行で定義されています。
参照元 cio_Array(), cio_TypeArray< T >::cio_TypeArray(), と getNcomp().
6.2.4.7 int cio_Array::m_ncompl [protected]
```

成分数 (int)

cio Array.h の 447 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), と getNcompInt().

6.2.4.8 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE cio_Array::m_shape [protected]

配列形状

cio_Array.h の 419 行で定義されています。

参照元 _getArraySize(), _getArraySizeInt(), cio_Array(), getArrayShape(), getArrayShapeString(), getHeadIndex(), getTailIndex(), \(\set\) setHeadIndex().

6.2.4.9 size_t cio_Array::m_sz[3] [protected]

格子数

cio_Array.h の 425 行で定義されています。

参照元 cio Array(), cio TypeArray< T >::cio TypeArray(), getArraySize(), と setHeadIndex().

6.2.4.10 size_t cio_Array::m_Sz[4] [protected]

ガイドセルを含んだ格子数

cio_Array.h の 428 行で定義されています。

参照元 _getArraySize(), cio_Array(), getArrayLength(), と instanceArray().

6.2.4.11 int cio_Array::m_szl[3] [protected]

格子数 (int)

cio_Array.h の 441 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), と getArraySizeInt().

6.2.4.12 int cio_Array::m_Szl[4] [protected]

ガイドセルを含んだ格子数 (int)

cio Array.h の 444 行で定義されています。

参照元 _getArraySizeInt(), と cio_Array().

6.2.4.13 int cio_Array::m_tailIndex[4] [protected]

tail インデックス

cio_Array.h の 454 行で定義されています。

参照元 cio_Array(), getTailIndex(), と setHeadIndex().


このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio Array.h
- cio_Array_inline.h


6.3 クラス cio DFI

#include <cio_DFI.h>

cio_DFI に対する継承グラフ



cio_DFI のコラボレーション図



Public メソッド

- cio DFI ()
- ~cio DFI ()
- const cio_FileInfo * GetcioFileInfo ()

cioFileInfo クラスのポインタを取得

const cio_FilePath * GetcioFilePath ()

cio_FilePath クラスのポインタを取得

• const cio_Unit * GetcioUnit ()

cio_Unit クラスのポインタを取得

• const cio_Domain * GetcioDomain ()

cio_Domain クラスのポインタ取得

const cio_MPI * GetcioMPI ()

cio_MPI クラスのポインタ取得

• const cio_TimeSlice * GetcioTimeSlice ()

cio_TimeSlice クラスのポインタ取得

• const cio_Process * GetcioProcess ()

cio_Process クラスのポインタ取得

template<class TimeT, class TimeAvrT >
 void * ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE &ret, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3],
 const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT &time, const bool mode, unsigned &step_avr,
 TimeAvrT &time_avr)

read field data record (template function)

• template < class T , class TimeT , class TimeAvrT >

CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadData (T *val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT &time, const bool mode, unsigned &step_avr, TimeAvrT &time avr)

read field data record (template function)

CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadData (cio_Array *val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], double &time, const bool mode, unsigned &step_avr, double &time_avr)

read field data record

• template < class T , class TimeT , class TimeAvrT >

CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteData (const unsigned step, TimeT time, const int sz[3], const int nComp, const int gc, T *val, T *minmax=NULL, bool force=true, bool avr_mode=true, unsigned step_avr=0, TimeAvrT time_avr=0.0)

write field data record (template function)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteData (const unsigned step, const int gc, double time, cio_Array *val, double *minmax, const bool avr mode, const unsigned step avr, double time avr, bool force)

write field data record

CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host=false, float *org=NU-LL)

proc DFI ファイル出力コントロール (float)

CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host=false, double *org=N-ULL)

proc DFI ファイル出力コントロール (double 版)

std::string GetArrayShapeString ()

配列形状を文字列で返す

CIO::E CIO ARRAYSHAPE GetArrayShape ()

配列形状を返す

std::string GetDataTypeString ()

get DataType (データタイプの取り出し関数)

CIO::E_CIO_DTYPE GetDataType ()

get DataType (データタイプの取り出し関数)

int GetNumComponent ()

get Number of Component (成分数の取り出し関数)

int * GetDFIGlobalVoxel ()

DFI Domain のGlobalVoxel の取り出し

int * GetDFIGlobalDivision ()

DFI Domain のGlobalDivision の取り出し

void AddUnit (const std::string Name, const std::string Unit, const std::string BaseName, const double Base-Value, const std::string DiffName="", const double DiffValue=0.0)

Uuit をセットする

void SetTimeSliceFlag (const CIO::E_CIO_ONOFF ONOFF)

TimeSlice OnOff フラグをセットする

void setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

FileInfo の成分名を登録する

std::string getComponentVariable (int pcomp)

FileInfo の成分名を取得する

• CIO::E_CIO_ERRORCODE getVectorMinMax (const unsigned step, double &vec_min, double &vec_max)

DFI に出力されている minmax の合成値を取得

- CIO::E_CIO_ERRORCODE getMinMax (const unsigned step, const int compNo, double &min_value, double &max value)
- CIO::E_CIO_ERRORCODE CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3],
 CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector< int > &readRankList)

読込みランクリストの作成

void setIntervalStep (int interval_step, int base_step=0, int start_step=0, int last_step=-1)

出力インターバルステップの登録

• void setIntervalTime (double interval_time, double dt, double base_time=0.0, double start_time=0.0, double last time=-1.0)

インターバルタイムの登録

bool normalizeTime (const double scale)

インターバルの計算に使われる全ての時間をスケールで無次元化する

void normalizeBaseTime (const double scale)

インターバルの base time をスケールで無次元化する

void normalizeIntervalTime (const double scale)

インターバルの interval をスケールで無次元化する

void normalizeStartTime (const double scale)

インターバルの start_time をスケールで無次元化する

void normalizeLastTime (const double scale)

インターバルの last_time をスケールで無次元化する

void normalizeDelteT (const double scale)

インターバルのDetlaT をスケールで無次元化する

• template<class TimeT , class TimeAvrT >

CIO_INLINE void * ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE &ret, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT &time, const bool mode, unsigned &step_avr, TimeAvrT &time_avr)

- template < class T , class TimeT , class TimeAvrT >

CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadData (T *val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT &time, const bool mode, unsigned &step avr, TimeAvrT &time avr)

• template<class T , class TimeT , class TimeAvrT >

CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteData (const unsigned step, TimeT time, const int sz[3], const int nComp, const int gc, T *val, T *minmax, bool force, const bool avr_mode, const unsigned step_avr, TimeAvrT time avr)

Static Public メソッド

 static cio_DFI * ReadInit (const MPI_Comm comm, const std::string dfifile, const int G_Voxel[3], const int G_Div[3], CIO::E_CIO_ERRORCODE &ret)

read インスタンス

static std::string Generate_DFI_Name (const std::string prefix)

出力DFI ファイル名を作成する

static cio_DFI * WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const float pitch[3], const float G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF TSliceOnOff)

write インスタンス float 型

static cio_DFI * WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const double pitch[3], const double G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF TSliceOnOff)

write インスタンス double 型

static CIO::E_CIO_DTYPE ConvDatatypeS2E (const std::string datatype)

データタイプを文字列から e_num 番号に変換

static std::string ConvDatatypeE2S (const CIO::E_CIO_DTYPE Dtype)

データタイプを e_num 番号から文字列に変換

static std::string getVersionInfo ()

Protected メソッド

virtual cio_Array * ReadFieldData (std::string fname, const unsigned step, double &time, const int sta[3], const int end[3], const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], bool avr_mode, unsigned &avr_step, double &avr_time, CIO::E_CIO_ERRORCODE &ret)

read field data record(sph or bov)

• virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE read_HeaderRecord (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double &time)=0

フィールドデータファイルのヘッダーレコード読込み

• virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE read_Datarecord (FILE *fp, bool matchEndian, cio_Array *buf, int head[3], int nz, cio_Array *&src)=0

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE read_averaged (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned &avr_step, double &avr_time)=0

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteFieldData (std::string fname, const unsigned step, double time, cio Array *val, const bool mode, const unsigned step avr, const double time avr)

write field data record (double)

 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE write_HeaderRecord (FILE *fp, const unsigned step, const double time, const int RankID)=0

SPH ヘッダファイルの出力

virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE write_DataRecord (FILE *fp, cio_Array *val, const int gc, const int Rank-ID)=0

SPH データレコードの出力

virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE write_averaged (FILE *fp, const unsigned step_avr, const double time_avr)=0

Average レコードの出力

· void cio Create dfiProcessInfo (const MPI Comm comm, cio Process &G Process)

Create Process

 CIO::E_CIO_READTYPE CheckReadType (const int G_voxel[3], const int DFI_GlobalVoxel[3], const int G_-Div[3], const int DFI_GlobalDivision[3])

読込み判定判定

void CreateReadStartEnd (bool isSame, const int head[3], const int tail[3], const int gc, const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], const int DFI_gc, const CIO::E_CIO_READTYPE readflag, int copy_sta[3], int copy_end[3], int read_end[3])

フィールドデータの読込み範囲を求める

• CIO::E_CIO_ERRORCODE WriteIndexDfiFile (const std::string dfi_name)

index DFIファイル出力

• std::string Generate_FieldFileName (int RankID, int step, const bool mio)

フィールドデータ (SPH,BOV) ファイル名の作成

int MakeDirectory (const std::string path)

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectorySub を呼出して作成)

int MakeDirectoryPath ()

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectory 関数を呼出して作成)

• std::string Generate Directory Path ()

dfi のパスとDirectoryPath を連結する関数

Static Protected メソッド

static int get_cio_Datasize (CIO::E_CIO_DTYPE Dtype)

データタイプ毎のサイズを取得

static int MakeDirectorySub (std::string path)

ディレクトリパスの作成 (system 関数 mkdir で作成)

Protected 变数

• MPI_Comm m_comm

MPI コミュニケータ

std::string m_directoryPath

index dfi ファイルのディレクトリパス

• std::string m indexDfiName

index dfi ファイル名

CIO::E_CIO_READTYPE m_read_type

読込みタイプ

• int m_RankID

ランク番号

cio_FileInfo DFI_Finfo

FileInfo class.

· cio_FilePath DFI_Fpath

FilePath class.

• cio_Unit DFI_Unit

Unit class.

• cio_Domain DFI_Domain

Domain class.

• cio_MPI DFI_MPI

MPI class.

• cio_TimeSlice DFI_TimeSlice

TimeSlice class.

• cio_Process DFI_Process

Process class.

vector< int > m_readRankList

読込みランクリスト

· cio Interval Mngr m intervalMngr

インターバルマネージャー

6.3.1 説明

CIO main class

cio_DFI.h の 46 行で定義されています。

6.3.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.3.2.1 cio_DFI::cio_DFI()
```

コンストラクタ

cio_DFI.C の 23 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN, m_RankID, と m_read_type.

```
24 {
25
26 m_read_type = CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN;
27 m_RankID = 0;
28
29 }
```

```
6.3.2.2 cio_DFI::∼cio_DFI ( )
```

デストラクタ

cio_DFI.C の 34 行で定義されています。

```
35 {
36
37 }
```

6.3.3 関数

6.3.3.1 void cio_DFI::AddUnit (const std::string *Name*, const std::string *Unit*, const std::string *BaseName*, const double *BaseValue*, const std::string *DiffName* = " ", const double *DiffValue* = 0 . 0)

Uuit をセットする

引数

in	Name	追加する単位系 ("Length","Velocity",")
in	Unit	単位ラベル ("M","CM","MM","M/S"",)
in	BaseName	代表値名 ("L0","V0",,,)
in	Base Value	代表値値
in	DiffName	差があるときの名前 ("DiffPrs","DiffTemp"",)
in	DiffValue	差の値

UnitElem の生成

UnilList へのセット

cio DFI.Cの847行で定義されています。

参照先 DFI_Unit, と cio_Unit::UnitList.

```
853 {
854
856    cio_UnitElem unit = cio_UnitElem(Name,Unit,BaseName,BaseValue,DiffName,DiffValue);
857
859    DFI_Unit.UnitList.insert(map<std::string,cio_UnitElem>::value_type(Name,unit));
860
861 }
```

6.3.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector < int > & readRankList)

読込みランクリストの作成

RankList があるかないか判定しないときは新規にRankList を生成し それをもとにランクマップの生成、読込みランクリスト readRankList を生成する

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
in	head	ソルバーのHeadIndex
in	tail	ソルバーのTailIndex
in	readflag	
out	readRankList	読込みランクリスト

戻り値

error code

cio_DFI.C の 914 行で定義されています。

参照先 cio_Process::CheckReadRank(), と DFI_Process.

```
919 {
920
921     return DFI_Process.CheckReadRank(dfi_domain,head,tail,readflag,readRankList);
922
923 }
```

6.3.3.3 CIO::E_CIO_READTYPE cio_DFI::CheckReadType (const int *G_voxel[3]*, const int *DFI_GlobalVoxel[3]*, const int *G_Div[3]*, const int *DFI_GlobalDivision[3]*) [protected]

読込み判定判定

引数

ſ	in	G_voxel	計算空間全体のボクセルサイズ(自)
	in	DFI_GlobalVoxel	計算空間全体のボクセルサイズ(DFI)
	in	G_Div	分割数 (自)
	in	DFI_Global-	分割数(DFI)
		Division	

戻り値

読込みタイプコード

cio_DFI.C の 584 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, と CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES.

参照元 ReadData(), と ReadInit().

```
588 {
589
590
      bool isSameDiv=true;
592
      //分割数チェック
593
       for(int i=0; i<3; i++ ) {</pre>
        if( DFI_GlobalDivision[i] != G_Div[i] ) {
594
595
           isSameDiv = false:
596
597
598
      if( isSameDiv ) {
   if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]
      G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1]
   G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2]
599
600
                                                        & &
601
                                                        & &
                                                        ) return CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES;
602
603
604
         if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]*2 &&
              G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1] *2 &&
G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2] *2 ) return
605
606
      CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT;
607
        if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]
608
609
              G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1]
610
              G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2]
                                                       ) return CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES;
611
612
         if( G_voxel[0] == DFI_GlobalVoxel[0]*2 &&
              G_voxel[1] == DFI_GlobalVoxel[1] *2 &&
613
              G_voxel[2] == DFI_GlobalVoxel[2]*2 ) return
614
      CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT;
615
616
617
      return CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN;
618 }
```

6.3.3.4 void cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo (const MPI_Comm comm, cio_Process & G_Process)

[protected]

Create Process.

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
out	G_Process	Process class

cio_DFI.C の 531 行で定義されています。

参照先 DFI_Process, cio_Rank::HeadIndex, MPI_Comm_rank(), MPI_Comm_size(), MPI_Gather(), MPI_INT, cio-Rank::RankID, cio-Process::RankList, cio-Rank::TailIndex, と cio-Rank::VoxelSize.

参照元 WriteProcDfiFile().

```
533 {
534
535
      cio_Rank G_Rank;
536
      int RankID;
538
      MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
539
540
      int nrank;
541
      MPI_Comm_size( comm, &nrank );
542
543
      if( nrank > 1 ) {
544
        int *headtail = NULL;
545
        if(RankID == 0) {
546
          headtail = new int[6*nrank];
547
548
549
        int sbuff[6];
        for(int i=0; i<3; i++) {
   sbuff[i] = DFI_Process.RankList[RankID].HeadIndex[i];</pre>
550
551
552
          sbuff[i+3] = DFI_Process.RankList[RankID].TailIndex[i];
553
554
555
        MPI_Gather(sbuff, 6, MPI_INT, headtail, 6, MPI_INT, 0, comm);
556
557
        if(RankID == 0) {
558
           for(int i=0; i<nrank; i++) {</pre>
559
             G_Rank.RankID=i;
560
             for(int j=0; j<3; j++) {
               G_Rank.HeadIndex[j]=headtail[i*6+j];
561
562
               G_Rank.TailIndex[j]=headtail[i*6+j+3];
563
                \begin{tabular}{ll} G_Rank.VoxelSize[j] = G_Rank.TailIndex[j] - G_Rank.HeadIndex[j] + 1; \end{tabular} 
564
565
             G_Process.RankList.push_back(G_Rank);
566
567
568
569
        if ( RankID == 0 ) delete [] headtail;
570
571
      } else {
572
        G Rank.RankID=0:
573
        for(int i=0; i<3; i++) {
574
           G_Rank.HeadIndex[i]=DFI_Process.RankList[0].HeadIndex[i];
575
           G_Rank.TailIndex[i] = DFI_Process.RankList[0].TailIndex[i];
576
           \label{eq:GRank.VoxelSize[i]=G_Rank.TailIndex[i]-G_Rank.HeadIndex[i]+1;} \\
577
578
        G_Process.RankList.push_back(G_Rank);
579
580 }
```

6.3.3.5 std::string cio_DFI::ConvDatatypeE2S (const CIO::E_CIO_DTYPE Dtype) [static]

データタイプを e_num 番号から文字列に変換

引数

in	Dtype デ	データタイプ	

戻り値

データタイプ (string)

cio_DFI.C の 482 行で定義されています。

参照先 D_CIO_FLOAT32, D_CIO_FLOAT64, D_CIO_INT16, D_CIO_INT32, D_CIO_INT64, D_CIO_INT8, D_-CIO_UINT16, D_CIO_UINT32, D_CIO_UINT64, D_CIO_UINT8, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT64, と CIO::E_CIO_UINT8.

参照元 GetDataTypeString(), と cio_FileInfo::Write().

```
483 {
             ( Dtype == CIO::E_CIO_INT8
484
                                           ) return D_CIO_INT8;
485
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT16
                                           ) return D_CIO_INT16;
486
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT32
                                           ) return D_CIO_INT32;
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT64
                                           ) return D_CIO_INT64;
487
488
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT8
                                           ) return D_CIO_UINT8;
489
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT16
                                           ) return D_CIO_UINT16;
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT32 ) return D_CIO_UINT32;
490
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT64
491
                                           ) return D_CIO_UINT64;
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) return D_CIO_FLOAT32;
492
493
     else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) return D_CIO_FLOAT64;
494
     else return "dummy";
495
496 }
```

6.3.3.6 CIO::E_CIO_DTYPE cio_DFI::ConvDatatypeS2E (const std::string datatype) [static]

データタイプを文字列から e num 番号に変換

引数

50

```
in datatype dfi から取得したデータタイプ
```

戻り値

データタイプ (E_CIO_DTYPE)

cio DFI.C の 463 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, C-IO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_INT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT64, と CIO::E CIO UINT8.

参照元 cio FileInfo::Read().

```
464 {
       if (!strcasecmp(datatype.c_str(),"Int8" )) return CIO::E_CIO_INT8;
else if(!strcasecmp(datatype.c_str(),"Int16" )) return CIO::E_CIO_INT16;
466
467
       else if (!strcasecmp(datatype.c_str(),"Int32" ) return CIO::E_CIO_INT32;
else if (!strcasecmp(datatype.c_str(),"Int64" ) return CIO::E_CIO_INT64;
468
469
       else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"UInt8"
                                                                       ) ) return CIO::E_CIO_UINT8;
471
       else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"UInt16" ) )
                                                                             return CIO::E_CIO_UINT16;
472
       else if( !strcasecmp(datatype.c_str(),"UInt32" ) )
                                                                             return CIO::E_CIO_UINT32;
       else if (!strcasecmp(datatype.c_str(), "UInt64" ) ) return CIO::E_CIO_UINT64; else if (!strcasecmp(datatype.c_str(), "Float32") ) return CIO::E_CIO_FLOAT32;
473
474
       else if(!strcasecmp(datatype.c_str(), "Float64")) return CIO::E_CIO_FLOAT64;
475
476
477
       return CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
478 }
```

6.3.3.7 void cio_DFI::CreateReadStartEnd (bool isSame, const int head[3], const int tail[3], const int gc, const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], const int DFI_gc, const CIO::E_CIO_READTYPE readflag, int copy_sta[3], int copy_end[3], int read_end[3]) [protected]

フィールドデータの読込み範囲を求める

引数

in	isSame	粗密フラグ true:密、false:粗
in	head	計算領域の開始位置 (自)
in	tail	計算領域の終了位置 (自)
in	gc	仮想セル数 (自)
in	DFI_head	計算領域の開始位置 (DFI)
in	DFI_tail	計算領域の終了位置 (DFI)
in	DFI_gc	仮想セル数 (DFI)
in	readflag	読込み方法
out	copy_sta	コピー開始位置
out	copy_end	コピー終了位置
out	read_sta	読込み開始位置
out	read_end	読込み終了位置

cio_DFI.C の 622 行で定義されています。

参照先 DFI_Domain, と cio_Domain::GlobalVoxel.

参照元 ReadData().

```
634 {
635
636
      int src_head[3],src_tail[3],src_gc;
637
      if(!isSame) {
638
      // 粗密のとき密に変換、ガイドセルは倍にする
639
        src\_gc = DFI\_gc*2;
         for(int i=0; i<3; i++) {
    src_head[i]=DFI_head[i]*2-1;</pre>
640
641
           src_tail[i]=DFI_tail[i]*2;
642
643
      ,
| else {
| // 粗密でない時各値をコピー
644
645
        src_gc = DFI_gc;
for(int i=0; i<3; i++) {
    src_head[i]=DFI_head[i];</pre>
646
647
648
           src_tail[i]=DFI_tail[i];
649
650
651
      }
652
653 //スタート、エンドをセット
      for(int i=0; i<3; i++) {
   copy_sta[i] = max(head[i],src_head[i]);</pre>
654
656
         copy_end[i] = min(tail[i],src_tail[i]);
657
         //仮想セルが読込みの実セル内のときの処理(スタート)
658
        if( copy_sta[i] == 1 ) {
  copy_sta[i] -= min(gc,src_gc);
} else if( head[i]>src_head[i] ) {
659
660
661
662
           copy_sta[i] = max(head[i]-gc,src_head[i]);
663
664
         //仮想セルが読込みの実セル内のときの処理
665
         if(( isSame && copy_end[i] == DFI_Domain.GlobalVoxel[i] ) ||
    (!isSame && copy_end[i] == DFI_Domain.GlobalVoxel[i]*2 ) ) {
666
667
           copy_end[i] += min(gc,src_gc);
668
669
         } else if( tail[i] < src_tail[i] ) {</pre>
670
          copy_end[i] = min(tail[i]+gc,src_tail[i]);
671
672
673
         //read satrt/end のセット
674
         if(!isSame) {
675
          if( copy_sta[i]>0 ) read_sta[i] = (copy_sta[i]+1)/2;
                                   read_sta[i] = copy_sta[i]/2;
676
677
           678
679
680
681
           read_sta[i] = copy_sta[i];
read_end[i] = copy_end[i];
682
683
684
685
686
      }
687 }
```

6.3.3.8 std::string cio_DFI::Generate_DFI_Name (const std::string *prefix* **)** [static]

出力DFI ファイル名を作成する

引数

in *prefix* ファイル接頭文字

戻り値

DFI ファイル名

cio_DFI.C の 822 行で定義されています。

参照先 CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_DirName(), と CIO::cioPath_FileName().

```
823 {
824
        // directory path
825
826
        std::string dirName = CIO::cioPath_DirName(prefix);
828
        // file extension
829
        std::string dfiname = CIO::cioPath_FileName(prefix,".dfi");
830
831
832
        std::string fname = CIO::cioPath_ConnectPath( dirName, dfiname );
833
834 \ \text{#if } 0 \ \text{// for debug}
     printf("prefix =\$s\n", prefix.c_str());
printf(" dirName =\$s\n", dirName.c_str());
printf(" dfiname =\$s\n", dfiname.c_str());
printf(" fname =\$s\n", fname.c_str());
835
836
837
       printf("
838
       printf("\n");
840 #endif
841
842
       return fname;
843 }
```

6.3.3.9 std::string cio_DFI::Generate_Directory_Path() [protected]

dfi のパスとDirectoryPath を連結する関数

戻り値

パス名

cio DFI.Cの793行で定義されています。

参照先 CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_DirName(), CIO::cioPath_isAbsolute(), DFI_Finfo, CIO::E_CIO-_ON, m_directoryPath, m_indexDfiName, と cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag.

参照元 MakeDirectoryPath().

```
794 {
795
      // dfi のパスと DirectoryPath を連結する関数
796
      // ただし、絶対パスのときは dfi のパスは無視
797
      // CIO::cioPath_isAbsoluteがtrueのとき絶対パス
// DirectoryPath + TimeSliceDir
798
      std::string path = m_directoryPath;
801
      if( DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON )
802
        //path = CIO::cioPath_ConnectPath(path, m_timeSliceDir);
path = CIO::cioPath_ConnectPath(path, "");
803
804
805
806
807
      // absolute path
808
      if( CIO::cioPath_isAbsolute(path) )
809
810
        return path;
811
814
      std::string dfidir = CIO::cioPath_DirName(m_indexDfiName);
815
      path = CIO::cioPath_ConnectPath(dfidir, path);
816
      return path;
817
818 }
```

6.3.3.10 std::string cio_DFI::Generate_FieldFileName (int RankID, int step, const bool mio) [protected] フィールドデータ (SPH,BOV) ファイル名の作成

引数

in	RankID	ランク番号
in	step	読込みステップ番号
in	mio	並列判定フラグ(逐次 or 並列の判定用)

戻り値

生成されたファイル名

cio DFI.Cの691行で定義されています。

参照先 D_CIO_EXT_BOV, D_CIO_EXT_SPH, DFI_Finfo, cio_FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_ON, cio_FileInfo::FileFormat, cio_FileInfo::Prefix, と cio_FileInfo::TimeSliceDir-Flag

参照元 ReadData(), と WriteData().

```
694 {
695
696
      if( DFI_Finfo.DirectoryPath.empty() ) return NULL;
697
      if( DFI_Finfo.Prefix.empty() ) return NULL;
698
699
      std::string fmt;
700
      if ( DFI_Finfo.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH ) {
701
        fmt=D_CIO_EXT_SPH;
702
      } else if( DFI_Finfo.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
703
       fmt=D_CIO_EXT_BOV;
704
705
     int len = DFI_Finfo.DirectoryPath.size() + DFI_Finfo.Prefix.size() + fmt.size() + 25; // id(6) + step(10) + 1(0) + "_"(2) + "."(1) + "id"(2)
706
707
708
      if( DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) len += 11;
709
710
      char* tmp = new char[len];
711
      memset(tmp, 0, sizeof(char)*len);
713
      if ( mio ) {
714
       if( DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) {
          sprintf(tmp, "%s/%010d/%s_%010d_id%06d.%s",DFI_Finfo.DirectoryPath.c_str(),step,
715
      DFI_Finfo.Prefix.c_str(),
716
                 step, RankID, fmt.c_str());
717
718
          sprintf(tmp, "%s/%s_%010d_id%06d.%s",DFI_Finfo.DirectoryPath.c_str(),
      DFI_Finfo.Prefix.c_str(),
719
                step,RankID,fmt.c_str());
720
721
      } else {
722
        if( DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) {
          sprintf(tmp, "%s/%010d/%s_%010d.%s",DFI_Finfo.DirectoryPath.c_str(),step,
723
      DFI_Finfo.Prefix.c_str(),
724
                step,fmt.c_str());
        } else {
725
          sprintf(tmp, "%s/%s_%010d.%s",DFI_Finfo.DirectoryPath.c_str(),DFI_Finfo.
726
      Prefix.c_str(),
727
                step, fmt.c_str());
728
729
730
7.31
      std::string fname(tmp);
732
      if( tmp ) delete [] tmp;
733
      return fname;
735 }
```

6.3.3.11 int cio_DFI::get_cio_Datasize (CIO::E_CIO_DTYPE Dtype) [static], [protected]

データタイプ毎のサイズを取得

引数

```
in Dtype データタイプ (Int8,Int16,"etc)
```

戻り値

```
データサイズ
0 エラー
```

cio_DFI.C の 499 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_INT16, CIO::E_CIO_INT32, CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT32, CIO::E_CIO_UINT64, と CIO::E_CIO_UINT64, と CIO::E_CIO_UINT78

参照元 cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), と cio_DFI_SPH::write_DataRecord().

```
500 {
501
502
               ( Dtype == CIO::E_CIO_INT8
                                                   ) return sizeof(char);
       else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT16
                                                  ) return sizeof(short);
504
       else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT32
                                                  ) return sizeof(int);
       else if( Dtype == CIO::E_CIO_INT64
505
                                                  ) return sizeof(long long);
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT8
else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT16
else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT32
                                                  ) return sizeof(unsigned char);
) return sizeof(unsigned short);
506
507
508
                                                   ) return sizeof(unsigned int);
509
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_UINT64
                                                  ) return sizeof(unsigned long long);
510
      else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) return sizeof(float);
511
       else if( Dtype == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) return sizeof(double);
512
      else return 0;
513
514 }
```

6.3.3.12 CIO::E CIO ARRAYSHAPE cio_DFI::GetArrayShape ()

配列形状を返す

戻り値

配列形状 (e num 番号)

cio DFI.C の 435 行で定義されています。

参照先 cio FileInfo::ArrayShape, と DFI Finfo.

```
436 {
437   return (CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE)DFI_Finfo.ArrayShape;
438 }
```

6.3.3.13 std::string cio_DFI::GetArrayShapeString ()

配列形状を文字列で返す

戻り値

配列形状 (文字列)

cio_DFI.C の 426 行で定義されています。

参照先 cio FileInfo::ArrayShape, D CIO IJNK, D CIO NIJK, DFI Finfo, CIO::E CIO IJKN, と CIO::E CIO NIJK.

```
6.3.3.14 const cio_Domain * cio_DFI::GetcioDomain ( )
cio_Domain クラスのポインタ取得
戻り値
    cio_Domain クラスポインタ
cio_DFI.C の 241 行で定義されています。
参照先 DFI Domain.
    return &DFI_Domain;
6.3.3.15 const cio_FileInfo * cio_DFI::GetcioFileInfo ( )
cioFileInfo クラスのポインタを取得
戻り値
    cio_FileInfo クラスポインタ
cio DFI.C の 217 行で定義されています。
参照先 DFI_Finfo.
210 {
219  return &DFI_Finfo;
220 }
6.3.3.16 const cio_FilePath * cio_DFI::GetcioFilePath ( )
cio_FilePath クラスのポインタを取得
戻り値
    cio_FilePath クラスポインタ
cio_DFI.C の 225 行で定義されています。
参照先 DFI Fpath.
227 return &DFI_Fpath;
228 }
6.3.3.17 const cio_MPI * cio_DFI::GetcioMPI ( )
cio_MPI クラスのポインタ取得
戻り値
    cio_MPI クラスポインタ
cio DFI.C の 249 行で定義されています。
参照先 DFI_MPI.
251 return &DFI_MPI;
252 }
```

```
6.3.3.18 const cio_Process * cio_DFI::GetcioProcess ( )
cio_Process クラスのポインタ取得
戻り値
    cio_Process クラスポインタ
cio_DFI.C の 266 行で定義されています。
参照先 DFI_Process.
267 {
268    return &DFI_Process;
269 }
6.3.3.19 const cio_TimeSlice * cio_DFI::GetcioTimeSlice ( )
cio_TimeSlice クラスのポインタ取得
戻り値
    cio_TimeSlice クラスポインタ
cio_DFI.C の 257 行で定義されています。
参照先 DFI TimeSlice.
259 return &DFI_TimeSlice;
260 }
6.3.3.20 const cio_Unit * cio_DFI::GetcioUnit ( )
cio_Unit クラスのポインタを取得
戻り値
    cio_Unit クラスポインタ
cio_DFI.C の 233 行で定義されています。
参照先 DFI Unit.
235 return &DFI_Unit;
236 }
6.3.3.21 std::string cio_DFI::getComponentVariable ( int pcomp )
FileInfo の成分名を取得する
引数
```

in *pcomp* 成分位置 0:u, 1:v, 2:w

戻り値

成分名

cio DFI.Cの881行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, と cio_FileInfo::getComponentVariable().

```
882 {
883
884    return DFI_Finfo.getComponentVariable(pcomp);
885
886 }
```

6.3.3.22 CIO::E_CIO_DTYPE cio_DFI::GetDataType ()

get DataType (データタイプの取り出し関数)

戻り値

データタイプ (e_num 番号)

cio DFI.Cの449行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::DataType, と DFI_Finfo.

```
450 {
451    return (CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType;
452 }
```

6.3.3.23 std::string cio_DFI::GetDataTypeString()

get DataType (データタイプの取り出し関数)

戻り値

データタイプ (文字列)

cio DFI.C の 442 行で定義されています。

参照先 ConvDatatypeE2S(), cio_FileInfo::DataType, と DFI_Finfo.

```
443 {
444    return ConvDatatypeE2S((CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType);
445 }
```

6.3.3.24 int * cio_DFI::GetDFIGlobalDivision()

DFI Domain のGlobalDivision の取り出し

戻り値

GlobalDivision のポインタ

cio DFI.Cの525行で定義されています。

参照先 DFI_Domain, と cio_Domain::GlobalDivision.

```
526 {
527    return DFI_Domain.GlobalDivision;
528 }
```

```
6.3.3.25 int * cio_DFI::GetDFIGlobalVoxel()
```

DFI Domain のGlobalVoxel の取り出し

戻り値

GlobalVoxel のポインタ

cio_DFI.C の 518 行で定義されています。

参照先 DFI Domain, と cio Domain::GlobalVoxel.

```
519 {
520    return DFI_Domain.GlobalVoxel;
521 }
```

6.3.3.26 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::getMinMax (const unsigned *step*, const int *compNo*, double & *min_value*, double & *max_value*)

brief DFI に出力されている minmax を取得

引数

in	step	取得するステップ
in	compNo	成分No(0~n)
out	min_value	取得した min
out	max_value	取得した max

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio_DFI.C の 901 行で定義されています。

参照先 DFI_TimeSlice, と cio_TimeSlice::getMinMax().

```
905 {
906
907    return DFI_TimeSlice.getMinMax(step,compNo,min_value,max_value);
908
909 }
```

6.3.3.27 int cio_DFI::GetNumComponent ()

get Number of Component (成分数の取り出し関数)

戻り値

成分数

cio_DFI.C の 456 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, と DFI_Finfo.

```
457 {
458    return DFI_Finfo.Component;
459 }
```

6.3.3.28 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::getVectorMinMax (const unsigned *step*, double & *vec_min*, double & *vec_max*)

DFI に出力されている minmax の合成値を取得

引数

in	step	取得するステップ
out	vec_min	取得した minmax の合成値
out	vec_max	取得した minmax の合成値

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio DFI.Cの890行で定義されています。

参照先 DFI_TimeSlice, と cio_TimeSlice::getVectorMinMax().

```
893 {
894
895    return DFI_TimeSlice.getVectorMinMax(step,vec_min,vec_max);
896
897 }
```

6.3.3.29 static std::string cio_DFI::getVersionInfo() [inline],[static]

バージョンを出力する

cio_DFI.h の 879 行で定義されています。

参照先 CIO VERSION NO.

```
880 {
881 std::string str(CIO_VERSION_NO);
882 return str;
883 }
```

6.3.3.30 int cio_DFI::MakeDirectory (const std::string path) [protected]

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectorySub を呼出して作成)

引数

in	path	パス
----	------	----

戻り値

error code

cio_DFI.C の 740 行で定義されています。

参照先 MakeDirectorySub().

参照元 MakeDirectoryPath(), と WriteData().

```
741 {
     int ret = MakeDirectorySub(path);
     if( ret != 0 )
743
744
        // 既存以外のエラー
745
746
        if ( EEXIST != errno )
747
748
           printf( "\tError(errno)=[%s]\n", strerror(errno) );
749
750
751
        }
     }
752
753
     // failed
754
     return 1;
755 }
```

6.3.3.31 int cio_DFI::MakeDirectoryPath() [protected]

ディレクトリパスの作成 (MakeDirectory 関数を呼出して作成)

戻り値

error code

cio_DFI.C の 759 行で定義されています。

参照先 Generate_Directory_Path(), と MakeDirectory().

```
760 {
761   // DirectoryPath with TimeSlice
762   std::string path = Generate_Directory_Path();
763
764   return MakeDirectory(path);
765 }
```

6.3.3.32 int cio_DFI::MakeDirectorySub (std::string path) [static], [protected]

ディレクトリパスの作成 (system 関数 mkdir で作成)

引数

in path パス

戻り値

error code

cio_DFI.C の 768 行で定義されています。

参照先 CIO::cioPath_DirName().

参照元 MakeDirectory().

```
769 {
770
771
772
      umask(022);
773
      int ret = mkdir(path.c_str(), 0777);
774
775
      if( ret != 0 )
776
777
778
779
         if( errno == EEXIST ) return 0;
        std::string parent = CIO::cioPath_DirName(path);
        int ret2 = MakeDirectorySub( parent );
if( ret2 != 0 )
780
781
        {
          return ret2;
783
784
        ret = MakeDirectorySub( path );
785
786
787
      return ret;
788
789 }
```

6.3.3.33 void cio_DFI::normalizeBaseTime (const double scale)

インターバルの base_time をスケールで無次元化する

引数

in scale スケール

cio DFI.Cの981行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeBaseTime().

```
982 {
983    m_intervalMngr.normalizeBaseTime(scale);
984 }
```

6.3.3.34 void cio_DFI::normalizeDelteT (const double scale)

インターバルのDetlaT をスケールで無次元化する

引数

```
in scale スケール
```

cio DFI.C の 1009 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeDelteT().

```
1010 {
1011    m_intervalMngr.normalizeDelteT(scale);
1012 }
```

6.3.3.35 void cio_DFI::normalizeIntervalTime (const double scale)

インターバルの interval をスケールで無次元化する

引数

```
in scale スケール
```

cio_DFI.C の 988 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeIntervalTime().

```
989 {
990    m_intervalMngr.normalizeIntervalTime(scale);
991 }
```

6.3.3.36 void cio_DFI::normalizeLastTime (const double scale)

インターバルの last_time をスケールで無次元化する

引数

```
in scale スケール
```

cio_DFI.C の 1002 行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeLastTime().

```
1003 {
1004    m_intervalMngr.normalizeLastTime(scale);
1005 }
```

6.3.3.37 void cio_DFI::normalizeStartTime (const double scale)

インターバルの start time をスケールで無次元化する

引数

in	scale	スケール

cio DFI.Cの995行で定義されています。

参照先 m_intervalMngr, と cio_Interval_Mngr::normalizeStartTime().

```
996 {
997  m_intervalMngr.normalizeStartTime(scale);
998 }
```

6.3.3.38 bool cio_DFI::normalizeTime (const double scale)

インターバルの計算に使われる全ての時間をスケールで無次元化する

(base_time, interval_time, start_time, last_time)

引数

in	scale	スケール return mode がStep のときは false を返す、無次元化しない
----	-------	---

cio_DFI.C の 974 行で定義されています。

参照先 m intervalMngr, と cio Interval Mngr::normalizeTime().

```
975 {
976    return m_intervalMngr.normalizeTime(scale);
977 }
```

6.3.3.39 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::read_averaged (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned & avr_step, double & avr_time) [protected], [pure virtual]

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	step	読込み step 番号
out	avr_step	平均ステップ
out	avr_time	平均タイム

cio_DFI_SPH, とcio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 ReadFieldData().

6.3.3.40 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::read_Datarecord (FILE * fp, bool matchEndian, cio_Array * buf, int head[3], int nz, cio_Array *& src) [protected], [pure virtual]

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	buf	読込み用バッファ

in	head	読込みバッファHeadIndex	
in	nz	z 方向のボクセルサイズ (実セル + ガイドセル * 2)	
out	src	読み込んだデータを格納した配列のポインタ	

cio_DFI_SPH, とcio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 ReadFieldData().

6.3.3.41 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::read_HeaderRecord (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double & time) [protected], [pure virtual]

フィールドデータファイルのヘッダーレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	step	ステップ番号
in	head	dfi OHeadIndex
in	tail	dfi ØTailIndex
in	gc	dfi のガイドセル数
out	voxsize	voxsize
out	time	時刻

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, と cio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 ReadFieldData().

6.3.3.42 template < class TimeT , class TimeAvrT > CIO_INLINE void* cio_DFI::ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE & ret, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)

cio_DFI_inline.h の 36 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, DFI_Finfo, CIO::E_CIO_SUCC-ESS, cio_Array::getData(), cio_Array::instanceArray(), と ReadData().

```
47 {
48
     int sz[3];
49
50
      for(int i=0; i<3; i++) sz[i]=tail[i]-head[i]+1;</pre>
51
     cio_Array *data = cio_Array::instanceArray
                        ( DFI_Finfo.DataType
52
                        , DFI_Finfo.ArrayShape
5.5
56
                        , DFI_Finfo.Component);
57
58
     double d time = (double)time;
     double d_time_avr = (double)time_avr;
59
       int ret = ReadData(data, step, gc, Gvoxel, Gdivision, head, tail,
     ret = ReadData(data, step, gc, Gvoxel, Gdivision, head, tail,
62
                          d_time, mode, step_avr, d_time_avr);
63
64
65
     if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
       delete data;
       return NULL;
68
69
70 //
       T* ptr = (T*)data->getData(true);
71
     void* ptr = data->getData(true);
     delete data;
```

```
73    time = d_time;
74    time_avr = d_time_avr;
75
76    return ptr;
77 }
```

6.3.3.43 template < class T, class TimeT, class TimeAvrT > CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::ReadData (T * val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)

cio_DFI_inline.h の 83 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, DFI_Finfo, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Array::instanceArray(), と ReadData().

```
94 {
95
96
     int sz[3];
     for(int i=0; i<3; i++) sz[i]=tail[i]-head[i]+1;</pre>
97
98
99
     cio_Array *data = cio_Array::instanceArray
100
                       ( val
101
                       , DFI_Finfo.ArrayShape
                       , sz
102
103
                       , DFI_Finfo.Component);
104
105
      double d_time = (double)time;
106
107
      double d_time_avr = (double)time_avr;
108
      CIO::E_CIO_ERRORCODE ret;
109
      110
111
112
113
      if( ret == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
114
        time = d_time;
115
       time_avr = d_time_avr;
116
117
118
      //data->getData(true);
119
      delete data;
120
121
      return ret;
122 }
```

6.3.3.44 template < class TimeT , class TimeAvrT > void* cio_DFI::ReadData (CIO::E_CIO_ERRORCODE & ret, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step avr, TimeAvrT & time avr)

read field data record (template function)

読み込んだデータのポインタを戻り値として返す

引数

out	ret	終了コード 1:正常、1 以外:エラー
in	step	入力ステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	Gvoxel	グローバルボクセルサイズ
in	Gdivision	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置

out	time	読み込んだ時間	
in	mode	平均ステップ&時間読込みフラグ	false : 読込み true : 読み込まない
out	step_avr	平均ステップ	
out	time_avr	平均時間	

戻り値

読みんだフィールドデータのポンタ

参照元 ReadData().

6.3.3.45 template < class T , class TimeT , class TimeAvrT > CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::ReadData (T * val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], TimeT & time, const bool mode, unsigned & step_avr, TimeAvrT & time_avr)

read field data record (template function)

引数で渡された配列ポインタにデータを読込む

引数

out	val	読み込んだデータポインタ
in	step	入力ステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	Gvoxel	グローバルボクセルサイズ
in	Gdivision	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
out	time	読み込んだ時間
in	mode	平均ステップ&時間読込みフラグ false : 読込み true : 読み込まない
out	step_avr	平均ステップ
out	time_avr	平均時間

戻り値

終了コード 1:正常 1 以外:エラー

6.3.3.46 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::ReadData (cio_Array * val, const unsigned step, const int gc, const int Gvoxel[3], const int Gdivision[3], const int head[3], const int tail[3], double & time, const bool mode, unsigned & step_avr, double & time_avr)

read field data record

template ReadData 関数で型に応じた配列を確保した後、呼び出される

引数

out	val	読み込み先の配列をポインタで渡す
in	step	読み込むステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	Gvoxel	グローバルボクセルサイズ
in	Gdivision	領域分割数

in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
out	time	読み込んだ時間
in	mode	平均ステップ&時間読込みフラグ false : 読込み true : 読み込まない
out	step_avr	平均ステップ
out	time_avr	平均時間

戻り値

終了コード 1:正常 1 以外:エラー

dts にHead/Tail をセット

index DFI ファイルの ディレクトリパスを取得

- < DFI ファイルの並列フラグ
- < 粗密フラグ true:密 false:粗
- <読込み判定フラグ

読込みフラグ取得

粗密フラグセット

読込みランクリストの生成

<Process が1より大きい時並列

ファイル名の生成

読込み領域 start end の取得

読込み方法の取得

フィールドデータの読込み

読込めたファイル名の出力(ランク0のみ)

src にHead/Tail をセット

粗密処理

cio DFI Read.C の 20 行で定義されています。

参照先 cio_Process::CheckReadRank(), CheckReadType(), CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_Dir-Name(), CIO::cioPath_isAbsolute(), cio_Array::copyArray(), CreateReadStartEnd(), DFI_Domain, DFI_Finfo, DFI_Process, cio_FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_SUCCESS, Generate_FieldFileName(), cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalVoxel, cio_FileInfo::GuideCell, cio_Array::interp_coarse(), m_indexDfiName, m_RankID, m_readRankList, cio_Process::RankList, ReadFieldData(), と cio_Array::setHeadIndex().

```
31 {
32
33
    CIO::E_CIO_ERRORCODE ret;
34
37
     int Shead[3];
     for(int i=0; i<3; i++) Shead[i] = head[i];</pre>
38
    dst->setHeadIndex(Shead);
39
40
    std::string dir = CIO::cioPath_DirName(m_indexDfiName);
42
    bool mio = false;
45
     bool isSame =true:
    CIO::E_CIO_READTYPE readflag;
46
47
    readflag = CheckReadType(Gvoxel, DFI_Domain.GlobalVoxel,
                               Gdivision, DFI_Domain.GlobalDivision);
50
53
    if( readflag == CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT || readflag ==
     CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT ) isSame = false;
54
    ret = DFI_Process.CheckReadRank(DFI_Domain, head, tail, readflag,
     m_readRankList);
```

```
if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
      printf("error code : %d\n", (int)ret);
59
       return ret;
    }
60
61
     if( DFI_Process.RankList.size() > 1 ) mio = true;
62
63
     for(int i=0; i<m_readRankList.size(); i++) {</pre>
65
      int n = m_readRankList[i];
       int ID= DFI_Process.RankList[n].RankID;
66
67
69
       std::string fname;
       if( CIO::cioPath_isAbsolute(DFI_Finfo.DirectoryPath) ) {
70
         fname = Generate_FieldFileName(ID, step, mio);
72
73
         std::string tmp = Generate_FieldFileName(ID, step, mio);
74
         fname = CIO::cioPath_ConnectPath( dir, tmp );
       }
75
76
       int copy_sta[3],copy_end[3],read_sta[3],read_end[3];
78
80
       CreateReadStartEnd(isSame, head, tail, gc, DFI_Process.RankList[n].HeadIndex,
81
                          DFI_Process.RankList[n].TailIndex,
82
                          DFI_Finfo.GuideCell, readflag,
83
                          copy_sta, copy_end, read_sta, read_end);
89
       cio_Array* src = ReadFieldData(fname, step, time, read_sta, read_end,
90
                                       DFI_Process.RankList[n].HeadIndex,
91
                                       DFI_Process.RankList[n].TailIndex,
92
                                       avr_mode, avr_step, avr_time, ret);
       if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
93
        delete src;
95
        return ret;
96
97
99
       if(m_RankID == 0) {
       printf("\t[%s] has read :\tstep=%d time=%e ]\n",fname.c_str(), step, time);
}
100
101
102
103
105
        src->setHeadIndex(read_sta);
106
       if(!isSame) {
108
109
         cio_Array *temp = src;
110
111
          src = cio_Array::interp_coarse(temp,err,false);
112
         delete temp;
113
114
115
       src->copyArray(copy sta,copy end,dst);
116
       delete src;
117
118
119
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
120
121
```

6.3.3.47 cio_Array * cio_DFI::ReadFieldData (std::string fname, const unsigned step, double & time, const int sta[3], const int end[3], const int DFI_head[3], const int DFI_tail[3], bool avr_mode, unsigned & avr_step, double & avr_time, CIO::E_CIO_ERRORCODE & ret) [protected], [virtual]

read field data record(sph or bov)

引数

ſ	in	fname	FieldData ファイル名
ſ	in	step	読込みステップ番号
ſ	out	time	読み込んだ時間
ſ	in	sta	読込みスタート位置
	in	end	読込みエンド位置

in	DFI_head	dfi OHeadIndex
in	DFI_tail	dfi のTailIndex
in	avr_mode	平均ステップ&時間読込みフラグ false : 読込み

true:読み込まない

引数

out	avr_step	平均ステップ
out	avr_time	平均時間
out	ret	終了コード

戻り値

読み込んだ配列のポインタ

ファイルオープン

Endian セット

ヘッダーレコードの読込み

< voxsize - 2*gc: 実セル数

cio_DFI_Read.C の 126 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, DFI_Finfo, CIO::E_CIO_BIG, CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE, CIO::E_CIO_LITTLE, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::Endian, cio_FileInfo::GuideCell, cio_Array::instanceArray(), read_averaged(), read_Datarecord(), read_HeaderRecord(), と cio_Array::setHeadIndex().

参照元 ReadData().

```
137 {
138
139
      ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
140
141
142
      if( !fname.c_str() || !DFI_Finfo.Component ) {
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE;
143
144
        return NULL;
145
146
148
      FILE* fp;
149
      if( !(fp=fopen(fname.c_str(),"rb")) ) {
150
       printf("Can't open file. (%s)\n",fname.c_str());
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA;
151
152
        return NULL;
153
154
156
     int idumy = 1;
157
      char* cdumy = (char*)(&idumy);
      CIO::E_CIO_ENDIANTYPE Endian=CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN;
158
159
      if ( cdumy[0] == 0x01 ) Endian = CIO::E_CIO_LITTLE;
      if(cdumy[0] == 0x00) Endian = CIO::E_CIO_BIG;
160
161
162
      bool matchEndian = true;
163
      if( Endian != DFI_Finfo.Endian ) matchEndian = false;
164
165
      //RealType real_type;
166
      int voxsize[3];
      ret = read_HeaderRecord(fp, matchEndian, step, DFI_head, DFI_tail,
169
                             DFI_Finfo.GuideCell, voxsize, time);
      if ( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS )
170
171
172
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD;
        printf("**** read error\n");
173
        fclose(fp);
174
175
        return NULL;
176
177
178
      int sz[31;
179
      for(int i=0; i<3; i++) sz[i]=voxsize[i]-2*DFI_Finfo.GuideCell;</pre>
```

```
181
      int szB[3],headB[3];
      for(int i=0; i<3; i++)
    szB[i] = voxsize[i];</pre>
182
183
       headB[i] = DFI_head[i] - DFI_Finfo.GuideCell;
184
185
      ,
//1層ずつ読み込むので、バッファの Z サイズは1にしておく
186
187
      szB[2]=1;
188
189
    //読み込みバッファ
      cio_Array* buf = cio_Array::instanceArray
190
191
                       ( DFI_Finfo.DataType
                       , DFI_Finfo.ArrayShape
192
193
                       , szB
                       , 0
194
195
                        , DFI_Finfo.Component );
196
197
      int szS[3];
198
      int headS[3];
199
      for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
200
        szS[i]=end[i]-sta[i]+1;
201
        headS[i]=sta[i];
202
203
     204
205
206
                       , DFI_Finfo.ArrayShape
                       , szS
207
208
                         Ω
209
                         DFI_Finfo.Component );
      src->setHeadIndex( headS );
210
211
212
213
      //data 読込み
214
      //if( !read_Datarecord(fp, matchEndian, buf, headB, voxsize[2], src ) ) {
      ret = read_Datarecord(fp, matchEndian, buf, headB, voxsize[2], src );
if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS) {
215
216
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD;
217
218
        fclose(fp);
219
        printf("ERROR Data Record Read error!!!!\n");
220
        delete buf;
221
        return NULL;
     }
2.2.2
223
224
      //read average
      if( !avr_mode )
226
       //if(!read_averaged(fp, matchEndian, step, avr_step, avr_time))
227
        ret = read_averaged(fp, matchEndian, step, avr_step, avr_time);
228
        if( ret !=CIO::E_CIO_SUCCESS )
229
230
         ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECORD;
231
          delete buf;
232
          return src;
233
2.34
     }
235
236
     fclose(fp);
     delete buf;
238
239
      return src;
240
241 }
```

6.3.3.48 cio_DFI * cio_DFI::ReadInit (const MPI_Comm comm, const std::string dfifile, const int G_Voxel[3], const int G_Div[3], CIO::E_CIO_ERRORCODE & ret) [static]

read インスタンス

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	dfifile	DFI ファイル名
in	G_Voxel	計算空間全体のボクセルサイズ
in	G_Div	計算空間の領域分割数

out ret 終了コード

戻り値

インスタンスされたクラスのポインタ

DFI のディレクトリパスの取得

index.dfi read

TP インスタンス

入力ファイル index.dfi をセット

Fileinfo の読込み

FilePath の読込み

Unit の読込み

TimeSlice の読込み

TextParser の破棄

proc.dfi file name の取得

proc.dfi read

TP インスタンス

入力ファイル proc.dfi をセット

Domain の読込み

MPI の読込み

Process の読込み

TextParser の破棄

dfi のインスタンス

cio_DFI.C の 41 行で定義されています。

参照先 CheckReadType(), CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_DirName(), CIO::cioPath_FileName(), D-FI_Domain, CIO::E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_ERROR_IN-VALID_DIVNUM, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_READ_MPI, CIO::E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR, CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCESS, CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR, C-IO::E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_UNIT, CIO::E_CIO_ERROR_TEXTPARS-ER, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::FileFormat, cio_TextParser::getTPinstance(), cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalVoxel, m_comm, m_indexDfiName, m_RankID, m_read_type, MPI_Comm_rank(), cio_FilePath::ProcDFIFile, cio_FilePath::Read(), cio_MPI::Read(), cio_Domain::Read(), cio_TextParser::readTPfile(), と cio_TextParser::remove().

```
46 {
47
49
     std::string dirName = CIO::cioPath_DirName(DfiName);
     int RankID;
52
     MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
53
     cio_TextParser tpCntl;
54
     tpCntl.getTPinstance();
60
     FILE*fp = NULL;
     if( !(fp=fopen(DfiName.c_str(),"rb")) ) {
  printf("Can't open file. (%s)\n",DfiName.c_str());
61
62
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR;
63
        return NULL;
```

```
65
     fclose(fp);
66
67
69
     int ierror = 0;
70
     ierror = tpCntl.readTPfile(DfiName);
71
     if ( ierror )
72
73
       printf("\tinput file not found '%s'\n",DfiName.c_str());
74
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_TEXTPARSER;
7.5
       return NULL;
    }
76
77
79
     cio_FileInfo F_info;
80
     if(F_info.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS)
81
82
       printf("\tFileInfo Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
83
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO;
       return NULL;
84
85
     cio_FilePath F_path;
88
89
     if( F_path.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
90
       printf("\tFilePath Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
91
       ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH;
92
93
       return NULL;
94
95
97
     cio_Unit unit;
98
     if( unit.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
99
100
        printf("\tUnit Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
101
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_UNIT;
102
        return NULL;
103
104
      cio TimeSlice TimeSlice;
106
107
      if( TimeSlice.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
108
109
        printf("\tTimeSlice Data Read error %s\n",DfiName.c_str());
110
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE;
        return NULL;
111
112
113
115
      tpCntl.remove();
116
      std::string dfiname = CIO::cioPath_FileName(F_path.ProcDFIFile,".dfi");
std::string procfile = CIO::cioPath_ConnectPath(dirName,dfiname);
118
119
120
123
      tpCntl.getTPinstance();
124
125
      fp = NULL;
126
      if( !(fp=fopen(procfile.c_str(),"rb")) ) {
127
       printf("Can't open file. (%s)\n",procfile.c_str());
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR;
128
129
        return NULL;
130
131
      fclose(fp);
132
134
      ierror = tpCntl.readTPfile(procfile);
135
      if ( ierror )
136
137
        printf("\tinput file not found '%s'\n",procfile.c_str());
138
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_TEXTPARSER;
139
        return NULL;
140
141
143
      cio Domain domain:
144
      if ( domain.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
145
146
        printf("\tDomain Data Read error %s\n",procfile.c_str());
147
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN;
        return NULL;
148
149
150
152
      cio_MPI mpi;
153
      if( mpi.Read(tpCntl,domain) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
154
        printf("\tMPI Data Read error \$s\n",procfile.c\_str());
155
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_MPI;
156
157
        return NULL;
158
159
161
      cio_Process process;
162
      if( process.Read(tpCntl) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
163
164
        printf("\tProcess Data Read error %s\n".procfile.c str());
```

```
165
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_READ_PROCESS;
166
        return NULL;
167
168
170
      tpCntl.remove();
171
173
      cio_DFI *dfi = NULL;
174
      if( F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH ) {
      dfi = new cio_DFI_SPH(F_info, F_path, unit, domain, mpi, TimeSlice, process);
} else if( F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
175
176
177
        dfi = new cio_DFI_BOV(F_info, F_path, unit, domain, mpi, TimeSlice, process);
178
      } else {
179
        return NULL;
180
181
182
      //読込みタイプのチェック
      dfi->m_read_type = dfi->CheckReadType(G_Voxel,dfi->DFI_Domain.GlobalVoxel,
183
                                                G_Div,dfi->DFI_Domain.GlobalDivision);
184
      if( dfi->m_read_type == CIO::E_CIO_READTYPE_UNKNOWN ) {
185
      printf("\tDimension size error (%d %d %d)\n",
186
187
                G_Voxel[0], G_Voxel[1], G_Voxel[2]);
188
        ret = CIO::E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM;
189
        return NULL;
190
191
192 #if 0
193
      if( dfi->m_start_type == E_CIO_SAMEDIV_SAMERES ) {
194
       printf("***** SAMEDIV_SAMERES\n");
      } else if( dfi->m_start_type == E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT ) {
printf("***** SAMEDIV_REFINEMENT\n");
195
196
197
      } else if( dfi->m_start_type == E_CIO_DIFFDIV_SAMERES ) {
198
        printf("***** DIFFDIV_SAMERES\n");
199
      } else if( dfi->m_start_type == E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT ) {
    printf("***** DIFFDIV_REFINEMENT\n");
}
200
201
202 #endif
203
204
      dfi->m_comm = comm;
205
      dfi->m_indexDfiName = DfiName;
206
      dfi->m_RankID = RankID;
207
      ret = CIO::E CIO SUCCESS;
208
209
210
      return dfi;
211
212 }
```

6.3.3.49 void cio_DFI::setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

FileInfo の成分名を登録する

引数

in	рсотр	成分位置 0:u, 1:v, 2:w
in	compName	成分名 "u","v","w"",

cio_DFI.C の 872 行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, と cio_FileInfo::setComponentVariable().

```
873 {
874
875 DFI_Finfo.setComponentVariable(pcomp, compName);
876
877 }
```

6.3.3.50 void cio_DFI::setIntervalStep (int interval_step, int base_step = 0, int start_step = 0, int last_step = -1)

出力インターバルステップの登録

登録しない(本メソッドがコールされない)場合はCIO でのインターバル 制御は行わない

引数

	in	interval_step	インターバルステップ
	in	base_step	基準となるステップ (デフォルト 0 ステップ)
	in	start_step	セッション開始ステップ (デフォルト 0 ステップ)
Ī	in	last_step	セッション最終ステップ(デフォルト、-1:最終ステップで出力しない)

cio_DFI.C の 927 行で定義されています。

参照先 cio_Interval_Mngr::By_step, cio_Interval_Mngr::initTrigger(), m_intervalMngr, cio_Interval_Mngr::set-Interval(), cio Interval Mngr::setLast(), cio Interval Mngr::setMode(), と cio Interval Mngr::setStart().

```
931 {
     //インターバルモードの登録(ステップ)
932
933
    m_intervalMngr.setMode(cio_Interval_Mngr::By_step);
934
     //インターバルステップの登録
936
    m_intervalMngr.setInterval(interval_step);
937
     //インターバル開始ステップの登録
938
939
     m_intervalMngr.setStart(start_step);
940
941
    //インターバル最終ステップの登録
    m_intervalMngr.setLast(last_step);
942
943
    //トリガーの初期化
944
    m_intervalMngr.initTrigger(base_step,0.0,0.0);
945
946 }
```

6.3.3.51 void cio_DFI::setIntervalTime (double *interval_time*, double *dt*, double *base_time* = 0 . 0, double *start_time* = 0 . 0, double *last_time* = -1 . 0)

インターバルタイムの登録

引数

in	interval_time	出力インターバルタイム
in	dt	計算の時間間隔
in	base_time	基準となるタイム(デフォルト 0.0 タイム)
in	start_time	セッション開始タイム(デフォルト 0.0 タイム)
in	last_time	せっしょん最終タイム (デフォルト、-1.0:最終タイムで出力しない)

cio_DFI.C の 950 行で定義されています。

参照先 cio_Interval_Mngr::By_time, cio_Interval_Mngr::initTrigger(), m_intervalMngr, cio_Interval_Mngr::set-Interval(), cio_Interval_Mngr::setMode(), と cio_Interval_Mngr::setStart().

```
955 {
     //インターバルモードの登録(タイム)
956
957
    m_intervalMngr.setMode(cio_Interval_Mngr::By_time);
958
     //インターバルタイムの登録
959
960
    m_intervalMngr.setInterval(interval_time);
961
     //インターバル開始タイムの登録
962
963
    m_intervalMngr.setStart(start_time);
964
    //インターバル終了タイムの登録
965
966
    m_intervalMngr.setLast(last_time);
967
     //トリガーの初期化
968
969
    m_intervalMngr.initTrigger(0,base_time,dt);
970 }
```

6.3.3.52 void cio_DFI::SetTimeSliceFlag (const CIO::E CIO ONOFF ONOFF)

TimeSlice OnOff フラグをセットする

引数

П			
- 1	in	ONOFF	
	T11		

cio DFI.Cの865行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, と cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag.

```
866 {
867    DFI_Finfo.TimeSliceDirFlag == ONOFF;
868 }
```

6.3.3.53 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::write_averaged (FILE * fp, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [pure virtual]

Average レコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step_avr	平均ステップ番号
in	time_avr	平均時刻

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, とcio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 WriteFieldData().

6.3.3.54 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::write_DataRecord (FILE * fp, cio_Array * val, const int gc, const int RankID) [protected], [pure virtual]

SPH データレコードの出力

引数

in	fp	
in	val	データポインタ
in	gc	ガイドセル
in	RankID	ランク番号

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, と cio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 WriteFieldData().

6.3.3.55 virtual CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::write_HeaderRecord (FILE * fp, const unsigned step, const double time, const int RankID) [protected], [pure virtual]

SPH ヘッダファイルの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step	ステップ番号
in	time	時刻
in	RankID	ランク番号

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_SPH, とcio_DFI_BOVで実装されています。

参照元 WriteFieldData().

6.3.3.56 template < class T , class TimeT , class TimeAvrT > CIO_INLINE CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteData (const unsigned *step*, TimeT *time*, const int *sz[3]*, const int *nComp*, const int *gc*, T * *val*, T * *minmax*, bool *force*, const bool *avr_mode*, const unsigned *step_avr*, TimeAvrT *time_avr*)

cio DFI inline.h の 129 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, cio_FileInfo::Component, DFI_Finfo, DFI_Process, cio_Array::instanceArray(), m-RankID, cio_Process::RankList, と WriteData().

```
140 {
141
      cio_Array *data = cio_Array::instanceArray
                          ( val
143
144
                          , DFI_Finfo.ArrayShape
                          , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize[0]
145
                          , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize[1]
146
                          , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize[2]
147
148
149
                          , DFI_Finfo.Component);
150
      double d_time = (double)time;
151
      double d_time_avr = (double)time_avr;
152
153
      double *d_minmax=NULL;
154
      if( minmax ) {
155
        if( DFI_Finfo.Component>1 ) {
156
          d_minmax = new double[DFI_Finfo.Component*2+2];
          for(int i=0; i<DFI_Finfo.Component*2+2; i++) {
   d_minmax[i] = minmax[i];</pre>
157
158
159
160
        } else {
           d_minmax = new double[2];
161
          d_minmax[0] = minmax[0];
d_minmax[1] = minmax[1];
162
163
        }
164
165
166
167
      CIO::E_CIO_ERRORCODE ret;
168
      ret = WriteData(step, gc, d_time, data, d_minmax, avr_mode, step_avr, d_time_avr, force);
169
170
      //val = (T*)data->getData(true);
      //data->getData(true);
171
172
173
      if( d_minmax ) delete [] d_minmax;
174
175
      delete data;
176
      return ret;
177
178 }
```

6.3.3.57 template < class T , class TimeT , class TimeAvrT > CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteData (const unsigned *step*, TimeT *time*, const int *sz[3]*, const int *nComp*, const int *gc*, T * *val*, T * *minmax* = NULL, bool *force* = true, bool *avr_mode* = true, unsigned *step_avr* = 0, TimeAvrT *time_avr* = 0 . 0)

write field data record (template function)

スカラーのとき、minmax[0]=min minmax[1]=max ベクトルのとき、minmax[0] =成分 1 の minX minmax[1] =成分 1 の maxX ... minmax[2n-2]=成分 n の minX minmax[2n-1]=成分 n の maxX minmax[2n]=合成値の min minmax[2n+1]=合成値の max

引数

in	step	出力ステップ番号
in	time	出力時刻
in	SZ	val の実ボクセルサイズ
in	пСотр	val の成分数(1or3)
in	gc	val の仮想セル数
in	val	出力データポインタ
in	minmax	フィールデータのMinMax
in	force	強制出力指示
in	avr_mode	平均ステップ&時間出力 false : 出力 true : 出力しない
in	step_avr	平均ステップ
in	time_avr	平均時間

参照元 WriteData().

6.3.3.58 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteData (const unsigned *step*, const int *gc*, double *time*, cio_Array * val, double * minmax, const bool avr_mode, const unsigned step_avr, double time_avr, bool force)

write field data record

template WriteData 関数で方に応じた配列を確保した後、呼び出される

引数

in	step	出力ステップ番号
in	gc	仮想セル数
in	time	出力時刻
in	val	
in	minmax	フィールデータのMinMax
in	avr_mode	平均ステップ&時間出力 false : 出力 true : 出力しない
in	step_avr	平均ステップ
in	time_avr	平均時間
in	force	強制出力指示

cio_DFI_Write.C の 203 行で定義されています。

参照先 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_FileInfo::ArrayShape, CIO::cioPath_ConnectPath(), CIO::cioPath_Dir-Name(), CIO::cioPath_FileName(), CIO::cioPath_isAbsolute(), cio_FileInfo::Component, cio_Array::copyArray(), cio_FileInfo::DataType, DFI_Finfo, DFI_MPI, DFI_Process, DFI_TimeSlice, cio_FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY, CIO::E_CIO_SUCCESS, Generate_FieldFileName(), cio_FileInfo::GuideCell, cio_Array::instanceArray(), cio_Interval_Mngr::isTriggered(), m_directoryPath, m_indexDfiName, m_intervalMngr, m_RankID, MakeDirectory(), cio_MPI::NumberOfRank, cio_Process::RankList, WriteFieldData(), と WriteIndexDfi-File().

```
212 {
213
      //インターバルチェック
215
      if( !m_intervalMngr.isTriggered(step, time, force ) ) return
      CIO::E_CIO_SUCCESS;
216
217
      bool mio=false;
      if( DFI_MPI.NumberOfRank > 1 ) mio=true;
218
219
      std::string outFile;
220
      if( CIO::cioPath_isAbsolute(DFI_Finfo.DirectoryPath) ) {
221
       outFile = Generate_FieldFileName(m_RankID, step, mio);
222
       outFile = m_directoryPath + "/"+ Generate_FieldFileName(m_RankID, step, mio);
223
224
226
      std::string dir = CIO::cioPath_DirName(outFile);
227
228
      if( MakeDirectory(dir) != 1 ) return CIO::E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY;
229
230
      cio_Array *outArray = val;
if( gc != DFI_Finfo.GuideCell ) {
231
        //出力用バッファのインスタンス
```

```
233
       outArray = cio_Array::instanceArray
234
                  ( DFI_Finfo.DataType
235
                   , DFI_Finfo.ArrayShape
                   , DFI_Process.RankList[m_RankID].VoxelSize
236
                   , DFI_Finfo.GuideCell
237
        , DFI_Finfo.Component);
//配列のコピー val -> outArray
238
239
240
        int ret = val->copyArray(outArray);
241
242
     //フィールデータの出力
243
     CIO::E CIO ERRORCODE err = CIO::E CIO SUCCESS;
244
245
     err = WriteFieldData(outFile, step, time, outArray, avr mode, step avr, time avr);
246
247
      //出力バッファのメモリ解放
248
     if( val != outArray ) {
249
       delete outArray;
     }
250
251
252
     if( err != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return err;
253
     //index dfi ファイルのディレクトリ作成
254
255
     cio_DFI::MakeDirectory(m_directoryPath);
     std::string dfiname = CIO::cioPath_FileName(m_indexDfiName,".dfi");
256
257
     std::string fname = CIO::cioPath_ConnectPath( m_directoryPath, dfiname );
258
259
      //Slice へのセット
260
     DFI_TimeSlice.AddSlice(step, time, minmax, DFI_Finfo.Component, avr_mode,
261
                             step_avr, time_avr);
262
     //index dfi のファイル出力
263
264
     if(m_RankID == 0)
265
       err = WriteIndexDfiFile(fname);
266
2.67
268
     return err;
269 }
```

6.3.3.59 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteFieldData (std::string fname, const unsigned step, double time, cio_Array * val, const bool mode, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [virtual]

write field data record (double)

引数

in	fname	出力フィールドファイル名
in	step	出力ステップ番号
in	time	出力時刻
in	val	出力データポインタ
in	mode	平均ステップ&時間出力 false : 出力 true : 出力しない
in	step_avr	平均ステップ
in	time_avr	平均時間

戻り値

error code

cio DFI Write.C の 274 行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAG-ED_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::GuideCell, m_RankID, write_averaged(), write_Data-Record(), と write HeaderRecord().

参照元 WriteData().

```
281 {
282
283    FILE* fp;
284    if( (fp = fopen(fname.c_str(),"wb")) == NULL ) {
285        fprintf(stderr,"Can't open file.(%s)\n",fname.c_str());
```

```
286
        return CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA;
287
288
      //ヘッダー出力
289
290
      if( write_HeaderRecord(fp, step, time, m_RankID) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
291
       fclose(fp);
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD;
293
294
      //データ出力
295
      if( write_DataRecord(fp, val, DFI_Finfo.GuideCell, m_RankID) !=
296
      CIO::E CIO SUCCESS) {
297
        fclose(fp);
298
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD;
299
300
301
      //average 出力
302
      if (!avr mode) {
303
       if( write_averaged(fp, step_avr, time_avr) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
304
305
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORD;
306
307
     }
308
309
      fclose(fp);
310
311
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
312
313 }
```

6.3.3.60 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteIndexDfiFile (const std::string dfi_name) [protected]

index DFI ファイル出力

引数

in dfi_name DFI ファイル名

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio DFI Write.C の 20 行で定義されています。

参照先 DFI_Finfo, DFI_Fpath, DFI_TimeSlice, DFI_Unit, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_FileInfo::Prefix, cio_FilePath::Write(), cio_FileInfo::Write(), cio_TimeSlice::Write(), cio_Unit::Write().

参照元 WriteData().

```
21 {
23
    if ( dfi_name.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY;
    if ( DFI_Finfo.Prefix.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY;
2.6
    FILE* fp = NULL;
    // File exist ?
28
29
    bool flag = false;
    if ( fp = fopen(dfi_name.c_str(), "r") )
30
32
       flag = true;
33
       fclose(fp);
34
35
     if( !(fp = fopen(dfi_name.c_str(), "w")) )
36
37
38
       fprintf(stderr, "Can't open file.(%s)\n", dfi_name.c_str());
39
       return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR;
40
41
    //FileInfo {} の出力
42
     if( DFI_Finfo.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
```

```
44
     {
45
       fclose(fp);
46
       return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO;
47
48
    //FilePath {} の出力
49
    if( DFI_Fpath.Write(fp, 1) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
50
51
52
53
       return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH;
54
55
56
    //Unit {} の出力
58
     if( DFI_Unit.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
59
      fclose(fp);
60
       return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT;
61
62
    //TimeSlice {} の出力
65
     if ( DFI_TimeSlice.Write(fp, 1) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
66
67
      fclose(fp);
68
       return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE;
69
70
71
    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
72
73 }
```

6.3.3.61 cio_DFI * cio_DFI::WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const float pitch[3], const float G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF TSliceOnOff) [static]

write インスタンス float 型

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	DfiName	DFI ファイル名
in	Path	フィールドデータのディレクトリ
in	prefix	ベースファイル名
in	format	ファイルフォーマット
in	GCell	出力仮想セル数
in	DataType	データタイプ
in	ArrayShape	配列形状
in	nComp	成分数
in	proc_fname	proc.dfi ファイル名
in	G_size	グローバルボクセルサイズ
in	pitch	ピッチ
in	G_origin	原点座標値
in	division	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
in	hostname	ホスト名
in	TSliceOnOff	TimeSlice フラグ

戻り値

インスタンスされたクラスのポインタ

cio_DFI.C の 273 行で定義されています。

291 {

```
292
293
      // float 型を double 型に変換して double 版 WriteInit 関数を呼ぶ
294
295
      double d_pch[3],d_org[3];
      for (int i=0; i<3; i++) {
  d_pch[i]=(double)pitch[i];</pre>
296
297
298
         d_org[i] = (double) G_origin[i];
299
300
301
      return WriteInit(comm,
302
                          DfiName,
303
                          Path.
304
                          prefix,
305
                           format,
306
                           GCell,
307
                          DataType,
308
                          ArrayShape,
                          nComp,
proc_fname,
309
310
                           G_size,
312
                          d_pch,
313
                           d_org,
314
                          division,
315
                          head,
316
                          tail,
317
                          hostname,
318
                           TSliceOnOff);
319
320 }
```

6.3.3.62 cio_DFI * cio_DFI::WriteInit (const MPI_Comm comm, const std::string DfiName, const std::string Path, const std::string prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT format, const int GCell, const CIO::E_CIO_DTYPE DataType, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE ArrayShape, const int nComp, const std::string proc_fname, const int G_size[3], const double pitch[3], const double G_origin[3], const int division[3], const int head[3], const int tail[3], const std::string hostname, const CIO::E_CIO_ONOFF TSliceOnOff) [static]

write インスタンス double 型

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	DfiName	DFI ファイル名
in	Path	フィールドデータのディレクトリ
in	prefix	ベースファイル名
in	format	ファイルフォーマット
in	GCell	出力仮想セル数
in	DataType	データタイプ
in	ArrayShape	配列形状
in	пСотр	成分数
in	proc_fname	proc.dfi ファイル名
in	G_size	グローバルボクセルサイズ
in	pitch	ピッチ
in	G_origin	原点座標値
in	division	領域分割数
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
in	hostname	ホスト名
in	TSliceOnOff	TimeSlice フラグ

戻り値

インスタンスされたクラスのポインタ

cio_DFI.C の 324 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::ArrayShape, CIO::cioPath_DirName(), cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_-FileInfo::DirectoryPath, CIO::E_CIO_BIG, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_LITTLE,

cio_FileInfo::Endian, cio_FileInfo::FileFormat, cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalOrigin, cio_Domain::GlobalRegion, cio_Domain::GlobalVoxel, cio_FileInfo::GuideCell, m_comm, m_directoryPath, m_indexDfiName, m_RankID, MPI_Comm_rank(), MPI_Comm_size(), cio_MPI::NumberOfGroup, cio_MPI::NumberOfRank, cio_FileInfo::Prefix, cio_FilePath::ProcDFIFile, cio_Process::RankList, と cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag.

```
342 {
343
      cio_DFI *dfi = NULL;
344
345
346
      int RankID;
347
      MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
348
349
      int nrank:
      MPI_Comm_size( comm, &nrank );
350
351
352
      cio_FileInfo out_F_info;
      out_F_info.DirectoryPath
                                     = Path;
353
354
      out_F_info.TimeSliceDirFlag = TSliceOnOff;
355
      out_F_info.Prefix
                                    = prefix;
      \verb"out_F_info.FileFormat"
                                    = format;
356
357
      out_F_info.GuideCell
                                    = GCell;
                                    = DataType;
358
      out_F_info.DataType
                                     = ArrayShape;
      out_F_info.ArrayShape
360
      out_F_info.Component
361
362
      int idumv = 1:
      char* cdumy = (char*)(&idumy);
if( cdumy[0] == 0x01 ) out_F_info.Endian = CIO::E_CIO_LITTLE;
if( cdumy[0] == 0x00 ) out_F_info.Endian = CIO::E_CIO_BIG;
363
364
365
366
367
      cio_FilePath out_F_path;
368
      out_F_path.ProcDFIFile = proc_fname;
369
370
      cio Unit out unit;
371
372
      cio_MPI out_mpi;
373
      out_mpi.NumberOfRank = nrank;
374
      out_mpi.NumberOfGroup = 1;
375
376
      cio_Domain out_domain;
377
      cio_Process out_Process;
378
      cio_Rank out_Rank;
379
380
      for(int i=0; i<nrank; i++ ) {</pre>
381
         out_Process.RankList.push_back(out_Rank);
382
383
384
      out_Process.RankList[RankID].RankID=RankID;
385
      out_Process.RankList[RankID].HostName=hostname;
386
      for(int i=0; i<3; i++)</pre>
        out_Process.RankList[RankID].HeadIndex[i]=head[i];
387
388
        out_Process.RankList[RankID].TailIndex[i]=tail[i];
        out_Process.RankList[RankID].VoxelSize[i]=tail[i]-head[i]+1;
389
390
391
392
      for (int i=0; i<3; i++) {</pre>
393
        out_domain.GlobalVoxel[i] = G_size[i];
        out_domain.GlobalDivision[i] = division[i];
394
395
        out_domain.GlobalOrigin[i] = G_origin[i];
396
        out_domain.GlobalRegion[i] = pitch[i] *G_size[i];
397
398
399
      cio_TimeSlice out_TSlice;
400
401
      char tmpname[512];
402
      memset (tmpname, 0x00, sizeof(char) *512);
403
      if ( gethostname (tmpname, 512) != 0 ) printf("*** error gethostname() n");
404
405
      if( out_F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH ) {
        dfi = new cio_DFI_SPH(out_F_info, out_F_path, out_unit, out_domain, out_mpi,
406
407
                                out_TSlice, out_Process);
      } else if( out_F_info.FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
408
409
410
        dfi = new cio_DFI_BOV(out_F_info, out_F_path, out_unit, out_domain, out_mpi,
411
                                out_TSlice, out_Process);
412
      } else return NULL:
413
414
      dfi->m_indexDfiName = DfiName;
415
      dfi->m_directoryPath = CIO::cioPath_DirName(DfiName);
416
417
      dfi->m_comm = comm;
418
      dfi->m_RankID = RankID;
419
420
      return dfi;
421
```

422 }

6.3.3.63 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host = false, float * org = NULL)

proc DFI ファイル出力コントロール (float)

引数

	in	comm	MPI コミュニケータ
Γ	in	out_host	ホスト名出力フラグ
	in	org	原点座標値

org がNULL のときは、WriteInit で渡した、G_origin を出力

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio DFI Write.C の 78 行で定義されています。

参照先 DFI_Domain, と cio_Domain::GlobalOrigin.

```
82
     //orign の再設定
83
     double d_org[3];
if( org != NULL ) {
84
85
       for (int i=0; i<3; i++)</pre>
          d_org[i] = (double) org[i];
88
89
     } else {
       for (int i=0; i<3; i++) {</pre>
90
          d_org[i]=DFI_Domain.GlobalOrigin[i];
91
92
95
     return WriteProcDfiFile(comm, out_host, d_org);
96
97 }
```

6.3.3.64 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI::WriteProcDfiFile (const MPI_Comm comm, bool out_host = false, double * org = NULL)

proc DFI ファイル出力コントロール (double 版)

引数

in	comm	MPI コミュニケータ
in	out_host	ホスト名出力フラグ
in	org	原点座標値

org がNULL のときは、WriteInit で渡した、G_origin を出力

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗 true:出力成功 false:出力失敗

cio_DFI_Write.C の 101 行で定義されています。

参照先 cio_Create_dfiProcessInfo(), CIO::cioPath_DirName(), CIO::cioPath_FileName(), DFI_Domain, DFI_Fpath, DFI_Process, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_MPI, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalDivision, cio_Domain::GlobalOrigin, cio_-

Domain::GlobalRegion, cio_Domain::GlobalVoxel, m_indexDfiName, MPI_CHAR, MPI_Comm_rank(), MPI_Comm_size(), MPI_COMM_WORLD, MPI_Gather(), cio_MPI::NumberOfGroup, cio_MPI::NumberOfRank, cio_FilePath::ProcDFIFile, cio_Process::RankList, cio_MPI::Write(), cio_Domain::Write(), と cio_Process::Write().

```
104 {
105
106
      //proc ファイル名の生成
      std::string procFileName = CIO::cioPath_DirName(m_indexDfiName)+"/"+
107
      CIO::cioPath_FileName(DFI_Fpath.ProcDFIFile, ".dfi");
108
109
      if( procFileName.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY;
110
111
      int RankID;
112
      MPI_Comm_rank( comm, &RankID );
113
114
      int nrank;
115
      MPI_Comm_size( comm, &nrank );
116
117
      cio_MPI out_mpi;
118
      out_mpi.NumberOfRank = nrank;
119
      out_mpi.NumberOfGroup = 1;
120
121
      cio_Domain out_domain;
      cio_Process out_Process;
123
      //出力する Process 情報の生成
124
125
      cio_Create_dfiProcessInfo(comm, out_Process);
126
      //orign の設定
127
128
      if( org!=NULL )
129
        for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
130
          out_domain.GlobalOrigin[i] = org[i];
131
132
      } else {
133
        for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
134
          out_domain.GlobalOrigin[i] = DFI_Domain.GlobalOrigin[i];
135
136
137
      //Domain の設定
138
      for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
139
140
        out_domain.GlobalVoxel[i]
                                       = DFI_Domain.GlobalVoxel[i];
        out_domain.GlobalDivision[i] = DFI_Domain.GlobalDivision[i];
142
        out_domain.GlobalRegion[i]
                                       = DFI_Domain.GlobalRegion[i];
143
144
      //ホスト名出力指示ありの時、各ランクのホスト名を集める
145
146
      if( out_host )
147
        const int LEN=256;
        char *recbuf = new char[out_Process.RankList.size()*LEN];
148
        char sedbuf[LEN];
//sprintf(sedbuf,"%s",hostname.c_str());
149
150
        sprintf(sedbuf, "%s", DFI_Process.RankList[RankID].HostName.c_str());
151
152
        MPI Gather (sedbuf, LEN, MPI CHAR, recbuf, LEN, MPI CHAR, 0, MPI COMM WORLD);
153
154
        for( int i=0; i<out_Process.RankList.size(); i++ ) {</pre>
155
         char* hn =&(recbuf[i*LEN]);
156
         out_Process.RankList[i].HostName=(std::string(hn));
157
158
159
        if( recbuf ) delete [] recbuf;
160
161
      //proc.df の出力
162
163
      if(RankID == 0) {
164
165
        FILE* fp = NULL;
166
        if( !(fp = fopen(procFileName.c_str(), "w")) )
167
          fprintf(stderr, "Can't open file.(%s)\n", procFileName.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR;
168
169
170
171
172
        //Domain {} の出力
173
        if( out_domain.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
174
175
          if (fp) fclose(fp);
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN;
176
177
178
179
        //MPI {} の出力
180
        if( out_mpi.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
181
          fclose(fp);
182
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_MPI;
183
184
```

```
185
        //Process {} の出力
186
187
        if( out_Process.Write(fp, 0) != CIO::E_CIO_SUCCESS )
188
189
          fclose(fp);
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS;
190
191
192
193
        fclose(fp);
194
195
196
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
197
```

6.3.4 变数

6.3.4.1 cio_Domain cio_DFI::DFI_Domain [protected]

Domain class.

cio_DFI.h の 61 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), CreateReadStartEnd(), GetcioDomain(), GetDFIGlobalDivision(), GetDFIGlobalVoxel(), ReadData(), ReadInit(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), とWriteProcDfiFile().

6.3.4.2 cio_FileInfo cio_DFI::DFI_Finfo [protected]

FileInfo class.

cio_DFI.h の 58 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), Generate_Directory_Path(), Generate_FieldFileName(), GetArrayShape(), GetArrayShapeString(), GetcioFileInfo(), getComponentVariable(), GetData-Type(), GetDataTypeString(), GetNumComponent(), cio_DFI_SPH::read_averaged(), cio_DFI_SPH::read_Header-Record(), ReadData(), ReadFieldData(), setComponentVariable(), SetTimeSliceFlag(), cio_DFI_SPH::write_averaged(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_Header-Record(), WriteData(), WriteFieldData(), & WriteIndexDfiFile().

6.3.4.3 cio_FilePath cio_DFI::DFI_Fpath [protected]

FilePath class.

cio_DFI.h の 59 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioFilePath(), WriteIndexDfiFile(), とWriteProcDfiFile().

6.3.4.4 cio_MPI cio_DFI::DFI_MPI [protected]

MPI class.

cio_DFI.h の 62 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioMPI(), と WriteData().

6.3.4.5 cio_Process cio_DFI::DFI_Process [protected]

Process class.

cio_DFI.h の 64 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioProcess(), ReadData(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecor

6.3.4.6 cio_TimeSlice cio_DFI::DFI_TimeSlice [protected]

TimeSlice class.

cio_DFI.h の 63 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioTimeSlice(), getMinMax(), getVector-MinMax(), cio_DFI_BOV::read_averaged(), cio_DFI_BOV::read_HeaderRecord(), WriteData(), と WriteIndexDfi-File().

6.3.4.7 cio_Unit cio_DFI::DFI_Unit [protected]

Unit class.

cio DFI.hの60行で定義されています。

参照元 AddUnit(), cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV(), cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH(), GetcioUnit(), と WriteIndexDfi-File().

6.3.4.8 MPI_Comm cio_DFI::m_comm [protected]

MPI コミュニケータ

cio DFI.h の 51 行で定義されています。

参照元 ReadInit(), と WriteInit().

6.3.4.9 std::string cio_DFI::m_directoryPath [protected]

index dfi ファイルのディレクトリパス

cio DFI.h の 52 行で定義されています。

参照元 Generate_Directory_Path(), WriteData(), と WriteInit().

6.3.4.10 std::string cio_DFI::m_indexDfiName [protected]

index dfi ファイル名

cio DFI.h の53行で定義されています。

参照元 Generate_Directory_Path(), ReadData(), ReadInit(), WriteData(), WriteInit(), と WriteProcDfiFile().

6.3.4.11 cio_Interval_Mngrcio_DFI::m_intervalMngr [protected]

インターバルマネージャー

cio_DFI.h の 68 行で定義されています。

参照元 normalizeBaseTime(), normalizeDelteT(), normalizeIntervalTime(), normalizeLastTime(), normalizeStart-Time(), normalizeTime(), setIntervalStep(), setIntervalTime(), と WriteData().

6.3.4.12 int cio_DFI::m_RankID [protected]

ランク番号

6.4 クラス cio_DFI_BOV 89

cio_DFI.h の 56 行で定義されています。

参照元 cio_DFI(), ReadData(), ReadInit(), WriteData(), WriteFieldData(), と WriteInit().

6.3.4.13 CIO::E_CIO_READTYPE cio_DFI::m_read_type [protected]

読込みタイプ

cio_DFI.h の 54 行で定義されています。

参照元 cio_DFI(), と ReadInit().

6.3.4.14 vector<int> cio_DFI::m_readRankList [protected]

読込みランクリスト

cio_DFI.h の 66 行で定義されています。


参照元 ReadData().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:


- cio_DFI.h
- cio_DFI.C
- cio DFI Read.C
- cio_DFI_Write.C
- cio_DFI_inline.h

6.4 クラス cio_DFI_BOV

#include <cio_DFI_BOV.h>
cio_DFI_BOVに対する継承グラフ



cio_DFI_BOV のコラボレーション図



Public メソッド

- · cio DFI BOV ()
- cio_DFI_BOV (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio_MPI mpi, const cio_TimeSlice TSlice, const cio_Process process)

コンストラクタ

• ∼cio_DFI_BOV ()

Protected メソッド

• CIO::E_CIO_ERRORCODE read_HeaderRecord (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double &time)

bov ファイルのヘッダーレコード読込み

CIO::E_CIO_ERRORCODE read_Datarecord (FILE *fp, bool matchEndian, cio_Array *buf, int head[3], int nz, cio_Array *&src)

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

CIO::E_CIO_ERRORCODE read_averaged (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned &avr_step, double &avr_time)

bov ファイルのAverage データレコードの読込み

 CIO::E_CIO_ERRORCODE write_HeaderRecord (FILE *fp, const unsigned step, const double time, const int RankID)

bov ヘッダファイルの出力

- CIO::E_CIO_ERRORCODE write_DataRecord (FILE *fp, cio_Array *val, const int gc, const int RankID)

 bov データ出力
- CIO::E_CIO_ERRORCODE write_averaged (FILE *fp, const unsigned step_avr, const double time_avr)

 Average レコードの出力

Additional Inherited Members

6.4.1 説明

cio_DFI_BOV.h の 20 行で定義されています。

6.4.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.4.2.1 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV()
```

コンストラクタ

cio_DFI_BOV.C の 20 行で定義されています。

```
21 {
22
23 }
```

6.4.2.2 cio_DFI_BOV::cio_DFI_BOV (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio_MPI mpi, const cio_TimeSlice TSlice, const cio_Process process)
[inline]

コンストラクタ

引数

in	F_Info	FileInfo
in	F_Path	FilePath
in	unit	Unit
in	domain	Domain
in	mpi	MPI
in	TSlice	TimeSlice
in	process	Process

cio_DFI_BOV.h の 36 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_Domain, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Fpath, cio_DFI::DFI_MPI, cio_DFI::DFI_Process, cio_DFI::DFI_TimeSlice, と cio_DFI::DFI_Unit.

```
43
      DFI_Finfo
44
                     = F_Info;
45
      DFI_Fpath
                     = F_Path;
46
      DFI Unit
                     = unit:
      DFI_Domain
                     = domain;
      DFI_MPI
                     = mpi;
49
      DFI_TimeSlice = TSlice;
50
      DFI_Process
   };
51
```

6.4.2.3 cio_DFI_BOV::~cio_DFI_BOV()

デストラクタ

cio_DFI_BOV.C の 28 行で定義されています。

```
29 {
30
31 }
```

- 6.4.3 関数
- 6.4.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::read_averaged (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned & avr_step, double & avr_time) [protected], [virtual]

bov ファイルのAverage データレコードの読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	step	読込み step 番号
out	avr_step	平均ステップ
out	avr_time	平均タイム

戻り値

errorcode

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 92 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_TimeSlice, CIO::E_CIO_SUCCESS, と cio_TimeSlice::SliceList.

```
97 {
98
99
     step_avr=0;
100
     time_avr=0.0;
101
      for(int i=0; i<DFI_TimeSlice.SliceList.size(); i++) {</pre>
102
        if( DFI_TimeSlice.SliceList[i].step == step ) {
          step_avr=(int)DFI_TimeSlice.SliceList[i].AveragedStep;
104
105
           time_avr=(double)DFI_TimeSlice.SliceList[i].AveragedTime;
106
107
     }
108
109
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.4.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::read_Datarecord (FILE * fp, bool matchEndian, cio_Array * buf, int head[3], int nz, cio_Array *& src) [protected], [virtual]

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	buf	読込み用バッファ
in	head	読込みバッファHeadIndex
in	nz	z 方向のボクセルサイズ (実セル + ガイドセル * 2)
out	src	読み込んだデータを格納した配列のポインタ

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 61 行で定義されています。

参照先 cio_Array::copyArray(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Array::getArrayLength(), cio_Array::readBinary(), と cio_Array::setHeadIndex().

```
75
          buf->setHeadIndex(head);
76
          //1層読み込
77
        size_t ndata = buf->getArrayLength();
if( buf->readBinary(fp,matchEndian) != ndata ) return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD;
78
79
81
82
         buf->copyArray(src);
83
84
85
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
86
```

6.4.3.3 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::read_HeaderRecord (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double & time) [protected], [virtual]

bov ファイルのヘッダーレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	エンディアンチェックフラグ true:合致
in	step	ステップ番号
in	head	dfi OHeadIndex
in	tail	dfi ØTailIndex
in	gc	dfi のガイドセル数
out	voxsize	voxsize
out	time	時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio DFI BOV.C の 36 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_TimeSlice, CIO::E_CIO_SUCCESS, と cio_TimeSlice::SliceList.

```
44 {
45
46
     time=0.0;
47
     for(int i=0; i<DFI_TimeSlice.SliceList.size(); i++) {</pre>
        if( DFI_TimeSlice.SliceList[i].step == step ) {
48
          time=(double)DFI_TimeSlice.SliceList[i].time;
49
50
53
    for(int i=0; i<3; i++) voxsize[i]=tail[i]-head[i]+1+(2*gc);</pre>
54
55
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.4.3.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::write_averaged (FILE * fp, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [virtual]

Average レコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step_avr	平均ステップ番号
in	time_avr	平均時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 151 行で定義されています。

参照先 CIO::E CIO SUCCESS.

```
154 {
155    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
156 }
```

6.4.3.5 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::write_DataRecord (FILE * fp, cio_Array * val, const int gc, const int RankID) [protected], [virtual]

bov データ出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	val	データポインタ
in	gc	仮想セル数
in	RankID	ランク番号

戻り値

error code

cio DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 126 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Process, CIO::E_-CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_DFI::get_cio_Datasize(), cio_-Process::RankList, と cio Array::writeBinary().

```
130 {
131
132
      CIO::E_CIO_DTYPE Dtype = (CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType;
     int Real_size = get_cio_Datasize(Dtype);
133
134
135
      int size[3];
136
     for(int i=0; i<3; i++ ) size[i] = (int)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(int)(2*gc);</pre>
137
138
      size_t dLen = (size_t)(size[0] * size[1] * size[2]);
139
      if ( DFI_Finfo.Component > 1 ) dLen *= 3;
140
141
     unsigned int dmy = dLen * Real_size;
142
143
      if( val->writeBinary(fp) != dLen ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD;
144
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
145
146 }
```

6.4.3.6 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_BOV::write_HeaderRecord (FILE * fp, const unsigned step, const double time, const int RankID) [protected], [virtual]

bov ヘッダファイルの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step	ステップ番号
in	time	時刻
in	RankID	ランク番号

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_BOV.C の 115 行で定義されています。 参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS.


```
119 {
120    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
121 }
```

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- cio_DFI_BOV.h
- cio_DFI_BOV.C


6.5 クラス cio_DFI_SPH

#include <cio_DFI_SPH.h>
cio_DFI_SPH に対する継承グラフ



6.5 クラス cio_DFI_SPH 97

cio_DFI_SPH のコラボレーション図



Public メソッド

- · cio DFI SPH ()
- cio_DFI_SPH (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio MPI mpi, const cio TimeSlice TSlice, const cio Process process)

コンストラクタ

∼cio_DFI_SPH ()

Protected 型

- enum DataDims { _DATA_UNKNOWN =0, _SCALAR, _VECTOR }
- enum RealType { _REAL_UNKNOWN =0, _FLOAT, _DOUBLE }

Protected メソッド

• CIO::E_CIO_ERRORCODE read_HeaderRecord (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double &time)

sph ファイルのヘッダーレコード読込み

CIO::E_CIO_ERRORCODE read_Datarecord (FILE *fp, bool matchEndian, cio_Array *buf, int head[3], int nz, cio_Array *&src)

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

• CIO::E_CIO_ERRORCODE read_averaged (FILE *fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned &avr_step, double &avr_time)

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

 CIO::E_CIO_ERRORCODE write_HeaderRecord (FILE *fp, const unsigned step, const double time, const int RankID)

SPH ヘッダファイルの出力

```
• CIO::E_CIO_ERRORCODE write_DataRecord (FILE *fp, cio_Array *val, const int gc, const int RankID) SPH データレコードの出力
```

• CIO::E_CIO_ERRORCODE write_averaged (FILE *fp, const unsigned step_avr, const double time_avr)

Average レコードの出力

```
Additional Inherited Members
```

```
6.5.1 説明
cio_DFI_SPH.h の 20 行で定義されています。
6.5.2 列挙型
6.5.2.1 enum cio_DFI_SPH::DataDims [protected]
data dims(scalar or vector)
列挙型の値
    _DATA_UNKNOWN
    _SCALAR
    _VECTOR
cio_DFI_SPH.h の 25 行で定義されています。
25 {_DATA_UNKNOWN=0, _SCALAR, _VECTOR} DataDims;
6.5.2.2 enum cio DFI SPH::RealType [protected]
data type(float or double)
列挙型の値
    _REAL_UNKNOWN
    _FLOAT
    _DOUBLE
cio_DFI_SPH.h の 28 行で定義されています。
28 {_REAL_UNKNOWN=0, _FLOAT, _DOUBLE} RealType;
6.5.3 コンストラクタとデストラクタ
6.5.3.1 cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH()
コンストラクタ
cio DFI SPH.C の 20 行で定義されています。
21 {
22
```

23 }

6.5.3.2 cio_DFI_SPH::cio_DFI_SPH (const cio_FileInfo F_Info, const cio_FilePath F_Path, const cio_Unit unit, const cio_Domain domain, const cio_MPI mpi, const cio_TimeSlice TSlice, const cio_Process process)
[inline]

コンストラクタ

引数

in	F_Info	FileInfo
in	F_Path	FilePath
in	unit	Unit
in	domain	Domain
in	mpi	MPI
in	TSlice	TimeSlice
in	process	Process

cio_DFI_SPH.h の 45 行で定義されています。

参照先 cio_DFI::DFI_Domain, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Fpath, cio_DFI::DFI_MPI, cio_DFI::DFI_Process, cio_DFI::DFI_TimeSlice, と cio_DFI::DFI_Unit.

```
DFI_Finfo
53
                     = F_Info;
54
      DFI_Fpath
                     = F_Path;
55
      DFI Unit
                     = unit;
56
      DFI_Domain
                    = domain;
      DFI_MPI
                     = mpi;
      DFI_TimeSlice = TSlice;
59
      DFI_Process
                    = process;
60 };
```

6.5.3.3 cio_DFI_SPH::~cio_DFI_SPH()

デストラクタ

cio_DFI_SPH.C の 28 行で定義されています。

```
29 {
30
31 }
```

6.5.4 関数

6.5.4.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::read_averaged (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, unsigned & avr_step, double & avr_time) [protected], [virtual]

sph ファイルのAverage データレコードの読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	step	読込み step 番号
out	avr_step	平均ステップ
out	avr_time	平均タイム

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 249 行で定義されています。

参照先 BSWAP32, BSWAP64, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_R-EC7, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, と CIO::E_CIO_SUCCESS.

```
254 {
```

```
255
256
      unsigned int dmy, type_dmy;
257
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) type_dmy = 8;
if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) type_dmy = 16;
258
259
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
260
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
261
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
262
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
263
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) {
       int r_step;
264
         if( fread(&r_step, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
265
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
266
        if(!matchEndian) BSWAP32(r_step);
267
        step_avr=(unsigned) r_step;
268
      } else if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) {
269
        long long r_step;
      if( fread(&r_step, sizeof(long long), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
270
271
        if( !matchEndian ) BSWAP64(r_step);
272
        step_avr=(unsigned)r_step;
273
2.74
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) {
        float r_time;
2.75
276
         if( fread(&r_time, sizeof(float), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
         if(!matchEndian) BSWAP32(r_time);
277
278
        time_avr = (double)r_time;
279
      } else if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) {
280
        double r_time;
         if( fread(&r_time, sizeof(double), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
281
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7;
282
        if(!matchEndian) BSWAP64(r_time);
283
        time_avr = r_time;
284
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
285
      if(!matchEndian) BSWAP32(dmy);
287
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7; }
288
289
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
290 }
```

6.5.4.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::read_Datarecord (FILE * fp, bool matchEndian, cio_Array * buf, int head[3], int nz, cio_Array *& src) [protected], [virtual]

フィールドデータファイルのデータレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	true:Endian 一致
in	buf	読込み用バッファ
in	head	読込みバッファHeadIndex
in	nz	z 方向のボクセルサイズ (実セル + ガイドセル * 2)
out	src	読み込んだデータを格納した配列のポインタ

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 208 行で定義されています。

参照先 BSWAP32, cio_Array::copyArray(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Array::getArrayLength(), cio_Array::readBinary(), と cio_Array::setHeadIndex().

```
214 {
215
216 //1層ずつ読み込み
217 int hzB = head[2];
218
219 // fortran record の読込み
```

```
int idmy;
      if( fread(&idmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6;
222
      if( !matchEndian ) BSWAP32(idmy);
223
224
      for( int k=0; k<nz; k++ ) {</pre>
        //head インデクスをずらす
226
        head[2]=hzB+k;
227
        buf->setHeadIndex(head);
228
        //1層読み込み
229
       size_t ndata = buf->getArrayLength();
230
        if( buf->readBinary(fp,matchEndian) != ndata ) return
231
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6;
232
233
        // コピー
234
       buf->copyArray(src);
235
236
      // fortran record の読込み
      if( fread(&idmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6;
239
      if( !matchEndian ) BSWAP32(idmy);
2.40
241
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
242
243 }
```

6.5.4.3 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord (FILE * fp, bool matchEndian, unsigned step, const int head[3], const int tail[3], int gc, int voxsize[3], double & time) [protected], [virtual]

sph ファイルのヘッダーレコード読込み

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	matchEndian	エンディアンチェックフラグ true:合致
in	step	ステップ番号
in	head	dfi OHeadIndex
in		
in	gc	dfi のガイドセル数
out	voxsize	voxsize
out	time	時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio DFI SPH.C の 36 行で定義されています。

参照先_DOUBLE, _FLOAT, _SCALAR, _VECTOR, BSWAP32, BSWAP64, cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5, CIO::E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, と CIO::E_CIO_SUCCESS.

```
44 {
45
46
    unsigned int dmy, type_dmy;
47
48 //REC1
    if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
50
    if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
51
    if ( dmy != 8 ) {
      BSWAP32(dmy);
52
53
       if ( dmy != 8 )
         fclose(fp);
```

```
55
         return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
56
57
         fclose(fp);
58
         return CIO::E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN;
59
     }
60
61
     DataDims data_dims;
     if( fread(&data_dims, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
63
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
     if(!matchEndian ) BSWAP32(data_dims);
if( data_dims == _SCALAR && DFI_Finfo.Component != 1 ) { fclose(fp); return
64
65
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
     if( data_dims == _VECTOR && DFI_Finfo.Component <= 1 ) { fclose(fp); return</pre>
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
67
68
     int real_type;
69
70
     if( fread(&real_type, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
     if( !matchEndian ) BSWAP32(real_type);
72
     if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
73
     if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
74
     if( dmy != 8 ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1; }
75
76
     if( real_type == _FLOAT ) {
77
       if( DFI_Finfo.DataType != CIO::E_CIO_FLOAT32 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
78
       type_dmy=12;
79
     } else if( real_type == _DOUBLE) {
80
        if( DFI_Finfo.DataType != CIO::E_CIO_FLOAT64 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1;
81
       type_dmy=24;
82
     }
83
84 //REC2
85 //ボクセルサイズ
     if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2; }
87
     if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
     if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2; }
if( real_type == _FLOAT ) {
88
89
        if( fread(voxsize, sizeof(int), 3, fp) != 3 ){fclose(fp);return
90
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2;}
91
       if( !matchEndian )
92
         BSWAP32(voxsize[0]);
93
         BSWAP32(voxsize[1]);
         BSWAP32(voxsize[2]);
94
95
96
     } else if( real_type == _DOUBLE ) {
       long long tmp[3];
97
98
       if( fread(tmp, sizeof(long long), 3, fp) != 3 ){fclose(fp);return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2;}
99
       if(!matchEndian) {
          BSWAP64(tmp[0]);
100
          BSWAP64(tmp[1]);
101
          BSWAP64 (tmp[2]);
102
103
104
        voxsize[0] = (int)tmp[0];
105
        voxsize[1]=(int)tmp[1];
        voxsize[2] = (int) tmp[2];
106
107
108
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2; }
109
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
110
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE; }
111
112 //REC3
113 //原点座標
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
114
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
115
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
if( real_type == _FLOAT ) {
116
117
118
       float voxorg[3];
119
         if( fread(voxorg, sizeof(float), 3, fp) != 3 ){fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3;}
120
        if(!matchEndian) {
          BSWAP32 (voxorg[0]);
121
          BSWAP32 (voxorg[1]);
122
123
          BSWAP32 (voxorg[2]);
124
125
      } else if( real_type == _DOUBLE ) {
126
        double voxorg[3];
      if( fread(voxorg, sizeof(double), 3, fp) != 3 ){fclose(fp);return
CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3;}
127
```

```
128
        if(!matchEndian)
          BSWAP64(voxorg[0]);
129
130
           BSWAP64 (voxorg[1]);
131
          BSWAP64 (voxorg[2]);
132
133
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
134
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
135
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
136
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3; }
137
138 //REC4
139 //pit
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4; }
141
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4; }
if( real_type == _FLOAT ) {
  float voxpit[3];
142
143
144
145
         if( fread(voxpit, sizeof(float), 3, fp) != 3 ){fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4;}
         if( !matchEndian )
146
147
          BSWAP32(voxpit[0]);
           BSWAP32(voxpit[1]);
148
          BSWAP32(voxpit[2]);
149
150
      } else if( real_type == _DOUBLE ) {
151
152
        double voxpit[3];
153
         if( fread(voxpit, sizeof(double), 3, fp) != 3 ){fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4;}
154
        if (!matchEndian ) {
155
          BSWAP64 (voxpit[0]);
156
           BSWAP64 (voxpit[1]);
157
          BSWAP64(voxpit[2]);
158
159
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
160
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4; }
161
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE; }
162
163
164 //REC5
165 //step,time
      if( real_type == _FLOAT ) type_dmy = 8;
if( real_type == _DOUBLE) type_dmy = 16;
166
167
168
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
169
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
if( real_type == _FLOAT ) {
170
171
172
        int r_step;
173
        if( fread(&r_step, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
174
         if( !matchEndian ) BSWAP32(r_step);
      if( r_step != step ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
} else if( real_type == _DOUBLE ) {
175
176
177
        long long r_step;
178
         if( fread(&r_step, sizeof(long long), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
179
         if( !matchEndian ) BSWAP64(r_step);
        if( r_step != step ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
180
181
182
      if ( real_type == _FLOAT ) {
183
        float r_time;
184
         if( fread(&r_time, sizeof(float), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
185
         if (!matchEndian ) BSWAP32(r_time);
186
        time = r_time;
187
      } else if( real_type == _DOUBLE ) {
188
        double r_time;
         if( fread(&r_time, sizeof(double), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
189
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
190
         if( !matchEndian ) BSWAP64(r_time);
191
        time = r_time;
192
      if( fread(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) { fclose(fp); return
      CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
194
      if( !matchEndian ) BSWAP32(dmy);
195
      if( dmy != type_dmy ) { fclose(fp); return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5; }
196
197
      for(int i=0; i<3; i++) {
   if( voxsize[i] != (tail[i]-head[i]+1+2*gc) ) return</pre>
198
      CIO::E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE;
199
200
2.01
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
202
```

203 }

6.5.4.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::write_averaged (FILE * fp, const unsigned step_avr, const double time_avr) [protected], [virtual]

Average レコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step_avr	平均ステップ番号
in	time_avr	平均時刻

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 423 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7, CIO::E_CIO_FLO-AT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, と CIO::E_CIO_SUCCESS.

```
426 {
427
      int dType = 0;
428
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) dType = 1;
429
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) dType = 2;
430
431
      unsigned int dmy;
      int Int_size, Real_size;
432
433
         ( dType == 1 ) {
434
      dmy = 8;
        Int_size = sizeof(int);
435
       Real_size = sizeof(float);
436
437
     }else{
       dmy = 16;
438
439
       Int_size = sizeof(long long);
440
        Real_size = sizeof(double);
441
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) {
442
443
       fclose(fp);
444
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
445
446
447
      //averaged step time の出力
448
      if( dType == 1 ) {
   //float 型
449
450
        int istep = (int)step_avr;
451
        float ttime = (float)time_avr;
452
        if ( fwrite(&istep, Int_size, 1, fp) != 1 ) {
453
         fclose(fp);
454
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
455
456
        if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) {
457
          fclose(fp);
458
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
459
460
      } else {
        //doublet 型
461
        long long dstep = (long long)step_avr;
double ttime = (double)time_avr;
462
463
464
        if( fwrite(&dstep, Int_size, 1, fp) != 1 ) {
465
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
466
467
        if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) {
468
469
          fclose(fp);
470
          return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
471
472
473
474
      if ( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) {
475
       fclose(fp);
        return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7;
```

```
477 }
478
479 return CIO::E_CIO_SUCCESS;
480
481 }
```

6.5.4.5 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::write_DataRecord (FILE * fp, cio_Array * val, const int gc, const int RankID) [protected], [virtual]

SPH データレコードの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	val	データポインタ
in	gc	ガイドセル
in	RankID	ランク番号

戻り値

error code

cio_DFIを実装しています。

cio_DFI_SPH.C の 397 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Process, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_DFI::get_cio_Datasize(), cio_Process::RankList, と cio_Array::writeBinary().

```
401 {
402
      CIO::E_CIO_DTYPE Dtype = (CIO::E_CIO_DTYPE)DFI_Finfo.DataType;
403
404
      int Real_size = get_cio_Datasize(Dtype);
405
406
      for(int i=0; i<3; i++ ) size[i] = (int)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(int)(2*gc);</pre>
407
408
409
      size_t dLen = (size_t)(size[0] * size[1] * size[2]);
410
      if( DFI_Finfo.Component > 1 ) dLen *= 3;
411
412
      unsigned int dmy = dLen * Real_size;
413
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6;
414
415
      if ( val->writeBinary(fp) != dLen ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6;
416
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6;
417
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
418 }
```

6.5.4.6 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord (FILE * fp, const unsigned step, const double time, const int RankID) [protected], [virtual]

SPH ヘッダファイルの出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	step	ステップ番号
in	time	時刻

in RankID ランク番号

戻り値

error code

cio DFIを実装しています。

cio DFI SPH.C の 295 行で定義されています。

参照先 cio_FileInfo::Component, cio_FileInfo::DataType, cio_DFI::DFI_Domain, cio_DFI::DFI_Finfo, cio_DFI::DFI_Process, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5, CIO::E_CIO_FLOAT32, CIO::E_CIO_FLOAT64, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalOrigin, cio_Domain::GlobalVoxel, cio_FileInfo::GuideCell, と cio_Process::RankList.

```
300
301
      //REC1
302
      int svType = 0;
      if( DFI_Finfo.Component == 1 ) svType = 1;
if( DFI_Finfo.Component > 1 ) svType = 2;
303
304
305
      if( svType == 0 ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
306
307
      if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT32 ) dType = 1;
if( DFI_Finfo.DataType == CIO::E_CIO_FLOAT64 ) dType = 2;
308
309
      if( dType == 0 ) return CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
310
311
      unsigned int dmy;
313
314
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
315
      if( fwrite(&svType, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
      if( fwrite(&dType, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
317
       f( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1;
318
319
320
      if( dType == 1 ) dmy = 12; //float
321
                        dmy = 24; //double
322
323
      //REC2
324
      //voxel size
325
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
326
      if( dType == 1 )
      int size[3];
327
328
        for(int i=0; i<3; i++) size[i] = (int)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(int)(2*</pre>
      DFI_Finfo.GuideCell);
329
        if( fwrite(size, sizeof(int), 3, fp) !=3 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
330
      } else {
       long long size[3];
332
        for(int i=0; i<3; i++ ) size[i] = (long long)DFI_Process.RankList[n].VoxelSize[i]+(long long)(2*</pre>
      DFI_Finfo.GuideCell);
        if (fwrite(size, sizeof(long long), 3, fp) !=3) return
333
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
334
335
336
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2;
337
338
      //REC3
339
      //origin
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
340
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
341
      if(dType == 1) {
342
        float org[3];
        for(int i=0; i<3; i++ ) org[i]=(float)DFI_Domain.GlobalOrigin[i];</pre>
343
         if( fwrite(org, sizeof(float), 3, fp) !=3 ) return
344
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
345
346
        double org[3];
        for(int i=0; i<3; i++ ) org[i]=(double)DFI_Domain.GlobalOrigin[i];</pre>
347
        if( fwrite(org, sizeof(double), 3, fp) !=3 ) return
348
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
```

```
350
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3;
351
352
      //REC4
353
      //pitch
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
354
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
355
      if( dType == 1 )
356
        float pch[3];
357
        for(int i=0; i<3; i++ ) pch[i]=(float)DFI_Domain.GlobalRegion[i]/DFI_Domain.</pre>
      GlobalVoxel[i];
        if( fwrite(pch, sizeof(float), 3, fp) !=3 ) return
358
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
359
360
        double pch[3];
361
        GlobalVoxel[i];
      if( fwrite(pch, sizeof(double), 3, fp) !=3 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
362
363
       f( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
364
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4;
365
      //REC5
366
367
      //step&time
368
      int Int_size, Real_size;
      if ( dType == 1 ) {
369
370
371
        Int_size = sizeof(int);
        Real_size = sizeof(float);
372
373
      }else{
374
        dmy = 16;
375
        Int_size = sizeof(long long);
376
        Real_size = sizeof(double);
377
      if( fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
if( dType == 1 ) {
378
379
       float ttime = (float)time;
        if( fwrite(&step, Int_size, 1, fp) != 1 ) return
381
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
382
        if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
383
        long long dstep = (long long)step;
double ttime = (double)time;
384
385
386
        if( fwrite(&dstep, Int_size, 1, fp) != 1 ) return
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
387
      if( fwrite(&ttime, Real_size, 1, fp) != 1 ) return
CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
388
      if (fwrite(&dmy, sizeof(int), 1, fp) != 1 ) return
389
      CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5;
390
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
391
392 }
```

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio DFI SPH.h
- · cio DFI SPH.C

6.6 クラス cio Domain

#include <cio_Domain.h>

Public メソッド

- cio_Domain ()
- cio_Domain (const double *_GlobalOrigin, const double *_GlobalRegion, const int *_GlobalVoxel, const int *_GlobalDivision)

コンストラクタ

~cio_Domain ()

6.6 クラス cio_Domain 109

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read Domain(proc.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Domain を出力する

Public 变数

• double GlobalOrigin [3]

計算空間の起点座標

double GlobalRegion [3]

計算空間の各軸方向の長さ

• int GlobalVoxel [3]

計算領域全体のボクセル数

int GlobalDivision [3]

計算領域の分割数

std::string ActiveSubdomainFile

ActiveSubdomain ファイル名

6.6.1 説明

proc.dfi ファイルの Domain

cio_Domain.h の 19 行で定義されています。

6.6.2 コンストラクタとデストラクタ

6.6.2.1 cio_Domain::cio_Domain()

コンストラクタ

cio_Domain.C の 21 行で定義されています。

参照先 ActiveSubdomainFile, GlobalDivision, GlobalOrigin, GlobalRegion, と GlobalVoxel.

```
22 {
23
24     for(int i=0; i<3; i++) GlobalOrigin[i]=0.0;
25     for(int i=0; i<3; i++) GlobalRegion[i]=0.0;
26     for(int i=0; i<3; i++) GlobalVoxel[i]=0;
27     for(int i=0; i<3; i++) GlobalDivision[i]=0;
28     ActiveSubdomainFile="";
29
30 }</pre>
```

6.6.2.2 cio_Domain::cio_Domain (const double * _GlobalOrigin, const double * _GlobalRegion, const int * _GlobalVoxel, const int * _GlobalDivision)

コンストラクタ

引数

in	_GlobalOrigin	起点座標
in	_GlobalRegion	各軸方向の長さ

in	_GlobalVoxel	ボクセル数
in	_GlobalDivision	分割数

cio_Domain.C の 34 行で定義されています。

参照先 GlobalDivision, GlobalOrigin, GlobalRegion, と GlobalVoxel.

```
38 {
      GlobalOrigin[0]=_GlobalOrigin[0];
39
40
      GlobalOrigin[1] = _GlobalOrigin[1];
      GlobalOrigin[2]=_GlobalOrigin[2];
42
      GlobalRegion[0]=_GlobalRegion[0];
GlobalRegion[1]=_GlobalRegion[1];
GlobalRegion[2]=_GlobalRegion[2];
43
44
45
      GlobalVoxel[0]=_GlobalVoxel[0];
      GlobalVoxel[1]=_GlobalVoxel[1];
GlobalVoxel[2]=_GlobalVoxel[2];
48
49
50
51
      GlobalDivision[0] = _GlobalDivision[0];
      GlobalDivision[1] = _GlobalDivision[1];
53
      GlobalDivision[2]=_GlobalDivision[2];
54 }
```

```
6.6.2.3 cio_Domain:: ∼cio_Domain ( )
```

デストラクタ

cio_Domain.C の 58 行で定義されています。

```
59 {
60
61 }
```

6.6.3 関数

6.6.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Domain::Read (cio_TextParser tpCntl)

read Domain(proc.dfi)

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
----	--------	--------------------

戻り値

error code

cio_Domain.C の 66 行で定義されています。

参照先 ActiveSubdomainFile, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION, CIO::E_CIO_ERROR_RE-AD_DFI_GLOBALORIGIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION, CIO::E_CIO_ERROR_READ_-DFI_GLOBALVOXEL, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetValue(), cio_TextParser::GetVector(), Global-Division, GlobalOrigin, GlobalRegion, と GlobalVoxel.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
67 {
68
69     std::string str;
70     std::string label;
71     double v[3];
72     int iv[3];
73
74     //GlobalOrign
75     label = "/Domain/GlobalOrigin";
76     for (int n=0; n<3; n++) v[n]=0.0;</pre>
```

6.6 クラス cio_Domain 111

```
if (!(tpCntl.GetVector(label, v, 3)))
78
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
79
80
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN;
81
82
     GlobalOrigin[0]=v[0];
83
     GlobalOrigin[1]=v[1];
     GlobalOrigin[2]=v[2];
85
86
     //GlobalRegion
     label = "/Domain/GlobalRegion";
87
     for (int n=0; n<3; n++) v[n]=0.0;</pre>
88
     if (!(tpCntl.GetVector(label, v, 3)))
89
90
91
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s' \n", label.c\_str());
92
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION;
93
     GlobalRegion[0]=v[0];
94
95
     GlobalRegion[1]=v[1];
    GlobalRegion[2]=v[2];
     //Global_Voxel
label = "/Domain/GlobalVoxel";
98
99
     for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0;</pre>
100
      if (!(tpCntl.GetVector(label, iv, 3)))
101
102
103
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALVOXEL;
104
105
106
     GlobalVoxel[0]=iv[0];
107
      GlobalVoxel[1]=iv[1];
108
     GlobalVoxel[2]=iv[2];
109
110
      //Global_Division
111
      label = "/Domain/GlobalDivision";
      for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0;</pre>
112
113
      if (!(tpCntl.GetVector(label, iv, 3)))
114
115
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
116
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION;
117
118
     GlobalDivision[0]=iv[0];
      GlobalDivision[1]=iv[1];
119
      GlobalDivision[2]=iv[2];
120
121
122
      //ActiveSubdomain
123
      label = "/Domain/ActiveSubdomainFile";
124
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
125
       str="";
126
127
128
     ActiveSubdomainFile=str;
129
130
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
131
132 }
```

6.6.3.2 CIO::E CIO ERRORCODE cio_Domain::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Domain を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio Domain.C の 137 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, ActiveSubdomainFile, CIO::E_CIO_SUCCESS, GlobalDivision, GlobalOrigin, Global-Region, と GlobalVoxel.

参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
139 {
140
141
      fprintf(fp, "Domain \{ n' \});
      fprintf(fp, "\n");
142
143
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
144
      fprintf(fp, "GlobalOrigin
145
                                             = (%e, %e, %e)\n",
146
                GlobalOrigin[0],
147
                GlobalOrigin[1],
148
                GlobalOrigin[2]);
149
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
150
      fprintf(fp, "GlobalRegion GlobalRegion[0],
151
                                             = (%e, %e, %e)\n",
152
153
                GlobalRegion[1],
154
                GlobalRegion[2]);
155
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1); fprintf(fp, "GlobalVoxel
156
157
                                             = (%d, %d, %d) n",
                GlobalVoxel[0],
158
159
                GlobalVoxel[1],
160
                GlobalVoxel[2]);
161
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "GlobalDivision
162
                                             = (%d, %d, %d)\n",
163
               GlobalDivision[0],
164
165
                GlobalDivision[1]
166
                GlobalDivision[2]);
167
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
168
      fprintf(fp, "ActiveSubdomainFile = \"%s\"\n", ActiveSubdomainFile.c_str());
169
170
171
      fprintf(fp, "\n");
      fprintf(fp, "}\n");
fprintf(fp, "\n");
172
173
174
175
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
176
177 }
```

6.6.4 変数

6.6.4.1 std::string cio_Domain::ActiveSubdomainFile

ActiveSubdomain ファイル名

cio Domain.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), cio_Process::CreateSubDomainInfo(), Read(), と Write().

6.6.4.2 int cio_Domain::GlobalDivision[3]

計算領域の分割数

cio_Domain.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_Process::CheckReadRank(), cio_Process::CheckStartEnd(), cio_Domain(), cio_Process::CreateRank-List(), cio_Process::CreateSubDomainInfo(), cio_DFI::GetDFIGlobalDivision(), cio_MPI::Read(), Read(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.6.4.3 double cio_Domain::GlobalOrigin[3]

計算空間の起点座標

cio_Domain.h の 23 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), Read(), Write(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.7 クラス cio_FileInfo 113

6.6.4.4 double cio_Domain::GlobalRegion[3]

計算空間の各軸方向の長さ

cio Domain.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), Read(), Write(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.6.4.5 int cio_Domain::GlobalVoxel[3]

計算領域全体のボクセル数

cio_Domain.h の 25 行で定義されています。

参照元 cio_Domain(), cio_Process::CreateRankList(), cio_DFI::CreateReadStartEnd(), cio_DFI::GetDFIGlobal-Voxel(), Read(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio_Domain.h
- · cio_Domain.C

6.7 クラス cio FileInfo

#include <cio_FileInfo.h>

Public メソッド

- · cio_FileInfo ()
- cio_FileInfo (const std::string _DirectoryPath, const CIO::E_CIO_ONOFF _TimeSliceDirFlag, const std::string _Prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT _FileFormat, const int _GuideCell, const CIO::E_CIO_DTYPE _Data-Type, const CIO::E_CIO_ENDIANTYPE _Endian, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE _ArrayShape, const int _Component)

コンストラクタ

- ∼cio FileInfo ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read FileInfo(inde.dfi)

CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:FileInfo 要素を出力する

void setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

成分名をセットする

std::string getComponentVariable (int pcomp)

成分名を取得する

Public 变数

- std::string DirectoryPath
- CIO::E_CIO_ONOFF TimeSliceDirFlag

TimeSlice on or off.

std::string Prefix

ファイル接頭文字

CIO::E_CIO_FORMAT FileFormat

ファイルフォーマット "bov", "sph",,,

· int GuideCell

仮想セルの数

CIO::E_CIO_DTYPE DataType

配列のデータタイプ "float",,,,

• CIO::E_CIO_ENDIANTYPE Endian

エンディアンタイプ "big","little"

CIO::E CIO ARRAYSHAPE ArrayShape

配列形状

• int Component

成分数

vector < std::string > ComponentVariable 成分名

6.7.1 説明

index.dfi ファイルの FileInfo

cio_FileInfo.h の 20 行で定義されています。

6.7.2 コンストラクタとデストラクタ

6.7.2.1 cio_FileInfo::cio_FileInfo()

コンストラクタ

cio_FileInfo.C の 20 行で定義されています。

参照先 ArrayShape, Component, DataType, DirectoryPath, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN, CIO::E_C-IO_DTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN, CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN, CIO::E_CIO_OFF, Endian, FileFormat, GuideCell, Prefix, と TimeSliceDirFlag.

```
21 {
    DirectoryPath
2.2
     TimeSliceDirFlag =CIO::E_CIO_OFF;
23
24
     Prefix
                      =CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN;
     FileFormat
26
     GuideCell
     DataType
                      =CIO::E_CIO_DTYPE_UNKNOWN;
28
     Endian
                      =CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN;
29
    ArrayShape
                      =CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN;
                      =0;
30
    Component
```

6.7.2.2 cio_FileInfo::cio_FileInfo (const std::string _DirectoryPath, const CIO::E_CIO_ONOFF_TimeSliceDirFlag, const std::string _Prefix, const CIO::E_CIO_FORMAT_FileFormat, const int _GuideCell, const CIO::E_CIO_DTYPE _DataType, const CIO::E_CIO_ENDIANTYPE _Endian, const CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE _ArrayShape, const int _Component)

コンストラクタ

引数

	in	_DirectoryPath	ディレクトリパス
--	----	----------------	----------

6.7 クラス cio_FileInfo 115

in	_TimeSliceDir-	TimeSlice on or off
	Flag	
in	_Prefix	ファイル接頭文字
in	_FileFormat	ファイルフォーマット
in	_GuideCell	
in	_DataType	
in	_Endian	エンディアンタイプ
in	_ArrayShape	配列形状
in	_Component	成分数

cio_FileInfo.C の 35 行で定義されています。

参照先 ArrayShape, Component, DataType, DirectoryPath, Endian, FileFormat, GuideCell, Prefix, と TimeSliceDir-Flag.

```
44 {
45
     {\tt DirectoryPath}
                        =_DirectoryPath;
                        =_Prefix;
46
    Prefix
     TimeSliceDirFlag =_TimeSliceDirFlag;
FileFormat =_FileFormat;
47
48
    FileFormat
     GuideCell
                        =_GuideCell;
     DataType
51
     Endian
                        =_Endian;
52
    ArrayShape
                        =_ArrayShape;
53
    Component
                        =_Component;
```

6.7.2.3 cio_FileInfo::~cio_FileInfo()

デストラクタ

cio_FileInfo.C の 57 行で定義されています。

```
58 {
59
60 }
```

6.7.3 関数

6.7.3.1 std::string cio_FileInfo::getComponentVariable (int pcomp)

成分名を取得する

引数

in	pcomp	成分位置 0:u, 1:v, 2:w
----	-------	--------------------

戻り値

成分名 成分名が無い場合は空白が返される

cio FileInfo.C の 79 行で定義されています。

参照先 ComponentVariable.

参照元 cio_DFI::getComponentVariable().

```
80 {
81  std::string CompName="";
82  if(ComponentVariable.size()<pcomp+1) return CompName;
83  return ComponentVariable[pcomp];
84 }</pre>
```

6.7.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FileInfo::Read (cio_TextParser tpCntl)

read FileInfo(inde.dfi)

6.7 クラス cio_FileInfo 117

引数

in tpCntl cio_TextParser クラス

戻り値

error code

cio FileInfo.C の 90 行で定義されています。

参照先 ArrayShape, cio_TextParser::chkNode(), Component, ComponentVariable, cio_DFI::ConvDatatypeS2E(), cio_TextParser::countLabels(), DataType, DirectoryPath, CIO::E_CIO_BIG, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_A-RRAYSHAPE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN, CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_LITTLE, CIO::E_CIO_NIJK, CIO::E_CIO_OFF, CIO-::E_CIO_ON, CIO::E_CIO_SUCCESS, Endian, FileFormat, cio_TextParser::GetNodeStr(), cio_TextParser::GetValue(), GuideCell, Prefix, と TimeSliceDirFlag.

参照元 cio DFI::ReadInit().

```
91 {
92
93
     std::string str;
94
     std::string label, label base, label leaf, label leaf leaf;
     int ct:
97
     int ncnt=0;
98
     //Directorypath
label = "/FileInfo/DirectoryPath";
99
100
101
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
103
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
104
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH;
105
106
      DirectoryPath=str:
107
108
109
110
      //TimeSilceDirectory
label = "/FileInfo/TimeSliceDirectory";
111
      if (!(tpCntl.GetValue(label, &str))))
112
113
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
114
115
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY;
116
117
      if( !strcasecmp(str.c_str(),"on" ) ) {
118
119
        TimeSliceDirFlag=CIO::E_CIO_ON;
120
      } else if( !strcasecmp(str.c_str(), "off" ) ) {
        TimeSliceDirFlag=CIO::E_CIO_OFF;
122
      } else {
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",str.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY;
123
124
125
126
127
128
      //Prefix
label = "/FileInfo/Prefix";
129
130
131
      if (!(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
132
133
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c\_str());
134
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX;
135
136
      Prefix=str:
137
138
      ncnt++;
139
140
       //FileFormat
141
      label = "/FileInfo/FileFormat";
142
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
143
144
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT;
```

```
146
147
      if( !strcasecmp(str.c_str(), "sph" ) ) {
148
       FileFormat=CIO::E_CIO_FMT_SPH;
149
150
      else if( !strcasecmp(str.c_str(),"bov" ) ) {
       FileFormat=CIO::E_CIO_FMT_BOV;
151
152
153
      else FileFormat=CIO::E_CIO_FMT_UNKNOWN;
154
      ncnt++;
155
156
157
      //GuidCell
      label = "/FileInfo/GuideCell";
158
159
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) )
160
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL;
161
162
163
      GuideCell=ct;
164
165
166
167
      //DataType
label = "/FileInfo/DataType";
168
169
170
      if (!(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
171
172
        printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
173
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE;
174
175
      DataType=cio_DFI::ConvDatatypeS2E(str);
176
177
      ncnt++;
178
      179
180
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
181
182
183
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
184
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN;
185
186
      if( !strcasecmp(str.c_str(),"little" ) ) {
       Endian=CIO::E_CIO_LITTLE;
187
      }else if( !strcasecmp(str.c str(), "big" ) ) {
188
189
       Endian=CIO::E_CIO_BIG;
190
191
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", str.c_str());
192
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN;
193
194
195
      ncnt++;
196
      //ArrayShape
label = "/FileInfo/ArrayShape";
197
198
199
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
200
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
201
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE;
202
203
204
      if( !strcasecmp(str.c_str(),"ijkn" ) ) {
205
        ArrayShape=CIO::E_CIO_IJKN;
206
      } else if( !strcasecmp(str.c str(), "nijk" ) ) {
207
       ArrayShape=CIO::E_CIO_NIJK;
208
      }else {
209
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", str.c_str());
210
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE;
211
212
213
      ncnt++;
214
215
      //Componet
216
      label = "/FileInfo/Component";
217
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) )
218
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
219
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT;
220
221
222
      Component=ct;
223
224
      ncnt++;
225
      //Component Variable
226
227
      int ncomp=0;
228
      label_leaf_leaf = "/FileInfo/Variable";
229
      if (tpCntl.chkNode(label_leaf_leaf)) //があれば
230
2.31
       ncomp = tpCntl.countLabels(label_leaf_leaf);
232
```

6.7 クラス cio_FileInfo 119

```
233
234
       ncnt++;
235
       label_leaf = "/FileInfo";
236
237
238
       if( ncomp>0 ) {
239
          for(int i=0; i<ncomp; i++) {</pre>
240
             if(!tpCntl.GetNodeStr(label_leaf,ncnt+i,&str))
241
              printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX;
242
243
244
            if( !strcasecmp(str.substr(0,8).c_str(), "variable") ) {
  label_leaf_leaf = label_leaf+"/"+str;
245
246
247
248
               label = label_leaf_leaf + "/name";
               if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str)) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
249
250
                  return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN;
251
253
254
                  ComponentVariable.push_back(str);
255
256
            }
257
         }
258
259
260
       return CIO::E_CIO_SUCCESS;
261 }
```

6.7.3.3 void cio_FileInfo::setComponentVariable (int pcomp, std::string compName)

成分名をセットする

引数

in	рсотр	成分位置 0:u, 1:v, 2:w
in	compName	成分名 "u","v","w"",

cio_FileInfo.C の 64 行で定義されています。

参照先 ComponentVariable.

参照元 cio_DFI::setComponentVariable().

```
66 {
67
68    if( ComponentVariable.size()>pcomp+1 ) {
69        ComponentVariable[pcomp]=compName;
70    } else {
71        for(int i=ComponentVariable.size(); i<pcomp+1; i++) {
75        ComponentVariable.push_back(compName);
76    }
77    }
78   }</pre>
```

6.7.3.4 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FileInfo::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:FileInfo 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_FileInfo.C の 266 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, ArrayShape, Component, ComponentVariable, cio_DFI::ConvDatatypeE2S(), Data-Type, DirectoryPath, CIO::E_CIO_FMT_BOV, CIO::E_CIO_FMT_SPH, CIO::E_CIO_IJKN, CIO::E_CIO_LITTLE, C-IO::E_CIO_OFF, CIO::E_CIO_ON, CIO::E_CIO_SUCCESS, Endian, FileFormat, GuideCell, Prefix, と TimeSlice-DirFlag.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
268 {
269
      fprintf(fp, "FileInfo {\n");
fprintf(fp, "\n");
270
271
272
273
       _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
274
      fprintf(fp, "DirectoryPath
                                         = \"%s\"\n", DirectoryPath.c_str());
275
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
276
277
                  TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_OFF ) {
        fprintf(fp, "TimeSliceDirectory = \"off\"\n");
279
      } else if( TimeSliceDirFlag == CIO::E_CIO_ON ) {
280
        fprintf(fp, "TimeSliceDirectory = \"on\"\n");
281
282
283
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
      fprintf(fp, "Prefix
284
                                         = \"%s\"\n", Prefix.c_str());
285
286
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
287
                  FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_SPH ) {
      fprintf(fp, "FileFormat = \"sph\"\n");
} else if( FileFormat == CIO::E_CIO_FMT_BOV ) {
                                           = \"sph\"\n");
288
289
        fprintf(fp, "FileFormat
290
                                           = \"bov\"\n");
291
292
293
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
                                         = %d\n", GuideCell);
294
      fprintf(fp, "GuideCell
295
296
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
      std::string Dtype = cio_DFI::ConvDatatypeE2S((CIO::E_CIO_DTYPE)DataType);
      fprintf(fp, "DataType
                                           \"%s\\\"\n",Dtype.c_str());
298
299
      300
301
302
303
304
        fprintf(fp, "Endian
                                            = \"big\"\n");
305
306
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
if( ArrayShape == CIO::E_CIO_IJKN ) {
307
308
        fprintf(fp, "ArrayShape
309
                                           = \"ijkn\"\n");
310
311
        fprintf(fp, "ArrayShape
                                           = \mbox{"nijk}\mbox{"\n");}
312
313
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
314
315
      fprintf(fp, "Component
                                         = %d\n",Component);
316
317
      if( ComponentVariable.size()>0 ) {
318
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
        fprintf(fp, "Variable[@]{ name = \"%s\" }\n",ComponentVariable[0].c_str());
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
319
320
        fprintf(fp, "Variable[0]{ name = \"%s\" }\n", ComponentVariable[1].c_str());
321
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
322
323
        fprintf(fp, "Variable[@]{ name = \"%s\" }\n", ComponentVariable[2].c_str());
324
325
      fprintf(fp, "\n");
fprintf(fp, "\\n");
fprintf(fp, "\\n");
326
327
328
329
330
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
331
332 }
```

6.7.4 变数

6.7.4.1 CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE cio_FileInfo::ArrayShape

配列形状

cio_FileInfo.h の 32 行で定義されています。

6.7 クラス cio_FileInfo 121

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::GetArrayShape(), cio_DFI::GetArrayShapeString(), Read(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.2 int cio_FileInfo::Component

成分数

cio FileInfo.h の33行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::GetNumComponent(), Read(), cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_HeaderRecord(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.3 vector<std::string> cio_FileInfo::ComponentVariable

成分名

cio_FileInfo.h の 34 行で定義されています。

参照元 getComponentVariable(), Read(), setComponentVariable(), と Write().

6.7.4.4 CIO::E_CIO_DTYPE cio_FileInfo::DataType

配列のデータタイプ "float",,,,

cio FileInfo.h の30行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::GetDataType(), cio_DFI::GetDataTypeString(), Read(), cio_DFI_SPH::read_averaged(), cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI_SPH::write_averaged(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI::WriteData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.5 std::string cio_FileInfo::DirectoryPath

フィールデータの存在するディレクトリパス index.dfi からの相対パスまたは絶対パス

cio FileInfo.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), cio_DFI::ReadData(), Write(), cio_DFI::Write-Data(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.6 CIO::E_CIO_ENDIANTYPE cio_FileInfo::Endian

エンディアンタイプ "big","little"

cio_FileInfo.h の31行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), Read(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.7 CIO::E_CIO_FORMAT cio_FileInfo::FileFormat

ファイルフォーマット "bov", "sph",,,

cio_FileInfo.h の 28 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), と cio_DFI::Write-Init().

6.7.4.8 int cio_FileInfo::GuideCell

仮想セルの数

cio_FileInfo.h の 29 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), Read(), cio_DFI::ReadData(), cio_DFI::ReadFieldData(), Write(), cio_DFI_SPH::write_-HeaderRecord(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteFieldData(), と cio_DFI::WriteInit().

6.7.4.9 std::string cio_FileInfo::Prefix

ファイル接頭文字

cio_FileInfo.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), Write(), cio_DFI::WriteIndexDfiFile(), と cio_D-FI::WriteInit().

6.7.4.10 CIO::E_CIO_ONOFF cio_FileInfo::TimeSliceDirFlag

TimeSlice on or off.

cio_FileInfo.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_FileInfo(), cio_DFI::Generate_Directory_Path(), cio_DFI::Generate_FieldFileName(), Read(), cio_DFI::SetTimeSliceFlag(), Write(), と cio_DFI::WriteInit().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio FileInfo.h
- · cio_FileInfo.C

6.8 クラス cio FilePath

#include <cio_FilePath.h>

Public メソッド

- cio FilePath ()
- cio FilePath (const std::string ProcDFIFile)

コンストラクタ

- ∼cio_FilePath ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read FilePath(inde.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

Public 变数

std::string ProcDFIFile proc.dfi ファイル名

6.8.1 説明

index.dfi ファイルの FilePath

cio_FilePath.h の 19 行で定義されています。

6.8 クラス cio_FilePath 123

6.8.2 コンストラクタとデストラクタ

6.8.2.1 cio_FilePath::cio_FilePath()

コンストラクタ

cio_FilePath.C の 21 行で定義されています。

参照先 ProcDFIFile.

```
22 {
23    ProcDFIFile="";
24 }
```

6.8.2.2 cio_FilePath::cio_FilePath (const std::string _ProcDFIFile)

コンストラクタ

引数

in _*ProcDFIFile* | proc.dfi ファイル名

cio FilePath.C の 28 行で定義されています。

参照先 ProcDFIFile.

```
29 {
30  ProcDFIFile=_ProcDFIFile;
31 }
```

6.8.2.3 cio_FilePath::~cio_FilePath()

デストラクタ

cio_FilePath.Cの35行で定義されています。

```
36 {
37
38 }
```

6.8.3 関数

6.8.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FilePath::Read (cio_TextParser tpCntl)

read FilePath(inde.dfi)

proc.dfi ファイル名の読込み

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス	
----	--------	--------------------	--

戻り値

error code

cio FilePath.Cの43行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::Get-Value(), と ProcDFIFile.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
44 {
46
     std::string str;
47
     std::string label;
48
    //Process
label = "/FilePath/Process";
49
50
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS;
53
54
55
    ProcDFIFile=str;
56
58
    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
59
60 }
```

6.8.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_FilePath::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

proc.dfi ファイル名の出力

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_FilePath.C の 65 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_SUCCESS, と ProcDFIFile.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
67 {
68
69     fprintf(fp, "FilePath {\n");
70     fprintf(fp, "\n");
71
72     _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
73     fprintf(fp, "Process = \"%s\"\n",ProcDFIFile.c_str());
74
75     fprintf(fp, "\n");
76     fprintf(fp, "\n");
77     fprintf(fp, "\n");
78
79     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
80
81 }
```

6.8.4 変数

6.8.4.1 std::string cio_FilePath::ProcDFIFile

proc.dfi ファイル名

cio_FilePath.h の 23 行で定義されています。

参照元 cio_FilePath(), Read(), cio_DFI::ReadInit(), Write(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile(). このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio FilePath.h
- · cio_FilePath.C

```
6.9 クラス cio_Interval_Mngr
#include <cio_Interval_Mngr.h>
Public 型
   • enum type_IO_spec { noset =-1, By_step = 1, By_time = 2 }
Public メソッド
   • cio_Interval_Mngr ()
        コンストラクタ

    ~cio_Interval_Mngr ()

        デストラクタ

    void setMode (const type_IO_spec mode)

        モードをセット

    type_IO_spec getMode ()

        モードを取得
   • bool setInterval (const double interval)
        インターバル値のセット
   • int getIntervalStep ()
        インターバル (ステップ) の取得
   • double getIntervalTime ()
        インターバル (時刻) の取得
```

bool setLast (const double last)

最終ステップ (時刻) のセット

• bool setStart (const double start)

セッション開始ステップ (時刻) のセット

• int getStartStep ()

セッション開始ステップの取得

• double getStartTime ()

セッション開始時刻の取得

bool initTrigger (const int step, const double time, const double dt, bool d_flag=false)

トリガーの初期化

- bool isTriggered (const int step, const double time, bool forced_out=false, bool d_flag=false)
- bool isStarted (const int step, const double time)

セッションが開始しているかをチェック

- bool normalizeTime (const double scale)
- void normalizeBaseTime (const double scale)
- void normalizeIntervalTime (const double scale)
- void normalizeStartTime (const double scale)
- void normalizeLastTime (const double scale)
- void normalizeDelteT (const double scale)

Protected メソッド

• int calcNextStep (const int step)

次の出力ステップを計算

double calcNextTime (const double time)

次の出力時刻を計算

• bool isLastStep (const int step)

最終ステップかどうか

bool isLastTime (const double time)

最終時刻かどうか

Static Protected メソッド

• static double dmod (double a, double b)

実数の余り (fortran の mod と同じ)

Protected 变数

type_IO_spec m_mode

モード (noset:未定義、By_step:ステップ間隔指定、By_time:時刻間隔指定)

int m_base_step

インターバルの基点となるステップ (By_step のとき有効)

int m_intvl_step

ステップ間隔 (By_step のとき有効)

• int m_start_step

セッションを開始するステップ (By_step のとき有効)

· int m_last_step

最終ステップ (By_step のとき有効)

· double m base time

インターバルの基点となる時刻 (By_time のとき有効)

• double m_intvl_time

時刻間隔 (By_time のとき有効)

double m_start_time

セッションを開始する時刻 (By_time のとき有効)

• double m_last_time

最終時刻 (By_time のとき有効)

double m_dt

計算の時間間隔 t

6.9.1 説明

cio_Interval_Mngr.h の 23 行で定義されています。

6.9.2 列挙型

6.9.2.1 enum cio_Interval_Mngr::type_IO_spec

モード

列挙型の値

noset

By_step

By_time

cio_Interval_Mngr.h の 28 行で定義されています。

```
29 {
30     noset =-1,
31     By_step= 1,
32     By_time= 2,
33     };
```

6.9.3 コンストラクタとデストラクタ

6.9.3.1 cio_Interval_Mngr::cio_Interval_Mngr() [inline]

コンストラクタ

cio_Interval_Mngr.h の 54 行で定義されています。

参照先 m_base_step, m_base_time, m_dt, m_intvl_step, m_intvl_time, m_last_step, m_last_time, m_mode, m_start_step, m_start_time, と noset.

```
55
56
        m_mode = noset;
        m_base_step = 0;
m_intvl_step = 0;
57
58
       m_start_step = 0;
59
60
       m_last_step = -1;
       m_base_time = 0.0;
62
       m_{intvl_time} = 0.0;
63
        m_start_time = 0.0;
       m_{ast_time} = -1.0;

m_{dt} = 0.0;
64
65
```

6.9.3.2 cio_Interval_Mngr::~cio_Interval_Mngr() [inline]

デストラクタ

cio_Interval_Mngr.h の 69 行で定義されています。

```
70 {
71 }
```

6.9.4 関数

6.9.4.1 int cio_Interval_Mngr::calcNextStep (const int *step*) [inline], [protected]

次の出力ステップを計算

cio_Interval_Mngr.h の 336 行で定義されています。

参照先 m_base_step, m_intvl_step, と m_start_step.

参照元 initTrigger(), と isTriggered().

```
6.9.4.2 double cio_Interval_Mngr::calcNextTime ( const double time ) [inline], [protected]
```

次の出力時刻を計算

cio_Interval_Mngr.h の 345 行で定義されています。

参照先 dmod(), m base time, m intvl time, と m start time.

参照元 initTrigger(), と isTriggered().

6.9.4.3 static double cio_Interval_Mngr::dmod (double a, double b) [inline], [static], [protected]

実数の余り (fortran の mod と同じ)

cio_Interval_Mngr.h の 355 行で定義されています。

参照元 calcNextTime().

6.9.4.4 int cio_Interval_Mngr::getIntervalStep() [inline]

インターバル (ステップ) の取得

cio_Interval_Mngr.h の 104 行で定義されています。

参照先 m intvl step.

```
105 {
106     return m_intvl_step;
```

6.9.4.5 double cio_Interval_Mngr::getIntervalTime() [inline]

インターバル (時刻) の取得

cio Interval Mngr.h の 110 行で定義されています。

参照先 m_intvl_time.

```
111  {
112          return m_intvl_time;
113     }
```

6.9.4.6 type_IO_spec cio_Interval_Mngr::getMode() [inline]

モードを取得

cio_Interval_Mngr.h の 80 行で定義されています。

参照先 m_mode.

6.9.4.7 int cio_Interval_Mngr::getStartStep() [inline]

セッション開始ステップの取得

cio Interval Mngr.h の 152 行で定義されています。

参照先 m start step.

```
153  {
154     return m_start_step;
155  }
```

6.9.4.8 double cio_Interval_Mngr::getStartTime() [inline]

セッション開始時刻の取得

cio_Interval_Mngr.h の 158 行で定義されています。

参照先 m start time.

```
159 {
160     return m_start_time;
161 }
```

6.9.4.9 bool cio_Interval_Mngr::initTrigger (const int *step*, const double *time*, const double *dt*, bool *d_flag* = false) [inline]

トリガーの初期化

cio Interval Mngr.h の 164 行で定義されています。

参照先 By_step, By_time, calcNextStep(), calcNextTime(), m_base_step, m_base_time, m_dt, m_intvl_step, m_intvl_time, m_last_step, m_last_time, m_mode, m_start_step, と m_start_time.

参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().

```
165
                             m_dt = dt;
166
167
                              if( m_mode == By_step )
168
 169
                                     m_base_step = step;
170
                                       if( d_flag )
171
                                             int next_step = calcNextStep(step);
if( next_step == m_base_step ) next_step += m_intvl_step;
172
173
174
                                           printf("cio_Interval_Mngr : mode=By_step, base_step=%d, interval=%d, start=%d, first_step=%d"
175
                                                                   , m_base_step, m_intvl_step, m_start_step, next_step);
                                             if( m_last_step > 0 )
  printf(", last_step=%d\n", m_last_step);
176
177
178
                                             else
                                                    printf("\n");
179
180
                                     }
181
182
                              else if( m_mode == By_time )
183
184
                                     m_base_time = time;
185
                                      if( d_flag )
186
187
                                             double next_time = calcNextTime(time);
                                               if( next_time == m_base_time ) next_time += m_intvl_time;
189
                                              printf("cio_Interval_Mngr : mode=By_time, base_time=%e, delta_t=%e, interval=%e, start=%e,
                           first_time=%e"
                                              , m_base_time, m_dt, m_intvl_time, m_start_time, next_time);
if( m_last_time > 0.0 )
190
                                             \label{eq:continuous} \begin{array}{ll} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & 
191
192
193
                                                     printf("\n");
194
195
                                     }
196
197
                              else
198
199
                                      return false;
```

```
200 }
201 return true;
202 }
```

6.9.4.10 bool cio_Interval_Mngr::isLastStep (const int step) [inline], [protected]

最終ステップかどうか

cio_Interval_Mngr.h の 361 行で定義されています。

参照先 m_last_step.

参照元 isTriggered().

```
362 {
363    if( m_last_step <= 0 ) return false;
364    if( m_last_step == step ) return true;
365    return false;
366 }</pre>
```

6.9.4.11 bool cio_Interval_Mngr::isLastTime(const double time) [inline], [protected]

最終時刻かどうか

cio_Interval_Mngr.h の 369 行で定義されています。

参照先 m dt, と m last time.

参照元 isTriggered().

```
370 {
371    if( m_last_time <= 0 ) return false;
372    if( time <= m_last_time && m_last_time < time + m_dt ) return true;
373    return false;
374 }</pre>
```

6.9.4.12 bool cio_Interval_Mngr::isStarted (const int step, const double time) [inline]

セッションが開始しているかをチェック

cio_Interval_Mngr.h の 286 行で定義されています。

参照先 By_step, By_time, m_mode, m_start_step, と m_start_time.

参照元 isTriggered().

```
287
        if( m_mode == By_step )
288
289
290
          if( m_start_step <= step ) return true;</pre>
291
292
        else if( m_mode == By_time )
293
294
          if( m_start_time <= time ) return true;</pre>
295
296
        return false;
297
```

6.9.4.13 bool cio_Interval_Mngr::isTriggered (const int *step*, const double *time*, bool *forced_out* = false, bool *d_flag* = false) [inline]

インターバルのチェック 出力ステップ (時刻) であっても、同じステップ (時刻) に既に is Triggered がコールされている場合は false を返す (重複出力対応)

cio_Interval_Mngr.h の 206 行で定義されています。

参照先 By_step, By_time, calcNextStep(), calcNextTime(), isLastStep(), isLastTime(), isStarted(), m_dt, m_intvl_step, m_intvl_time, m_mode, と noset.

参照元 cio_DFI::WriteData().

```
207
        // 強制出力フラグ
208
209
        if( forced_out )
210
211
         return true;
213
        // noset のときは必ず true(上位プログラムで判定しているものとする)
214
215
        if( m_mode == noset )
216
217
         return true;
218
219
        // セッションが開始しているか
220
221
       if( !isStarted(step, time) )
222
223
         return false;
224
225
       // ステップ指定のとき
226
227
        if( m_mode == By_step )
228
229
          // interval が正常か
230
          if( m_intvl_step <= 0 )</pre>
232
           return false;
233
          // 次の出力ステップかどうか
234
          if( step == calcNextStep( step ) )
235
236
237
            if( d_flag )
238
           {
239
             printf("cio_Interval\_Mngr::isTriggerd : step=%d\n", step);\\
240
241
            return true;
242
243
          // 最終ステップかどうか
244
          if( isLastStep( step ) )
245
246
            if( d_flag )
2.47
248
             printf("cio_Interval_Mngr::isTriggerd : last step=%d\n", step);
249
            return true;
251
         }
2.52
        // 時刻指定のとき
253
254
        else if( m_mode == By_time )
255
256
         // interval が正常か
257
          if( m_intvl_time <= 0.0 )</pre>
2.58
259
            return false:
260
          // 次の出力時刻
261
262
          double next_time = calcNextTime( time );
263
          // 次の出力時刻かどうか
264
          if( time <= next_time && next_time < time + m_dt )</pre>
265
266
            if( d_flag )
267
268
             printf("cio_Interval_Mngr::isTriggerd : time=%e\n", time);
270
            return true;
271
          // 最終時刻かどうか
2.72
273
          if( isLastTime( time ) )
275
276
277
             printf("cio_Interval_Mngr::isTriggerd : last time=%e\n", time);
278
279
            return true;
280
281
282
        return false;
283
      }
```

```
6.9.4.14 void cio_Interval_Mngr::normalizeBaseTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 313 行で定義されています。
参照先 m base time.
参照元 cio DFI::normalizeBaseTime(), と normalizeTime().
      m_base_time /= scale;
6.9.4.15 void cio_Interval_Mngr::normalizeDelteT ( const double scale ) [inline]
cio Interval Mngr.h の 329 行で定義されています。
参照先 m_dt.
参照元 cio_DFI::normalizeDelteT(), と normalizeTime().
     m_dt /= scale;
}
331
332
6.9.4.16 void cio_Interval_Mngr::normalizeIntervalTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 317 行で定義されています。
参照先 m intvl time.
参照元 cio_DFI::normalizeIntervalTime(), と normalizeTime().
6.9.4.17 void cio_Interval_Mngr::normalizeLastTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 325 行で定義されています。
参照先 m last time.
参照元 cio_DFI::normalizeLastTime(), と normalizeTime().
     .
  m_last_time /= scale;
}
6.9.4.18 void cio_Interval_Mngr::normalizeStartTime ( const double scale ) [inline]
cio_Interval_Mngr.h の 321 行で定義されています。
参照先 m start time.
参照元 cio_DFI::normalizeStartTime(), と normalizeTime().
      m_start_time /= scale;
```

6.9.4.19 bool cio_Interval_Mngr::normalizeTime (const double scale) [inline]

cio_Interval_Mngr.h の 300 行で定義されています。

参照先 By_time, m_mode, normalizeBaseTime(), normalizeDelteT(), normalizeIntervalTime(), normalizeLast-Time(), と normalizeStartTime().

参照元 cio_DFI::normalizeTime().

```
302
        if( m_mode != By_time )
304
          return false;
305
306
       normalizeBaseTime(scale);
307
       normalizeIntervalTime(scale);
308
       normalizeStartTime(scale);
309
        normalizeLastTime(scale);
310
       normalizeDelteT(scale);
311
312
```

6.9.4.20 bool cio_Interval_Mngr::setInterval (const double interval) [inline]

インターバル値のセット

cio_Interval_Mngr.h の 86 行で定義されています。

参照先 By step, By time, m intvl step, m intvl time, と m mode.

参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().

```
88
       if( m_mode == By_step )
29
90
        m_intvl_step = (int)interval;
91
       else if( m mode == By time )
92
        m_intvl_time = interval;
95
96
97
98
        return false;
      }
100
       return true;
101
```

6.9.4.21 bool cio_Interval_Mngr::setLast (const double *last*) [inline]

最終ステップ (時刻) のセット

cio_Interval_Mngr.h の 116 行で定義されています。

参照先 By_step, By_time, m_last_step, m_last_time, と m_mode.

参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().

```
117
        if( m_mode == By_step )
119
120
          m_last_step = (int) last;
121
        else if( m_mode == By_time )
122
123
124
          m_last_time = last;
126
        else
127
128
          return false;
129
130
        return true;
131
```

```
6.9.4.22 void cio_Interval_Mngr::setMode ( const type_IO_spec mode ) [inline]
モードをセット
cio Interval Mngr.h の 74 行で定義されています。
参照先 m mode.
参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().
76
77
     m_mode = mode;
6.9.4.23 bool cio_Interval_Mngr::setStart ( const double start ) [inline]
セッション開始ステップ (時刻) のセット
cio_Interval_Mngr.h の 134 行で定義されています。
参照先 By step, By time, m mode, m start step, と m start time.
参照元 cio_DFI::setIntervalStep(), と cio_DFI::setIntervalTime().
135
       if( m_mode == By_step )
137
138
        m_start_step = (int)start;
139
       else if( m_mode == By_time )
140
141
142
        m_start_time = start;
143
144
       else
145
146
        return false;
147
       return true;
      変数
6.9.5
6.9.5.1 int cio_Interval_Mngr::m_base_step [protected]
インターバルの基点となるステップ (By step のとき有効)
cio_Interval_Mngr.h の 39 行で定義されています。
参照元 calcNextStep(), cio Interval Mngr(), と initTrigger().
6.9.5.2 double cio_Interval_Mngr::m_base_time [protected]
インターバルの基点となる時刻 (By_time のとき有効)
cio Interval Mngr.h の 44 行で定義されています。
参照元    calcNextTime(),    cio_Interval_Mngr(),    initTrigger(), と    normalizeBaseTime().
6.9.5.3 double cio_Interval_Mngr::m_dt [protected]
計算の時間間隔 t
cio Interval Mngr.h の 49 行で定義されています。
```

参照元 cio_Interval_Mngr(), initTrigger(), isLastTime(), isTriggered(), と normalizeDelteT().

6.9.5.4 int cio_Interval_Mngr::m_intvl_step [protected]

ステップ間隔 (By_step のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 40 行で定義されています。

参照元 calcNextStep(), cio Interval Mngr(), getIntervalStep(), initTrigger(), isTriggered(), と setInterval().

6.9.5.5 double cio_Interval_Mngr::m_intvl_time [protected]

時刻間隔 (By time のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 45 行で定義されています。

参照元 calcNextTime(), cio_Interval_Mngr(), getIntervalTime(), initTrigger(), isTriggered(), normalizeIntervalTime(), setInterval().

6.9.5.6 int cio_Interval_Mngr::m_last_step [protected]

最終ステップ (By_step のとき有効)

cio Interval Mngr.h の 42 行で定義されています。

参照元 cio_Interval_Mngr(), initTrigger(), isLastStep(), と setLast().

6.9.5.7 double cio_Interval_Mngr::m_last_time [protected]

最終時刻 (By time のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 47 行で定義されています。

参照元 cio_Interval_Mngr(), initTrigger(), isLastTime(), normalizeLastTime(), と setLast().

6.9.5.8 type_IO_spec cio_Interval_Mngr::m_mode [protected]

モード (noset:未定義、By_step:ステップ間隔指定、By_time:時刻間隔指定)

cio Interval Mngr.h の 37 行で定義されています。

参照元 cio_Interval_Mngr(), getMode(), initTrigger(), isStarted(), isTriggered(), normalizeTime(), setInterval(), setLast(), setMode(), と setStart().

6.9.5.9 int cio_Interval_Mngr::m_start_step [protected]

セッションを開始するステップ (By step のとき有効)

cio_Interval_Mngr.h の 41 行で定義されています。

参照元 calcNextStep(), cio_Interval_Mngr(), getStartStep(), initTrigger(), isStarted(), と setStart().

6.9.5.10 double cio_Interval_Mngr::m_start_time [protected]

セッションを開始する時刻 (By time のとき有効)

cio Interval Mngr.h の 46 行で定義されています。

参照元 calcNextTime(), cio_Interval_Mngr(), getStartTime(), initTrigger(), isStarted(), normalizeStartTime(), と set-Start().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

cio_Interval_Mngr.h

6.10 クラス cio_MPI

```
#include <cio_MPI.h>
```

Public メソッド

- cio MPI ()
- cio_MPI (const int _NumberOfRank, int _NumberOfGroup=0)

コンストラクタ

- ~cio_MPI ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, const cio_Domain domain)

read MPI(proc.dfi)

• CIO::E CIO ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:MPI を出力する

Public 变数

· int NumberOfRank

プロセス数

· int NumberOfGroup

グループ数

6.10.1 説明

proc.dfi ファイルの MPI

cio_MPI.h の 19 行で定義されています。

6.10.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.10.2.1 cio_MPI::cio_MPI( )
```

コンストラクタ

cio_MPI.C の 21 行で定義されています。

参照先 NumberOfGroup, と NumberOfRank.

```
22 {
23    NumberOfRank=0;
24    NumberOfGroup=1;
25 }
```

6.10.2.2 cio_MPI::cio_MPI (const int $_NumberOfRank$, int $_NumberOfGroup = 0$)

コンストラクタ

引数

in	_NumberOfRank	プロセス数

6.10 クラス cio_MPI 137

in	_NumberOf-	グループ数
	Group	

cio_MPI.C の 29 行で定義されています。

参照先 NumberOfGroup, と NumberOfRank.

```
30 {
31    NumberOfRank=_NumberOfRank;
32    NumberOfGroup=_NumberOfGroup;
33 }
```

6.10.2.3 cio_MPI::∼cio_MPI()

デストラクタ

cio_MPI.C の 37 行で定義されています。

```
38 {
39
40 }
```

6.10.3 関数

6.10.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_MPI::Read (cio_TextParser tpCntl, const cio_Domain domain)

read MPI(proc.dfi)

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
in	domain	Domain

戻り値

error code

cio_MPI.C の 45 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetValue(), cio_Domain::GlobalDivision, NumberOfGroup, と NumberOfRank.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
47 {
48
49
    std::string str;
50
    std::string label;
51
    int ct:
52
    //NumberOfRank
53
    label = "/MPI/NumberOfRank";
    if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
      ct = domain.GlobalDivision[0]*domain.GlobalDivision[1]*domain.GlobalDivision[2];
56
58
    else {
      NumberOfRank = ct;
59
60
    //NumberOfGroup
62
    label = "/MPI/NumberOfGroup";
63
    if (!(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
64
65
      ct = 1;
66
68
      NumberOfGroup = ct;
    }
69
70
    return CIO::E_CIO_SUCCESS;
71
73 }
```

6.10.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_MPI::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:MPI を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_MPI.C の 78 行で定義されています。

参照先 CIO WRITE TAB, CIO::E CIO SUCCESS, と NumberOfRank.

参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
79 {
80
81     fprintf(fp, "MPI {\n");
82     fprintf(fp, "\n");
83
84     _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
85     fprintf(fp, "NumberOfRank = %d\n", NumberOfRank);
86
87     _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
88     fprintf(fp, "NumberOfGroup = %d\n", 1);
89
90     fprintf(fp, "\n");
91     fprintf(fp, "\n");
92     fprintf(fp, "\n");
93
94     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
95
96 }
```

6.10.4 変数

6.10.4.1 int cio_MPI::NumberOfGroup

グループ数

cio_MPI.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_MPI(), Read(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().

6.10.4.2 int cio_MPI::NumberOfRank

プロセス数

cio_MPI.h の 23 行で定義されています。

参照元 cio_MPI(), Read(), Write(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile(). このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio MPI.h
- · cio MPI.C

6.11 クラス cio_Process

#include <cio_Process.h>

Public 型

typedef std::map< int, int > headT

Public メソッド

- cio Process ()
- ∼cio Process ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read Rank(proc.dfi)

CIO::E_CIO_ERRORCODE CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3],
 CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector< int > &readRankList)

読込みランクリストの作成

CIO::E_CIO_ERRORCODE CreateRankList (cio_Domain dfi_domain, map< int, int > &mapHeadX, map< int, int > &mapHeadY, map< int, int > &mapHeadZ)

DFI のProcess にHeadIndex, TailIndex 指定が無い場合

CIO::E_CIO_ERRORCODE CreateRankList (int div[3], int gvox[3], map< int, int > &mapHeadX, map< int, int > &mapHeadZ)

DFI のProcess にHeadIndex, TailIndex 指定が無い場合 渡された、subDomain をもとにCPM 同様の分割方法でRankList を生成する

CIO::E_CIO_ERRORCODE CreateSubDomainInfo (cio_Domain dfi_domain, vector< cio_ActiveSubDomain > &subDomainInfo)

ActiveSubDomain 情報を作成

int * CreateRankMap (int div[3], std::vector< cio_ActiveSubDomain > &subDomainInfo)

subdomain 情報からランクマップを生成(非活性を含む)

int * CreateRankMap (int ndiv[3], headT &mapHeadX, headT &mapHeadY, headT &mapHeadZ)

生成済のRankList からランクマップを生成

void CreateHeadMap (std::set< int >head, headT &map)

head map の生成

void CreateHeadMap (int *head, int ndiv, headT &map)

head map の生成

 CIO::E_CIO_ERRORCODE CheckStartEnd (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, headT mapHeadX, headT mapHeadY, headT mapHeadZ, vector< int > &readRankList)

読込みランクファイルリストの作成

CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

Static Public メソッド

· static int isMatchEndianSbdmMagick (int ident)

ActiveSubdomain ファイルのエンディアンをチェック

static CIO::E_CIO_ERRORCODE ReadActiveSubdomainFile (std::string subDomainFile, std::vector < cio_ActiveSubDomain > &subDomainInfo, int div[3])

ActiveSubdomain ファイルの読み込み (static 関数)

Public 变数

- vector< cio_Rank > RankList
- int * m_rankMap

6.11.1 説明

proc.dfi ファイルのProcess

cio_Process.h の 59 行で定義されています。

6.11.2 型定義

6.11.2.1 typedef std::map<int,int> cio_Process::headT

cio Process.h の 63 行で定義されています。

6.11.3 コンストラクタとデストラクタ

```
6.11.3.1 cio_Process::cio_Process()
```

コンストラクタ

cio Process.C の 145 行で定義されています。

参照先 m_rankMap.

```
146 {
147
148    m_rankMap=NULL;
149
150 }
```

6.11.3.2 cio_Process:: ∼cio_Process ()

デストラクタ

cio_Process.C の 154 行で定義されています。

参照先 m_rankMap.

```
155 {
156    if( m_rankMap ) delete m_rankMap;
157 }
```

6.11.4 関数

6.11.4.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CheckReadRank (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, vector< int > & readRankList)

読込みランクリストの作成

RankList があるかないか判定しないときは新規にRankList を生成し それをもとにランクマップの生成、読込みランクリスト readRankList を生成する

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
in	head	ソルバーのHeadIndex
in	tail	ソルバーのTailIndex

in	readflag	読込み方法
out	readRankList	読込みランクリスト

戻り値

error code

cio Process.C の 205 行で定義されています。

参照先 CheckStartEnd(), CreateHeadMap(), CreateRankList(), CreateRankMap(), CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_-Domain::GlobalDivision, m_rankMap, と RankList.

参照元 cio_DFI::CheckReadRank(), と cio_DFI::ReadData().

```
210 {
212
      headT mapHeadX, mapHeadY, mapHeadZ;
213
214
      //DFI に Process/Rank[@] がない処理
215
      if ( RankList.emptv() )
216
       CIO::E_CIO_ERRORCODE ret = CreateRankList(dfi_domain, mapHeadX, mapHeadY, mapHeadZ);
        if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return ret;
217
218
219
      //rankMap が未定義(DFI に Process/Rank[@] がある場合)
220
      if( m_rankMap == NULL ) {
   m_rankMap = CreateRankMap(dfi_domain.GlobalDivision, mapHeadX, mapHeadY, mapHeadZ);
221
222
223
224
225
      //mapHeadX,mapHeadY,mapHeadZ が未定義
226
      if( mapHeadX.empty() || mapHeadY.empty() || mapHeadZ.empty() ) {
227
       std::set<int>headx,heady,headz;
228
        for(int i=0; i<RankList.size(); i++ ) {</pre>
         headx.insert(RankList[i].HeadIndex[0]);
229
          heady.insert(RankList[i].HeadIndex[1]);
231
         headz.insert(RankList[i].HeadIndex[2]);
232
233
        CreateHeadMap(headx, mapHeadX);
234
        CreateHeadMap(heady, mapHeadY);
235
        CreateHeadMap(headz, mapHeadZ);
236
237
238
      return CheckStartEnd(dfi_domain, head, tail, readflag, mapHeadX, mapHeadX, ReadRankList);
239
240 }
```

6.11.4.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CheckStartEnd (cio_Domain dfi_domain, const int head[3], const int tail[3], CIO::E_CIO_READTYPE readflag, headT mapHeadX, headT mapHeadY, headT mapHeadZ, vector < int > & readRankList)

読込みランクファイルリストの作成

引数

in	dfi_domain	DFI のDomain 情報
in	head	計算領域の開始位置
in	tail	計算領域の終了位置
in	readflag	粗密データ判定フラグ
in	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadY	headY をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadZ	headZ をキーにした位置情報マップ
out	readRankList	読込みに必要なランク番号リスト

cio Process.C の 608 行で定義されています。

参照先 _CIO_IDX_IJK, CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES, CIO::E_CIO_SU-CCESS, cio_Domain::GlobalDivision, と m_rankMap.

参照元 CheckReadRank().

```
616 {
617
618
      int StartEnd[6];
619
62.0
      int ndiv = dfi_domain.GlobalDivision[0] *
621
                  dfi domain.GlobalDivision[1]*
622
                  dfi_domain.GlobalDivision[2];
623
      int head2[3],tail2[3];
624
      if( readflag == CIO::E_CIO_SAMEDIV_SAMERES || readflag ==
      CIO::E_CIO_DIFFDIV_SAMERES ) {
625
        for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
          head2[i]=head[i];
626
627
          tail2[i]=tail[i];
628
629
      } else {
630
        for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
          if( head[i] < 0 ) head2[i]=head[i]/2;</pre>
631
                              head2[i] = (head[i]+1)/2;
632
          else
          if( tail[i] < 0 ) tail2[i]=tail[i]/2;</pre>
633
634
          else
                              tail2[i] = (tail[i]+1)/2;
635
636
637
638 //x 方向の絞り込み
639
      for( headT::iterator it=mapHeadX.begin();it!=mapHeadX.end();it++ )
641
        if(head2[0] >= (*it).first) StartEnd[0] = (*it).second;
642
        if( tail2[0] >= (*it).first ) StartEnd[3] = (*it).second;
643
        else break;
644
645
646 //y 方向の絞り込み
647
      for( headT::iterator it=mapHeadY.begin();it!=mapHeadY.end();it++ )
648
        if( head2[1] >= (*it).first ) StartEnd[1] = (*it).second;
if( tail2[1] >= (*it).first ) StartEnd[4] = (*it).second;
649
650
651
        else break;
652
653
654 //z 方向の絞り込み
655
      for( headT::iterator it=mapHeadZ.begin();it!=mapHeadZ.end();it++ )
656
        if( head2[2] >= (*it).first ) StartEnd[2] = (*it).second;
657
        if( tail2[2] >= (*it).first ) StartEnd[5] = (*it).second;
658
        else break;
660
661
662
      readRankList.clear();
663
      for(int k=StartEnd[2]; k<=StartEnd[5]; k++) {</pre>
664
      for(int j=StartEnd[1]; j<=StartEnd[4]; j++) {
for(int i=StartEnd[0]; i<=StartEnd[3]; i++) {</pre>
665
666
667
        int rank = m_rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,dfi_domain.GlobalDivision[0],
668
                                                   dfi_domain.GlobalDivision[1],
                                                  dfi_domain.GlobalDivision[2],0)1;
669
670
       if ( rank<0 ) continue;
671
672
        readRankList.push_back(rank);
673
674
      } } }
675
676
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
```

6.11.4.3 void cio_Process::CreateHeadMap (std::set< int > head, headT & map)

head map の生成

引数

	in	head	head インデックス
Ī	out	тар	head map

cio_Process.C の 527 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), CreateRankList(), と CreateRankMap().

```
529 {
530
531 map.clear();
```

```
532
533     int cnt=0;
534     for(std::set<int>::iterator it=head.begin();it!=head.end();it++)
535     {
        int key=*it;
        map.insert(headT::value_type(key,cnt));
        cnt++;
539     }
540 }
```

6.11.4.4 void cio_Process::CreateHeadMap (int * head, int ndiv, headT & map)

head map の生成

引数

in	head	head インデックス
in	ndiv	分割数
out	тар	head map

cio Process.C の 544 行で定義されています。

```
547 {
548
549    map.clear();
550
551    for(int i=0; i<ndiv; i++)
552    {
    map.insert(headT::value_type(head[i],i));
554    }
555 }</pre>
```

6.11.4.5 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CreateRankList (cio_Domain dfi_domain, map< int, int > & mapHeadX, map< int, int > & mapHeadZ)

DFI のProcess にHeadIndex,TailIndex 指定が無い場合

ActiveSubDomain があれば、読込み、なければ全て有効で subDomain を生成し、CreateRankList に渡す CPMと同じ分割で head&tail 情報を作成してRankList を作成する

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
out	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadY	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadZ	headX をキーにした位置情報マップ

戻り値

error code

cio_Process.C の 245 行で定義されています。

参照先 CreateRankMap(), CreateSubDomainInfo(), CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalDivision, cio_-Domain::GlobalVoxel, と m_rankMap.

参照元 CheckReadRank().

```
249 {
250
251  vector<cio_ActiveSubDomain> subDomainInfo;
252
253  CIO::E_CIO_ERRORCODE ret;
254
255  ret = CreateSubDomainInfo(dfi_domain, subDomainInfo);
256  if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return ret;
```

6.11.4.6 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CreateRankList (int div[3], int gvox[3], map< int, int > & mapHeadX, map< int, int > & mapHeadY, map< int, int > & mapHeadZ)

DFI のProcess にHeadIndex,TailIndex 指定が無い場合 渡された、subDomain をもとにCPM 同様の分割方法でRankList を生成する

引数

in	div	分割数
in	gvox	ボクセルサイズ
out	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadY	headX をキーにした位置情報マップ
out	mapHeadZ	headX をキーにした位置情報マップ

戻り値

error code

cio_Process.C の 295 行で定義されています。

参照先 _CIO_IDX_IJK, CreateHeadMap(), CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Rank::HeadIndex, m_rankMap, cio_Rank::RankID, RankList, cio_Rank::TailIndex, と cio_Rank::VoxelSize.

```
300 {
      if( !m_rankMap ) return CIO::E_CIO_ERROR;
301
      int ndiv = div[0]*div[1]*div[2];
302
303
304
      cio_Rank rank;
305
      //ローカルの VOXEL 数
306
      int *nvX = new int[div[0]];
int *nvY = new int[div[1]];
307
308
      int *nvZ = new int[div[2]];
310
      int *nv[3] = \{nvX, nvY, nvZ\};
311
      for ( int n=0; n<3; n++ )
312
        int *nvd = nv[n];
313
314
         //基準のボクセル数
315
        int nbase = gvox[n] / div[n];
316
317
         //余り
318
        int amari = gvox[n] % div[n];
319
320
        //ボクセル数をセット
321
         for( int i=0;i<div[n];i++ )</pre>
322
323
          nvd[i] = nbase;
324
           if( i<amari ) nvd[i]++;</pre>
325
326
      }
327
329
      int *headX = new int[div[0]];
      int *headY = new int[div[1]];
330
      int *headZ = new int[div[2]];
int *head[3] = {headX,headY,headZ};
331
332
333
      for ( int n=0; n<3; n++ )
334
335
        int *nvd = nv[n];
        int *hd = head[n];
336
337
        hd[0] = 1;
338
339
        for( int i=1;i<div[n];i++ )</pre>
        {
```

```
341
           hd[i] = hd[i-1]+nvd[i-1];
342
343
344
345
      CreateHeadMap(headX,div[0],mapHeadX);
      CreateHeadMap(headY,div[0],mapHeadY);
CreateHeadMap(headZ,div[0],mapHeadZ);
346
347
348
349
      for ( int k=0; k < \text{div}[2]; k++ )
      for( int j=0; j<div[1]; j++ ) {
for( int i=0; i<div[0]; i++ ) {</pre>
350
351
352
        int rankNo = m_rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0)];
         if( rankNo < 0 ) continue;</pre>
353
354
        rank.RankID = rankNo;
355
         rank.VoxelSize[0] = (headX[i] + nvX[i] - 1) - headX[i] + 1;
356
         \verb"rank.VoxelSize[1] = (\verb"headY[j] + \verb"nvY[j] - 1) - \verb"headY[j] + 1";
357
         rank.VoxelSize[2] = (headZ[k]+nvZ[k]-1)-headZ[k]+1;
         rank.HeadIndex[0]=headX[i];
358
        rank.HeadIndex[1]=headY[j];
359
        rank.HeadIndex[2]=headZ[k];
360
361
        rank.TailIndex[0]=headX[i]+nvX[i]-1;
362
         rank.TailIndex[1]=headY[j]+nvY[j]-1;
363
         rank.TailIndex[2]=headZ[k]+nvZ[k]-1;
364
         RankList.push_back(rank);
365
      } } }
366
367
      delete [] nvX;
368
      delete [] nvY;
369
      delete [] nvZ;
370
      delete [] headX;
371
      delete [] headY;
372
      delete [] headZ;
373
374
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
375 }
```

6.11.4.7 int * cio_Process::CreateRankMap (int div[3], std::vector < cio_ActiveSubDomain > & subDomainInfo)

subdomain 情報からランクマップを生成(非活性を含む)

引数

in	div	領域分割数
in	subDomainInfo	活性ドメイン情報

戻り値

ランクマップ NULL

cio_Process.C の 481 行で定義されています。

参照先 _CIO_IDX_IJK, と cio_ActiveSubDomain::GetPos().

参照元 CheckReadRank(), と CreateRankList().

```
484 {
485
486
      size\_t \ ndiv = size\_t(div[0]) \ * \ size\_t(div[1]) \ * \ size\_t(div[2]);
     int *rankMap = new int[ndiv];
if(!rankMap) return NULL;
487
488
489
490
      for( size_t i=0;i<ndiv;i++ ) rankMap[i] = -1;</pre>
491
492
      // 活性サブドメイン情報配置位置に 0 をセット
493
      for( int i=0; i<subDomainInfo.size(); i++ )</pre>
494
        //サブドメイン情報
495
496
        const cio_ActiveSubDomain dom = subDomainInfo[i];
497
498
        //位置を取得
499
        const int *pos = dom.GetPos();
500
        if(!pos)
501
502
          delete [] rankMap;
          return NULL;
```

```
504
505
506
         //0 をセット
507
         \label{loss_equation} {\tt rankMap[\_CIO\_IDX\_IJK(pos[0],pos[1],pos[2],div[0],div[1],div[2],0)] = 0;}
508
509
510 //i->j->k の優先順で活性サブドメインにランク番号をセット
      int rankCount = 0;
512
      for( int k=0; k<div[2]; k++ ) {</pre>
      for( int j=0; j<div[1]; j++ ) {
for( int i=0; i<div[0]; i++ ) {</pre>
513
514
        if( rankMap[_CIO_IDX_IJK(i, j, k, div[0], div[1], div[2], 0)] == 0 )
515
516
517
           rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0)] = rankCount;
518
519
      } } }
520
521
522
      return rankMap;
```

6.11.4.8 int * cio_Process::CreateRankMap (int ndiv[3], headT & mapHeadY, headT & mapHeadY, headT & mapHeadZ)

生成済のRankList からランクマップを生成

引数

in	ndiv	領域分割数
in	mapHeadX	headX をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadY	headY をキーにした位置情報マップ
in	mapHeadZ	headZ をキーにした位置情報マップ

戻り値

ランクマップ NULL

cio_Process.C の 560 行で定義されています。

参照先 _CIO_IDX_IJK, CreateHeadMap(), と RankList.

```
564 {
565
566
      int i, j, k;
567
568
      std::set<int>headx,heady,headz;
      for(int i=0; i<RankList.size(); i++ ) {
  headx.insert(RankList[i].HeadIndex[0]);</pre>
569
570
571
        heady.insert(RankList[i].HeadIndex[1]);
572
        headz.insert(RankList[i].HeadIndex[2]);
573
574
      CreateHeadMap(headx, mapHeadX);
575
      CreateHeadMap(heady, mapHeadY);
576
      CreateHeadMap(headz, mapHeadZ);
577
578
      size_t ndiv = div[0]*div[1]*div[2];
579
580
      int *rankMap = new int[ndiv];
      for(int i=0; i<ndiv; i++) rankMap[i]=-1;</pre>
581
582
583
      headT::iterator it;
584
585
      for(int n=0; n<RankList.size(); n++)</pre>
586
587
        it=mapHeadX.find(RankList[n].HeadIndex[0]);
588
        i=it->second:
589
590
        it=mapHeadY.find(RankList[n].HeadIndex[1]);
591
592
593
        it=mapHeadZ.find(RankList[n].HeadIndex[2]);
594
        k=it->second;
595
596
        int rnkPos=_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0);
597
```

```
598     rankMap[_CIO_IDX_IJK(i,j,k,div[0],div[1],div[2],0)] = n;
599     }
600
601     return rankMap;
602
603 }
```

6.11.4.9 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::CreateSubDomainInfo (cio_Domain dfi_domain, vector < cio_ActiveSubDomain > & subDomainInfo)

ActiveSubDomain 情報を作成

引数

in	dfi_domain	DFI の domain 情報
out	subDomainInfo	活性ドメイン情報

cio_Process.C の 270 行で定義されています。

参照先 cio_Domain::ActiveSubdomainFile, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_Domain::GlobalDivision, と ReadActive-SubdomainFile().

参照元 CreateRankList().

```
272 {
273
       if( !domain.ActiveSubdomainFile.empty() ) {
274
         int divSudomain[3] = {0,0,0};
CIO::E_CIO_ERRORCODE ret = ReadActiveSubdomainFile( domain.ActiveSubdomainFile,
275
276
                                                                  subDomainInfo, divSudomain);
277
         if( ret != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return ret;
278
          //活性サブドメイン情報
279
         for( int k=0; k<domain.GlobalDivision[2];k++ ){</pre>
280
         for( int j=0; j<domain.GlobalDivision[1]; j++ ) {
  for( int i=0; i<domain.GlobalDivision[0]; i++ ) {</pre>
281
282
283
           int pos[3] = \{i, j, k\};
284
           cio_ActiveSubDomain dom( pos );
285
           subDomainInfo.push_back(dom);
         111
286
287
288
      }
290
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
291 }
```

6.11.4.10 int cio_Process::isMatchEndianSbdmMagick (int ident) [static]

ActiveSubdomain ファイルのエンディアンをチェック

引数

in	ident	ActiveSubdomain ファイルのIdentifier

戻り値

1 一致 0 不一致

-1 フォーマットが異なる

cio Process.C の 456 行で定義されています。

参照元 ReadActiveSubdomainFile().

```
457 {
458     char magick_c[] = "SBDM";
459     int magick_i=0;
460
461     //cheak match
```

```
462
      magick_i = (magick_c[3] << 24) + (magick_c[2] << 16) + (magick_c[1] << 8) + magick_c[0];
463
      if( magick_i == ident )
464
465
        return 1;
466
467
468
      //chack unmatch
469
      {\tt magick\_c[0]} << 24) \ + \ ({\tt magick\_c[1]} << 16) \ + \ ({\tt magick\_c[2]} << 8) \ + \ {\tt magick\_c[3]};
470
      if( magick_i == ident )
471
472
        return 0:
473
474
475
      //unknown format
476
      return -1;
477 }
```

6.11.4.11 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::Read (cio_TextParser tpCntl)

read Rank(proc.dfi)

引数

```
in tpCntl cio_TextParser クラス
```

戻り値

error code

< リターンコード

Rank の読込み

cio_Process.C の 162 行で定義されています。

参照先 cio_TextParser::chkNode(), cio_TextParser::countLabels(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetNodeStr(), RankList, と cio_Rank::Read().

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
163 {
164
165
      std::string str;
166
      std::string label_base,label_leaf;
167
      int nnode=0;
     CIO::E_CIO_ERRORCODE iret;
168
169
170
      cio_Rank rank;
171
172
173
      //Process
      nnode=0:
      label_base = "/Process";
174
175
      if (tpCntl.chkNode(label_base)) //node があれば
176
177
        nnode = tpCntl.countLabels(label_base);
178
179
180
      for (int i=0; i<nnode; i++) {</pre>
181
182
        if(!tpCntl.GetNodeStr(label_base,i+1,&str))
183
184
          printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
185
           return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK;
186
187
        if( strcasecmp(str.substr(0,4).c_str(), "Rank") ) continue;
188
        label_leaf=label_base+"/"+str;
189
191
        iret = rank.Read(tpCntl, label_leaf);
192
        if( iret == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
          RankList.push_back(rank);
193
194
        } else return iret;
195
196
197
198
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
199
200 }
```

6.11.4.12 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Process::ReadActiveSubdomainFile (std::string subDomainFile, std::vector < cio_ActiveSubDomain > & subDomainInfo, int div[3]) [static]

ActiveSubdomain ファイルの読み込み (static 関数)

引数

in	subDomainFile	ActiveSubdomain ファイル名
out	subDomainInfo	活性ドメイン情報
out	div	ActiveSubdiomain ファイル中の領域分割数

戻り値

```
終了コード (CIO SUCCESS=正常終了)
```

cio Process.C の 380 行で定義されています。

参照先 BSWAPVEC, CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER, CIO::E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO, CIO::E_CIO_SUCCESS, と isMatch-EndianSbdmMagick().

参照元 CreateSubDomainInfo().

```
384 {
385
      if( subDomainFile.empty() ) return CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM;
386
      // ファイルオープン
388
      FILE*fp = fopen( subDomainFile.c_str(), "rb" );
389
      if( !fp ) return CIO::E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM;
390
      //エンディアン識別子
391
392
      int ident;
393
       if( fread( &ident, sizeof(int), 1, fp ) != 1 )
394
      {
395
396
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER;
     }
397
398
    //エンディアンチェック
399
400
     if( isMatchEndianSbdmMagick( ident ) < 0 )</pre>
401
402
        fclose(fp);
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT;
403
404
405
406
      // 領域分割数
407
      if ( fread( div, sizeof(int), 3, fp ) != 3 )
408
409
        fclose(fp);
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV;
410
411
412
      if( isMatchEndianSbdmMagick( ident ) == 0 ) BSWAPVEC(div,3);
414
415
      // contents
      size t nc = size t(div[0]) * size t(div[1]) * size t(div[2]);
416
417
      unsigned char *contents = new unsigned char[nc];
418
      if( fread( contents, sizeof(unsigned char), nc, fp ) != nc )
419
420
       delete [] contents;
421
       fclose(fp);
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS;
422
423
424
425
      // ファイルクローズ
426
427
      size_t ptr = 0;
// 活性ドメイン情報の生成
428
429
430
      for ( int k=0; k < div[2]; k++ ) {
      for( int j=0; j<div[1]; j++ ) {</pre>
431
      for ( int i=0; i < div[0]; i++ ) {</pre>
432
433
        if(contents[ptr] == 0x01)
434
435
          int pos[3] = \{i, i, k\};
          cio_ActiveSubDomain dom( pos );
436
437
          subDomainInfo.push_back(dom);
```

```
438
439
        ptr++;
440
      } } }
441
      // contents oldsymbol{\mathcal{O}} delete
442
443
      delete [] contents;
444
445
      // 活性ドメインの数をチェック
446
      if( subDomainInfo.size() == 0 )
447
448
        return CIO::E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO;
449
450
451
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
452 }
```

6.11.4.13 CIO::E CIO ERRORCODE cio_Process::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Process を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_Process.C の 682 行で定義されています。

参照先_CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, RankList, と cio_Rank::Write(). 参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

```
684 {
685
       fprintf(fp, "Process \{\n"\};
fprintf(fp, "\n");
686
688
689
      cio_Rank rank;
690
691
       for(int i=0; i<RankList.size(); i++) {</pre>
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
692
         fprintf(fp, "Rank[@] {\n");
fprintf(fp, "\n");
693
694
695
696
         rank = RankList[i];
697
698
         //Rank 要素の出力
699
         if( rank.Write(fp,tab+2) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return CIO::E_CIO_ERROR;
700
         fprintf(fp, "\n");
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "}\n");
701
702
703
704
705
      fprintf(fp, "\n");
fprintf(fp, "}\n");
706
707
708
709
       return CIO::E_CIO_SUCCESS;
710 }
```

6.11.5 变数

6.11.5.1 int* cio_Process::m_rankMap

cio_Process.h の 67 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), CheckStartEnd(), cio_Process(), CreateRankList(), と ~cio_Process().

6.12 クラス cio_Rank 151

6.11.5.2 vector<cio_Rank> cio_Process::RankList

cio_Process.h の 65 行で定義されています。

参照元 CheckReadRank(), cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), CreateRankList(), CreateRankMap(), Read(), cio_DFI::ReadData(), Write(), cio_DFI_BOV::write_DataRecord(), cio_DFI_SPH::write_DataRecord(), cio_DFI::WriteData(), cio_DFI::WriteData()

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio Process.h
- · cio_Process.C

6.12 クラス cio_Rank

#include <cio_Process.h>

Public メソッド

- cio_Rank ()
- ∼cio Rank ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

read Rank(proc.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Rank 出力する

Public 变数

· int RankID

ランク番号

std::string HostName

ホスト名

• int VoxelSize [3]

ボクセルサイズ

• int HeadIndex [3]

始点インデックス

• int TailIndex [3]

終点インデックス

6.12.1 説明

proc.dfi ファイルの Rank

cio_Process.h の 19 行で定義されています。

6.12.2 コンストラクタとデストラクタ

6.12.2.1 cio_Rank::cio_Rank()

コンストラクタ

cio_Process.C の 21 行で定義されています。

参照先 HeadIndex, HostName, RankID, TailIndex, と VoxelSize.

```
22 {
24 RankID = 0;
25 HostName = "";
   for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
2.6
      VoxelSize[i]=0;
     HeadIndex[i]=0;
28
29
      TailIndex[i]=0;
30 }
31
32 }
6.12.2.2 cio_Rank::~cio_Rank( )
デストラクタ
cio_Process.C の 37 行で定義されています。
38 {
```

6.12.3 関数

6.12.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Rank::Read (cio_TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

read Rank(proc.dfi)

引数

39 40 }

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
in	label_leaf	ベースとなる名前("/Process/Rank")

戻り値

error code

cio Process.C の 45 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetValue(), cio_TextParser::GetVector(), HeadIndex, Host-Name, RankID, TailIndex, と VoxelSize.

参照元 cio_Process::Read().

```
47 {
48
49
      std::string str;
      std::string label;
50
      int ct;
     int iv[3];
53
54
      //TD
      label = label_leaf + "/ID";
55
      if (!(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
56
         return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID;
59
60
      else {
        RankID= ct;
61
62
63
      label = label_leaf + "/HostName";
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", label.c_str());
  return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME;
66
67
68
69
      HostName= str;
```

6.12 クラス cio_Rank 153

```
72
     //VoxelSize
     label = label_leaf + "/VoxelSize";
73
    for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0.0;</pre>
74
7.5
    if (!(tpCntl.GetVector(label, iv, 3)))
76
      printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
78
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE;
79
80
     VoxelSize[0]=iv[0];
81
     VoxelSize[1]=iv[1];
82
    VoxelSize[2]=iv[2];
83
85
     label = label_leaf + "/HeadIndex";
86
     for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0.0;
87
    if (!(tpCntl.GetVector(label, iv, 3)))
88
    {
      printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
89
       return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX;
92
    HeadIndex[0]=iv[0];
    HeadIndex[1]=iv[1];
9.3
94
    HeadIndex[2]=iv[2];
95
96
    //TailIndex
     label = label_leaf + "/TailIndex";
98
    for (int n=0; n<3; n++) iv[n]=0.0;</pre>
99
    if ( !(tpCntl.GetVector(label, iv, 3 )) )
100
101
       printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
102
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX;
103
104
     TailIndex[0]=iv[0];
105
     TailIndex[1]=iv[1];
     TailIndex[2]=iv[2];
106
107
108
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
109 }
```

6.12.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Rank::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Rank 出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio_Process.C の 114 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_SUCCESS, HeadIndex, HostName, RankID, TailIndex, と VoxelSize.

参照元 cio Process::Write().

```
116 {
117
          _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
118
         fprintf(fp, "ID
                                  = %d\n", RankID);
119
120
121
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
         fprintf(fp, "HostName = \"%s\"\n", HostName.c_str());
122
123
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab); fprintf(fp, "VoxelSize = (%d, %d, %d) \n", VoxelSize[0],
124
125
126
                                                        VoxelSize[1]
127
                                                        VoxelSize[2]);
128
129
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
         fprintf(fp, "HeadIndex = (%d, %d, %d) \n", HeadIndex[0],
130
131
                                                        HeadIndex[1].
132
                                                        HeadIndex[2]);
133
```

6.12.4 变数

6.12.4.1 int cio_Rank::HeadIndex[3]

始点インデックス

cio Process.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write().

6.12.4.2 std::string cio_Rank::HostName

ホスト名

cio_Process.h の 25 行で定義されています。

参照元 cio_Rank(), Read(), と Write().

6.12.4.3 int cio_Rank::RankID

ランク番号

cio_Process.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write().

6.12.4.4 int cio_Rank::TailIndex[3]

終点インデックス

cio_Process.h の 28 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write().

6.12.4.5 int cio_Rank::VoxelSize[3]

ボクセルサイズ

cio Process.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_Rank(), cio_Process::CreateRankList(), Read(), と Write(). このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- cio_Process.h
- cio Process.C

6.13 クラス cio Slice

#include <cio_TimeSlice.h>

6.13 クラス cio_Slice 155

Public メソッド

- cio_Slice ()
- ∼cio_Slice ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

Public 变数

· int step

ステップ番号

· double time

時刻

· bool avr_mode

Average 出力フラグ true:出力なし、false:出力

int AveragedStep

平均ステップ

• double AveragedTime

平均タイム

· double VectorMin

Vector のとき、最小値の合成値

double VectorMax

Vector のとき、最大値の合成値

vector< double > Min

最小值

vector< double > Max

最大値

6.13.1 説明

index.dfi ファイルの Slice

cio_TimeSlice.h の 19 行で定義されています。

6.13.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.13.2.1 cio_Slice::cio_Slice()
```

コンストラクタ

cio_TimeSlice.C の 21 行で定義されています。

参照先 AveragedStep, AveragedTime, Max, Min, step, time, VectorMax, と VectorMin.

```
6.13.2.2 cio_Slice::~cio_Slice()
```

デストラクタ

cio_TimeSlice.C の 39 行で定義されています。

```
40 {
41
42 }
```

6.13.3 関数

6.13.3.1 CIO::E CIO ERRORCODE cio_Slice::Read (cio TextParser tpCntl, std::string label_leaf)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

引数

	in	tpCntl	cio_TextParser クラス
Ī	in	label_leaf	ベースとなる名前("/TimeSlice/Slice")

戻り値

error code

cio TimeSlice.C の 47 行で定義されています。

参照先 AveragedStep, AveragedTime, cio_TextParser::chkNode(), cio_TextParser::countLabels(), CIO::E_CIO_E-RROR_READ_DFI_MAX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINM-AX, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetNodeStr(), cio_TextParser::GetValue(), Max, Min, step, time, VectorMax, & VectorMin.

参照元 cio_TimeSlice::Read().

```
49 {
50
51
     std::string str;
52
     std::string label,label_leaf_leaf;
53
54
     int ct;
55
     double dt;
     int ncnt=0;
58
59
     //Step
label = label_leaf + "/Step";
60
     if (!(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
62
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP;
64
6.5
     else {
66
       step=ct;
67
68
69
     ncnt++;
70
      //Time
71
     label = label_leaf + "/Time";
72
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n",label.c_str());
73
74
75
        return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME;
76
77
     else {
78
       time= dt:
     }
79
     ncnt++;
83
      //AveragedStep
     label = label_leaf + "/AveragedStep";
84
85
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &ct )) ) {
       AveragedStep=-1;
86
```

```
88
     else {
89
      AveragedStep= ct;
90
       ncnt++;
91
92
93
     //AveragedTime
    label = label_leaf + "/AveragedTime";
95
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
96
      AveragedTime=0.0;
97
98
    else {
      AveragedTime= dt;
99
100
       ncnt++;
101
102
103
      //VectorMinMax/Min
      label = label_leaf + "/VectorMinMax/Min";
104
105
      if ( (tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
106
107
        VectorMin=dt;
108
109
110
      //VectorMinMax/Max
111
      label = label_leaf + "/VectorMinMax/Max";
112
113
      if ( (tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
114
115
        VectorMax=dt;
116
117
118
      //MinMax
119
      int ncomp=0;
120
      label_leaf_leaf = label_leaf + "/MinMax";
121
      if (tpCntl.chkNode(label_leaf_leaf)) //があれば
122
        ncomp = tpCntl.countLabels(label_leaf_leaf);
123
      }
124
125
126
      ncnt++;
127
128
      Min.clear();
129
      Max.clear();
130
131
      for ( int j=0; j<ncomp; j++ ) {</pre>
132
133
        if(!tpCntl.GetNodeStr(label_leaf, j+ncnt,&str))
134
          printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
135
          return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX;
136
137
        if( strcasecmp(str.substr(0,6).c_str(), "minmax") ) continue;
label_leaf_leaf = label_leaf+"/"+str;
138
139
140
141
        label = label_leaf_leaf + "/Min";
        if (!(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
  printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", label.c_str());
142
143
144
          return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN;
145
146
        else {
147
          Min.push_back(dt);
148
149
150
        label = label_leaf_leaf + "/Max";
151
        if (!(tpCntl.GetValue(label, &dt )) ) {
         printf("\tCIO Parsing error : fail to get '%s'\n", label.c_str());
152
153
          return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX;
154
155
        else {
          Max.push_back(dt);
156
157
158
159
160
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
161
162 }
```

6.13.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Slice::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

引数

Γ	in	fp	ファイルポインタ
Γ	in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_TimeSlice.C の 167 行で定義されています。

参照先 _CIO_WRITE_TAB, AveragedStep, AveragedTime, avr_mode, CIO::E_CIO_SUCCESS, Max, Min, step, time, VectorMax, と VectorMin.

```
169 {
170
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
171
        fprintf(fp, "Step = %u\n", step);
172
173
174
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
175
        fprintf(fp, "Time = %e\n", time);
176
177
        if( !avr_mode ) {
   _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
178
179
           fprintf(fp, "AveragedStep = %u\n", AveragedStep);
            _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
180
181
           fprintf(fp, "AveragedTime = %e\n", AveragedTime);
182
183
        if( Min.size()>1 ) {
184
185
            _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
186
           fprintf(fp, "VectorMinMax {\n");
187
           _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
          cro_mint=nm(xp, tab);
fprintf(fp, "Min = %e\n",VectorMin);
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "Max = %e\n",VectorMax);
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
188
189
190
191
192
           fprintf(fp, "}\n");
193
194
195
        for(int j=0; j<Min.size(); j++){</pre>
          CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
fprintf(fp, "MinMax[@] {\n");
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
fprintf(fp, "Min = %e\n",Min[j]);
196
197
198
199
           _CIO_WRITE_TAB(fp, tab+1);
200
           fprintf(fp, "Max = %e\n",Max[j]);
_CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
fprintf(fp, "}\n");
201
202
203
204
205
206
        return CIO::E_CIO_SUCCESS;
207
208 }
```

6.13.4 变数

6.13.4.1 int cio_Slice::AveragedStep

平均ステップ

cio_TimeSlice.h の 26 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.2 double cio_Slice::AveragedTime

平均タイム

cio_TimeSlice.h の 27 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13 クラス cio_Slice 159

6.13.4.3 bool cio_Slice::avr_mode

Average 出力フラグ true:出力なし、false:出力cio_TimeSlice.h の 25 行で定義されています。 参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), と Write().

6.13.4.4 vector<double> cio_Slice::Max

最大值

cio TimeSlice.h の31行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.5 vector<double> cio_Slice::Min

最小值

cio_TimeSlice.h の30行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.6 int cio_Slice::step

ステップ番号

cio_TimeSlice.h の23行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.7 double cio_Slice::time

時刻

cio_TimeSlice.h の 24 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.8 double cio Slice::VectorMax

Vector のとき、最大値の合成値

cio_TimeSlice.h の 29 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

6.13.4.9 double cio_Slice::VectorMin

Vector のとき、最小値の合成値

cio_TimeSlice.h の 28 行で定義されています。

参照元 cio_TimeSlice::AddSlice(), cio_Slice(), Read(), と Write().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio_TimeSlice.h
- · cio_TimeSlice.C

6.14 クラス cio_TextParser

```
#include <cio_TextParser.h>
```

Public メソッド

- · cio_TextParser ()
- ∼cio TextParser ()
- bool GetVector (const std::string label, int *vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(整数型)

bool GetVector (const std::string label, double *vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(実数型)

• bool GetVector (const std::string label, std::string *vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(文字列型)

bool GetValue (const std::string label, int *ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(整数型)

bool GetValue (const std::string label, double *ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(実数型)

• bool GetValue (const std::string label, std::string *ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(文字列型)

bool chkLabel (const std::string label)

ラベルの有無をチェック

bool chkNode (const std::string label)

ノードの有無をチェック

bool GetNodeStr (const std::string label, const int nnode, std::string *ct)

ノード以下の nnode 番目の文字列を取得する

• int countLabels (const std::string label)

ノード以下のラベルの数を数える

void getTPinstance ()

TextParserLibrary のインスタンス生成

• int readTPfile (const std::string filename)

TextParser オブジェクトに入力ファイルをセットする

• int remove ()

Private 变数

TextParser * tp

テキストパーサ

6.14.1 説明

cio_TextParser.h の30行で定義されています。

6.14.2 コンストラクタとデストラクタ

6.14.2.1 cio_TextParser::cio_TextParser() [inline]

コンストラクタ

cio_TextParser.h の 37 行で定義されています。

37 {};

6.14.2.2 cio_TextParser::~cio_TextParser() [inline]

デストラクタ

cio_TextParser.h の 40 行で定義されています。

40 {};

6.14.3 関数

6.14.3.1 bool cio_TextParser::chkLabel (const std::string label)

ラベルの有無をチェック

引数

in label チェックするラベル(絶対パス)

cio TextParser.C の 21 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 GetValue(), と GetVector().

```
int ierror;
24
    std::string value;
26
    if( !tp ) return false;
27
    // ラベルがあるかチェック
28
    vector<std::string> labels;
31
    ierror=tp->getAllLabels(labels);
32
3.3
     if (ierror != 0)
34
       cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: "</pre>
35
36
       << " ERROR CODE "<< ierror << endl;
37
       return false;
38
39
    int flag=0;
40
     for (int i = 0; i < labels.size(); i++)</pre>
41
43
             if( !strcasecmp(label.c_str(), labels[i].c_str()) )
44
45
                      flag=1;
46
                     break;
47
             }
48
    }
50
    if (flag==0)
51
52
             return false;
53
     return true;
56 }
```

6.14.3.2 bool cio_TextParser::chkNode (const std::string label)

ノードの有無をチェック

引数

in label チェックするノード(絶対パス)

cio_TextParser.C の 62 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_Slice::Read(), cio_FileInfo::Read(), cio_TimeSlice::Read(), と cio_Process::Read().

```
63 {
     int ierror;
65
     std::string node;
66
    vector<std::string> labels;
67
    int len=label.length();
68
69
    if( !tp ) return false;
70
71
     // Node があるかチェック
72
     ierror = tp->getAllLabels(labels);
73
     if (ierror != 0)
74
75
76
       cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: "</pre>
77
       << " ERROR CODE "<< ierror << endl;
78
       return false;
79
80
81
     int flag=0;
     for (int i = 0; i < labels.size(); i++) {</pre>
             node = labels[i].substr(0,len);
84
8.5
       if (!strcasecmp(node.c_str(), label.c_str()))
86
                      flag=1;
                     break;
89
90
    }
91
92
     if (flag==0)
93
             return false;
95
96
97
     return true;
98 }
```

6.14.3.3 int cio_TextParser::countLabels (const std::string label)

ノード以下のラベルの数を数える

引数

```
in label ラベルを数えるノードの絶対パス
```

戻り値

```
ラベルの数(エラー、もし
くはない場合は-1 を返す)
```

cio_TextParser.C の 104 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_Slice::Read(), cio_FileInfo::Read(), cio_TimeSlice::Read(), と cio_Process::Read().

```
105 {
106
       int ierror:
107
       std::string node, str, chkstr="";
108
       vector<std::string> labels;
109
       int len=label.length();
110
       int flag=0;
111
       int inode=0;
112
       int next=0;
113
114
       if( !tp ) return -1;
115
116
       // Node があるかチェック
117
       ierror=tp->getAllLabels(labels);
118
       if (ierror != 0) {
   cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: "</pre>
119
        cout << "ERROR in TextParser::getA
<< " ERROR CODE "<< ierror << endl;</pre>
120
121
122
         return -1;
123
124
125
       for (int i = 0; i < labels.size(); i++) {</pre>
126
                node=labels[i].substr(0,len);
127
```

```
if( !strcasecmp(node.c_str(), label.c_str()) ){
129
                       str=labels[i].substr(len+1);
130
                       next=str.find("/");
131
132
                       if(next==0) inode++;
133
134
                                if (chkstr!=str.substr(0,next)) {
135
                                        chkstr=str.substr(0,next);
136
                                        inode++;
137
138
139
140
              }
141
142
143
     return inode;
144 }
```

6.14.3.4 bool cio_TextParser::GetNodeStr (const std::string label, const int nnode, std::string * ct)

ノード以下の nnode 番目の文字列を取得する

引数

in	label	ノードの絶対パス
in	nnode	取得する文字列が現れる順番
out	ct	取得した文字列

cio_TextParser.C の 159 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio_Slice::Read(), cio_FileInfo::Read(), cio_TimeSlice::Read(), と cio_Process::Read().

```
161
      if ( !tp ) return -1;
162
163
      int ierror;
      int len=label.length();
164
165
      int flag=0;
166
      int inode=0;
      int next=0;
167
168
169
      std::string node;
170
      std::string str;
      std::string chkstr="";
171
172
      vector<std::string> labels;
173
174
      // Node があるかチェック
175
176
      ierror = tp->getAllLabels(labels);
177
178
      if (ierror != 0)
179
180
        cout << "ERROR in TextParser::getAllLabels file: " << " ERROR CODE "<< ierror << endl;</pre>
181
        return false;
182
183
      for (int i = 0; i < labels.size(); i++) {</pre>
184
              node = labels[i].substr(0, len);
185
186
187
              if ( !strcasecmp(node.c_str(), label.c_str()) )
188
        {
                       str = labels[i].substr(len+1);
189
190
                      next = str.find("/");
191
192
                       if ( next == 0 )
193
194
                               inode++;
195
                       else
196
197
          {
198
                               if ( chkstr != str.substr(0, next) )
199
200
                                        chkstr = str.substr(0, next);
2.01
                                        inode++;
202
                               }
203
```

6.14.3.5 void cio_TextParser::getTPinstance ()

TextParserLibrary のインスタンス生成

戻り値

エラーコード

cio_TextParser.C の 150 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio DFI::ReadInit().

```
151 {
152    tp = new TextParser;
153 }
```

6.14.3.6 bool cio_TextParser::GetValue (const std::string label, int * ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(整数型)

引数

in	label	取得する変数のラベル(絶対パス)
out	ct	変数格納ポインタ

cio TextParser.C の 341 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

参照元 cio_Rank::Read(), cio_FilePath::Read(), cio_MPI::Read(), cio_Slice::Read(), cio_UnitElem::Read(), cio_Domain::Read(), と cio_FileInfo::Read().

```
342 {
343
       int ierror;
344
       std::string value;
345
346
       if( !tp ) return false;
347
       // ラベルがあるかチェック
348
349
       if( !chkLabel(label)) {
350
                 return false;
351
352
       //値の取得
353
354
       ierror=tp->getValue(label, value);//label は絶対パスを想定
       if (ierror != TP_NO_ERROR) {
          cout << " label: " << label << endl;
          cout << "ERROR no label " << label << ierror << endl;</pre>
355
356
357
358
                  return false;
359
       }
360
361
       //型の取得
362
       TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierror);
       if (ierror != TP_NO_ERROR) {
     cout << " label: " << label << endl;
     cout << "ERROR in TextParser::getType file: " << ierror << endl;</pre>
363
364
365
366
                  return false;
367
368
       if( type != TP_NUMERIC_VALUE ) {
```

```
cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::Type error: " << ierror << endl;</pre>
369
370
371
              return false;
372
     }
373
     // string to real
int val = tp->convertInt(value, &ierror);
374
375
     376
377
378
379
             return false;
380
     }
381
382
383
384
     return true;
385 }
```

6.14.3.7 bool cio_TextParser::GetValue (const std::string label, double * ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(実数型)

引数

in	label	取得する変数のラベル(絶対パス)
out	ct	変数格納ポインタ

cio_TextParser.C の 390 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
391 {
392
       int ierror;
393
       std::string value;
394
       std::string node;
395
       if( !tp ) return false;
396
397
       // ラベルがあるかチェック
398
399
       if( !chkLabel(label)) {
400
                return false;
401
       }
402
       //値の取得
403
       ierror=tp->getValue(label, value);//label は絶対パスを想定
404
       if (ierror != TP_NO_ERROR) {
    cout << " label: " << label << endl;
    cout << "ERROR no label " << ierror << endl;
405
406
407
408
                 return false;
409
       }
410
411
412
       TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierror);
       if (ierror != TF_NO_ERROR){
    cout << " label: " << label << endl;
    cout << "ERROR in TextParser::getType file: " << ierror << endl;</pre>
413
414
415
416
                 return false;
417
418
       if( type != TP_NUMERIC_VALUE ) {
                cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::Type error: " << ierror << endl;</pre>
419
420
421
                 return false;
422
423
424
       // string to real
425
        //REAL_TYPE val = tp->convertFloat(value, &ierror);
426
       double val = tp->convertFloat(value, &ierror);
       if (ierror != TP_NO_ERROR) {
    cout << " label: " << label << endl;
    cout << "ERROR convertInt " << ierror << endl;</pre>
427
428
429
430
                  return false;
431
432
433
       *ct=val;
434
435
      return true;
436 }
```

6.14.3.8 bool cio_TextParser::GetValue (const std::string label, std::string * ct)

TextParser 入力ファイルから変数を取得する(文字列型)

引数

in	label	取得する変数のラベル(絶対パス)
out	ct	変数格納ポインタ

cio_TextParser.C の 441 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
442 {
443
      int ierror;
444
      std::string value;
445
      if ( !tp ) return false;
446
447
      // ラベルがあるかチェック
448
449
      if (!chkLabel(label))
450
      {
451
                return false;
452
453
454
455
      ierror = tp->getValue(label, value); //label は絶対パスを想定
456
457
      if (ierror != TP_NO_ERROR)
458
               cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR no label " << label << endl;</pre>
459
460
               return false;
461
462
463
      //型の取得
464
      TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierror);
465
      if (ierror != TP_NO_ERROR)
466
467
               cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::getType file: " << ierror << endl;</pre>
468
469
                return false;
470
471
      }
472
473
      if( type != TP_STRING_VALUE )
474
                cout << " label: " << label << endl;
cout << "ERROR in TextParser::Type error: " << ierror << endl;</pre>
475
476
               return false;
477
478
      }
479
480
      *ct=value;
481
482
     return true;
483 }
```

6.14.3.9 bool cio_TextParser::GetVector (const std::string label, int * vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(整数型)

引数

in	label	取得するベクトルのラベル(絶対パス)
out	vec	ベクトル格納配列ポインタ
in	nvec	ベクトルサイズ

cio_TextParser.C の 219 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

参照元 cio_Rank::Read(), と cio_Domain::Read().

```
220 {
221    int ierr = TP_NO_ERROR;
222    std::string value;
223
224    if(!tp) return false;
225
226    // ラベルがあるかチェック
227    if(!chkLabel(label)){
        return false;
228
```

```
229
      }
230
231
      // get value
232
      if( (ierr = tp->getValue(label, value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
2.3.3
234
      // get type
      TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierr);
235
236
      if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
      if( type != TP_VECTOR_NUMERIC ) return false;
237
238
239
      // split
240
      vector<std::string> vec value;
241
      if( (ierr = tp->splitVector(value, vec_value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
242
243
      \ensuremath{//} check number of vector element
244
      if( vec_value.size() != nvec ) return false;
245
246
      // string to real
      for(int i=0; i<vec_value.size(); i++ )</pre>
247
248
249
      vec[i] = tp->convertInt(vec_value[i], &ierr);
250
        if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
251
252
253
     return true;
```

6.14.3.10 bool cio_TextParser::GetVector (const std::string label, double * vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(実数型)

引数

in	label	取得するベクトルのラベル(絶対パス)
out	vec	ベクトル格納配列ポインタ
in	nvec	ベクトルサイズ

cio_TextParser.C の 259 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
260 {
261
      int ierr = TP NO ERROR;
      std::string value;
2.62
263
264
      if( !tp ) return false;
266
      // ラベルがあるかチェック
267
      if( !chkLabel(label)) {
268
               return false;
269
270
271
      // get value
      if( (ierr = tp->getValue(label, value)) != TP_NO_ERROR ) {
  cout << " GetVector debug 333" << endl;</pre>
272
273
274
               return false;
275
      }
276
277
       // get type
278
      TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierr);
      if ( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
if ( type != TP_VECTOR_NUMERIC ) return false;
279
280
281
282
      // split
283
      vector<std::string> vec_value;
284
      if( (ierr = tp->splitVector(value, vec_value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
285
286
      // check number of vector element
2.87
      if( vec_value.size() != nvec ) return false;
288
289
      // string to real
290
      for(int i=0; i<vec_value.size(); i++ )</pre>
291
292
       vec[i] = tp->convertDouble(vec_value[i], &ierr);
293
        if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
294
295
296
      return true;
297 }
```

6.14.3.11 bool cio_TextParser::GetVector (const std::string label, std::string * vec, const int nvec)

TextParser 入力ファイルからベクトル値を取得する(文字列型)

引数

in	label	取得するベクトルのラベル(絶対パス)
out	vec	ベクトル格納配列ポインタ
in	nvec	ベクトルサイズ

cio TextParser.C の 302 行で定義されています。

参照先 chkLabel(), と tp.

```
303 {
304
     int ierr = TP_NO_ERROR;
305
     std::string value;
306
307
     if( !tp ) return false;
308
309
     // ラベルがあるかチェック
310
     if( !chkLabel(label)) {
311
             return false;
312
313
314
     // get value
     if( (ierr = tp->getValue(label, value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
315
316
317
      // get type
     TextParserValueType type = tp->getType(label, &ierr);
319
     if( ierr != TP_NO_ERROR ) return false;
320
     if( type != TP_VECTOR_NUMERIC ) return false;
321
     // split
322
323
     vector<std::string> vec_value;
324
     if( (ierr = tp->splitVector(value, vec_value)) != TP_NO_ERROR ) return false;
325
326
     // check number of vector element
327
     if( vec_value.size() != nvec ) return false;
328
329
     // string to string
330
     for(int i=0;i<vec_value.size();i++ )</pre>
331
332
       vec[i] = vec_value[i];
333
334
335
     return true;
336 }
```

6.14.3.12 int cio_TextParser::readTPfile (const std::string filename)

TextParser オブジェクトに入力ファイルをセットする

引数

```
in filename 入力ファイル名
```

戻り値

```
エラーコード
```

cio_TextParser.C の 489 行で定義されています。

参照先 tp.

参照元 cio DFI::ReadInit().

```
490 {
491    int ierr = TP_NO_ERROR;
492    if( !tp ) return TP_ERROR;
493
494    // read
495    if( (ierr = tp->read(filename)) != TP_NO_ERROR )
496    {
```

6.14.3.13 int cio_TextParser::remove() [inline]

テキストパーサーの内容を破棄

cio_TextParser.h の 140 行で定義されています。

参照元 cio DFI::ReadInit().

6.14.4 变数

6.14.4.1 TextParser* cio_TextParser::tp [private]

テキストパーサ

cio TextParser.h の33行で定義されています。

参照元 chkLabel(), chkNode(), countLabels(), GetNodeStr(), getTPinstance(), GetValue(), GetVector(), と readT-Pfile().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio TextParser.h
- · cio_TextParser.C

6.15 クラス cio TimeSlice

#include <cio_TimeSlice.h>

Public メソッド

- cio_TimeSlice ()
- ∼cio_TimeSlice ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

- CIO::E_CIO_ERRORCODE getVectorMinMax (const unsigned step, double &vec_min, double &vec_max)

 DFI に出力されている minmax の合成値を取得
- CIO::E_CIO_ERRORCODE getMinMax (const unsigned step, const int compNo, double &min_value, double &max_value)
- void AddSlice (int step, double time, double *minmax, int Ncomp, bool avr_mode, int step_avr, double time_avr)

SliceList への追加

Public 变数

vector < cio_Slice > SliceList

6.15.1 説明

index.dfi ファイルの TimeSlice

cio_TimeSlice.h の 62 行で定義されています。

6.15.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.15.2.1 cio_TimeSlice::cio_TimeSlice()
```

コンストラクタ

cio_TimeSlice.C の 212 行で定義されています。

参照先 SliceList.

```
213 {
214    SliceList.clear();
215 }
```

6.15.2.2 cio_TimeSlice:: ~cio_TimeSlice ()

デストラクタ

cio TimeSlice.C の 219 行で定義されています。

```
220 {
221
222 }
```

6.15.3 関数

6.15.3.1 void cio_TimeSlice::AddSlice (int *step*, double *time*, double * *minmax*, int *Ncomp*, bool *avr_mode*, int *step_avr*, double *time_avr*)

SliceList への追加

引数

in	step	ステップ番号
in	time	時刻
in	minmax	minmax
in	·	
in	avr_mode	Average があるかないかのフラグ
in	step_avr	Average step
in	time_avr	Average time

cio_TimeSlice.C の 341 行で定義されています。

参照先 cio_Slice::AveragedStep, cio_Slice::AveragedTime, cio_Slice::avr_mode, cio_Slice::Max, cio_Slice::Min, SliceList, cio_Slice::step, cio_Slice::time, cio_Slice::VectorMax, と cio_Slice::VectorMin.

参照元 cio_DFI::WriteData().

```
348 {
349
```

```
cio_Slice slice;
350
351
      slice.step = step;
slice.time = time;
352
353
354
355
      //minmax のセット
356
      if( minmax )
357
        //成分が1個の場合
358
        if(Ncomp == 1)
359
          slice.Min.push_back(minmax[0]);
360
          slice.Max.push_back(minmax[1]);
361
        //成分が複数個の場合
362
363
          for(int i=0; i<Ncomp; i++) {</pre>
364
            slice.Min.push_back(minmax[i*2]);
365
            slice.Max.push\_back(minmax[i*2+1]);
366
367
          slice.VectorMin=minmax[6];
368
          slice.VectorMax=minmax[7];
369
370
371
      //average のセット
372
373
      slice.avr_mode = avr_mode;
374
      if(!avr_mode) {
375
       slice.AveragedStep=step_avr;
376
        slice.AveragedTime=time_avr;
377
      } else {
378
       slice.AveragedStep=0;
379
        slice.AveragedTime=0.0;
380
381
382
      SliceList.push_back(slice);
383
384 }
```

6.15.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_TimeSlice::getMinMax (const unsigned *step*, const int *compNo*, double & *min_value*, double & *max_value*)

brief DFI に出力されている minmax と minmax の合成値を取得

引数

in	step	取得するステップ
in	compNo	取得する成分番号 (0~n)
out	min_value	取得した min
out	max_value	取得した max

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio_TimeSlice.C の 322 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と SliceList.

参照元 cio DFI::getMinMax().

```
326 {
327
328
        for(int i=0;SliceList.size(); i++) {
           if( (int)step == SliceList[i].step ) {
  min_value=SliceList[i].Min[compNo];
  max_value=SliceList[i].Max[compNo];
329
330
331
332
              return CIO::E_CIO_SUCCESS;
333
334
335
        return CIO::E_CIO_ERROR;
336
337
338 }
```

6.15.3.3 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_TimeSlice::getVectorMinMax (const unsigned *step*, double & *vec_min*, double & *vec_max*)

DFI に出力されている minmax の合成値を取得

引数

in	step	取得するステップ
out	vec_min	取得した min の合成値
out	vec_max	取得した min の合成値

戻り値

error code 取得出来たときは E_CIO_SUCCESS

cio_TimeSlice.C の 304 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と SliceList.

参照元 cio_DFI::getVectorMinMax().

```
307 {
308     for(int i=0;SliceList.size(); i++) {
309         if( (int)step == SliceList[i].step ) {
310             vec_min=SliceList[i].VectorMin;
311             vec_max=SliceList[i].VectorMax;
312             return CIO::E_CIO_SUCCESS;
313         }
314     }
315
316     return CIO::E_CIO_ERROR;
317 }
```

6.15.3.4 CIO::E CIO ERRORCODE cio_TimeSlice::Read (cio_TextParser tpCntl)

TimeSlice 要素を読込む (inde.dfi)

引数

in	tpCntl cio_TextParser クラス
----	---------------------------

戻り値

error code

cio_TimeSlice.C の 227 行で定義されています。

参照先 cio_TextParser::chkNode(), cio_TextParser::countLabels(), CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE, CIO::E_CIO_SUCCESS, cio_TextParser::GetNodeStr(), cio_Slice::Read(), と SliceList.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
228 {
229
230
      std::string str;
231
      std::string label_base,label_leaf;
232
233
     cio_Slice slice;
234
235
      int nnode=0;
236
237
     CIO::E_CIO_ERRORCODE iret;
238
239
      //TimeSlice
240
      nnode=0;
      label_base = "/TimeSlice";
241
      if (tpCntl.chkNode(label_base)) //があれば
242
243
244
        nnode = tpCntl.countLabels(label_base);
245
246
      for (int i=0; i<nnode; i++) {</pre>
247
248
249
        int ncnt=0;
```

```
251
        if (!tpCntl.GetNodeStr(label_base, i+1, &str))
252
          printf("\tCIO Parsing error : No Elem name\n");
253
2.54
           return CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE;
255
        if( strcasecmp(str.substr(0,5).c_str(), "Slice") ) continue;
label_leaf=label_base+"/"+str;
256
258
259
        //Slice 要素の読込み
260
        iret = slice.Read(tpCntl, label_leaf);
261
        if( iret == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
262
263
          SliceList.push_back(slice);
264
        } else return iret;
265
266
267
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
268
269
270 }
```

6.15.3.5 CIO::E CIO ERRORCODE cio_TimeSlice::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:TimeSlice 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

true:出力成功 false:出力失敗

cio TimeSlice.C の 275 行で定義されています。

参照先_CIO_WRITE_TAB, CIO::E_CIO_ERROR, CIO::E_CIO_SUCCESS, と SliceList.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
277 {
278
279
      fprintf(fp, "TimeSlice {\n");
280
      fprintf(fp, "\n");
281
282
      for(int i=0; i<SliceList.size(); i++) {</pre>
283
        _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
fprintf(fp, "Slice[@] {\n");
284
285
286
287
       //Slice 要素の出力
288
         if( SliceList[i].Write(fp,tab+1) != CIO::E_CIO_SUCCESS) return
      CIO::E_CIO_ERROR;
289
290
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
291
        fprintf(fp, "\n");
292
293
294
295
      fprintf(fp, "\n'n\n");
296
      fclose(fp);
297
298
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
299 }
```

6.15.4 変数

6.15.4.1 vector<cio_Slice> cio_TimeSlice::SliceList

cio_TimeSlice.h の 66 行で定義されています。

参照元 AddSlice(), cio_TimeSlice(), getMinMax(), getVectorMinMax(), Read(), cio_DFI_BOV::read_averaged(), cio_DFI_BOV::read_HeaderRecord(), と Write().


このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio_TimeSlice.h
- · cio_TimeSlice.C


6.16 クラス テンプレート cio_TypeArray< T>

#include <cio_TypeArray.h>

cio_TypeArray<T>に対する継承グラフ



cio_TypeArray<T>のコラボレーション図



Public メソッド

• cio_TypeArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp=1)

コンストラクタ

• cio_TypeArray (T *data, CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp=1)

コンストラクタ

virtual ~cio_TypeArray ()

デストラクタ

• T * getData (bool extract=false)

実データのポインタを取得

- const T & val (int i, int j, int k, int l=0) const
- T & val (int i, int j, int k, int l=0)
- const T & hval (int i, int j, int k, int l=0) const
- T & hval (int i, int j, int k, int l=0)
- const T & _val (size_t i, size_t j, size_t k, size_t l=0) const
- T & _val (size_t i, size_t j, size_t k, size_t l=0)

virtual int copyArray (cio_Array *dst, bool ignoreGc=false)

配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

virtual int copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array *dst)

範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー)

virtual size_t readBinary (FILE *fp, bool bMatchEndian)

配列サイズ分のバイナリデータを読み込み (戻り値は読み込んだ要素数)

virtual size_t writeBinary (FILE *fp)

配列サイズ分のバイナリデータを書き出す (戻り値は読み込んだ要素数)

Protected メソッド

cio_TypeArray ()

デフォルトコンストラクタ

Protected 变数

• bool m_outptr

実データポインタタイプ

• T * m data

実データ配列

Additional Inherited Members

6.16.1 説明

 ${\tt template}{<}{\tt class}~{\tt T}{>}{\tt class}~{\tt cio_TypeArray}{<}~{\tt T}{>}$

cio_TypeArray.h の 7 行で定義されています。

6.16.2 コンストラクタとデストラクタ

6.16.2.1 template < class T > cio_TypeArray < T >::cio_TypeArray (CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp = 1) [inline]

コンストラクタ

cio_TypeArray.h の 20 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data, cio_Array::m_gc, cio_Array::m_ncomp, cio_TypeArray< T >::m_outptr, と cio_Array::m_sz.

```
27
        : cio_Array(dtype, shape, ix, jx, kx, gc, ncomp)
28
29
30
      m_outptr=false;
31
       size_t nw=1;
        for ( int i=0; i<3; i++ )
34
         nw *= (m_sz[i]+2*m_gc);
35
36
       nw *= m_ncomp;
m_data = new T[nw];
37
39
        memset (m_data, 0, sizeof(T) *nw);
40
```

6.16.2.2 template < class T > cio_TypeArray < T >::cio_TypeArray (T * data, CIO::E_CIO_DTYPE dtype, CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape, size_t ix, size_t jx, size_t kx, size_t gc, size_t ncomp = 1) [inline]

コンストラクタ

cio_TypeArray.h の 43 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data, と cio_TypeArray< T >::m_outptr.

6.16.2.3 template < class T > virtual cio_TypeArray < T >::~cio_TypeArray () [inline], [virtual]

デストラクタ

cio_TypeArray.h の 60 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data, と cio_TypeArray< T >::m_outptr.

6.16.2.4 template < class T > cio_TypeArray < T >::cio_TypeArray () [inline], [protected]

デフォルトコンストラクタ

cio TypeArray.h の 119 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data.

6.16.3 関数

6.16.3.1 template < class T > cio_TypeArray< T >::_val (size_t i, size_t j, size_t k, size_t l = 0) const

参照 (ガイドセルを含む) ガイドセルを含む配列全体の最小インデクスを (0,0,0) とする IJKN のとき val(i,j,k,n) NIJK のとき val(n,i,j,k)

cio_Array_inline.h の 357 行で定義されています。

```
358 {
359    return _val(i,j,k,n);
360 }
```

6.16.3.2 template < class T > cio_TypeArray< T $>::_val$ (size_t i, size_t k, size_t k, size_t l = 0)

cio_Array_inline.h の 346 行で定義されています。

配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー) cio_Arrayを実装しています。

cio Array inline.h の 365 行で定義されています。

参照先 cio_Array::getGcInt(), cio_Array::getHeadIndex(), と cio_Array::getTailIndex().

```
366 {
367
      cio_TypeArray<T> *src = this;
368
      // コピーの範囲
369
370
                         = src->getGcInt();
                gcS
371
      const int *headS = src->getHeadIndex();
372
      const int *tailS = src->getTailIndex();
373
                gcD
                        = dst->getGcInt();
      const int *headD = dst->getHeadIndex();
const int *tailD = dst->getTailIndex();
374
375
376
      if( ignoreGc )
377
378
       gcS = gcD = 0;
379
380
     int sta[3], end[3];
381
      for( int i=0;i<3;i++ )</pre>
382
        sta[i] = (headS[i]-gcS>=headD[i]-gcD) ? headS[i]-gcS : headD[i]-gcD;
      end[i] = (tailS[i]+gcS<=tailD[i]+gcD) ? tailS[i]+gcS : tailD[i]+gcD;</pre>
384
385
386
387
      return copyArray(sta,end,dst);
388 }
```

6.16.3.4 template < class T > cio_TypeArray < T >::copyArray (int sta[3], int end[3], cio_Array * dst) [virtual]

範囲指定での配列コピー (自信を dst にコピー。head/tail を考慮した重複範囲をコピー) cio_Arrayを実装しています。

cio_Array_inline.h の 393 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_IJKN, cio_Array::getArrayShape(), cio_Array::getDataType(), cio_Array::getGcInt(), cio_Array::getHeadIndex(), cio_Array::getNcomp(), cio_Array::getTailIndex(), と cio_TypeArray< T >::hval().

```
394 {
395
     cio_TypeArray<T> *src = this;
     cio_TypeArray<T> *dst = dynamic_cast<cio_TypeArray<T>*>(dstptr);
396
397
398
399
       return 1:
400
401
     // データタイプのチェック
402
403
     if( src->getDataType() != dst->getDataType() )
404
405
       return 2;
406
407
     CIO::E_CIO_DTYPE dtype = src->getDataType();
```

```
409
      // 配列形状
410
       if( src->getArrayShape() != dst->getArrayShape() )
411
412
         return 3;
413
      CIO::E_CIO_ARRAYSHAPE shape = src->getArrayShape();
414
415
416
417
       if( src->getNcomp() != src->getNcomp() )
418
419
        return 4:
420
421
      int ncomp = src->getNcomp();
422
423
       // コピーの範囲
      int    gcS = src->getGcInt();
const int *headS = src->getHeadIndex();
424
425
      const int *tailS = src->getTailIndex();
426
427
                 gcD
                          = dst->getGcInt();
      const int *headD = dst->getHeadIndex();
429
       const int *tailD = dst->getTailIndex();
430
       int sta[3],end[3];
      for( int i=0;i<3;i++ )</pre>
431
432
433
         sta[i] = (headS[i]-gcS>=headD[i]-gcD) ? headS[i]-gcS : headD[i]-gcD;
434
        end[i] = (tailS[i]+gcS<=tailD[i]+gcD) ? tailS[i]+gcS : tailD[i]+gcD;</pre>
435
436
      for ( int i=0; i<3; i++ )</pre>
437
         sta[i] = (_sta[i]>=sta[i]) ? _sta[i] : sta[i];
end[i] = (_end[i]<=end[i]) ? _end[i] : end[i];
438
439
440
441
442
       // コピー
443
      if( m_shape == CIO::E_CIO_IJKN )
444
445
         for( int n=0;n<ncomp;n++ ) {</pre>
         for( int k=sta[2]; k<=end[2]; k++ ) {</pre>
446
447
         for( int j=sta[1]; j<=end[1]; j++ ) {</pre>
448
         for( int i=sta[0];i<=end[0];i++ ) {</pre>
449
           dst \rightarrow hval(i,j,k,n) = src \rightarrow hval(i,j,k,n);
        } } } }
450
451
452
      else
453
454
         for( int k=sta[2]; k<=end[2]; k++ ) {</pre>
455
         for( int j=sta[1]; j<=end[1]; j++ ) {</pre>
456
         for( int i=sta[0];i<=end[0];i++ ){</pre>
         for( int n=0; n<ncomp; n++ ) {</pre>
457
           dst->hval(n,i,j,k) = src->hval(n,i,j,k);
458
459
        } } } }
460
      }
461
462
      return 0;
463 }
```

6.16.3.5 template < class T > T * cio TypeArray < T >::getData (bool extract = false) [inline]

実データのポインタを取得

cio TypeArray.h の 72 行で定義されています。

参照先 cio_TypeArray< T >::m_data.

参照元 cio_Array::getData().

```
6.16.3.6 template < class T > cio_TypeArray < T >::hval ( int i, int j, int k, int l = 0 ) const
```

参照 (head インデクス考慮版) 実セルの最小インデクスを (head[0],head[1],head[2]) とする IJKN のとき val(i,j,k,n) NIJK のとき val(n,i,j,k)

cio_Array_inline.h の 338 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::copyArray().

```
339 {
340    return hval(i,j,k,n);
341 }
```

6.16.3.7 template < class T > cio_TypeArray< T >::hval (int i, int j, int k, int l = 0)

cio_Array_inline.h の 327 行で定義されています。

6.16.3.8 template < class T > size_t cio_TypeArray < T >::readBinary (FILE * fp, bool bMatchEndian) [virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを読み込み(戻り値は読み込んだ要素数)

cio Arrayを実装しています。

cio_Array_inline.h の 546 行で定義されています。

参照先 BSWAPVEC, DBSWAPVEC, と SBSWAPVEC.

```
548
      if( !fp ) return size_t(0);
      size_t ndata = getArrayLength();
size_t nread = fread(m_data, sizeof(T), ndata, fp);
549
550
551
      if(!bMatchEndian)
552
553
        size_t bsz = sizeof(T);
554
        if(bsz == 2)
555
556
          SBSWAPVEC(m_data, nread);
557
558
        else if( bsz == 4 )
560
          BSWAPVEC(m_data, nread);
561
562
        else if ( bsz == 8 )
563
564
          DBSWAPVEC (m data, nread);
565
567
     return nread;
568 }
```

6.16.3.9 template < class T > cio_TypeArray < T >::val (int i, int j, int k, int l = 0) const

参照 実セルの最小インデクスを (0,0,0) とする IJKN のとき val(i,j,k,n) NIJK のとき val(n,i,j,k) cio_Array_inline.h の 319 行で定義されています。

```
320 {
321    return val(i,j,k,n);
322 }
```

6.16.3.10 template < class T > cio_TypeArray < T >::val (int i, int j, int k, int l = 0)

cio_Array_inline.h の 308 行で定義されています。

6.16.3.11 template < class T > size_t cio_TypeArray < T >::writeBinary (FILE * fp) [virtual]

配列サイズ分のバイナリデータを書き出す(戻り値は読み込んだ要素数)

cio_Arrayを実装しています。

cio Array inline.h の 572 行で定義されています。

```
573 {
574    if( !fp ) return size_t(0);
575    return fwrite(m_data,sizeof(T),getArrayLength(),fp);
576 }
```

6.16.4 变数

6.16.4.1 template < class T > T * cio_TypeArray < T >::m_data [protected]

実データ配列

cio_TypeArray.h の 136 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::cio_TypeArray(), cio_TypeArray< T >::getData(), と cio_TypeArray< T >::~cio_-TypeArray().

6.16.4.2 template < class T > bool cio_TypeArray < T >::m_outptr [protected]

実データポインタタイプ

cio_TypeArray.h の 133 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::cio_TypeArray(), と cio_TypeArray< T >:: \sim cio_TypeArray().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- cio_TypeArray.h
- · cio_Array_inline.h

6.17 クラス cio_Unit

#include <cio_Unit.h>

Public メソッド

- cio_Unit ()
- ∼cio Unit ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl)

read Unit(inde.dfi)

6.17 クラス cio_Unit 183

```
    CIO::E_CIO_ERRORCODE GetUnitElem (const std::string Name, cio_UnitElem &unit)

        該当するUnitElem の取り出し
   • std::string GetUnit (const std::string Name, int &ret)
        単位の取り出し ("m","cm",,,,)

    std::string GetBaseName (const std::string Name, int &ret)

        ベース名値の取り出し ("L0","P0",,,)

    double GetBaseValue (const std::string Name, int &ret)

        ベース値の取り出し

    std::string GetDiffName (const std::string Name, int &ret)

        DiffName の取り出し

    double GetDiffValue (const std::string Name, int &ret)

        Diff Value の取り出し

    CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

        DFI ファイル:Unit 要素を出力する
Public 变数

    map< std::string, cio_UnitElem > UnitList

6.17.1 説明
index.dfi ファイルの Unit
cio_Unit.h の 70 行で定義されています。
6.17.2 コンストラクタとデストラクタ
6.17.2.1 cio_Unit::cio_Unit ( )
コンストラクタ
cio Uit class
cio Unit.C の 129 行で定義されています。
132 }
6.17.2.2 cio_Unit::∼cio_Unit ( )
デストラクタ
cio Unit.C の 136 行で定義されています。
参照先 UnitList.
137 {
138
     UnitList.clear();
140
141 }
6.17.3 関数
6.17.3.1 std::string cio_Unit::GetBaseName ( const std::string Name, int & ret )
ベース名値の取り出し ("L0","P0",,,)
```

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	ret	return code

戻り値

ベース名

cio Unit.C の 223 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, と UnitList.

```
225
      map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
226
      //Name をキーにして cio_UnitElem を検索
227
      it=UnitList.find(Name);
228
229
230
      //見つからなかった場合は空白を返す
      if( it == UnitList.end() ) {
  ret = CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
231
232
233
        return "";
234
235
      //ベース名を返す
236
      ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
238
     return (*it).second.BaseName;
239
240 }
```

6.17.3.2 double cio_Unit::GetBaseValue (const std::string Name, int & ret)

ベース値の取り出し

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	ret	return code

戻り値

ベース値

cio_Unit.C の 244 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, と UnitList.

```
246
     map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
247
     //Name をキーにして cio_UnitElem を検索
248
249
     it=UnitList.find(Name);
250
     //見つからなかった場合は 0.0 を返す
252
     if( it == UnitList.end() ) {
253
      ret = CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
254
       return 0.0;
255
256
257
     //ベース値を返す
     ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
259
     return (*it).second.BaseValue;
260
261 }
```

6.17.3.3 std::string cio_Unit::GetDiffName (const std::string Name, int & ret)

DiffName の取り出し

6.17 クラス cio_Unit 185

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	ret	return code

戻り値

true: DiffName

cio_Unit.C の 265 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, と UnitList.

```
266 {
267
      map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
268
      //Name をキーにして cio_UnitElem を検索
269
270
     it=UnitList.find(Name);
271
272
      //見つからなかった場合は空白を返す
273
      if( it == UnitList.end() )
274
      ret = CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
return "";
275
276
277
     //DiffName を返す
279 ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
280 return (*it).second.DiffName;
281 }
```

6.17.3.4 double cio_Unit::GetDiffValue (const std::string Name, int & ret)

Diff Value の取り出し

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	ret	return code

戻り値

true: Diff Value

cio Unit.C の 285 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, と UnitList.

```
286 {
287
      map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
288
289
      //Name をキーにして cio_UnitElem を検索
290
      it=UnitList.find(Name);
291
      //見つからなかった場合は 0.0 を返す
292
     if( it == UnitList.end() ) {
  ret = CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
293
294
295
        return 0.0;
296
297
     //Diff Value を返す
298
     ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
299
300
      return (*it).second.DiffValue;
301
```

6.17.3.5 std::string cio_Unit::GetUnit (const std::string Name, int & ret)

単位の取り出し ("m","cm",,,,)

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	ret	return code

戻り値

単位

cio_Unit.C の 202 行で定義されています。

参照先 CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, と UnitList.

```
204
     map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
205
     //Name をキーにして cio_UnitElem を検索
206
     it=UnitList.find(Name);
2.07
208
209
     //見つからなかった場合は空白を返す
210
     if( it == UnitList.end() )
211
       ret = CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
       return "";
212
213
214
     //単位を返す
215
     ret = CIO::E_CIO_SUCCESS;
217
     return (*it).second.Unit;
218
219 }
```

6.17.3.6 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Unit::GetUnitElem (const std::string Name, cio_UnitElem & unit)

該当するUnitElem の取り出し

引数

in	Name	取り出す単位の種類
out	unit	取得した unit クラス

戻り値

error code

cio_Unit.C の 180 行で定義されています。

参照先 CIO::E CIO ERROR, CIO::E CIO SUCCESS, と UnitList.

```
182 {
183
     map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
184
     //Name をキーにして cio UnitElem を検索
185
     it=UnitList.find(Name);
186
187
     //見つからなかった場合は NULL を返す
189
     if( it == UnitList.end() ) {
190
       return CIO::E_CIO_ERROR;
191
192
193
     //UnitElem を返す
194
     unit = (*it).second;
195
196
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
197
198 }
```

6.17.3.7 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Unit::Read (cio_TextParser tpCntl)

read Unit(inde.dfi)

6.17 クラス cio_Unit 187

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
----	--------	--------------------

戻り値

error code

cio_Unit.C の 146 行で定義されています。

参照先 CIO::E CIO SUCCESS, cio UnitElem::Read(), と UnitList.

参照元 cio_DFI::ReadInit().

```
147 {
148
149
      //Length
      cio_UnitElem unitLength;
150
151
      if( unitLength.Read(tpCntl, "Length", "L0") == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
152
         UnitList.insert(map<std::string,cio_UnitElem>::value_type("Length",unitLength));
153
154
     //Velocity
cio_UnitElem unitVelocity;
155
156
157
      if( unitVelocity.Read(tpCntl, "Velocity", "V0") == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
       UnitList.insert(map<std::string,cio_UnitElem>::value_type("Velocity",unitVelocity));
158
159
160
161
      //Pressure
162
      cio_UnitElem unitPressure;
      if( unitPressure.Read(tpCntl, "Pressure", "PO", "DiffPrs") == CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
163
164
       UnitList.insert(map<std::string,cio_UnitElem>::value_type("Pressure",unitPressure));
165
166
167
      //Temperature
168
      cio_UnitElem unitTemperature;
      if( unitTemperature.Read(tpCntl, "Temperature", "BaseTemp", "DiffTemp") ==
169
      CIO::E_CIO_SUCCESS ) {
170
       UnitList.insert(map<std::string,cio_UnitElem>::value_type("Temperature",unitTemperature));
171
172
173
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
174
175 }
```

6.17.3.8 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_Unit::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Unit 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_Unit.C の 307 行で定義されています。

参照先 CIO::E CIO ERROR, CIO::E CIO SUCCESS, と UnitList.

参照元 cio_DFI::WriteIndexDfiFile().

```
309 {
310
311    fprintf(fp, "Unit {\n");
312    fprintf(fp, "\n");
313
314    map<std::string,cio_UnitElem>::iterator it;
315    for( it=UnitList.begin(); it!=UnitList.end(); it++ ) {
```

```
316     if( (*it).second.Write(fp,tab+1) != CIO::E_CIO_SUCCESS ) return
        CIO::E_CIO_ERROR;
317     }
318
319     fprintf(fp, "\n");
320     fprintf(fp, "\n");
321     fprintf(fp, "\n");
322     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
323     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
324
325 }
```

6.17.4 变数

6.17.4.1 map<std::string,cio_UnitElem> cio_Unit::UnitList

cio_Unit.h の 74 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::AddUnit(), GetBaseName(), GetBaseValue(), GetDiffName(), GetDiffValue(), GetUnit(), GetUnit-Elem(), Read(), Write(), と ~cio_Unit().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- · cio Unit.h
- · cio_Unit.C

6.18 クラス cio_UnitElem

#include <cio_Unit.h>

Public メソッド

- cio_UnitElem ()
- cio_UnitElem (const std::string _Name, const std::string _Unit, const std::string _BaseName, const double _BaseValue, std::string _DiffName="", double _DiffiValue=0.0)
- ∼cio_UnitElem ()
- CIO::E_CIO_ERRORCODE Read (cio_TextParser tpCntl, const std::string _Name, const std::string _Base-Name, const std::string _DiffName="")

Unit 要素の読込み

• CIO::E_CIO_ERRORCODE Write (FILE *fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Unit 要素を出力する

Public 变数

std::string Name

単位の種類名 (Length, Velovity,,,)

· std::string Unit

単位のラベル (m,m/s,Pa,,,,)

std::string BaseName

代表値のラベル (LO,PO,,,,)

double BaseValue

代表值

• std::string DiffName

差があるときの名前、空の時DiffValue 未定義

double DiffValue

差の値

6.18.1 説明

cio_Unit.h の 18 行で定義されています。

6.18.2 コンストラクタとデストラクタ

```
6.18.2.1 cio_UnitElem::cio_UnitElem()
```

コンストラクタ

cio UnitElem class

cio_Unit.C の 24 行で定義されています。

参照先 BaseName, BaseValue, DiffName, DiffValue, Name, と Unit.

```
25 {
26
27    Name="";
28    Unit="";
29    BaseName="";
30    BaseValue=0.0;
31    DiffName="";
32    DiffValue=0.0;
33    34 }
```

6.18.2.2 cio_UnitElem::cio_UnitElem (const std::string _Name, const std::string _Unit, const std::string _BaseName, const double _BaseValue, std::string _DiffName = " ", double _DiffiValue = 0 . 0)

コンストラクタ

cio_Unit.C の 38 行で定義されています。

参照先 BaseName, BaseValue, DiffName, DiffValue, Name, と Unit.

```
44 {
45 Name = _Name;
46 Unit = _Unit;
47 BaseName = _BaseName;
48 BaseValue = _BaseValue;
49 DiffName = _DiffName;
50 DiffValue = _DiffValue;
```

6.18.2.3 cio_UnitElem:: ∼cio_UnitElem ()

デストラクタ

cio_Unit.C の 56 行で定義されています。

```
57 {
58
59
```

6.18.3 関数

6.18.3.1 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_UnitElem::Read (cio_TextParser tpCntl, const std::string _Name, const std::string _BaseName, const std::string _DiffName = " ")

Unit 要素の読込み

引数

in	tpCntl	cio_TextParser クラス
in	_Name	単位種類 ("Length","Velocity","Pressure",,,)
in	_BaseName	名前 ("L0","V0","P0",,,)
in	_DiffName	差があるときの差の名前 ("DiffPrrs","DiffTemp",")

戻り値

error code

cio_Unit.C の 65 行で定義されています。

参照先 BaseName, BaseValue, DiffName, DiffValue, CIO::E_CIO_SUCCESS, CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT, cio-_TextParser::GetValue(), Name, と Unit.

参照元 cio_Unit::Read().

```
69 {
70
71
     std::string str, label;
72
     double dt;
74
     //単位系のの読込み
    Name = _Name;
label="/Unit/"+Name;
75
76
     if ( !(tpCntl.GetValue(label, &str )) )
77
78
79
        return CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT;
80
81
     Unit=str;
82
     //値の読込み
83
     BaseName = BaseName;
84
     label="/Unit/"+BaseName;
86
      if ( !(tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
87
88
        dt=0.0;
89
     BaseValue=dt;
90
91
93
     DiffName = _DiffName;
     if( !DiffName.empty() ) {
  label = "/Unit/"+DiffName;
  if ( !(tpCntl.GetValue(label, &dt )) )
94
95
96
98
          dt=0.0;
99
100
         DiffValue=dt;
101
102
103
      return CIO::E_CIO_SUCCESS;
105 }
```

6.18.3.2 CIO::E_CIO_ERRORCODE cio_UnitElem::Write (FILE * fp, const unsigned tab)

DFI ファイル:Unit 要素を出力する

引数

in	fp	ファイルポインタ
in	tab	インデント

戻り値

error code

cio_Unit.C の 110 行で定義されています。

参照先_CIO_WRITE_TAB, BaseName, BaseValue, DiffName, DiffValue, CIO::E_CIO_SUCCESS, Name, と Unit.

```
111 {
112
113
      _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
     __clo_mntl_lab(tp, cas),
fprintf(fp, "%-1ls = \"%s\"\n",Name.c_str(),Unit.c_str());
__Clo_WRITE_TAB(fp, tab);
fprintf(fp, "%-1ls = %e\n",BaseName.c_str(),BaseValue);
114
115
116
     if(!DiffName.empty())
117
118
         _CIO_WRITE_TAB(fp, tab);
119
       fprintf(fp, "%-11s = %e\n", DiffName.c_str(), DiffValue);
120
121
122
     return CIO::E_CIO_SUCCESS;
123
        变数
6.18.4
6.18.4.1 std::string cio_UnitElem::BaseName
代表値のラベル (L0,P0,,,)
cio_Unit.h の 24 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().
6.18.4.2 double cio_UnitElem::BaseValue
代表值
cio_Unit.h の 25 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().
6.18.4.3 std::string cio_UnitElem::DiffName
差があるときの名前、空の時DiffValue 未定義
cio_Unit.h の 26 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().
6.18.4.4 double cio_UnitElem::DiffValue
差の値
cio_Unit.h の 27 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().
6.18.4.5 std::string cio_UnitElem::Name
単位の種類名 (Length, Velovity,,,)
cio_Unit.h の 22 行で定義されています。
参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().
6.18.4.6 std::string cio_UnitElem::Unit
単位のラベル (m,m/s,Pa,,,,)
cio_Unit.h の23行で定義されています。
```

参照元 cio_UnitElem(), Read(), と Write().

このクラスの説明は次のファイルから生成されました:

- cio_Unit.h
- cio_Unit.C


Chapter 7

ファイル

7.1 cio_ActiveSubDomain.C

cio_ActiveSubDomain class 関数

#include "cio_ActiveSubDomain.h" cio_ActiveSubDomain.C のインクルード依存関係図



7.1.1 説明

cio_ActiveSubDomain class 関数

作者

kero

cio_ActiveSubDomain.C で定義されています。

7.2 cio_ActiveSubDomain.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。




194 ファイル

構成


· class cio_ActiveSubDomain

7.3 cio_Array.h

#include "cio_Define.h" cio_Array.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

· class cio_Array

関数

- void cio_interp_ijkn_r4_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, float *src, float *dst)
- void cio_interp_ijkn_r8_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, double *src, double *dst)
- void cio_interp_nijk_r4_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, float *src, float *dst)
- void cio_interp_nijk_r8_ (const int *szS, const int *gcS, const int *szD, const int *gcD, const int *ncomp, double *src, double *dst)

7.4 cio_Array_inline.h 195

7.3.1 関数

7.3.1.1 void cio_interp_ijkn_r4_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, float * src, float * dst)

参照元 cio_Array::interp_coarse().

7.3.1.2 void cio_interp_ijkn_r8_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, double * src, double * dst)

参照元 cio_Array::interp_coarse().

7.3.1.3 void cio_interp_nijk_r4_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, float * src, float * dst)


参照元 cio_Array::interp_coarse().

7.3.1.4 void cio_interp_nijk_r8_ (const int * szS, const int * gcS, const int * szD, const int * gcD, const int * ncomp, double * src, double * dst)

参照元 cio_Array::interp_coarse().


7.4 cio_Array_inline.h

#include "cio_Array.h"
#include <typeinfo>
cio_Array_inline.h のインクルード依存関係図



196 ファイル

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

- #define CIO_INLINE inline
- #define CIO_MEMFUN(rettype) CIO_INLINE rettype

7.4.1 マクロ定義

7.4.1.1 #define CIO_INLINE inline

cio_Array_inline.h の 12 行で定義されています。


7.4.1.2 #define CIO_MEMFUN(rettype) CIO_INLINE rettype

cio_Array_inline.h の 17 行で定義されています。

7.5 cio_Define.h


CIO の定義マクロ記述ヘッダーファイル

#include "mpi.h" cio_Define.h のインクルード依存関係図



7.5 cio_Define.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



ネームスペース

• CIO

Constant Groups

• CIO

マクロ定義

- #define D_CIO_EXT_SPH "sph"
- #define D_CIO_EXT_BOV "dat"
- #define D_CIO_ON "on"
- #define D_CIO_OFF "off"
- #define D_CIO_INT8 "Int8"
- #define D_CIO_INT16 "Int16"
- #define D_CIO_INT32 "Int32"
- #define D_CIO_INT64 "Int64"
- #define D_CIO_UINT8 "UInt8"
- #define D_CIO_UINT16 "UInt16"
- #define D_CIO_UINT32 "UInt32"
- #define D_CIO_UINT64 "UInt64"
- #define D_CIO_FLOAT32 "Float32"
- #define D_CIO_FLOAT64 "Float64"
- #define D_CIO_IJNK "ijkn"
- #define D_CIO_NIJK "nijk"
- #define D_CIO_LITTLE "little"
- #define D CIO BIG "big"
- #define _CIO_TAB_STR " "
- #define _CIO_IDX_IJK(_I, _J, _K, _NI, _NJ, _NK, _VC)
- #define _CIO_IDX_IJ(_I, _J, _NI, _NJ, _VC)
- #define _CIO_IDX_NIJ(_N, _I, _J, _NI, _NJ, _NN, _VC)
- #define _CIO_IDX_IJKN(_I, _J, _K, _N, _NI, _NJ, _NK, _VC)
- #define _CIO_IDX_NIJK(_N, _I, _J, _K, _NN, _NI, _NJ, _NK, _VC)
- #define _CIO_WRITE_TAB(_FP, _NTAB)

198 ファイル

列挙型

```
    enum CIO::E CIO FORMAT (CIO::E CIO FMT UNKNOWN = -1, CIO::E CIO FMT SPH, CIO::E CIO FMT BOV

 }
enum CIO::E CIO ONOFF { CIO::E CIO OFF = 0, CIO::E CIO ON }
enum CIO::E CIO DTYPE {
 CIO::E CIO DTYPE UNKNOWN = 0, CIO::E CIO INT8, CIO::E CIO INT16, CIO::E CIO INT32,
 CIO::E_CIO_INT64, CIO::E_CIO_UINT8, CIO::E_CIO_UINT16, CIO::E_CIO_UINT32,
 CIO::E CIO UINT64, CIO::E CIO FLOAT32, CIO::E CIO FLOAT64 }

    enum CIO::E CIO ARRAYSHAPE { CIO::E CIO ARRAYSHAPE UNKNOWN =-1, CIO::E CIO IJKN =0,

 CIO::E CIO NIJK }

    enum CIO::E_CIO_ENDIANTYPE { CIO::E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN =-1, CIO::E_CIO_LITTLE =0,

 CIO::E CIO BIG }
enum CIO::E CIO READTYPE {
 CIO::E CIO SAMEDIV SAMERES = 1, CIO::E CIO SAMEDIV REFINEMENT, CIO::E CIO DIFFDIV SAMERES,
 CIO::E CIO DIFFDIV_REFINEMENT,
 CIO::E CIO READTYPE UNKNOWN }
• enum CIO::E CIO ERRORCODE {
 CIO::E CIO SUCCESS = 1, CIO::E CIO ERROR = -1, CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALORIGIN
 = 1000, CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALREGION = 1001,
 CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALVOXEL = 1002, CIO::E CIO ERROR READ DFI GLOBALDIVISION
 = 1003, CIO::E CIO ERROR READ DFI DIRECTORYPATH = 1004, CIO::E CIO ERROR READ DFI TIMESLICEDIRECT
 CIO::E CIO ERROR READ DFI PREFIX = 1006, CIO::E CIO ERROR READ DFI FILEFORMAT =
 1007, CIO::E CIO ERROR READ DFI GUIDECELL = 1008, CIO::E CIO ERROR READ DFI DATATYPE
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN = 1010, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE =
 1011, CIO::E CIO ERROR READ_DFI_COMPONENT = 1012, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
 = 1013,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK = 1014, CIO::E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID = 1015,
 CIO::E CIO ERROR READ DFI HOSTNAME = 1016, CIO::E CIO ERROR READ DFI VOXELSIZE
 CIO::E CIO ERROR READ DFI HEADINDEX = 1018, CIO::E CIO ERROR READ DFI TAILINDEX =
 1019, CIO::E CIO ERROR READ DFI NO SLICE = 1020, CIO::E CIO ERROR READ DFI STEP =
 CIO::E CIO ERROR READ DFI TIME = 1022, CIO::E CIO ERROR READ DFI NO MINMAX = 1023,
 CIO::E CIO ERROR READ DFI MIN = 1024, CIO::E CIO ERROR READ DFI MAX = 1025,
 CIO::E CIO ERROR READ INDEXFILE OPENERROR = 1050, CIO::E CIO ERROR TEXTPARSER =
 1051, CIO::E CIO ERROR READ FILEINFO = 1052, CIO::E CIO ERROR READ FILEPATH = 1053,
 CIO::E CIO ERROR READ UNIT = 1054, CIO::E CIO ERROR READ TIMESLICE = 1055, CIO::E CIO ERROR READ F
 = 1056, CIO::E CIO ERROR READ DOMAIN = 1057,
 CIO::E CIO ERROR READ MPI = 1058, CIO::E CIO ERROR READ PROCESS = 1059, CIO::E CIO ERROR READ FIE
 = 1900, CIO::E CIO ERROR READ SPH FILE = 2000,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1 = 2001, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2 = 2002,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3 = 2003, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4 = 2004,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5 = 2005, CIO::E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6 = 2006,
 CIO::E CIO ERROR READ SPH REC7 = 2007, CIO::E CIO ERROR UNMATCH VOXELSIZE = 2050,
 CIO::E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN = 2051, CIO::E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE = 2100,
 CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD = 2102, CIO::E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD
 CIO::E CIO ERROR READ FIELD AVERAGED RECORD = 2104. CIO::E CIO ERROR MISMATCH NP SUBDOMAIN
 = 3003, CIO::E CIO ERROR INVALID DIVNUM = 3011, CIO::E CIO ERROR OPEN SBDM = 3012,
 CIO::E CIO ERROR READ SBDM HEADER = 3013, CIO::E CIO ERROR READ SBDM FORMAT =
 3014, CIO::E CIO ERROR READ SBDM DIV = 3015, CIO::E CIO ERROR READ SBDM CONTENTS
 = 3016.
 CIO::E CIO ERROR SBDM NUMDOMAIN ZERO = 3017, CIO::E CIO ERROR MAKEDIRECTORY =
 3100, CIO::E CIO ERROR OPEN FIELDDATA = 3101, CIO::E CIO ERROR WRITE FIELD HEADER RECORD
```

7.5 cio Define.h

```
= 3102,
```

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD = 3103, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECORI = 3104, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1 = 3201, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2 = 3202,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3 = 3203, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4 = 3204,

CIO::E CIO ERROR WRITE SPH REC5 = 3205, CIO::E CIO ERROR WRITE SPH REC6 = 3206,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7 = 3207, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY

= 3500, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR = 3501, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN = 3502

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_MPI = 3503, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS = 3504, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_ = 3505, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY = 3510,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY = 3511, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR

= 3512, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO = 3513, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT = 3514,

CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE = 3515, CIO::E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH = 3516,

CIO::E_CIO_WARN_GETUNIT = 4000 }

7.5.1 説明

CIO の定義マクロ記述ヘッダーファイル

作者

kero

cio_Define.h で定義されています。

7.5.2 マクロ定義

7.5.2.1 #define $_CIO_IDX_IJ(_I, _J, _NI, _NJ, _VC)$

值:

```
( (long long)((_J)+(_VC)) * (long long)((_NI)+2*(_VC)) \
+ (long long)((_I)+(_VC)) \
```

2 次元(スカラー)インデクス (i,j) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j方向インデクス
in	_N/	i 方向インデクスサイズ
in	_NJ	1,213,12,12,12,
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1次元インデクス

cio Define.h の 230 行で定義されています。

7.5.2.2 #define _CIO_IDX_IJK(_I, _J, _K, _NI, _NJ, _NK, _VC)

值:

```
( (long long)((_K)+(_VC)) * (long long)((_NI)+2*(_VC)) * (long long)((_NJ)+2*(_VC)) \
+ (long long)((_J)+(_VC)) * (long long)((_NI)+2*(_VC)) \
+ (long long)((_I)+(_VC)) \
)
```

3 次元(スカラー)インデクス (i,j,k) -> 1 次元インデクス変換マクロ

7.5 cio_Define.h

引数

in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j方向インデクス
in	_	k 方向インデクス
in	_	i 方向インデクスサイズ
in		• • • • •
in	_NK	k 方向インデクスサイズ
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1 次元インデクス

cio_Define.h の 216 行で定義されています。

参照元 cio_Process::CheckStartEnd(), cio_Process::CreateRankList(), と cio_Process::CreateRankMap().

7.5.2.3 #define _CIO_IDX_IJKN($_I$, $_J$, $_K$, $_N$, $_NI$, $_NJ$, $_NK$, $_VC$)

值:

```
( (long long) (_N) * (long long) ((_NI)+2*(_VC)) * (long long) ((_NJ)+2*(_VC)) \
* (long long) ((_NK)+2*(_VC)) \
+ _CIO_IDX_IJK(_I,_J,_K,_NI,_NJ,_NK,_VC) \
)
```

3 次元 (ベクトル) インデクス (i,j,k,n) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in		i 方向インデクス
in		j 方向インデクス
in	—	k 方向インデクス
in		
in		i 方向インデクスサイズ
in		j 方向インデクスサイズ
in	_NK	k 方向インデクスサイズ
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1次元インデクス

cio_Define.h の 262 行で定義されています。

 $7.5.2.4 \quad \texttt{\#define_CIO_IDX_NIJ(} \quad \textit{_N,} \quad \textit{_I,} \quad \textit{_J,} \quad \textit{_NI,} \quad \textit{_NJ,} \quad \textit{_NN,} \quad \textit{_VC} \)$

值:

```
( (long long) (_NN) *_CIO_IDX_IJ(_I,_J,_NI,_NJ,_VC) \
+ (long long) (_N) \
)
```

2 次元 (スカラー) インデクス (n,i,j) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in	_N	成分インデクス
in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j方向インデクス
in	_N/	i 方向インデクスサイズ
in	_NJ	j方向インデクスサイズ
in	_NN	成分数
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1 次元インデクス

cio_Define.h の 245 行で定義されています。

7.5.2.5 #define _CIO_IDX_NIJK($_N$, $_I$, $_J$, $_K$, $_NN$, $_NI$, $_NJ$, $_NK$, $_VC$)

值:

```
( (long long) (_NN) * _CIO_IDX_IJK(_I,_J,_K,_NI,_NJ,_NK,_VC) \ + (long long) (_N) )
```

3 次元 (ベクトル) インデクス (n,i,j,k) -> 1 次元インデクス変換マクロ

引数

in	_N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
in	_1	i 方向インデクス
in	_J	j方向インデクス
in	_K	k 方向インデクス
in	_ <i>NN</i>	成分数
in		
in		• · · · ·
in	_NK	k 方向インデクスサイズ
in	_VC	仮想セル数

戻り値

1 次元インデクス

cio_Define.h の 280 行で定義されています。

7.5.2.6 #define _CIO_TAB_STR " "

cio_Define.h の 48 行で定義されています。

7.5.2.7 #define _CIO_WRITE_TAB(_FP, _NTAB)

值:

```
{\
  for(int _NTCNT=0; _NTCNT<_NTAB; _NTCNT++) fprintf(_FP,_CIO_TAB_STR); \
}</pre>
```

DFI ファイルのTab 出力

7.5 cio_Define.h

引数

Γ	in	_FP	ファイルポインタ
	in	_NTAB	インデント数

cio_Define.h の 288 行で定義されています。

参照元 cio_Rank::Write(), cio_FilePath::Write(), cio_MPI::Write(), cio_Slice::Write(), cio_Domain::Write(), cio_Unit-Elem::Write(), cio FileInfo::Write(), cio TimeSlice::Write(), と cio Process::Write().

7.5.2.8 #define D_CIO_BIG "big"

cio_Define.h の 46 行で定義されています。

7.5.2.9 #define D_CIO_EXT_BOV "dat"

cio_Define.h の 26 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::Generate_FieldFileName().

7.5.2.10 #define D_CIO_EXT_SPH "sph"

cio_Define.h の 25 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::Generate_FieldFileName().

7.5.2.11 #define D_CIO_FLOAT32 "Float32"

cio_Define.h の 39 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.12 #define D_CIO_FLOAT64 "Float64"

cio_Define.h の 40 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.13 #define D_CIO_IJNK "ijkn"

cio_Define.h の 42 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::GetArrayShapeString().

7.5.2.14 #define D_CIO_INT16 "Int16"

cio_Define.h の 32 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.15 #define D_CIO_INT32 "Int32"

cio_Define.h の 33 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.16 #define D_CIO_INT64 "Int64"

cio_Define.h の 34 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.17 #define D_CIO_INT8 "Int8"

cio_Define.h の 31 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.18 #define D_CIO_LITTLE "little"

cio Define.h の 45 行で定義されています。

7.5.2.19 #define D_CIO_NIJK "nijk"

cio_Define.h の 43 行で定義されています。 参照元 cio DFI::GetArrayShapeString().

7.5.2.20 #define D_CIO_OFF "off"

cio_Define.h の 29 行で定義されています。

7.5.2.21 #define D_CIO_ON "on"

cio Define.h の 28 行で定義されています。

7.5.2.22 #define D_CIO_UINT16 "UInt16"

cio_Define.h の 36 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.23 #define D_CIO_UINT32 "UInt32"

cio_Define.h の 37 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.24 #define D_CIO_UINT64 "UInt64"

cio_Define.h の 38 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S().

7.5.2.25 #define D_CIO_UINT8 "UInt8"

cio_Define.h の 35 行で定義されています。 参照元 cio_DFI::ConvDatatypeE2S(). 7.6 cio_DFI.C 205

7.6 cio_DFI.C

cio DFI Class

```
#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
#include "cio_DFI_SPH.h"
#include "cio_DFI_BOV.h"
cio DFI.C のインクルード依存関係図
```



7.6.1 説明

cio_DFI Class

作者

kero


cio DFI.C で定義されています。

7.7 cio_DFI.h


cio_DFI Class Header

```
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>
#include <typeinfo>
#include <set>
#include <map>
#include <string>
#include "cio_Define.h"
#include "cio_Version.h"
#include "cio_PathUtil.h"
#include "cio_TextParser.h"
#include "cio_ActiveSubDomain.h"
#include "cio_endianUtil.h"
#include "cio_TypeArray.h"
#include "cio_FileInfo.h"
#include "cio FilePath.h"
#include "cio_Unit.h"
#include "cio_TimeSlice.h"
#include "cio_Domain.h"
#include "cio_MPI.h"
#include "cio_Process.h"
#include "cio_Interval_Mngr.h"
#include "inline/cio_DFI_inline.h"
```

cio_DFI.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_DFI

7.7.1 説明

cio DFI Class Header

作者


kero

cio_DFI.h で定義されています。

7.8 cio_DFI_BOV.C

cio_DFI_BOV Class

#include "cio_DFI.h"
#include "cio_DFI_BOV.h"
cio_DFI_BOV.C のインクルード依存関係図



7.8.1 説明

cio_DFI_BOV Class

作者

kero


cio_DFI_BOV.C で定義されています。

7.9 cio_DFI_BOV.h 207


7.9 cio_DFI_BOV.h

cio DFI BOV Class Header

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_BOV.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_DFI_BOV

7.9.1 説明

cio_DFI_BOV Class Header


作者

kero

cio_DFI_BOV.h で定義されています。

7.10 cio_DFI_inline.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

• #define CIO_INLINE inline

7.10.1 マクロ定義


7.10.1.1 #define CIO_INLINE inline

cio_DFI_inline.h の 23 行で定義されています。

7.11 cio_DFI_Read.C

cio_DFI Class

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_Read.C のインクルード依存関係図



7.11.1 説明

cio_DFI Class

作者


kero

cio_DFI_Read.C で定義されています。

7.12 cio_DFI_SPH.C

cio DFI SPH Class

#include "cio_DFI.h"
#include "cio_DFI_SPH.h"
cio_DFI_SPH.C のインクルード依存関係図



7.12.1 説明

cio_DFI_SPH Class

7.13 cio_DFI_SPH.h 209

作者


kero

cio_DFI_SPH.C で定義されています。


7.13 cio_DFI_SPH.h

cio_DFI_SPH Class Header

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_SPH.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_DFI_SPH

7.13.1 説明

cio_DFI_SPH Class Header

作者


kero

cio_DFI_SPH.h で定義されています。

7.14 cio_DFI_Write.C

cio_DFI Class

#include "cio_DFI.h" cio_DFI_Write.C のインクルード依存関係図



7.14.1 説明

cio_DFI Class

作者

kero

cio_DFI_Write.C で定義されています。

7.15 cio_Domain.C

cio_Domain Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_Domain.C のインクルード依存関係図



7.15.1 説明

cio_Domain Class

作者

kero


cio_Domain.C で定義されています。

7.16 cio_Domain.h

cio_Domain Class Header

7.17 cio_endianUtil.h 211

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

· class cio_Domain

7.16.1 説明

cio_Domain Class Header

作者


kero

cio Domain.h で定義されています。


7.17 cio_endianUtil.h

エンディアンユーティリティマクロ・関数ファイル

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <iostream>
#include <string>
cio endianUtil.h のインクルード依存関係図
```



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

```
• #define CIO_INLINE inline
```

- #define BSWAP_X_16(x)
- #define BSWAP16(x)
- #define BSWAP_X_32(x)
- #define BSWAP32(x)
- #define BSWAP_X_64(x)
- #define BSWAP64(x)
- #define SBSWAPVEC(a, n)
- #define BSWAPVEC(a, n)
- #define DBSWAPVEC(a, n)

7.17.1 説明

エンディアンユーティリティマクロ・関数ファイル

作者

kero

cio_endianUtil.h で定義されています。

7.17.2 マクロ定義

```
7.17.2.1 #define BSWAP16( x )
```

值:

```
{ \
    register unsigned short& _x_v = (unsigned short&)(x); \
    _x_v = BSWAP_X_16(_x_v); }
```

cio_endianUtil.h の 46 行で定義されています。

7.17.2.2 #define BSWAP32(x)

值:

```
{register unsigned int& x_v = (unsigned int&)(x); \\ x_v = BSWAP_X_32(x_v); }
```

cio_endianUtil.hの70行で定義されています。

参照元 cio_DFI_SPH::read_averaged(), cio_DFI_SPH::read_Datarecord(), と cio_DFI_SPH::read_Header-Record().

7.17.2.3 #define BSWAP64(x)

值:

```
{register unsigned long long& _x_v = (unsigned long long&)(x); \\ _x_v = BSWAP_X_64(_x_v);}
```

cio_endianUtil.h の 104 行で定義されています。

参照元 cio_DFI_SPH::read_averaged(), と cio_DFI_SPH::read_HeaderRecord().

7.17 cio_endianUtil.h 213

```
7.17.2.4 #define BSWAP_X_16( x )
值:
( (((x) & 0xff00) >> 8) \
   | (((x) & 0x00ff) << 8) )
cio_endianUtil.h の 43 行で定義されています。
7.17.2.5 #define BSWAP_X_32( x )
值:
| (((x) & 0x000000ff) << 24) )
cio_endianUtil.h の 65 行で定義されています。
7.17.2.6 #define BSWAP_X_64( x )
值:
(((x) & 0x00ff00000000000ull) >> 40)
     (((x) & 0x0000ff000000000ull) >> 24)
     (((x) & 0x000000ff0000000ull) >> 8) \
     (((x) \& 0x00000000ff000000ull) << 8)
    (((x) & 0x000000000ff0000ull) << 24) \
(((x) & 0x0000000000ff000ull) << 40) \
    | (((x) \& 0x0000000000000ffull) << 56) )
cio_endianUtil.h の 95 行で定義されています。
7.17.2.7 #define BSWAPVEC( a, n)
值:
   for(register unsigned int _i=0;_i<(n);_i++){BSWAP32(a[_i]);}\
  }while(0)
cio_endianUtil.h の 139 行で定義されています。
参照元 cio Process::ReadActiveSubdomainFile(), と cio TypeArray<T >::readBinary().
7.17.2.8 #define CIO_INLINE inline
cio endianUtil.h の 28 行で定義されています。
7.17.2.9 #define DBSWAPVEC( a, n)
值:
   for(register unsigned int _i=0;_i<(n);_i++) {BSWAP64(a[_i]);}
cio_endianUtil.h の 156 行で定義されています。
```

参照元 cio_TypeArray< T >::readBinary().

7.17.2.10 #define SBSWAPVEC(a, n)

值:

```
do{\
    for(register unsigned int _i=0;_i<(n);_i++){BSWAP16(a[_i]);}\
}while(0)</pre>
```


cio_endianUtil.h の 121 行で定義されています。

参照元 cio_TypeArray< T >::readBinary().

7.18 cio_FileInfo.C

cio_FileInfo Class

```
#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio FileInfo.C のインクルード依存関係図
```



7.18.1 説明

cio_FileInfo Class

作者


kero

cio_FileInfo.C で定義されています。

7.19 cio_FileInfo.h

cio FileInfo Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_FileInfo

7.20 cio_FilePath.C 215

7.19.1 説明

cio_FileInfo Class Header

作者

kero

cio_FileInfo.h で定義されています。

7.20 cio_FilePath.C

cio_FilePath Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_FilePath.C のインクルード依存関係図



7.20.1 説明

cio FilePath Class

作者


kero

cio_FilePath.C で定義されています。

7.21 cio_FilePath.h

cio FilePath Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_FilePath

7.21.1 説明

cio_FilePath Class Header


作者

kero

cio FilePath.h で定義されています。

- 7.22 cio_interp_ijkn.h
- 7.23 cio_interp_nijk.h
- 7.24 cio_Interval_Mngr.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_Interval_Mngr

7.25 cio MPI.C

cio_MPI Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_MPI.C のインクルード依存関係図



7.25.1 説明

cio_MPI Class

作者

kero


cio_MPI.C で定義されています。

7.26 cio_MPI.h 217

7.26 cio_MPI.h

cio MPI Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_MPI

7.26.1 説明

cio_MPI Class Header


作者

kero


cio_MPI.h で定義されています。

7.27 cio_PathUtil.h

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sstream>
cio_PathUtil.h のインクルード依存関係図
```



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



ネームスペース

• CIO

Constant Groups

• CIO

マクロ定義

• #define MAXPATHLEN 512

関数

- char CIO::cioPath_getDelimChar ()
- std::string CIO::cioPath_getDelimString ()
- bool CIO::cioPath hasDrive (const std::string &path)
- std::string CIO::vfvPath_emitDrive (std::string &path)
- bool CIO::cioPath_isAbsolute (const std::string &path)
- std::string CIO::cioPath_DirName (const std::string &path, const char dc=cioPath_getDelimChar())
- std::string CIO::cioPath_FileName (const std::string &path, const std::string &addext=std::string(""), const char dc=cioPath getDelimChar())
- std::string CIO::cioPath_ConnectPath (std::string dirName, std::string fname)

7.27.1 マクロ定義

7.27.1.1 #define MAXPATHLEN 512

cio_PathUtil.h の 17 行で定義されています。

7.28 cio_Process.C

cio_Rank & cio_Process Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_Process.C のインクルード依存関係図



7.28.1 説明

cio_Rank & cio_Process Class

作者

kero


cio_Process.C で定義されています。

7.29 cio_Process.h

7.29 cio_Process.h

cio_RANK & cio_Process Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

- class cio_Rank
- · class cio_Process

7.29.1 説明

cio_RANK & cio_Process Class Header

作者


kero

cio_Process.h で定義されています。

7.30 cio_TextParser.C

TextParser Control class.

#include "cio_TextParser.h" cio_TextParser.C のインクルード依存関係図



7.30.1 説明

TextParser Control class.

作者


kero

cio_TextParser.C で定義されています。


7.31 cio_TextParser.h

TextParser Control class Header.

```
#include <math.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <map>
#include "string.h"
#include "cio_Define.h"
#include "TextParser.h"
cio_TextParser.hのインクルード依存関係図
```



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

· class cio_TextParser

7.31.1 説明

TextParser Control class Header.

作者

kero

cio_TextParser.h で定義されています。

7.32 cio_TimeSlice.C

cio_Slice Class

```
#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
```

7.33 cio_TimeSlice.h 221

cio_TimeSlice.C のインクルード依存関係図



7.32.1 説明

cio_Slice Class

作者


kero

cio_TimeSlice.C で定義されています。

7.33 cio_TimeSlice.h

cio_Slice & cio_TimeSliceClass Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

- · class cio_Slice
- class cio_TimeSlice

7.33.1 説明

cio_Slice & cio_TimeSliceClass Header

作者


kero

cio_TimeSlice.h で定義されています。


7.34 cio_TypeArray.h

```
#include "cio_Array.h"
#include "inline/cio_Array_inline.h"
```

cio_TypeArray.h のインクルード依存関係図



このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

• class cio_TypeArray< T >

7.35 cio_Unit.C

cio_Unit Class

#include <unistd.h>
#include "cio_DFI.h"
cio_Unit.C のインクルード依存関係図



7.36 cio_Unit.h 223

7.35.1 説明

cio_Unit Class

作者


kero

cio_Unit.C で定義されています。

7.36 cio_Unit.h

cio_UnitElem & cio_Unit Class Header

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



構成

- class cio UnitElem
- class cio_Unit

7.36.1 説明

cio_UnitElem & cio_Unit Class Header


作者

kero

cio_Unit.h で定義されています。

7.37 cio_Version.h

このグラフは、どのファイルから直接、間接的にインクルードされているかを示しています。



マクロ定義

- #define CIO_VERSION_NO "1.3.6"
- #define CIO_REVISION "20130627_2300"

7.37.1 説明

CIO バージョン情報のヘッダーファイル cio Version.h で定義されています。

7.37.2 マクロ定義

7.37.2.1 #define CIO_REVISION "20130627_2300"

CIO ライブラリのリビジョン

cio_Version.h の 21 行で定義されています。

7.37.2.2 #define CIO_VERSION_NO "1.3.6"

CIO ライブラリのバージョン

cio Version.h の 18 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::getVersionInfo().

7.38 mpi_stubs.h

マクロ定義

- #define MPI_COMM_WORLD 0
- #define MPI_INT 1
- #define MPI_CHAR 2
- #define MPI_SUCCESS true

型定義

- typedef int MPI Comm
- typedef int MPI_Datatype

関数

- bool MPI Init (int *argc, char ***argv)
- int MPI Comm rank (MPI Comm comm, int *rank)
- int MPI_Comm_size (MPI_Comm comm, int *size)
- int MPI_Allgather (void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype, MPI_Comm comm)
- int MPI_Gather (void *sendbuf, int sendcnt, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcnt, MPI_Datatype recvtype, int root, MPI_Comm comm)

7.38.1 マクロ定義

7.38.1.1 #define MPI_CHAR 2

mpi_stubs.h の 8 行で定義されています。

参照元 cio_DFI::WriteProcDfiFile().

7.38 mpi_stubs.h 225

```
7.38.1.2 #define MPI_COMM_WORLD 0
mpi_stubs.h の 6 行で定義されています。
参照元 cio DFI::WriteProcDfiFile().
7.38.1.3 #define MPI_INT 1
mpi_stubs.h の 7 行で定義されています。
参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo().
7.38.1.4 #define MPI_SUCCESS true
mpi_stubs.h の 10 行で定義されています。
7.38.2 型定義
7.38.2.1 typedef int MPI_Comm
mpi_stubs.h の 4 行で定義されています。
7.38.2.2 typedef int MPI_Datatype
mpi_stubs.h の 5 行で定義されています。
7.38.3
       関数
7.38.3.1 int MPI_Allgather (void * sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void * recvbuf, int recvcount,
       MPI_Datatype recvtype, MPI_Comm comm ) [inline]
mpi_stubs.h の 26 行で定義されています。
30 31 }
    return 0;
7.38.3.2 int MPI_Comm_rank( MPI_Comm comm, int * rank) [inline]
mpi_stubs.h の 14 行で定義されています。
参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_DFI::ReadInit(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfi-
File().
   *rank = 0;
    return 0;
7.38.3.3 int MPI_Comm_size ( MPI_Comm comm, int * size ) [inline]
mpi_stubs.h の 20 行で定義されています。
参照元 cio_DFI::cio_Create_dfiProcessInfo(), cio_DFI::WriteInit(), と cio_DFI::WriteProcDfiFile().
```

Index

\sim cio_ActiveSubDomain	cio_Define.h, 202
cio_ActiveSubDomain, 23	_DATA_UNKNOWN
∼cio_Array	cio_DFI_SPH, 98
cio_Array, 28	_DOUBLE
~cio_DFI	cio_DFI_SPH, 98
cio_DFI, 46	FLOAT
~cio_DFI_BOV	cio_DFI_SPH, 98
cio_DFI_BOV, 91	_REAL_UNKNOWN
~cio_DFI_SPH	cio_DFI_SPH, 98
cio_DFI_SPH, 100	SCALAR
~cio_Domain	cio DFI SPH, 98
cio_Domain, 110	VECTOR
	cio_DFI_SPH, 98
~cio_FileInfo	_getArraySize
cio_FileInfo, 115	cio_Array, 29
~cio_FilePath	_getArraySizeInt
cio_FilePath, 123	cio_Array, 29
~cio_Interval_Mngr	val
cio_Interval_Mngr, 127	-
∼cio_MPI	cio_TypeArray, 178
cio_MPI, 137	ActiveSubdomainFile
\sim cio_Process	cio_Domain, 112
cio_Process, 140	AddSlice
\sim cio_Rank	
cio_Rank, 152	cio_TimeSlice, 171
\sim cio_Slice	AddUnit
cio_Slice, 155	cio_DFI, 47
~cio_TextParser	ArrayShape
cio_TextParser, 160	cio_FileInfo, 120
~cio_TimeSlice	AveragedStep
cio_TimeSlice, 171	cio_Slice, 158
~cio_TypeArray	AveragedTime
cio_TypeArray, 178	cio_Slice, 158
~cio_Unit	avr_mode
	cio_Slice, 158
cio_Unit, 183	
~cio_UnitElem	BSWAP16
cio_UnitElem, 189	cio_endianUtil.h, 212
_CIO_IDX_IJ	BSWAP32
cio_Define.h, 199	cio_endianUtil.h, 212
_CIO_IDX_IJK	BSWAP64
cio_Define.h, 199	cio_endianUtil.h, 212
_CIO_IDX_IJKN	BSWAP_X_16
cio_Define.h, 201	cio_endianUtil.h, 212
_CIO_IDX_NIJ	BSWAP_X_32
cio_Define.h, 201	cio_endianUtil.h, 213
_CIO_IDX_NIJK	BSWAP X 64
cio_Define.h, 202	cio_endianUtil.h, 213
CIO TAB STR	BSWAPVEC
cio_Define.h, 202	cio endianUtil.h, 213
CIO WRITE TAR	BaseName

cio_UnitElem, 191	E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP, 12
BaseValue	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX, 12
cio_UnitElem, 191	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME, 12
By_step	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIREC-
cio Interval Mngr, 127	TORY, 12
By_time	E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE, 12
cio_Interval_Mngr, 127	
cio_interval_wingr, 127	E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN, 12
CIO, 9	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RE-
cioPath_ConnectPath, 16	CORD, 13
cioPath_DirName, 16	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD,
cioPath FileName, 17	13
cioPath_getDelimChar, 17	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECO-
— -	RD, 13
cioPath_getDelimString, 18	E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE, 12
cioPath_hasDrive, 18	E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO, 12
cioPath_isAbsolute, 18	E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH, 12
E_CIO_ARRAYSHAPE, 10	E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERR-
E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN, 10	
E_CIO_BIG, 11	OR, 12
E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT, 15	E_CIO_ERROR_READ_MPI, 12
E_CIO_DIFFDIV_SAMERES, 15	E_CIO_ERROR_READ_PROCESS, 12
E_CIO_DTYPE, 11	E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERR-
E_CIO_DTYPE_UNKNOWN, 11	OR, 12
E CIO ENDIANTYPE, 11	E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS, 13
E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN, 11	E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV, 13
E_CIO_ERROR, 12	E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT, 13
E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM, 13	E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER, 13
E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE, 12
E_CIO_ERROR_MISMATCH_NP_SUBDOMAIN,	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1, 12
13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2, 13
E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN, 13	
E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3, 13
	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4, 13
E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5, 13
E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE, 13	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE, 12	E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT, 12	E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE, 12
E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE, 12	E_CIO_ERROR_READ_UNIT, 12
E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH,	E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO, 13
12	E_CIO_ERROR_TEXTPARSER, 12
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN, 12	E CIO ERROR UNMATCH VOXELSIZE, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCE-	
SS, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_R-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION,	ECORD, 13
12	E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECOR-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN, 12	D, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION,	E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_REC-
12	ORD, 13
E CIO ERROR READ DFI GLOBALVOXEL, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_GUIDECELL, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERR-
E CIO ERROR READ DFI HOSTNAME, 12	OR, 13
E CIO ERROR READ DFI ID, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EM-
	PTY, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_MPI, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN, 12	
E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS, 13
E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERR-
E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX, 12	OR, 13

E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMP-	cio_DFI, 48
TY, 13	CheckStartEnd
E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID, 13	cio_Process, 141
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1, 13	chkLabel
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2, 13	cio_TextParser, 161
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3, 13	chkNode
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4, 13	cio_TextParser, 161
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5, 13	cio ActiveSubDomain, 21
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6, 13	~cio ActiveSubDomain, 23
E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7, 13	cio_ActiveSubDomain, 21
E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE, 13	cio ActiveSubDomain, 21
E CIO ERROR WRITE UNIT, 13	-
E_CIO_ERROR_WRITE_DINT, 13 E_CIO_ERRORCODE, 11	clear, 23
— — — ·	GetPos, 23
E_CIO_FLOAT32, 11	m_pos, 25
E_CIO_FLOAT64, 11	operator==, 24
E_CIO_FMT_BOV, 15	SetPos, 24
E_CIO_FMT_SPH, 15	cio_ActiveSubDomain.C, 193
E_CIO_FMT_UNKNOWN, 15	cio_ActiveSubDomain.h, 193
E_CIO_FORMAT, 15	cio_Array, 25
E_CIO_IJKN, 10	\sim cio_Array, 28
E_CIO_INT16, 11	_getArraySize, 29
E_CIO_INT32, 11	_getArraySizeInt, 29
E_CIO_INT64, 11	cio_Array, 28
E_CIO_INT8, 11	cio_Array, 28
E_CIO_LITTLE, 11	copyArray, 29
E_CIO_NIJK, 10	getArrayLength, 30
E_CIO_OFF, 15	getArrayShape, 30
E_CIO_ON, 15	getArrayShapeString, 30
E_CIO_ONOFF, 15	getArraySize, 30
E_CIO_READTYPE, 15	getArraySizeInt, 31
E_CIO_READTYPE_UNKNOWN, 15	getData, 31
E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT, 15	getDataType, 32
E_CIO_SAMEDIV_SAMERES, 15	getDataTypeString, 32
E_CIO_SUCCESS, 12	getGc, 33
E_CIO_UINT16, 11	getGcInt, 33
E_CIO_UINT32, 11	getHeadIndex, 33
E_CIO_UINT64, 11	getNcomp, 33
E_CIO_UINT8, 11	getNcompInt, 34
E_CIO_WARN_GETUNIT, 14	getTailIndex, 34
vfvPath_emitDrive, 18	instanceArray, 34–37
CIO_INLINE	interp_coarse, 37
cio_Array_inline.h, 196	m_Sz, <mark>41</mark>
cio_DFI_inline.h, 208	m_SzI, 41
cio_endianUtil.h, 213	m_dtype, 39
CIO MEMFUN	m_gc, 39
cio_Array_inline.h, 196	m_gcl, 40
CIO REVISION	m_gcl, 40
cio Version.h, 224	m_headIndex, 40
CIO_VERSION_NO	m_ncomp, 40
cio_Version.h, 224	m_ncompl, 40
calcNextStep	m_shape, 40
cio_Interval_Mngr, 127	m_sz, 40
calcNextTime	m_szl, 41
cio_Interval_Mngr, 127	m_tailIndex, 41
CheckReadRank	readBinary, 39
cio_DFI, 47	setHeadIndex, 39
cio Process, 140	writeBinary, 39
CheckReadType	cio_Array.h, 194
Jr -	_ · · · · · ·

cio_interp_ijkn_r4_, 195	MakeDirectorySub, 62
cio_interp_ijkn_r8_, 195	normalizeBaseTime, 62
cio_interp_nijk_r4_, 195	normalizeDelteT, 63
cio_interp_nijk_r8_, 195	normalizeIntervalTime, 63
cio_Array_inline.h, 195	normalizeLastTime, 63
CIO INLINE, 196	normalizeStartTime, 63
CIO_MEMFUN, 196	normalizeTime, 64
cio Create dfiProcessInfo	read Datarecord, 64
cio_DFI, 48	read_HeaderRecord, 65
cio_DFI, 41	read_averaged, 64
~cio DFI, 46	ReadData, 65–67
AddUnit, 47	ReadFieldData, 69
CheckReadRank, 47	ReadInit, 71
CheckReadType, 48	setComponentVariable, 74
	setIntervalStep, 74
cio_Create_dfiProcessInfo, 48	•
cio_DFI, 46	setIntervalTime, 75
cio_DFI, 46	SetTimeSliceFlag, 75
ConvDatatypeE2S, 49	write_DataRecord, 76
ConvDatatypeS2E, 50	write_HeaderRecord, 76
CreateReadStartEnd, 50	write_averaged, 76
DFI_Domain, 87	WriteData, 77, 79
DFI_Finfo, 87	WriteFieldData, 80
DFI_Fpath, 87	WriteIndexDfiFile, 81
DFI_MPI, 87	WriteInit, 82, 83
DFI_Process, 87	WriteProcDfiFile, 85
DFI_TimeSlice, 88	cio_DFI.C, 205
DFI_Unit, 88	cio_DFI.h, 205
Generate_DFI_Name, 51	cio_DFI_BOV, 89
Generate_Directory_Path, 53	\sim cio_DFI_BOV, 91
Generate_FieldFileName, 53	cio_DFI_BOV, 91
get_cio_Datasize, 55	cio_DFI_BOV, 91
GetArrayShape, 56	read_Datarecord, 93
GetArrayShapeString, 56	read_HeaderRecord, 94
getComponentVariable, 58	read_averaged, 92
GetDFIGlobalDivision, 59	write_DataRecord, 95
GetDFIGlobalVoxel, 59	write_HeaderRecord, 95
GetDataType, 59	write_averaged, 94
GetDataTypeString, 59	cio DFI BOV.C, 206
getMinMax, 60	cio DFI BOV.h, 207
GetNumComponent, 60	cio_DFI_Read.C, 208
getVectorMinMax, 60	cio DFI SPH, 96
getVersionInfo, 61	∼cio_DFI_SPH, 100
GetcioDomain, 56	DATA UNKNOWN, 98
GetcioFileInfo, 57	DOUBLE, 98
GetcioFilePath, 57	FLOAT, 98
GetcioMPI, 57	_REAL_UNKNOWN, 98
GetcioProcess, 57	SCALAR, 98
GetcioTimeSlice, 58	_VECTOR, 98
GetcioUnit, 58	_: _5: ;; 55 cio_DFI_SPH, 98
m RankID, 88	cio_DFI_SPH, 98
m comm, 88	DataDims, 98
m_directoryPath, 88	read_Datarecord, 101
m_indexDfiName, 88	read_HeaderRecord, 102
m_intervalMngr, 88	read_averaged, 100
	RealType, 98
m_read_type, 89	
m_readRankList, 89	write_DataRecord, 106
MakeDirectory, 61	write_HeaderRecord, 106
MakeDirectoryPath, 61	write_averaged, 105

cio_DFI_SPH.C, 208	Read, 115
cio_DFI_SPH.h, 209	setComponentVariable, 119
cio_DFI_Write.C, 209	TimeSliceDirFlag, 122
cio DFI inline.h, 207	Write, 119
CIO INLINE, 208	cio_FileInfo.C, 214
cio_Define.h, 196	cio_FileInfo.h, 214
_CIO_IDX_IJ, 199	cio_FilePath, 122
CIO IDX IJK, 199	∼cio FilePath, 123
_CIO_IDX_IJKN, 201	cio FilePath, 123
_CIO_IDX_NIJ, 201	cio_FilePath, 123
CIO IDX NIJK, 202	ProcDFIFile, 124
_CIO_TAB_STR, 202	Read, 123
_CIO_WRITE_TAB, 202	Write, 124
D_CIO_BIG, 203	cio_FilePath.C, 215
D_CIO_EXT_BOV, 203	cio_FilePath.h, 215
D_CIO_EXT_SPH, 203	cio_Interval_Mngr, 125
D_CIO_FLOAT32, 203	~cio_Interval_Mngr, 127
D_CIO_FLOAT64, 203	By_step, 127
D_CIO_IJNK, 203	By_time, 127
D_CIO_INT16, 203	calcNextStep, 127
D_CIO_INT32, 203	calcNextTime, 127
D_CIO_INT64, 203	cio_Interval_Mngr, 127
D_CIO_INT8, 204	cio_Interval_Mngr, 127
D_CIO_LITTLE, 204	dmod, 128
D CIO NIJK, 204	getIntervalStep, 128
D_CIO_OFF, 204	getIntervalTime, 128
D CIO ON, 204	getMode, 128
D CIO UINT16, 204	getStartStep, 128
D_CIO_UINT32, 204	getStartTime, 129
D_CIO_UINT64, 204	initTrigger, 129
D CIO UINT8, 204	isLastStep, 130
cio_Domain, 108	isLastTime, 130
~cio_Domain, 110	isStarted, 130
ActiveSubdomainFile, 112	
	isTriggered, 130
cio_Domain, 109	m_base_step, 134
cio_Domain, 109	m_base_time, 134
GlobalDivision, 112	m_dt, 134
GlobalOrigin, 112	m_intvl_step, 134
GlobalRegion, 112	m_intvl_time, 135
GlobalVoxel, 113	m_last_step, 135
Read, 110	m_last_time, 135
Write, 111	m_mode, 135
cio_Domain.C, 210	m_start_step, 135
cio_Domain.h, 210	m_start_time, 135
cio_FileInfo, 113	normalizeBaseTime, 131
\sim cio_FileInfo, 115	normalizeDelteT, 132
ArrayShape, 120	normalizeIntervalTime, 132
cio FileInfo, 114	normalizeLastTime, 132
cio_FileInfo, 114	normalizeStartTime, 132
Component, 121	normalizeTime, 132
ComponentVariable, 121	noset, 127
DataType, 121	setInterval, 133
DirectoryPath, 121	setLast, 133
Endian, 121	setMode, 133
FileFormat, 121	
	setStart, 134
getComponentVariable, 115	type_IO_spec, 126
GuideCell, 121	cio_Interval_Mngr.h, 216
Prefix, 122	cio_MPI, 136

\sim cio_MPI, 137	chkLabel, 161
cio_MPI, 136	chkNode, 161
cio_MPI, 136	cio_TextParser, 160
NumberOfGroup, 138	cio_TextParser, 160
NumberOfRank, 138	countLabels, 162
Read, 137	GetNodeStr, 163
Write, 137	getTPinstance, 164
cio MPI.C, 216	GetValue, 164, 165
cio MPI.h, 217	GetVector, 167, 168
cio PathUtil.h, 217	readTPfile, 169
MAXPATHLEN, 218	remove, 170
cio_Process, 138	tp, 170
∼cio_Process, 140	cio_TextParser.C, 219
CheckReadRank, 140	cio TextParser.h, 220
	_
CheckStartEnd, 141	cio_TimeSlice, 170
cio_Process, 140	∼cio_TimeSlice, 171
cio_Process, 140	AddSlice, 171
CreateHeadMap, 142, 143	cio_TimeSlice, 171
CreateRankList, 143, 144	cio_TimeSlice, 171
CreateRankMap, 145, 146	getMinMax, 172
CreateSubDomainInfo, 147	getVectorMinMax, 172
headT, 140	Read, 174
isMatchEndianSbdmMagick, 147	SliceList, 175
m_rankMap, 150	Write, 175
RankList, 150	cio_TimeSlice.C, 220
Read, 148	cio_TimeSlice.h, 221
ReadActiveSubdomainFile, 148	cio_TypeArray
Write, 150	∼cio_TypeArray, 178
cio Process.C, 218	val, 178
cio_Process.h, 219	cio_TypeArray, 177, 178
cio Rank, 151	cio_TypeArray, 177, 178
~cio Rank, 152	copyArray, 179
cio_Rank, 151	getData, 180
cio Rank, 151	hval, 180, 181
HeadIndex, 154	m_data, 182
HostName, 154	m outptr, 182
RankID, 154	readBinary, 181
Read, 152	val, 181
TailIndex, 154	writeBinary, 182
VoxelSize, 154	cio_TypeArray< T >, 176
Write, 153	cio_TypeArray.h, 221 cio Unit, 182
cio_Slice, 154 ~cio_Slice, 155	\sim cio Unit, 183
	- ·
AveragedStep, 158	cio_Unit, 183
AveragedTime, 158	cio_Unit, 183
avr_mode, 158	GetBaseName, 183
cio_Slice, 155	GetBaseValue, 184
cio_Slice, 155	GotDiffName 184
Max, 159	GetDiffName, 184
	GetDiffValue, 185
Min, 159	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185
Read, 156	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185 GetUnitElem, 186
Read, 156 step, 159	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185
Read, 156	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185 GetUnitElem, 186
Read, 156 step, 159	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185 GetUnitElem, 186 Read, 186
Read, 156 step, 159 time, 159	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185 GetUnitElem, 186 Read, 186 UnitList, 188
Read, 156 step, 159 time, 159 VectorMax, 159	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185 GetUnitElem, 186 Read, 186 UnitList, 188 Write, 187
Read, 156 step, 159 time, 159 VectorMax, 159 VectorMin, 159	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185 GetUnitElem, 186 Read, 186 UnitList, 188 Write, 187 cio_Unit.C, 222
Read, 156 step, 159 time, 159 VectorMax, 159 VectorMin, 159 Write, 157	GetDiffValue, 185 GetUnit, 185 GetUnitElem, 186 Read, 186 UnitList, 188 Write, 187 cio_Unit.C, 222 cio_Unit.h, 223

BaseName, 191	copyArray
BaseValue, 191	cio_Array, 29
cio_UnitElem, 189	cio_TypeArray, 179
cio_UnitElem, 189	countLabels
DiffName, 191	cio_TextParser, 162
DiffValue, 191	CreateHeadMap
Name, 191	cio Process, 142, 143
Read, 189	CreateRankList
Unit, 191	cio Process, 143, 144
Write, 190	CreateRankMap
cio Version.h, 223	cio Process, 145, 146
	CreateReadStartEnd
CIO_REVISION, 224	cio DFI, 50
CIO_VERSION_NO, 224	CreateSubDomainInfo
cio_endianUtil.h, 211	
BSWAP16, 212	cio_Process, 147
BSWAP32, 212	D_CIO_BIG
BSWAP64, 212	cio Define.h, 203
BSWAP_X_16, 212	D CIO EXT BOV
BSWAP_X_32, 213	
BSWAP_X_64, 213	cio_Define.h, 203
BSWAPVEC, 213	D_CIO_EXT_SPH
CIO_INLINE, 213	cio_Define.h, 203
DBSWAPVEC, 213	D_CIO_FLOAT32
SBSWAPVEC, 213	cio_Define.h, 203
cio_interp_ijkn.h, 216	D_CIO_FLOAT64
cio_interp_ijkn_r4_	cio_Define.h, 203
cio_Array.h, 195	D_CIO_IJNK
_ ·	cio_Define.h, 203
cio_interp_ijkn_r8_	D_CIO_INT16
cio_Array.h, 195	cio_Define.h, 203
cio_interp_nijk.h, 216	D_CIO_INT32
cio_interp_nijk_r4_	cio_Define.h, 203
cio_Array.h, 195	D_CIO_INT64
cio_interp_nijk_r8_	cio Define.h, 203
cio_Array.h, 195	D_CIO_INT8
cioPath_ConnectPath	cio_Define.h, 204
CIO, 16	D_CIO_LITTLE
cioPath_DirName	cio_Define.h, 204
CIO, 16	D CIO NIJK
cioPath_FileName	cio Define.h, 204
CIO, 17	D CIO OFF
cioPath getDelimChar	cio_Define.h, 204
CIO, 17	D CIO ON
cioPath_getDelimString	cio Define.h, 204
CIO, 18	D_CIO_UINT16
cioPath hasDrive	
CIO, 18	cio_Define.h, 204
cioPath isAbsolute	D_CIO_UINT32
_	cio_Define.h, 204
CIO, 18	D_CIO_UINT64
clear	cio_Define.h, 204
cio_ActiveSubDomain, 23	D_CIO_UINT8
Component	cio_Define.h, 204
cio_FileInfo, 121	DBSWAPVEC
ComponentVariable	cio_endianUtil.h, 213
cio_FileInfo, 121	DFI_Domain
ConvDatatypeE2S	cio_DFI, 87
cio_DFI, 49	DFI_Finfo
ConvDatatypeS2E	 cio_DFI, 87
cio_DFI, 50	DFI_Fpath
- '	

cio_DFI, 87	CIO, 12
DFI MPI	E_CIO_ERROR_READ_DFI_DATATYPE
-	
cio_DFI, 87	CIO, 12
DFI_Process	E_CIO_ERROR_READ_DFI_DIRECTORYPATH
cio_DFI, 87	CIO, 12
DFI_TimeSlice	E_CIO_ERROR_READ_DFI_ENDIAN
cio_DFI, 88	CIO, 12
DFI_Unit	E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEFORMAT
cio_DFI, 88	CIO, 12
DataDims	E_CIO_ERROR_READ_DFI_FILEPATH_PROCESS
cio_DFI_SPH, 98	CIO, 12
DataType	
cio_FileInfo, 121	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALDIVISION
	CIO, 12
DiffName	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALORIGIN
cio_UnitElem, 191	CIO, 12
DiffValue	E_CIO_ERROR_READ_DFI_GLOBALREGION
cio_UnitElem, 191	CIO, 12
DirectoryPath	E CIO ERROR READ DFI GLOBALVOXEL
cio_FileInfo, 121	CIO, 12
dmod	E CIO ERROR READ DFI GUIDECELL
cio_Interval_Mngr, 128	
olo_intolval_ivingly reo	CIO, 12
E_CIO_ARRAYSHAPE	E_CIO_ERROR_READ_DFI_HEADINDEX
CIO, 10	CIO, 12
E_CIO_ARRAYSHAPE_UNKNOWN	E_CIO_ERROR_READ_DFI_HOSTNAME
	CIO, 12
CIO, 10	E_CIO_ERROR_READ_DFI_ID
E_CIO_BIG	CIO, 12
CIO, 11	E_CIO_ERROR_READ_DFI_MAX
E_CIO_DIFFDIV_REFINEMENT	CIO, 12
CIO, 15	
E_CIO_DIFFDIV_SAMERES	E_CIO_ERROR_READ_DFI_MIN
CIO, 15	CIO, 12
E CIO DTYPE	E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_MINMAX
CIO, 11	CIO, 12
E CIO DTYPE UNKNOWN	E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_RANK
CIO, 11	CIO, 12
E CIO ENDIANTYPE	E_CIO_ERROR_READ_DFI_NO_SLICE
	CIO, 12
CIO, 11	E_CIO_ERROR_READ_DFI_PREFIX
E_CIO_ENDIANTYPE_UNKNOWN	CIO, 12
CIO, 11	
E_CIO_ERROR	E_CIO_ERROR_READ_DFI_STEP
CIO, 12	CIO, 12
E_CIO_ERROR_INVALID_DIVNUM	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TAILINDEX
CIO, 13	CIO, 12
E_CIO_ERROR_MAKEDIRECTORY	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIME
CIO, 13	CIO, 12
E_CIO_ERROR_MISMATCH_NP_SUBDOMAIN	E_CIO_ERROR_READ_DFI_TIMESLICEDIRECTORY
CIO, 13	CIO, 12
	E_CIO_ERROR_READ_DFI_VOXELSIZE
E_CIO_ERROR_NOMATCH_ENDIAN	
CIO, 13	CIO, 12
E_CIO_ERROR_OPEN_FIELDDATA	E_CIO_ERROR_READ_DOMAIN
CIO, 13	CIO, 12
E_CIO_ERROR_OPEN_SBDM	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_AVERAGED_RECOR-
CIO, 13	D
E_CIO_ERROR_READ_BOV_FILE	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_DATA_RECORD
E_CIO_ERROR_READ_DFI_ARRAYSHAPE	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_READ_FIELD_HEADER_RECORD
E_CIO_ERROR_READ_DFI_COMPONENT	
L_UIU_ENNUN_NEAU_DFI_UUIVIFUNEIVI	CIO, 13

E_CIO_ERROR_READ_FIELDDATA_FILE	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_FILEPATH
E_CIO_ERROR_READ_FILEINFO	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILE_OPENERROR
E_CIO_ERROR_READ_FILEPATH	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_INDEXFILENAME_EMPTY
E_CIO_ERROR_READ_INDEXFILE_OPENERROR	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_MPI
E_CIO_ERROR_READ_MPI	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PREFIX_EMPTY
E_CIO_ERROR_READ_PROCESS	
	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCESS
E_CIO_ERROR_READ_PROCFILE_OPENERROR	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILE_OPENERROR
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_CONTENTS	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_PROCFILENAME_EMPTY
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_DIV	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_RANKID
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_FORMAT	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC1
E_CIO_ERROR_READ_SBDM_HEADER	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC2
E_CIO_ERROR_READ_SPH_FILE	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC3
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC1	CIO, 13
CIO, 12	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC4
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC2	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC5
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC3	
	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC6
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC4	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_SPH_REC7
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC5	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_TIMESLICE
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC6	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERROR_WRITE_UNIT
E_CIO_ERROR_READ_SPH_REC7	CIO, 13
CIO, 13	E_CIO_ERRORCODE
E_CIO_ERROR_READ_TIMESLICE	CIO, 11
CIO, 12	E_CIO_FLOAT32
E_CIO_ERROR_READ_UNIT	CIO, 11
CIO, 12	E_CIO_FLOAT64
E_CIO_ERROR_SBDM_NUMDOMAIN_ZERO	CIO, 11
CIO, 13	E_CIO_FMT_BOV
E_CIO_ERROR_TEXTPARSER	CIO, 15
CIO, 12	E_CIO_FMT_SPH
E_CIO_ERROR_UNMATCH_VOXELSIZE	CIO, 15
CIO, 13	E_CIO_FMT_UNKNOWN
E_CIO_ERROR_WRITE_DOMAIN	CIO, 15
CIO, 13	E_CIO_FORMAT
	CIO, 15
E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_AVERAGED_RECO-	
RD	E_CIO_IJKN
CIO, 13	CIO, 10
E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_DATA_RECORD	E_CIO_INT16
CIO, 13	CIO, 11
E_CIO_ERROR_WRITE_FIELD_HEADER_RECORD	E_CIO_INT32
CIO, 13	CIO, 11
E_CIO_ERROR_WRITE_FILEINFO	E_CIO_INT64

CIO, 11	getArraySizeInt
E_CIO_INT8	cio_Array, 31
CIO, 11	GetBaseName
E_CIO_LITTLE	cio_Unit, 183
CIO, 11	GetBaseValue
E_CIO_NIJK	cio_Unit, 184
CIO, 10	getComponentVariable
E_CIO_OFF	cio_DFI, 58
CIO, 15	cio FileInfo, 115
E_CIO_ON	GetDFIGlobalDivision
CIO, 15	
E_CIO_ONOFF	cio_DFI, 59
CIO, 15	GetDFIGlobalVoxel
E CIO READTYPE	cio_DFI, 59
	getData
CIO, 15	cio_Array, 31
E_CIO_READTYPE_UNKNOWN	cio_TypeArray, 180
CIO, 15	GetDataType
E_CIO_SAMEDIV_REFINEMENT	cio_DFI, 59
CIO, 15	getDataType
E_CIO_SAMEDIV_SAMERES	cio_Array, 32
CIO, 15	GetDataTypeString
E_CIO_SUCCESS	cio_DFI, 59
CIO, 12	getDataTypeString
E_CIO_UINT16	cio Array, 32
CIO, 11	GetDiffName
E_CIO_UINT32	cio_Unit, 184
CIO, 11	GetDiffValue
E_CIO_UINT64	cio_Unit, 185
CIO, 11	getGc
E CIO UINT8	-
CIO, 11	cio_Array, 33
E_CIO_WARN_GETUNIT	getGcInt
CIO, 14	cio_Array, 33
Endian	getHeadIndex
cio_FileInfo, 121	cio_Array, 33
010 <u>-</u> 1 11011110, 121	getIntervalStep
FileFormat	cio_Interval_Mngr, 128
cio_FileInfo, 121	getIntervalTime
5.5 <u>_</u>	cio_Interval_Mngr, 128
Generate_DFI_Name	getMinMax
cio_DFI, 51	cio_DFI, 60
Generate_Directory_Path	cio_TimeSlice, 172
cio_DFI, 53	getMode
Generate_FieldFileName	cio_Interval_Mngr, 128
cio_DFI, 53	getNcomp
get_cio_Datasize	cio Array, 33
cio_DFI, 55	getNcompInt
getArrayLength	cio_Array, 34
cio_Array, 30	GetNodeStr
GetArrayShape	cio_TextParser, 163
cio_DFI, 56	GetNumComponent
	cio_DFI, 60
getArrayShape	GetPos
cio_Array, 30	
GetArrayShapeString	cio_ActiveSubDomain, 23
cio_DFI, 56	getStartStep
getArrayShapeString	cio_Interval_Mngr, 128
cio_Array, 30	getStartTime
getArraySize	cio_Interval_Mngr, 129
cio_Array, 30	getTPinstance

cio TextParser, 164	cio_Interval_Mngr, 130
getTailIndex	isMatchEndianSbdmMagick
cio_Array, 34	cio Process, 147
GetUnit	isStarted
cio_Unit, 185	cio_Interval_Mngr, 130
GetUnitElem	isTriggered
cio_Unit, 186	cio Interval Mngr, 130
GetValue	cio_interval_ivingr, 100
cio TextParser, 164, 165	m_RankID
GetVector	cio_DFI, 88
cio_TextParser, 167, 168	m_Sz
getVectorMinMax	cio_Array, 41
cio DFI, 60	m_SzI
cio TimeSlice, 172	cio_Array, 41
getVersionInfo	m_base_step
cio DFI, 61	cio_Interval_Mngr, 134
GetcioDomain	m_base_time
cio DFI, 56	cio_Interval_Mngr, 134
GetcioFileInfo	m_comm
cio DFI, 57	cio_DFI, 88
GetcioFilePath	m_data
cio DFI, 57	cio_TypeArray, 182
GetcioMPI	m_directoryPath
cio DFI, 57	cio_DFI, 88
GetcioProcess	m_dt
cio DFI, 57	cio_Interval_Mngr, 134
GetcioTimeSlice	m_dtype
cio_DFI, 58	cio_Array, 39
GetcioUnit	m_gc
cio_DFI, 58	cio_Array, 39
GlobalDivision	m_gcl
cio_Domain, 112	cio_Array, 40
GlobalOrigin	m_gcl
cio_Domain, 112	cio_Array, 40
GlobalRegion	m_headIndex
cio_Domain, 112	cio_Array, 40
GlobalVoxel	m_indexDfiName
cio_Domain, 113	cio_DFI, 88
GuideCell	m_intervalMngr
cio_FileInfo, 121	cio_DFI, 88
	m_intvl_step
HeadIndex	cio_Interval_Mngr, 134
cio_Rank, 154	m_intvl_time
headT	cio_Interval_Mngr, 135
cio_Process, 140	m_last_step
HostName	cio_Interval_Mngr, 135
cio_Rank, 154	m_last_time
hval	cio_Interval_Mngr, 135
cio_TypeArray, 180, 181	m_mode
	cio_Interval_Mngr, 135
initTrigger	m_ncomp
cio_Interval_Mngr, 129	cio_Array, 40
instanceArray	m_ncompl
cio_Array, 34–37	cio_Array, 40
interp_coarse	m_outptr
cio_Array, 37	cio_TypeArray, 182
isLastStep	m_pos
cio_Interval_Mngr, 130	cio_ActiveSubDomain, 25
isLastTime	m_rankMap

cio_Process, 150	MPI_Datatype, 225
m_read_type	MPI_Gather, 226
cio DFI, 89	MPI INT, 225
m readRankList	MPI_Init, 226
cio_DFI, 89	MPI SUCCESS, 225
m shape	,
cio_Array, 40	Name
m_start_step	cio_UnitElem, 191
cio_Interval_Mngr, 135	normalizeBaseTime
m start time	cio_DFI, 62
cio_Interval_Mngr, 135	cio_Interval_Mngr, 131
m sz	normalizeDelteT
cio_Array, 40	cio_DFI, 63
m szl	cio_Interval_Mngr, 132
cio Array, 41	normalizeIntervalTime
m tailIndex	cio_DFI, 63
cio Array, 41	cio_Interval_Mngr, 132
MAXPATHLEN	normalizeLastTime
cio_PathUtil.h, 218	cio_DFI, 63
MPI_Allgather	cio_Interval_Mngr, 132
mpi stubs.h, 225	normalizeStartTime
MPI_CHAR	cio_DFI, 63
mpi_stubs.h, 224	cio_Interval_Mngr, 132
MPI_COMM_WORLD	normalizeTime
mpi_stubs.h, 224	cio_DFI, 64
MPI_Comm	cio_Interval_Mngr, 132
mpi_stubs.h, 225	noset
MPI_Comm_rank	cio_Interval_Mngr, 127
mpi_stubs.h, 225	NumberOfGroup
MPI_Comm_size	cio_MPI, 138
mpi_stubs.h, 225	NumberOfRank
MPI_Datatype	cio_MPI, 138
mpi_stubs.h, 225	operator—
MPI_Gather	operator== cio ActiveSubDomain, 24
mpi_stubs.h, 226	CIO_ACTIVE SUDDOMAIN, 24
MPI_INT	Prefix
mpi_stubs.h, 225	cio_FileInfo, 122
MPI_Init	ProcDFIFile
mpi_stubs.h, 226	cio FilePath, 124
MPI_SUCCESS	<u>.</u> , . <u></u> .
mpi_stubs.h, 225	RankID
MakeDirectory	cio_Rank, 154
cio_DFI, 61	RankList
MakeDirectoryPath	cio_Process, 150
cio_DFI, 61	Read
MakeDirectorySub	cio_Domain, 110
cio_DFI, 62	cio_FileInfo, 115
Max	cio_FilePath, 123
cio_Slice, 159	cio_MPI, 137
Min	cio_Process, 148
cio_Slice, 159	cio_Rank, 152
mpi_stubs.h, 224	cio_Slice, 156
MPI_Allgather, 225	cio_TimeSlice, 174
MPI_CHAR, 224	cio_Unit, 186
MPI_COMM_WORLD, 224	cio_UnitElem, 189
MPI_Comm, 225	read_Datarecord
MPI_Comm_rank, 225	cio_DFI, 64
MPI_Comm_size, 225	cio_DFI_BOV, 93

cio DFI SPH, 101	TimeSliceDirFlag
read HeaderRecord	cio FileInfo, 122
cio_DFI, 65	tp
cio_DFI_BOV, 94	cio_TextParser, 170
cio_DFI_SPH, 102	type_IO_spec
read_averaged	cio_Interval_Mngr, 126
cio_DFI, 64	
cio_DFI_BOV, 92	Unit
cio_DFI_SPH, 100	cio_UnitElem, 191
ReadActiveSubdomainFile	UnitList
cio_Process, 148	cio_Unit, 188
readBinary	
cio_Array, 39	val
cio_TypeArray, 181	cio_TypeArray, 181
ReadData	VectorMax
cio_DFI, 65–67	cio_Slice, 159
ReadFieldData	VectorMin
cio DFI, 69	cio_Slice, 159
ReadInit	vfvPath_emitDrive
cio DFI, 71	CIO, 18
readTPfile	VoxelSize
cio_TextParser, 169	cio_Rank, 154
RealType	
cio_DFI_SPH, 98	Write
remove	cio_Domain, 111
cio TextParser, 170	cio_FileInfo, 119
	cio_FilePath, 124
SBSWAPVEC	cio_MPI, 137
cio_endianUtil.h, 213	cio_Process, 150
setComponentVariable	cio_Rank, 153
cio DFI, 74	cio_Slice, 157
cio_FileInfo, 119	cio_TimeSlice, 175
setHeadIndex	cio_Unit, 187
cio_Array, 39	cio_UnitElem, 190
setInterval	write_DataRecord
cio_Interval_Mngr, 133	cio_DFI, 76
setIntervalStep	cio_DFI_BOV, 95
cio_DFI, 74	cio_DFI_SPH, 106
setIntervalTime	write_HeaderRecord
cio DFI, 75	cio_DFI, 76
setLast	cio_DFI_BOV, 95
cio_Interval_Mngr, 133	cio_DFI_SPH, 106
setMode	write_averaged
cio Interval Mngr, 133	cio_DFI, 76
SetPos	cio_DFI_BOV, 94
cio ActiveSubDomain, 24	cio_DFI_SPH, 105
setStart	writeBinary
cio_Interval_Mngr, 134	cio_Array, 39
SetTimeSliceFlag	cio_TypeArray, 182
cio DFI, 75	WriteData
SliceList	cio_DFI, 77, 79
cio TimeSlice, 175	WriteFieldData
step	cio_DFI, 80
cio Slice, 159	WriteIndexDfiFile
GO_GIIGE, 130	cio_DFI, 81
TailIndex	WriteInit
cio Rank, 154	cio_DFI, 82, 83
time	WriteProcDfiFile
cio_Slice, 159	cio DFI, 85
010_0110 0 , 100	/