

Packet Tracer: Configuración de la autenticación PAP y CHAP

Topología




Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.252	N/A
ISP	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	N/A
	G0/0	209.165.200.1	255.255.255.252	N/A
Web	NIC	209.165.200.2	255.255.255.252	209.165.200.1
PC	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
Laptop	NIC	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

Objetivos

- Parte 1: Revisar las configuraciones del routing
- Parte 2: Configurar PPP como el método de encapsulación
- Parte 3: Configurar la autenticación PPP

Información básica

En esta actividad, practicará la configuración de la encapsulación PPP en los enlaces seriales. Por último, configurará la autenticación PAP de PPP y CHAP de PPP.

Parte 1: Revisar las configuraciones del routing

Paso 1: Ver las configuraciones en ejecución en todos los routers.

Mientras revisa la configuración del router, observe el uso de rutas tanto estáticas como dinámicas en la topología.

Paso 2: Probar la conectividad entre las computadoras y el servidor web.

Desde **PC** y **Laptop** (Computadora portátil), haga ping al servidor web en 209.165.200.2. Ambos comandos **ping** deben tener éxito. Recuerde esperar el tiempo suficiente para que el STP y el EIGRP converjan.

Parte 2: Configurar PPP como el método de encapsulación

Paso 1: Configurar el R1 para que utilice la encapsulación PPP con el R3.

Introduzca los siguientes comandos en el R1:

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# encapsulation ppp
```

Paso 2: Configurar el R2 para que utilice la encapsulación PPP con el R3.

Introduzca los comandos apropiados en el R2:

Paso 3: Configurar el R3 para que utilice la encapsulación PPP con el R1, el R2 y el ISP.

Introduzca los comandos apropiados en el R3:

Paso 4: Configurar el ISP para que utilice la encapsulación PPP con el R3.

a. Haga clic en la nube de Internet y, después, en ISP. Introduzca los siguientes comandos:

```
Router(config) # interface s0/0/0
Router(config-if) # encapsulation ppp
```

b. Salga de la nube de **Internet** haciendo clic en **Back** (Atrás) en la esquina superior izquierda de la pantalla o presionando **Alt+flecha izquierda**.

Paso 5: Probar la conectividad al servidor web.

PC y **Laptop** deben poder hacer ping al servidor web en 209.165.200.2. Esto puede llevar algo de tiempo, dado que las interfaces comienzan a funcionar nuevamente y EIGRP vuelve a convergir.

Parte 3: Configurar la autenticación PPP

Paso 1: Configurar la autenticación PAP de PPP entre el R1 y el R3.

Nota: en lugar de utilizar la palabra clave **password**, como se muestra en el currículo, utilizará la palabra clave **secret** para proporcionar un mejor cifrado de la contraseña.

a. Introduzca los siguientes comandos en el R1:

```
R1(config) # username R3 secret class
R1(config) # interface s0/0/0
R1(config-if) # ppp authentication pap
R1(config-if) # ppp pap sent-username R1 password cisco
```

b. Introduzca los siguientes comandos en el R3:

```
R3(config) # username R1 secret cisco
R3(config) # interface s0/0/0
R3(config-if) # ppp authentication pap
R3(config-if) # ppp pap sent-username R3 password class
```

Paso 2: Configurar la autenticación PAP de PPP entre el R2 y el R3.

Repita el paso 1 para configurar la autenticación entre el **R2** y el **R3** y modifique los nombres de usuario según sea necesario. Observe que cada contraseña enviada en cada puerto serie coincide con la contraseña que espera el router opuesto.

Paso 3: Configurar la autenticación CHAP de PPP entre el R3 y el ISP.

a. Introduzca los siguientes comandos en el ISP. El nombre de host se envía como el nombre de usuario:

```
Router(config) # hostname ISP
ISP(config) # username R3 secret cisco
ISP(config) # interface s0/0/0
ISP(config-if) # ppp authentication chap
```

b. Introduzca los siguientes comandos en el **R3**. Para la autenticación CHAP, las contraseñas deben coincidir:

```
R3(config) # username ISP secret cisco
R3(config) # interface serial0/1/0
R3(config-if) # ppp authentication chap
```

Paso 4: Probar la conectividad entre las computadoras y el servidor web.

Desde **PC** y **Laptop** (Computadora portátil), haga ping al servidor web en 209.165.200.2. Ambos comandos **ping** deben tener éxito. Recuerde esperar el tiempo suficiente para que el STP y el EIGRP converjan.