on utilise le severu DHCP fournit par l'ISC : KEA le service est pensé pour être assuré de ménière continue meme en cas de panne du serveur

kea-dhcp4 : gere le dhcp pour l'IPv4
kea-dhcp6 : gere le dhcp pour l'IPv6

kea-ddns : gere le DNS dynamique

cette installattion peut se faire à l'aide de la commande suivante # apt install kea

deux fichiers de configuration sont importants pour mettre en place le service: /etc/kea/kea-dhcp4.conf et /etc/kea/kea-ctrl-agent.conf

descriptions des options pour le dhcp 4:

- interfaces : defnit les interfaces sur lesquelles le serveur répondra aux requetes dhcp
- Control-socket : {

définit le socket grace auquel le service dhcp4 communiquera avec l'agent de control de KEA $\,$

- lease-database {

type : definit la façon dont sont stocké les baux, peut etre sur une base de donnée PostgreSQL MariaDB ou en memoire (memfile) persist :

lfc-interval : l'interval entre deux analyses de la base,
pour supprimer les informations redondantes
}

- option-data : permet de définir un ensemble de données supplémentaire à renvoyer au client, s'il n'est pas défini au niveau d'un sous réseau ("subnet4") elle s'appllique à l'ensemble des réponses

 ${\tt name}$: peut etre "domain-name-servers" ,pour un serveur dns, "router" , pour une passerelle

- valid-lifetime : temps de validité par defaut d'un bail, en ms
- max-valid-lifetime : le temps de validité maximal d'un bail
- subnet4 : définit un ou plusieurs sous réseaux en IPV4 id : permet d'identifier le sous réseaux à lsusag edu serveur uniquement

subnet : definit l'adresse du réseau au format CIDR pools : definit une ou plusieurs plage d'adresses utilisables pour les baux

Agent de Contrôle

le fichier de configuration permet de définir une adresse d'écoute ainsi qu'un port,

qui permet de recevoir des directives depuis le réseaux et les transmettre aux autres services de kea.

Ddans cette configuration il est utilisé pour assurer la haute disponibilité ainsi que le DDNS

dans ce fichier sont aussi définis les différents sockets qui permettent l'echange d'information avec les services dhcp4 et ddns

```
de la manière suivante :
```

```
"control-sockets": {
    "dhcp4": {
         "socket-type": "unix",
         "socket-name": "/run/kea/kea4-ctrl-socket"
    },
    "d2": {
         "socket-type": "unix",
         "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
    }
```

Haute Disponibilité (High Availability / HA)

il s'agit avant tout d'une librairie qui permet à différents serveurs dhcp d'interagir entre eux dans le but d'assurer la disponibilité du service DHCP

elle necessite de charger la librairie "lease cmds" sont implementation se fait dans le fichier de configuration du service DHCP4

etrait du la configuration du dhcp 4

```
"high-availability": [ {
    "this-server-name": "mserver",
    "mode": "hot-standby",
    "max-unacked-clients": 0,
    "heartbeat-delay": 500,
    "max-response-delay": 10000,
    "peers": [
```

explications: de paramettres

mode : definie la façon dont se comportes les serveurs , valeurs
possibles :

- hotstandby (un seul serveur reponds aux demandes de bails, l'autre prends le relais en cas de problèmes)
- load-balancing (la charge est répartie entre les deux serveurs, en cas de problèmes tout est pris en charge par le serveur restant)

max-unacked-clients : si la valeur vaut 0 , le serveur prends le relai
dès qu'il pense son pair n'est plus actif)
heartbeat-delay : le temps entre deux envois de signal au pair, utilisé
pour determiner l'état de ce dernier
max-response-delay : le temps depuis le dernier signal reçu avant de
considerer le pair comme indisponble,