I AXISJ API

Search Documentations

AXModal

모달창을 생성하고 제어 합니다. 모달창은 window, iframe, div 세 가지로 생성할 수 있습니다.

new AXModal()

☐ AXModal.js, line 5

Version:

• v1.39

Author:

• tom@axisj.com

Extends

AXJ

Methods

static AXModal.close()

AXModal.js, line 555

오픈된 모달 창을 닫습니다.

Туре	Description
String	modalID

Example

- 1. myModal.close("modalDiv01");
 2. parent.myModal.close(); // iframe 모달창을 오픈한 경우 열려진 iframe 안에서 호출 합니다.
- static AXModal.open()

☐ AXModal.js, line 115

iframe 을 내장하는 모달 창을 오픈합니다.

Туре	Description
Object	configs

Example

```
1. var configs = {
2. url: {String} - 모달창의 URL,
3. pars: {(Object|Array)} - 모달창 URL 에 전달 될 파란미터,
4. method: {String} ["post"] -파라미터 전달방식,
```

```
5. top: {Number} [scrollTop + 100] - 모달청 포지션
top,
6. width: {(String|Number)} - 모달창 너비,
7. closeByEscKey: {Boolean} [false] - 모달창 닫기를
esc 키로 닫을 지 어부
8. }
9. myModal.open(configs);
```

static AXModal.openDiv()

AXModal.js, line 366

div 모달 창을 오픈합니다.

Type	Description
Object	configs

Example

```
1. var configs = {
2. modalID: {String} - 모달창의 식별자,
3. targetID: {String} - 모달창 타켓 엘리먼트 아이디,
4. top: {Number} [scrollTop + 100] - 모달창 포지션
top,
5. width: {(String|Number)} - 모달창 너비,
6. closeByEscKey: {Boolean} [false] - 모달창 단기를
esc 키로 닫을 지 여부,
7. verticalAlign: {Boolean} [false] - 모달창 가운데
표시 여부
8. }
9. myModal.openDiv(configs);
```

static AXModal.openNew()

AXModal.js, line 499

새로운 창으로 모달 창을 오픈 합니다.

Туре	Description
Object	configs

Example

```
1. var configs = {
2. url: {String} - 새창 오픈 URL,
3. pars: {(Object|Array)} - 새창 오픈 URL 전달 파라미터,
4. name: {String} ["mdw" + timekey] - 세창이름,
5. options: {String} - 새창 오픈 옵션 window.open 속 성과 동일합니다.
6. }
7. myModal.openNew(configs);
```



오픈된 모달 창을 제거합니다.

Example

1. myModal remove();
2. parent myModal remove(); //iframe 모달창을 오픈한 경우 열려진 iframe 안에서 호출 합니다.

static AXModal.resize()

☐ AXModal.js, line 635

열려진 iframe modal 의 높이를 iframe 창의 높이 만큼 리사이즈 합니다. contentDivClass 가 정의된 경우 contentDivClass 높이값으로 resize 합니다.

Example

1. myModal.resize();
2. parent.myModal.resize(); //iframe 모달창을 오픈한 경우 열려진 iframe 안에서 호출 합니다.

static AXModal.setWidth()

AXModal.js, line 89

모달의 기본 너비 속성을 변경하고 창이 열려있는 상태이면 동적으로 창의 크기도 변경합니다. (단, openDIV 로 모달이 오픈된 경우는 해당사항 없음)

Туре	Description
String Number	모달의 기본 너비 pixel({Number}) or
	percent({String})

Example

```
    myModal.setWidth(800);
    myModal.setWidth("80%");
```