

INSTALLATION ET PARAMETRAGE SERVEUR AD1 WINDOWS 2025

Contrôleur de domaine

Cette procédure décrit la configuration et l'installation de base de la VM AD1 (Windows Server 2025) en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory dans un labo Proxmox.

- Nom de la machine : SRV_AD1
- Adresse IP fixe : 192.168.16.10/24
- Rôle principal : Contrôleur de domaine
- Services installés : AD DS, DNS intégré, DHCP
- Nom de domaine : ZEDLLC.local
- Objectif : AD1 gère l'authentification, les utilisateurs, les groupes, le DNS et le DHCP



Sommaire


Sommaire.....	1
Installation Windows serveur 2025	2
PARAMETRAGE SERVEUR AD1 WINDOWS 2025	7
Configuration de IPV4 adresse de AD1	8
Configuration de base	11
Active bureaux A distance.....	12
Configuration Active Directory.....	14
Installation et promouvoir AD DS.....	14
Installation AD DS	14
Promouvoir AD DS	17
Installation et promouvoir DHCP Serveur	21
Installation DHCP Serveur	22
Terminer la configuration DHCP	24
Configuration DHCP	26
Créer la zone de recherche inverse (reverse lookup zone)	30

Installation Windows serveur 2025

Une fois iso de Windows serveur 2025 sur Proxmox VE, qui repose sur l'hyperviseur KVM


1. Allumée la VM AD1 (Windows serveur 2025)
2. Sélectionner les paramètres de langue
 - a) Langage à installer dans mon cas j'ai choisi (Français (France))
 - b) Format de l'heure et de la devise dans mon cas j'ai choisi Français (France)
 - c) click suivant

3.




a)

4. Sélectionner l'option d'installation
 - a) Je souhaite : en coche Installer Windows Server
 - b) coche j'accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres
 - c) Clique suivant




5. Sélectionner une image

- a) Dans mon cas je choisis une image (Windows Server 2025 Standard Evaluation (expérience utilisateur)) pour une expérience Graphique
- b) Cliquez suivant




c)

6. Lire Avis et conditions du contrat de licence applicables
 - a) Il faut bien avis et conditions du contrat de licence application
 - b) Accepter ou refuser dans mon cas j'ai choisi d'accepter sinon on ne peut pas utiliser le produit





7. Sélectionner l'emplacement d'installation de Windows Server
 - a) ici on choisit le disque virtuel que on crée pour l'AD1 donc dans mon cas je choisis Espace disque 0 non alloué. Taille 80.0 Go



8. Prêt pour l'installation

a) clique installer



9. Paramètres de personnalisation

- a) Une fois Windows Serveur est installer et la machine est redémarrer on va avoir un nom d'utilisateur par défaut "Administrateur "
- b) On va définir un Mot de passe ***** puis Entrez de nouveau le mot de passe *****
- c) Terminer

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Administrateur

Mot de passe


Entrez de nouveau le
mot de passe

d)



PARAMETRAGE SERVEUR AD1 WINDOWS 2025

Configuration de IPV4 adresse de AD1

1. Connecter sur le serveur AD1 avec les informations d'identification
2. Sur la barre de recherche Windows on tape ncpa.cpl en clique sur ncpa.cpl



3. Une fois on est sur (Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau)
 - a) clic droit sur interface Ethernet de AD1 --> clic propriétés --> clic Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)



- b) coche (Utiliser l'adresse IP suivante) : on donne une IP adresse statice ipv4 192.168.10.10, Masque sous réseau 255.255.255.0, passerelle par défaut 192.168.16.254
- c) on coche utiliser l'adresse de serveur DNS suivante : on donne DNS préféré :192.168.16.254 (temporaire une fois on a notre propre DNS on change le DNS préfère en lui même

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement
☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :
 Masque de sous-réseau :
 Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :
 Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant
 Avancé...

4. Une fois on a attribué une IPv4 adresse statique on teste la connectivite
- ouvre invite de commande (CMD)
 - pingue la passerelle par défaut IP adresse du VALN 16 (192.168.16.254)

```

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.16.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.16.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.16.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.16.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
  
```

B) on teste la connectivité vert internet on ping 8.8.8.8 (DNS google)

```

C:\Users\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=37 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=43 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=41 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=44 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 37ms, Maximum = 44ms, Moyenne = 41ms
  
```

C) on test la résolution de nom de Domain en ping google.com

```
C:\Users\Administrateur>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [142.250.151.138] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=37 ms TTL=112
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=48 ms TTL=112
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=41 ms TTL=112
Réponse de 142.250.151.138 : octets=32 temps=50 ms TTL=112

Statistiques Ping pour 142.250.151.138:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 37ms, Maximum = 50ms, Moyenne = 44ms
```

5. Fin de configuration de IPV4 adresse de AD1


Configuration de base

Change le nom par défaut par AD1

- 1) aller Gestionnaire de serveur --> clique Serveur local ---> en clic sur Nom de l'ordinateur




- 2) une fenêtre (propriétés système) qui s'ouvre --> clic modifier --> une autre fenêtre qui s'ouvre --> tape le nouveau nom de l'ordinateur -->clic OK



- 3) il nous demande redémarre l'ordinateur --> clic redémarre l'ordinateur


Active bureaux A distance

- 1) Aller sur Gestionnaire de serveur --> clique Serveur local ---> clic sur Bureaux à distance --> une fenêtre qui s'ouvert (propriétés système) --> coche Autoriser les connexions à distance a cet ordinateur--> appliquer --> OK



- 2)

- 3) Sur barre de recherche Windows tape mise à jour --> clic Vérifier les mises à jour --> lance la mise à jour --> redémarre la machine



4)

Windows Update



Effectuez des mises à jour pour sécuriser votre appareil

Vous n'avez pas installé certaines mises à jour de sécurité importantes sur votre appareil. Veuillez garder votre appareil allumé et branché pour les installer.

Installer tout


Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defender Antivirus – 2267602 Ko (version 1.449.330.0) – Canal actuel (large)	Terminé
2026-04 Correctif de sécurité (KB5082063) (26100.32690)	Téléchargement - 6%
Outil de suppression de logiciels malveillants Windows x64 - v5.140 (KB890830)	Installation - 0%
2026-04 .NET Framework Correctif de sécurité (KB5082417)	Installation en attente
Mise à jour pour Windows Security platform - KB5007651 (version 10.0.29554.1001)	Installation en attente

Configuration Active Directory

Installation et promouvoir AD DS

Installation AD DS

- 1) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur **Gérer** → clic **Ajouter des rôles et fonctionnalités**



- 2) *Avent de commencer --> lire le contenu --> clic Suivent --> Type d'installation --> coche Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité --> clic suivent*

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le type d'installation'. On the left, a sidebar lists steps: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area contains two options:
● **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** (selected, with a red arrow pointing to it)
○ **Installation des services Bureau à distance**
Below the first option is the text: 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' Below the second option is: 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom right, a red arrow points towards the 'Suivant >' button. The bottom bar contains buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLÉCTIONNER le type d'installation

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

SÉLÉCTIONNEZ le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

● **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

○ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-HN6R712R9FI

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- 3) *Sélectionner le serveur de destination --> coche Sélectionner un serveur du pool de serveurs --> dans Pool de serveur sélectionne serveur dans mon cas j'ai sélectionné mon serveur AD1 avec une IP de 192.168.16.10 --> clic suivent*

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window, 'Sélection du serveur' step. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le serveur de destination'. On the left, a sidebar lists steps: 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Sélection du serveur' (highlighted), 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area contains two options:
● **Sélectionner un serveur du pool de serveurs** (selected, with a red arrow pointing to it)
○ Sélectionner un disque dur virtuel
Below these is a section titled 'Pool de serveurs' with a 'Filtre :' input field. Below that is a table with columns 'Nom', 'Adresse IP', and 'Système d'exploitation'. The first row is highlighted in blue:
AD1 | 192.168.16.10 | Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation
Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. At the bottom, a red arrow points towards the 'Suivant >' button. The bottom bar contains buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLÉCTIONNER le serveur de destination

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

SÉLÉCTIONNEZ le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

● **Sélectionner un serveur du pool de serveurs**
○ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :


Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
AD1	192.168.16.10	Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)


Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler


- 4) Sélectionner des rôles de serveurs --> en coche Services de domaine Active Directory --> suivent



- 5) Sélectionner des fonctionnalités --> en coche rien --> suivent
- 6) AD DS --> suivent
- 7) Confirmer les sélections d'installation --> lire que et confirmer que tout est correcte --> clic Installer




8) Progression de l'installation



Promouvoir AD DS

1. Une fois installé, sur Gestionnaire de serveur --> cliquez sur le petit drapeau en haut à droite --> Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



2. Configuration de déploiement : Ajoute un nouveau forêt --> on va créa un nouveau domaine --> dans le box Nom de domaine racine on donne notre domaine dans mon cas j'ai donné le nom de mon entreprise ZEDLLC.local --> clic suivent.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
AD1

Configuration de déploiement

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : ZEDLLC.local

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

3. Options du contrôleur de domaine :
- a) Niveau fonctionnel du forêt : Windows serveur 2025
 - b) Niveau fonctionnel du domaine : Windows serveur 2025
 - c) Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine : coche Serveur DNS (Domain Name System) et aussi coche Catalogue global (GC).
 - d) Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

e) clic suivent.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SÉVEUR CIBLE
AD1

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2025

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2025

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

4. Options DNS on ne touche à rien --> suivent
5. Options supplémentaires : Le nom de domaine NetBIOS va prendre automatiquement le domaine que on a crée ---> suivent

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SÉVEUR CIBLE
AD1

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : ZEDLLC

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

6. Chemins d'accès : (on laisse comme c'est donner)

- a) Dossier de la base de données : C : WINDOWS\NTDS
- b) Dossier des fichiers journaux : C:\WINDOWS\NTDS
- c) Dossier SYSVOL : C:\WINDOWS\SYSVOL
- d) clic suivent

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemin d'accès

SERVEUR CIBLE
AD1

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemin d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : C:\WINDOWS\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\WINDOWS\NTDS


Dossier SYSVOL : C:\WINDOWS\SYSVOL

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)


< Précédent Suivant > Installer Annuler

7. Examiner les options lire que tout est bon ---> clic suivent

8. Vérification de la configuration requise voir c'est tout est ok ---> clic installer



9. Une fois que l'installation est finie la machine redémarre




10.


Installation et promouvoir DHCP Serveur

Installation DHCP Serveur

- 1) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur Gérer --> clic Ajouter des rôles et fonctionnalités



- 2) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur Gérer → clic Ajouter des rôles et fonctionnalités



- 3)

- 4) Avant de commencer --> lire le contenu —> clic Suivant --> Type d'installation --> coche Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité --> clic suivant

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar reads 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le type d'installation'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION WIN-HN6R7I2R9FI'. The left sidebar has a menu with 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area has the text: 'Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.' There are two radio button options: 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (selected, with a red arrow pointing to it) and 'Installation des services Bureau à distance'. The first option has a subtext: 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' The second option has a subtext: 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom, there are buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (with a red arrow pointing to it), 'Installer', and 'Annuler'.

- 5) Sélectionner le serveur de destination --> coche Sélectionner un serveur du pool de serveurs --> dans Pool de serveur sélectionne serveur dans mon cas j'ai sélectionné mon serveur AD1 avec une IP de 192.168.16.10 --> clic suivant

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar reads 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le serveur de destination'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION AD1'. The left sidebar has a menu with 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Sélection du serveur' (highlighted), 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area has the text: 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' There are two radio button options: 'Sélectionner un serveur du pool de serveurs' (selected, with a red arrow pointing to it) and 'Sélectionner un disque dur virtuel'. Below the options is a section titled 'Pool de serveurs' with a 'Filtre :' input field. Below the filter is a table with columns 'Nom', 'Adresse IP', and 'Système d'exploitation'. The table has one row: 'AD1', '192.168.16.10', and 'Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation' (with a red arrow pointing to it). Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. There is a paragraph of text: 'Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.' At the bottom, there are buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (with a red arrow pointing to it), 'Installer', and 'Annuler'.

6) Sélectionner des rôles de serveurs --> en coche Serveur DHCP --> suivent

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLECTIONNER DES RÔLES DE SERVEURS

SERVEUR DE DESTINATION
AD1.ZEDLLC.local

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP	Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.
☒ Serveur DNS (Installé)	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de déploiement Windows	
☒ Services de domaine Active Directory (Installé)	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	

< Précédent Suivant > Installer Annuler

7) Sélectionner des fonctionnalités --> en coche rien --> suivent

8) Serveur DHCP --> suivent

9) Confirmer les sélections d'installation --> lire que et confirmer que tout est correcte --> clic Installer

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

CONFIRMER LES SÉLECTIONS D'INSTALLATION

SERVEUR DE DESTINATION
AD2.ZEDLLC.local

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DHCP
Serveur DHCP

Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source

< Précédent Suivant > Installer Annuler

10) Progression de l'installation

Terminer la configuration DHCP

- 1) Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite --> clic drapeau jaune --> clic Terminer la configuration DHCP
- 2) Une fenêtre s'affiche --> Description --> clic suivant
- 3) Autorisation :
 - a) On coche Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant --> Nom d'utilisateur : on met notre Domain\Administrateur --> Valider

The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window. The 'Autorisation' tab is selected in the left sidebar. The main area is titled 'Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.' It contains three radio button options: 'Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant' (selected), 'Utiliser d'autres informations d'identification', and 'Ignorer l'autorisation AD'. The first option has a text box for 'Nom d'utilisateur' containing 'ZEDLLC\Administrateur'. The second option has a text box for 'Nom d'utilisateur' and a 'Spécifier...' button. The bottom of the window has four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'.

Assistant Configuration post-installation DHCP

Autorisation

Description
Autorisation
Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.


☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
Nom d'utilisateur : ZEDLLC\Administrateur

☐ Utiliser d'autres informations d'identification
Nom d'utilisateur : Spécifier...

☐ Ignorer l'autorisation AD


< Précédent Suivant > Valider Annuler

4) Résumé :




Configuration DHCP

- 1) Dans Gestionnaire de serveur --> clic outils --> clic DHCP



2) Développer AD1.domaine. Local → clic droit sur IPv4 --> clic Nouvelle étendue



3) Assistant Nouvelle étendue → suivent → attribuer un nom de l'étendue → suivent

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.


Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler

- 4) Plage d'adresses Début : 192.168.16.100 Fin : 192.168.16.200 Masque : 255.255.255.0



Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 16 . 100

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 16 . 200

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

- 5) Comme notre plage d'adresse IPv4 commence de .100 et elle finit a .200 donc pas besoin d'exclure les IP adresse de AD1 par exemple qui est .10 ou celle de la passerelle qui est .254 on cas on des IP Adresse dans le range de 100 à 200 que on ne veut pas être donner par DHCP c'est une bonne pratique de les exclure --> Suivant jusqu'à

6) Durée du bail --> limite a 8 jours

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

8 0 0

< Précédent Suivant > Annuler

- 7) Configuration des paramètres DHCP --> coche Qui, je veux configurer ces options maintenant
- 8) Routeur (passerelle par défaut) : comme c'est une étendu DHCP pour le vlan16 on donne passerelle par défaut IP de vlan16 dans mon ça c'est 192.168.16.254
- 9) Nom de domaine et serveurs DNS on donne Domain parent dans notre cas c'est ZEDLLC.local et on ajoute l'IP adresse de notre AD1 qui est 192.168.16.10 --> clic suivant

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : ZEDLLC.local

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur : Adresse IP :

Résoudre

192.168.16.10

Ajouter Supprimer Monter Descendre


< Précédent Suivant > Annuler

10) WINS on laisse vide --> clic suivent

11) Activer l'étendue --> coche Oui, je veux activer cette étendue maintenant --> suivent


12) Terminer

13)




14)

15) Failover : sur la même page DHCP --> ad1.zedllc.local --> ipv4 ---> clic droit sur Étendue que on a créé --> clic sur configure un basculement



- 16) Sur la page de Configurer un basculement en sélection l'adresse IP du réseau que on veut si on veut configurer un basculement sur plusieurs étendu en sélectionne tous les étendus que on veut configurer dans mon cas j'ai un seul étendu du réseau vlan16 je la sélectionne --> clic suivent



- 17) Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement on sélectionne notre serveur AD2 pour qu'il puisse continuer donner IP adresse avec le serveur DHCP

même si ad1 tombe en panne --> sélection ad2.zedllc.local --> clic suivant

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement



Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP autorisés.

Vous pouvez également taper le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur partenaire.

Serveur partenaire :

☐ Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur (le cas échéant).

< Précédent

Suivant >

Annuler

- 18) Création une relation de basculement laisse tout par défaut comme c donner --> tape un secret partager (mot de passe) --> clic suivent

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement 

Créer une relation de basculement avec le partenaire ad2.zedllc.local

Nom de la relation :

Délai de transition maximal du client (MCLT) : heures minutes

Mode :

Pourcentage d'équilibrage de charge

Serveur local : %

Serveur partenaire : %

☐ Intervalle de basculement d'état : minutes

☒ Activer l'authentification du message

Secret partagé :

- 19) Terminer

Configurer un basculement ? X


Progression de la configuration du basculement.

Le journal ci-dessous montre la progression des diverses tâches de configuration du basculement, ainsi que les erreurs rencontrées.


Ajouter des étendues sur le serveur partenaireRéussite
Désactiver des étendues sur le serveur partenaireRéussite
Création de la config. du basculement sur le serveur partenaireRéussit
Création de la configuration du basculement sur le serveur hôteRéussi
Activer des étendues sur le serveur partenaireRéussite
Réussite de la configuration du basculement.

Créer la zone de recherche inverse (reverse lookup zone)

- 1) Allez sur Gestionnaire de Serveur → outils → cliquez → DNS



- 2) À gauche de la fenêtre, développez le nom de serveur AD1 --> clic Zones de recherche inversées → Cliquez droit → cliquez sur Nouvelle zone



- 3) Assistant Nouvelle zone --> clic suivant

4) Type de zone --> coche Zone principale --> suivent

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ **Zone principale**
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.
- ☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent Suivant > Annuler

5) Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce Domaine : dans mon cas c'est ZEDLLC.local

Gestionnaire DNS

Assistant Nouvelle zone


Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : ZEDLLC.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : ZEDLLC.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : ZEDLLC.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent Suivant > Annuler

- 6) Nom de la zone de recherche inversée : coche Zone de recherche inversée IPV4--> Suivent



Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.


Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent Suivant > Annuler

- 7) Nom de la zone de recherche inverse → ID réseau : on met notre Adresse réseaux celui de VLAN16 192.168.16.0 → clic Suivant



Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

192.168.16

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).


Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :


16.168.192.in-addr.arpa

< Précédent Suivant > Annuler

- 8) Mise à niveau dynamique : Coche Autoriser uniquement les mises à jour sécurisées (c'est le choix recommandé avec AD) → Clic Suivant




- 9) Fin de l'Assistant Nouvelle zone --> clic Terminer



- 10) Ajouter tes premiers enregistrements PTR (manuellement) : Pour que 192.168.10.1 résolve en SRV-AD1 (ou AD1.KBL3p1.local)

a) Clic droit sur la zone 16.168. 192.in-addr. Arpa --> Nouveau pointeur (PTR)



11) Dans la fenêtre : Nouvel enregistrement de ressource

a) Adresse IP : dans notre cas le dernier octet seulement dans notre cas 10 pour AD1, 192.168.16.10 --> AD1.ZEDLLC.local. → OK

Nouvel enregistrement de ressource

Pointeur (PTR)

Adresse IP de l'hôte :
192.168.16.10

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
10.16.168.192.in-addr.arpa

Nom de l'hôte :
ad1.ZEDLLC.local

Parcourir...

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour tous les enregistrements DNS avec le même nom. Ce paramètre s'applique uniquement aux enregistrements DNS pour un nouveau nom.

OK Annuler

❖ La même chose pour d'autres IPs si on veut ajouter d'autre : pare exmale Pour AD2 : Adresse IP 192.168.16.20 → Nom AD2.KBL3p1.local.