# 作業三:瞭解作業系統的初始化

中正大學 作業系統實驗室

指導教授:羅習五



#### 作業目標及負責助教

- 作業目標:
  - 了解QEMU的好處及缺點
  - 了解Linux kernel如何設定system call的進入點
  - 了解Linux kernel如何設定中斷向量表
  - 約略了解x86-64的特殊暫存器
  - 玩Linux kernel
- 負責助教:曹芳駿
  - Email : squidt@csie.io

#### 下載已經做好的vmware檔案

- http://lonux.cs.ccu.edu.tw/os-2018/hw2.tar.bz2
- vmware的帳號密碼: shiwulo, 12345678
- QEMU/kvm的帳號密碼:os2018, 12345678

#### 目錄內容介紹

- 所有相關檔案都放在/home/shiwulo/qemu底下
- 『linux-source-code』放可以除錯的Linux的原始碼
- 『busy-box-source-code』放busybox (initramfs用的shell)
- 『kvm.sh』是可以執行的檔案,快速執行Linux,但不支援除錯
- 『qemu.sh』是可以執行的檔案,可以執行Linux並除錯
- 『bzlmage』Linux的核心
- 『 qemu.dsk 』一個完整的Linux虛擬硬碟
- •上述虛擬硬碟可以直接用kvm執行『sudo kvm -m 512 qemu.dsk』

#### Linux開機流程介紹

- 在電腦系統裡面,開機的時候,首先執行ROM裡面的資料,對 PC而言,就是BIOS,隨後BIOS讀取MBR,在讀取開機磁碟的 boot sector
  - MBR (Master Boot Record) 位於block device的第一個block,裡面記載partition table (最多4個),及少許程式碼。MBR支援的block device容量只到2TB。目前使用GPT代替MBR
  - 依照MBR指定的boot partition到該partition讀取boot sector內的boot loader
  - bootloadery載入Linux kernel
- 常見的bootloader
  - 於PC上最常見的是GRUB
  - 於嵌入式系統最常見的是U-Boot

#### Linux初步

- 到/boot下載入Linux kernel ( vmlinuz-XXX ) 及initramfs-XXX
  - 因此/boot所使用的檔案系統一定要是bootloader認得的檔案系統
  - 有時候/boot會額外分配一個partition,就是因為要讓bootloader認得
- vmlinuz-XXX的前半部分是解壓縮程式碼,後半部分是Linux kernel的壓縮檔
  - 因此vmlinuz-XXX可以將自己解開,並放到記憶體的適當位置
- 隨後Linux kernel解開initramfs-XXX
  - initramfs-XXX裡面放著一個完整的檔案系統,在Linux還未驅動主要的儲存體 (如硬碟),Linux使用initramfs-XXX內的檔案
  - initramfs-XXX內部包含了驅動程式
  - Linux kernel預設會執行initramfs-XXX內的/init,因此/init必須是執行檔

CC-BY-NC-SA

#### initramfs-XXX與busybox

- initramfs-XXX裡面放足夠多的東西,讓Linux kernel可以驅動周邊即可(尤其是可以驅動開機用的block device)
- Busybox是專為嵌入式系統設計的一組套件,能夠產生常見的系統軟體,因此我們可以用busybox產生一個initramfs-XXX要用的檔案系統雛形
- 在這份作業中,initramfs-XXX的檔案系統雛形放在/usr/src/initrams
- 將busybox產生的檔案複製到/usr/src/initrams
  - 在busybox下,makemenuconfig,make install
  - cp busybox/\_install /usr/src/initrams

#### initramfs-XXX與busybox

- Busybox的重點在於選擇static link (除非我們將動態函數庫全部 包入initramfs)
  - settings -> Build static binary (no shared libs)
- 使用mknod在/dev底下製造「裝置檔案」
  - 請自行參閱/usr/src/initrams/dev底下有哪些裝置檔案
  - 請自行參閱mknod的使用說明

## 在Linux source code中指定 initrams的位置

- make menuconfig
  - General setup -> Initramfs source file(s)
  - 指定到/usr/src/initramfs
- 編譯核心
  - make –j8


#### 在kvm或者QEMU指定kernel及initramfs

- 分別使用參數-kernel -initrd設定
  - bzlmage在/linux\_source/arch/arch/x86/boot/bzlmage
  - Initramfs在/linux\_source/usr/initramfs\_data.cpio.gz
- 還可以設定kvm或QEMU在開機後要mount的虛擬硬碟 (optional)
  - -hda ./qemu.dsk
  - qemu.dsk的產生方式是:
    - qemu-img create -f qemu.dsk
    - kvm -boot d -cdrom image.iso -m 512 -hda qemu.dsk
    - 然後按照一般的流程安裝Linux
    - 建議選用沒有GUI的Linux,因為QEMU或KVM的執行速度不快(如:ubuntu server version)

#### KVM與QEMU的差別

- QEMU使用dynamic binary translation技術,因此速度慢,但可以模擬任何硬體(例如:ARM、MIPS、RISC-V)
- •由於QEMU使用純軟體模擬,因此對debugger (如:gdb)的支援非常良好
- 如果QEMU的執行平台和被模擬平台,屬於同一個指令集 (instruction set),那麼可以使用KVM加速
- KVM執行速度較快,但是對gdb的支援較差
- 在本次作業僅使用KVM製造虛擬硬碟,其他部分使用QEMU

#### QEMU與gdb架構圖



很特別,這個地方是走TCP/IP,因此可以(如果需要的話) 可以遠端除錯

> 創作共用-姓名 標示-非商業性-相同方式分享 CC-BY-NC-SA

### 開始本次作業

#### 啟動debuggee

- shiwulo@vm:~/qemu\$./qemu.sh
- 啟動以後,QEMU會停住,等待gdb的連線

#### 啟動debugger

- 另外開一個terminal,輸入
- shiwulo@vm:~/qemu\$ gdb ./vmlinux
- gdb會讀取vmlinux的symbol table,進入gdb後請接下一頁

#### debugger - 追蹤初始化

```
(gdb) target remote localhost:666
Remote debugging using localhost:666
0x000000000000fff0 in cpu_hw_events ()
(gdb) b start_kernel
Breakpoint 1 at 0xfffffff82939cc9: file init/main.c, line 532.
(gdb) bt
   0x000000000000fff0 in cpu_hw_events ()
#1 0x0000000000000 in ?? ()
(gdb)
```

#### 接上一頁

(gdb) b trap\_init

Breakpoint 2 at 0xfffffff82949959: file arch/x86/kernel/traps.c, line 950.

(gdb) b idt\_setup\_ist\_traps

Breakpoint 3 at 0xfffffff82949a55: file arch/x86/kernel/idt.c, line 291.

(gdb) b syscall\_init

Breakpoint 4 at 0xfffffff810a5750: file arch/x86/kernel/cpu/common.c, line 1530.

(gdb) b entry\_SYSCALL\_64

Breakpoint 6 at 0xfffffff81c00020: file arch/x86/entry/entry\_64.S, line 214.

(gdb) b entry\_SYSCALL\_compat

Breakpoint 7 at 0xfffffff81c016b0: file arch/x86/entry/entry\_64\_compat.S, line 201.

#### 接上一頁

(gdb) b do\_IRQ

Breakpoint 9 at 0xfffffff81c01d20: file arch/x86/kernel/irq.c, line 233.

(gdb) b switch\_mm

Breakpoint 13 at 0xfffffff810def80: file arch/x86/mm/tlb.c, line 147.

#### 追蹤system call

啟動qemu以後,裡面有一隻程式叫做「hello」,同學們可以追蹤 這支程式做了哪些system call,在kernel內部發生了什麼事情

#### 學習目標

- 作業系統對於system call和interrupt的初始化動作的目的,主要 是要讓這些事件發生時,讓硬體知道該到哪裡執行程式(設定 program counter)及使用哪一個堆疊(stack)
- Intel的指令集非常的老舊,因此殘餘了很多『相容於歷史的設計』,比方說call gate、TSS、LDT、GDT、IDT,這些相容性的設計讓簡單的事情變得很複雜。
- 上述的x86系統架構於這份投影片附錄的地方,約略的做了講解

#### 學習目標

- 同學們只需要『大約』看懂 C 語言的部分,知道在哪些函數設定了系統的進入點(例如:system call \interrupt)
- 能夠交互比對上述的系統進入點,真的在相對應的事件發生的時候,CPU自動地切換內部的暫存器,到達kernel的特定位置開始對應的程序

#### 評分方式

請任選一個你覺得有趣的地方,列出該函數的呼叫者是誰,該函數又呼叫了哪些函數,並且說明該函數中各個程式區塊的約略功能

- 請善用google
- 作業繳交期限11/05 23:59
- 繳交方式:助教將於10/24前公布

#### 如何「玩」Linux

- 在我們啟動之後,Linux只開機到initramfs,已經將虛擬硬碟 mount到/mnt/root中,同學們可以試著切換根目錄到/mnt/root 模擬一下開機流程,了解Linux kernel開機完成後,如何執行 user space的初始化
- 使用gdb對於大家覺得很奇怪的地方進行trace,例如:中斷怎樣 處理、system call如何處理。於第二次作業中,無法對kernel進 行完整除錯,但本次作業可以
- 本次作業的局限性:由於kernel是經過gcc最佳化過的,因此追蹤 有些程式碼時「會亂跳」或者「追蹤不到」

#### 參考文件

http://events17.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/entry-lce.pdf

https://www.kernel.org/doc/html/v4.14/process/adding-syscalls.html

### 附錄:關於x86硬體簡介

#### 認識x86

- x86處理器,起始於1978年,8086的定址空間只有16bit (65K), 大部分的電腦只有4~16K的記憶體
- •程式主要使用組合語言,例如:著名的DOS (Microsoft的作業系統)
- 為了方便程式設計師撰寫程式,組合語言的功能非常的強大,例如:有專門給字串處理用的組語
- 在記憶體方面也給程式設計師很大的方便,例如:
  - cs:0x800 ;代表程式區段第800道指令
  - ds:0x700 ;代表資料區段第800個位置的地方
  - ss:0x600 ;代表堆疊裡面第600號的位置

#### 認識x86

• 下面位置中,cs、ds、ss稱之為區段,segment

• cs:0x800 ;代表程式區段第800道指令

• ds:0x700 ;代表資料區段第800個位置的地方

• ss:0x600 ;代表堆疊裡面第600號的位置

#### segment

- segment是一個古老的設計,但x86-64傳承了自8086起的這個古老設計
- 在x86-64原則上將segment剔除,但是還是會看到
  - Segment selector (一個數字,用來選擇目前要用哪一個Segment descriptor)
  - Segment descriptor (一個資料結構,主要記載segment的開始位置、 大小、存取的屬性)

#### X86-64的定址模式




Figure 4-5. Pointers in 64-Bit Mode

### x86-64中斷向量表

### IA-32e system level registers

紅色部分是我們會用到的部分

剧作共用




Figure 2-2. System-Level Registers and Data Structures in IA-32e Mode

## IA-32e system level registers

- 整色部分就是segment descriptor, 系統有很多segment descriptor,以 陣列的方式存在
- 在x86-64中有三個segment descriptor 「陣列」,分別用IDTR、LDTR GDTR指向這三個陣列
- segment selector就是index用來指向LDTR、GDTR,而IDTR陣列,就是中斷向量表





Figure 2-2. System-Level Registers and Data Structures in IA-32e Mode


#### IDT Gate Descriptor



創作共用-姓名 標示-非商業性-相同方式分享 CC-BY-NC-SA

## Segment descriptor: 以Interrupt vector table為例

• 右圖的重點在於紅色的部分,形成一個64位元的位址,將會指向ISR



## Segment descriptor: 以Interrupt vector table為例

• 藍色的部分是一個不太重要的欄位, segment selector,於下一頁解釋





Figure 6-7. 64-Bit IDT Gate Descriptors



Global or Local Descriptor-Table Register

創作共用-姓名 標示-非商業性-相同方式分享 CC-BY-NC-SA

#### segment selector的細節





Figure 3-6. Segment Selector

#### Task state segment (tss)






Figure 7-11. 64-Bit TSS Format

### system call

#### syscall & sysret




Figure 5-14. MSRs Used by SYSCALL and SYSRET